

# Оглавление

Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры.....	2
Задание 1. Произведите базовую настройку устройств.....	3
Выполнение.....	3
Задание 2. Настройка ISP.....	6
Выполнение.....	6
Задание 3. Создание локальных учетных записей.....	7
Выполнение.....	7
Задание 4. Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ виртуальный коммутатор.....	8
Выполнение.....	8
Задание 5. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV.....	9
Выполнение.....	9
Задание 6. Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать IP туннель.....	10
Выполнение.....	10
Задание 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию: ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на ваше усмотрение.....	11
Выполнение.....	11
Задание 8. Настройка динамической трансляции адресов.....	14
Выполнение.....	14
Задание 9. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.....	15
Выполнение.....	15
Задание 10 Настройка DNS для офисов HQ и BR.....	16
Выполнение.....	16
Задание 11 Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена.....	20
Выполнение.....	20


# Модуль 1. Настройка сетевой инфраструктуры

Задание:

Необходимо разработать и настроить инфраструктуру информационно-коммуникационной системы согласно предложенной топологии. Задание включает базовую настройку устройств:

- присвоение имен устройствам,
- расчет IP-адресации,
- настройку коммутации и маршрутизации.

В ходе проектирования и настройки сетевой инфраструктуры следует вести отчет о своих действиях, включая таблицы и схемы, предусмотренные в задании. Итоговый отчет должен содержать одну таблицу и пять отчетов о ходе работы. Итоговый отчет по окончании работы следует сохранить на диске рабочего места.



# Задание 1. Произведите базовую настройку устройств

Произведите базовую настройку устройств

- Настройте имена устройств согласно топологии. Используйте полное доменное имя
- На всех устройствах необходимо сконфигурировать IPv4
- IP-адрес должен быть из приватного диапазона, в случае, если сеть локальная, согласно [RFC1918](#)
- Локальная сеть в сторону HQ-SRV(VLAN100) должна вмещать не более 64 адресов
- Локальная сеть в сторону HQ-CLI(VLAN200) должна вмещать не более 16 адресов
- Локальная сеть в сторону BR-SRV должна вмещать не более 32 адресов
- Локальная сеть для управления(VLAN999) должна вмещать не более 8 адресов
- Сведения об адресах занесите в отчёт


## Выполнение

Имена устройств сведём в таблицу. Всего у нас 6 устройств

Название на схеме	FQDN
ISP	isp.au-team.irpo
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo

Настройку имени устройств можно произвести несколькими способами самое простое использовать команду:

**hostnamectl set-hostname <FQDN из таблицы выше> ; exec bash**  
команда **exec bash** перезапускает терминал и заданное имя будет отображаться



Сеть между HQ-RTR и HQ-SRV - VLAN100 не более 64 адресов. 64 это 2 в степени 6, значит маска сети 32-6=26 сеть выберем 192.168.3.0/26

Сеть между HQ-RTR и HQ-CLI - VLAN200 не более 16 адресов. 16 это 2 в степени 4, значит маска сети 32-4=28 сеть выберем 192.168.1.0/28

Сеть HQ-RTR для управления - VLAN999 не более 8 адресов. 8 это 2 в степени 3, значит маска сети 32-3=29 сеть выберем 192.168.4.0/29

Сеть между BR-RTR и BR-SRV - не более 32 адресов. 32 это 2 в степени 5, значит маска сети 32-5=27 сеть выберем 192.168.2.0/27

создадим таблицу IP-адресов сетей.

Имя	Количество адресов	IP адрес и префикс маски	Маска сети	Диапазон адресов
HQ-VLAN100	64	192.168.3.0/26	255.255.255.192	192.168.3.1-192.168.3.62
HQ-VLAN200	16	192.168.1.0/28	255.255.255.240	192.168.1.1-192.168.1.14
HQ-VLAN999	8	192.168.4.0/29	255.255.255.248	192.168.4.1-192.168.4.6
BR	32	192.168.2.0/27	255.255.255.224	192.168.2.1-192.168.2.30


Теперь определим IP-адреса на интерфейсах каждой машины.

Имя устройства	IP адрес и префикс маски	Шлюз	Для какой сети
----------------	--------------------------	------	----------------

ISP	DHCP	—	Internet
	172.16.4.1/28	—	HQ-RTR
	172.16.5.1/28	—	BR-RTR
HQ-RTR	172.16.4.2/28	172.16.4.1	ISP
	192.168.1.1/28	—	управление
	192.168.3.1/26	—	HQ-SRV
	192.168.4.1/29	—	HQ-CLI
BR-RTR	172.16.5.2/28	172.16.5.1	ISP
	192.168.2.1/27	—	BR-SRV
HQ-SRV	192.168.3.2/26	192.168.3.1	HQ-RTR
HQ-CLI	192.168.1.2/28	192.168.1.1	HQ-RTR
BR-SRV	192.168.2.2/27	192.168.2.1	BR-RTR

Адресацию ISP берем из пункта 2 задания.

Настраивать IP адреса интерфейсов удобно через утилиту **nmtui**.



Проверить результат настройки IP-адресов можно с помощью команды:

**ip -c -br a**

На устройствах ISP, HQ-RTR, BR-RTR необходимо включить пересылку пакетов между интерфейсами - forwarding

**sysctl net.ipv4.ip\_forward=1 >> /etc/sysctl.conf**

Для спокойствия применить параметры из файла

**sysctl -p**

## Задание 2. Настройка ISP

- Настройте адресацию на интерфейсах:
- Интерфейс, подключенный к магистральному провайдеру, получает адрес по DHCP
- Настройте маршруты по умолчанию там, где это необходимо
- Интерфейс, к которому подключен HQ-RTR, подключен к сети 172.16.4.0/28
- Интерфейс, к которому подключен BR-RTR, подключен к сети 172.16.5.0/28
- На ISP настройте динамическую сетевую трансляцию в сторону HQ-RTR и BR-RTR для доступа к сети Интернет

### Выполнение

Сетевые интерфейсы были настроены на предыдущем шаге

В РЕД ОС 8 по умолчанию используется nftables, разберём как настраивается сначала iptables.

#### Или iptables

Устанавливаем и активируем службу iptables

```
dnf install iptables-services -y && systemctl enable --now iptables
```

Удаляем все правила, так как в РЕД ОС 8 существуют правила по умолчанию.

```
iptables -F
```

Добавляем правило NAT для внешнего интерфейса

```
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp1s0 -j MASQUERADE
```

Сохраняем настройки

```
service iptables save
```

#### Или nftables

Создаем и открываем файл

```
nano /etc/nftables/isp.nft
```

Прописываем следующие строки

```
table inet nat {  
    chain POSTROUTING {  
        type nat hook postrouting priority srcnat;  
        oifname "enp1s0" masquerade  
    }  
}
```

где enp1s0 - интерфейс ISP (смотрящий в Интернет)

Включаем использование данного файла в sysconfig

```
nano /etc/sysconfig/nftables.conf
```

Ниже строки начинающейся на *include*, прописываем строку

```
include "/etc/nftables/isp.nft"
```

Запуск и добавление в автозагрузку сервиса nftables

```
systemctl enable --now nftables
```

Для проверки настроек нужно отправить пинг на любой внешний адрес с устройства HQ-RTR или BR-RTR.

## Задание 3. Создание локальных учетных записей

- Создайте пользователя sshuser на серверах HQ-SRV и BR-SRV
- Пароль пользователя sshuser с паролем P@ssw0rd
- Идентификатор пользователя 1010
- Пользователь sshuser должен иметь возможность запускать sudo без дополнительной аутентификации.
- Создайте пользователя net\_admin на маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR
- Пароль пользователя net\_admin с паролем P@\$word
- При настройке на EcoRouter пользователь net\_admin должен обладать максимальными привилегиями
- При настройке ОС на базе Linux, запускать sudo без дополнительной аутентификации

### Выполнение

На HQ-SRV и BR-SRV

Добавить пользователя с уникальным ID в систему можно командой  
**useradd -u 1010 sshuser**

Устанавливаем пароль пользователю sshuser  
**passwd sshuser**

Два раза вводим пароль P@ssw0rd

Для установки возможности запуска команды sudo без пароля достаточно в файл /etc/sudoers добавить следующую строку  
**sshuser ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL**

На маршрутизаторах HQ-RTR и BR-RTR

Добавить пользователя в систему можно командой  
**useradd net\_admin**

Устанавливаем пароль пользователю sshuser  
**passwd net\_admin**

Два раза вводим пароль P@\$word

Для установки возможности запуска команды sudo без пароля достаточно в файл /etc/sudoers добавить следующую строку  
**net\_admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL**


Нужно ли добавлять при этом пользователей в группу wheel? НЕТ!!!

## Задание 4. Настройте на интерфейсе HQ-RTR в сторону офиса HQ виртуальный коммутатор

- Сервер HQ-SRV должен находиться в ID VLAN 100
- Клиент HQ-CLI в ID VLAN 200
- Создайте подсеть управления с ID VLAN 999
- Основные сведения о настройке коммутатора и выбора реализации разделения на VLAN занесите в отчёт

### Выполнение

Для настройки VLAN тоже удобно использовать nmtui



Главное правило не забыть какой интерфейс в какую сторону смотрит и обязательно проверять корректность настроек. В результате настроек на интерфейсе смотрящем в сторону сети HQ должно быть три подинтерфейса с различными VLAN.



## Задание 5. Настройка безопасного удаленного доступа на серверах HQ-SRV и BR-SRV

- Для подключения используйте порт 2024
- Разрешите подключения только пользователю sshuser
- Ограничьте количество попыток входа до двух
- Настройте баннер «Authorized access only»

### Выполнение

#### Все отключают SELinux. Зачем?

Так как все настройки которые мы будем изменять закомментированы, то воспользуемся отдельным файлом конфигурации ssh, который разместим в папке /etc/ssh/sshd\_config.d/ Главное помнить, что имя файла должно содержать латинские символы и окончание .conf

Port 2024	#Изменение порта
AllowUsers net_admin	#Логин, которому можно подключаться
Banner /etc/ssh/baner.txt	#Указатель на файл банера
MaxAuthTries 2	#Количество попыток ввода пароля

Номер порта необходимо прописать в SELinux. Подсказка есть в конфигурационном файле sshd.

Создаём файл банера с текстом «Authorized access only»

```
# echo "Authorized access only" > /etc/ssh/baner.txt
```

Не забываем добавить порт в SELinux

```
semanage port -m -t ssh_port_t -p tcp 2024
```

Чтобы применить изменения, перезапускаем службу SSH

```
# systemctl restart sshd
```

Настройка на BR-SRV аналогичная

Обязательно проверяйте каждый шаг.

Подключаемся и вводим пароль P@\$word

```
[admin@tmp ~]$ ssh net_admin@172.16.4.2 -p 2024
#####
#           Authorized accass only           #
#####
net_admin@172.16.4.2's password:
Last login: Fri Feb 14 22:25:28 2025 from 172.16.4.3
[net_admin@HQ-RTR ~]$
```


## Задание 6. Между офисами HQ и BR необходимо сконфигурировать IP туннель

- Сведения о туннеле занесите в отчёт
- На выбор технологии GRE или IP in IP


### Выполнение

Имена tun0, gre0 и sit0 являются зарезервированными в iproute2 («base devices») и имеют особое поведение.

Мы выбрали технологию IP/IP. Добавляем туннель и настраиваем



### Проверяем



**Возможно** что для корректной работы протокола динамической маршрутизации требуется увеличить параметр TTL на интерфейсе туннеля

**# nmcli connection modify tun1 ip-tunnel.ttl 64**

## Задание 7. Обеспечьте динамическую маршрутизацию: ресурсы одного офиса должны быть доступны из другого офиса. Для обеспечения динамической маршрутизации используйте link state протокол на ваше усмотрение.

- Разрешите выбранный протокол только на интерфейсах в ip туннеле
- Маршрутизаторы должны делиться маршрутами только друг с другом
- Обеспечьте защиту выбранного протокола посредством парольной защиты
- Сведения о настройке и защите протокола занесите в отчёт

### Выполнение

Для динамической маршрутизации выберем протокол OSPF. Такой протокол реализован в пакете frr.

Устанавливаем пакет frr

```
dnf install -y frr
```

Включаем соответствующий демон в конфигурационном файле **/etc/frr/daemons**

Находим строчку с нужным протоколом и меняем **no** на **yes**.

```
(net_admin) 172.16.4.2:2024  
[root@HQ-RTR net_admin]# cat /etc/frr/daemons | grep -v \#  
bgpd=no  
ospfd=yes  
ospf6d=no  
ripd=no  
ripngd=no  
isisd=no  
pimd=no  
pim6d=no
```

Включаем и добавляем в автозагрузку службу FRR

```
systemctl enable --now frr
```

Переходим в терминал управления FRR командой vtysh (аналог cisco)

```
# vtysh
```

Далее выполняем команды как и в циско

Входим в режим глобальной конфигурации

```
hq-rtr.au-team.irpo# configure terminal
```

Переходим в режим конфигурации OSPFv2

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)# router ospf
```

Переводим все интерфейсы в пассивный режим

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# passive-interface default
```

Объявляем все сети кроме внешних соответствующего RTR, например для HQ-RTR

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.1.0/28 area 0
```

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.3.0/26 area 0
```

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.4.0/24 area 0
```

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# network 192.168.5.0/30 area 0
```

Настройка аутентификации

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# area 0 authentication
```

Выходим из режима конфигурации OSPFv2

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-router)# exit
```

Теперь важный момент, настраиваем активный интерфейс **tun10**

Переходим в режим конфигурирования интерфейса tun1

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)# interface tun1
```

tun10 делаем активным, для установления соседства с BR-RTR и обмена внутренними маршрутами

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# no ip ospf network broadcast
```

Переводим интерфейс tun1 в активный режим

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# no ip ospf passive
```

Настройка аутентификации с открытым паролем password

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication
```

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# ip ospf authentication-key password
```

Выходим из конфигурации и tun1

```
hq-rtr.au-team.irpo(config-if)# exit
```

Выходим из режима конфигурации

```
hq-rtr.au-team.irpo(config)# exit
```

Сохраняем текущую конфигурацию

```
hq-rtr.au-team.irpo# write
```

Перезапускаем frr

**systemctl restart frr**

Проверяем конфигурационный файл.

```
[root@HQ-RTR net_admin]# cat /etc/frr/frr.conf
frr version 10.1.2
frr defaults traditional
hostname HQ-RTR
no ipv6 forwarding
!
interface tun10
 ip ospf authentication
 ip ospf authentication-key password
 no ip ospf passive
exit
!
router ospf
 passive-interface default
 network 192.168.1.0/28 area 0
 network 192.168.3.0/26 area 0
 network 192.168.4.0/24 area 0
 network 192.168.5.0/30 area 0
 area 0 authentication
exit
!
[root@HQ-RTR net_admin]#
```

```
[root@BR-RTR net_admin]# cat /etc/frr/frr.conf
frr version 10.1.2
frr defaults traditional
hostname BR-RTR
no ipv6 forwarding
!
interface tun10
 ip ospf authentication
 ip ospf authentication-key password
 no ip ospf passive
exit
!
router ospf
 passive-interface default
 network 192.168.2.0/27 area 0
 network 192.168.5.0/30 area 0
 area 0 authentication
exit
!
[root@BR-RTR net_admin]#
```

На BR-RTR настраиваем OSPF аналогично, не забываем что пассивные сети другие. Когда настроили BR-RTR, можно проверить работу протокола.

Проверяем получены ли маршруты

```
[root@HQ-RTR net_admin]# ip r
default via 172.16.4.1 dev enp1s0 proto static metric 100
172.16.4.0/28 dev enp1s0 proto kernel scope link src 172.16.4.2 metric 100
192.168.1.0/28 dev enp2s0.200 proto kernel scope link src 192.168.1.1 metric 402
192.168.2.0/27 nhid 22 via 192.168.5.1 dev tun10 proto ospf metric 20
192.168.3.0/26 dev enp2s0.100 proto kernel scope link src 192.168.3.1 metric 401
192.168.4.0/24 dev enp2s0.999 proto kernel scope link src 192.168.4.1 metric 400
192.168.5.0/30 dev tun10 proto kernel scope link src 192.168.5.2 metric 675
[root@HQ-RTR net_admin]#
```

```
[root@BR-RTR net_admin]# ip r
default via 172.16.5.1 dev enp1s0 proto static metric 100
172.16.5.0/28 dev enp1s0 proto kernel scope link src 172.16.5.2 metric 100
192.168.1.0/28 nhid 14 via 192.168.5.2 dev tun10 proto ospf metric 20
192.168.2.0/27 dev enp2s0 proto kernel scope link src 192.168.2.1 metric 101
192.168.3.0/26 nhid 14 via 192.168.5.2 dev tun10 proto ospf metric 20
192.168.4.0/24 nhid 14 via 192.168.5.2 dev tun10 proto ospf metric 20
192.168.5.0/30 dev tun10 proto kernel scope link src 192.168.5.1 metric 675
[root@BR-RTR net_admin]#
```

Для проверки работы дополнительно в vtysh можно использовать

некоторые команды

Получить информацию о соседях и установленных отношениях соседства.

### **show ip ospf neighbor**

```
[root@BR-RTR net_admin]# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 10.1.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

BR-RTR# show ip ospf neighbor
```

Neighbor ID	Pri	State	Up Time	Dead Time	Address	Interface	RXmtL	RqstL	DBsmL
192.168.5.2	1	Full/-	22h23m36s	35.610s	192.168.5.2	tun10:192.168.5.1	0	0	0

```
BR-RTR#
```

Показать маршруты, полученные от процесса OSPF.

### **show ip route ospf**

```
[root@BR-RTR net_admin]# vtysh

Hello, this is FRRouting (version 10.1.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

BR-RTR# show ip route ospf
```

Codes: K - kernel route, C - connected, L - local, S - static,  
R - RIP, O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,  
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, F - PBR,  
f - OpenFabric, t - Table-Direct,  
> - selected route, \* - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup  
t - trapped, o - offload failure

```
O>* 192.168.1.0/28 [110/20] via 192.168.5.2, tun10, weight 1, 22:24:25
O   192.168.2.0/27 [110/10] is directly connected, enp2s0, weight 1, 22:24:36
O>* 192.168.3.0/26 [110/20] via 192.168.5.2, tun10, weight 1, 22:24:25
O>* 192.168.4.0/24 [110/20] via 192.168.5.2, tun10, weight 1, 22:24:25
O   192.168.5.0/30 [110/10] is directly connected, tun10, weight 1, 22:24:36
BR-RTR#
```

## **Задание 8. Настройка динамической трансляции адресов.**

- астройте динамическую трансляцию адресов для обоих офисов.
- Все устройства в офисах должны иметь доступ к сети ИнтернетР

### **Выполнение**

В задании 2 мы настраивали динамическую трансляцию для ISP. Повторяем те же действия, но для RTR устройств



## Задание 9. Настройка протокола динамической конфигурации хостов.

- Настройте нужную подсеть
- Для офиса HQ в качестве сервера DHCP выступает маршрутизатор HQ-RTR.
- Клиентом является машина HQ-CLI.
- Исключите из выдачи адрес маршрутизатора
- Адрес шлюза по умолчанию – адрес маршрутизатора HQ-RTR.
- Адрес DNS-сервера для машины HQ-CLI – адрес сервера HQ-SRV.
- DNS-суффикс для офисов HQ – au-team.irpo
- Сведения о настройке протокола занесите в отчёт.

### Выполнение

Установка DHCP сервера

**dnf install dhcp-server -y**

Настройки для диапазона адресов IPv4 производятся в файле **/etc/dhcp/dhcpd.conf** . Пример данного файла можно посмотреть в файле **/usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example**

Приводим файл к виду:

```
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.240 {  
    range 192.168.1.2 192.168.1.14;  
    option domain-name-servers 192.168.3.2;  
    option domain-name "au-team.irpo";  
    option routers 192.168.1.1;  
    option broadcast-addres 192.168.1.15;  
}
```

где

**subnet** — обозначает сеть, в области которой будет работать данная группа настроек;

**range** — диапазон, из которого будут браться IP-адреса;

**option domain-name-servers** — через запятую перечисляем DNS-сервера.

**option domain-name** — суффикс доменного имени

**option routers** — шлюз по умолчанию.

Запускаем и добавляем в автозагрузку службу dhcpd:

**systemctl enable --now dhcpd**

**Проверка** на HQ-CLI перезагружаем сетевой интерфейс и убеждаемся в работоспособности DHCP сервера

## Задание 10 Настройка DNS для офисов HQ и BR.

- Основной DNS-сервер реализован на HQ-SRV.
- Сервер должен обеспечивать разрешение имён в сетевые адреса устройств и обратно в соответствии с таблицей 2
- В качестве DNS сервера пересылки используйте любой общедоступный DNS сервер.

### Выполнение

Дополним выданную таблицу

Таблица 2

Устройство	Запись	Тип	ИП
HQ-RTR	hq-rtr.au-team.irpo	A, PTR	192.168.1.1
BR-RTR	br-rtr.au-team.irpo	A	
HQ-SRV	hq-srv.au-team.irpo	A, PTR	192.168.3.2
HQ-CLI	hq-cli.au-team.irpo	A, PTR	192.168.1.2
BR-SRV	br-srv.au-team.irpo	A	
HQ-RTR	moodle.au-team.irpo	CNAME	
HQ-RTR	wiki.au-team.irpo	CNAME	

ИП адрес на HQ-SRV настраиваем статический.

Устанавливаем пакет bind

```
dnf install bind bind-utils
```

Редактируем конфигурационный файл /etc/named.conf. В данном файле необходимо изменить следующие строки, содержащие

```
listen-on port 53 { any; };  
listen-on-v6 port 53 { none; };  
allow-query { any; };;  
forwarders { 77.88.8.8; };
```

Объявляем зоны, дописываем в конец файла /etc/named.conf строки

```
zone "au-team.irpo" {  
    type master;  
    file "master/au-team.irpo";  
};  
  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "master/au-team1.ptr";  
};  
  
zone "3.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;
```



```
file "master/au-team3.ptr";  
};
```

```
zone "." IN {  
    type hint;  
    file "named.ca";  
};  
  
zone "au-team.irpo" {  
    type master;  
    file "master/au-team.irpo";  
};  
  
zone "1.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "master/au-team1.ptr";  
};  
  
zone "3.168.192.in-addr.arpa" {  
    type master;  
    file "master/au-team3.ptr";  
};  
  
include "/etc/named.rfc1912.zones";  
include "/etc/named.root.key";
```

где:

zone "au-team.irpo">{ ... }; определения зоны au-team.irpo . В кавычках указывается имя зоны, которое следует разрешать на этом сервере.  
zone "1.168.192.in-addr.arpa">{ ... } и zone "3.168.192.in-addr.arpa">{ ... } определения обратной зоны au-team.irpo .

Файлов обратной зоны мы создали 2 для удобства и простоты по адресам адресов обратных зон

Создаём файлы описания зон

В системе есть примеры файлов обратной и прямой зоны, можно использовать эти примеры для создания нужных файлов

```
[root@HQ-SRV sshuser]# ls -l /var/named/  
итого 32  
drwxrwx---. 2 named named 4096 фев 6 21:19 data  
drwxrwx---. 2 named named 4096 апр 1 15:50 dynamic  
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 апр 1 14:25 master  
-rw-r-----. 1 root named 3317 июл 29 2024 named.ca  
-rw-r-----. 1 root named 152 июл 29 2024 named.empty  
-rw-r-----. 1 root named 152 июл 29 2024 named.localhost  
-rw-r-----. 1 root named 168 июл 29 2024 named.loopback  
drwxrwx---. 2 named named 4096 июл 29 2024 slaves  
[root@HQ-SRV sshuser]#
```

```
[root@HQ-SRV sshuser]# ls /var/named/master/  
au-team1.ptr au-team3.ptr au-team.irpo
```

Приводим созданные файлы к виду:

```
[root@HQ-SRV sshuser]# cat /var/named/master/au-team1.ptr
$TTL 604800
;
@      IN      SOA      au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                        1          ; Serial
                        600         ; Refresh
                        3600        ; Retry
                        1w          ; Expire
                        360         ; Minimum TTL
                        )
                        IN      NS      au-team.irpo.
1      IN      PTR      hq-rtr.au-team.irpo.
2      IN      PTR      hq-cli.au-team.irpo.
```

```
[root@HQ-SRV sshuser]# cat /var/named/master/au-team3.ptr
$TTL 604800          ;
@      IN      SOA    au-team.irpo. root.au-team.irpo. (
                        1          ; Serial
                        600        ; Refresh
                        3600       ; Retry
                        1w         ; Expire
                        360        ; Minimum TTL
                        )
                IN      NS      au-team.irpo.
2      IN      PTR     hq-srv.au-team.irpo.
```

**named-checkconf -z**

```
[root@HQ-SRV sshuser]# named-checkconf -z
zone au-team.irpo/IN: loaded serial 1
zone 1.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone 3.168.192.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
zone localhost.localdomain/IN: loaded serial 0
zone localhost/IN: loaded serial 0
zone 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.ip6.arpa/IN: loaded serial 0
zone 1.0.0.127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 0
```

ПРОВЕРИТЬ на HQ-SRV в настройках сетевого интерфейса убедиться, что в качестве первичного DNS сервера указан его собственный IP – адрес

ПРОВЕРИТЬ на BR-SRV , что в качестве первичного DNS сервера указан IP – адрес HQ-SRV

ПРОВЕРИТЬ что HQ-CLI получает правильный DNS автоматически по DHCP

ПРОВЕРЯЕМ работает ли прямая и обратная зоны

```
[root@HQ-SRV sshuser]# host hq-rtr.au-team.irpo
hq-rtr.au-team.irpo has address 192.168.3.1
[root@HQ-SRV sshuser]# host br-rtr.au-team.irpo
br-rtr.au-team.irpo has address 192.168.2.1
[root@HQ-SRV sshuser]# host hq-srv.au-team.irpo
hq-srv.au-team.irpo has address 192.168.3.2
[root@HQ-SRV sshuser]# host hq-cli.au-team.irpo
hq-cli.au-team.irpo has address 192.168.1.2
[root@HQ-SRV sshuser]# host br-srv.au-team.irpo
br-srv.au-team.irpo has address 192.168.2.2
[root@HQ-SRV sshuser]# host 192.168.3.2
2.3.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hq-srv.au-team.irpo.
[root@HQ-SRV sshuser]# host 192.168.1.1
1.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hq-rtr.au-team.irpo.
[root@HQ-SRV sshuser]# host 192.168.1.2
2.1.168.192.in-addr.arpa domain name pointer hq-cli.au-team.irpo.
[root@HQ-SRV sshuser]#
```

```
[root@HQ-SRV sshuser]# nslookup moodle.au-team.irpo
Server:      127.0.0.53
Address:     127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
moodle.au-team.irpo canonical name = hq-rtr.au-team.irpo.
Name:   hq-rtr.au-team.irpo
Address: 192.168.3.1
```

## Задание 11 Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена.

- Настройте часовой пояс на всех устройствах, согласно месту проведения экзамена.

### Выполнение

Проверяем часовой пояс

**timedatectl**

Список доступных часовых поясов можно посмотреть командой  
**ls /usr/share/zoneinfo/**

Посмотреть список регионов и городов  
**ls /usr/share/zoneinfo/Europe/**

Настроим Московский часовой пояс (UTC +3):  
**timedatectl set-timezone Europe/Moscow**

Изменение даты и времени при необходимости  
Для изменения даты и времени используется команда:  
**timedatectl set-time "<дата> <время>**

**timedatectl set-time "2024-01-01 00:00:00"**

Проверка:

**timedatectl**