



כאשר אנו מקבלים פנייה מטכנאי לטובת הוספת מחשב לממשק הסטרוטודסק, יש לבצע לפי ההנחיות:

- יש לוודא שקיימת תקשורת (פינג) לתחנה, אחרת לא נצליח להוסיף את המחשב לסטרוט.
- במידה ומדובר על מחשב תקול שהוחלף, יש למחוק את ה-W הקיים מממשק הסטרוט (טרם המחיקה יש לוודא שכתובת המאק הרשומה ב-W הקיים שונה מכתובת המאק החדשה אותה קיבלנו מהטכנאי).



- יש לוודא עם הטכנאי האם מדובר על מחשב חדש לחלוטין\מחשב שעבר למיקום אחר. במידה ומדובר על מחשב שהועבר למיקום אחר, יש לבדוק שכתובת המאק של התחנה לא נמצאת באף אחד ממשיקי הסטרוט (סניפים\מנהלות) דרך לחצן tools ולאחר מכן filter בפורמט הבא:



- במידה והמאק אכן קיים-יש לוודא הגדרת W תקין בלשונית RENAME ו-NETWORKING ב-HOSTNAME ושהמחשב עולה באופן תקין.
- במידה ומדובר במחשב חדש וכתובת המאק אינה נמצאת באף ממשק סטרוט, יש להיכנס לסטרוט המתאים (מנהלות בשרת fibi4, סניפים ישן דרך fibi3, סניפים חדש דרך המחשב המקומי) ולבצע הוספה כך:

יש לבקש מהטכנאי ללחוץ על קונטרול אלט S ולשלוח לנו את התמונה עם פרטי התחנה למס' של המנוף.

התחנה תופיע בפורמט NTDXXXXXXXXXXXXX (X מסמן את התווים בכתובת המאק).
יש לשים לב לכתובת ה-IP של התחנה+גרסת מערכת ההפעלה של הסטרוטודסק המותקן בתחנה (OS VERSION)

תחנות בסניפים:


בתחנות של סניף, **נדרש לוודא לפני ההוספה** שאנו מוסיפים את המחשב לסטרוט הישן\חדש לפי דגם המחשב וגרסת מערכת ההפעלה OS VERSION.

גרסאות ששייכות לסטרוט הישן:


2.40.2745d-EEs-k305-180124
3.1.254-eeS-K413-x64-200221

גרסאות ששייכות לסטרוט החדש:

3.3.660-EEs-k513-x64-220324



לחיצה על tools-הזנת כתובת ip של המחשב ברובריקה single ולחיצה על execute.



יש לעבור ללשונית unassigned והמחשב יופיע שם על פי כתובת המאק שלו (יש לשם לב שכתובת המאק וכתובת IP תואמות את הנתונים שקיבלנו מהטכנאי):

W6600239

Tools
Identify
Tasks

- Beit-HaBank
- Beit-Taotz
- Bursat_Yaalomim-26
- FIBI
- Massad-Minhelet
- Mataf
- Nihul_Torim_POC
- Ramla-Pniyot_Azibur
- UBank
- Yad-Haruzim
- Yizhak-Sade
- ZSYSTEM
- Unassigned

Static Profiles
Dynamic Rules

Refresh

Unassigned Devices

These devices are not (yet) members of a group. That means, they will not be configured from here.

To add one or more devices to a group, please select the desired group and use the "Add Device" function.

Select this Group: Unassigned

Filter Options

Show 25 Entries

Search:

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Group	Last Contact	MAC Address	Internal IP Address	Asset ID
<input type="checkbox"/>	NTD84A93E154166	(Unassigned)	2023-05-04 14:33	84:a9:3e:15:41:66	10.172.181.101	
<input type="checkbox"/>	W298T5H3	(Unassigned)	2023-05-09 07:23	00:0f:fe:f3:da:83	10.11.107.205	
<input type="checkbox"/>	W5035513A	(Unassigned)	2023-05-05 22:11	00:1f:29:d2:81:45	10.35.100.247	

Showing 1 to 3 of 3 Entries (Filtered from 2.225 Total Entries)

Previous 1 Next

לאחר מכן יש להעביר את המחשב לעץ המבנה המתאים על ידי לחיצה על move ולאחר הבחירה במיקום המתאים נלחץ על Move:

Filter Options

Show 25 Entries

Search:

<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Group	Last Contact	MAC Address	Internal IP Address	Asset ID
<input type="checkbox"/>	NTD84A93E154166	(Unassigned)	2023-05-04 14:33	84:a9:3e:15:41:66	10.172.181.101	
<input type="checkbox"/>	W298T5H3	(Unassigned)	2023-05-09 07:23	00:0f:fe:f3:da:83	10.11.107.205	
<input type="checkbox"/>	W5035513A	(Unassigned)	2023-05-05 22:11	00:1f:29:d2:81:45	10.35.100.247	

Showing 1 to 3 of 3 Entries (Filtered from 2.225 Total Entries)

Previous 1 Next

Apply to selected:

Delete Autoassign

Move to:

Unassigned

Move

- Unassigned
- /ZSYSTEM
- /Beit-HaBank
- /Beit-HaBank/Floor-0
- /Beit-HaBank/Floor-1

לאחר מכן יש לחפש את העמדה לפי המיקום בעץ המבנה אליו העברנו ולהגדיר את שם המחשב המתאים שנקבל מהטכנאי בrename ובלשונית networking

W6600239

- > Floor-B12
- > Floor-B13
- > Floor-B14
- > Floor-B15
- > Floor-B16
- > Floor-B17
- > Floor-B18
- > Floor-B19
- > Floor-B20
- > Floor-B21
- > Floor-B22
- > Floor-B23
- > Floor-B24
- > Floor-B25
- > Floor-B26
- > Floor-B27
- > Floor-B30
- > VIP
- > **NTD84A93E154166**

Configuration Info Actions Licenses Machine Certificates ACL Value Restrictions Static Profile Import/Export

Rename New Connection Unassign Replace Delete Reboot Shadow Web Access Announce

Beit-HaBank / NTD84A93E154166 State: 10.172.181.101

Pending: Configuration.

Administration	Audio	Dialogs	Display	Drives/Printers	Eventscripts	Extension
General	Hotkey	Input	Networking	Security	Services	Time
Wireless LAN	X11	All	Changed	Non-Default		

Administration

☐ Central Management: On

☐ Non-Standard Management URL:

☐ Management URL Treatment: Beit-HaBank->HTTPS Only HTTPS Only

☐ Require Verification of SSL Certificate: Off

☐ Search Management with Zeroconf: Off

☐ Force Reboot after First Configuration Transfer: Beit-HaBank->On On

☐ Upload Essential Network Configuration: On

Rename

Please enter the new name:

NTD84A93E154166

OK

Cancel

Beit-HaBank / NTD84A93E154166 State: 10.172.181.101

Pending: Configuration.

Administration	Audio	Dialogs	Display	Drives/Printers	Eventscripts	Extension
General	Hotkey	Input	Networking	Security	Services	Time
Wireless LAN	X11	All	Changed	Non-Default		

Networking

☐ Use Nearby IP Configuration on: Built-in Ethernet

☐ IPv4 Configuration: Dynamic (DHCP)

☐ Host Name:

לאחר מכן העמדה תבצע אתחול באופן אוטומטי, במידה ולא יש לבקש מהטכנאי לבצע אתחול פיזי לעמדה.

יש לוודא מול הטכנאי שהעמדה עלתה תקין יחד עם Wn שהוגדר לאחר האתחול.