


Flex 布局教程：语法篇

作者：阮一峰

日期：2015年7月10日

网页布局（layout）是 CSS 的一个重点应用。



布局的传统解决方案，基于[盒状模型](#)，依赖 `display` 属性 + `position` 属性 + `float` 属性。它对于那些特殊布局非常不方便，比如，[垂直居中](#)就不容易实现。

CSS Flexbox

2009年，W3C 提出了一种新的方案----Flex 布局，可以简便、完整、响应式地实现各种页面布局。目前，它已经得到了所有浏览器的支持，这意味着，现在就能很安全地使用这项功能。

Browser Support



Chrome
21+



Opera
12.1+



Firefox
22+



Safari
6.1+



IE
10+

Flex 布局将成为未来布局的首选方案。本文介绍它的语法，[下一篇文章](#)给出常见布局的 Flex 写法。网友 [JailBreak](#) 为本文的所有示例制作了 [Demo](#)，也可以参考。

以下内容主要参考了下面两篇文章：[A Complete Guide to Flexbox](#) 和 [A Visual Guide to CSS3 Flexbox Properties](#)。

一、Flex 布局是什么？

Flex 是 Flexible Box 的缩写，意为"弹性布局"，用来为盒状模型提供最大的灵活性。

任何一个容器都可以指定为 Flex 布局。

```
.box{  
  display: flex;  
}
```

行内元素也可以使用 Flex 布局。

```
.box{  
  display: inline-flex;  
}
```


Webkit 内核的浏览器，必须加上 -webkit 前缀。

```
.box{  
  display: -webkit-flex; /* Safari */  
  display: flex;  
}
```

注意，设为 Flex 布局以后，子元素的 float、clear 和 vertical-align 属性将失效。

二、基本概念

采用 Flex 布局的元素，称为 Flex 容器（flex container），简称"容器"。它的所有子元素自动成为容器成员，称为 Flex 项目（flex item），简称"项目"。



容器默认存在两根轴：水平的主轴（**main axis**）和垂直的交叉轴（**cross axis**）。主轴的开始位置（与边框的交叉点）叫做 **main start**，结束位置叫做 **main end**；交叉轴的开始位置叫做 **cross start**，结束位置叫做 **cross end**。

项目默认沿主轴排列。单个项目占据的主轴空间叫做 **main size**，占据的交叉轴空间叫做 **cross size**。

三、容器的属性

以下6个属性设置在容器上。

- **flex-direction**
- **flex-wrap**
- **flex-flow**
- **justify-content**
- **align-items**
- **align-content**

3.1 flex-direction属性

flex-direction 属性决定主轴的方向（即项目的排列方向）。

```
.box {  
  flex-direction: row | row-reverse | column | column-reverse;  
}
```




它可能有4个值。

- **row**（默认值）：主轴为水平方向，起点在左端。
- **row-reverse**：主轴为水平方向，起点在右端。

- `column`: 主轴为垂直方向，起点在上沿。
- `column-reverse`: 主轴为垂直方向，起点在下沿。

3.2 flex-wrap属性


默认情况下，项目都排在一条线（又称“轴线”）上。`flex-wrap` 属性定义，如果一条轴线排不下，如何换行。




```
.box{  
  flex-wrap: nowrap | wrap | wrap-reverse;  
}
```

它可能取三个值。

(1) `nowrap`（默认）：不换行。



(2) `wrap`：换行，第一行在上方。



(3) `wrap-reverse`：换行，第一行在下方。



3.3 flex-flow

`flex-flow` 属性是 `flex-direction` 属性和 `flex-wrap` 属性的简写形式，默认值为 `row nowrap`。

```
.box {  
  flex-flow: <flex-direction> || <flex-wrap>;  
}
```

3.4 justify-content属性

`justify-content` 属性定义了项目在主轴上的对齐方式。

```
.box {  
  justify-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around;  
}
```




它可能取5个值，具体对齐方式与轴的方向有关。下面假设主轴为从左到右。

- `flex-start`（默认值）：左对齐
- `flex-end`：右对齐
- `center`：居中
- `space-between`：两端对齐，项目之间的间隔都相等。
- `space-around`：每个项目两侧的间隔相等。所以，项目之间的间隔比项目与边框的间隔大一倍。

3.5 align-items属性

align-items 属性定义项目在交叉轴上如何对齐。

```
.box {  
  align-items: flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;  
}
```




它可能取5个值。具体的对齐方式与交叉轴的方向有关，下面假设交叉轴从上到下。

- flex-start: 交叉轴的起点对齐。
- flex-end: 交叉轴的终点对齐。
- center: 交叉轴的中点对齐。
- baseline: 项目的第一行文字的基线对齐。
- stretch (默认值): 如果项目未设置高度或设为auto，将占满整个容器的高度。

3.6 align-content属性

align-content 属性定义了对多根轴线的对齐方式。如果项目只有一根轴线，该属性不起作用。

```
.box {  
  align-content: flex-start | flex-end | center | space-between | space-around | stretch;  
}
```



该属性可能取6个值。

- flex-start：与交叉轴的起点对齐。
- flex-end：与交叉轴的终点对齐。
- center：与交叉轴的中点对齐。
- space-between：与交叉轴两端对齐，轴线之间的间隔平均分布。
- space-around：每根轴线两侧的间隔都相等。所以，轴线之间的间隔比轴线与边框的间隔大一倍。
- stretch（默认值）：轴线占满整个交叉轴。

四、项目的属性

以下6个属性设置在项目上。


- order
- flex-grow

- flex-shrink
- flex-basis
- flex
- align-self

4.1 order属性

order 属性定义项目的排列顺序。数值越小，排列越靠前，默认为0。


```
.item {  
  order: <integer>;  
}
```



4.2 flex-grow属性

flex-grow 属性定义项目的放大比例，默认为 0，即如果存在剩余空间，也不放大。

```
.item {  
  flex-grow: <number>; /* default 0 */  
}
```




如果所有项目的 flex-grow 属性都为1，则它们将等分剩余空间（如果有的话）。如果一个项目的 flex-grow 属性为2，其他项目都为1，则前者占据的剩余空间将比其他项多一倍。

4.3 flex-shrink属性

flex-shrink 属性定义了项目的缩小比例，默认为1，即如果空间不足，该项目将缩小。

```
.item {  
  flex-shrink: <number>; /* default 1 */  
}
```



如果所有项目的 flex-shrink 属性都为1，当空间不足时，都将等比例缩小。如果一个项目的 flex-shrink 属性为0，其他项目都为1，则空间不足时，前者不缩小。

负值对该属性无效。

4.4 flex-basis属性

flex-basis 属性定义了，在分配多余空间之前，项目占据的主轴空间（main size）。浏览器根据这个属性，计算主轴是否有多余空间。它的默认值为 auto，即项目的本来大小。

```
.item {  
  flex-basis: <length> | auto; /* default auto */  
}
```

它可以设为跟 width 或 height 属性一样的值（比如350px），则项目将占据固定空间。

4.5 flex属性

flex 属性是 flex-grow，flex-shrink 和 flex-basis 的简写，默认值为 0 1 auto。后两个属性可选。

```
.item {  
  flex: none | [ <'flex-grow'> <'flex-shrink'>? || <'flex-basis'> ]  
}
```


该属性有两个快捷值： auto（1 1 auto）和 none（0 0 auto）。

建议优先使用这个属性，而不是单独写三个分离的属性，因为浏览器会推算相关值。

4.6 align-self属性

align-self 属性允许单个项目有与其他项目不一样的对齐方式，可覆盖 align-items 属性。默认值为 auto，表示继承父元素的 align-items 属性，如果没有父元素，则等同于 stretch。

```
.item {  
  align-self: auto | flex-start | flex-end | center | baseline | stretch;  
}
```



该属性可能取6个值，除了auto，其他都与align-items属性完全一致。

（完）

文档信息

- 版权声明：自由转载-非商用-非衍生-保持署名（[创意共享3.0许可证](#)）
- 发表日期：2015年7月10日
- 更多内容： [档案](#) » [开发者手册](#)
- 博客文集：《前方的路》，《未来世界的幸存者》
- 社交媒体： [twitter](#)， [weibo](#)
- Feed订阅： [RSS](#)

打造中国最权威的《前端-全栈-工程化课程》

八年专注前端， 珠峰培训让你高薪就业

快戳我！了解详情 

年薪50万不是梦✦
从前端小工到BAT中高级工程师的必备技能



13大模块 / 52 个课时 / 3个月强化学习

相关文章

- **2017.07.29:** [窗口管理器 xmonad 教程](#)

开发者最需要的，就是一个顺手的开发环境。

- **2017.07.18:** [Pull Request 的命令行管理](#)

Github 的一大特色就是 Pull Request 功能（简称为 PR）。

- **2017.06.22:** [HTML 自定义元素教程](#)

组件是 Web 开发的方向，现在的热点是 JavaScript 组件，但是 HTML 组件未来可能更有希望。

- **2017.06.15:** [树莓派新手入门教程](#)

树莓派（Raspberry Pi）是学习计算机知识、架设服务器的好工具，价格低廉，可玩性高。

联系方式 | 2003 - 2017

