



**A3**

# **ACTIVAS**

## **ALTA DE PRÉSTAMOS -** **SUBCUENTAS DE COBRO DE CUOTAS** **(PRTE601)**

**INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN**

## **OBJETIVO**

En el momento del alta de un préstamo, solicita aquellas subcuentas (CC/CA) sobre las cuales se va a realizar el cobro de las cuotas correspondientes al préstamo.

## **ENTORNO EXIGIDO**

- Se debe tener definido el Sistema 1 (FST111), en el cual corresponde a los módulos de Cuentas Corrientes.
- Se debe tener definido el Sistema 2 (FST111), en el cual corresponde a los módulos de Cajas de Ahorro.

## **PASOS PARA LA INSTALACIÓN**

### **PASO 1**

Se debe definir la Rutina de Tratamiento Especial número X de *Alta de Préstamos – SubCuentas de cobro de cuotas*.

Se le debe asociar el programa PRTE601.

En modo de ejecución: 'P' (posterior al ordinal).

En momento de ejecución: 'I' (en el ingreso).

En origen: 'B' (Bantotal).

### **PASO 2**

Se debe asociar la rutina PRTE601 en el ordinal correspondiente al Capital del Préstamo (interactivo) mediante el definidor de transacciones.

### **PASO 3**

En caso de querer considerar otros módulos, distintos a los correspondientes al Sistema 1 y al Sistema 2, se debe definir la guía de procesos, con código 1078, en el valor específico el módulo a considerar. Se pueden definir tantos módulos como sea necesario, agregando dentro de la guía antes mencionada diferentes correlativos.

### **PASO 4**

Si se desea inhabilitar la opción de cobrar parcialmente el préstamo es posible definir la **Opción General de Procesos Nro. 11003 en 'S'**. En dicho caso la opción de Cobro Parcial permanece oculta. Si se quiere excluir de esta opción algunos productos es posible la parametrización de los mismos en la **Guía de Procesos Nro. 10877**. Ej.: Módulo =102,

Tipo Operación=2, de manera que en el campo Valor Específico se define Módulo \* 1000 + Tipo Operación:

Guías de Proceso	
Empresa	1 - Banco
Código	10877
Correlativo	1
Valor específico	102002
Descripción	Habilite opción Cobro Parcial
Importe específico	0.00
<div>Confirmar Cancelar</div>	

Si queremos que para todos los tipos de operación de un módulo se habilite esta opción, se debe definir la guía de proceso de la siguiente manera: Módulo \* 1000 + 999.

Guías de Proceso	
Empresa	1 - Banco
Código	10877
Correlativo	1
Valor específico	102999
Descripción	Habilite opción Cobro Parcial
Importe específico	0.00
<div>Confirmar Cancelar</div>	

En caso de que la rutina sea llamada como punto de menú (Hfsr601) se habilita la posibilidad de habilitar la opción de permitir Sobregiros.  
Para esto se deberá definir la opción general de proceso 11011 con valor S.

### Opciones Generales de Proceso

Desde Opción	11011	Filtrar
Descripción		
Código	Descripción	Valor
11011	Habilita sobregiro Hfsr601	<input checked="" type="checkbox"/>
15006	Comision de Sobregiro	<input checked="" type="checkbox"/>
15012	Pizarra x Segmento/Clas.Intern	<input type="checkbox"/>
15013	Pizarra x Cod.Actividad	<input type="checkbox"/>
15014	Comisiones x Seg/Clas.Interno	<input type="checkbox"/>
15015	Comisiones x Cod.Actividad	<input type="checkbox"/>
15016	Modif Pizarra por Región	<input type="checkbox"/>
15017	Modif Comisión por Región	<input type="checkbox"/>
15018	Comisiones por plazo	<input checked="" type="checkbox"/>
15501	Arbitraje Bce por TC de las ME	<input type="checkbox"/>
<< Anterior		
Página 1		
Siguiente >>		
Agregar		
Modificar		
Eliminar		

### Correlativo de Cobranza

Correlativo de Cobranza para la Cuenta	1
Permite Sobregirar la Cuenta Vista	<input type="checkbox"/>
Permite Cobrar Parcialmente el Préstamo	<input checked="" type="checkbox"/>
Confirmar	

**Nota:** esta opción solo se permite en el webpanel.

## MODO DE USO

Dicha rutina es ejecutada automáticamente en la ejecución de la transacción de Alta de Préstamos.

## FUNCIONAMIENTO

Obtengo datos de la operación, del ordinal al cual está asociada la rutina, a través del programa PRTE601A.

Invoco al programa HRTE601, el cual despliega la siguiente pantalla, mostrando aquellas subcuentas sobre las cuales se puede realizar el cobro de las cuotas correspondientes al préstamo que se está dando de alta.

**Cuentas para Cobro de Préstamos**

Correlativo	Módulo	Descripción	T.Op.	Descripción	Cuenta=	Moneda	S.Cta.	Parcial	Sobregiros
No hay registros									

Se pueden agregar tantas subcuentas de cobro, como subcuentas disponga el cliente a quien se le está otorgando el préstamo. Para asociar más subcuentas de cobro se debe utilizar el botón ‘**Agregar**’, el cual al ser ejecutado despliega la siguiente pantalla (WRTE601A):

**Correlativo de Cobranza**

**Correlativo de Cobranza para la Cuenta**

**Permite Cobrar Parcialmente el Préstamo** ☐

Dicha pantalla será desplegada para cada subcuenta de cobro que se desea agregar. Cada correlativo indica una subcuenta diferente (debe ser distinto de cero). A su vez, se puede indicar si es posible cobrar parcialmente alguna cuota del préstamo, en el caso de que el saldo de la subcuenta no sea suficiente.

A continuación se despliega la siguiente pantalla (WRTE601B), la cual muestra todas las subcuentas pertenecientes al cliente a quien se le está otorgando el préstamo.

**Selección de Cuentas Vista**

**Cuenta**

Módulo	Descripción	T.Op.	Descripción	Moneda	Especie	S.Cta.	Estado
21	CUENTAS DE AHORROS	1	Ahorro móvil Persona Física	0	0	2	NORMA

Permitiendo seleccionar cualquiera de ellas.

A su vez también se permite modificar cualquier subcuenta de cobro a nivel si sobre ésta se permite cobro parcial o no, a través del botón ‘**Modificar**’.

También es posible eliminar una subcuenta de cobro, en caso de no querer que se debite el valor de las cuotas a partir de dicha subcuenta, a través del botón '**Eliminar**'.

Cada vez que se selecciona una subcuenta de cobro, se genera para la operación que se está dando de alta, un registro en la FSR601, a través del programa PRTE601B.

En caso que la rutina esté asociada a un ordinal repetitivo, para cada ordinal repetitivo se generan registros en la FSR601, para todas las subcuentas de cobro dadas de alta, como se explicó anteriormente.

## **CADENA DE LLAMADAS**

PRTE601  
    PRTE601A  
    HRTE601  
        HRTE601A  
        HRTE601B  
        PRTE601C  
        PRTE601B

## **OBJETOS INTERVINIENTES**

### **PROGRAMAS**

PRTE601  
PRTE601A  
HRTE601  
HRTE601A  
HRTE601B  
PRTE601C  
PRTE601B

### **TABLAS**

FSD016  
FSD011  
FSR601