

システム名	災対用ビル別情報マップ	
章番号	第2章 画面設計	
機能名		
2. 3. 7 ビルデータ登録		
2. 3. 7. 1 ビルデーター覧		
2. 3. 7. 2 ビルデータ登録		
2. 3. 7. 3 ビルデータ詳細		
2. 3. 7. 4 ビルデータ修正		
2. 3. 7. 5 ビルデータCSV登録		

システム名

災対用ビル別情報マップ

章番号

第2章 画面設計

機能名

2.3.7 ビルデータ登録

画面名

2.3.7.1 ビルデーター一覧

【1】画面定義

地図に戻る

ユーザ名：管理者ユーザー

組織名：東京事業部

検索結果：17件

前に戻る

ビルコード

組織名

--選択してください--

ビル名

--選択してください--

会社名

--選択してください--

住所

最終更新日時

時分～時分

検索

クリア

ビル登録画面へ

ビルCSV登録画面へ

ビルCSV出力

10

件表示

ビルコード

組織名

ビル名

会社名

住所

正社員数

非正規社員数

最終更新日時

1

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店1

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

2

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店2

東京都〇〇〇

300

600

2015/12/23 14:30

3

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店3

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

4

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店4

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

5

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店5

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

6

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店6

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

7

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店7

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

8

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店8

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

9

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店9

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

10

東京事業部

NTT〇〇〇

×××支店10

東京都〇〇〇

200

500

2015/12/23 14:30

No.

説明

1

【検索エリア】

検索条件に該当するビルデータ情報のみを抽出して、一覧を絞り込み表示する。

検索ボタン

ボタン押下で、入力条件に該当するビルデータ情報を検索し、結果を一覧エリアに表示する。

クリアボタン

ボタン押下で、検索エリア内項目を初期表示時の状態に戻す。

2

【ビルデーター一覧エリア】

ビルデータ情報を一覧表示する。

ビルデーター一覧は、以下のソート項目で並び替えした後に初期表示する。

ソート項目

ソート順

ビルコード

昇順

会社ID

昇順

ビル登録画面へボタン

ボタン押下で、ビルデータ登録画面へ遷移する。

ビルCSV登録画面へボタン

ボタン押下で、ビルデータCSV登録画面へ遷移する。

ビルCSV出力ボタン

ボタン押下で、一覧に表示中のビルデータ情報をCSVに出力する。

一覧行選択

一覧の行にカーソルを合わせ、行をクリックすると、指定された記録に該当するビルデータ詳細画面へ遷移する。

2.3.7-2

システム名

災対用ビル別情報マップ

章番号

第2章 画面設計

機能名

2. 3. 7 ビルデータ登録

画面名

2. 3. 7. 1 ビルデータ一覧

(2/2)

No.	説 明																																																																
3	<div>【ユーザ権限によるデータの利用範囲】</div> <div><div>・ ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。</div><div><div>[同一組織に紐づくビルデータ情報]</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>管理者</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table><div><div>[他組織に紐づくビルデータ情報]</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>管理者</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※1)</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※2)</td><td>×</td></tr></table><div>※1 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。</div><div>※2 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、エラーデータとして処理される。</div></div></div></div>	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	管理者	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	○	○	○	○	○	グループ会社	○	○	○	○	○	○	○	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	管理者	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○	グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
管理者	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	○	○	○	○	○																																																										
グループ会社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
管理者	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○																																																										
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×																																																										

システム名		章番号		機能名			
災対用ビル別情報マップ		第2章 画面設計		2. 3. 7 ビルデータ登録			
画面名		2. 3. 7. 1 ビルデータ一覧					
【2】画面項目定義							
No.	項目名	コンポーネント種別		必須 入力	項目説明		
		出力形式	入力形式		属性	最大文字数	初期表示
【ヘッダーバー】 2. 3. 1 共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照							
1	地図に戻る	ボタン		—	地図画面に戻る。		
2	ヘッダー文言①	テキストエリア		—	ログイン中のユーザ名を表示する。		
3	ヘッダー文言②	テキストエリア		—	ログイン中のユーザ名が所属する組織名を表示する。		
4	ヘッダー文言③	テキストエリア		—	検索結果件数を表示する。		
5	前に戻る	ボタン		—	前画面に戻る。		
【メッセージエリア】							
6	メッセージエリア	テキストエリア		—	エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。		
【検索エリア】							
7	ビルコード	テキスト		—	検索対象とするビルコードを入力する。		
8	組織名	プルダウン(※2)		—	検索対象とする組織名を選択する。		
9	ビル名	プルダウン		—	検索対象とするビル名を選択する。		
10	会社名	プルダウン		—	検索対象とする会社名を選択する。		
11	住所	テキスト		—	検索対象とする住所を入力する。		
12	最終更新日時 (開始)	テキスト／カレンダー		—	検索対象とする最終更新日時(開始)指定／2. 3. 1 共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照		
13	最終更新日時 (終了)	テキスト／カレンダー		—	検索対象とする最終更新日時(終了)指定／2. 3. 1 共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照		
14	検索	ボタン		—	検索項目の入力内容に従って検索を行い、結果を一覧で表示する。		
15	クリア	ボタン		—	検索項目の内容を初期表示時の状態に戻す。		
【ビルデータ一覧エリア】							
16	ビル登録画面へ	ボタン		—	ビルデータ登録画面へ遷移する。		
17	ビルCSV登録画面へ	ボタン		—	ビルデータCSV登録画面へ遷移する。		
18	ビルデータCSV出力	ボタン		—	ビルデータ情報をCSVに出力する。		
19	【一覧機能】	2. 3. 1 共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照 ※一覧の行にカーソルを合わせ、行をクリックすると、指定された記録に該当するビルデータ詳細画面へ遷移する。					
20	ビルコード	テキスト		—	【一覧項目】ビルコードを表示する。		
21	組織名	テキスト		—	【一覧項目】組織名を表示する。		
22	ビル名	テキスト		—	【一覧項目】ビル名を表示する。		
23	会社名	テキスト		—	【一覧項目】会社名を表示する。		
24	住所	テキスト		—	【一覧項目】住所を表示する。		
25	正社員数	テキスト		—	【一覧項目】正社員数を表示する。		
26	非正規社員数	テキスト		—	【一覧項目】非正規社員数を表示する。		
27	最終更新日時	テキスト		—	【一覧項目】当該情報を登録(更新)した日時を表示する。		

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。
※3 ビル名プルダウンは「ビルコード(4桁)+”.”+ビル名」の形式で表示する。 例) 0001:第1赤坂ビル

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
 ※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。
 ※3 ビル名プルダウンは「ビルコード(4桁)+”.”+ビル名」の形式で表示する。 例) 0001:第1赤坂ビル

システム名	災対用ビル別情報マップ		
章番号	第2章 画面設計		
機能名			
2. 3. 7 ビルデータ登録			
画面名	2. 3. 7. 2 ビルデータ登録		

【1】画面定義

[地図に戻る](#)
ユーザ名：管理者ユーザ 組織名：東京事業部
[前に戻る](#)

クリア

ビルコード	必須	<input type="text"/>
組織名	必須	--選択してください--
ビル名	必須	<input type="text"/>
会社名	必須	<input checked="" type="radio"/> 選択 --選択してください-- <input type="radio"/> 入力 <input type="text"/>
正社員数	東日本社員	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	NTT在籍出向者	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	他社出向者	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	NTT転籍者	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	自社採用社員	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	年俸契約社員	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	NTTOB社員	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	他社OB社員	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	退職、再雇用社員	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人

登録

非正規社員数	臨時雇（パート）	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	嘱託	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	その他の契約社員	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	人材派遣	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
	60歳超え契約社員	<input type="text"/> 111 <input type="text"/> 人
郵便番号		<input type="text"/>
住所	必須	<input type="text"/>
電話番号		<input type="text"/>
FAX番号		<input type="text"/>
代表者		<input type="text"/>

登録

(1/2)

No.	説明
1	【ビルデータ登録エリア】 <ul style="list-style-type: none"> ビルデータ情報を新規登録する。 <p>[登録ボタン] ボタン押下で、ビルデータ情報を新規登録する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 登録確認ダイアログを表示する。 新規登録後、ビルデータ詳細画面へ遷移する。 <p>[クリアボタン] ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。</p>

システム名

災対用ビル別情報マップ

章番号

第2章 画面設計

機能名

2. 3. 7 ビルデータ登録

画面名

2. 3. 7. 2 ビルデータ登録

(2/2)

No.	説 明																																																																
2	<div>【ユーザ権限によるデータの利用範囲】</div> <div>・ ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。</div> <div><div>〔同一組織に紐づくビルデータ情報〕</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>本社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table><div>〔他組織に紐づくビルデータ情報〕</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>本社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※1)</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※2)</td><td>×</td></tr></table><div>※1 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。</div><div>※2 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、エラーデータとして処理される。</div></div>	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	本社	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	○	○	○	○	○	グループ会社	○	○	○	○	○	○	○	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	本社	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○	グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
本社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	○	○	○	○	○																																																										
グループ会社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
本社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○																																																										
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×																																																										

システム名		章番号		機能名			
災対用ビル別情報マップ		第2章 画面設計		2. 3. 7 ビルデータ登録			
画面名		2. 3. 7. 2 ビルデータ登録					
【2】画面項目定義							
No.	項目名	コンポーネント種別		必須入力	項目説明		
		出力形式	入力形式		属性	最大文字数	初期表示
【ヘッダーバー】				2. 3. 1	共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照		
1	地図に戻る	ボタン		—	地図画面に戻る。		
		—	—	—	—	—	—
2	ヘッダー文言①	テキストエリア		—	ログイン中のユーザ名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	—	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
3	ヘッダー文言②	テキストエリア		—	ログイン中のユーザ名が所属する組織名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	—	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
4	ヘッダー文言③	テキストエリア		—	非表示。		
		テキスト	—	—	—	—	非表示
5	前に戻る	ボタン		—	前画面に戻る。		
		—	—	—	—	—	—
【メッセージエリア】							
6	メッセージエリア	テキストエリア		—	エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。		
		テキスト	—	—	—	—	非表示
【ビルデータ登録エリア】							
7	登録	ボタン		—	入力値のチェックを行いビルデータ情報を登録する。既に登録済記録と重複(同一ビルコード/同一会社名)する場合はエラーとして登録できない。		
		—	—	—	—	—	—
8	クリア	ボタン		—	各入力項目を初期表示時の状態に戻す。		
		—	—	—	—	—	—
9	ビルコード	テキスト		○	検索対象とするビルコードを入力する。		
		—	入力	—	数字	4	空欄
10	組織名	プルダウン(※2)		—	組織名を選択する。		
		—	選択	—	—	—	選択可能な組織名が複数の場合、 "—選択してください—"
				—			選択可能な組織名が単一の場合、 組織名
11	ビル名	テキスト		○	ビル名を入力する。		
		—	入力	—	全半角	50	空欄
12	会社名 (選択/入力)	ラジオボタン		○	会社名の入力方法(選択形式/入力形式)を選択する。		
		—	選択	—	—	—	"選択"にチェック
13	会社名 (選択)	プルダウン		○	会社名を選択する。会社名(選択/入力)で"選択"にチェックした場合のみ選択ができる。		
		—	選択	—	—	—	"—選択してください—"
14	会社名 (入力)	テキスト		○	会社名を入力する。会社名(選択/入力)で"入力"にチェックした場合のみ入力ができる。		
		—	入力	—	全半角	50	空欄
15	正社員数 (東日本社員)	テキスト		○	正社員数(東日本社員)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
16	正社員数 (NTT在籍出向者)	テキスト		○	正社員数(NTT在籍出向者)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
17	正社員数 (他社出向者)	テキスト		○	正社員数(他社出向者)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
18	正社員数 (NTT転籍者)	テキスト		○	正社員数(NTT転籍者)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
19	正社員数 (自社採用社員)	テキスト		○	正社員数(自社採用社員)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
20	正社員数 (年俸契約社員)	テキスト		○	正社員数(年俸契約社員)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
21	正社員数 (NTTOB社員)	テキスト		○	正社員数(NTTOB社員)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
22	正社員数 (他社OB社員)	テキスト		○	正社員数(他社OB社員)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
23	正社員数 (退職・再雇用社員)	テキスト		○	正社員数(退職・再雇用社員)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
24	非正規社員数 (臨時雇(パート))	テキスト		○	非正規社員数(臨時雇(パート))を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
25	非正規社員数 (嘱託)	テキスト		○	非正規社員数(嘱託)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
26	非正規社員数 (その他の契約社員)	テキスト		○	非正規社員数(その他の契約社員)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
27	非正規社員数 (人材派遣)	テキスト		○	非正規社員数(人材派遣)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
28	非正規社員数 (60歳超え契約社員)	テキスト		○	非正規社員数(60歳超え契約社員)を入力する。		
		—	入力	—	数字	5	0
29	郵便番号	テキスト		—	郵便番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"—"付きでの入力)		
		—	入力	—	半角英数記号	8	空欄
30	住所	テキスト		○	住所を入力する。		
		—	入力	—	全半角	200	空欄
31	電話番号	テキスト		—	電話番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"—"付きでの入力)		
		—	入力	—	半角英数記号	13	空欄
32	FAX番号	テキスト		—	FAX番号を入力する。(数字のみまたは半角ハイフン"—"付きでの入力)		
		—	入力	—	半角英数記号	13	空欄
33	代表者	テキスト		—	代表者名を入力する。		
		—	入力	—	全半角	15	空欄

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外是非表示とすること。

システム名	災対用ビル別情報マップ		
章番号	第2章 画面設計		
機能名			
2. 3. 7 ビルデータ登録			
画面名	2. 3. 7. 3 ビルデータ詳細		

【1】画面定義

[地図に戻る](#)
ユーザ名：管理者ユーザー 組織名：東京事業部
ビルコード：XXXXX [前に戻る](#)

修正

ビルコード		XXXXX
組織名		東京事業部
ビル名		〇〇〇ビル
会社名		×××会社
正社員数	東日本社員	200人
	N T T 在籍出向者	200人
	他社出向者	200人
	N T T 転籍者	200人
	自社採用社員	200人
	年俸契約社員	200人
	N T T O B 社員	200人
	他社 O B 社員	200人
	退職・再雇用社員	200人
臨時雇（パート）		500人

削除

非正規社員数	臨時雇（パート）	500人
	嘱託	200人
	その他の契約社員	200人
	人材派遣	200人
	60歳超え契約社員	200人
郵便番号		×××-××××
住所		東京都新宿区西新宿〇〇〇〇〇
電話番号		03-1234-5678
FAX番号		03-0123-4567
代表者		〇〇

削除

(1/2)

No.	説 明
1	【ビルデータ詳細エリア】 <ul style="list-style-type: none"> 前画面にて指定されたビルコードから、ビルデータ情報を表示する。 <p>[修正ボタン] ボタン押下で、指定したビルコードのビルデータ修正画面へ遷移する。</p> <p>[削除ボタン] ボタン押下で、指定したビルコードのビルデータ情報を削除する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 削除確認ダイアログを表示する。 削除完了後、ビルデータ一覧画面へ遷移する。 <p>※当該組織コード／ビルコード／会社IDに紐づく、ユーザ情報が登録済みの場合、削除はできない。</p> <p>※当該組織コード／ビルコード／会社IDに紐づく、被災状況情報、または備蓄品情報が登録済の場合については、削除を可能とするが、情報が登録済みであることを実行確認ダイアログで通知させる。</p> <p>※削除実行を選択した場合は、被災状況情報、備蓄品情報も同時に削除する。</p>

システム名

災対用ビル別情報マップ

章番号

第2章 画面設計

機能名

2. 3. 7 ビルデータ登録

画面名

2. 3. 7. 3 ビルデータ詳細

(2/2)

No.	説 明																																																																
2	<div>【ユーザ権限によるデータの利用範囲】</div> <div>・ ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。</div> <div><div>〔同一組織に紐づくビルデータ情報〕</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>本社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table><div>〔他組織に紐づくビルデータ情報〕</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>本社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※1)</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※2)</td><td>×</td></tr></table><div>※1 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。</div><div>※2 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、エラーデータとして処理される。</div></div>	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	本社	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	○	○	○	○	○	グループ会社	○	○	○	○	○	○	○	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	本社	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○	グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
本社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	○	○	○	○	○																																																										
グループ会社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
本社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○																																																										
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×																																																										

システム名		章番号		機能名			
災対用ビル別情報マップ		第2章 画面設計		2. 3. 7 ビルデータ登録			
画面名		2. 3. 7. 3 ビルデータ詳細					
【2】画面項目定義							
No.	項目名	コンポーネント種別		必須 入力	項目説明		
		出力形式	入力形式		属性	最大文字数	初期表示
【ヘッダーバー】				2. 3. 1	共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照		
1	地図に戻る	ボタン		—	地図画面に戻る。		
		—	—	—	—	—	
2	ヘッダー文言①	テキストエリア		—	ログイン中のユーザ名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名	
3	ヘッダー文言②	テキストエリア		—	ログイン中のユーザ名が所属する組織名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名	
4	ヘッダー文言③	テキストエリア		—	ビルコードを表示する。		
		テキスト	—	—	—	"ビルコード:" + ビルコード	
5	前に戻る	ボタン		—	前画面に戻る。		
		—	—	—	—	—	
【メッセージエリア】							
6	メッセージエリア	テキストエリア		—	エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。		
		テキスト	—	—	—	非表示	
【ビルデータ詳細エリア】							
7	修正	ボタン(※2)		—	ビルデータ修正画面に遷移する。		
		—	—	—	—	—	
8	削除	ボタン(※2)		—	削除可否のチェックを行いエラーがなければ表示データを削除し、ビルデータ一覧画面へ戻る。		
		—	—	—	—	—	
9	ビルコード	テキスト		—	ビルコードを表示する。		
		テキスト	—	—	—	ビルコード	
10	組織名	テキスト		—	組織名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	組織名	
11	ビル名	テキスト		—	ビル名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	ビル名	
12	会社名	テキスト		—	会社名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	会社名	
15	正社員数 (東日本社員)	テキスト		—	正社員数(東日本社員)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(東日本社員)	
16	正社員数 (NTT在籍出向者)	テキスト		—	正社員数(NTT在籍出向者)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(NTT在籍出向者)	
17	正社員数 (他社出向者)	テキスト		—	正社員数(他社出向者)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(他社出向者)	
18	正社員数 (NTT転籍者)	テキスト		—	正社員数(NTT転籍者)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(NTT転籍者)	
19	正社員数 (自社採用社員)	テキスト		—	正社員数(自社採用社員)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(自社採用社員)	
20	正社員数 (年俸契約社員)	テキスト		—	正社員数(年俸契約社員)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(年俸契約社員)	
21	正社員数 (NTTOB社員)	テキスト		—	正社員数(NTTOB社員)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(NTTOB社員)	
22	正社員数 (他社OB社員)	テキスト		—	正社員数(他社OB社員)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(他社OB社員)	
23	正社員数 (退職・再雇用社員)	テキスト		—	正社員数(退職・再雇用社員)を表示する。		
		—	入力	数字	5	正社員数(退職・再雇用社員)	
24	非正規社員数 (臨時雇(パート))	テキスト		—	非正規社員数(臨時雇(パート))を表示する。		
		—	入力	数字	5	非正規社員数(臨時雇(パート))	
25	非正規社員数 (嘱託)	テキスト		—	非正規社員数(嘱託)を表示する。		
		—	入力	数字	5	非正規社員数(嘱託)	
26	非正規社員数 (その他の契約社員)	テキスト		—	非正規社員数(その他の契約社員)を表示する。		
		—	入力	数字	5	非正規社員数(その他の契約社員)	
27	非正規社員数 (人材派遣)	テキスト		—	非正規社員数(人材派遣)を表示する。		
		—	入力	数字	5	非正規社員数(人材派遣)	
28	非正規社員数 (60歳超え契約社員)	テキスト		—	非正規社員数(60歳超え契約社員)を表示する。		
		—	入力	数字	5	非正規社員数(60歳超え契約社員)	
29	郵便番号	テキスト		—	郵便番号を表示する。		
		テキスト	—	—	—	郵便番号	
30	住所	テキスト		—	住所を表示する。		
		テキスト	—	—	—	住所	
31	電話番号	テキスト		—	電話番号を表示する。		
		テキスト	—	—	—	電話番号	
32	FAX番号	テキスト		—	FAX番号を表示する。		
		テキスト	—	—	—	FAX番号	
33	代表者	テキスト		—	代表者を表示する。		
		テキスト	—	—	—	代表者	

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
※2 ボタンは、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

※2 ボタンは、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。

システム名	災対応ビル別情報マップ		
章番号	第2章 画面設計		
機能名			
2. 3. 7 ビルデータ登録			
画面名	2. 3. 7. 4 ビルデータ修正		

【1】画面定義

[地図に戻る](#)
ユーザ名：管理者ユーザー 組織名：東京事業部
ビルコード：XXXXX
[前に戻る](#)

クリア

ビルコード	XXXXX		
組織名	必須	東京事業部	
ビル名	必須	〇〇〇ビル	
会社名	必須	<input type="radio"/> 選択 --選択してください--	
		<input type="radio"/> 入力	
正社員数	東日本社員	111	人
	N T T 在籍出向者	111	人
	他社出向者	111	人
	N T T 転籍者	111	人
	自社採用社員	111	人
	年俸契約社員	111	人
	N T T O B 社員	111	人
	他社 O B 社員	111	人
	退職・再雇用社員	111	人

登録

非正規社員数	臨時雇（パート）	111	人
	嘱託	111	人
	その他の契約社員	111	人
	人材派遣	111	人
	60歳超え契約社員	111	人
郵便番号			
住所	必須		
電話番号			
FAX番号			
代表者			

登録

(1/2)

No.	説 明
1	<p>【ビルデータ修正エリア】</p> <ul style="list-style-type: none"> 前画面にて指定されたビルコードから、ビルデータ情報を初期表示する。 <p>[登録ボタン] ボタン押下で、ビルデータ情報を修正登録する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 修正登録確認ダイアログを表示する。 修正登録後、ビルデータ詳細画面へ遷移する。 <p>[クリアボタン] ボタン押下で、画面内入力項目を初期表示時の状態に戻す。</p>

システム名

災対用ビル別情報マップ

章番号

第2章 画面設計

機能名

2. 3. 7 ビルデータ登録

画面名

2. 3. 7. 4 ビルデータ修正

(2/2)

No.	説 明																																																																
2	<div>【ユーザ権限によるデータの利用範囲】</div> <div>・ ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。</div> <div><div>〔同一組織に紐づくビルデータ情報〕</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>本社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table><div>〔他組織に紐づくビルデータ情報〕</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>本社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※1)</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※2)</td><td>×</td></tr></table><div>※1 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。</div><div>※2 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、エラーデータとして処理される。</div></div>	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	本社	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	○	○	○	○	○	グループ会社	○	○	○	○	○	○	○	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	本社	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○	グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
本社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	○	○	○	○	○																																																										
グループ会社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
本社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○																																																										
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×																																																										

システム名		章番号		機能名		
災対用ビル別情報マップ		第2章 画面設計		2. 3. 7 ビルデータ登録		
画面名		2. 3. 7. 4 ビルデータ修正				
【2】画面項目定義						
No.	項目名	コンポーネント種別		必須 入力	項目説明	
		出力形式	入力形式		属性	最大文字数
【ヘッダーバー】2. 3. 1 共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照						
1	地図に戻る	ボタン	—	—	—	地図画面に戻る。
2	ヘッダー文言①	テキストエリア	—	—	—	ログイン中のユーザ名を表示する。
3	ヘッダー文言②	テキスト	—	—	—	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名
4	ヘッダー文言③	テキスト	—	—	—	ログイン中のユーザ名が所属する組織名を表示する。
5	前に戻る	ボタン	—	—	—	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名
6	メッセージエリア	テキスト	—	—	—	ビルコードを表示する。
7	登録	ボタン	—	—	—	"ビルコード:" + ビルコード
8	クリア	ボタン	—	—	—	前画面に戻る。
9	ビルコード	テキスト	—	—	—	—
【メッセージエリア】						
10	組織名	プルダウン(※2)	選択	—	—	エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。
11	ビル名	テキスト	—	—	—	非表示
12	会社名(選択／入力)	ラジオボタン	選択	—	—	—
13	会社名(選択)	プルダウン	選択	—	—	—
14	会社名(入力)	テキスト	入力	—	—	—
15	正社員数(東日本社員)	テキスト	入力	—	—	—
16	正社員数(NTT在籍出向者)	テキスト	入力	—	—	—
17	正社員数(他社出向者)	テキスト	入力	—	—	—
18	正社員数(NTT転籍者)	テキスト	入力	—	—	—
19	正社員数(自社採用社員)	テキスト	入力	—	—	—
20	正社員数(年俸契約社員)	テキスト	入力	—	—	—
21	正社員数(NTTOB社員)	テキスト	入力	—	—	—
22	正社員数(他社OB社員)	テキスト	入力	—	—	—
23	正社員数(退職・再雇用社員)	テキスト	入力	—	—	—
24	非正規社員数(臨時雇(パート))	テキスト	入力	—	—	—
25	非正規社員数(嘱託)	テキスト	入力	—	—	—
26	非正規社員数(その他の契約社員)	テキスト	入力	—	—	—
27	非正規社員数(人材派遣)	テキスト	入力	—	—	—
28	非正規社員数(60歳超え契約社員)	テキスト	入力	—	—	—
29	郵便番号	テキスト	入力	—	—	—
30	住所	テキスト	入力	—	—	—
31	電話番号	テキスト	入力	—	—	—
32	FAX番号	テキスト	入力	—	—	—
33	代表者	テキスト	入力	—	—	—

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。
※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は非表示とすること。

システム名	災対用ビル別情報マップ		
章番号	第2章 画面設計		
機能名			
2. 3. 7 ビルデータ登録			
画面名	2. 3. 7. 5 ビルデータCSV登録		

【1】画面定義

(1/2)

No.	説 明						
1	<p>【ビルデータCSV登録エリア】</p> <ul style="list-style-type: none"> 指定したCSVファイルの情報をビルデータ情報に一括登録する。 <p>[参照ボタン] ボタン押下で、ビルデータ情報登録用CSVファイルの指定を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> ファイル選択ダイアログを開く。 ファイル選択ダイアログにてビルデータ情報登録用CSVファイルの指定を行う。 ”開く”ボタンを押すことで、CSVファイル欄に指定したファイル名を表示する。 <p>[登録ボタン] ボタン押下で、CSVファイル欄に指定したファイルの情報を一括登録する。</p> <p>※選択した組織名とCSVファイルの組織名が合致するレコードのみを処理対象とし、一致しないレコードについては処理対象外として読み飛ばす。</p> <ul style="list-style-type: none"> 一括登録確認ダイアログを表示する。 CSVファイルについて、拡張子やファイルサイズのチェックを行う。 CSVファイル内のデータについて、レイアウトや必須、属性、桁数等のチェックを行う。 チェックに問題なければDBにビルデータ情報を登録する。 <p>※項目の設定に誤りがある場合はエラー情報をファイルに出力して登録しない。</p> <p>[登録・更新方法について]</p> <ul style="list-style-type: none"> 以下の条件で登録、更新の判断をする。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>登録・更新条件</th><th>登録・更新</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>組織名／ビルコード／会社名が一致する未削除のビルデータ情報がDBに存在しない。</td><td>登録</td></tr> <tr> <td>上記以外。</td><td>更新</td></tr> </tbody> </table> <p>※削除については実施しない。</p> <p>[クリアボタン] ボタン押下で、CSVファイル欄の項目を初期表示時の状態に戻す。</p>	登録・更新条件	登録・更新	組織名／ビルコード／会社名が一致する未削除のビルデータ情報がDBに存在しない。	登録	上記以外。	更新
登録・更新条件	登録・更新						
組織名／ビルコード／会社名が一致する未削除のビルデータ情報がDBに存在しない。	登録						
上記以外。	更新						

システム名

災対用ビル別情報マップ

章番号

第2章 画面設計

機能名

2. 3. 7 ビルデータ登録

画面名

2. 3. 7. 5 ビルデータCSV登録

(2/2)

No.	説 明																																																																
2	<div>【ユーザ権限によるデータの利用範囲】</div> <div>・ ログインユーザの権限(ユーザレベル)により、データ利用の範囲を制限する。</div> <div><div>〔同一組織に紐づくビルデータ情報〕</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>本社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table><div>〔他組織に紐づくビルデータ情報〕</div><table><tr><th>ユーザレベル</th><th>検索</th><th>参照</th><th>登録</th><th>修正</th><th>削除</th><th>CSV登録</th><th>CSV出力</th></tr><tr><td>本社</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr><tr><td>支店</td><td>○</td><td>○</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※1)</td><td>○</td></tr><tr><td>グループ会社</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×</td><td>×(※2)</td><td>×</td></tr></table><div>※1 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、読み飛ばしデータとして処理される。</div><div>※2 他組織に紐づくビルデータ情報があった場合、エラーデータとして処理される。</div></div>	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	本社	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	○	○	○	○	○	グループ会社	○	○	○	○	○	○	○	ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力	本社	○	○	○	○	○	○	○	支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○	グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
本社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	○	○	○	○	○																																																										
グループ会社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
ユーザレベル	検索	参照	登録	修正	削除	CSV登録	CSV出力																																																										
本社	○	○	○	○	○	○	○																																																										
支店	○	○	×	×	×	×(※1)	○																																																										
グループ会社	×	×	×	×	×	×(※2)	×																																																										

システム名	章番号	機能名
災対用ビル別情報マップ	第2章 画面設計	2. 3. 7 ビルデータ登録
画面名	2. 3. 7. 5 ビルデータCSV登録	

【2】画面項目定義

No.	項目名	コンポーネント種別		必須 入力	項目説明		
		出力形式	入力形式		属性	最大文字数	初期表示
【ヘッダーバー】				2. 3. 1	共通機能 2. 3. 1. 1 共通処理参照		
1	地図に戻る	ボタン		—	地図画面に戻る。		
		—	—	—	—	—	—
2	ヘッダー文言①	テキストエリア		—	ログイン中のユーザ名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	"ユーザ名:" + ログイン中のユーザ名	
3	ヘッダー文言②	テキストエリア		—	ログイン中のユーザ名が所属する組織名を表示する。		
		テキスト	—	—	—	"組織名:" + ログイン中のユーザの組織名	
4	ヘッダー文言③	テキストエリア		—	非表示。		
		テキスト	—	—	—	非表示	
5	前に戻る	ボタン		—	前画面に戻る。		
		—	—	—	—	—	—
【メッセージエリア】							
6	メッセージエリア	テキストエリア		—	エラーがあった場合は、エラーの内容を表示(※1)する。		
		テキスト	—	—	—	非表示	
【ビルデータCSV登録エリア】							
7	参照	ボタン		—	押下でファイル選択ダイアログを表示する。		
		—	—	—	—	—	—
8	登録	ボタン		—	入力値のチェックを行い、問題ない場合はCSVファイルからビルデータ情報を一括登録する。		
		—	—	—	—	—	—
9	クリア	ボタン		—	CSVファイル欄に設定された値を初期表示時の状態に戻す。		
		—	—	—	—	—	—
10	組織名	プルダウン(※2)		○	ビルデータを紐付ける組織名を選択する。		
		—	選択		—	—	選択可能な組織名が複数の場合、 "—選択してください—" 選択可能な組織名が単一の場合、 組織名
11	CSVファイル	テキスト		—	取り込むCSVファイルのパス付き名称を表示する。		
		—	—	—	—	空欄	

※1 エラーメッセージの表示場所については、「標準化設計」を参照のこと。

※2 プルダウンに表示する値は、ログインしたユーザの権限(ユーザレベル)により、利用可能な場合は表示し、それ以外は無表示とすること。