

CISCO IOS KOMUTLARI EL KİTABI

www.cemaltaner.com.tr

Cisco IOS Komutları El Kitabı

Cemal Taner

2 Ağustos 2017

ISBN: 1230001784558

Bu e-kitabın yayın hakları Cemal Taner'e aittir. İzin alınmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz. Aksi 7981 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre suçtur.

Anahtara isim (hostname) vermek

```
Switch(config)# hostname Admin-SW
Admin-SW(config)#
```

Anahtar SVI (Switch Virtual Interface) arayüzünü yapılandırmak

```
Admin-Sw(config)# interface vlan1
Admin-Sw(config-if)# ip address 192.168.0.10 255.255.255.0
Admin-Sw(config-if)# no shutdown
```

Anahtara uzaktan erişebilmesi için varsayılan ağ geçidi atamak

```
Switch(config)# ip default-gateway 192.168.0.1
```

Yapılandırmaları kalıcı hale getirmek için NVRAM'e kayıt etmek

```
Switch# copy running-config startup-config
```

Belirlenen aralıktaki (Gi 0/1 den 10'a kadar) anahtar arayüzleri altına girmek

```
switch(config)# interface range g0/ 1 - 10
switch(config-if-range)#
```

Anahtar arayüzlerini yapılandırmak

```
Switch(config)# interface g0/1
Switch(config-if)# duplex {auto | full | half}
Switch(config-if)# speed {10 | 100 | 1000 | auto}
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
Switch# show running-configuration
Switch# show startup-config
Switch# show interface g0/1
```

Yönlendiriciye isim vermek

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname AYT
AYT(config)#
```

Yönlendirici ethernet (LAN) arayüzünü yapılandırmak

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface g0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#description Internet Link
```

Statik Yönlendirme Yapılandırmak

ip route destination-network mask {next-hop-address | outboundinterface} [distance]
[permanent]

```
RouterB(config)# ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 172.16.0.1
```

Varsayılan Rota Yapılandırmak

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [ip-address-of-the-next-hop-router |
outbound-interface]

```
RouterB(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.0.2
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
RouterA# show ip route
```

Standart ACL Yapılandırmak

access-list access-list-number {**permit** | **deny**} source-address
[wildcard-mask]

access-list-number Standart ACL için 1 ile 99 arasındadır.

```
RouterA(config)# access-list 10 deny 192.168.0.0 0.0.255.255
RouterA(config)# access-list 10 permit any
```

Gelişmiş ACL Yapılandırmak

access-list access-list-number {**permit** | **deny**} protocol sourceaddress
source-wildcard [operator port] destination-address
destination-wildcard
[operator port]

access-list-number Gelişmiş ACL için 100 ile 199 arasındadır.

```
RouterA(config)# access-list 101 deny tcp 172.16.4.0 0.0.0.255
172.16.3.0 0.0.0.255 eq 21
RouterA(config)# access-list 101 permit ip any any
RouterA(config)# interface g 0/0
RouterA(config-if)# access group 101 in
```

İsimli (Named) ACL Yapılandırmak

```
RouterA(config)# ip access-list extended block-ping
RouterA(config-ext-nacl)# deny icmp 172.160.0.0 0.0.3.255 host
192.168.0.101 echo
RouterA(config-ext-nacl)# permit ip any any
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
RouterA# show ip interface
RouterA# show running-config
RouterA# show access-list
```

Statik NAT Yapılandırmak

```
RouterB(config)# ip nat inside source static 192.168.10.5
216.1.1.3
RouterB(config)# int g0
RouterB(config-if)# ip nat outside
RouterB(config-if)# int g1
RouterB(config-if)# ip nat inside
```

Dinamik NAT Yapılandırmak

```
RouterB(config)# ip nat pool cisco 216.1.1.1 216.1.1.14 netmask
255.255.255.240 (creates a NAT pool called cisco)
RouterB(config)# access-list 10 permit 192.168.10.0 0.0.0.15
(defines the IP addresses that will be translated)
RouterB(config)# ip nat inside source list 10 pool cisco
(establishes dynamic translation of access list 10 with the NAT
pool
named cisco)
RouterB(config)# int g0
RouterB(config-if)# ip nat outside
RouterB(config-if)# int g1
RouterB(config-if)# ip nat inside
```

PAT Yapılandırmak

```
RouterA(config)# access-list 99 permit 10.0.0.1
RouterA(config)# ip nat inside source list 99 interface g0/1
overload
RouterA(config)# interface g0/0
RouterA(config-if)# ip nat inside
RouterA(config-if)# exit
RouterA(config)# interface g0/1
RouterA(config-if)# ip nat outside
RouterA(config-if)# exit
RouterA(config)# exit
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
RouterA# show ip nat translations
RouterA# show ip nat statistics
```

Cihaz Erişimini Güvenli Hale Getirmek

```
Router(config)# enable password cisco
Router(config)# enable secret cisco123
```

enable secret parolası MD5 ile şifrelenir.

```
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password cisco345
Router(config-line)# exec-timeout 15
Router(config-line)# line vty 0 4
Router(config-line)# login
Router(config-line)# password cisco567
```

exec-timeout komutu ile 15 dakika işlem yapılmaması halinde iletişim kesilir.

Tüm parolaları Type 7 ile Şifrelemek

```
Router(config)# service password-encryption
```

SSH Yapılandırmak

```
RouterA(config)# username AYT password abakuskitap
RouterA(config)# ip domain-name cisco.com
RouterA(config)# crypto key generate rsa
The name for the keys will be: RouterA.cisco.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048
for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater
than 512 may take a few minutes.
How many bits in the modulus [1024]:
% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK]
RouterA(config)# ip ssh ver 2
RouterA(config)# line vty 0 15
RouterA(config-line)# login local
RouterA(config-line)# transport input ssh
```

VTY Erişimini Güvenli Hale Getirmek

```
Router(config)# access list 10 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255
Router(config)# line vty 0 15
Router(config-line)# access-class 10 in
```

Banner MOTD Mesajı Yapılandırmak

```
Router(config)# banner motd #
Enter TEXT message. End with the character '#'.
Warning only authorized users may access this switch.
#
Router(config)#
```

Anahtar Bağlantı Noktası (switchport security) Yapılandırmak

```
SWA(config)# int f0/1
SWA(config-if)# switchport mode access
SWA(config-if)# switchport port-security
SWA(config-if)# switchport port-security max 1
SWA(config-if)# switchport port-security mac-address sticky
SWA(config-if)# switchport port-sec violation shutdown
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
SWA# show port-security
```

Licensed to yetkin karasungur, yetkinkrsngr@gmail.com

VLAN Oluşturmak

```
SW1(Cat2960(config)# vlan 10
SW1(config-vlan)# name Admin
SW1(config-vlan)# vlan 20
SW1(config-vlan)# name Sales
```

Arayüzleri VLAN'e atamak

```
SW1(config)# int f0/1
SW1(config-if)# switchport access vlan 10
SW1(config-if)# int f0/2
SW1(config-if)# switchport access vlan 20
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
SW1# show vlan id vlan ID
SW1# show vlan brief
SW1# show vlan
```

Trunk Yapılandırmak

```
SW1(config)# interface g0/1
SW1(config-if)# switchport mode trunk
SW1(config-if)# interface g0/2
SW1(config-if)# switchport mode dynamic desirable
SW1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10-50
```

allowed komutu ile bu trunktan geçmesine izin verilen VLAN'ler belirlenir.

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
SW1# show interface trunk
SW1# show interfaces interface-id trunk
```

Çubuk Yönlendirici İle (Router on a Stick)VLAN'ler Arası Yönlendirme Yapılandırmak

```
RouterB(config)# int f0/0
RouterB(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)# int f0/0.10
```

License to yetkin@arasungur, yetkinkrsngr@gmail.com


```
RouterB(config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)# encapsulation dot1q 10
RouterB(config-if)# int f0/0.20
RouterB(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
RouterB(config-if)# encapsulation dot1q 20
```

Yönlendiricide DHCP Yapılandırmak

```
Router(config)# ip dhcp pool abakuskitap
Router(dhcp-config)# network 192.168.1.0 /24
Router(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
Router(dhcp-config)# dns-server 192.168.1.10
Router(dhcp-config)# domain-name AYT.com
Router(dhcp-config)# lease 30 0
Router(dhcp-config)# exit
Router(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.50
```

DHCP Relay Agent Yapılandırmak

```
Router(config)# int f0/0
Router(config-if)# ip helper-address 192.168.11.200
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
Router# show ip dhcp pool
Router# show ip dhcp binding
Router# show ip dhcp conflict
```

Tek Alanda OSPF Yapılandırmak

```
RouterA(config)# router ospf 10
RouterA(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0
```

Çoklu Alanda OSPF Yapılandırmak

```
RouterA(config)# router ospf 1
RouterA(config-router)# network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
RouterA(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 1
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
RouterA# show ip protocols
RouterA# show ip route
RouterA# show ip ospf interface
```

IPv6 Yönlendirmeyi Etkinleştirmek ve IPv6 Adres Atamak

```
RouterA(config)# ipv6 unicast-routing
RouterA(config)# interface g 0/0
RouterA(config-if)# ipv6 address 2001:0d02::2:0100/64
```

Arayüze otomatik IPv6 Adres Atamak

```
Router(config)# interface g 0/0
Router(config-if)# ipv6 address autoconfig
```

IPv6 Statik Yönlendirme Yapılandırmak

```
Router(config)# ipv6 route 2001:DB8:A01::/48 g0/0
```

IPv6Varsayılan Rota Yapılandırmak

```
Router(config)# ipv6 route ::/0 g0/0
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
Router# show ipv6 route
```

OSPFv3 Yapılandırmak

```
Router(config)# ipv6 router ospf 10
Router(config-rtr)# router-id 1.1.1.1
Router(config-rtf)# interface g0/0
Router(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
Router(config-if)# interface g0/1
Router(config-if)# ipv6 ospf 1 area 0
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
Router# show ipv6 route ospf
Router# show ipv6 ospf neighbor
Router# show ipv6 ospf
```

STP Yapılandırmak

```
SW1(config)# spanning-tree vlan 1 root primary
```

STP Portfast Yapılandırmak

```
SwitchA(config-if)# spanning-tree portfast
```

STP BPDUGuard Yapılandırmak

```
SwitchA(config)# spanning-tree portfast bpduguard default
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
SwitchA# show spanning-tree
```

EtherChannel Yapılandırmak

```
Switch(config)# interface port-channel 1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# interface range g 1/1-2
Switch(config-if-range)# channel-group 1 mode active
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
SwitchA# show etherchannel summary
```

```
SwitchA# show etherchannel port-channel
```

HSRP Yapılandırmak

```
R1(config-if)# standby 1 priority 150 (default priority is 100)
R1(config-if)# standby 1 preempt
R1(config-if)# standby 1 ip 192.168.1.254
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
R1# show standby
```

EIGRP Yapılandırmak

```
RouterA(config)# router eigrp 100
RouterA(config-router)# network 192.168.3.0
RouterA(config-router)# network 192.168.4.0
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
Router# show ip eigrp neighbors
Router# show ip route eigrp
Router# show ip eigrp protocols
Router# show ip eigrp topology
```

IPv6 için EIGRP Yapılandırmak

```
RouterA(config)# ipv6 unicast-routing
RouterA(config)# ipv6 router eigrp 10
RouterA(config-rtr)#eigrp router-id 1.1.1.1

RouterA(config-rtr)# no shutdown
RouterA(config-rtr)# interface g0/0
RouterA(config-if)# ipv6 eigrp 10
RouterA(config-rtr)# interface g0/1
RouterA(config-if)# ipv6 eigrp 10
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
Router# show ipv6 eigrp topology
Router# show ipv6 eigrp neighbors
Router# show ipv6 route eigrp
```

Yönlendiricide Seri Arayüzü (WAN) Yapılandırmak

```
RouterA(config)# interface s 0/0
RouterA(config-if)# bandwidth 128
RouterA(config-if)# clock rate 128000
RouterA(config-if)# no shutdown
RouterA(config-if)# encapsulation hdlc
RouterA(config-if)# encapsulation ppp
```

CHAP Yapılandırmak

```
Router(config)# hostname RouterB
RouterB(config)# username RouterA password cisco
RouterB(config)# int s0
RouterB(config-if)# ppp authentication chap
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
RouterB# show int s0
```

GRE Tünel Yapılandırmak

```
R1(config)# interface Tunnel0
R1(config-if)# ip address 192.168.255.1 255.255.255.0
R1(config-if)# tunnel mode gre ip
R1(config-if)# tunnel source 192.168.1.1
R1(config-if)# tunnel destination 192.168.1.2
```

```
R2(config)# interface Tunnel0
R2(config-if)# ip address 192.168.255.2 255.255.255.0
R2(config-if)# tunnel mode gre ip
R2(config-if)# tunnel source 192.168.1.2
R2(config-if)# tunnel destination 192.168.1.1
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
R1# show ip interface tunnel
```

SNMP Yapılandırmak

```
RouterA(config)# snmp-server community abakuskitap RW
RouterA(config)# snmp-server location istanbul
RouterA(config)# snmp-server contact Cemal Taner
```

Licensed to yetkin karasungur, yetkinrsng@gmail.com

Syslog Yapılandırma

```
RouterA(config)# logging 192.168.1.150  
RouterA(config)# logging trap warning
```

NTP Yapılandırma

```
R1(config)# ntp master 1  
  
R2(config)# ntp server 10.0.0.1
```

Yapılandırma doğrulama komutları (show)

```
R2# show ntp associations  
R2# show ntp status
```