

CSS 선택자(Selector)

선택자는 Type(element),Universal(*),class/id,attribute(속성),가상요소/가상클래스,선택자결합(하위,자식,인접) 등으로 구성된다.

E : 태그 또는 클래스나 아이디

Pattern	Meaning	S5	C8	F3.6	O11	IE9b	IE8	IE7	IE6
#id	id로 지정된 요소 선택	O	O	O	O	O	O	O	O
.class	class로 지정된 요소 선택	O	O	O	O	O	O	O	O
E	E 요소를 선택	O	O	O	O	O	O	O	O
E:link	방문하지 않은 E를 선택	O	O	O	O	O	O	O	O
E:visited	방문한 E를 선택	O	O	O	O	O	O	O	O
E:hover	마우스가 올라가 있는 동안 E를 선택	O	O	O	O	O	O	O	O
E:active	마우스 클릭 또는 키보드(enter)가 눌린 동안 E를 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E:focus	focus가 머물러 있는 동안 E를 선택	O	O	O	O	O	O	X	X
E:first-line	E 요소의 첫 번째 라인 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E:first-letter	E 요소의 첫 번째 문자 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
*	모든 요소 선택	O	O	O	O	O	O	O	O
E[foo]	'foo' 속성이 포함된 E를 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E[foo="bar"]	'foo' 속성의 값이 'bar'와 일치하는 E를 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E[foo~="bar"]	'foo' 속성의 값에 'bar'가 포함되는 E를 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E[foo]="en"]	'foo' 속성의 값이 'en' 또는 'en-' 으로 시작되는 E를 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E:first-child	첫 번째 자식 요소가 E라면 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E:lang(fr)	HTML lang 속성의 값이 'fr'로 지정된 E를 선택	O	O	O	O	O	O	X	X
E::before	E 요소 전에 생성된 요소 선택	O	O	O	O	O	O	X	X
E::after	E 요소 후에 생성된 요소 선택	O	O	O	O	O	O	X	X
E>F	E 요소의 자식인 F 요소 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E+F	E 요소를 뒤의 F 요소 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E[foo^="bar"]	'foo' 속성의 값이 'bar'로 정확하게 시작하는 요소 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E[foo\$="bar"]	'foo' 속성의 값이 'bar'로 정확하게 끝나는 요소 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E[foo*="bar"]	'foo' 속성의 값에 'bar'를 포함하는 요소 선택	O	O	O	O	O	O	O	X
E:root	문서의 최상위 루트 요소 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:nth-child(n)	그 부모의 n번째 자식이 앞으로부터 지정된 순서와 일치하는 E 라면 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:nth-last-child(n)	n번째 자식이 뒤로부터 지정된 순서와 일치하는 요소가 E 라면 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:nth-of-type(n)	E 요소 중 앞으로부터 순서가 일치하는 n번째 E 요소 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:nth-last-of-type(n)	E 요소 중 끝으로부터 순서가 일치하는 n번째 E 요소 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:last-child	E 요소 중 마지막 자식이라면 E 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:first-of-type	E 요소 중 첫번째 E 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:last-of-type	E 요소 중 마지막 E 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:only-child	E 요소가 유일한 자식이면 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:only-of-type	E 요소가 같은 타입이면 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:empty	텍스트 및 공백을 포함하여 빈 자식을 가진 E를 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:target	E의 URI의 대상이 되면 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:enabled	활성화된 폼 컨트롤 E요소 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:disabled	비활성화된 폼 컨트롤 E요소 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:checked	선택된 폼 컨트롤(라디오버튼,체크박스)을 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E:not(s)	s가 아닌 E 요소 선택	O	O	O	O	O	X	X	X
E~F	E 요소가 앞에 존재하면 F를 선택	O	O	O	O	O	O	O	X