

参考<https://www.jb51.net/article/100452.htm>

1、验证内核是否加载了MPPE模块：

```
#] modprobe ppp-compress-18 && echo MPPE is ok
```

2、安装所需的软件包：

```
#] yum -y install ppp
```

在<https://pkgs.org/download/pptpd>下载相应的pptpd包

```
#] rpm -ivh pptpd-1.4.0-2.el7.x86_64.rpm
```

3、配置PPP和PPTP的配置文件：

```
#] cat /etc/ppp/options.pptpd
```

```
1 name pptpd
2 #refuse-pap
3 #refuse-chap
4 #refuse-mschap
5 require-mschap-v2
6 require-mppe-128
7 ms-dns 8.8.8.8
8 ms-dns 8.8.4.4
9 proxyarp
10 lock
11 nobsdcomp
12 novj
13 novjccomp
14 # nologfd
15 logfile /var/log/pptpd.log
```

```
]# cat /etc/ppp/chap-secrets // 账号密码
```

```
1 # Secrets for authentication using CHAP
2 # client server secret IP addresses
3 zhangxf * zhangxf *
```

```
#] cat /etc/pptpd.conf
```

```
1 option /etc/ppp/options.pptpd
2 logwtmp
3 localip 192.168.1.243
4 remoteip 192.168.5.100-200
```

4、打开内核的IP转发功能：

#] vim /etc/sysctl.conf

```
1 net.ipv4.ip_forward = 1
```

#] /sbin/sysctl -p

5、配置防火墙和NAT转发

~~# centos7 尝试下面这条规则，先用centos6规则~~

~~iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -j SNAT --to-source 192.168.1.243~~

centos 6 用以下规则

```
1 yum install iptables-services
2 systemctl stop firewalld.service
3 systemctl disable firewalld.service
4 systemctl enable iptables.service
5 systemctl start iptables.service
```

开启包转发：

```
1 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
2 service iptables save
3 service iptables restart
```

开放端口和gre协议：

```
1 iptables -A INPUT -p tcp -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -m tcp --dport 1723 -j ACCEPT
2 iptables -A INPUT -p gre -m state --state NEW,RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
3 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
```

添加规则：

```
1 iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT
2 iptables -A INPUT -p tcp -m tcp --dport 1723 -j ACCEPT
3 iptables -A INPUT -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
4 iptables -A FORWARD -s 192.168.6.0/24 -o eth0 -j ACCEPT
5 iptables -A FORWARD -d 192.168.6.0/24 -i eth0 -j ACCEPT
6 iptables -t nat -A POSTROUTING -s 192.168.6.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
7 service iptables save
```

启动和查看服务：

```
1 systemctl start pptpd
2 systemctl enable pptpd
3 systemctl status pptpd
```

6.查看pptpd服务进程和端口：

```
1 #] ps -ef | grep pptpd
2 root 25100 1 0 14:19 ? 00:00:00 /usr/sbin/pptpd -f
3 root 25463 24275 0 14:52 pts/0 00:00:00 grep --color=auto pptpd
4 #] netstat -nutap | grep pptpd
5 tcp 0 0 0.0.0.0:1723 0.0.0.0:* LISTEN 25100/pptpd
```