

DatePicker 日期选择器

用于选择或输入日期


Changelog

v1 2016.08.12

- 建立交互文档

1.1 选择日

以「日」为基本单位，基础的日期选择控件。



A 「今天」有别于其它日期，需要高亮显示


B 点击后，即表示选中，关闭dropdown，选择框填充选择的日期

C 再次激活后，选中选择框中的「日」。可直接输入，输入规则与「TimePicker 时间选择器 2.2」交互类似，年份只限制为「四位数」，月份限制输入「1 - 12」，日期输入限制根据月份做实时判断，例如，在2月份，输入「3」的结果是「03」，不能再输入「0」


1.2 选择日 - 切换年月

提供两种方式切换年月，可以大跨度地调整时间。


操作入口




hover效果




hover「年份」



点击「年份」的结果



hover「月份」



点击「月份」的结果



A 从日期进入切换年月的视图时，dropdown 的宽和高保持不变

B 点击「年份」进入选择年份的界面，其中交互与「DatePicker 日期选择器 4」一致，可参看该部分交互

C 已选中的样式

D 已选中的样式

E 点击「月份」进入选择月份的界面，其中交互与「DatePicker 日期选择器 3.1」一致，可参看该部分交互


2. 选择周

通过扩展日期选择，可以选择固定首尾的周。


默认状态




激活状态




hover状态



选择完成



再次激活



A 选择周时，整行同时被 hover

B 顶部的操作区域与选择日期的交互一致，可切换年月

C 以日期范围的形式显示周

3.1 选择月

以「月」为基本单位，只选择到月，不选择日。



A 直接选择月份时，只有文字高亮，类似与日历当中的「今天」

B 直接选择年或者月的时候，dropdown 的高度与切换年月不一致

3.2 选择月 - 切换年

以「月」为基本单位，可以切换年份进行大跨度地选择。



A 点击「年份」进入选择年份的界面，其中交互与「DatePicker 日期选择器 4」一致，可参看该部分交互

B 已选中的样式

4. 选择年

以「年」为基本单位，只选择到年，不选择月、日。



A 直接选择年份时，只有文字高亮，类似与日历当中的「今天」

B 不可点击，无 hover 效果


5. 含快捷选项的日期点

左侧区域可配置快捷选项，例如「今天」、「昨天」等。


默认状态




激活状态




hover 快捷选项



选择完成



再次激活



A 顶部的操作区域与「DatePicker 1.2 日期点-切换年月」的交互一致，可切换年月

B 点击后收起 dropdown

C 再次激活后，侧栏的快捷选项无选中效果

6.1 日期范围 - 往后选择第二个日期

可在一个选择器中便捷地选择一个时间范围。

默认状态





激活状态





hover第一个日期




选中第一个日期



往后hover第二个日期




选择完成




6.2 日期范围 - 往后选择第二个日期 - 再次激活

在一个选择器中选择。


选择完成




再次激活




再次hover已选区间



再次hover到未选项



重新选择




A 激活后，左侧的日历显示起点日期所在的月份，例如：之前选择了「2016/04/24 - 2016/05/24」，则激活后左侧日历显示「2016年 4月」

B 再次点击，就意味着一次新的选择，即重新设置第一个日期


6.3 日期范围 - 往前选择第二个日期

可以选择任意时间。


已选择第一个日期




往前hover第二个日期



往前选中第二个日期



包含禁用选项



切换年月



A 往前选择第二个日期，就意味着一次新的选择，即将其设置为第一个日期


7. 含快捷选项的日期范围

可以选择任意时间。


默认状态




激活状态




hover快捷选项




选择完成



再次激活



切换年月



A 点击即选中，收起 dropdown

B 再次激活后，无选中样式

C 激活后，左侧的日历显示起点日期所在的月份