

## 2.1.- Instalación de ProFTPD.



Para instalar el servidor FTP ProFTPD podemos seguir el procedimiento siguiente:

Antes de instalar cualquier nuevo software, es una buena práctica actualizar la lista de paquetes y los paquetes instalados a sus últimas versiones. Abre una terminal y ejecuta:

```
$ sudo apt update
```

Una vez que tu sistema esté actualizado, puedes instalar ProFTPD utilizando el gestor de paquetes apt. Ejecuta el siguiente comando:

```
$ sudo apt install proftpd
```

Puedes controlar el servidor ProFTPD utilizando los comandos systemctl. Por ejemplo, para iniciar, recargar o parar el servicio, usar:

```
$ sudo systemctl start proftpd  
$ sudo systemctl restart proftpd  
$ sudo systemctl stop proftpd
```

Para que ProFTPD se inicie automáticamente en el arranque del sistema:

```
$ sudo systemctl enable proftpd
```

En la instalación se crearán los usuarios **proftpd** y **ftp** con grupo **nogroup** y sin posibilidad de acceso a una consola del sistema. Se puede comprobar en el fichero **/etc/passwd** donde encontrarás nuevas líneas similares a las siguientes:

```
proftpd:x:124:65534::/run/proftpd:/usr/sbin/nologin  
ftp:x:125:65534::/srv/ftp:/usr/sbin/nologin
```