

第 5 章 Resizable(调整大小)组件

学习要点:

1. 加载方式
2. 属性列表
3. 事件列表
4. 方法列表

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 Resizable(调整大小)组件的使用方法, 调整大小就是对元素可以拖着调整大小, 这个组件不依赖于其他组件。

一. 加载方式

//class 加载方式

```
<div id="rr" class="easyui-resizable"
      data-options="maxWidth:800,maxHeight:600"
      style="width:100px;height:100px;border:1px solid #ccc;">
</div>
```

//JS 加载调用

```
$('#box').resizable({
    maxWidth:800,
    maxHeight:600,
});
```

二. 属性列表

Resizable 属性

属性名	值	说明
disabled	boolean	默认为 false, 设置为 true 则禁用调整
handles	string	默认为 n,e,s,w,ne,se,sw,nw,all, 声明调整的方位, n 表示北、e 表示东、s 表示南、w 表示西、还有 ne、se、sw、nw 和 all
minWidth	number	默认 10, 调整大小时最小宽度
minHeight	number	默认 10, 调整大小时最小高度
maxWidth	number	默认 10000, 调整大小时最大宽度
maxHeight	number	默认 10000, 调整大小时最大高度
edge	number	默认 5, 边框边缘触发大小

```
//属性设置
$('#rr').resizable({
    disabled : true,
    handles : 'se',
    minWidth : 200,
    minHeight : 200,
    maxWidth : 500,
    maxHeight : 350,
    edge : 20,
});
```

三. 事件列表

Resizable 事件

事件名	传参	说明
onStartResize	e	在开始改变大小的时候触发
onResize	e	在调整大小期间触发。当返回 false 的时候，不会实际改变 DOM 元素大小。
onStopResize	e	在停止改变大小的时候触发

```
$('#rr').resizable({
    onStartResize : function (e) {
        console.log('开始改变大小时! ');
    },
    onResize : function (e) {
        console.log('调整大小时触发! ');
        //return false;
    },
    onStopResize : function (e) {
        console.log('停止调整大小时触发! ');
    },
});
```

四. 方法列表

Resizable 方法

方法名	传参	说明
options	none	返回属性对象
enable	none	启用调整功能
disable	none	禁用调整功能

```
//返回属性对象
console.log($('#box').resizable('options'));
```

```
//禁止调整  
$('#box').resizable('disable');
```

```
//启用放置  
$('#box').resizable('enable');
```

PS: 我们可以使用\$.fn.resizable.defaults 重写默认值对象。

```
$.fn.resizable.defaults.disabled = true;
```

感谢收看本次教程！

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家, 再见!