

## 第 8 章 ProgressBar(进度条)组件

学习要点:

1. 加载方式
2. 属性列表
3. 事件列表
4. 方法列表

主讲教师: 李炎恢

本课程由北风网和瓢城 Web 俱乐部提供

本节课重点了解 EasyUI 中 ProgressBar(进度条)组件的使用方法, 这个组件不依赖于其他组件。

### 一. 加载方式

//class 加载方式

```
<div class="easyui-progressbar"
    data-options="value:60" style="width:400px;">
</div>
```

//JS 加载调用

```
$('#box').progressbar({
    value : 60,
});
```

### 二. 属性列表

progressbar 属性

属性名	值	说明
width	string	设置进度条宽度。默认为 auto。
height	number	设置进度条高度。默认为 22。
value	number	设置进度条值。默认为 0。
text	string	设置进度条百分比模版: 默认{value}%

//属性设置

```
$('#box').progressbar({
    width : 400,
    height : 30,
    value : 60,
    text : '{value}%',
});
```

### 三. 事件列表

Progressbar 事件

事件名	传参	说明
onChange	newValue,oldValue	在值更改的时候触发

```
$('#box').progressbar({
    value : 60,
    onChange : function (newValue, oldValue) {
        console.log('新:' + newValue + ',旧:' + oldValue);
    },
});

setTimeout(function () {
    $('#box').progressbar('setValue', 70);
}, 1000);

//实现动画效果
setInterval(function () {
    $('#box').progressbar('setValue',
        $('#box').progressbar('getValue') + 5);
}, 200);
```

### 三. 方法列表

progressbar 方法

方法名	传参	说明
options	none	返回属性对象
resize	width	组件大小
getValue	none	返回当前进度值
setValue	value	设置一个新的进度值

```
//返回属性对象
console.log($('#box').progressbar('options'));

//设置组件长度
$('#box').progressbar('resize', '500');

//得到组件值
alert($('#box').progressbar('getValue'));

//设置组件值
$('#box').progressbar('setValue', '80');
```

PS: 我们可以使用`$.fn.progressbar.defaults` 重写默认值对象。

```
$.fn.progressbar.defaults.value = '60';
```

# 感谢收看本次教程！

本课程是由北风网([ibeifeng.com](http://ibeifeng.com))

瓢城 Web 俱乐部([ycku.com](http://ycku.com))联合提供:

本次主讲老师: 李炎恢

谢谢大家, 再见!