

Electromagnetismo

Andrés Laín Sanclemente, Miguel Calvo Arnal¹ y otros²

Curso 2018-2019 versión 1.0.4

¹Ilustre ilustrador.

²Los demás autores han hecho contribuciones menores y aparecen mencionados tras el índice.

Índice general

1. El campo electroestático	5
1.1. Principio de superposición	5
1.2. Ley de Coulomb	6
1.2.1. ¿Por qué sabemos que el denominador es r^2 ?	7
1.2.2. Comentarios sobre los límites de ley de Coulomb	7
1.3. Campo eléctrico	7
1.3.1. Caso de una carga puntual	8
1.3.2. Caso de varias cargas puntuales	9
1.3.3. Distribuciones de carga	10
1.3.3.1. Distribución volumétrica	10
1.3.3.2. Distribución superficial	11
1.3.3.3. Distribuciones lineales de carga	12
1.3.3.4. Comentario final	14
1.4. Teorema de Gauss	14
1.4.1. Diferenciales en coordenadas cilíndricas	16
1.4.2. Repaso de matemáticas	16
1.4.3. Flujo eléctrico	18
1.4.4. Laplaciano de $\frac{1}{r}$	19
1.4.5. Delta de Dirac	20
1.4.6. Forma diferencial del Teorema de Gauss	22
1.4.7. Obtención de la forma integral a partir de la forma diferencial	25
2. El potencial electrostático	28
2.1. Para una carga puntual	28
2.2. Para una distribución de carga	29
2.3. El significado físico del potencial	31
2.4. Ecuaciones de Poisson y Laplace	32
2.4.1. *Resolución en cartesianas (No entra):	32
2.5. Teorema de Green	37
2.5.1. Teorema de Green en física	38
2.5.2. Teorema de unicidad de la solución de la ecuación de Poisson	40
3. Distribuciones de dipolos	44
3.1. El dipolo eléctrico. Momento dipolar:	45
3.2. Potencial generado por un dipolo	46
3.3. Campo que genera un dipolo	47
3.4. \vec{E} y ϕ generado por una distribución de dipolos	50

4. Desarrollo multipolar: potenciales y momentos	55
4.1. Una primera introducción	55
4.2. Ejemplo: la carga puntual	56
4.3. Ejemplo: n cargas puntuales alineadas	58
4.4. Distribución axial	59
4.5. Ejemplo: tres cargas puntuales alineadas en el eje Z	61
4.6. Caso general	62
4.7. Ejemplos	64
4.8. Simplificación de la expresión	69
4.9. Propiedades útiles para la obtención del desarrollo multipolar	70
4.10. Capa dipolar	73
5. Medios dieléctricos	80
5.1. Introducción	80
5.2. Polarización dieléctrica	81
5.3. Campo en el interior de un dieléctrico	83
5.4. Vector desplazamiento eléctrico	84
5.5. Constante dieléctrica y susceptibilidad	86
5.6. L.H.I. (Materiales lineales homogéneos e isotrópicos)	86
5.7. Condiciones frontera entre dos medios dieléctricos	88
5.7.1. Componente normal	88
5.7.2. Componente tangencial	90
6. Sistemas de conductores	92
6.1. Curiosidades introductorias	92
6.2. Equilibrio electrostático (propiedades de conductores)	92
6.3. Teorema de reciprocidad e identidad de Gauss	96
6.3.1. Casos concretos	100
6.4. Relación entre los potenciales y las cargas	100
6.5. Influencia total: condensadores	102
7. Energía electrostática	104
7.1. Energía de un sistema de cargas puntuales	104
7.2. Energía de una distribución de cargas	106
7.3. Energía electrostática en medios dieléctricos	110
7.4. Energía electrostática de un sistema de conductores	112
8. Fuerzas electrostáticas	114
8.1. Sistema aislado $Q_i = \text{cte } \forall i$	114
8.2. Sistema a potencial constante $\phi = \text{cte}$	115
8.3. Ejemplos	117
8.4. Presión en las placas de un condensador	119
9. Corriente eléctrica estacionaria	121
9.1. Introducción	121
9.2. Densidad de corriente eléctrica	121
9.3. Conservación de la carga eléctrica. Ecuación de continuidad.	124
9.4. Fuentes escalares y vectoriales	125
9.5. Ley de Ohm y fuerza electromotriz	127
9.5.1. Introducción a la teoría microscópica	127

9.5.2. Ley de Ohm	129
9.6. Potencia disipada: Ley de Joule	131
9.7. Condiciones de frontera entre dos medios conductores	132
9.8. Tiempo de relajación	134
9.9. Ejemplos	135
10.El campo magnetoestático	138
10.1. Circuito lineal estacionario (circuito elemental)	138
10.2. Ley de Biot-Savart y la inducción magnética \vec{B}	139
10.3. Acciones entre corrientes lineales. Ley de fuerza de Ampère	142
10.4. Leyes de la magnetostática	145
10.4.1. Teorema de Ampère	148
11.Los potenciales magnéticos	152
11.1. El potencial magnético vector	152
11.2. Potencial magnético escalar	156
11.3. El dipolo magnético: campo de una espira	158
11.4. Distribución de dipolos puntuales	162
12.Medios materiales magnéticos	167
12.1. Imanación y campo local (teoría microscópica)	167
12.2. La excitación magnética \vec{H}	169
12.3. Susceptibilidad magnética	174
12.3.1. Susceptibilidad magnética de materiales reales	175
12.4. Ciclos de histéresis	175
12.5. Condiciones de frontera entre dos medios magnéticos	177
12.6. El circuito magnético	181
12.7. Ejemplos	183
13.Inducción electromagnética	188
13.1. Ley de inducción de Faraday-Lenz	188
13.2. La corriente alterna de la red eléctrica (en Europa)	190
13.3. Obtención de la tercera ecuación de Maxwell	191
13.4. Coeficientes de autoinducción e inducción mutua	192
13.4.1. Fórmula de Neumann	195
13.5. Campos inducidos por movimiento	196
14.Energía magnética	198
14.1. Energía de un sistema de circuitos lineales	198
14.2. Distribución de corrientes. Densidad de energía	200
14.3. Fuerzas en una distribución de corrientes	206
14.4. Fuerzas magnéticas	207
14.4.1. Sistema a flujo constante $\Phi_i = \text{cte } \forall i = 1, \dots, n$	208
14.4.2. Sistema a intensidad constante $I_1 = \text{cte } \forall i = 1, \dots, n$	208
15.Ecuaciones de Maxwell	210
15.1. Las ecuaciones de Maxwell	210
15.2. Soluciones armónicas	213
15.3. Ecuaciones de Maxwell en un medio l.h.i.	214

16. Energía electromagnética	219
16.1. Solución «particular» de las ecuaciones telegráficas	219
16.2. Tipos de propagación	222
16.3. Carácter dieléctrico o conductor	222
16.4. Conservación de la energía. Teorema de Poynting	223
A. Registro de cambios	225
A.1. Versión 1.0.0	225
A.1.1. Versión 1.0.1	225
A.1.2. Versión 1.0.2	225
A.1.3. Versión 1.0.3	225
A.1.4. Versión 1.0.4	225

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoCommercial-CompartirIgual 3.0 España”.



Agradecimientos 1 (Mención al trabajo de Alejandro Cano Jones). Un especial agradecimiento a Alejandro Cano Jones por su revisión completa de los apuntes, la corrección de innumerables erratas y sus sugerencias.


Agradecimientos 2 (Agradecimientos varios). Gracias a Alejandro Camón Fernández por cesión de apuntes. Gracias, también, a Raúl Almuzara Diarte, Andrés Martín Megino, Sergio Gracia Borobia, Alicia Lou Gracia, Miguel Carreras Lahoz y Violeta Júlvez Ibáñez, por corrección de erratas.

Capítulo 1

El campo electrostático

1.1. Principio de superposición

Tenemos tres cargas puntuales:



Entonces:

$$\vec{F}_{13} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_3}{r_{13}^2} \hat{r}$$

$$\vec{F}_{23} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2 q_3}{r_{23}^2} \hat{r}$$

Además:

$$\vec{F}_3 = \vec{F}_{13} + \vec{F}_{23}$$

En general:

Proposición 1. *El principio de superposición afirma que cuando las ecuaciones de comportamiento que rigen un problema físico son lineales, entonces el resultado de una medida o la solución O de un problema práctico relacionado con una magnitud extensiva asociada al fenómeno, cuando están presentes los conjuntos de factores causantes I_1, \dots, I_k con $k \in \mathbb{N}$, puede obtenerse como la suma de los efectos de cada uno.*

Demostración. Sea $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una aplicación lineal que relaciona dos magnitudes físicas I (input) y O (output). Supongamos, además, que contamos con $k \in \mathbb{N}$ subsistemas tales que cada uno produce una magnitud física de entrada I_u . Queremos calcular cuál es el valor de O . Para ello:

$$O = f(I_1 + \dots + I_k) = f\left(\sum_{u=1}^k I_u\right)$$


Y, como f es lineal por hipótesis:

$$O = \sum_{u=1}^k f(I_u)$$

Q.E.D.

1.2. Ley de Coulomb

Tenemos la siguiente situación:



donde q' y q son cargas puntuales. Entonces:

Axioma 1. *La fuerza que la carga q' ejerce sobre q en el vacío es:*

$$\vec{F}_{q' \rightarrow q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'q}{r^2} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'q}{r^3} \vec{r}$$

donde $\hat{r} = \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$ y $\epsilon_0 \simeq 8,85 \frac{F}{m}$ es una constante llamada permitividad eléctrica del vacío y r es la distancia que separa ambas cargas. Nótese que esta fuerza será atractiva si las cargas son del mismo signo y será repulsiva en caso contrario.

Observación 1. Por el principio de acción y reacción, sabemos que se cumple:

$$\vec{F}_{q \rightarrow q'} = -\vec{F}_{q' \rightarrow q}$$

1.2.1. ¿Por qué sabemos que el denominador es r^2 ?

Supongamos que el módulo de la fuerza eléctrica es proporcional a la siguiente expresión:

$$\left| \vec{F}_{q \rightarrow q'} \right| \propto \frac{1}{r^{2+\varepsilon}}$$

A lo largo de la historia se ha llegado a las siguientes acotaciones:

1. Cavendish: $|\varepsilon| \leq 0,02$
2. Maxwell: $|\varepsilon| \leq 5 \cdot 10^{-5}$
3. Lawton (1936): $|\varepsilon| \leq 2 \cdot 10^{-9}$
4. Faller y Hill (1971): $|\varepsilon| \leq 2,7 \cdot 10^{-16}$

1.2.2. Comentarios sobre los límites de ley de Coulomb


Para distancias grandes no hay problema, pues en ese caso la fuerza electroestática se vuelve despreciable. Sin embargo, en el límite inferior de la distancia sí que hay problemas, pues las fuerzas atómicas empiezan a no ser despreciables. En general, consideraremos que podemos aplicar la ley de Coulomb para valores de r que cumplan $r > 10^{-9}$ m.

1.3. Campo eléctrico

Definición 1 (Campo eléctrico). Llamamos **campo eléctrico** al vector dado por la siguiente fórmula límite:

$$\vec{E} := \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\vec{F}}{q_0}$$

donde \vec{F} es la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la carga q_0 .



El concepto de límite está para indicar que la nueva carga añadida es tan pequeña que su interacción con el resto de cargas del sistema es despreciable. Nótese que la propia carga q_0 es necesaria para el cálculo de \vec{F} , luego el límite es, en realidad, una indeterminación $\frac{0}{0}$.

1.3.1. Caso de una carga puntual

Proposición 2. *El campo eléctrico \vec{E} generado por una carga puntual q' en un punto \vec{R} del espacio es:*

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{r^2} \hat{r}$$

donde $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$.

Demostración. Partimos del axioma 1 en la página 6, de forma que:

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'q_0}{r^2} \hat{r}$$

Aplicando la definición:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \lim_{q_0 \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'q_0}{r^2} \hat{r}}{q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{r^2} \hat{r}$$

Q.E.D.

Notación 1. Usaremos ' para denotar las cargas generadoras del campo. Utilizaremos \vec{R}' para referirnos a las posiciones de las cargas respecto a nuestro sistema de coordenadas, mientras que usaremos \vec{r} para las distancias relativas.

1.3.2. Caso de varias cargas puntuales


Corolario 1. *El campo eléctrico generado por n partículas puntuales en un punto \vec{R} del espacio es:*

$$\vec{E}(\vec{R}) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

donde $\vec{r}_i = \vec{R} - \vec{R}'_i$.

Demostración. Se sigue trivialmente de la proposición anterior al aplicar el principio de superposición. *Q.E.D.*

Ejemplo 1. Imaginemos:



En este caso:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q_1}{r_{10}^2} \hat{r}_{10} + \frac{q_2}{r_{20}^2} \hat{r}_{20} + \frac{q_3}{r_{30}^2} \hat{r}_{30} \right)$$

donde:

$$r_{10}^2 = (x_0 - x'_1)^2 + (y_0 - y'_1)^2 + (z_0 - z'_1)^2$$

En consecuencia:

$$|\vec{r}_{10}| = \sqrt{(x_0 - x'_1)^2 + (y_0 - y'_1)^2 + (z_0 - z'_1)^2}$$

Por ende:

$$\hat{r}_{10} = \frac{\vec{r}_{10}}{|\vec{r}_{10}|} = \frac{(x_0 - x'_1, y_0 - y'_1, z_0 - z'_1)}{\sqrt{(x_0 - x'_1)^2 + (y_0 - y'_1)^2 + (z_0 - z'_1)^2}}$$

Nota 1. En general se evitará el uso del subíndice 0. Es decir, se usará r_1^2 en vez de r_{10}^2 ; x , en vez de x_0 y así, sucesivamente.

1.3.3. Distribuciones de carga

Definición 2. Llamamos función **densidad de carga volumétrica** a:

$$\rho(\vec{R}') := \frac{dQ}{dV}$$

que nos devuelve la cantidad de carga dQ que hay en un volumen infinitesimal dV situado en el punto \vec{R}' , siendo $[\rho] = \frac{C}{m^3}$.

En el caso de una superficie o de una distribución lineal, existen igualmente:

$$\sigma(\vec{R}') := \frac{dQ}{dS} \quad \lambda(\vec{R}') := \frac{dQ}{dl}$$


donde $\sigma(\vec{R}')$ recibe el nombre de **densidad de carga superficial** siendo $[\sigma] = \frac{C}{m^2}$ y $\lambda(\vec{R}')$ recibe el nombre de **densidad de carga lineal** siendo $[\lambda] = \frac{C}{m}$.

1.3.3.1. Distribución volumétrica

Proposición 3. El campo eléctrico generado por una distribución de carga cuya densidad de carga volumétrica viene dada por una función $\rho(\vec{R}')$ responde a:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dV'$$

Demostración. Contemplemos una distribución de carga cualquiera:



Nótese que $\vec{R} = \vec{R}' + \vec{r} \Leftrightarrow \vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$. La densidad de carga del sólido viene dada por una función:

$$\begin{aligned} \rho(\vec{R}') &= \frac{dQ}{dV'} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow dQ &= \rho(\vec{R}') dV' \end{aligned}$$

El diferencial de volumen que tomo va a ser lo suficientemente pequeño para poder considerarlo puntual. De esta forma:

$$d\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{R}') dV'}{r^2} \hat{r}$$

A continuación, para hallar el campo total integramos al volumen:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dV'$$


Q.E.D.

1.3.3.2. Distribución superficial

Proposición 4. *El campo eléctrico generado por una distribución superficial de carga cuya densidad de carga superficial viene dada por una función $\sigma(\vec{R}')$ responde a:*

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{S'} \frac{\sigma(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dS'$$

Demostración. Imaginemos:



Examinemos la función densidad de carga superficial:

$$\sigma(\vec{R}') = \frac{dQ}{dS'}$$

De nuevo:

$$dQ = \sigma(\vec{R}') dS'$$

El campo que genera el diferencial de carga en el punto \vec{R} es:

$$d\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sigma(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dS'$$

Y, de forma similar al caso volumétrico:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iint_{S'} \frac{\sigma(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dS'$$


Q.E.D.

1.3.3.3. Distribuciones lineales de carga

Proposición 5. *El campo eléctrico generado por una distribución lineal de carga cuya densidad viene dada por una función $\lambda(\vec{R}')$ responde a:*

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{l'} \frac{\lambda(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dl'$$

Demostración. Tenemos:



Todo es semejante a los casos anteriores:

$$\lambda(\vec{R}') = \frac{dQ}{dl'}$$


$$d\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dl'$$

Integrando a ambos lados llegamos a:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{l'} \frac{\lambda(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dl'$$

Q.E.D.

Ejemplo 2. Calculamos el campo generado por una varilla infinita.



Sabemos:

$$dQ = \lambda dz'$$

El campo creado por el diferencial de carga es:

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dz'}{r^2} \hat{r}$$

Por simetría sabemos que se va a anular el campo en el eje z , pues por cada dz' que existe por encima del punto, existe otro dz' por debajo; de manera que los campos que se generan en la componente z se anulan entre sí.

Por tanto, definamos:

$$dE_R := |d\vec{E}| \cos \alpha$$

Como $\cos \alpha = \frac{R}{r}$:

$$dE_R(R) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda dz'}{r^2} \frac{R}{r}$$

El resultado final es:

$$E_R(R) = 2 \int_0^\infty \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda R}{r^3} dz'$$

Como $r^2 = R^2 + z'^2$:

$$E_R(R) = \frac{2\lambda R}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty \frac{dz'}{(R^2 + z'^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\lambda R}{2\pi\epsilon_0} \left[\frac{z'}{R^2 \sqrt{R^2 + z'^2}} \right]_{z'=0}^\infty =$$

$$= \frac{\lambda R}{2\pi\epsilon_0} \left(\frac{\overbrace{\frac{z'}{R^2\sqrt{\frac{R^2}{z'^2} + 1}}}^{z' \rightarrow \infty \rightarrow 1}} - 0 \right) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

1.3.3.4. Comentario final


Observación 2. Nótese que las distribuciones de corrientes superficiales y lineales no son más que un caso particular de corrientes volumétricas. Es decir, si afirmamos que algo se cumple para distribuciones volumétricas, debe cumplirse también para distribuciones superficiales y lineales. El recíproco no es cierto.

1.4. Teorema de Gauss

Definición 3. Se llama **superficie cerrada** a toda aquella que es compacta (cerrada y acotada) y que no tiene frontera. La traducción intuitiva a tres dimensiones es «toda superficie que encierra un volumen».

Definición 4. Llamamos **flujo de un vector** \vec{A} a través de una superficie \vec{S} a:

$$\Phi := \iint_S \vec{A} \cdot d\vec{S}$$



En una superficie cerrada, el vector \vec{S} siempre va hacia fuera de la superficie.

Teorema 1 (Teorema de Gauss (forma integral)). *La integral del campo eléctrico a lo largo de una superficie cerrada es igual a la carga total encerrada dentro de dicha superficie partido por la permitividad eléctrica del vacío.*

$$\oiint_{S_C} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_T}{\epsilon_0}$$


donde S_C es una superficie cerrada, Q_T es la carga encerrada dentro de la superficie y ϵ_0 es la permitividad eléctrica del vacío.

Nota 2. Este teorema se probará más adelante en su forma diferencial.

Observación 3. El teorema de Gauss nos será útil para hallar el campo eléctrico cuando sepamos de antemano alguna propiedad del campo que nos permita despejarlo de la ecuación (por ejemplo, si es constante a lo largo de la superficie).

Observación 4. El teorema de Gauss es válido tal y como está escrito en cualquier medio, no sólo en el vacío. Como veremos más adelante, la carga total Q_T que aparece incluye tanto la carga libre como la inducida.

Ejemplo 3. Volvemos al ejemplo de la varilla. Como ya dijimos anteriormente, en coordenadas cilíndricas el campo eléctrico no depende ni del ángulo ni de la altura, únicamente de la distancia al hilo, es decir $\vec{E} = \mathfrak{F}(r, \varphi, z)$. Escogemos un cilindro de radio r alrededor de la varilla y aplicamos el teorema de Gauss:



Descomponemos la integral en varias sumas:

$$\begin{aligned} \oint_{S_C} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \iint_{\text{tapa superior}} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}}_{\vec{E} \perp d\vec{S} \Rightarrow 0} + \iint_{\text{tapa inferior}} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}}_{\vec{E} \perp d\vec{S} \Rightarrow 0} + \iint_{\text{superficie lateral}} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{S}}_{\vec{E} \parallel d\vec{S} \Rightarrow E(r)dS} = \\ &= \iint_{\text{superficie lateral}} E(r) dS \end{aligned}$$

Como el campo es constante a lo largo de la superficie y la superficie lateral del cilindro es $S = 2\pi rh$:

$$\iint_{\text{superficie lateral}} E(r) dS = E(r) 2\pi rh$$

Ahora, aplicamos el teorema de Gauss para despejar el campo:

$$\oint_{S_C} \vec{E} \cdot d\vec{S} = E(r) 2\pi rh = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow \vec{E}(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \hat{r}$$

1.4.1. Diferenciales en coordenadas cilíndricas

De longitud:

$$dl_{\text{círculo}} = r d\varphi$$

$$dl_{\text{altura}} = dz$$

$$d_{\text{radio}} = dr$$

De superficie:

$$dS_{\text{lateral}} = r d\varphi dz$$

$$dS_{\text{total}} = r dr d\varphi$$

De volumen:

$$dV = r dr d\varphi dz$$

1.4.2. Repaso de matemáticas

Definición 5. Sea Ω un conjunto abierto en \mathbb{R}^3 y sea $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar tal que $\exists \frac{\partial \varphi}{\partial j} \forall j = x, y, z$. Llamamos **gradiente** de φ a:

$$\text{grad} \varphi \equiv \frac{d}{d\vec{r}} \varphi \equiv \vec{\nabla} \varphi := \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right)$$

Definición 6. Sea Ω un conjunto abierto en \mathbb{R}^3 y sea $\vec{A} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial tal que $\exists \frac{\partial A_x}{\partial x}, \frac{\partial A_y}{\partial y}, \frac{\partial A_z}{\partial z}$. Llamamos **divergencia** de \vec{A} a:

$$\text{div} \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot \vec{A} := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (A_x, A_y, A_z) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Definición 7. Sea Ω un conjunto abierto en \mathbb{R}^3 y sea $\varphi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar tal que $\exists \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$, entonces llamamos **laplaciano** de φ a:

$$\nabla^2 \varphi := \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}(\varphi) = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \frac{\partial \varphi}{\partial y}, \frac{\partial \varphi}{\partial z} \right) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}$$

Definición 8. Sea Ω un conjunto abierto en \mathbb{R}^3 y sea $\vec{A} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial tal que $\exists \frac{\partial A_i}{\partial j} \forall i, j = x, y, z$. Llamamos **rotacional** de \vec{A} a:

$$\text{rot} \vec{A} \equiv \vec{\nabla} \times \vec{A} := \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \times (A_x, A_y, A_z) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$


Teorema 2 (Teorema de la divergencia de Gauss-Ostrogradsky). Sea Ω un abierto en \mathbb{R}^3 y sea $\vec{A} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial diferenciable, V un volumen y S_C la superficie cerrada que recubre dicho volumen. Entonces, la integral al volumen V de la divergencia de \vec{A} coincide con la integral de \vec{A} a lo largo de la superficie S_C que encierra dicho volumen:

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{A} dV = \oint_{S_C} \vec{A} d\vec{S}$$

Definición 9. Llamamos **ángulo sólido** al ángulo espacial tal que su expresión diferencial es:

$$d\Omega := \frac{\hat{r} \cdot d\vec{S}}{r^2} = \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3}$$

Gráficamente:



La idea del ángulo sólido¹ es el ángulo 2D (la «anchura» del cono) que se forma tras proyectar la superficie sobre una esfera de radio unidad. Es decir, es una medida del agujero que tendría que hacer en la esfera de radio unidad para poder ver el $d\vec{S}$. Nótese que efectivamente es un ángulo, pues es un parámetro adimensional.

Teorema 3 (Teorema de Stokes). Sea Ω un abierto en \mathbb{R}^3 y sea $\vec{A} : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial tal que $\exists \frac{\partial A_i}{\partial j} \forall i, j = x, y, z$ y sea S una superficie abierta. Entonces la integral del rotacional de \vec{A} a lo largo de la

¹Más información en el siguiente enlace: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Solid_angle&oldid=880143402.

superficie S tiene el mismo valor que la integral de \vec{A} a lo largo de la curva C que delimita la superficie abierta S .

$$\iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

Observación 5. Siempre debemos recorrer la curva siguiendo el sentido dado por la regla de la mano derecha, donde el pulgar apunta en la dirección de $d\vec{S}$.

1.4.3. Flujo eléctrico

Proposición 6. En términos del ángulo sólido, el flujo eléctrico cuando el campo está generado por una única partícula puntual queda:

$$\Phi = \oiint_{S_C} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint d\Omega$$

Demostración. Por la proposición 2 en la página 8, sabemos que el campo eléctrico generado por una carga puntual es:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \hat{r}$$

De manera que:

$$\Phi = \oiint_{S_C} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint \underbrace{\hat{r} \cdot d\vec{S}}_{=d\Omega} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \iint d\Omega$$

Q.E.D.

Proposición 7. Siempre que sea $r \neq 0$, el gradiente de $\frac{1}{r}$ respecto a las coordenadas sin primar puede expresarse como:

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{-\vec{r}}{r^3} = -\frac{\hat{r}}{r^2}$$

Demostración. Expresamos r en función de las coordenadas x, y, z, x', y', z' :

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

Aplicamos la definición de gradiente (ver definición 5 en la página 16):

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = \left(\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right), \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right), \frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r} \right) \right)$$

Calculemos $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right)$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{1}{r} \right) &= -\frac{1}{2} \frac{1}{\left[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \right]^{\frac{3}{2}}} 2(x - x') = \\ &= \frac{x' - x}{\left[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \end{aligned}$$

Análogamente:

$$\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{y' - y}{\left[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{z' - z}{\left[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

Luego:

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{\overbrace{(x' - x, y' - y, z' - z)}^{= -\vec{r}}}{\left[\underbrace{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}_{= r^2} \right]^{\frac{3}{2}}} =$$

$$= \frac{-\vec{r}}{r^3} = -\frac{\hat{r}}{r^2}$$

Q.E.D.

Proposición 8. Siempre que sea $r \neq 0$, el gradiente de $\frac{1}{r}$ respecto a las coordenadas primadas puede expresarse como:

$$\vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\hat{r}}{r^2} = -\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$$

Demostración. La demostración es casi idéntica a la anterior, sólo que cambian los signos de las derivadas parciales. *Q.E.D.*

Observación 6. Nótese la diferencia de signos entre ambas versiones del gradiente.

1.4.4. Laplaciano de $\frac{1}{r}$

Proposición 9. Siempre que sea $r \neq 0$, el laplaciano de $\frac{1}{r}$ respecto a las coordenadas sin primar puede expresarse como:

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = 0$$

Demostración. Por la proposición 7 en la página anterior:

$$\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{(x' - x, y' - y, z' - z)}{\left[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \right]^{\frac{3}{2}}}$$

Ahora, sólo queda hallar la divergencia. Para ello, hallemos las derivadas parciales:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{x - x'}{\left[(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \right) =$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{\frac{3}{2}} - (x-x') \frac{3}{2} \left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{\frac{1}{2}} 2(x-x')}{\left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^3} = \\
&= \frac{(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2 - 3(x-x')^2}{\left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{\frac{5}{2}}} = \\
&= \frac{r^2 - 3(x-x')^2}{r^5}
\end{aligned}$$

Análogamente:

$$\begin{aligned}
&\frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{y-y'}{\left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{\frac{3}{2}}} \right) = \\
&= \frac{r^2 - 3(y-y')^2}{r^5} \\
&\frac{\partial}{\partial z} \left(\frac{z-z'}{\left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2\right]^{\frac{3}{2}}} \right) = \\
&= \frac{r^2 - 3(z-z')^2}{r^5}
\end{aligned}$$

Podemos ver que:


$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = \frac{3}{r^5} \left(r^2 - \left[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2 \right] \right) = \frac{3}{r^5} (r^2 - r^2) = 0$$

Q.E.D.

1.4.5. Delta de Dirac

Definición 10. Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la función dada por:

$$f(x) := \begin{cases} 0 & \text{si } x < x_0 - \frac{a}{2} \\ \frac{1}{a} & \text{si } x_0 - \frac{a}{2} \leq x \leq x_0 + \frac{a}{2} \\ 0 & \text{si } x > x_0 + \frac{a}{2} \end{cases}$$



Nótese que la función cumple:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

Definimos la función **delta de Dirac** como:

$$\delta(x - x_0) := \lim_{a \rightarrow 0} f(x - x_0)$$

Esto nos permite la siguiente propiedad:

Proposición 10 (Propiedad de traslación de la delta). Sean $x_0 \in \mathbb{R}$ y $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua cualquiera, entonces:

$$\boxed{\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) g(x) dx = g(x_0)}$$

Demostración.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0) g(x) dx &\stackrel{\text{def}}{=} \int_{-\infty}^{\infty} \lim_{a \rightarrow 0} f(x - x_0) g(x) dx = \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} \int_{x_0 - \frac{a}{2}}^{x_0 + \frac{a}{2}} f(x - x_0) g(x) dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_{x_0 - \frac{a}{2}}^{x_0 + \frac{a}{2}} \frac{1}{a} g(x) dx = \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a} \int_{x_0 - \frac{a}{2}}^{x_0 + \frac{a}{2}} g(x) dx = \\ &= \lim_{a \rightarrow 0} \frac{1}{a} a g(x_0) = g(x_0) \end{aligned}$$

Q.E.D.

Definición 11. En tres dimensiones, la **delta de Dirac** se define como:

$$\vec{\delta}(\vec{r} - \vec{r}_0) := \delta(x - x_0) \delta(y - y_0) \delta(z - z_0)$$

1.4.6. Forma diferencial del Teorema de Gauss

Proposición 11. *El laplaciano de la función $\frac{1}{r}$ evaluado en un punto \vec{R} es igual a menos cuatro pi veces la delta de Dirac evaluada en la distancia relativa $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$.*

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) (\vec{R}) = -4\pi \delta(\vec{r})$$

Demostración. Consideremos:

$$\iiint_{V'} \nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) dV' = \iiint_{V'} \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) dV' = \oint_{S_C} \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) d\vec{S}$$

donde el último paso se debe al teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17). Por la proposición 7 en la página 18, tenemos:

$$\iiint_{V'} \nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) dV' = - \oint_{S_C} \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = - \oint_{S_C} d\Omega = -4\pi$$

pues la integral a todos los posibles ángulos sólidos de $d\Omega$ es 4π . A continuación, nótese que por la proposición 10 en la página anterior:

$$-4\pi = \iiint_{V'} -4\pi \delta(\vec{r}) dV'$$

Por tanto:

$$\iiint_{V'} \nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) dV' = \iiint_{V'} -4\pi \delta(\vec{r}) dV'$$

Como lo anterior debe cumplirse para cualquier volumen V' , llegamos a que debe ser:

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta(\vec{r})$$

Q.E.D.


Proposición 12. *La forma integral del teorema de Gauss implica su forma diferencial. Es decir, si el flujo del campo eléctrico a lo largo de una superficie cerrada S_C es la carga encerrada en dicha superficie partida por ε_0 , entonces la divergencia del campo eléctrico en cualquier punto \vec{R} dentro de dicha superficie S_C debe ser la función densidad de carga ρ evaluada en dicho punto \vec{R} partido por ε_0 .*

$$\oint_{S_C} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_T}{\varepsilon_0} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0}$$

Demostración. Primero,

Recordemos, ahora, que, por la proposición 2 en la página 8, el campo generado por una distribución de carga es:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}') \cdot \hat{r}}{r^2} dV'$$



Por tanto, tomando la divergencia a ambos lados, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla} \cdot \left(\iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}') \cdot \hat{r}}{r^2} dV' \right)$$

Nótese que como la divergencia y la integral actúan respecto a coordenadas diferentes, el orden de los operadores no importa, es decir, conmutan. De forma que puedo cambiar el orden:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\rho(\vec{R}') \cdot \hat{r}}{r^2} \right) dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\hat{r}}{r^2} \right) dV'$$

Ahora bien, por la proposición 7 en la página 18, tenemos:

$$\frac{\hat{r}}{r^2} = -\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$$

sustituyendo, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)}_{=\nabla^2\left(\frac{1}{r}\right)} dV'$$

Por la definición de laplaciano (ver definición 7 en la página 16):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \underbrace{\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right)}_{=-4\pi\delta(\vec{r})} dV'$$

Por la proposición 11 en la página anterior:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') 4\pi\delta(\vec{r}) dV'$$

Recordando $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \delta(\vec{R} - \vec{R}') dV$$

Por último, por la propiedad de traslación de la delta (ver proposición 10 en la página 21):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0}$$

Q.E.D.

Observación 7. Aquí² se ofrece una forma diferente de llegar al mismo resultado.

Lo anterior nos permite enunciar:

Teorema 4 (Forma diferencial del teorema de Gauss). *En cualquier punto $\vec{R} \in \mathbb{R}^3$ se cumple que la divergencia del campo eléctrico evaluada en dicho punto \vec{R} coincide con el valor de la función densidad de carga evaluada en el punto \vec{R} partido por ε_0 .*

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0}}$$

Observación 8. Una divergencia positiva indica que las líneas de campo salen de la carga, mientras que una divergencia negativa indica lo contrario.

Demostración (No entra).* Recordando la proposición 2 en la página 8, calculamos el campo total en el punto \vec{R} haciendo una integral a todas las cargas puntuales infinitesimales que existen en el espacio (punto \vec{R}' variable), obteniendo:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_V \frac{\rho(\vec{R}') (\vec{R} - \vec{R}')}{|\vec{R} - \vec{R}'|^3} \underbrace{d^3\vec{R}'}_{=dV}$$

donde $\rho(\vec{R}')$ es la función densidad de carga. Si hacemos la divergencia a ambos lados de la ecuación y usamos la proposición 11 en la página 22, llegamos a:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{R}') \delta(\vec{R} - \vec{R}') d^3\vec{R}'$$

Y lo anterior, por la proposición 10 en la página 21, es equivalente a:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0}$$

Q.E.D.

²https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Gauss&oldid=107400507#Forma_diferencial_de_la_ley_de_Gauss

1.4.7. Obtención de la forma integral a partir de la forma diferencial

Proposición 13. *La forma diferencial del teorema de Gauss implica su forma integral. Es decir, si para todo punto \vec{R} contenido en el interior de una superficie cerrada S_C se cumple el teorema de Gauss en forma diferencial, entonces el flujo del campo eléctrico a lo largo de la superficie S_C toma el valor de la carga encerrada en dicha superficie partido por ε_0 .*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0} \Rightarrow \oint_{S_C} \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{S} = \frac{Q_T}{\varepsilon_0}$$

Demostración. Partimos del teorema 4 en la página anterior:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0}$$

Hacemos la integral al volumen a ambos lados:

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) dV = \iiint_V \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0} dV$$

Podemos ver fácilmente que el término de la derecha no es más que la carga total presente en el objeto partido por ε_0 . Es decir:

$$\iiint_V \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0} dV = \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho(\vec{R}) dV = \frac{Q_T}{\varepsilon_0}$$

Ahora bien, por el teorema de la divergencia (2 en la página 17), el término de la izquierda es igual a:

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) dV = \iint_{S_C} \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{S}$$

Es decir, hemos llegado a:

$$\oint_{S_C} \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{S} = \frac{Q_T}{\varepsilon_0}$$

Q.E.D.

Corolario 2. *Gracias a las proposiciones 12 en la página 22 y 13, sabemos que las formulaciones del teorema de Gauss en su forma integral (ver teorema 1 en la página 14) y en su forma diferencial (ver teorema 4 en la página anterior) son equivalentes.*

Proposición 14. *En electrostática, la integral del campo eléctrico \vec{E} generado por una distribución volumétrica de cargas a través de una curva cerrada C es siempre nula.*

$$\oint_C \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{r} = 0$$

Demostración. Por la proposición 3 en la página 10, sabemos que el campo eléctrico generado por una distribución volumétrica de cargas viene dado por la expresión:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dV'$$

Haciendo la integral a lo largo de una línea C a ambos lados, tenemos:

$$\oint_C \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_C \left[\iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r^2} \hat{r} dV' \right] \cdot d\vec{r}$$

Como las integrales se realizan a coordenadas diferentes, la integral triple conmuta con la realizada a lo largo de la línea:

$$\oint_C \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \left[\rho(\vec{R}') \oint_C \underbrace{\frac{\hat{r}}{r^2}}_{=\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r}\right)} \cdot d\vec{r} \right] dV'$$

Por la proposición 7 en la página 18, tenemos:

$$\oint_C \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \left[\rho(\vec{R}') \oint_C \underbrace{\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r}\right)}_{=\frac{d}{d\vec{r}}\left(\frac{1}{r}\right)} \cdot d\vec{r} \right] dV'$$

Por la definición de gradiente (ver definición 5 en la página 16), llegamos a:

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{r} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \left[\rho(\vec{R}') \oint_C \frac{d\left(\frac{1}{r}\right)}{d\vec{r}} \cdot d\vec{r} \right] dV' = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \left[\rho(\vec{R}') \oint_C d\left(\frac{1}{r}\right) \right] dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \left(\rho(\vec{R}') \left[\frac{1}{r} \right]_r^r \right) dV' \end{aligned}$$

donde el último paso se debe a que los extremos de una integral a lo largo de un camino cerrado son el mismo punto. Así:

$$\oint_C \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \left(\rho(\vec{R}') \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{r} \right] \right) dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') 0 dV' = 0$$

Q.E.D.

Corolario 3. *El campo eléctrico \vec{E} generado por una distribución volumétrica de carga es conservativo. Es decir, se da:*

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{R}) = \vec{0}$$


Demostración. Partimos de la proposición 14 en la página anterior:

$$\oint_C \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{r} = 0$$

Por el teorema de Stokes (3 en la página 17), tenemos:

$$0 = \oint_C \vec{E}(\vec{R}) \cdot d\vec{r} = \iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S}$$

para cualquier superficie abierta S que se apoye en dicha curva.



Como lo anterior se cumple para cualquier superficie abierta S que se apoye en la curva C , necesariamente el núcleo de la integral debe ser nulo:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{R}) = \vec{0}$$

Como, además, el campo eléctrico generado por una distribución volumétrica de cargas (ver proposición 3 en la página 10) únicamente depende de la posición \vec{R} , el campo eléctrico generado por una distribución de cargas es conservativo. *Q.E.D.*

Observación 9. El corolario 3 en la página anterior, nos va a permitir replantear todo lo visto hasta la fecha utilizando funciones escalares (la función potencial). De eso es de lo que va a tratar el siguiente capítulo.

Capítulo 2

El potencial electrostático


Definición 12. Llamamos **potencial eléctrico** $\phi(\vec{R})$ a la función escalar que cumple $-\vec{\nabla}\phi = \vec{E}$. Esta definición tiene carácter general, para un campo \vec{E} cualquiera, siempre que sea conservativo.

2.1. Para una carga puntual

Proposición 15. El potencial eléctrico $\phi(\vec{R})$ generado por una carga puntual q' en un punto \vec{R} del espacio es:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{r}$$

Demostración. Tenemos:



Por la proposición 2 en la página 8, el campo generado por una carga puntual lo podemos expresar como:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q' \underbrace{\frac{\hat{r}}{r^2}}_{= -\vec{\nabla}(\frac{1}{r})}$$

Por la proposición 7 en la página 18:

$$\vec{E}(\vec{R}) = -\frac{q'}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = -\underbrace{\vec{\nabla} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{r} \right)}_{=: \phi(\vec{R})}$$

Por analogía con la definición de potencial eléctrico (ver definición 12 en la página anterior):

$$\vec{E}(\vec{R}) = -\vec{\nabla} \phi(\vec{R})$$

Donde $\phi(\vec{R})$ es la función escalar:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q'}{r}$$

Q.E.D.


Observación 10. Por las propiedades equivalentes de una una fuerza conservativa, siempre que $\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$, existe una función $\phi(\vec{R})$ tal que $\vec{E}(\vec{R}) = -\vec{\nabla} \phi(\vec{R})$.

2.2. Para una distribución de carga

Proposición 16. *El potencial eléctrico $\phi(\vec{R})$ generado por una distribución volumétrica de carga es:*

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r} dV' \quad (2.2.0.1)$$

Demostración. Fijémonos en el dibujo:



Por la proposición 3 en la página 10, sabemos que el campo en un punto \vec{R} viene dado por:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}') \hat{r} dV'}{r^2}$$

Por la proposición 7 en la página 18, tenemos:

$$\vec{E}(\vec{R}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) dV'$$

Como el gradiente es respecto a las coordenadas sin primar y la función densidad volumétrica de carga ρ se evalúa sobre las coordenadas primadas, $\rho(\vec{R}')$ es constante para el gradiente y podemos meterlo dentro del gradiente.

$$\vec{E}(\vec{R}) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \vec{\nabla} \left(\frac{\rho(\vec{R}')}{r} \right) dV'$$

Como la integral se hace respecto a las coordenadas primadas y el gradiente se hace respecto a las coordenadas sin primar, ambos operadores conmutan:

$$\vec{E}(\vec{R}) = -\vec{\nabla} \left(\underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r} dV'}_{=: \phi(\vec{R})} \right)$$

Es decir:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r} dV'$$

$$\vec{E}(\vec{R}) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{R})$$

Q.E.D.

Observación 11. Nótese que diferenciando a ambos lados de la expresión para el potencial dada por la proposición 16 en la página 29, tenemos:


$$d\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\rho(\vec{R}')}{r} dV'$$

Usaremos esto para calcular el potencial generado por distribuciones de carga volumétricas en la práctica.

2.3. El significado físico del potencial

Proposición 17. *Tenemos una región del espacio donde tenemos definido un campo eléctrico $\vec{E}(\vec{R})$ y su potencial asociado $\phi(\vec{R})$. Entonces el trabajo realizado por el campo eléctrico para desplazar una carga desde un punto \vec{R}_1 hasta otro punto \vec{R}_2 es:*

$$W_{\vec{R}_1 \rightarrow \vec{R}_2} = -q [\phi(\vec{R}_2) - \phi(\vec{R}_1)]$$



Demostración. Por el teorema del trabajo en su forma diferencial, tenemos:

$$dW_{\vec{R}_1 \rightarrow \vec{R}_2} = \vec{F} \cdot d\vec{r} = q\vec{E} \cdot d\vec{r} \Leftrightarrow W_{1 \rightarrow 2} = \int_{\vec{R}_1}^{\vec{R}_2} q\vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Por la definición de potencial eléctrico (ver definición 12 en la página 28), podemos reescribir lo anterior como:

$$dW_{\vec{R}_1 \rightarrow \vec{R}_2} = -q \int_{\vec{R}_1}^{\vec{R}_2} \vec{\nabla}\phi \cdot d\vec{r}$$

Por definición de gradiente (ver definición 5 en la página 16):

$$dW_{\vec{R}_1 \rightarrow \vec{R}_2} = -q \int_{\vec{R}_1}^{\vec{R}_2} \frac{d\phi}{d\vec{r}} \cdot d\vec{r} = -q \int_{\vec{R}_1}^{\vec{R}_2} d\phi = -q [\phi(\vec{R}_2) - \phi(\vec{R}_1)]$$

Q.E.D.

2.4. Ecuaciones de Poisson y Laplace

Teorema 5 (Ecuación de Poisson). *El laplaciano del potencial eléctrico en un punto \vec{R} es igual a menos la densidad de carga volumétrica ρ evaluada en dicho punto \vec{R} partido por ε_0 .*

$$\boxed{\nabla^2 \phi(\vec{R}) = -\frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0}}$$

Demostración. Por el teorema de Gauss en forma diferencial (ver teorema 4 en la página 24) sabemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0}$$

Por la definición de potencial eléctrico (ver definición 12 en la página 28), tenemos $\vec{E}(\vec{R}) = -\vec{\nabla}\phi$; sustituyendo llegamos a:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (-\vec{\nabla}\phi) &= \frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}\phi = -\frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0} \\ \Leftrightarrow \nabla^2 \phi &= -\frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0} \end{aligned}$$

Q.E.D.

Observación 12. En coordenadas cartesianas, la ecuación de Poisson se puede expresar como:

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} + \frac{d^2 \phi}{dy^2} + \frac{d^2 \phi}{dz^2} = -\frac{\rho(x, y, z)}{\varepsilon_0}$$

Corolario 4 (La ecuación de Laplace). *Si la densidad de carga volumétrica es nula en un punto \vec{R} , entonces el laplaciano del potencial se anula en ese punto.*

$$\boxed{\nabla^2 \phi(\vec{R}) = 0}$$

Demostración. Se sigue trivialmente del teorema 5 sustituyendo $\rho(\vec{R})$ por 0.

Q.E.D.

2.4.1. *Resolución en cartesianas (No entra):

Deseamos resolver la ecuación de Laplace en cartesianas:

$$\nabla^2 \phi = \frac{d^2 \phi}{dx^2} + \frac{d^2 \phi}{dy^2} + \frac{d^2 \phi}{dz^2} = 0$$

Tenemos garantizado que la solución de la ecuación diferencial (lo probamos más adelante) es única y dicha solución debe ser de la forma:

$$\phi(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z)$$

donde $X = \mathfrak{F}(x)$, $Y = \mathfrak{F}(y)$ y $Z = \mathfrak{F}(z)$ (la \mathfrak{F} indica «función de»). Esto se llama separación de variables. Entonces, debe ser:

$$\frac{d^2 \phi}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left[\frac{d}{dx} (XY Z) \right] = \frac{d}{dx} \left[Y Z \frac{dX}{dx} \right] = Y Z \frac{d^2 X}{dx^2}$$

Haciendo esto para todas las coordenadas, obtenemos:

$$Y Z \frac{d^2 X}{dx^2} + X Z \frac{d^2 Y}{dy^2} + X Y \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0$$

Descartando la solución trivial ($X(x) = 0$, $Y(y) = 0$, $Z(z) = 0$), obtenemos:

$$\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} + \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = -\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2}$$

Como

$$k_1^2 := -\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} \neq \mathfrak{F}(y, z)$$

obtenemos la ecuación diferencial:

$$-\frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = k_1^2 \Leftrightarrow \frac{d^2 X}{dx^2} = -k_1^2 X$$

Suponiendo $k_1^2 \neq 0$, sabemos que la solución de esta ecuación diferencial es:

$$X(x) = A e^{\pm i k_1 x}$$

Si $k_1 = 0$, la solución es de la forma:

$$X(x) = Bx + C$$

En consecuencia, obtenemos:

$$\frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} + \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = k_1^2 \Leftrightarrow \frac{1}{Y} \frac{d^2 Y}{dy^2} = k_1^2 - \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2}$$

Ahora, como

$$-k_2^2 := k_1^2 - \frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} \neq \mathfrak{F}(y)$$

podemos hacer lo mismo que antes, obteniendo la solución:

$$Y(y) \begin{cases} A' e^{\pm i k_2 y} & \text{si } k_2 \neq 0 \\ B' y + C' & \text{si } k_2 = 0 \end{cases}$$

Ahora, finalmente, tendríamos:


$$\frac{1}{Z} \frac{d^2 Z}{dz^2} = k_1^2 + k_2^2 =: k_3^2$$

cuya solución es:

$$Z(z) \begin{cases} A'' e^{\pm j k_2 z} & \text{si } k_3 \neq 0 \\ B'' z + C'' & \text{si } k_3 = 0 \end{cases}$$

En conclusión, la solución general es una combinación lineal de senos y cosenos trigonométricos e hiperbólicos.

Ejemplo 4 (*Ejemplo de resolución de la ecuación diferencial (No entra)). Tenemos la siguiente situación:



Conocemos las siguientes condiciones de contorno:

1. $\phi = 0$ cuando $y = 0$ o $y = b$.
2. Cuando $x = 0$, $\phi = \mathfrak{F}!(y)$, es decir ϕ depende únicamente de y .
3. Cuando $x \rightarrow \infty$, $\phi(x, y, z) = 0$.

Sean $\alpha, \beta, \gamma \neq 0$, entonces la solución general en ese caso es:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha, \beta, \gamma} [a_1(\alpha) e^{\alpha x} + a_2(\alpha) e^{-\alpha x}] [b_1(\beta) e^{\beta y} + b_2(\beta) e^{-\beta y}] [c_1(\gamma) e^{\gamma z} + c_2(\gamma) e^{-\gamma z}]$$

Si α, β o γ fuesen alguno de ellos nulos, sustituiríamos el término correspondiente por un término del estilo $c'_1 z + c'_2$.

Por simetría traslacional de nuestro problema, el potencial no puede depender de z , eso nos implica que la parte de ϕ que depende de z debe ser obligatoriamente de la forma:

$$Z(z) = c'_1 z + c'_2$$

Pero como el potencial $\phi(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z)$ no puede depender de z , necesariamente:

$$c'_1 = 0$$

Y, en consecuencia:

$$Z(z) = c'_2$$

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha, \beta} [a_1(\alpha) e^{\alpha x} + a_2(\alpha) e^{-\alpha x}] [b_1(\beta) e^{\beta y} + b_2(\beta) e^{-\beta y}] c'_2$$

Para poder olvidarnos de c'_2 , cambiamos los coeficientes dependientes de α y β :

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha, \beta} [a'_1(\alpha) e^{\alpha x} + a'_2(\alpha) e^{-\alpha x}] [b'_1(\beta) e^{\beta y} + b'_2(\beta) e^{-\beta y}]$$

Sabemos que debe cumplirse (por las condiciones de las k que hallamos antes en la deducción de la solución general):

$$\alpha^2 + \beta^2 = 0$$

Suponiendo $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$-\alpha^2 = \beta^2 \Leftrightarrow i\alpha = \beta$$

Y, por tanto:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha} [a'_1(\alpha) e^{\alpha x} + a'_2(\alpha) e^{-\alpha x}] [b'_1(i\alpha) e^{i\alpha y} + b'_2(i\alpha) e^{-i\alpha y}]$$

Suponiendo $\alpha > 0$; por la condición de que el potencial en el infinito debe ser cero, para que la función no «explote», obligatoriamente debe ser:

$$a'_1(\alpha) = 0$$

Luego la solución es necesariamente de la forma:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha} a'_2(\alpha) e^{-\alpha x} [b'_1(i\alpha) e^{i\alpha y} + b'_2(i\alpha) e^{-i\alpha y}]$$

Ahora, de nuevo, podemos hacer el mismo truco de antes y eliminarnos la constante $a'_2(\alpha)$, metiéndola por la propiedad distributiva en el corchete, cambiando las constantes b'_1 y b'_2 . Nos queda:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha} e^{-\alpha x} [b''_1(i\alpha) e^{i\alpha y} + b''_2(i\alpha) e^{-i\alpha y}]$$

Ahora, vamos a imponer:

$$\phi(x, 0) = 0$$

Como la exponencial nunca se anula debe ser:

$$b''_1(i\alpha) + b''_2(i\alpha) = 0 \Leftrightarrow b''_1 = -b''_2$$

De manera que nuestra solución se simplifica a:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha} b''_1(i\alpha) e^{-\alpha x} [e^{i\alpha y} - e^{-i\alpha y}]$$

Sabiendo:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

Llegamos a:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha} b_1''(i\alpha) e^{-\alpha x} 2i \sin \alpha y$$

Ahora llamando $b_1'''(i\alpha) := b_1''2i$, obtenemos:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{\alpha} b_1''' e^{-\alpha x} \sin \alpha y$$

Ahora aplicamos otra condición de contorno: $\phi(x, b) = 0$. Para ello debe ser:

$$\sin \alpha b = 0 \Leftrightarrow \alpha b = n\pi \Leftrightarrow \alpha = \frac{n\pi}{b}$$

Así, nuestra solución queda:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n e^{-\frac{n\pi}{b}x} \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$

donde B_n es una constante. A continuación, aplicamos la condición restante $\phi(0, y) = \mathfrak{F}(y)$:

$$\phi(0, y) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$

Multiplicamos por $\sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right)$ a ambos lados donde $m \in \mathbb{N}$.

$$\phi(0, y) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right)$$

Ahora integramos a ambos lados respecto a y entre 0 y b :

$$\int_0^b \phi(0, y) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) dy = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^b B_n \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) dy$$

Utilizando la conocidísima identidad:

$$\int_a^b \sin\left(\frac{m\pi y}{b}\right) \sin\left(\frac{n\pi y}{b}\right) dy = \frac{1}{2} b \delta_{mn}$$

llegamos a:

$$\begin{aligned} \int_0^b \phi(0, y) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) dy &= \frac{1}{2} b B_m \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow B_m &= \frac{2}{b} \int_0^b \phi(0, y) \sin\left(\frac{m\pi}{b}y\right) dy \end{aligned}$$

En consecuencia, obtenemos:

$$\phi(x, y, z) = \sum_{n=0}^{\infty} B_n e^{-\frac{n\pi}{b}x} \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right)$$

donde:

$$B_n = \frac{2}{b} \int_0^b \phi(0, y) \sin\left(\frac{n\pi}{b}y\right) dy$$

Nótese que si n es par $B_n = 0$; mientras que cuando n es impar:

$$B_n = \frac{4V_0}{n\pi}$$

A continuación, definimos $V_0 := \phi(0, y)$. Con esto, podemos escribir:

$$\phi(x, y) = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \operatorname{sen} \left[\frac{(2n-1)\pi}{b} y \right] e^{-\frac{(2n-1)\pi}{b} x}$$

que es la solución a nuestro problema.

Ahora, podríamos hallar el campo, simplemente aplicando la definición 12 en la página 28:

$$\begin{aligned} E_x &= -\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \operatorname{sen} \left[\frac{(2n-1)\pi}{b} y \right] \frac{(2n-1)\pi}{b} e^{-\frac{(2n-1)\pi}{b} x} = \\ &= \frac{4V_0}{b} \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sen} \left[\frac{(2n-1)\pi}{b} y \right] e^{-\frac{(2n-1)\pi}{b} x} \\ E_y &= -\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{4V_0}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \frac{(2n-1)\pi}{b} \cos \left[\frac{(2n-1)\pi}{b} y \right] e^{-\frac{(2n-1)\pi}{b} x} = \\ &= \frac{4V_0}{b} \sum_{n=1}^{\infty} \cos \left[\frac{(2n-1)\pi}{b} y \right] e^{-\frac{(2n-1)\pi}{b} x} \\ E_z &= 0 \end{aligned}$$

2.5. Teorema de Green

Observación 13. Siempre vamos a intentar determinar el potencial ϕ en vez del campo, pues es más fácil hallar una función escalar que una vectorial. Además, siempre podremos hallar el campo como $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$ aplicando la definición 12 en la página 28.

Teorema 6 (Identidades de Green). Sean Ω un abierto en \mathbb{R}^3 y $\phi, \psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ funciones de clase C^2 . Sea V' un volumen contenido en Ω y sea S' la superficie cerrada que engloba dicho volumen.

1.

$$\oint_{S'} \phi \frac{\partial \psi}{\partial \hat{n}} dS' = \iiint_{V'} (\phi \cdot \nabla^2 \psi + \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \phi) dV'$$

2.

$$\oint_{S'} \left(\psi \frac{\partial \phi}{\partial \hat{n}} - \phi \frac{\partial \psi}{\partial \hat{n}} \right) dS' = \iiint_{V'} (\psi \nabla^2 \phi - \phi \nabla^2 \psi) dV'$$

Demostración. Tenemos dos funciones escalares analíticas ϕ y ψ . Hallemos:

$$\vec{\nabla} (\phi \vec{\nabla} \psi) = \phi \cdot \nabla^2 \psi + \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \phi$$

Nótese que el resultado es un escalar. Por tanto:


$$\iiint_{V'} \vec{\nabla} (\phi \vec{\nabla} \psi) dV' = \iiint_{V'} (\phi \cdot \nabla^2 \psi + \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \phi) dV' \quad (2.5.0.1)$$

Por otra parte por el teorema de la divergencia (2 en la página 17):

$$\iiint_{V'} \vec{\nabla} (\phi \vec{\nabla} \psi) dV' = \iint_{S'} \phi \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{S}' = \iint_{S'} \phi \frac{\partial \psi}{\partial \hat{n}} dS \quad (2.5.0.2)$$

donde \hat{n} es el vector unitario que tiene como dirección la dirección de $d\vec{S}'$.¹

Gráficamente, podemos verlo como:



Juntando las ecuaciones 2.5.0.1 en la página anterior y 2.5.0.2, obtenemos:

$$\iint_{S'} \phi \frac{\partial \psi}{\partial \hat{n}} dS' = \iiint_{V'} (\phi \cdot \nabla^2 \psi + \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \phi) dV' \quad (2.5.0.3)$$

Análogamente (repitiendo todo el razonamiento hasta este punto, pero intercambiando los roles de ϕ y ψ), llegamos a:

$$\iint_{S'} \psi \frac{\partial \phi}{\partial \hat{n}} dS' = \iiint_{V'} (\psi \cdot \nabla^2 \phi + \vec{\nabla} \phi \cdot \vec{\nabla} \psi) dV' \quad (2.5.0.4)$$

Hallando la resta de las ecuación 2.5.0.4 y 2.5.0.3, obtenemos:

$$\iint_{S'} \left(\psi \frac{\partial \phi}{\partial \hat{n}} - \phi \frac{\partial \psi}{\partial \hat{n}} \right) dS' = \iiint_{V'} (\psi \nabla^2 \phi - \phi \nabla^2 \psi) dV'$$

Q.E.D.


2.5.1. Teorema de Green en física

Teorema 7 (Teorema de Green en física). *Supongamos un volumen V' delimitado por la superficie cerrada S' . Además, supongamos que conocemos perfectamente la densidad de carga ρ dentro de nuestro volumen, pero desconocemos la que hay fuera. Sin embargo, conocemos el valor de la componente del campo eléctrico \vec{E} que es perpendicular a la superficie S' en todo punto de dicha superficie. Además, conocemos el valor del potencial en toda la superficie S' . Entonces, el potencial en cualquier punto de nuestro volumen V' viene dado por la expresión:*

¹ $\frac{\partial \psi}{\partial \hat{n}}$ es una derivada direccional en la dirección de \hat{n} . Recordemos que la derivada direccional de una función $f(\vec{x})$ respecto a un vector unitario \hat{v} en un punto \vec{x}_0 se define como: $\frac{\partial f}{\partial \hat{v}} := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\vec{x}_0 + t\hat{v}) - f(\vec{x}_0)}{t}$.

$$\phi(\vec{R}) = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r} dV'}_{\text{potencial de las cargas dentro del volumen}} + \underbrace{\frac{1}{4\pi} \oint_{S'} \left(\frac{1}{r} \overbrace{\frac{\partial\phi}{\partial\hat{n}}}^{=-\vec{E}\cdot\hat{n}} - \overbrace{\phi \frac{\partial(\frac{1}{r})}{\partial\hat{n}}}^{\text{el potencial en la superficie (capa dipolar)}} \right) dS'}_{\text{lo que sucede fuera del volumen}}$$

Demostración. Gráficamente, tenemos la siguiente situación:



Tomamos:

$$\psi := \frac{1}{r}$$

y, ahora, por la segunda identidad de Green (ver teorema 6 en la página 37), tenemos:

$$\iiint_{V'} \left(-\frac{1}{r} \frac{\rho(\vec{R}')}{\epsilon_0} - \phi(\vec{R}') \underbrace{\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right)}_{=-4\pi\delta(\vec{r})} \right) dV' = \oint_{S'} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\hat{n}} - \phi \frac{\partial(\frac{1}{r})}{\partial\hat{n}} \right) dS'$$

Por la proposición 11 en la página 22 y recordando que $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$, tenemos que lo anterior es equivalente a:

$$-\frac{1}{\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\vec{R}')}{r} dV' + \iiint_{V'} \phi(\vec{R}') 4\pi\delta(\vec{R} - \vec{R}') dV' = \oint_{S'} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\hat{n}} - \phi \frac{\partial(\frac{1}{r})}{\partial\hat{n}} \right) dS'$$

Por la propiedad de traslación de la delta (ver proposición 10 en la página 21), lo anterior es equivalente a:

$$-\frac{1}{\epsilon_0} \iiint \frac{\rho(\vec{R}')}{r} dV' + 4\pi\phi(\vec{R}) = \oint_{S'} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial\phi}{\partial\hat{n}} - \phi \frac{\partial(\frac{1}{r})}{\partial\hat{n}} \right) dS' \Leftrightarrow$$

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}') dV'}{r} + \frac{1}{4\pi} \oint_{S'} \left(\frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \hat{n}} - \phi \frac{\partial}{\partial \hat{n}} \left(\frac{1}{r} \right) \right) dS'$$

Q.E.D.

Lema 1. Sean Ω un abierto en \mathbb{R}^3 y $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \ni \psi \in C^2(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$, entonces se cumple:

$$\vec{\nabla} \cdot (\psi \vec{\nabla} \psi) - \psi \nabla^2 \psi = \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi = |\vec{\nabla} \psi|^2$$

**Demostración (No entra).* Por la definición de divergencia (ver definición 6 en la página 16) y por la definición de gradiente (ver definición 5 en la página 16), tenemos:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\psi \vec{\nabla} \psi) &= \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot \left(\psi \frac{\partial \psi}{\partial x}, \psi \frac{\partial \psi}{\partial y}, \psi \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\psi \frac{\partial \psi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\psi \frac{\partial \psi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\psi \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) = \\ &= \frac{\partial \psi}{\partial x} \frac{\partial \psi}{\partial x} + \psi \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial \psi}{\partial y} \frac{\partial \psi}{\partial y} + \psi \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial \psi}{\partial z} \frac{\partial \psi}{\partial z} + \psi \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \\ &= \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2 + \psi \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} \right)^2 + \psi \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 + \psi \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} = \\ &= \left(\frac{\partial \psi}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial \psi}{\partial z} \right)^2 + \psi \left(\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} \right) = \\ &= \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial y}, \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) \cdot \left(\frac{\partial \psi}{\partial x}, \frac{\partial \psi}{\partial y}, \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + \psi \nabla^2 \psi = \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi + \psi \nabla^2 \psi \end{aligned}$$

Entonces, claramente:

$$\vec{\nabla} \cdot (\psi \vec{\nabla} \psi) - \psi \nabla^2 \psi = \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi + \psi \nabla^2 \psi - \psi \nabla^2 \psi = \vec{\nabla} \psi \cdot \vec{\nabla} \psi = |\vec{\nabla} \psi|^2$$


Q.E.D.

2.5.2. Teorema de unicidad de la solución de la ecuación de Poisson

Teorema 8. La solución de la ecuación de Poisson:

1. (Condición de Dirichlet) es única si conocemos el potencial en la superficie que limita el volumen estudiado y dicho potencial es constante a lo largo de ella.
2. (Condición de von Neumann) no es única, pero todas las soluciones difieren únicamente en una constante si conocemos la componente perpendicular a la superficie que limita el volumen estudiado en dicha superficie al completo.

Demostración. Tenemos:



Partimos de la ecuación de Poisson (ver el teorema 5 en la página 32):

$$\nabla^2 \phi(\vec{R}) = -\frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0}$$

Nuestro objetivo ahora es hallar soluciones para esta ecuación diferencial. Supongamos que ϕ_1 y ϕ_2 son soluciones, entonces debe ser:

$$\nabla^2 \phi_1(\vec{R}) = -\frac{\rho(\vec{R})}{\varepsilon_0} = \nabla^2 \phi_2(\vec{R})$$

Definamos $\psi := \phi_1 - \phi_2$. Entonces, como el laplaciano es un operador lineal:

$$\nabla^2 \psi = \nabla^2 \phi_1 - \nabla^2 \phi_2 = 0$$

■ Justificación de Dirichlet:

Supongamos que conocemos el potencial en la superficie S y que es constante en ella, entonces:

$$\phi_1(\vec{x}) = \phi_2(\vec{x}) \quad \forall \vec{x} \in S \Rightarrow \psi(\vec{x}) = \phi_1(\vec{x}) - \phi_2(\vec{x}) = 0 \quad \forall \vec{x} \in S \Rightarrow \oint_S \psi \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{S} = 0$$

Por tanto, por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17):

$$0 = \oint_S \psi \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{S} = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot (\psi \vec{\nabla} \psi) dV$$

Ahora, usando el lema 1 en la página anterior:

$$\iiint_V \left[|\vec{\nabla} \psi|^2 + \psi \nabla^2 \psi \right] dV = 0$$

Como era $\psi = 0$, debe ser necesariamente $\left| \vec{\nabla} \psi \right|^2 = 0$. Ahora bien:

$$\left| \vec{\nabla} \psi \right|^2 = 0 \text{ en todo } V \Rightarrow \vec{\nabla} \psi = \vec{0} \text{ en todo } V \Rightarrow \vec{\nabla} \phi_1 = \vec{\nabla} \phi_2 \text{ en todo } V \Rightarrow \vec{E}_1 = \vec{E}_2 \text{ en todo } V$$

Además como $\phi_1(\vec{x}) = \phi_2(\vec{x}) \quad \forall \vec{x} \in S$, necesariamente $\phi_1 = \phi_2$ en todo V .

■ Justificación de von Neumann:

Si conocemos la componente perpendicular del campo en la superficie, entonces:

$$\left[\frac{\partial \phi_1}{\partial \hat{n}} \right]_S = \left[\frac{\partial \phi_2}{\partial \hat{n}} \right]_S \Rightarrow \left[\frac{\partial \psi}{\partial \hat{n}} \right]_S = 0 \Rightarrow \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{S} = \vec{0} \Rightarrow \oint_S \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{S} = 0$$

Como $d\vec{S} \neq \vec{0}$, debe ser $\vec{\nabla} \psi = \vec{0}$, lo cual implica forzosamente: $\vec{\nabla} \phi_1 = \vec{\nabla} \phi_2$ en la superficie. Ahora bien, por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17):

$$0 = \iint_S \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{S} = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \psi dV = \iiint_V \nabla^2 \psi dV \Rightarrow \nabla^2 \psi = 0 \text{ en todo } V$$

Por otra parte, también por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17):

$$\vec{\nabla} \psi = 0 \Rightarrow 0 = \oint_S \psi \vec{\nabla} \psi \cdot d\vec{S} = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot (\psi \vec{\nabla} \psi) dV$$

Por el lema 1 en la página 40, lo anterior es equivalente a:


$$\iiint_V \left[\left| \vec{\nabla} \psi \right|^2 + \psi \nabla^2 \psi \right] dV = 0$$

Como era $\nabla^2 \psi = 0$, debe ser necesariamente $\left| \vec{\nabla} \psi \right|^2 = 0$:

$$\left| \vec{\nabla} \psi \right|^2 = 0 \text{ en todo } V \Rightarrow \vec{\nabla} \psi = \vec{0} \text{ en todo } V \Rightarrow \vec{\nabla} \phi_1 = \vec{\nabla} \phi_2 \text{ en todo } V \Rightarrow \vec{E}_1 = \vec{E}_2 \text{ en todo } V$$

Q.E.D.

Ejemplo 5. Imaginemos:




Ambos problemas A y B son equivalentes. La función ϕ es la misma en ambos problemas.

Capítulo 3


Distribuciones de dipolos

Un dipolo es lo siguiente:




Dipolo

Un cuádrupolo es lo siguiente:



Cuádrupolo


Nótese que ambos se caracterizan porque la carga total es nula. Análogamente, un octupolo es:



Y, así, sucesivamente.

3.1. El dipolo eléctrico. Momento dipolar:

Nos encontramos ante la siguiente situación:



Definición 13. Llamamos **momento dipolar** al vector:

$$\vec{p} := q\vec{\delta}$$

donde $\vec{\delta}$ es el vector que va de la carga negativa a la positiva.

3.2. Potencial generado por un dipolo

Proposición 18. *El potencial ϕ generado por un dipolo (dos cargas puntuales de signo contrario) cuando $|\vec{\delta}| \ll |\vec{r}|$ en un punto \vec{R} es:*


$$\phi_{\text{dipolo}}(\vec{R}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$$

Demostración. El potencial generado por el dipolo (dos cargas puntuales de sentido contrario) en un punto \vec{R} es:

$$\phi_{\text{dipolo}}(\vec{R}) = \phi_{+q}^{\vec{R}'+\vec{\delta}} + \phi_{-q}^{\vec{R}'} = \phi_{+q}^{\vec{R}'+\vec{\delta}} - \phi_{+q}^{\vec{R}'}$$

donde con los superíndices denotamos la posición y con los subíndices indicamos la carga. Es decir, el potencial que genera el dipolo en el punto \vec{R} es el que genera una carga $-q$ en el punto \vec{R}' más el que genera una carga q en el punto $\vec{R}' + \vec{\delta}$, pero esto último podemos reescribirlo como el potencial que genera una carga q en el punto $\vec{R}' + \vec{\delta}$ menos el potencial generado por una carga q en el punto \vec{R}' , pues $\phi_{-q}^{\vec{R}'} = -\phi_{+q}^{\vec{R}'}$.

Gráficamente:



Lo anterior es una diferencia de potencial, luego podemos definir:

$$\phi_{\text{dipolo}}(\vec{R}) = \Delta\phi(\vec{R}) := \phi_{+q}^{\vec{R}'+\vec{\delta}} - \phi_{+q}^{\vec{R}'}$$

En consecuencia, nuestro problema inicial es equivalente a estudiar lo que cambiaría el potencial si moviéramos una carga $+q$ del punto \vec{R}' al punto $\vec{R}' + \vec{\delta}$.

Por otra parte, $|\vec{\delta}| \ll |\vec{r}| \Rightarrow \vec{R}' + \vec{\delta} \approx \vec{R}' + \lim_{\vec{\delta} \rightarrow \vec{0}} \vec{\delta}$. Si $\vec{\delta} \rightarrow \vec{0}$, entonces $\Delta\phi(\vec{R}) \rightarrow 0$. Es decir, como $\vec{\delta}$ es muy pequeño respecto a \vec{R}' , podemos aproximar la variación de potencial por un diferencial de potencial:

$$\Delta\phi(\vec{R}) \approx d\phi(\vec{R})$$

Lo que hacemos en el fondo es:

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{\vec{R} - \vec{R}' - \vec{\delta}}{|\vec{R} - \vec{R}' - \vec{\delta}|^2} - \frac{\vec{R} - \vec{R}'}{|\vec{R} - \vec{R}'|^2} \right) \approx \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{-\vec{\delta}}{|\vec{R} - \vec{R}'|^2}$$

Esto nos va a permitir usar conceptos ya conocidos del cálculo. Ahora bien, si recordamos lo que era el diferencial de una función¹, vemos que claramente:

$$d\phi(\vec{R}) = \frac{\partial\phi}{\partial x'}dx' + \frac{\partial\phi}{\partial y'}dy' + \frac{\partial\phi}{\partial z'}dz' = \vec{\nabla}'\phi(\vec{R}) \cdot \vec{\delta} \quad (3.2.0.1)$$

donde $\vec{\delta} = (dx', dy', dz')$.

Ahora, por la proposición 8 en la página 19:

$$\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r}\right) = -\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{r}\right) \Rightarrow \frac{q}{4\pi\epsilon_0}\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\vec{\nabla}'\left(\frac{1}{r}\right) \Leftrightarrow \vec{\nabla}\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\right) = -\vec{\nabla}'\left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}\right)$$

Ahora, por la proposición 15 en la página 28, lo anterior es equivalente a:

$$\vec{\nabla}\phi(\vec{R}) = -\vec{\nabla}'\phi(\vec{R})$$

De esta forma, retomando la ecuación 3.2.0.1 y aplicando la proposición 15 en la página 28:

$$d\phi(\vec{R}) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{R}) \cdot \vec{\delta} = -\frac{q}{4\pi\epsilon_0}\vec{\nabla}\left(\frac{1}{r}\right) \cdot \vec{\delta}$$

Por la proposición 7 en la página 18, tenemos:

$$d\phi(\vec{R}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \vec{\delta} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} \cdot (q\vec{\delta})}{r^3}$$

Como el producto escalar es conmutativo y $\vec{p} = q\vec{\delta}$:

$$d\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$$

En consecuencia:

$$\phi_{\text{dipolo}}(\vec{R}) \approx d\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \hat{r}}{r^2}$$

Q.E.D.

3.3. Campo que genera un dipolo

Proposición 19. *El campo eléctrico \vec{E} generado por un dipolo cuyo momento dipolar satisface $|\vec{\delta}| \ll |\vec{r}|$, puede aproximarse por la expresión:*

$$\vec{E}(\vec{R}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r})\vec{r} - r^2\vec{p}}{r^5}$$

¹Sean Ω abierto en \mathbb{R}^n y $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Entonces se define df como $df := \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i$.

Demostración. Simplemente tenemos que aplicar la definición de potencial eléctrico (ver definición 12 en la página 28):

$$\vec{E}(\vec{R}) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{R})$$

Por la proposición 18 en la página 46, sabemos:

$$\phi_{\text{dipolo}}(\vec{R}) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\sum_{j=x,y,z} p_j (j - j')}{\left[\underbrace{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}_{=r^2} \right]^{\frac{3}{2}}}$$

Derivando, obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial\phi}{\partial x} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{r^3 p_x - \left[\sum_{j=x,y,z} p_j (j - j') \right] \frac{3}{2} r \cdot 2 (x - x') \cdot 1}{r^6} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p_x r^2 - 3 \left[\sum_{j=x,y,z} p_j (j - j') \right] (x - x')}{r^5} \right) = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p_x r^2 - 3\vec{p} \cdot \vec{r} (x - x')}{r^5} \end{aligned}$$

Análogamente:

$$\begin{aligned} \frac{\partial\phi}{\partial y} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p_y r^2 - 3\vec{p} \cdot \vec{r} (y - y')}{r^5} \right) \\ \frac{\partial\phi}{\partial z} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{p_z r^2 - 3\vec{p} \cdot \vec{r} (z - z')}{r^5} \right) \end{aligned}$$

Ahora:


$$\begin{aligned} \vec{E}(\vec{R}) &= -\vec{\nabla}\phi(\vec{R}) = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} (-p_x r^2 + 3\vec{p} \cdot \vec{r} (x - x'), -p_y r^2 + 3\vec{p} \cdot \vec{r} (y - y'), -p_z r^2 + 3\vec{p} \cdot \vec{r} (z - z')) = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^5} \left[-r^2 \underbrace{(p_x, p_y, p_z)}_{=\vec{p}} + 3\vec{p} \cdot \vec{r} \underbrace{(x - x', y - y', z - z')}_{=\vec{r}} \right] = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3(\vec{p} \cdot \vec{r}) \vec{r} - r^2 \vec{p}}{r^5} \end{aligned}$$

Q.E.D.

Observación 14. Podemos expresar el campo generado por un dipolo como:

$$\vec{E} = \alpha \vec{r} + \beta \vec{p}$$

donde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Es decir, el vector campo eléctrico está contenido en el plano formado por los vectores \vec{r} y \vec{p} .



$$\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{pr \cos \theta}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$$

Si recordamos la expresión del gradiente en coordenadas esféricas, obtenemos:

$$\vec{E} = \underbrace{-\frac{\partial \phi}{\partial r}}_{=:E_r} \hat{r} - \underbrace{\frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta}}_{=:E_\theta} \hat{\theta} - \frac{1}{r \sin \theta} \overbrace{\frac{\partial \phi}{\partial \varphi}}^{=0} \hat{\varphi}$$

pues el campo no depende de la proyección en el plano XY .

$$E_r = -\frac{\partial \phi}{\partial r} = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^3}$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r} \frac{\partial \phi}{\partial \theta} = \frac{1}{r} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}$$

Por consiguiente:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{2p \cos \theta}{r^3} \hat{r} + \frac{p \sin \theta}{r^3} \hat{\theta} \right) = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3} (2 \cos \theta \hat{r} + \sin \theta \hat{\theta})$$


Ahora, podemos hallar las llamadas posiciones de Gauss:

$$\theta = 0 \Rightarrow E_r = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} \text{ y } E_\theta = 0$$

$$\theta = \frac{\pi}{2} \Rightarrow E_r = 0 \text{ y } E_\theta = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$$

3.4. \vec{E} y ϕ generado por una distribución de dipolos

Tenemos (como siempre):



Definición 14. Definimos el **momento dipolar total** como la suma de los momentos dipolares de todos los dipolos involucrados:

$$\vec{p} := \sum_{i=1}^n \vec{p}_i$$

Observación 15. Como es usual en física, si el número de partículas es muy alto, podemos aproximar la suma finita por una integral, de manera que:

$$\vec{p} \approx \iiint_{V'} d\vec{p}$$

Definición 15. Llamamos **vector densidad de polarización** \vec{P} al vector que describe:

$$\vec{P}(\vec{R}') := \frac{d\vec{p}}{dV'}$$

siendo:

$$[\vec{P}] = \frac{\text{Cm}}{\text{m}^3} = \frac{\text{C}}{\text{m}^2}$$

Corolario 5. De la definición anterior deducimos fácilmente:

$$d\vec{p} = \vec{P}(\vec{R}') dV'$$

Definición 16. Llamamos **densidad de carga equivalente volumétrica** o **densidad de Poisson volumétrica** a:

$$\rho_b := -\vec{\nabla}' \cdot \vec{P}(\vec{R}')$$

Análogamente, llamamos **densidad de carga equivalente superficial** o **densidad de Poisson superficial** a:

$$\sigma_b := \vec{P}(\vec{R}') \cdot \hat{n}$$

donde la b viene por el inglés *bound*.

Lema 2. Sean Ω y Ξ abiertos de \mathbb{R}^n y sea $\varphi : \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar y $\vec{A} : \Xi \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial, diferenciables en sus respectivos dominios, entonces, para todo $\vec{R} \in \Omega \cap \Xi$, se da:

$$\vec{\nabla}' \cdot (\varphi \vec{A}) = \varphi \vec{\nabla}' \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{\nabla}' \varphi$$

*Demostración (No entra). Sea $\vec{A} = (A_1, \dots, A_n)$:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}' \cdot (\varphi \vec{A}) &= \left(\frac{\partial}{\partial x'_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x'_n} \right) \cdot (\varphi A_1, \dots, \varphi A_n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x'_i} (\varphi A_i) = \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{\partial \varphi}{\partial x'_i} A_i + \varphi \frac{\partial A_i}{\partial x'_i} \right] = \varphi \sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial x'_i} (A_i) + \sum_{i=1}^n A_i \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial x'_i} = \\ &= \varphi \underbrace{\left(\frac{\partial}{\partial x'_1}, \dots, \frac{\partial}{\partial x'_n} \right)}_{=\vec{\nabla}'} \cdot \underbrace{(A_1, \dots, A_n)}_{=\vec{A}} + \underbrace{(A_1, \dots, A_n)}_{=\vec{A}} \cdot \underbrace{\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x'_1}, \dots, \frac{\partial \varphi}{\partial x'_n} \right)}_{=\vec{\nabla}' \varphi} = \\ &= \varphi \vec{\nabla}' \cdot \vec{A} + \vec{A} \cdot \vec{\nabla}' \varphi \end{aligned}$$

Q.E.D.

Proposición 20. Sea una distribución de dipolos que ocupa un volumen V' y sea S' la superficie cerrada que engloba dicho volumen, entonces el potencial y el campo eléctrico generado por dicha distribución de dipolos pueden expresarse como:

1.

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \frac{\sigma_b}{r} dS' + \iiint_{V'} \frac{\rho_b}{r} dV' \right]$$

2.

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \frac{\sigma_b \vec{r}}{r^3} dS' + \iiint_{V'} \frac{\rho_b \vec{r}}{r^3} dV' \right]$$

Demostración. Tomando la diferencial a ambos lados en la proposición 18 en la página 46, obtenemos:

$$d\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\vec{p}}{r^3} \cdot \vec{r}$$

Aplicando la definición 15 en la página anterior, podemos expresar el potencial como:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{d\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\vec{P}(\vec{R}') \cdot \vec{r}}{r^3} dV' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \vec{P}(\vec{R}') \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} dV'$$

Usando la proposición 8 en la página 19, reescribimos la expresión anterior como:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \vec{P}(\vec{R}) \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right) \quad (3.4.0.1)$$

Por otra parte, haciendo uso del lema 2 en la página anterior y tomando $\phi = \frac{1}{r}$ y $\vec{A} = \vec{P}(\vec{R})$, llegamos a:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla}' \left(\frac{\vec{P}(\vec{R}')}{r} \right) &= \frac{\vec{\nabla}' \vec{P}(\vec{R}')}{r} + \vec{P}(\vec{R}') \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \vec{\nabla}' \left(\frac{\vec{P}(\vec{R}')}{r} \right) - \frac{\vec{\nabla}' \vec{P}(\vec{R}')}{r} &= \vec{P}(\vec{R}') \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right) \end{aligned}$$

En consecuencia, podemos sustituir lo anterior en la ecuación 3.4.0.1, obteniendo:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\iiint_{V'} \vec{\nabla}' \left(\frac{\vec{P}(\vec{R}')}{r} \right) dV' + \iiint_{V'} \left(\frac{-\vec{\nabla}' \vec{P}(\vec{R}')}{r} \right) dV' \right]$$

Por el teorema de la divergencia (2 en la página 17):

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \oint_{S'} \frac{\vec{P}(\vec{R}') \cdot \hat{n}}{r} dS' + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} -\frac{\vec{\nabla}' \vec{P}(\vec{R}')}{r} dV'$$

donde $d\vec{S}' = \hat{n}dS'$ y \hat{n} es el vector unitario normal a la superficie S' . Usando las definiciones 16 en la página anterior, el potencial queda:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \frac{\sigma_b}{r} dS' + \iiint_{V'} \frac{\rho_b}{r} dV' \right]$$

Hallamos el campo eléctrico (aplicamos $\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$, ver definición 12 en la página 28) :


$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \sigma_b \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) dS' + \iiint_{V'} \rho_b \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) dV' \right]$$

pues la divergencia y la integral conmutan al ser la integral a las coordenadas primadas y la divergencia a las coordenadas sin primar. Por la proposición 7 en la página 18, la expresión anterior queda:

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \frac{\sigma_b \vec{r}}{r^3} dS' + \iiint_{V'} \frac{\rho_b \vec{r}}{r^3} dV' \right]$$

Q.E.D.

Ejemplo 6. Tenemos:



En el interior los dipolos se anulan y no hay ρ_b , pero lo habría si el volumen fuese irregular (con, por ejemplo, huecos («burbujas») en su interior).

La carga ligada sería:

$$Q_b = \iiint_{V'} -\vec{\nabla}' \cdot \vec{P}(\vec{R}') dV' + \oiint_{S'} \vec{P} d\vec{S}'$$


Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), lo anterior es equivalente a:

$$Q_b = -\oiint_{S'} \vec{P} d\vec{S}' + \oiint_{S'} \vec{P} d\vec{S}' = 0$$

Por otra parte:

$$0 = Q_b = \iiint_{V'} \rho_b dV' + \oiint_{S'} \sigma_b dS'$$

Ejemplo 7 («El electrete»). Tenemos:



$$\vec{P} = P_0 \hat{z}$$

$$\rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} = 0 + 0 + \underbrace{\frac{\partial P_z}{\partial z}}_{=0} = 0$$

$$\sigma_b = \begin{cases} \text{tapa superior:} & \vec{P} \cdot \hat{n} = P_0 \\ \text{superficie lateral:} & P_0 \hat{z} \cdot \hat{r} = 0 \\ \text{tapa inferior:} & P_0 \hat{z} \cdot (-\hat{z}) = -P_0 \end{cases}$$


Hemos reducido al vacío; es decir: resulta que tener un cilindro polarizado como éste es equivalente a tener dos discos.

Capítulo 4

Desarrollo multipolar: potenciales y momentos

4.1. Una primera introducción

Veamos un ejemplo para comprender lo que queremos hacer:




Nuestro objetivo va a ser reemplazar $\frac{1}{r}$ por $\frac{1}{R}$, donde R representa la distancia a nuestro origen de coordenadas esféricas. Es decir conseguir:

$$\frac{1}{r} \cong \frac{1}{R} + \dots$$

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

donde:

$$r = \sqrt{(x-0)^2 + (y-0)^2 + \left(z - \frac{a}{2}\right)^2}$$




Como siempre nuestra intención es obtener una expresión para el potencial.

4.2. Ejemplo: la carga puntual

Definición 17. Llamamos **polinomio n -ésimo de Legendre** al polinomio:

$$P_n(x) := \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dx^n} \left[(x^2 - 1)^n \right]$$

Ejemplo 8 (La carga puntual). Imaginemos:



Claramente:

$$\vec{R}' = a \cdot \hat{z} = (0, 0, a)$$

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$$

Aplicando el teorema del coseno, obtenemos:

$$r^2 = a^2 + R^2 - 2aR \cos \theta$$

En consecuencia:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{R^2 + a^2 - 2aR \cos \theta}}$$

Cambiando la notación a $r \equiv R$, obtenemos:

$$\phi(\vec{r}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta}}$$

donde r es la distancia al origen en coordenadas esféricas. Estudiemos:

$$\frac{1}{\sqrt{r^2 + a^2 - 2ar \cos \theta}} = \frac{1}{r \sqrt{1 + \left(\frac{a}{r}\right)^2 - 2\left(\frac{a}{r}\right) \cos \theta}} = \frac{1}{r} \left[1 + \left(\frac{a}{r}\right)^2 - 2\left(\frac{a}{r}\right) \cos \theta \right]^{-\frac{1}{2}}$$

Por otra parte, conocemos el siguiente desarrollo en serie de Taylor:

$$[1 + x]^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + \dots \quad \forall -1 \leq x \leq 1$$

Si aplicamos el desarrollo descrito, llegamos a:

$$\begin{aligned}
& \frac{1}{r} \left[1 + \left(\frac{a}{r} \right)^2 - 2 \left(\frac{a}{r} \right) \cos \theta \right]^{-\frac{1}{2}} = \\
& = \frac{1}{r} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\left(\frac{a}{r} \right)^2 - 2 \frac{a}{r} \cos \theta \right) + \frac{3}{8} \left(\left(\frac{a}{r} \right)^2 - \frac{a}{r} \cos \theta \right)^2 + \dots \right] = \\
& = \frac{1}{r} \left[1 - \frac{1}{2} \left(\left(\frac{a}{r} \right)^2 - 2 \frac{a}{r} \cos \theta \right) + \frac{3}{8} \left(\left(\frac{a}{r} \right)^4 + 4 \left(\frac{a}{r} \right)^2 \cos^2 \theta - 2 \left(\frac{a}{r} \right)^3 \cos \theta \right) + \dots \right] = \\
& = \frac{1}{r} \left[1 + \frac{a}{r} \cos \theta + \left(\frac{3}{2} \cos^2 \theta - \frac{1}{2} \right) \left(\frac{a}{r} \right)^2 + \dots \right]
\end{aligned}$$

De esta forma:

$$\phi(r) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \left[1 + \frac{a}{r} \cos \theta + \frac{3 \cos^2 \theta - 1}{2} \left(\frac{a}{r} \right)^2 + \dots \right]$$

Podemos ver que justo las funciones que acompañan a $\left(\frac{a}{r} \right)^i$ son justo $P_i(\cos \theta)$ donde con P_i denotamos los polinomios de Legendre (ver la definición 17 en la página 56). Consecuentemente:

$$\begin{aligned}
\phi(r) &= \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left[P_0(\cos \theta) + \frac{a}{r} P_1(\cos \theta) + \left(\frac{a}{r} \right)^2 P_2(\cos \theta) + \left(\frac{a}{r} \right)^3 P_3(\cos \theta) + \dots \right] = \\
&= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^l P_l(\cos \theta)
\end{aligned}$$

Observación 16. Por la expresión anterior, podemos ver que tener una carga a una distancia a es equivalente a tener una carga puntual en el centro de coordenadas más un dipolo, más un cuadrupolo, etc.

Observación 17. Podemos expresar la densidad de carga cuando sólo tenemos una carga puntual en el origen como:

$$\rho(\vec{R}) = \underbrace{\delta(x) \delta(y) \delta(z)}_{=\delta(x,y,z)} q$$


Como ya sabemos:

$$Q_T = \iiint_V \rho(\vec{R}) dV = \iiint_V q \delta(x, y, z) dV$$

por la propiedad de traslación de la delta (proposición 10 en la página 21) la integral anterior valdrá q si la carga está contenida en V y 0 en caso contrario.

4.3. Ejemplo: n cargas puntuales alineadas

Ejemplo 9 (n cargas puntuales alineadas). Tenemos:



En este caso, podríamos expresar la densidad de carga como:

$$\rho(\vec{R}) = \sum_{i=1}^n q_i \delta(x, y, z - z_i)$$

De hecho, podemos definir una densidad lineal:


$$\lambda(z') = \sum_{i=1}^n q_i \delta(z - z_i)$$

4.4. Distribución axial

Definición 18. Llamamos **momento dipolar axial de orden l** a lo largo del eje z a:

$$M_l := \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(z') \cdot (z')^l dz'$$

Ejemplo 10 (Distribución axial).



Anteriormente, hemos obtenido:

$$\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{a}{r}\right)^l P_l(\cos \theta)$$

Si la carga está en el eje Z, podemos escribir lo anterior como:

$$\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{z'}{r}\right)^l P_l(\cos \theta)$$

Si ahora tenemos varias cargas alineadas en el eje Z, debe ser:

$$d\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(z')}{r} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{z'}{r}\right)^l P_l(\cos \theta) dz'$$

En consecuencia:


$$\begin{aligned} \phi(r, \theta) &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\lambda(z')}{r} \sum_{l=0}^{\infty} \left(\frac{z'}{r}\right)^l P_l(\cos \theta) dz' = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\lambda(z') \cdot (z')^l P_l(\cos \theta)}{r^{l+1}} dz' = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{P_l(\cos \theta)}{r^{l+1}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \lambda(z') \cdot (z')^l dz'}_{\substack{\text{momento dipolar} \\ \text{axial de orden } l \\ =: M_l}} = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{M_l P_l(\cos \theta)}{r^{l+1}} \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{l=0}^{\infty} \frac{M_l P_l(\cos \theta)}{r^{l+1}} \quad (4.4.0.1)$$

4.5. Ejemplo: tres cargas puntuales alineadas en el eje Z

Ejemplo 11 (tres cargas puntuales alineadas en el eje Z).



La densidad de carga lineal la podemos expresar como:

$$\lambda(z') = q_1 \delta\left(z' - \frac{a}{2}\right) + q_2 \delta(z') + q_3 \delta\left(z' + \frac{a}{2}\right)$$

$$M_0 = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(z') \cdot 1 \cdot dz' = q_1 + q_2 + q_3 = Q_T$$

$$M_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(z') z' dz' = q_1 \frac{a}{2} + q_2 \cdot 0 - q_3 \frac{a}{2}$$

$$M_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \lambda(z') \cdot (z')^2 dz' = q_1 \left(\frac{a}{2}\right)^2 + q_2 \cdot 0^2 + q_3 \left(-\frac{a}{2}\right)^2 = (q_1 + q_3) \left(\frac{a}{2}\right)^2$$

En general:

$$\begin{cases} M_l = (q_1 - q_3) \left(\frac{a}{2}\right)^l & \text{si } l \text{ es impar} \\ M_l = (q_1 + q_3) \left(\frac{a}{2}\right)^l & \text{si } l \text{ es par} \end{cases}$$

Ejemplo 12 (el dipolo). Usando el ejemplo anterior, tomemos $q = q_1 = -q_3$ y $q_2 = 0$. En este caso:

$$M_0 = 0 \quad M_1 = q \cdot a \quad M_2 = 0 \quad M_3 = 2a \left(\frac{a}{2}\right)^3 \quad M_4 = 0$$

Para un l cualquiera, M_l únicamente será distinto de cero para los l impares. Obtenemos, al sustituir en 4.4.0.1, el siguiente potencial:

$$\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[0 + \frac{q \cdot a \cos \theta}{r^2} + 0 + \frac{q a^3 (5 - \cos^3 \theta - 3 \cos \theta)}{8 r^4} + \dots \right]$$

Ejemplo 13 (el cuadrupolo). Usando el ejemplo 11 en la página anterior con los valores $q = q_3 = q$ y $q_2 = -2q$, llegamos a:

$$M_0 = 0 \quad M_1 = 0 \quad M_2 = 2q \frac{a^2}{4} \quad M_3 = 0$$

En general:

$$\begin{cases} M_l = 0 & \text{si } l \text{ es impar} \\ M_l = M_l = 2q \left(\frac{a}{2}\right)^l & \text{si } l \text{ es par} \end{cases}$$

De esta forma, sustituyendo en 4.4.0.1 en la página anterior, llegamos a:

$$\phi(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[0 + 0 + \frac{qa^2}{2} \frac{P_2(\cos \theta)}{r^3} + 0 + \frac{qa^4}{8} \frac{P_4(\cos \theta)}{r^5} + \dots \right]$$


4.6. Caso general

Proposición 21. *El desarrollo multipolar del potencial eléctrico generado por una distribución de carga cualquiera es:*

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{R} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} R^2}{R^5} Q'_{ij} + \dots \right]$$

donde q representa la carga, $\vec{p} = \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \vec{R}' dV'$ y $Q'_{ij} = \iiint_{V'} x'_i x'_j \rho(\vec{R}') dV'$.

Demostración. Tenemos:



Sabemos:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{V'} \frac{\rho(\vec{R}')}{r} dV'$$

$$\vec{r} = (x - x', y - y', z - z')$$

$$r = \sqrt{(x - x')^2 + (y - y')^2 + (z - z')^2}$$

Vamos a hacer el desarrollo en serie de Taylor en torno al punto que cumple $R' = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \left[\frac{1}{r} \right]_{R'=0} + \sum_{i=1}^3 \left[\frac{\partial \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x'_i} \right]_{R'=0} x'_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left[\frac{\partial^2 \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x'_i \partial x'_j} \right]_{R'=0} x'_i x'_j + \dots = \\ &= \frac{1}{r} = \left[\frac{1}{r} \right]_{R'=0} + \left[\vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right) \right]_{R'=0} \cdot \vec{R}' + \frac{1}{2} \vec{R}' \left[H \left(\frac{1}{r} \right) \right]_{R'=0} \vec{R}' + \dots \end{aligned}$$

donde H es la matriz hessiana.

Recordando $\frac{\partial \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i} = -\frac{\partial \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x'_i} \forall i = 1, 2, 3$, podemos expresar lo anterior como:

$$\frac{1}{r} = \left[\frac{1}{r} \right]_{R'=0} - \sum_{i=1}^3 \left[\frac{\partial \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i} \right]_{R'=0} x'_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \left[\frac{\partial^2 \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i \partial x_j} \right]_{R'=0} x'_i x'_j + \dots$$

Ahora:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i} &= \frac{\partial \left(\frac{1}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (z-z')^2]^{\frac{1}{2}}} \right)}{\partial x_i} = \frac{-(x_i - x'_i)}{r^3} \\ \frac{\partial^2 \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i^2} &= \frac{-r^3 + (x_i - x'_i) 3 \frac{1}{2} r (x_i - x'_i) 2}{r^6} = \frac{-r^2 + 3(x_i - x'_i)^2}{r^5} \\ \frac{\partial^2 \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i \partial x_j} &= \frac{(x_i - x'_i) 3r^2 \frac{1}{2} 2 (x_j - x'_j)}{r^6} = \frac{3(x_i - x'_i)(x_j - x'_j)}{r^5} \end{aligned}$$

En consecuencia:

$$\begin{aligned} \left[\frac{\partial \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i} \right]_{R'=0} &= \left[\frac{-(x_i - x'_i)}{r^3} \right]_{R'=0} = \frac{-x_i}{R^3} \\ \left[\frac{\partial^2 \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i^2} \right]_{R'=0} &= \left[\frac{-r^2 + 3(x_i - x'_i)^2}{r^5} \right]_{R'=0} = \frac{-R^2 + 3x_i^2}{R^5} \\ \left[\frac{\partial^2 \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i \partial x_j} \right]_{R'=0} &= \left[\frac{3(x_i - x'_i)(x_j - x'_j)}{r^5} \right]_{R'=0} = \frac{3x_i x_j}{R^5} \end{aligned}$$

Podemos compactar las dos expresiones anteriores en:

$$\left[\frac{\partial^2 \left(\frac{1}{r} \right)}{\partial x_i \partial x_j} \right]_{R'=0} = \frac{3x_i x_j - R^2 \delta_{ij}}{R^5}$$

donde δ_{ij} es la delta de Kronecker:

$$\delta_{ij} := \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

De esta forma, nuestro desarrollo de Taylor queda:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} &= \frac{1}{R} + \underbrace{\frac{xx' + yy' + zz'}{R^3}}_{=\frac{\vec{R} \cdot \vec{R}'}{R^3}} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} R^2}{R^5} x'_i x'_j + \dots = \\ &= \frac{1}{R} + \frac{\vec{R} \cdot \vec{R}'}{R^3} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} R^2}{R^5} x'_i x'_j + \dots \end{aligned}$$

De forma que nuestra integral quedaría:

$$\phi(\vec{R}) =$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\underbrace{\frac{1}{R} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') dV'}_{=q} + \underbrace{\frac{\vec{R}}{R^3} \cdot \iiint_{V'} \vec{R}' \rho(\vec{R}') dV'}_{=\vec{p}} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} R^2}{R^5} \underbrace{\iiint_{V'} x'_i x'_j \rho(\vec{R}') dV'}_{=:Q'_{ij}} + \dots \right]$$

donde $\vec{p} = \iiint \rho(\vec{R}') \vec{R}' dV'$.


Es decir:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{R} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} R^2}{R^5} Q'_{ij} + \dots \right]$$

Q.E.D.

4.7. Ejemplos

Ejemplo 14 (Problema 27). Tenemos un anillo:



El valor del potencial en el eje Z es muy fácil de calcular, de hecho, lo podemos hallar de forma analítica:

$$\lambda = \frac{q}{2\pi R_0}$$

$$\phi(0, 0, z) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\sqrt{R^2 + z^2}}$$

Sin embargo, fuera de el eje es difícil, por lo que usamos el desarrollo multipolar. Ya tenemos q ; ahora, calculemos \vec{p} :

$$p_x = \int_{C'} \lambda x' dl' = \lambda \int_0^{2\pi} R_0 \cos \varphi' R_0 d\varphi' = 0$$


$$p_y = \int_{C'} \lambda y' dl' = 0$$

$$p_z = \int_{C'} \lambda z' dl' = 0$$

Es decir:

$$\vec{p} = \vec{0}$$

Podemos ver esto gráficamente mediante:



Debido a la simetría respecto al eje Z no hay momento dipolar. Ahora, toca calcular los Q'_{xy} .

$$\begin{aligned} Q'_{xy} = Q'_{yx} &= \int_{C'} x' y' \lambda dl' = \lambda \int_0^{2\pi} R_0 \cos \varphi' R_0 \sin \varphi' R_0 d\varphi' = \\ &= \lambda R_0^3 \int_0^{2\pi} \sin \varphi' \cos \varphi' d\varphi' = \frac{\lambda R_0^3}{2} [\sin^2 \varphi]_0^{2\pi} = 0 \\ Q'_{zz} &= 0 \end{aligned}$$

$$Q'_{xx} = \int_{C'} x'^2 \lambda dl' = \lambda \int R_0^2 \cos^2 \varphi' R_0 d\varphi' = \lambda R_0^3 \int_0^{2\pi} \cos^2 \varphi' d\varphi'$$

Sabiendo $\int \cos^2 \varphi d\varphi = \frac{\varphi}{2} + \frac{\sin 2\varphi}{4}$, obtenemos:

$$= \lambda R_0^3 \left[\frac{\varphi}{2} + \frac{\sin 2\varphi}{4} \right]_0^{2\pi} = \lambda R_0^3 \left(\frac{2\pi}{2} + 0 - 0 - 0 \right) = \lambda \pi R_0^3$$

Nótese que:

$$Q'_{yy} = Q'_{xx}$$

por simetría. Por último:

$$Q'_{zx} = Q'_{xz} = 0 = Q'_{yz} = Q'_{zy}$$

porque $z' = 0$ en todo el anillo. Por consiguiente:

$$\begin{aligned} \phi(\vec{R}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} + 0 + \frac{1}{2} \left[\frac{3x^2 - R^2}{R^5} \lambda \pi R_0^3 + \frac{3y^2 - R^2}{R^5} \lambda \pi R_0^3 \right] + \dots \right) = \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{R} + \frac{\lambda \pi R_0^3}{2} \frac{3(x^2 + y^2) - 2R^2}{R^5} + \dots \right) \end{aligned}$$

Recordando $\lambda = \frac{q}{2\pi R_0}$, llegamos a:

$$\frac{\lambda \pi R_0^3}{2} = \frac{q R_0^2}{4}$$

Sustituyendo:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \left(1 + \frac{R_0^2}{4R^4} [3(x^2 + y^2) - 2R^2] + \dots \right)$$

Teniendo en cuenta $R^2 = x^2 + y^2 + z^2$:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \left(1 + \frac{R_0^2}{R^4} \frac{x^2 + y^2 - 2z^2}{4} + \dots \right)$$

Ejemplo 15 ($R = 10R_0$ en el eje z). En las mismas condiciones que en el ejemplo anterior, vamos a calcular $\phi(0, 0, 10R_0)$. Para este caso, también tenemos una solución exacta; de manera que podremos comparar.

$$\phi_{\approx}(0, 0, 10R_0) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{10R_0} \left(1 + \frac{R_0^2}{(10R_0)^4} \frac{-2(10R_0)^2}{4} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{10R_0} \left(1 - \frac{1}{200} \right)$$

Podemos ver que:

$$\frac{\phi_{\text{cuadrupolar}}}{\phi_{\text{monopolar}}} = \frac{1}{200} = 0,5 \%$$

Por otra parte, el potencial exacto es:

$$\phi_{=}(z = 10R_0) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{\sqrt{101}R_0}$$

$$\frac{\phi_{\text{monopolar}}}{\phi_{=}} = \frac{\sqrt{101}}{10} = 1,00498 \Rightarrow \text{Error relativo del } 0,5 \%$$

$$\frac{\phi_{\approx}}{\phi_{=}} = 0,9999626 \Rightarrow \text{Error relativo de } 3,74 \cdot 10^{-5}$$

Ejemplo 16 ($z = 0$, $R = 10R_0$). Nos encontramos en las mismas condiciones que en el ejemplo 14 en la página 64 y queremos calcular el potencial para las condiciones $z = 0$, $R = 10R_0$. Entonces:

$$R^2 = x^2 + y^2 = (10R_0)^2$$


El término aproximado es:

$$\phi_{\approx}(x, y, 0) \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{10R_0} \left(1 + \frac{R_0^2}{(10R_0)^4} \frac{(10R_0)^2}{4} \right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{10R_0} \left(1 + \frac{1}{400} \right)$$

Podemos calcular el cociente:

$$\frac{\phi_{\text{cuadrupolar}}}{\phi_{\text{monopolar}}} = \frac{1}{400} = 0,25 \%$$

Ejemplo 17 (Problema 26). Tenemos la siguiente distribución de cargas puntuales (un octupolo).



Claramente, la carga total es nula:

$$q_T = 0$$

Ahora, obtengamos la densidad de carga expresada mediante la delta de Dirac.

$$\rho(\vec{R}') = q\delta(x', y', z') - q\delta(x' - L, y', z') + q\delta(x' - L, y' - L, z') - q\delta(x', y' - L, z') +$$

$$q\delta(x', y' - L, z' - L) - q\delta(x', y', z' - L) + q\delta(x' - L, y', z' - L) - q\delta(x' - L, y' - L, z' - L)$$

Lo siguiente es calcular el momento dipolar.

$$\vec{p} = \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \cdot \vec{R}' dV' = q(0, 0, 0) - q(L, 0, 0) + q(L, L, 0) - q(0, L, 0) + q(0, L, L) - q(0, 0, L) +$$

$$q(L, 0, L) - q(L, L, L) = q(0, 0, 0) = \vec{0}$$

Y ahora los momentos cuadrupolares:

$$Q_{xx} = \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') x'^2 dV' = q(-L^2 + L^2 - L^2 + L^2) = 0$$

$$Q_{yy} = 0 = Q_{zz}$$

$$Q_{xy} = Q_{yx} = 0 = Q_{xz} = Q_{zx}$$

Nótese que como lo que tenemos un octupolo, es lógico que los términos de orden cero, uno y dos del desarrollo de Taylor (carga puntual, momento dipolar y momento cuadrupolar) salgan cero. Es decir, si nos quedamos a orden dos, el potencial creado por un octupolo es:

$$\phi_{\approx} \approx 0$$

4.8. Simplificación de la expresión

Proposición 22. *El desarrollo multipolar del potencial generado por una distribución de carga cualquiera puede ser expresado como:*

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{R} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{x_i x_j}{R^5} Q_{ij} + \dots \right]$$

donde q es la carga, $\vec{p} = \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \vec{R}' dV'$ y $Q_{ij} = \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') (3x'_i x'_j - R'^2 \delta_{ij}) dV'$.

Demostración. Recordemos la proposición 21 en la página 62:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{R} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} R^2}{R^5} Q'_{ij} + \dots \right]$$

Del doble sumatorio correspondiente al término de segundo orden, calculamos:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 \frac{3x_i x_i - \delta_{ii} R^2}{R^5} Q'_{ii} &= \sum_{i=1}^3 \frac{3x_i^2 - R^2}{R^5} Q'_{ii} = \\ &= \frac{3x_1^2 - R^2}{R^5} \iiint_{V'} x'^2_1 \rho(\vec{R}') dV' + \frac{3x_2^2 - R^2}{R^5} \iiint_{V'} x'^2_2 \rho(\vec{R}') dV' + \frac{3x_3^2 - R^2}{R^5} \iiint_{V'} x'^2_3 \rho(\vec{R}') dV' = \\ &= \iiint_{V'} \frac{(3x_1^2 - R^2) x'^2_1 + (3x_2^2 - R^2) x'^2_2 + (3x_3^2 - R^2) x'^2_3}{R^5} \rho(\vec{R}') dV' = \\ &= \iiint_{V'} \frac{3x_1^2 x'^2_1 + 3x_2^2 x'^2_2 + 3x_3^2 x'^2_3 - R^2 (x'^2_1 + x'^2_2 + x'^2_3)}{R^5} \rho(\vec{R}') dV' = \\ &= \iiint_{V'} \frac{3x_1^2 x'^2_1 + 3x_2^2 x'^2_2 + 3x_3^2 x'^2_3 - \overbrace{R^2}^{=x_1^2+x_2^2+x_3^2} \cdot R'^2}{R^5} \rho(\vec{R}') dV' = \\ &= \iiint_{V'} \frac{(3x'^2_1 - R'^2) x_1^2 + (3x'^2_2 - R'^2) x_2^2 + (3x'^2_3 - R'^2) x_3^2}{R^5} \rho(\vec{R}') dV' = \\ &= \frac{x_1^2}{R^5} \iiint_{V'} (x'^2_1 - R'^2) \rho(\vec{R}') dV' + \frac{x_2^2}{R^5} \iiint_{V'} (3x'^2_2 - R'^2) \rho(\vec{R}') dV' + \frac{x_3^2}{R^5} \iiint_{V'} (3x'^2_3 - R'^2) \rho(\vec{R}') dV' \end{aligned}$$

Ahora, si definimos:

$$Q_{ij} := \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') (3x'_i x'_j - R'^2 \delta_{ij}) dV'$$

La expresión anterior quedaría:

$$\sum_{i=1}^3 \frac{3x_i x_i - \delta_{ii} R^2}{R^5} Q'_{ii} = \frac{x_1^2}{R^5} Q_{11} + \frac{x_2^2}{R^5} Q_{22} + \frac{x_3^2}{R^5} Q_{33} = \sum_{i=1}^3 \frac{x_i^2}{R^5} Q_{ii}$$

Por otra parte:

$$\begin{aligned} \left[\frac{3x_i x_j - \delta_{ij} R^2}{R^5} Q'_{ij} \right]_{i \neq j} &= \frac{3x_i x_j}{R^5} Q'_{ij} = \frac{3x_i x_j}{R^5} \iiint_{V'} x'_i x'_j \rho(\vec{R}') dV' = \\ &= \frac{x_i x_j}{R^5} \iiint_{V'} 3x'_i x'_j \rho(\vec{R}') dV' = \frac{x_i x_j}{R^5} [Q_{ij}]_{i \neq j} \end{aligned}$$

Es decir, podemos reescribir la suma:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{3x_i x_j - \delta_{ij} R^2}{R^5} Q'_{ij} &= \sum_{i=1}^3 \frac{3x_i^2 - R^2}{R^5} Q'_{ii} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^3 \frac{3x_i x_j}{R^5} Q'_{ij} = \\ &= \sum_{i=1}^3 \frac{x_i^2}{R^5} Q_{ii} + \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^3 \frac{x_i x_j}{R^5} Q_{ij} = \sum_{i,j=1}^3 \frac{x_i x_j}{R^5} Q_{ij} \end{aligned}$$

En consecuencia, obtenemos una expresión equivalente para el polinomio de Taylor:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\frac{q}{R} + \frac{\vec{p} \cdot \vec{R}}{R^3} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \frac{x_i x_j}{R^5} Q_{ij} + \dots \right]$$

Q.E.D.

Observación 18. Esta nueva expresión alternativa tiene la ventaja de que:

$$\begin{aligned} Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} &= \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') [3x'^2_1 - R'^2 + 3x'^2_2 - R'^2 + 3x'^2_3 - R'^2] dV' = \\ &= \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \left[3 \left(\underbrace{x'^2_1 + x'^2_2 + x'^2_3}_{=R'^2} \right) - 3R'^2 \right] dV' = 0 \end{aligned}$$

Lo cual significa que hace falta calcular menos términos en la práctica.

4.9. Propiedades útiles para la obtención del desarrollo multipolar

Recordemos que el momento dipolar se definía como:

$$\vec{p} := \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \vec{R}' dV'$$

Que se traduce en tres integrales (pues estamos en \mathbb{R}^3):

$$p_x = \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') x' dV'$$


$$p_y = \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') y' dV'$$

$$p_z = \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') z' dV'$$


Proposición 23 (Propiedades del momento dipolar).

1. Si el origen es el centro de simetría, entonces $\vec{p} = \vec{0}$.
2. Si por el origen pasa un plano de simetría, entonces \vec{p} estará contenido en dicho plano.
3. Si por el origen pasa un eje de simetría, entonces \vec{p} estará contenido en dicho eje.

Podemos ver el primer punto gráficamente mediante:



porque, si el origen es el centro de simetría, entonces, por cada $d\vec{p}$ que ejerza un dV de la distribución debe existir otro dV que ejerza menos $-d\vec{p}$. Si la distribución no es uniforme, de manera que el origen no es centro de simetría, podemos ver claramente que $\vec{p} \neq \vec{0}$ con el siguiente ejemplo:



donde $\rho(r, \theta, \phi) = \rho_0 \cos \theta$.

Proposición 24 (Propiedades del momento cuadrupolar).

1. Si hay un eje de revolución (llamémoslo, por conveniencia, eje z) de la distribución, entonces:

$$Q_{xy} = Q_{yz} = Q_{xz} = 0$$

$$Q_{xx} = Q_{yy} = -\frac{1}{2}Q_{zz}$$

Como se cumple $Q_{xx} + Q_{yy} + Q_{zz} = 0$, en forma matricial tendríamos:

$$(Q_{ij}) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Y en consecuencia, en coordenadas esféricas, se tiene:

$$\phi_{cuadrupolar} = \frac{Q_{zz}}{4\pi\epsilon_0} \frac{3\cos^2\theta - 1}{4R^3}$$

2. Si el plano XY es de simetría, es decir, $\rho(x_0, y_0, z) = \rho(x_0, y_0, -z)$, entonces:


$$Q_{xz} = 0 = Q_{yz}$$

3. Si la distribución es antisimétrica, es decir, $\rho(-x', -y', -z') = -\rho(x', y', z')$, entonces:

$$(Q_{ij}) = (0)$$

Y lo mismo ocurre para cualquier momento de orden par.

Podemos ver el primer punto gráficamente:



Proposición 25 (Efecto de la elección del origen).

1. Si $Q = 0$, entonces \vec{p} es independiente del origen.

2. Si $Q \neq 0$ y se toma el origen en el centro de cargas del sistema $\vec{a} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i \vec{r}_i}{Q}$, entonces $\vec{p} = \vec{0}$.

3. Si $Q = 0$ y $\vec{p} = \vec{0}$, entonces los Q_{ij} son independientes del origen.

Ejemplo 18.

16/10/2018 Dibujo 4 (Falta)


Si cogemos el origen en O , entonces $p_z \neq 0$:

$$p_z = \iint_{S'} \sigma z' dS' = \sigma_0 a \pi R_0^2$$

Sin embargo, si cogemos el origen en el centro de cargas del sistema (el centro del disco), entonces $\vec{p} = \vec{0}$.

4.10. Capa dipolar

Definición 19. Llamamos **capa dipolar** a una distribución de carga como:



Es decir, una capa dipolar son dos placas planas paralelas conductoras cargadas separadas una distancia e tales que la densidad de carga evaluada en la intersección de cualquier recta t perpendicular a las superficies con la primera superficie tiene justo el valor opuesto de la densidad de carga evaluada en la intersección de esa misma recta t con la segunda superficie. En otras palabras, se trata de dos superficies planas paralelas S_1 y S_2 separadas una distancia e tales que:


$$\sigma_1(\vec{R}) = -\sigma_2(\vec{R} + e\hat{S}) \quad \forall \vec{R} \in S_1$$

Proposición 26. El potencial generado por una capa dipolar de densidad de carga σ y espesor e viene dado por la expresión:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{-\tau}{4\pi\epsilon_0} \iint d\Omega = -\frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \Omega$$

donde Ω es el ángulo sólido con el que se ve la capa dipolar desde el punto \vec{R} y $\tau = \sigma e$.

Demostración. Usando la definición 13 en la página 45, obtenemos el diferencial de momento dipolar es:




$$d\vec{p} = dq \cdot \vec{e} = \sigma dS \cdot \vec{e}$$

Recordando la proposición 18 en la página 46, obtenemos:

$$d\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{d\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overbrace{\sigma e}^{=: \tau} \vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3}$$

donde $\tau = \frac{dp}{dS} = \sigma e$. Nótese que el dS va de la carga negativa a la positiva:



Por otra parte, por la definición 9 en la página 17, $\frac{-\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3}$ es justo el ángulo sólido visto desde el punto \vec{R} . Por tanto:


$$d\phi(\vec{R}) = -\frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \frac{-\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = \frac{-\tau}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$$

Integrando, obtenemos:


$$\phi(\vec{R}) = \frac{-\tau}{4\pi\epsilon_0} \iint d\Omega = -\frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \Omega$$

Q.E.D.

Observación 19. Si hubiéramos cogido el punto \vec{R} en otro lugar, la representación gráfica habría sido:




Observación 20. Observemos una representación del potencial frente a la distancia a la capa dipolar en el caso particular de $\sigma = \text{cte}$:



El eje horizontal representa la distancia con signo al centro de ambas placas. Es decir, la capa dipolar se sitúa entre $r = -\frac{e}{2}$ y $r = \frac{e}{2}$. En $r = -\infty$ el ángulo sólido es 0 y justo al lado de la distribución ($r = -\frac{e}{2}$) el ángulo sólido es 2π ; luego, justo en el borde de la capa, el potencial vale $-\frac{\tau}{2\epsilon_0}$. Al otro lado de la capa dipolar ($r = \frac{e}{2}$) el ángulo sólido vale -2π y el potencial $\frac{\tau}{2\epsilon_0}$. En $r = \infty$ el ángulo sólido se hace cero.

Observación 21. Nótese que el ángulo sólido cambia de signo al pasar de un lado al otro de la capa dipolar.



Proposición 27. El campo eléctrico generado por una capa dipolar con τ tal que $\vec{\nabla}\tau = \vec{0}$ es:

$$\vec{E} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \oint_C \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

donde la integral se realiza a través de la curva C que delimita la superficie de la capa dipolar.

Demostración. Por la proposición 26 en la página 73, tenemos:

$$\phi(\vec{R}) = \frac{-\tau}{4\pi\epsilon_0} \Omega$$

Por la definición 12 en la página 28, sabemos que el campo eléctrico va a ser:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi$$

Por tanto, por la regla del producto:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \left(-\frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \Omega \right) = -\vec{\nabla} \left(-\frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \right) \Omega + \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla} \Omega$$


Como $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ es una constante:

$$\vec{E} = \frac{\Omega}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla}\tau + \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla}\Omega$$


Ahora, como por hipótesis es $\vec{\nabla}\tau = \vec{0}$, la expresión anterior queda:

$$\vec{E} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \vec{\nabla}\Omega$$

Para ver cuánto cambia el ángulo sólido, vamos a hacer el siguiente dibujo:



Así, podemos ver que lo que cambia el ángulo sólido cuando el punto de referencia se mueve $\vec{\delta}$ es equivalente a que el punto de referencia no se mueva, pero que la capa dipolar se desplace $-\vec{\delta}$. En el plano, podemos ver que la variación del ángulo sólido es sumar la «parte nueva» y restar «la parte que desaparece»; gráficamente tendríamos:



De manera que:

$$d\Omega = \iint_S \frac{(-\vec{r}) \cdot d\vec{S}}{r^3}$$

Como $d\vec{S} = -\vec{\delta} \times d\vec{l}$:

$$d\Omega = \oint_C -\frac{\vec{r}}{r^3} \cdot (-\vec{\delta} \times d\vec{l}) = \oint_C \frac{\vec{r} \cdot (d\vec{l} \times \vec{\delta})}{r^3} = \oint_C \frac{(d\vec{l} \times \vec{r}) \cdot \vec{\delta}}{r^3} = \left(\oint_C \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \right) \cdot \vec{\delta}$$

Por otra parte, por la regla de la cadena:

$$d\Omega = (\vec{\nabla}\Omega) \cdot \vec{\delta}$$

Hemos obtenido dos expresiones diferentes para $d\Omega$, así que ambas deben ser iguales:

$$\left(\oint_C \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \right) \cdot \vec{\delta} = (\vec{\nabla}\Omega) \cdot \vec{\delta}$$

Ahora, por regla general, dados cuatro vectores $\vec{A}, \vec{B}, \vec{C}$ y \vec{D} que cumplen $\frac{\vec{A}}{\vec{B}} = \frac{\vec{C}}{\vec{D}}$ no es necesario que $\vec{B} = \vec{D}$. Sin embargo, en nuestro caso dado que la igualdad debe cumplirse para cualquier vector $\vec{\delta}$, forzosamente debe ser:

$$\vec{\nabla}\Omega = \oint_C \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Y en consecuencia:

$$\vec{E} = \frac{\tau}{4\pi\epsilon_0} \oint_C \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$


Q.E.D.

Capítulo 5


Medios dieléctricos

5.1. Introducción

En la naturaleza aparecen varias estructuras polarizadas como por ejemplo una red de átomos de carbono en el que uno de dichos átomos ha sido sustituido por uno de nitrógeno:



También, al introducir un átomo neutro (como un gas noble) en un campo eléctrico los electrones cambian sus disposición en torno al núcleo:




5.2. Polarización dieléctrica


Suposición 1. Supondremos que en los medios dieléctricos no hay cargas libres, en el sentido de que las cargas no pueden trasladarse, aunque sí rotar. Dicho de otra forma, la posición de todas las partículas está fija.

Definición 20. Llamamos **sustancias polares** a aquellas que, en ausencia de campos eléctricos externos, presentan momento dipolar. Las sustancias que no cumplen la condición anterior se llaman **sustancias apolares** o **sustancias no polares**.


Por ejemplo, la molécula de agua es una sustancia polar:



De esta forma, en un vaso de agua, en general, al estar los dipolos distribuidos aleatoriamente, el momento dipolar resultante es nulo (o casi nulo). Sin embargo, si sometemos las moléculas de agua a un campo eléctrico, todas se orientan en la dirección de dicho campo electrostático:



Definición 21. Llamamos **polarización por orientación** al cambio de orientación que sufre una sustancia polar al verse afectada por un campo eléctrico externo.




Definición 22. Llamamos **polarización por deformación** al vector:

$$\vec{p} = q \cdot \vec{d}$$

donde \vec{d} es el vector que une los centros de carga negativa y positiva.

Un ejemplo de polarización por deformación es:



Observación 22. La polarización por deformación sólo juega un papel importante en las sustancias no polares, pues si bien existe la polarización por deformación en las sustancias polares, ésta es despreciable frente a la polarización por orientación.

Observación 23. Nótese que la temperatura influye en el grado de polarización.

Conclusión 1.

Sustancia	¿Presenta momento dipolar en ausencia de campo eléctrico externo?	Polarización por
polar	Sí	orientación
no polar	No	deformación

Definición 23. Llamamos **vector polarización** a:

$$\vec{P} := \alpha \vec{E}$$

donde $\alpha \in \mathbb{R}$ es la polarizabilidad.


5.3. Campo en el interior de un dieléctrico

Definición 24. Llamamos **reducción al vacío** al proceso de sustituir una distribución de dipolos por una densidad volumétrica y superficial de carga equivalentes.

Proposición 28. *Tener un medio material relleno de dipolos es equivalente a tener unas σ_b y ρ_b equivalentes, donde:*

$$\begin{cases} \sigma_b = \vec{P} \cdot \hat{n} \\ \rho_b = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} \end{cases}$$

Es decir, las siguientes dos situaciones son equivalentes.



Demostración. Se hace por reducción al vacío.

Q.E.D.

Corolario 6. *Recordando la proposición 20 en la página 51, el potencial y el campo generados por un dieléctrico (en ausencia de cargas reales (libres [no emparejadas]) deben ser:*

$$\phi(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \frac{\sigma_b}{r} dS' + \iiint_{V'} \frac{\rho_b}{r} dV' \right]$$

$$\vec{E}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \frac{\sigma_b \hat{r}}{r^2} dS' + \iiint_{V'} \frac{\rho_b \hat{r}}{r^2} dV' \right]$$

En el caso en que además de carga equivalente hubiera cargas libres, por el principio de superposición, tenemos:

$$\begin{aligned} \phi(\vec{R}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \frac{\sigma_b + \sigma_f}{r} dS' + \iiint_{V'} \frac{\rho_b + \rho_f}{r} dV' \right] \\ \vec{E}(\vec{R}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[\oint_{S'} \frac{(\sigma_b + \sigma_f) \hat{r}}{r^2} dS' + \iiint_{V'} \frac{(\rho_b + \rho_f) \hat{r}}{r^2} dV' \right] \end{aligned}$$

donde con f denotamos free (libre, en inglés).

5.4. Vector desplazamiento eléctrico

Definición 25. Llamamos **vector de desplazamiento eléctrico** a:

$$\vec{D} := \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Teorema 9 (Teorema de Gauss generalizado (forma diferencial)). *Las fuentes del desplazamiento eléctrico son las cargas reales (las cargas libres). Es decir, la divergencia del vector desplazamiento eléctrico \vec{D} evaluada en un punto \vec{R} coincide con el valor de la función densidad de carga libre evaluada en dicho punto \vec{R} .*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D}(\vec{R}) = \rho_f(\vec{R})$$

Demostración. Por el teorema de Gauss en forma diferencial (ver teorema 4 en la página 24) tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}) = \frac{\rho_{\text{total}}(\vec{R})}{\epsilon_0} = \frac{\rho_b(\vec{R}) + \rho_f(\vec{R})}{\epsilon_0}$$

Por otro lado, habíamos dicho que:

$$\epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{P} + \rho_f \Leftrightarrow \epsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E} + \vec{\nabla} \cdot \vec{P} = \rho_f$$

Ahora, como la divergencia es un operador lineal, lo anterior es equivalente a:

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\underbrace{\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}_{=\vec{D}} \right) = \rho_f$$

Q.E.D.

Teorema 10 (Teorema de Gauss generalizado (forma integral)). *La integral del vector desplazamiento eléctrico a lo largo de una superficie cerrada es igual a la carga libre encerrada en dicha superficie.*

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = Q_f$$

Demostración. Partimos de:

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), tenemos:


$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{D} dV$$

Y, por el teorema de Gauss generalizado en forma diferencial (ver teorema 9 en la página anterior), llegamos a:

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{D} dV = \iiint_V \rho_f dV = Q_f$$

Q.E.D.

Ejemplo 19. Tenemos un condensador con un dieléctrico:



¿Hay algo más que decir aquí?

Proposición 29. Sea \vec{D} el vector desplazamiento eléctrico y \vec{P} el vector polarización. Entonces, sus rotacionales son iguales, siempre que el campo \vec{E} sea conservativo.

$$\vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times \vec{P}$$

*Demostración** (No entra). Por la definición del vector desplazamiento eléctrico (ver definición 25 en la página anterior), tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P})$$

Como el producto vectorial es distributivo respecto a la suma y es homogéneo de grado 1:

$$\vec{\nabla} \times \vec{D} = \epsilon_0 \vec{\nabla} \times \vec{E} + \vec{\nabla} \times \vec{P}$$

Como el campo eléctrico es conservativo por hipótesis, por el corolario 3 en la página 26, es $\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$, de forma que obtenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{D} = \vec{\nabla} \times \vec{P}$$

Q.E.D.

Observación 24. En general, el rotacional del desplazamiento eléctrico será cero, pues para conseguir que el rotacional de la densidad de polarización sea no nulo hace falta recurrir a materiales artificiales como metamateriales o materiales zurdos.

5.5. Constante dieléctrica y susceptibilidad

Definición 26. Llamamos **susceptibilidad eléctrica** al factor adimensional χ tal que:

$$\vec{P} = \varepsilon_0 \chi \vec{E}$$

La susceptibilidad eléctrica puede no ser constante. También puede ser un escalar o un tensor 0, 2 (una matriz), como veremos más adelante:

Definición 27. Llamamos **permitividad eléctrica de un medio** a:

$$\varepsilon := \varepsilon_0 (1 + \chi)$$

Proposición 30. *El vector desplazamiento eléctrico puede expresarse como:*

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon \vec{E}$$

donde ε es la permitividad eléctrica del medio.

Demostración. Por la definición 25 en la página 84, tenemos:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

Ahora, por la definición 26 lo anterior se puede expresar como:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \varepsilon_0 \chi \vec{E} = \varepsilon_0 (1 + \chi) \vec{E}$$

Por último, por la definición 27:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$$

Q.E.D.

Definición 28. Llamamos **permitividad relativa de un medio** al cociente:

$$\varepsilon_r := \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \chi$$

Hecho 1. *En cualquier medio natural se da:*

$$\chi \geq 0$$

Sólo en materiales artificiales se puede conseguir $\chi < 0$.

5.6. L.H.I. (Materiales lineales homogéneos e isotrópicos)


Aquí tenemos el valor de la permitividad relativa para varios medios:

Material	ε_r
vacío	1
aire	1,006
teflón	2,1
parafina	2,1
poliestireno	2,7
nylon	3,5
cuarzo	5
amoníaco	22
metanol	34
glicerina	50
agua	81
titanato de bario (BaTiO_3) (ferroeléctrico)	1200 – 1500

Definición 29. Llamamos medio **isótropo** a aquel en el que el vector polarización y el vector campo eléctrico son paralelos en todo momento:

$$\vec{P} \parallel \vec{E}$$

Análogamente, llamamos medios **anisótropos** a aquellos en los que $\vec{P} \nparallel \vec{E}$.



La susceptibilidad sería en este caso un tensor (una matriz 3×3): $\chi = \begin{pmatrix} \chi_{11} & \chi_{12} & \chi_{13} \\ \chi_{21} & \chi_{22} & \chi_{23} \\ \chi_{31} & \chi_{32} & \chi_{33} \end{pmatrix}$

Definición 30. Llamamos medios **lineales** a aquellos en los que la susceptibilidad no depende del campo eléctrico:

$$\chi \neq \mathfrak{F}(\vec{E})$$

Análogamente, llamamos medios **no lineales** a aquellos en los que $\chi = \mathfrak{F}(\vec{E})$.

Definición 31. Llamamos medios **homogéneos** a aquellos en los que la susceptibilidad no depende de la posición:

$$\chi \neq \mathfrak{F}(\vec{R})$$


Análogamente, llamamos medios **no homogéneos** a aquellos en los que $\chi = \mathfrak{F}(\vec{R})$.

5.7. Condiciones frontera entre dos medios dieléctricos


5.7.1. Componente normal

Proposición 31. *En la frontera entre dos medios dieléctricos se cumple que la resta de las componentes normales de los vectores desplazamiento eléctrico es igual a la densidad de carga libre en la superficie de contacto entre ambos dieléctricos.*


$$D_{2n} - D_{1n} = [\sigma_f]_S$$



Demostración. Nuestra situación es la siguiente:



Es decir, Tenemos una *pill-box* («caja de pastillas»).



Por el teorema de Gauss generalizado (ver teorema 10 en la página 84), tenemos:

$$\begin{aligned} \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} &= Q_{\text{real}} = \iint_{\text{tapa superior}} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{tapa inferior}} \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{superficie lateral}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = \\ &= \iint_{S_2} \vec{D}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_1} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S}_1 + 0 \end{aligned}$$

Lo anterior se debe a que el valor de la integral a lo largo de la superficie lateral tiende a cero cuando la altura transversal tiende a cero.

A continuación, tomamos un \hat{n} tal que $d\vec{S}_2 = dS_2\hat{n}$ y $d\vec{S}_1 = dS_1(-\hat{n})$, de forma que:

$$\iint_{S_2} \vec{D}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_1} \vec{D}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \iint_{S_2} D_{2n} dS_2 - \iint_{S_1} D_{1n} dS_1$$

El signo menos viene de:

$$\vec{D}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \vec{D}_1 \cdot (-\hat{n}) dS_1 = -D_{1n} dS_1$$

Por otra parte, como podemos expresar $Q_{\text{real}} = Q_f = \iint_S \sigma_f dS$, llegamos a:

$$\iint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \iint_S \sigma_f dS$$

En consecuencia, haciendo tender la altura transversal a cero, $S_1 = S_2 = S$, por lo que obtenemos:

$$\iint_S D_{2n} dS - \iint_S D_{1n} dS = \iint_S \sigma_f dS$$

De esta forma, al ser la suma de las integrales la integral de la suma:

$$\iint_S (D_{2n} - D_{1n} - \sigma_f) dS = 0$$

Como este argumento debe cumplirse para cualquier superficie sobre la que apliquemos el teorema de Gauss, necesariamente:

$$D_{2n} - D_{1n} = [\sigma_f]_S$$

Q.E.D.

Corolario 7. Si en la frontera entre dos medios dieléctricos no hay carga libre, entonces las componentes normales a la superficie del vector desplazamiento eléctrico serán iguales en ambos medios dieléctricos; es decir, si $[\sigma_f]_S = 0$:

$$D_{2n} = D_{1n}$$

Demostración. Se obtiene trivialmente sustituyendo $[\sigma_f]_S = 0$ en el enunciado de la proposición 31 en la página anterior. *Q.E.D.*

Corolario 8. La proposición 31 en la página 88 expresada en función de los campos eléctricos, queda:

$$\varepsilon_2 E_{2_n} - \varepsilon_1 E_{1_n} = \sigma_f$$

y el caso particular $\sigma_f = 0$:

$$\varepsilon_2 E_{2_n} = \varepsilon_1 E_{1_n}$$

Demostración. Se obtiene trivialmente al aplicar la definición 25 en la página 84 en la proposición 31 en la página 88 y en el corolario 7 en la página anterior. Q.E.D.

5.7.2. Componente tangencial

Proposición 32. En la frontera de dos medios cualesquiera, siempre que el campo eléctrico sea conservativo en un entorno de la superficie de contacto de ambos medios, se cumple que las componentes tangenciales del campo eléctrico son iguales en la superficie de contacto.

$$E_{1_t} = E_{2_t}$$


Demostración. Como el campo eléctrico es conservativo por hipótesis, por el corolario 3 en la página 26, se cumple:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$$

En consecuencia, por el teorema de Stokes (3 en la página 17):

$$0 = \iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{(1)} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{l}}_{=dl_1 \hat{t}} + \int_{(3)} \vec{E} \cdot d\vec{l} + \int_{(2)} \underbrace{\vec{E} \cdot d\vec{l}}_{=dl_2 (-\hat{t})} + \int_{(4)} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Gráficamente, hemos hecho lo siguiente:



De nuevo, si hacemos tender la altura del rectángulo a cero, las integrales en los tramos (3) y (4) van a tender a cero. Luego, obtenemos:

$$\vec{E}_1 \cdot d\vec{l}_1 = E_{1_t} \cdot dl_1 = E_{1_t} dl$$

$$\vec{E}_2 \cdot d\vec{l}_2 = -\vec{E}_2 \cdot \hat{t} dl_2 = -E_{2_t} dl$$

En consecuencia:

$$\int E_{1_t} dl - \int E_{2_t} dl = 0 \Leftrightarrow \int (E_{1_t} - E_{2_t}) dl = 0$$

Como este argumento funciona para cualquier espira que escojamos, debe ser:

$$E_{1_t} - E_{2_t} = 0 \Leftrightarrow E_{1_t} = E_{2_t}$$

Q.E.D.

Corolario 9. *En función del vector desplazamiento eléctrico el enunciado de la proposición 32 en la página anterior queda:*

$$\frac{D_{1_t}}{\varepsilon_1} = \frac{D_{2_t}}{\varepsilon_2}$$


Demostración. Se obtiene trivialmente al aplicar la definición de vector desplazamiento eléctrico (ver definición 25 en la página 84) a la proposición 32 en la página anterior. *Q.E.D.*

Capítulo 6

Sistemas de conductores


6.1. Curiosidades introductorias

Comprender los conductores nos permitirá en el futuro examinar el comportamiento de metales, plasmas, semiconductores y gases ionizados. Por ejemplo:



Cátodo(-)

Ánodo(+)



Como la masa de cualquier ion es mucho mayor que la masa de un electrón, el cátodo es el que recibe el mayor aporte de energía. Por eso, en la práctica es preciso refrigerar el cátodo y reforzarlo para que no se deforme.

6.2. Equilibrio electrostático (propiedades de conductores)

Definición 32. Decimos que un objeto se encuentra en **equilibrio electrostático** cuando la suma de las fuerzas que actúan sobre cada una de sus cargas es nula; es decir, si sus cargas no se mueven.

Proposición 33. *El campo eléctrico en un conductor (exceptuando su superficie) en condiciones de equilibrio electrostático es nulo.*


$$\vec{E} = \vec{0}$$

Demostración. Recordemos que nos encontramos en condiciones de electrostática (por hipótesis). Usaremos reducción al absurdo. Supongamos que $\vec{E} \neq \vec{0}$ en el conductor, entonces, una carga que se encuentre dentro del conductor sufrirá una fuerza $\vec{F} = q\vec{E} \Rightarrow \vec{a} \neq \vec{0}$, luego la carga sufrirá una aceleración y se moverá. En consecuencia no nos encontramos en condiciones de equilibrio electrostático, pero habíamos supuesto que sí que estábamos en dicha situación; hemos llegado a un absurdo. *Q.E.D.*

Corolario 10. *Un conductor es equipotencial, es decir, el potencial de un conductor (también en su superficie) es constante.*

$$\phi = cte$$

Demostración. Para cualquier trayectoria entre dos puntos A y B dentro de un conductor se da:



$$\phi_A - \phi_B = - \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

Como el campo eléctrico es nulo en un conductor:

$$\int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{r} = 0 \Rightarrow \phi_A - \phi_B = 0 \Leftrightarrow \phi_A = \phi_B$$

Ahora bien, en la superficie del conductor, como el campo eléctrico existe, su potencial asociado debe ser una función diferenciable y, en particular, continua. Por tanto, el valor del potencial en la superficie de un conductor debe ser su valor dentro del conductor. *Q.E.D.*

Corolario 11. *La carga de un conductor se encuentra siempre en la superficie.*

Demostración. Recordemos el teorema de Gauss (ver teorema 1 en la página 14):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Como en un conductor (exceptuando la superficie) es $\vec{E} = \vec{0}$, debe ser $\rho = 0$. Ahora, como no puede haber cargas en un conductor (exceptuando la superficie), si éste está cargado, su carga debe situarse necesariamente en su superficie. Q.E.D.

Corolario 12. *La componente normal del vector desplazamiento eléctrico en el exterior del conductor coincide con la densidad de carga libre que hay en su superficie. Además, la componente del campo eléctrico tangente a la superficie del conductor es nula tanto en el interior como en el exterior del conductor.*

$$D_{2n} = \sigma_f$$

$$E_{1t} = E_{2t} = 0$$

Demostración. Aplicando la proposición 31 en la página 88:

$$D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$$

Ahora, como el campo eléctrico en el interior de un conductor es nulo $\vec{E}_1 = \vec{0}$, debe ser, por la definición 25 en la página 84, $D_{1n} = 0$. De forma que llegamos a:

$$D_{2n} = \sigma_f$$

Por otra parte, como el campo en el interior de un conductor es nulo $\vec{E}_1 = \vec{0}$, debe ser $E_{1t} = 0$. Ahora, por la proposición 32 en la página 90:

$$0 = E_{1t} = E_{2t}$$

Q.E.D.

Corolario 13. *El campo eléctrico \vec{E} es siempre perpendicular a la superficie en un conductor.*


Demostración. Se sigue trivialmente del corolario anterior. Si la componente tangencial del campo eléctrico en la superficie de un conductor es siempre nula, entonces, únicamente puede tener componente normal. Q.E.D.

Proposición 34. *Un conductor con un agujero en su interior apantalla el interior del campo eléctrico que halla en su exterior. Es decir, si no hay cargas en dicho agujero, debe ser $\vec{E} = \vec{0}$ en el agujero, independientemente del campo que haya fuera.*

Demostración. Por el teorema de Gauss (ver teorema 1 en la página 14) aplicado a la superficie interior del conductor S_i , sabemos:

$$\oint_{S_i} \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow Q_{S_i} = 0$$

Bien, ahora tenemos la siguiente situación:



Como el campo eléctrico es conservativo, por el corolario 3 en la página 26, debe ser:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \Leftrightarrow \underbrace{\int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l}}_{=0} + \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

El primer término se anula porque, por la proposición 33 en la página 93, es $\vec{E} = \vec{0}$ dentro del conductor. En consecuencia:


$$\int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

Como podemos realizar la integral anterior a lo largo de cualquier trayectoria que una los puntos A y B a través del hueco interior del conductor, debe ser:


$$\vec{E} = \vec{0}$$

Q.E.D.

Observación 25. Nótese que el recíproco no es cierto. Si tenemos cargas en el interior de un conductor, fuera del conductor sí que habrá campo eléctrico. Se puede comprobar fácilmente mediante la forma integral del teorema de Gauss (ver teorema 1 en la página 14).



Observación 26. Si tenemos un conductor con cargas en su interior y lo conectamos a tierra, el conductor apantalla el interior del exterior y el exterior del interior. Podemos verlo con el ejemplo del cable coaxial. Esto se debe a que al conectar la superficie a tierra, todo el exceso de carga se va a tierra y desaparece.




6.3. Teorema de reciprocidad e identidad de Gauss

Teorema 11 (Teorema de reciprocidad). Sean (1) y (2) dos estados de un sistema que contiene n conductores cargados con carga $q_1^{(1)}, \dots, q_n^{(1)}$ respectivamente en el estado (1) y con carga $q_1^{(2)}, \dots, q_n^{(2)}$ en el estado (2) y con volumen V_1, \dots, V_n . Dichos conductores se encuentran dentro de un dieléctrico **l.h.i** de volumen T . Además, sean $\phi_1^{(1)}, \dots, \phi_n^{(1)}$ los valores del potencial sobre la superficie de los conductores en el estado (1) y sean

$\phi_1^{(2)}, \dots, \phi_n^{(2)}$ los valores del potencial en la superficie de los conductores en el estado (2). Por último, sean $\rho_f^{(1)}$ y $\rho_f^{(2)}$ las funciones densidades de carga **libre** del dieléctrico en los estados (1) y (2), respectivamente. Asimismo, sean $\phi^{(1)}$ y $\phi^{(2)}$ las funciones potencial en el dieléctrico en los estados (1) y (2), respectivamente. Supongamos, también, que el potencial en la superficie exterior que delimita nuestro dieléctrico vale cero. Entonces, se cumple:

$$\iiint_{T - \sum_{j=1}^n V_j} (\phi^{(2)} \rho_f^{(1)} - \phi^{(1)} \rho_f^{(2)}) dV = \sum_{j=1}^n (\phi_j^{(2)} q_j^{(1)} - \phi_j^{(1)} q_j^{(2)})$$



Demostración. Como la carga en un conductor está distribuida a lo largo de la superficie, debe ser:

$$q_j^{(1)} = \oiint_{S_j} \sigma_j^{(1)} \cdot d\vec{S}_j \quad (6.3.0.1)$$


También, por el corolario 8 en la página 90, sabemos:

$$\frac{\sigma_j^{(1)}}{\epsilon} = E_{n_j}^{(1)} = - \left(\frac{\partial \phi_j^{(1)}}{\partial \hat{n}_j} \right)_{S_j} \quad (6.3.0.2)$$

donde \hat{n} es el vector unitario perpendicular a la superficie del conductor j -ésimo que se dirige hacia fuera de dicho conductor.

Recordemos que por el corolario 13 en la página 94, en la superficie de un conductor no puede haber componente tangencial. De aquí, obtendríamos una función potencial $\phi^{(1)}$.

Por ejemplo, en el caso de un condensador, tendríamos:



$$\Delta V = \phi_1^{(1)} - \phi_2^{(1)}$$

$$q_1^{(1)} = Q \quad q_2^{(1)} = -Q$$

Volviendo a nuestro caso original, en una situación (2), las cargas ahora son $q_1^{(2)}, \dots, q_n^{(2)}$. De nuevo:

$$q_j^{(2)} = \oiint_{S_j} \sigma_j^{(2)} dS_j \quad (6.3.0.3)$$

y por el corolario 8 en la página 90:

$$\frac{\sigma_j^{(2)}}{\varepsilon} = E_{n_j}^{(2)} = - \left(\frac{\partial \phi_j^{(2)}}{\partial \hat{n}_j} \right)_{S_j} \quad (6.3.0.4)$$

Al igual que antes, de aquí obtendríamos una función potencial $\phi^{(2)}$. Si ahora aplicamos la segunda identidad de Green (ver teorema 6 en la página 37):

$$\iiint_V (\psi \nabla^2 \phi - \phi \nabla^2 \psi) dV = \iint_S \left(\psi \frac{\partial \phi}{\partial \hat{n}} - \phi \frac{\partial \psi}{\partial \hat{n}} \right) dS$$

tomando $\psi = \phi^{(1)}$ y $\phi = \phi^{(2)}$, obtenemos:

$$\iiint_V \left[\phi^{(1)} \nabla^2 \phi^{(2)} - \phi^{(2)} \nabla^2 \phi^{(1)} \right] dV = \iint_S \left(\phi^{(1)} \frac{\partial \phi^{(2)}}{\partial \hat{n}} - \phi^{(2)} \frac{\partial \phi^{(1)}}{\partial \hat{n}} \right) dS \quad (6.3.0.5)$$

Por otra parte, por la definición 12 en la página 28, por el teorema de Gauss Generalizado en forma diferencial (ver teorema 9 en la página 84) y por la proposición 30 en la página 86, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \varepsilon \vec{E} = \rho_f \Leftrightarrow \varepsilon \vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \rho_f \Leftrightarrow -\varepsilon \vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla} \phi = \rho_f \Leftrightarrow \nabla^2 \phi = -\frac{\rho_f}{\varepsilon}$$

En consecuencia, 6.3.0.5 es equivalente a:

$$\begin{aligned} \iiint_V \left[\phi^{(1)} - \frac{\rho_f^{(2)}}{\varepsilon} - \phi^{(2)} \left(-\frac{\rho_f^{(1)}}{\varepsilon} \right) \right] dV &= \iint_S \left(\phi^{(1)} \frac{\partial \phi^{(2)}}{\partial \hat{n}} - \phi^{(2)} \frac{\partial \phi^{(1)}}{\partial \hat{n}} \right) dS \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \iiint_V \left[\phi^{(2)} \frac{\rho_f^{(1)}}{\varepsilon} - \phi^{(1)} \frac{\rho_f^{(2)}}{\varepsilon} \right] dV &= \iint_S \left(\phi^{(1)} \frac{\partial \phi^{(2)}}{\partial \hat{n}} - \phi^{(2)} \frac{\partial \phi^{(1)}}{\partial \hat{n}} \right) dS \end{aligned}$$

Haciendo uso de las ecuaciones 6.3.0.2 en la página 97 y 6.3.0.4 en la página anterior, la expresión anterior se transforma en:

$$\begin{aligned} \iiint_V \left[\phi^{(2)} \frac{\rho_f^{(1)}}{\varepsilon} - \phi^{(1)} \frac{\rho_f^{(2)}}{\varepsilon} \right] dV &= \oint_S \left(\phi^{(1)} \left(-\frac{\sigma_j^{(2)}}{\varepsilon} \right) - \phi^{(2)} \left(-\frac{\sigma_j^{(1)}}{\varepsilon} \right) \right) dS \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \iiint_V \left[\phi^{(2)} \frac{\rho_f^{(1)}}{\varepsilon} - \phi^{(1)} \frac{\rho_f^{(2)}}{\varepsilon} \right] dV = \oint_S \left(\phi^{(2)} \frac{\sigma_j^{(1)}}{\varepsilon} - \phi^{(1)} \frac{\sigma_j^{(2)}}{\varepsilon} \right) dS \end{aligned} \quad (6.3.0.6)$$

Como en el interior de los conductores no hay cargas libres, podemos restringir la integral al volumen del dieléctrico menos el volumen de los conductores. Ahora, recordemos que T es el volumen de todo el espacio considerado, entonces el volumen del dieléctrico excluyendo los conductores es:

$$V = T - \sum_{j=1}^n V_j$$

Asimismo, podemos descomponer la integral en superficie en una suma de integrales a lo largo de las superficies de todos los conductores más la integral a lo largo de la superficie exterior. Pero el potencial se anula por hipótesis sobre dicha superficie exterior, luego la integral también.

$$\left[\phi^{(1)} \right]_{S_{\text{exterior}}} = \left[\phi^{(2)} \right]_{S_{\text{exterior}}} = 0 \Rightarrow \oint_{S_{\text{exterior}}} \left[\underbrace{\phi^{(2)}}_{=0} \frac{\sigma_j^{(1)}}{\varepsilon} - \underbrace{\phi^{(1)}}_{=0} \frac{\sigma_j^{(2)}}{\varepsilon} \right] dS = 0$$

En consecuencia, la ecuación 6.3.0.6 se transforma en:

$$\iiint_{T - \sum_{j=1}^n V_j} \left(\phi^{(2)} \frac{\rho_f^{(1)}}{\varepsilon} - \phi^{(1)} \frac{\rho_f^{(2)}}{\varepsilon} \right) dV = \sum_{j=1}^n \oint_{S_j} \left[\phi_j^{(2)} \frac{\sigma_j^{(1)}}{\varepsilon} - \phi_j^{(1)} \frac{\sigma_j^{(2)}}{\varepsilon} \right] dS_j$$

donde ϕ_j es el potencial en la superficie S_j . Como nuestro medio es homogéneo, $\varepsilon \neq \mathfrak{F}(V)$, podemos sacar el ε fuera de ambas integrales. Por otra parte, al ser $\phi_j^{(1)}$ y $\phi_j^{(2)}$ constantes en todos los conductores, podemos escribir la expresión anterior como:

$$\frac{1}{\varepsilon} \iiint_{T - \sum_{j=1}^n V_j} \left(\phi^{(2)} \rho_f^{(1)} - \phi^{(1)} \rho_f^{(2)} \right) dV = \frac{1}{\varepsilon} \sum_{j=1}^n \left[\phi_j^{(2)} \oint_{S_j} \sigma_j^{(1)} dS_j - \phi_j^{(1)} \oint_{S_j} \sigma_j^{(2)} dS_j \right]$$

Por último, multiplicando por ε a ambos lados y haciendo uso de las ecuaciones 6.3.0.1 en la página 97 y 6.3.0.3 en la página anterior, obtenemos:

$$\iiint_{T - \sum_{j=1}^n V_j} \left(\phi^{(2)} \rho_f^{(1)} - \phi^{(1)} \rho_f^{(2)} \right) dV = \sum_{j=1}^n \left(\phi_j^{(2)} q_j^{(1)} - \phi_j^{(1)} q_j^{(2)} \right)$$

Q.E.D.

Corolario 14 (Identidad de Gauss). Sean (1) y (2) dos estados de un sistema que contiene n conductores cargados con carga $q_1^{(1)}, \dots, q_n^{(1)}$ respectivamente en el estado (1) y con carga $q_1^{(2)}, \dots, q_n^{(2)}$ en el estado (2). Dichos conductores se encuentran dentro de un dieléctrico **l.h.i.** Además, sean $\phi_1^{(1)}, \dots, \phi_n^{(1)}$ los valores del potencial sobre la superficie de los conductores en el estado (1) y sean $\phi_1^{(2)}, \dots, \phi_n^{(2)}$ los valores del potencial en la superficie de los conductores en el estado (2). Por último, sean $\rho_f^{(1)} = 0 = \rho_f^{(2)}$ las funciones densidades

de carga **libre** del dieléctrico en los estados (1) y (2), respectivamente. Supongamos, también, que el potencial en la superficie exterior que delimita nuestro dieléctrico vale cero. Entonces, se cumple:

$$\sum_{j=1}^n \left(\phi_j^{(2)} q_j^{(1)} - \phi_j^{(1)} q_j^{(2)} \right) = 0$$

Demostración. Se sigue trivialmente al sustituir $\rho_f^{(1)} = 0 = \rho_f^{(2)}$ en el teorema 11 en la página 96 y se usa que la integral definida de cero es cero. Q.E.D.

6.3.1. Casos concretos

Ejemplo 20. Cuando es $n = 1$ en la identidad de Gauss, obtenemos el caso del condensador.

$$q^{(1)} \phi^{(2)} = q^{(2)} \phi^{(1)} \Leftrightarrow \frac{q^{(1)}}{\phi^{(1)}} = \frac{q^{(2)}}{\phi^{(2)}} = \text{cte} := \text{capacidad del conductor}$$

6.4. Relación entre los potenciales y las cargas

Definición 33. Sea un medio dieléctrico homogéneo de permitividad ε en el que se encuentran n conductores. Llamamos matriz de **coeficientes del potencial** a:

$$\mathbf{P} \equiv (p_{ij}) := \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

Cada uno de los componentes de la matriz viene dado por:

$$p_{ij} := \frac{1}{4\pi\varepsilon q_i q_j} \iint_{S_i} \iint_{S_j} \frac{\sigma_i \sigma_j}{r_{ij}} dS_i dS_j$$

donde q_i es la carga del conductor i , q_j es la carga del conductor j , r_{ij} es la distancia que separa ambos conductores, S_i es la superficie exterior del conductor i , S_j es la superficie exterior del conductor j , σ_i es la densidad de carga superficial del conductor i y σ_j es la densidad de carga superficial del conductor j .

Físicamente, el coeficiente p_{ji} es el potencial que adquiriría el conductor j cuando todos los conductores están descargados a excepción del i que posee una carga de un culombio.

Observación 27. Nótese que los p_{ji} no dependen de las cargas, sino únicamente de la geometría. Esto se debe a que siempre podemos expresar las densidades de carga superficiales como $\sigma_i = q_i \cdot f_i(\vec{R})$ y $\sigma_j = q_j \cdot f_j(\vec{R})$ donde las f_i y f_j son funciones que dependen exclusivamente de la geometría, devolviendo la distribución relativa de la carga. Nótese también que $p_{ij} = p_{ji}$, por lo que la matriz \mathbf{P} es simétrica.

Observación 28. En la práctica, como los p_{ji} sólo dependen de la geometría, los podremos calcular para la distribución de cargas que nos sea más sencilla.


Definición 34. La matriz inversa de la matriz de coeficientes del potencial se llama matriz de **coeficientes de influencia de capacidad**.

$$\mathbf{C} := \mathbf{P}^{-1}$$

Proposición 35. Supongamos que tenemos n conductores en un dieléctrico homogéneo. Sea $\Phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_n \end{pmatrix}$ el vector que contiene el valor del potencial sobre la superficie de cada uno de los conductores. Análogamente,

sea $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}$ el vector que contiene la carga de cada uno de los conductores. Además, sea \mathbf{P} la matriz de coeficientes del potencial asociada a nuestro sistema. Entonces:

$$\Phi = \mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}$$



Demostración. Claramente, por cada conductor i se da:

$$dS_i \rightarrow dq = \sigma_i dS_i$$

De forma que el diferencial de potencial que el conductor i genera en el j es:

$$d\phi_{ji} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\sigma_i dS_i}{r_{ij}}$$

En consecuencia, el potencial generado en el conductor j debido al conductor i es:

$$\phi_{ji} = \iint_{S_i} \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{\sigma_i dS_i}{r_{ij}}$$

Como el dieléctrico es homogéneo, entonces:

$$\phi_{ji} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \iint_{S_i} \frac{\sigma_i dS_i}{r_{ij}}$$

Por consiguiente el potencial en el conductor j es:

$$\phi_j = \sum_{i=1}^n \frac{1}{4\pi\epsilon} \iint_{S_i} \frac{\sigma_i dS_i}{r_{ij}}$$

Si multiplicamos y dividimos por $q_j = \iint_{S_j} \sigma_j dS_j$ y, además, también multiplicamos y dividimos por q_i , llegamos a:

$$\phi_j = \sum_{i=1}^n \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon q_i q_j} \iint_{S_i} \iint_{S_j} \frac{\sigma_i \sigma_j}{r_{ij}} dS_i dS_j}_{=p_{ji}} q_i = \sum_{i=1}^n p_{ji} q_i$$

En consecuencia, podemos escribir la igualdad anterior de la siguiente forma:


$$\underbrace{\begin{pmatrix} \phi_1 \\ \vdots \\ \phi_n \end{pmatrix}}_{=\Phi} = \underbrace{\begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{n1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}}_{=\mathbf{P}} \underbrace{\begin{pmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_n \end{pmatrix}}_{=\mathbf{Q}} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \Phi = \mathbf{P} \cdot \mathbf{Q}$$

Q.E.D.

6.5. Influencia total: condensadores

Supongamos que tenemos dos condensadores:



Ejemplo 21. Para el caso de dos conductores, tendríamos:

$$\begin{cases} \phi_1 = p_{11}q_1 + p_{12}q_2 \\ \phi_2 = p_{21}q_1 + p_{22}q_2 \end{cases}$$

Ahora, si ambas cargas son iguales (pero de signo contrario) $q := q_1 = -q_2$, lo anterior se reduce a:

$$\begin{cases} \phi_1 = p_{11}q - p_{12}q \\ \phi_2 = p_{21}q - p_{22}q \end{cases}$$

Si hallamos $\phi_1 - \phi_2$:

$$\phi_1 - \phi_2 = q(p_{11} - 2p_{12} + p_{22})$$

Despejando q :

$$q = \frac{\phi_1 - \phi_2}{p_{11} + p_{22} - 2p_{12}}$$

Ahora, definiendo $C := \frac{1}{p_{11}+p_{22}-2p_{12}}$, obtenemos:

$$q = C(\phi_1 - \phi_2)$$

Utilizando las c_{ij} (las inversas de p_{ij}), llegamos a:

$$\begin{cases} q_1 = c_{11}\phi_1 + c_{12}\phi_2 \\ q_2 = c_{21}\phi_1 + c_{22}\phi_2 \end{cases}$$

Si suponemos $q_1 = -q_2$ y sumamos obtendríamos:

$$0 = (c_{11} + c_{21})\phi_1 + (c_{12} + c_{22})\phi_2 \Leftrightarrow \begin{cases} c_{11} = -c_{21} \\ c_{12} = -c_{22} \end{cases}$$

Capítulo 7

Energía electrostática

Definición 35. Llamaremos **energía electrostática** de un sistema de cargas puntuales al trabajo necesario para traer todas ellas desde el infinito una a una.

Para el caso de distribuciones volumétricas de carga en un medio dieléctrico, la energía electrostática será el trabajo necesario para aumentar la densidad volumétrica de carga libre ρ_f desde la función nula en todos los puntos hasta la distribución final.


7.1. Energía de un sistema de cargas puntuales

Proposición 36. La energía electrostática U_e almacenada en un sistema aislado de n cargas puntuales $\{q_k\}_{k=1,\dots,n}$ viene dada por:


$$U_e = W_n = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n \phi_{ij} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi_i$$

donde $\phi_{ij} \equiv \phi_{i \leftarrow j}$ es el potencial que crea la partícula j sobre la i y ϕ_i es el potencial de la partícula i , es decir: $\phi_i = \sum_{j=1}^n \phi_{i \leftarrow j}$.

Demostración. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que nuestro sistema de cargas puntuales se encuentra en el interior de un conductor, ya que por la proposición 34 en la página 94, un conductor aísla el interior del exterior.



En el interior del mencionado conductor contamos con n cargas puntuales:



Veamos qué trabajo tenemos que realizar para llevar la q_1 desde la superficie del ∞ hasta el punto 1:

$$w_1 = 0$$

El trabajo es nulo, pues no tengo ninguna carga en mi sistema todavía.

Ahora, quiero llevar la carga q_2 al punto 2:

$$w_2 = q_2 \phi_{2 \leftarrow 1} \equiv q_2 \phi_{21}$$

De manera que el trabajo total para dos cargas es:

$$W_2 = w_1 + w_2 = q_2 \phi_{21} = q_2 \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{12}} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}} \right)$$

Como $r_{12} = r_{21}$, podemos expresar lo anterior como:

$$W_2 = \frac{1}{2} (\phi_{21} q_2 + \phi_{12} q_1) = \frac{1}{2} (q_1 \phi_{12} + q_2 \phi_{21})$$

Ahora, traigo la carga 3:

$$w_3 = q_3 \phi_3 = q_3 (\phi_{31} + \phi_{32})$$

Haciendo lo mismo que antes, obtenemos:

$$w_3 = q_3 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{r_{13}} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_2}{r_{23}} \right) = \frac{1}{2} (q_3 \phi_{31} + q_1 \phi_{13} + q_2 \phi_{23} + q_3 \phi_{32})$$

$$w_3 = \frac{1}{2} (q_3 \phi_{31} + q_1 \phi_{13} + q_3 \phi_{32} + q_2 \phi_{23})$$

En consecuencia:

$$W_3 = \frac{1}{2} (q_1 \phi_{12} + q_1 \phi_{13} + q_2 \phi_{21} + q_2 \phi_{23} + q_3 \phi_{31} + q_3 \phi_{32})$$

De forma, que, en general:

$$W_n = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \underbrace{\sum_{\substack{j=1 \\ i \neq j}}^n \phi_{ij}}_{=\phi_i} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi_i = U_e$$

Q.E.D.

7.2. Energía de una distribución de cargas

Definición 36. Llamamos **densidad de energía electrostática** de un sistema en un punto \vec{R} a:


$$u_e(\vec{R}) := \frac{1}{2} \vec{E}(\vec{R}) \cdot \vec{D}(\vec{R})$$

Sus unidades son $[u_e] = \frac{\text{J}}{\text{m}^3}$.

Proposición 37. La energía electrostática almacenada en una distribución de cargas con densidad de carga $\rho(\vec{R}')$ y volumen V' es:

$$U_e = \frac{1}{2} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \phi(\vec{R}') dV' = \frac{1}{2} \iiint_{T.E} \vec{E} \cdot \vec{D} dV = \iiint_{T.E} u_e dV$$

donde con $T.E$ nos referimos a todo el espacio, es decir, al volumen V' más todo lo que hay fuera.



Demostración. Partimos de la proposición 36 en la página 104:

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi_i$$

Como ahora estamos en un medio continuo, el número de partículas tiende a infinito, por lo que podemos aproximar la suma por una integral:

$$U_e \cong \frac{1}{2} \iiint dq \phi_q$$

Como es $dq = \rho(\vec{R}') dV'$, podemos expresar lo anterior como:

$$U_e = \frac{1}{2} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \phi(\vec{R}') dV'$$

Por el teorema de Gauss generalizado (ver teorema 9 en la página 84) $\rho(\vec{R}') = \vec{\nabla} \cdot \vec{D}$, de forma que:

$$U_e = \frac{1}{2} \iiint_{V'} \rho(\vec{R}') \phi(\vec{R}') dV' = \frac{1}{2} \iiint_{T.E} (\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) \phi(\vec{R}') dV \quad (7.2.0.1)$$

Por otra parte, por la regla del producto:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot (\phi \vec{D}) &= \phi \vec{\nabla} \cdot \vec{D} + \vec{D} \cdot \vec{\nabla} \phi \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot (\phi \vec{D}) - \vec{D} \cdot \vec{\nabla} \phi &= \phi \vec{\nabla} \cdot \vec{D} \end{aligned}$$

En consecuencia, puedo reescribir 7.2.0.1 como:

$$U_e = \frac{1}{2} \left[\iiint_{T.E} \vec{\nabla} \cdot (\phi \vec{D}) dV + \iiint_{T.E} \vec{D} \cdot \vec{E} dV \right]$$

Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17):

$$U_e = \frac{1}{2} \oint_S \phi \vec{D} \cdot d\vec{S} + \frac{1}{2} \iiint_{T.E} \vec{D} \cdot \vec{E} dV \quad (7.2.0.2)$$

donde S es la superficie que delimita todo el volumen, es decir, la superficie del infinito Σ_∞ . Si hacemos tender $r \rightarrow \infty$ y observamos el comportamiento de los términos de la primera integral, obtenemos por desarrollo multipolar $\phi \sim \frac{1}{r}$, $D \sim \frac{1}{r^2}$ y $S \sim r^2 \Rightarrow dS \sim r dr$. En consecuencia:

$$\oint_S \phi \vec{D} \cdot d\vec{S} \sim \int \frac{1}{r} \frac{1}{r^2} r dr = \int \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$$

cuando $r \rightarrow \infty$. Luego, claramente si $r \rightarrow \infty$ (lo cual se da en la superficie del infinito), entonces $\oint_S \phi \vec{D} \cdot d\vec{S} \rightarrow 0$. Por consiguiente, como el producto escalar es conmutativo, 7.2.0.2 queda en:


$$U_e = \frac{1}{2} \iiint_{T.E} \vec{E} \cdot \vec{D} dV$$

Ahora, aplicando la definición 36 en la página anterior:

$$U_e = \iiint_{T.E} u_e dV$$

Q.E.D.

Ejemplo 22. Tenemos una esfera conductora:



Podemos calcular la energía electrostática de la siguiente forma:

$$U_e = \frac{1}{2} \iiint_{V'} \rho \phi dV' = \frac{1}{2} \iint_{S'} \sigma \phi dS' = \frac{1}{2} \phi Q$$

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r} \Rightarrow \phi(r=a) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a}$$

Por tanto:


$$U_e = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$$

También podemos hallar la solución de esta otra forma:

$$U_e = \frac{1}{2} \iiint_{T.E} \vec{E} \cdot \vec{D} dV = 0 + \frac{1}{2} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{r=a}^{\infty} \epsilon_0 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \right)^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{Q^2}{(4\pi)^2 \epsilon_0} \underbrace{\int_0^{2\pi} d\varphi}_{2\pi} \underbrace{\int_0^{\pi} \sin\theta d\theta}_{(2)} \int_a^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0} \left[-\frac{1}{r} \right]_a^{\infty} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 a}$$

Ejemplo 23. Tenemos una esfera dieléctrica:



con densidad:

$$\rho_0 = \frac{Q}{\frac{4}{3}\pi a^3}$$

Para $r > a$:

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Y en consecuencia:

$$\phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r}$$

Y para $r < a$, por el teorema de Gauss generalizado (ver teorema 10 en la página 84):

$$D \cdot 4\pi r^2 = \rho_0 \frac{4}{3}\pi r^3 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{D}(r) = \frac{\rho_0 r}{3} \hat{r}$$

En consecuencia:

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 r}{3\epsilon} \hat{r}$$

De manera que:

$$\phi(r) = -\frac{\rho_0}{3\epsilon} \frac{r^2}{2} + k'$$

Claramente para $r = a$, por continuidad, debe darse:

$$-\frac{\rho_0 a^2}{6\epsilon} + k' = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{a} \Leftrightarrow k' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{\rho_0 a^2}{6\epsilon}$$

De forma que:

$$\phi(r) = \frac{\rho_0}{6\epsilon} (a^2 - r^2) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

Bien, ahora para calcular la energía electrostática, hacemos:

$$U_e = \iiint_{T.E} \vec{E} \cdot \vec{D} dV = \frac{1}{2} 2\pi \cdot 2 \left[\int_{r=0}^a \frac{\rho_0^2}{9\epsilon} r^2 r^2 dr + \int_a^\infty \epsilon_0 \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \right)^2 r^2 dr \right]$$


O, alternatively, podríamos hacer:

$$U_e = \frac{1}{2} \iiint \rho_0 \phi(r) dV = \frac{1}{2} 4\pi \rho_0 \int_{r=0}^a \left[\frac{\rho_0}{6\epsilon} (a^2 - r^2) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a} \right] r^2 dr$$

7.3. Energía electrostática en medios dieléctricos

Proposición 38. *La energía electrostática almacenada en una distribución de cargas en un medio dieléctrico de permitividad ε puede expresarse como:*

$$U_e = \iiint_{T.E.} \int_{\vec{D}=\vec{0}}^{\vec{D}} \vec{E} \cdot \delta \vec{D} dV$$



Demostración. Primero, empecemos con una pequeña observación sobre la notación:

Con "d" indicamos un diferencial de una variación que ya hay en el sistema; mientras que con "δ" nos referimos al diferencial asociado a una variación que nosotros realizamos en el sistema (algo que cambia su estado).

Sabemos que la energía potencial eléctrica U de un dV' con carga dq viene dada por:

$$U(\vec{R}) = dq(\vec{R}) \phi(\vec{R})$$

donde $dq(\vec{R}) = \rho_f(\vec{R}) dV'$ y $\rho_f(\vec{R})$ es la densidad de carga libre. En otras palabras:

$$U(\vec{R}) = \rho_f(\vec{R}) \phi(\vec{R}) dV'$$

Ahora, vamos a estudiar cómo varía la energía potencial eléctrica U al variar la densidad volumétrica de carga libre ρ . Para ello, aplicamos nuestro operador de variación virtual δ a ambos lados, obteniendo, por la regla del producto:

$$\delta U(\vec{R}) = \delta [\rho_f(\vec{R}) \phi(\vec{R})] dV = [\delta(\rho_f(\vec{R})) \phi(\vec{R}) + \rho_f(\vec{R}) \delta(\phi(\vec{R}))] dV'$$

Como no estamos variando el potencial, es $\delta(\phi) = 0$. Por consiguiente:

$$\delta U(\vec{R}) = \delta(\rho_f(\vec{R})) \phi(\vec{R}) dV'$$

Esta variación virtual de la energía potencial eléctrica en el punto \vec{R} es justo el trabajo que tengo que realizar en el punto \vec{R} para variar la densidad de carga libre. Por tanto, tenemos:

$$d\delta U_e = \delta U = \delta \rho_f \phi dV'$$

donde el diferencial inexacto se debe a que esta es la contribución al trabajo U_e realizado en un dV' y el diferencial inexacto virtual se debe a que no existe el diferencial de trabajo.

Integrando, tendríamos:

$$U_e = \int_{\rho=0}^{\rho_{\text{final}}} \left[\iiint_{V'} \delta \rho \phi(\vec{R}') dV' \right] \quad (7.3.0.1)$$

Físicamente, podemos ver la integral anterior como el hecho de ir introduciendo en cada dV un $\delta \rho$ poco a poco hasta llegar a la ρ_{final} deseada en cada punto.

Por el teorema de Gauss generalizado (ver teorema 9 en la página 84) se da:

$$\rho = \vec{\nabla} \cdot \vec{D}$$

Aplicando nuestro operador δ a ambos lados, llegamos a:

$$\delta \rho = \delta(\vec{\nabla} \cdot \vec{D})$$

Como δ es una variación virtual y $\vec{\nabla}$ indica una variación espacial, ambos operadores conmutan:

$$\delta \rho = \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{D}$$

Así, sustituyendo en 7.3.0.1, obtenemos:

$$\delta U_e = \iiint_{T.E} \phi \delta \rho dV' = \iiint_{T.E} \phi \vec{\nabla} \cdot (\delta \vec{D}) dV' \quad (7.3.0.2)$$

Por otra parte, por linealidad de la divergencia:

$$\vec{\nabla} \cdot (\phi \delta \vec{D}) = \phi \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{D} + \delta \vec{D} \cdot \vec{\nabla} \phi \Leftrightarrow \phi \vec{\nabla} \cdot \delta \vec{D} = \vec{\nabla} \cdot (\phi \delta \vec{D}) - \delta \vec{D} \cdot \vec{\nabla} \phi = \vec{\nabla} \cdot (\phi \delta \vec{D}) + \vec{E} \cdot \delta \vec{D}$$

donde el último paso se debe a la definición 12 en la página 28.

Con lo anterior, 7.3.0.2 se transforma en:

$$\delta U_e = \iiint_{T.E} \vec{\nabla} \cdot (\phi \delta \vec{D}) dV' + \iiint_{T.E} \vec{E} \cdot \delta \vec{D} dV'$$

Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17):

$$\delta U_e = \oint_{\Sigma_{\infty}} \phi \delta \vec{D} \cdot d\vec{S} + \iiint_{T.E} \vec{E} \cdot \delta \vec{D} dV' \quad (7.3.0.3)$$

Ahora bien, en la superficie del infinito tenemos $\phi \sim \frac{1}{r}$, $D \sim \frac{1}{r^2}$ y $S \sim r^2 \Rightarrow dS \sim r dr$, por tanto:

$$\oint_{\Sigma_{\infty}} \phi \delta \vec{D} \cdot d\vec{S} \sim \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{1}{r} \frac{1}{r^2} r dr = \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$$

Por consiguiente 7.3.0.3 se simplifica a:

$$\delta U_e = \iiint_{T.E} \vec{E} \cdot \delta \vec{D} dV$$

Integrando a ambos lados:

$$U_e = \iiint_{T.E} \int_{\vec{D}=\vec{0}}^{\vec{D}} \vec{E} \cdot \delta \vec{D} dV$$

Q.E.D.

Corolario 15. *La energía electrostática almacenada en una distribución de cargas en un medio dieléctrico l.h.i. de permitividad ε puede expresarse como:*

$$U_e = \iiint_{T.E} \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$

Demostración. En un medio l.h.i tenemos $\varepsilon = \text{cte}$ y al ser la diferencial un operador lineal, por la proposición 30 en la página 86:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \Rightarrow \delta \vec{D} = \varepsilon \delta \vec{E}$$

Y, en consecuencia, por la proposición 38 en la página 110, obtenemos:

$$U_e = \iiint_{T.E} \varepsilon \left[\int_{\vec{\mathcal{E}}=\vec{0}}^{\vec{E}} \vec{\mathcal{E}} \cdot \delta \vec{\mathcal{E}} \right] dV = \iiint_{T.E} \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV$$


Q.E.D.

7.4. Energía electrostática de un sistema de conductores

Proposición 39. *La energía electrostática almacenada en un sistema de conductores que se encuentran en el interior de un dieléctrico l.h.i puede ser expresada mediante:*

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_{ij} q_i q_j$$

donde los p_{ij} son los coeficientes de potencial del sistema.



Demostración. Por la proposición 37 en la página 106, restringiéndonos a la superficie de los conductores, debe ser:

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \oint_{S_i} \phi_i \sigma_i dS_i$$

Como los conductores son equipotenciales (ver corolario 10 en la página 93), ϕ_i es constante a lo largo de S_i . En consecuencia:

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \phi_i \oint_{S_i} \sigma_i dS_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \phi_i q_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \phi_i$$

Usando la proposición 35 en la página 100, sabemos que:

$$\Phi = \mathbf{P} \cdot \mathbf{Q} \Leftrightarrow \phi_i = \sum_{j=1}^n p_{ij} q_j$$

De manera que podemos reescribir lo anterior como:

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n p_{ij} q_i q_j$$

Q.E.D.

Ejemplo 24. En el caso de dos conductores con cargas opuestas (influencia total), se obtiene:

$$U_e = \frac{1}{2} C (\Delta V)^2$$


Capítulo 8

Fuerzas electroestáticas

8.1. Sistema aislado $Q_i = \text{cte} \forall i$

Proposición 40. *En un sistema aislado (con $Q_i = \text{cte} \forall i$) en el que hay un dieléctrico l.h.i., la fuerza total que actúa sobre el sistema es igual al menos gradiente de la energía electrostática almacenada en él.*

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U_e$$



Demostración. Si tenemos un sistema aislado, entonces $Q_i = \text{cte}$. Por conservación de la energía:

$$dW = -dU_e$$

Por otra parte, por definición de trabajo:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$


Por tanto:

$$dW = -dU_e = \vec{F} \cdot d\vec{r} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{F} = -\frac{dU_e}{d\vec{r}} \equiv -\vec{\nabla} U_e$$

Q.E.D.


Observación 29. En general no podemos asegurar que los coeficientes del potencial se mantengan constantes ante algún cambio en la geometría. Así que puede que no podamos calcular la energía electrostática almacenada mediante la proposición 39 en la página 112.



8.2. Sistema a potencial constante $\phi = \text{cte}$

Proposición 41. Supongamos que tenemos un sistema con n conductores en un dieléctrico l.h.i. Si imponemos que el potencial en los conductores debe permanecer constante, entonces la fuerza que actúa sobre el sistema viene dada por:

$$\vec{F} = +\vec{\nabla}U_e$$



Demostración. En este caso, como estamos manteniendo el potencial constante de forma externa, estamos introduciendo energía en el sistema. Podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que mantenemos el potencial constante en los conductores por medio de baterías. Llamaremos U_b a la energía electrostática de las baterías. Por el teorema de la energía mecánica se tiene que cumplir:

$$dU_b = dW + dU_e \quad (8.2.0.1)$$

donde $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$. Por otra parte, por la proposición 37 en la página 106, restringiéndonos a la superficie de los conductores, debe ser:

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \oint_{S_i} \sigma_i \phi_i dS_i$$

Como los conductores son equipotenciales (ver corolario 10 en la página 93), el potencial ϕ_i es constante para la superficie S_i . Así:

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \phi_i \oint_{S_i} \sigma_i dS_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \phi_i q_i$$

Haciendo la diferencial a ambos lados, por la regla del producto, obtenemos:

$$dU_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n d(q_i \phi_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n dq_i \phi_i + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i \underbrace{d\phi_i}_{=0}$$

donde el segundo sumando se anula, porque el potencial es constante por hipótesis. En consecuencia:

$$dU_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n dq_i \phi_i \quad (8.2.0.2)$$

Por otra parte, como se cumple $U_{b,i} = q_i \phi_i$ por definición de potencial, tenemos:

$$U_b = \sum_{i=1}^n q_i \phi_i$$

Tomando la diferencial a ambos lados, por el mismo argumento que para dU_e , llegamos a:

$$dU_b = \sum_{i=1}^n dq_i \phi_i \quad (8.2.0.3)$$

Observando las ecuaciones 8.2.0.2 y 8.2.0.3, vemos que:

$$dU_b = 2dU_e$$

En consecuencia, sustituyendo en la ecuación diferencial del trabajo (ver 8.2.0.1 en la página anterior), obtenemos:

$$2dU_e = dW + dU_e \Leftrightarrow dW = dU_e$$

Por la definición de trabajo, tenemos:


$$\vec{F} \cdot d\vec{r} = dU_e \Leftrightarrow \vec{F} = \frac{dU_e}{d\vec{r}} = \vec{\nabla} U_e$$

Q.E.D.

Observación 30. Nótese la diferencia entre la situación a carga constante (signo negativo del gradiente) y la situación a potencial constante (signo positivo del gradiente).

8.3. Ejemplos

Ejemplo 25 (Problema 48). Tenemos la siguiente situación:



Nos piden determinar la fuerza total que actúa sobre la superficie del dieléctrico en dos situaciones.

1. Suponiendo la carga constante:

Podemos ver que $\vec{D} = (0, D, 0)$. Por las proposiciones 31 en la página 88 y 32 en la página 90, sabemos que debe ser:

$$\begin{aligned} E_{t_1} &= E_{t_2} \\ D_{2n} - D_{1n} &= \sigma_f = 0 \end{aligned}$$

Claramente $D_{2n} = 0 = D_{1n}$, pues D únicamente tiene componente en el eje y . Por tanto, el campo eléctrico debe tener también dirección únicamente en el eje y . Es decir, $\vec{E} = E\hat{y}$.

De esta forma, llegamos a las siguientes ecuaciones:

$$\begin{cases} \varepsilon E_1 - 0 = \sigma_f^{(1)} \\ D_{1n} - D_{0n} = \sigma_f^{(1)} \\ \varepsilon E_2 - 0 = \sigma_f^{(2)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sigma_f^{(1)} = \varepsilon E \\ \sigma_f^{(2)} = \varepsilon_0 E \end{cases}$$

Por otra parte:

$$Q = \sigma_f^{(1)} xh + \sigma_f^{(2)} (L - x)h =$$

$$= \varepsilon E x h + \varepsilon_0 E (L - x) h = E h (\varepsilon x + \varepsilon_0 (L - x)) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow E = \frac{Q}{h (\varepsilon x + \varepsilon_0 (L - x))}$$

Como $E = \frac{V_0(x)}{d}$, podemos hallar el potencial entre las placas en función de lo que haya introducido el dieléctrico:

$$V_0 = \frac{Qd}{h [\varepsilon x + \varepsilon_0 (L - x)]}$$

Ahora:

$$U_e = \iiint_V \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} dV$$

$$U_e = \frac{1}{2} \left[\varepsilon \frac{V_0^2}{d^2} x d \cdot h + \varepsilon_0 \frac{V_0^2}{d^2} (L - x) d \cdot h \right] = \frac{1}{2} \frac{h}{d} \frac{Q^2 d^2}{h^2 [\varepsilon x + \varepsilon_0 (L - x)]^2} [\varepsilon x + \varepsilon_0 (L - x)] =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{Q^2 d}{h} \frac{1}{[\varepsilon x + \varepsilon_0 (L - x)]}$$

Por la proposición 40 en la página 114, tenemos:


$$F_x = -\frac{dU_e}{dx} = \frac{1}{2} \frac{Q^2 d}{h} \frac{\varepsilon - \varepsilon_0}{[\varepsilon x + \varepsilon_0 (L - x)]^2}$$

Nótese que:

$$U_e^0 = \frac{1}{2} \frac{d}{\varepsilon_0 S} Q^2$$

$$U_e^f = \frac{1}{2} \frac{d}{\varepsilon S} Q^2$$

2.



Obtendríamos:

$$\vec{E} = \frac{V_0}{d} (-\hat{y})$$

$$U_e = \frac{1}{2} \left[\varepsilon \frac{V_0^2}{d^2} x h d + \varepsilon_0 \frac{V_0^2}{d^2} (L - x) h d \right] =$$

$$= \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{d} h [\varepsilon x + \varepsilon_0 (L - x)]$$


Por la proposición 41 en la página 115, tenemos:

$$F_x = \frac{dU_e}{dx} = \frac{1}{2} \frac{V_0^2}{d} h (\varepsilon - \varepsilon_0)$$

8.4. Presión en las placas de un condensador

Proposición 42. La presión \mathcal{P} que sufre un punto \vec{R} de las placas de un condensador en cuyo interior hay un dieléctrico l.h.i y cuyas placas se mantienen a un potencial constante viene dado por la expresión:

$$\mathcal{P}(\vec{R}) = \mathcal{P} = \frac{\sigma^2(\vec{R})}{2\varepsilon}$$



Demostración. Tomando la diferencial a ambos lados en la proposición 37 en la página 106 y considerando $dV = dSdx$, tenemos:

$$dU_e = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dS dx$$

Como las placas están sometidas a potencial constante, por la proposición 41 en la página 115, tenemos:

$$dF = \vec{\nabla} U_e \Leftrightarrow dF = \frac{dU_e}{d\vec{r}}$$

donde la notación de diferencial inexacta proviene de que estamos restringiéndonos a la fuerza que actúa sobre un dS .

Como en este caso la fuerza actúa exclusivamente en el eje X:

$$dF = \frac{dU_e}{dx} = \frac{\frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dS dx}{dx} = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E} dS$$

Despejando, llegamos a la definición de presión:

$$\mathcal{P} = \frac{dF}{dS} = \frac{1}{2} \vec{D} \cdot \vec{E}$$

Por la proposición 30 en la página 86, podemos escribir lo anterior como:

$$\mathcal{P} = \frac{1}{2} \frac{D^2}{\varepsilon}$$

Por último, por el corolario 12 en la página 94, tenemos $D = \sigma$ en las placas del condensador. Así:

$$\mathcal{P} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon}$$

Q.E.D.

Capítulo 9

Corriente eléctrica estacionaria

9.1. Introducción

Definición 37. Llamamos intensidad de corriente eléctrica $I(\vec{R}, t)$ a la variación de la carga con respecto al tiempo que tiene lugar en un punto \vec{R} en un instante t .

$$I(\vec{R}, t) := \frac{dQ}{dt}(\vec{R}, t)$$

Observación 31. A partir de este momento el campo eléctrico ya no tendrá por que ser conservativo. Es decir, en general, será:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} \neq \vec{0}$$

cuando menos, en algún punto.

Observación 32. A partir de este momento, el campo eléctrico en el interior de un conductor ya no será cero; si fuese cero, no podríamos tener corriente eléctrica.

Definición 38. Diremos que un sistema se encuentra en **régimen estacionario de corrientes** si ninguna de las corrientes eléctricas que circulan por él depende del tiempo.

Corolario 16. *En régimen estacionario de corrientes, la densidad volumétrica de carga eléctrica no depende del tiempo. En otras palabras, la densidad volumétrica de carga eléctrica ρ evaluada en un punto \vec{R} permanece constante.*

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}(\vec{R}) = 0 \quad \forall \vec{R}$$

Demostración. En régimen estacionario de corrientes, las corrientes eléctricas que circulan por un sistema no dependen del tiempo, es decir, son constantes en el tiempo. Por tanto, si yo me fijo en un punto concreto del espacio, se cumplirá «las gallinas que entran por las que salen»; con otras palabras, la carga que se «lleven» las corrientes eléctricas de dicho punto en un dt , deberá ser la misma que la que las corrientes eléctricas «aporten» a dicho punto en el mismo dt , pues la corriente que circula por dicho punto es constante en el tiempo. Q.E.D.

9.2. Densidad de corriente eléctrica

Definición 39. Sea Ω un conjunto abierto en \mathbb{R}^4 . Llamamos **densidad volumétrica de corriente eléctrica** $\vec{J}(\vec{R}, t)$ a la función escalar de Ω en \mathbb{R} definida como:

$$\vec{J}(\vec{R}, t) := \rho(\vec{R}, t) \langle \vec{v}(\vec{R}, t) \rangle$$

donde $\rho(\vec{R}, t)$ es la densidad volumétrica de carga **libre** y $\langle \vec{v}(\vec{R}, t) \rangle$ es la velocidad promedio de las cargas. Sus unidades son:

$$[\vec{J}] = \frac{\text{C}}{\text{m}^3} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{C}}{\text{m}^2 \text{s}}$$

En caso de régimen estacionario de corrientes, podemos prescindir de la dependencia del tiempo, obteniendo una función que depende únicamente de la posición:

$$\vec{J}(\vec{R}) = \rho(\vec{R}) \langle \vec{v}(\vec{R}) \rangle$$

Definición 40. Sea Ω un conjunto abierto en \mathbb{R}^4 . Llamamos **densidad superficial de corriente eléctrica** $\vec{J}_S(\vec{R}, t)$ a la función escalar de Ω en \mathbb{R} definida como:

$$\vec{J}(\vec{R}, t) := \sigma(\vec{R}, t) \langle \vec{v}(\vec{R}, t) \rangle$$

donde $\sigma(\vec{R}, t)$ es la densidad superficial de carga **libre** y $\langle \vec{v}(\vec{R}, t) \rangle$ es la velocidad promedio de las cargas. Sus unidades son:

$$[\vec{J}_S] = \frac{\text{C}}{\text{m}^2} \frac{\text{m}}{\text{s}} = \frac{\text{C}}{\text{ms}} = \frac{\text{A}}{\text{m}}$$


En caso de régimen estacionario de corrientes, podemos prescindir de la dependencia del tiempo, obteniendo una función que depende únicamente de la posición:

$$\vec{J}_S(\vec{R}) = \sigma(\vec{R}) \langle \vec{v}(\vec{R}) \rangle$$

Proposición 43. La intensidad de corriente eléctrica total I que circula por un conductor cilíndrico es igual a la integral a lo largo de una sección del conductor de área \vec{S} del producto escalar de la densidad volumétrica de corriente por el diferencial de superficie.

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Demostración. Imaginemos:



Vemos claramente que:

$$\langle \vec{v} \rangle = \frac{d\vec{l}}{dt} \Leftrightarrow d\vec{l} = \langle \vec{v} \rangle dt$$

Por otra parte, la carga contenida en el volumen $d\vec{S} \cdot d\vec{l}$ es claramente:

$$dQ = \rho d\vec{S} d\vec{l}$$

Sustituyendo la expresión hallada para el $d\vec{l}$, llegamos a:

$$dQ = \rho \langle \vec{v} \rangle \cdot d\vec{S} dt$$

Por definición de intensidad de corriente eléctrica (ver definición 37 en la página 121), tenemos:

$$dI = \frac{dQ}{dt} = \rho \langle \vec{v} \rangle \cdot d\vec{S}$$

donde la diferencia inexacta viene de que estamos hallando la corriente eléctrica dI que circula por un dS . Por definición de densidad de corriente eléctrica (ver definición 39 en la página 121), podemos expresar lo anterior como:

$$dI = \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Para hallar la que circula por todo nuestro cilindro, debemos integrar a su superficie transversal:

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Q.E.D.

Observación 33. Para ver la interpretación física del producto escalar que aparece en el enunciado de la proposición 43 en la página anterior, podemos recurrir al siguiente dibujo de dos cañerías que trasportan agua:



En ambas situaciones, el agua que sale de las tuberías es la misma, aunque la superficie del segundo caso sea mayor.



Corolario 17. Si la densidad de corriente eléctrica que circula a lo largo de un conductor cilíndrico es constante, entonces, la intensidad de corriente eléctrica que circula por una sección del cilindro de área S viene dada por:

$$I = \vec{J} \cdot \vec{S}$$

Demostración. Se sigue trivialmente de la proposición 43 en la página anterior. Al ser $\vec{J} = \overrightarrow{\text{cte}}$, \vec{J} sale de la integral y se llega al resultado. *Q.E.D.*

Corolario 18. La intensidad de corriente eléctrica total I que circula por un conductor plano es igual a la integral a lo largo de una sección (unidimensional) del conductor de longitud L del producto de la densidad superficial de corriente por el diferencial de superficie.

$$I = \int_L J_S dl$$



Demostración. Sea S_{CP} la superficie del conductor plano. Partimos de la proposición 43 en la página 122 tomando $\vec{J}(\vec{R}, t) = \vec{J}_S(\vec{R}, t)$ en la superficie del conductor plano y $\vec{J}(\vec{R}, t) = \vec{0}$ en el resto de casos. Como las superficies S_{CP} y S son perpendiculares, el núcleo de la integral únicamente será no nulo en la intersección de ambas superficies. De esta forma:

$$I = \int_L J_S dl$$


Q.E.D.

9.3. Conservación de la carga eléctrica. Ecuación de continuidad.

Teorema 12 (Ecuación de continuidad). *En cualquier punto del espacio debe cumplirse que la suma de la divergencia de la densidad volumétrica de corriente eléctrica y la parcial con respecto al tiempo de la densidad volumétrica de carga libre es nula.*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}(\vec{R}, t) + \frac{\partial \rho}{\partial t}(\vec{R}, t) = 0$$

Demostración. Consideremos un volumen cerrado V :



Por una parte, la carga que «se escapa» a lo largo de un dS de la superficie de nuestro volumen V es:

$$\vec{J} \cdot d\vec{S}$$

ya que $d\vec{S}$ va hacia fuera del volumen. Por tanto, la variación de carga en dicho punto de la superficie es:

$$d\left(\frac{dQ}{dt}\right) = -\vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Para hallar cuál es la variación de carga a lo largo de toda la superficie, tenemos que integrar:

$$\frac{dQ}{dt} = -\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Por otra parte, sabemos que podemos expresar la carga como:

$$Q(\vec{R}, t) = \iiint_V \rho(\vec{R}, t) dV$$

Sustituyendo, obtenemos:

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \rho dV \right) = -\oint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Como la integral es a lo largo del espacio y la derivada es con respecto al tiempo, ambos operadores conmutan. Por otra parte, mediante el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), podemos reescribir la parte derecha de la ecuación; así, obtenemos:

$$\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = -\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{J} dV \Leftrightarrow \iiint_V \left(\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} \right) dV = 0$$

Como lo anterior debe ocurrir también para cualquier subvolumen de V , necesariamente será:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

Q.E.D.

Corolario 19. *En régimen estacionario de corrientes, la densidad de corriente eléctrica no tiene fuentes escalares; dicho de otra forma, la divergencia de la densidad volumétrica de corriente es nula en cualquier punto.*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}(\vec{R}) = 0$$

Demostración. Por el corolario 16 en la página 121, en régimen estacionario de corrientes, se cumple $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$.

El resultado se obtiene trivialmente al sustituir $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$ en el enunciado del teorema 12 en la página anterior.

Q.E.D.

9.4. Fuentes escalares y vectoriales

Lema 3. *Sea $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar. Toda solución de la ecuación de Laplace $\nabla^2 \varphi = 0$ que satisface que $\vec{\nabla} \varphi(\vec{R})$ se anula cuando $|\vec{R}| \rightarrow \infty$ también cumple $\vec{\nabla} \varphi(\vec{R}) = \vec{0} \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$.*

Demostración. Por lo visto en la sección 2.4.1 en la página 32, sabemos que la solución es de la forma:

$$\varphi(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z)$$

donde cada una de estas funciones es de la forma:

$$X(x) = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}$$

con $\alpha \in \mathbb{C}$ si $\alpha \neq 0$ y:

$$X(x) = Ax + B$$

si $\alpha = 0$. Fijémonos en la primera componente de $\vec{\nabla}\varphi$:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial X}{\partial x} Y(y) Z(z) + X(x) \underbrace{\frac{\partial}{\partial x} [Y(y) Z(z)]}_{=0} = \frac{\partial X}{\partial x} Y(y) Z(z)$$

Si evaluamos $\frac{\partial \varphi}{\partial x}$ en el punto $(x, 0, 0)$, podemos escribir lo anterior como:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, 0, 0) = \frac{\partial X}{\partial x}(x) C$$

donde C es una constante, de hecho $C = Y(0) Z(0)$.

Antes de proseguir, nótese que:

$$(x, 0, 0) \rightarrow (\infty, 0, 0) \Rightarrow |\vec{R}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \rightarrow \infty$$

Si $X(x)$ es de la forma $X(x) = Ae^{\alpha x} + Be^{-\alpha x}$, entonces:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, 0, 0) = (A\alpha e^{\alpha x} - B\alpha e^{-\alpha x}) C$$

Claramente, en la expresión anterior, si hacemos tender $x \rightarrow \infty$ o $x \rightarrow -\infty$, únicamente puede suceder que la expresión se anule en ambos casos si $A = 0 = B$. Entonces, necesariamente es $\varphi = 0 \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$ y, por tanto, $\vec{\nabla}\varphi = \vec{0} \in \mathbb{R}^3$.

Por otra parte, si $X(x)$ es de la forma $X(x) = Ax + B$, entonces:

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x, 0, 0) = AC$$

Y, evidentemente, si tomamos el límite de la expresión anterior cuando $x \rightarrow \infty$ o $x \rightarrow -\infty$, la función se anula únicamente si $A = 0$. En ese caso, podríamos repetir el razonamiento anterior con las funciones $Y(y)$ y $Z(z)$ y llegaríamos a que necesariamente $\varphi = K \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$ donde K es una constante. Por tanto sería, $\vec{\nabla}\varphi = \vec{0} \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$. Q.E.D.

Teorema 13. Sea $\vec{F}: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ un campo vectorial tal que $\vec{F} \neq \vec{0}$ y tal que se anula en el infinito; es decir, $\lim_{|\vec{R}| \rightarrow \infty} \vec{F} = \vec{0}$. Entonces:

1. Si \vec{F} no tiene fuentes vectoriales, necesariamente \vec{F} tiene fuentes escalares. Es decir:

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0} \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{F} \neq 0$$

para al menos un $\vec{R} \in \mathbb{R}^3$.

2. Si \vec{F} no tiene fuentes escalares, necesariamente \vec{F} tiene fuentes vectoriales. Es decir:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0 \quad \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3 \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{F} \neq \vec{0}$$

para al menos un $\vec{R} \in \mathbb{R}^3$.

Demostración.

1. Sabemos que si es $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0} \quad \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$, entonces existe una función $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\vec{F} = -\vec{\nabla}\varphi$. Vamos a probar el enunciado por reducción al absurdo. Supongamos que se cumple $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \vec{0} \quad \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$. Entonces, debe cumplirse $\nabla^2 \varphi = 0 \quad \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$. Por el lema 3 en la página 125, sabemos que toda solución de la ecuación anterior que satisface que $\lim_{|\vec{R}| \rightarrow \infty} \vec{\nabla}\varphi = \vec{0}$, cumple también $\vec{\nabla}\varphi(\vec{R}) = \vec{0} \quad \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$. En otras palabras, en ese caso sería $\vec{F} = \vec{0}$ y eso es absurdo, porque por hipótesis era $\vec{F} \neq \vec{0}$. Así, necesariamente, $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} \neq 0$ en al menos un $\vec{R} \in \mathbb{R}^3$.


2. De nuevo, vamos a aplicar reducción al absurdo. Si fuese $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0} \quad \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$, entonces se cumpliría (1) y tendría que ser $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} \neq 0$ en al menos algún $\vec{R} \in \mathbb{R}^3$; pero, por hipótesis, era $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = \vec{0} \quad \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$. Hemos llegado a contradicción. En consecuencia, deber ser $\vec{\nabla} \times \vec{F} \neq \vec{0}$ en al menos un $\vec{R} \in \mathbb{R}^3$.

Q.E.D.

9.5. Ley de Ohm y fuerza electromotriz

9.5.1. Introducción a la teoría microscópica

Vamos a suponer que las interacciones entre un electrón y los núcleos de un material conductor se dan de la siguiente forma:



Este modelo se llama modelo de Drude. La idea es que un electrón se ve acelerado por el campo eléctrico y luego choca con un núcleo, transfiriéndole toda su energía, deteniéndose. De nuevo, se ve acelerado por el campo eléctrico y choca contra otro núcleo y así, sucesivamente. Por la segunda ley de Newton, tenemos:

$$\vec{F} = q\vec{E} = m\vec{a} \Leftrightarrow a = \frac{qE}{m}$$

Como tenemos tres grados de libertad, por termodinámica, tenemos:

$$\frac{3}{2}kT = \frac{1}{2}mv^2$$

También se da:

$$v_f = \frac{qE}{m}\tau$$

donde τ es el tiempo de vuelo libre del electrón (el tiempo entre choque y choque).

Con todo esto, podemos suponer que la velocidad de arrastre es proporcional al campo eléctrico:

$$\langle v \rangle = \mu \vec{E}$$

donde μ es la movilidad electrónica.

En consecuencia, macroscópicamente, no es descabellado pensar que:

$$\vec{J} \propto \vec{E}$$

Esto motiva la siguiente definición:

Definición 41. Llamamos **conductividad** σ de un material al factor de proporcionalidad entre el campo eléctrico \vec{E} y la densidad de corriente eléctrica \vec{J} :

$$\vec{J} = \rho \langle v \rangle = \underbrace{\rho \mu}_{=: \sigma} \vec{E} = \sigma \cdot \vec{E}$$

¡No confundir con la densidad de carga superficial! Las unidades de la conductividad son:

$$[\sigma] = \frac{\frac{\text{A}}{\text{m}^2}}{\frac{\text{V}}{\text{m}}} = \frac{\text{A}}{\text{V} \cdot \text{m}} = \frac{1}{\Omega \cdot \text{m}} = \Omega^{-1} \text{m}^{-1} = \frac{\text{S}}{\text{m}}$$

donde S denota «Siemens». Dependiendo del medio σ puede ser un escalar o un tensor (0, 2).

Definición 42. Llamamos **resistividad** ρ de un material a la inversa de su conductividad. ¡No confundir con la densidad de carga volumétrica!

Análogamente a lo visto en electrostática, tenemos las siguientes definiciones:

Definición 43. Llamamos medio **isótropo** a aquel en el que el vector densidad volumétrica de corriente y el vector campo eléctrico son paralelos en todo momento:

$$\vec{J} \parallel \vec{E}$$

Análogamente, llamamos medios **anisótropos** a aquellos en los que $\vec{J} \nparallel \vec{E}$.

La conductividad sería en este caso un tensor (una matriz 3×3): $\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}$

Definición 44. Llamamos medios **lineales** a aquellos en los que la conductividad no depende del campo eléctrico:

$$\sigma \neq \mathfrak{F}(\vec{E})$$

Análogamente, llamamos medios **no lineales** a aquellos en los que $\sigma = \mathfrak{F}(\vec{E})$.

Definición 45. Llamamos medios **homogéneos** a aquellos en los que la conductividad no depende de la posición:

$$\sigma \neq \mathfrak{F}(\vec{R})$$

Análogamente, llamamos medios **no homogéneos** a aquellos en los que $\sigma = \mathfrak{F}(\vec{R})$.

Veamos unos ejemplos de resistividades (la inversa de las conductividades):

Elemento / sustancia	Resistividad ($\Omega \cdot \text{m}$)
Al	$2,83 \cdot 10^{-8}$
Cu	$1,69 \cdot 10^{-8}$
Au	$2,44 \cdot 10^{-8}$
plata	$1,47 \cdot 10^{-8}$
NiCr	$100 \cdot 10^{-8}$
Ge	0,45
Ge ($5 \cdot 10^{-6}$ As)	0,011
ámbar	$5 \cdot 10^4$

9.5.2. Ley de Ohm


Teorema 14. *En régimen estacionario de corrientes, tenemos un cable (un medio l.h.i.) por el que circula una corriente $I \neq 0$. Si en cada sección transversal del cable se cumple que la densidad volumétrica de corriente \vec{J} es constante, \vec{J} es paralela a la pared del cable en todo momento, los extremos de dicho cable están «conectados», pero que entre ellos no circula corriente y el campo eléctrico se anula en el infinito; entonces, la diferencia de potencial ε entre esos dos extremos A y B es igual al producto de la intensidad I que circula por el cable y una cierta magnitud R.*

$$\varepsilon = IR$$

donde R viene dada por la expresión:

$$R = \int_A^B \frac{dl}{\sigma S} = \int_A^B \frac{\rho}{S} dl$$

donde σ es la conductividad del medio, ρ es su resistividad y S es la sección del cable.



Demostración. Como estamos en régimen estacionario de corrientes, por el corolario 19 en la página 125, es $\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$. Ahora, como el campo eléctrico se anula por el infinito y es $\vec{J} \neq \vec{0}$ ya que por el cable circula una corriente no nula, por el teorema 13 en la página 126, en al menos algún punto debe ser $\vec{\nabla} \times \vec{J} \neq \vec{0}$. Por la definición 41 en la página anterior, tenemos $\vec{J} = \sigma \vec{E}$. De esta forma, como el cable es un medio lineal, homogéneo e isótropo por hipótesis, necesariamente en al menos algún punto \vec{R} se cumplirá:

$$\vec{\nabla} \times \vec{J} \neq \vec{0} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \times (\sigma \vec{E}) \neq \vec{0} \Leftrightarrow \sigma \vec{\nabla} \times \vec{E} \neq \vec{0} \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} \neq \vec{0}$$

de forma que el campo eléctrico no será conservativo en dichos puntos. En consecuencia, nos conviene descomponer el campo eléctrico en dos sumandos:

$$\vec{E} = \vec{E}_c + \vec{E}_{nc}$$

donde \vec{E}_c es conservativo y \vec{E}_{nc} no lo es.

A continuación, examinemos qué ocurre en el «punto de contacto» de ambos extremos del cable. Por hipótesis, por ese punto no circula corriente, luego será $\vec{J} = \vec{0}$. Por la definición 41 en la página 128, tenemos:

$$\vec{0} = \vec{J} = \sigma \vec{E} \Leftrightarrow \vec{E} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{E}_c + \vec{E}_{nc} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{E}_{nc} = -\vec{E}_c$$

en dicho punto.

Por otra parte, en el resto del cable, tenemos $I = \text{cte}$ y, como (por hipótesis) la densidad volumétrica de corriente \vec{J} es constante a lo largo de cada sección transversal del cable y, además, es paralela a las paredes del cable (en consecuencia, \vec{J} tiene la misma dirección que \vec{S} , pues S es una sección transversal), se tiene por el corolario 17 en la página 123:

$$\text{cte} = I = JS \Rightarrow \vec{J} = \vec{\text{cte}} \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{J} = \vec{0} \Rightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$$

en todos los puntos del cable, salvo en el punto de «contacto» de ambos extremos. El último paso se debe a la definición 41 en la página 128. Dicho de otra forma, únicamente hay un campo eléctrico no conservativo en el punto de contacto.

Por el teorema de Stokes (ver teorema 3 en la página 17), tenemos:

$$0 \neq \iint_{S_A} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \iint_{S_A} (\vec{\nabla} \times \vec{E}_{nc}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{E}_{nc} \cdot d\vec{l} \quad (9.5.2.1)$$

donde S_A es cualquier superficie abierta que se apoya sobre la curva que forma el cable y C es dicha curva. Por lo mencionado antes, $\vec{E}_{nc} = \vec{0}$ en todo punto salvo en el punto de contacto; en consecuencia:

$$\oint_C \vec{E}_{nc} \cdot d\vec{l} = \int_B^A \vec{E}_{nc} \cdot d\vec{l}$$

donde B y A son los extremos del cable (suponemos que la corriente circula de A a B). Pero, habíamos dicho que en el punto de contacto era:

$$\vec{E}_{nc} = -\vec{E}_c = \vec{\nabla} \phi$$

donde la última igualdad se debe a que, como \vec{E}_c es conservativo, sabemos que existe una función escalar tal que $\vec{E}_c = -\vec{\nabla} \phi$. Por tanto, tenemos:

$$\int_B^A \vec{E}_{nc} \cdot d\vec{l} = \int_B^A \vec{\nabla} \phi \cdot d\vec{l} = \int_B^A \frac{d\phi}{dl} \cdot d\vec{l} = \int_B^A d\phi = \phi(A) - \phi(B) = \varepsilon \quad (9.5.2.2)$$

Por otro lado, por el teorema de Stokes (ver teorema 3 en la página 17):

$$\iint_{S_A} (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_C (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (9.5.2.3)$$

En consecuencia, uniendo las ecuaciones 9.5.2.1, 9.5.2.2 y 9.5.2.3, obtenemos:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varepsilon$$

Por último, podemos calcular la integral del lado izquierdo de esta expresión de otra forma, a través de la definición 41 en la página 128:

$$\varepsilon = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \oint_C \frac{\vec{J}}{\sigma} \cdot d\vec{l}$$

Como, por hipótesis \vec{J} era paralelo a las paredes del cable, será $\vec{J} \parallel d\vec{l}$ y, por consiguiente, podemos reescribir lo anterior como:

$$\varepsilon = \oint_C \frac{J}{\sigma} dl$$

Por el corolario 17 en la página 123, al ser $\vec{J} \parallel \vec{S}$, tenemos:

$$\varepsilon = \oint_C \frac{I}{\sigma S} dl = I \oint_C \frac{dl}{\sigma S} = I \underbrace{\int_A^B \frac{dl}{\sigma S}}_{=R} = IR$$


Para concluir, podemos expresar lo anterior de otra manera a partir de la definición 42 en la página 128, al ser $\rho = \frac{1}{\sigma}$:

$$\varepsilon = I \int_A^B \frac{dl}{\sigma S} = I \int_A^B \frac{\rho}{S} dl$$

Q.E.D.

Definición 46. En régimen estacionario de corriente, tenemos un cable (un medio l.h.i.) por el que circula una corriente $I \neq 0$. Supongamos que en cada sección transversal del cable se cumple que la densidad volumétrica de corriente \vec{J} es constante, \vec{J} es paralela a la pared del cable en todo momento, los extremos de dicho cable están «conectados», pero que entre ellos no circula corriente y el campo eléctrico se anula en el infinito. Entonces, llamaremos **fuerza electromotriz** ε a la diferencia de potencial ε entre los dos extremos A y B del cable que aparece en la proposición 14 en la página 129.

Definición 47. En régimen estacionario de corriente, tenemos un cable (un medio l.h.i.) por el que circula una corriente $I \neq 0$. Supongamos que en cada sección transversal del cable se cumple que la densidad volumétrica de corriente \vec{J} es constante, \vec{J} es paralela a la pared del cable en todo momento, los extremos de dicho cable están «conectados», pero que entre ellos no circula corriente y el campo eléctrico se anula en el infinito. Entonces llamaremos **resistencia** entre dos puntos A y B de un material al término R que aparece en el enunciado del teorema 14 en la página 129.



9.6. Potencia disipada: Ley de Joule

Teorema 15 (Ley de Joule). *La potencia disipada en un medio de volumen V en el que hay una densidad volumétrica de corriente \vec{J} es la integral a dicho volumen del producto escalar de la densidad de corriente y el campo eléctrico.*

$$P = \iiint_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV$$

Demostración. El trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre un dV de carga dq viene dado por:

$$dW = \vec{F}_e \cdot d\vec{r} = dq \vec{E} \cdot d\vec{r} = \vec{E} \cdot (dq d\vec{r}) \quad (9.6.0.1)$$

Por la definición 39 en la página 121, tenemos que la densidad volumétrica de corriente eléctrica en dicho dV es :

$$\vec{J} = \rho \langle \vec{v} \rangle$$

donde $\rho = \frac{dq}{dV}$ y podemos expresar $\langle \vec{v} \rangle$ como $\frac{d\vec{r}}{dt}$. Así, obtenemos:

$$\vec{J} = \frac{dq}{dV} \frac{d\vec{r}}{dt} \Leftrightarrow \vec{J} dV dt = dq d\vec{r}$$

Sustituyendo $dq d\vec{r}$ en la ecuación 9.6.0.1, obtenemos:

$$dW = \vec{E} \cdot (\vec{J} dV dt)$$

Como el producto escalar es conmutativo, podemos expresar lo anterior como.

$$dW = \vec{J} \cdot \vec{E} dV dt \Leftrightarrow dP = \frac{dW}{dt} = \vec{J} \cdot \vec{E} dV$$

donde el diferencial inexacto dP viene de que dP es la potencia disipada en un dV . Para hallar la potencia disipada en todo el volumen del medio, tenemos que integrar a todo su volumen:

$$P = \iiint_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV$$

Q.E.D.

9.7. Condiciones de frontera entre dos medios conductores

Proposición 44. *En régimen estacionario de corrientes, en la frontera entre dos conductores se conserva la componente normal a la superficie de contacto de la densidad volumétrica de corriente y se conserva la componente tangencial a la superficie del campo eléctrico. Esto último ocurre únicamente si el campo eléctrico es conservativo en un entorno de la superficie de contacto.*

1.

$$J_{2_n} = J_{1_n}$$

2.

$$E_{2_t} = E_{1_t}$$

Demostración.

1.

Por el corolario 19 en la página 125, en régimen estacionario de corrientes, se da:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$$

Ahora, escojamos un cilindro con base de área S y de altura h tal que una de sus bases está en un medio conductor, la otra en el otro y ambas bases son paralelas a la superficie de contacto entre ambos conductores. Es decir, estamos cogiendo una «caja de pastillas» o «pillbox». Entonces:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \Rightarrow \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{J} dV = 0$$

Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), será:

$$\oiint_{S_C} \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0$$

donde S_C es la superficie del cilindro. Ahora bien, podemos descomponer dicha integral en:

$$0 = \oiint_{S_C} \vec{J} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{tapa superior}} \vec{J} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{tapa inferior}} \vec{J} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{superficie lateral}} \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

Si hacemos tender la altura transversal del cilindro a cero ($h \rightarrow 0$), obtenemos:

$$0 = \iint_{S_2} \vec{J}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_1} \vec{J}_1 \cdot d\vec{S}_1 + 0$$

Lo anterior se debe a que el valor de la integral a lo largo de la superficie lateral tiende a cero cuando la altura transversal h tiende a cero.

A continuación, tomamos un \hat{n} tal que $d\vec{S}_2 = dS_2\hat{n}$ y $d\vec{S}_1 = dS_1(-\hat{n})$, de forma que:

$$0 = \iint_{S_2} \vec{J}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_1} \vec{J}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \iint_{S_2} J_{2n} dS_2 - \iint_{S_1} J_{1n} dS_1$$

El signo menos viene de:

$$\vec{J}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \vec{J}_1 \cdot (-\hat{n}) dS_1 = -J_{1n} dS_1$$

Cuando $h \rightarrow 0$, $dS_1 = dS_2 =: dS$, por lo que obtenemos:

$$\iint_S J_{2n} dS - \iint_S J_{1n} dS = 0$$

De esta forma, al ser la suma de las integrales la integral de la suma:

$$\iint_S (J_{2n} - J_{1n}) dS = 0$$

Como este argumento debe cumplirse para cualquier cilindro, necesariamente:

$$J_{2n} - J_{1n} = 0 \Leftrightarrow J_{2n} = J_{1n}$$

2. Se cumple por la proposición 32 en la página 90.

Q.E.D.

Observación 34. Es interesante percatarse de la siguiente analogía con electrostática:


Dieléctrico	Conductores
$\vec{D} = \varepsilon \vec{E}$	$\vec{J} = \sigma \vec{E}$
$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = 0$	$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$
$D_{2n} = D_{1n}$	$J_{2n} = J_{1n}$
$E_{2t} = E_{1t}$	$E_{2t} = E_{1t}$

9.8. Tiempo de relajación

Proposición 45. *El proceso de descarga de un medio lineal, isótropo y homogéneo tanto para \vec{D} como para \vec{J} viene descrito por:*

$$\rho(\vec{R}, t) = \rho_0(\vec{R}) e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t}$$

donde $\rho(\vec{R}, t)$ es la densidad de carga volumétrica en el punto \vec{R} del medio en un instante t , $\rho_0(\vec{R})$ es la densidad de carga volumétrica que había en el punto \vec{R} del medio en el instante $t = 0$, σ es la conductividad del medio y ε es la permitividad eléctrica del medio.



Demostración. Por la ecuación de continuidad (ver teorema 12 en la página 124), se cumple:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 \quad (9.8.0.1)$$

Como el medio es l.h.i., tenemos:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \sigma \vec{\nabla} \cdot \vec{E}$$

Por la definición 25 en la página 84, tenemos:

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \Leftrightarrow \vec{E} = \frac{1}{\varepsilon} \vec{D}$$

Como el medio es l.h.i., estamos en disposición de expresar $\vec{\nabla} \cdot \vec{J}$ como sigue:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \vec{\nabla} \cdot \vec{D}$$

Por el teorema de Gauss generalizado en forma diferencial (ver teorema 9 en la página 84):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho$$

donde ρ es la densidad de carga libre. Así:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho$$

Sustituyendo en la ecuación 9.8.0.1, obtenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\sigma}{\varepsilon} \rho + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0 &\Leftrightarrow \frac{\partial \rho}{\rho} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} dt \Leftrightarrow \int_{\rho_0}^{\rho} \frac{\partial \rho}{\rho} = -\int_0^t -\frac{\sigma}{\varepsilon} \tau \Leftrightarrow \ln \frac{\rho}{\rho_0} = -\frac{\sigma}{\varepsilon} t \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \rho = \rho_0 e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t} \Leftrightarrow \rho(\vec{R}, t) = \rho_0(\vec{R}) e^{-\frac{\sigma}{\varepsilon} t} \end{aligned}$$

Q.E.D.

Observación 35. Lo que nos da el carácter dieléctrico o conductor de un material es, precisamente, el cociente $\frac{\sigma}{\varepsilon}$ que aparece en la proposición 45 en la página anterior. Si este cociente es muy alto, estamos ante un conductor, mientras que si es muy bajo, estamos ante un dieléctrico.

Definición 48. Llamamos **tiempo de relajación** τ al tiempo que transcurre hasta que la densidad de carga de un punto de un medio l.h.i. se ha reducido en un factor e . Es decir:

$$\tau := \frac{\varepsilon}{\sigma} = \varepsilon \rho$$


donde ε es la permitividad eléctrica del medio, σ es su conductividad y ρ es su resistividad.

Observación 36. En la práctica, podremos considerar que el conductor alcanza el equilibrio electrostático en un tiempo 5τ . Si cogemos como ejemplo el cobre, obtenemos que su tiempo de relajación es:

$$\tau(\text{Cu}) = \rho\varepsilon = 1,69 \cdot 10^{-8} \cdot 8,84 \cdot 10^{-12} \sim 10^{-20} - 10^{-21}$$

9.9. Ejemplos

Ejemplo 26 (Problema 52).



Por el enunciado sabemos:

$$\sigma_1(x) = \sigma_0 \frac{2d}{2d+x}$$

$$\sigma_2(x) = \sigma_0$$

$$\phi(x=0) = V_0$$

$$\phi(x=3d) = 0$$

Nos piden determinar $\vec{J}(x)$, $\vec{E}(x)$, P . Para ello:

$$\vec{E}_i = E_i \hat{x} \quad \forall i = 1, 2$$

$$\vec{J}_i = J_i \hat{x}$$

Como estamos en régimen estacionario de corrientes, por el corolario 19 en la página 125:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_1 = 0 \Leftrightarrow J_1 = \text{cte}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J}_2 \Leftrightarrow 0 \Leftrightarrow J_2 = \text{cte}$$

En $x = 2d$:

$$J_2 = J_1 =: J$$

$$\vec{E}_1 = \frac{\vec{J}}{\sigma_1} = \frac{J(2d+x)}{2d\sigma_0} \hat{x} \Rightarrow \phi_1(x) = - \int E_1 dx = - \frac{J}{2d\sigma_0} \left[2xd + \frac{x^2}{2} \right] + k_1$$

$$\vec{E}_2 = \frac{\vec{J}}{\sigma_2} = \frac{J}{\sigma_0} \hat{x} \Leftrightarrow \sigma_2(x) = - \frac{J}{\sigma_0} x + k_2$$

$$\phi_1(x=0) = V_0 = k_1$$

$$\phi_2(x=3d) = 0 = - \frac{J}{\sigma_0} 3d + k_2 \Leftrightarrow k_2 = \frac{3Jd}{\sigma_0}$$

$$\phi_1(x=2d) = \phi_2(x=2d) \Leftrightarrow - \frac{J}{2d\sigma_0} (4d^2 + 2d^2) + V_0 = \frac{3Jd}{V_0} - \frac{J2d}{\sigma_0} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow - \frac{J3d}{\sigma_0} + V_0 = \frac{Jd}{\sigma_0} \Leftrightarrow V_0 = \frac{4Jd}{\sigma_0} \Leftrightarrow J = \frac{\sigma_0 V_0}{4d}$$

De forma que:

$$\vec{J} = \frac{\sigma_0 V_0}{4d} \hat{x}$$

$$\vec{E}_1 = \frac{\frac{\sigma_0 V_0}{4d} (2d+x)}{2d\sigma_0} \hat{x} = \frac{V_0}{8d^2} (2d+x) \hat{x}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{V_0}{4d} \hat{x}$$

Para calcular la potencia, aplicamos la ley de Joule (ver teorema 15 en la página 131):

$$P = \iiint_{V_1} u_1 dV + \iiint_{V_2} u_2 dV$$


Como en nuestro caso $dV = S_0 dx$, obtenemos:

$$\begin{aligned} P &= S_0 \frac{\sigma_0 V_0^2}{4d^3 8} \int_{x=0}^{2d} (2d+x) dx + S_0 \frac{\sigma_0 V_0^2}{4^2 d^2} d = \\ &= S_0 \left[\frac{\sigma_0 V_0^2}{32d^3} (4d^2 + 2d^2) + \frac{\sigma_0 V_0^2}{16d} \right] = S_0 \frac{\sigma_0 V_0^2}{d} \left(\frac{3}{16} + \frac{1}{16} \right) = \frac{S_0 \sigma_0 V_0^2}{4d} \end{aligned}$$

Halleemos, también, la resistencia; para ello, aplicamos la definición 47 en la página 131:

$$R = \int_0^{3d} \rho \frac{dx}{S} = \int_0^{2d} \frac{dx}{\sigma_1 S} + \int_{2d}^{3d} \frac{dx}{\sigma_2 S} = \frac{4d}{\sigma_0 S_0}$$

Ejemplo 27. Tenemos:




Por la proposición 44 en la página 132, se cumple $J_1 = J_2$ y se crea una densidad de carga superficial en la superficie de contacto entre ambos dieléctricos para que se cumpla $D_{2n} - D_{1n} = [\sigma_f]_S$. $R_1 = \frac{l_1}{\sigma_1 S}$. $R_2 = \frac{l_2}{\sigma_2 S}$.

Capítulo 10

El campo magnetoestático

10.1. Circuito lineal estacionario (circuito elemental)


Definición 49. Llamamos **circuito lineal estacionario** o **circuito elemental** a todo cable de grosor despreciable en comparación con su longitud que cumple que la densidad volumétrica de corriente \vec{J} que circula por él es siempre paralela a las paredes del cable y es siempre constante a lo largo de una sección transversal del cable. Además, las corrientes que circulan por él son todas estacionarias. Supondremos que todo circuito elemental es cerrado y que en dicho punto de cierre es $\vec{J} = \vec{0}$.



Corolario 20. En todo circuito lineal estacionario se cumple:


$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0 \quad I = JS \quad \varepsilon = IR$$

donde R es la resistencia del circuito, S es el área de la sección transversal del cilindro, I es la intensidad de corriente eléctrica que circula por él y ε es la diferencia de potencial entre sus extremos.



Demostración. La primera propiedad viene dada directamente en la definición 49; la segunda se deduce del corolario 17 en la página 123, siendo por hipótesis $\vec{J} \parallel d\vec{S}$. Por último, la tercera se cumple porque se dan los requisitos para poder aplicar la ley de Ohm (ver teorema 14 en la página 129). Q.E.D.

Observación 37. Los circuitos lineales estacionarios nos serán realmente útiles porque nos permitirán descomponer cualquier corriente que circula en un volumen en un conjunto de corrientes en circuitos elementales.



10.2. Ley de Biot-Savart y la inducción magnética \vec{B}

Observación 38 (¡Ambigüedad de la nomenclatura!). Existen dos magnitudes físicas a las que usualmente se les da el nombre de «campo magnético» o «intensidad de campo magnético»; dichas magnitudes son la inducción magnética \vec{B} y la excitación magnética \vec{H} . En los capítulos siguientes se desarrollarán y definirán ambos conceptos. Con el fin de evitar confusiones, en este texto se usarán los nombres «inducción magnética» y «excitación magnética»; pero el lector debe estar al tanto de que en muchos textos se usa «campo magnético» o «intensidad de campo magnético» indistintamente para ambas.

Axioma 2 (Ley de Biot-Savart). La inducción magnética $d\vec{B}$ en un punto \vec{R} generada por un diferencial de circuito lineal estacionario de longitud dl por el que circula una corriente I viene dado por la expresión:


$$d\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

donde $d\vec{l}$ lleva la dirección de la intensidad I y $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$, siendo \vec{R}' la posición del $d\vec{l}$ del circuito. La constante μ_0 recibe el nombre de permeabilidad magnética del vacío y vale:

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$$

Las unidades de la inducción magnética son:

$$[B] = \frac{N}{A \cdot m} = T \equiv \text{Tesla}$$



Proposición 46. La inducción magnética \vec{B} en un punto \vec{R} generada por un conductor lineal por el que circula una corriente eléctrica I viene dada por la expresión:


$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_L \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

donde la integral se realiza a lo largo del conductor lineal, $d\vec{l}$ lleva la dirección de la corriente I y $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$, siendo \vec{R}' la posición de cada $d\vec{l}$.

Demostración. Se sigue trivialmente a partir del axioma 2 en la página anterior.

Q.E.D.

Ejemplo 28. Queremos obtener el campo magnético generado por un anillo de radio a a lo largo de su eje de simetría que es perpendicular al plano que lo contiene.



Por la proposición 46 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_L \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Tomando diferenciales a ambos y viendo que únicamente se crea campo en el eje z , obtenemos:

$$dB_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^3} \underbrace{\cos \theta}_{=\sin \alpha}$$


Integrando a ambos lados, se obtiene:

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\sin \alpha}{r^2} 2\pi a = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{\overbrace{\sin \alpha}^{\frac{a}{r}}}{r^2} a = \frac{\mu_0 I}{2a} \sin^3 \alpha = \frac{\mu_0 I a^2}{2} \frac{1}{r^3} = \frac{\mu_0 I a^2}{2} \frac{1}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}$$


Proposición 47. La inducción magnética \vec{B} generada por un conductor rectilíneo indefinido por el que circula una corriente I en coordenadas cilíndricas viene dada por la expresión:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\phi}$$

donde r indica la distancia al conductor.



Demostración. Estamos ante la siguiente situación:



Por el axioma 2 en la página 139, sabemos:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl r}{r^3} \sin\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dl}{r^2} \cos\theta \hat{\varphi}$$

Por otra parte:

$$dl = r d\theta$$

Así, sustituyendo, tenemos:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{1}{r} \cos\theta d\theta \hat{\varphi}$$

Integrando a ambos lados:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos\theta d\theta \hat{\varphi} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} [\sin\theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} \hat{\varphi} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} [1 - (-1)] \hat{\varphi} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\varphi}$$

Q.E.D.

10.3. Acciones entre corrientes lineales. Ley de fuerza de Ampère

Axioma 3 (Fuerza de Laplace). La fuerza $d\vec{F}$ que sufre un elemento dl de un circuito lineal estacionario por el que circula una corriente eléctrica I debido a una inducción magnética \vec{B} viene dada por la expresión:


$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

donde $d\vec{l}$ lleva la dirección de la intensidad de corriente eléctrica I .

Teorema 16 (Ley de Fuerza de Ampère). La fuerza que un circuito elemental por el que circula una corriente I_1 ejerce sobre un circuito elemental por el que circula una corriente I_2 obedece la expresión:

$$\vec{F}_{2 \leftarrow 1} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3}$$

donde \vec{r}_{12} es el vector que une los diferenciales $d\vec{l}_1$ y $d\vec{l}_2$, llevando $d\vec{l}_1$ la dirección de I_1 y $d\vec{l}_2$ la dirección de I_2 . Las integrales se realizan a lo largo de la longitud de cada circuito lineal.



Demostración. Por la proposición 46 en la página 140, sabemos que la inducción magnética generada por el circuito elemental 1 en un punto del circuito elemental 2 viene dada por:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12}}{r_{12}^3} \quad (10.3.0.1)$$

Por otra parte, por el axioma 3 en la página anterior, sabemos que la fuerza \$d\vec{F}\$ producida en un \$dl_2\$ a causa de la inducción magnética viene dada por:

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l}_2 \times \vec{B}$$

Integrando a ambos lados:

$$\vec{F} = I_2 \oint_{L_2} d\vec{l}_2 \times \vec{B}$$

Sustituyendo 10.3.0.1 en la expresión anterior, se obtiene:

$$\vec{F} = I_2 \oint_{L_2} d\vec{l}_2 \times \left[\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12}}{r_{12}^3} \right] = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{4\pi} \oint_{L_1} \oint_{L_2} \frac{d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3}$$

Q.E.D.

Observación 39. En el enunciado de la proposición 16 en la página anterior:

$$\vec{F}_{d\vec{l}_1 \leftarrow d\vec{l}_2} \neq -\vec{F}_{d\vec{l}_2 \leftarrow d\vec{l}_1}$$

Explicaremos el factor \$\frac{\mu_0}{4\pi}\$ más adelante. Por la tercera ley de Newton debe ser \$\vec{F}_{21} = -\vec{F}_{12}\$

Lema 4. \$\forall \vec{A}, \vec{B}, \vec{C} \in \mathbb{R}^3\$ se cumple:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C} (\vec{A} \cdot \vec{B})$$

Ejercicio 1. Comprobar que las fuerzas dadas por la proposición 16 en la página anterior satisfacen:

$$\vec{F}_{1 \leftarrow 2} = -\vec{F}_{2 \leftarrow 1}$$

Solución. Por la proposición 16 en la página 142, tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{2 \leftarrow 1} &= \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_2 \times (d\vec{l}_1 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} \\ \vec{F}_{1 \leftarrow 2} &= \frac{\mu_0}{4\pi} I_2 I_1 \oint_{L_1} \oint_{L_2} \frac{d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times \vec{r}_{21})}{r_{21}^3} = \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_1 \times (d\vec{l}_2 \times \vec{r}_{12})}{r_{12}^3}\end{aligned}$$

Aplicando el lema 4 en la página anterior, obtenemos:

$$\begin{aligned}\vec{F}_{2 \leftarrow 1} &= \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \left[\oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_1 (d\vec{l}_2 \cdot \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} - \oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{\vec{r}_{12} (d\vec{l}_2 \cdot d\vec{l}_1)}{r_{12}^3} \right] \\ \vec{F}_{1 \leftarrow 2} &= -\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \left[\oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_2 (d\vec{l}_1 \cdot \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} - \oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{\vec{r}_{12} (d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2)}{r_{12}^3} \right] = \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \left[\oint_{L_2} \oint_{L_1} -\frac{d\vec{l}_2 (d\vec{l}_1 \cdot \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} + \oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{\vec{r}_{12} (d\vec{l}_2 \cdot d\vec{l}_1)}{r_{12}^3} \right]\end{aligned}$$

Podemos ver cómo el segundo sumando en ambas expresiones tiene mismo módulo y sentido contrario, luego esa parte de las expresiones ya cumple la igualdad buscada. En consecuencia, únicamente tenemos que probar:

$$\oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_1 (d\vec{l}_2 \cdot \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} \stackrel{?}{=} \oint_{L_2} \oint_{L_1} -\frac{d\vec{l}_2 (d\vec{l}_1 \cdot \vec{r}_{12})}{r_{12}^3} = \oint_{L_2} \oint_{L_1} \frac{d\vec{l}_2 (d\vec{l}_1 \cdot \vec{r}_{21})}{r_{21}^3}$$

Desarrollando el término de la izquierda, obtenemos:

$$\oint_{L_2} \oint_{L_1} d\vec{l}_1 \left(d\vec{l}_2 \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}^3} \right)$$

Ahora, notamos:

$$-\frac{d\left(\frac{1}{r_{12}}\right)}{d\vec{l}_2} = -\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r_{12}} \right) = \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}^3}$$

Sustituyendo, obtenemos:


$$\oint_{L_2} \oint_{L_1} d\vec{l}_1 \left(d\vec{l}_2 \cdot \frac{\vec{r}_{12}}{r_{12}^3} \right) = \oint_{L_2} \oint_{L_1} -d\vec{l}_1 \left(d\vec{l}_2 \cdot \frac{d\left(\frac{1}{r_{12}}\right)}{d\vec{l}_2} \right) = -\oint_{L_1} d\vec{l}_1 \oint_{L_2} d\left(\frac{1}{r_{12}}\right) = 0$$

Por otra parte, desarrollando el término de la derecha llegamos al mismo resultado aplicando el mismo procedimiento. En consecuencia, se cumple $\vec{F}_{1 \leftarrow 2} = -\vec{F}_{2 \leftarrow 1}$.

Proposición 48. *La fuerza por unidad de longitud que se ejercen entre sí dos conductores rectilíneos paralelos indefinidos por los que circulan intensidades de corriente eléctrica I_1 y I_2 , respectivamente, viene dada por la expresión:*

$$\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

donde r es la distancia que separa ambos conductores.



Demostración. Por la proposición 47 en la página 141, sabemos que la inducción magnética que genera un conductor rectilíneo indefinido (2) en un punto a distancia r de él viene dada por la expresión:

$$\vec{B}(r) = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi r} \hat{\varphi}$$

Por otra parte, por el axioma 3 en la página 142, sabemos que la fuerza que sufre un $d\vec{l}$ del otro conductor rectilíneo indefinido (1) debido a la inducción magnética \vec{B} es:

$$d\vec{F} = I_1 d\vec{l} \times \vec{B} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} d\vec{l} \times \hat{\varphi}$$

Como $d\vec{l} \perp \hat{\varphi}$, obtenemos que el módulo de la expresión anterior es:

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r} dl \Leftrightarrow \frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi r}$$

Q.E.D.


Observación 40. Es del enunciado de la proposición 48 en la página anterior de donde viene la definición de amperio.

10.4. Leyes de la magnetostática

Proposición 49. La inducción magnética \vec{B} en un punto \vec{R} generada por un conductor de volumen V' viene dada por la expresión:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}') \times \vec{r}}{r^3} dV'$$

donde $\vec{J}(\vec{R}')$ es la densidad volumétrica de corriente eléctrica, $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$ y \vec{R}' es la posición de cada dV' del conductor.



Demostración. Vamos a descomponer nuestro volumen de conductor en infinitos circuitos elementales. Por la proposición 46 en la página 140, sabemos que el campo magnético generado por cada de dichos circuitos lineales puede expresarse como:

$$\oint_{C'} d\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{dI d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \quad (10.4.0.1)$$

donde la notación de dI viene de que nos referimos a la corriente que circula por dicho conductor elemental y no por todo el conductor volumétrico. Esa es también la razón por la que en la parte izquierda de la ecuación, no hemos escrito $\vec{B}(\vec{R})$; ya que en este caso $d\vec{B}$ es un diferencial de orden 3 (un diferencial de volumen) y sólo hemos integrado a lo largo de una longitud. Tomando la diferencial a ambos lados en la proposición 43 en la página 122, obtenemos:

$$dI = \vec{J} \cdot d\vec{S}'$$

siendo dS' la sección de dicho circuito elemental. Sustituyendo en 10.4.0.1, obtenemos:

$$\oint_{C'} d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{\vec{J} \cdot d\vec{S}' d\vec{l}' \times \vec{r}}{r^3}$$

Por la definición 49 en la página 138, sabemos que en un circuito elemental se cumple $\vec{J} \parallel d\vec{S}' \parallel d\vec{l}'$, de manera que podemos simplificar la expresión anterior a:

$$\oint_{C'} d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{dS' dl' \vec{J} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV'$$

Integrando a ambos lados a lo largo de la sección del circuito elemental, obtenemos:

$$\vec{B} = \iiint_{V'} d\vec{B} = \iint_{S'} \oint_{C'} d\vec{B} = \iint_{S'} \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{S'} \oint_{C'} \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' \quad Q.E.D.$$

Lema 5. Sean $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar y $\vec{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial, ambas diferenciables, entonces:

$$\vec{\nabla} \times (\varphi \vec{A}) = \varphi \vec{\nabla} \times \vec{A} - \vec{A} \times \vec{\nabla} \varphi$$

Proposición 50. Existe una función vectorial $\vec{A} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que se puede expresar la inducción magnética en un punto \vec{R} generada por un conductor volumétrico como el rotacional de \vec{A} .

$$\vec{B}(\vec{R}) = \vec{\nabla} \times \vec{A}(\vec{R})$$

siendo \vec{A} :

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} dV'$$

Demostración. Por la proposición 49 en la página 145, tenemos que la inducción magnética generada por un conductor volumétrico viene dada por:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}') \times \vec{r}}{r^3} dV' = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \vec{J}(\vec{R}') \times \frac{\vec{r}}{r^3} dV'$$

Por la proposición 7 en la página 18, tenemos que $\vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\vec{r}}{r^3}$, de forma que podemos reescribir la expresión anterior como:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} -\vec{J}(\vec{R}') \times \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) dV' \quad (10.4.0.2)$$

Por otra parte, por el lema 5 tomando $\varphi = \frac{1}{r}$, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right) = \frac{1}{r} \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{J}(\vec{R}')}_{=0} - \vec{J}(\vec{R}') \times \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$$

donde el término marcado se anula porque la densidad volumétrica de corriente depende de las coordenadas primadas, mientras que el rotacional es respecto a las coordenadas sin primar. Así, despejamos $-\vec{J}(\vec{R}') \times \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$, obteniendo:

$$-\vec{J}(\vec{R}') \times \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) = \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right)$$

Sustituyendo lo anterior en 10.4.0.2, llegamos a:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right) dV'$$

Como la integral es a las coordenadas primadas, mientras que el rotacional según las coordenadas no primadas, la integral y el rotacional conmutan, por lo que se obtiene:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \vec{\nabla} \times \underbrace{\left[\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} dV' \right]}_{=:\vec{A}}$$

Con lo que llegamos al enunciado. Q.E.D.

Definición 50. Llamaremos **potencial vector** a la función vectorial \vec{A} que aparece en el enunciado de la proposición 50 en la página anterior.

Lema 6. Sea $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial de clase $C^{(2)}$, entonces la divergencia de su rotacional es nula.

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$$

Corolario 21 (2ª ecuación de Maxwell). La inducción magnética \vec{B} no tiene fuentes escalares; dicho de otra forma, la divergencia de la inducción magnética \vec{B} es siempre nula.

$$\boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0}$$

Las líneas de campo de la inducción magnética \vec{B} son siempre cerradas.

Demostración. Por la proposición 50 en la página anterior, tenemos que:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

Por tanto, por el lema 6, tenemos que, necesariamente:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dV = 0$$

para cualquier volumen V . Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), tenemos que:

$$0 = \iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dV = \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

y, en consecuencia, se cumple que «las gallinas que entran por las que salen» y el flujo de la inducción magnética a lo largo de cualquier superficie cerrada es siempre nulo. Por ende, las líneas de campo de la inducción magnética siempre son cerradas. Q.E.D.

10.4.1. Teorema de Ampère

Definición 51. Sea $\vec{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una función vectorial de clase $C^{(2)}$. Llamamos **laplaciano** de una función vectorial \vec{F} a:

$$\nabla^2 \vec{F} := (\nabla^2 F_1, \dots, \nabla^2 F_n)$$

Lema 7. Sea $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial de clase $C^{(2)}$. Entonces el rotacional de su rotacional puede expresarse como:

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \nabla^2 \vec{F}$$

Teorema 17 (Teorema de Ampère en forma diferencial). *En régimen estacionario de corrientes, siempre que no haya densidades volumétricas de corriente que entran o salen del volumen estudiado, el rotacional de la inducción magnética \vec{B} en un punto \vec{R} coincide con la densidad volumétrica de corriente eléctrica \vec{J} en dicho punto \vec{R} multiplicada por la permeabilidad magnética del vacío μ_0 .*

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{R})$$

Demostración. Partimos de la proposición 50 en la página 147:

$$\begin{aligned} \vec{B}(\vec{R}) &= \vec{\nabla} \times \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} dV' \\ \vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) &= \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} dV' \end{aligned}$$

Por el lema 7 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} dV' \right] \right) - \nabla^2 \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} dV' \right]$$

Como la integral es a las coordenadas primadas, mientras que la divergencia y la laplacian son a las coordenadas sin primar, ambos operadores conmutan.

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \vec{\nabla} \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] dV' \right) - \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \nabla^2 \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] dV' \quad (10.4.1.1)$$

Por el lema 2 en la página 51 tomando $\varphi = \frac{1}{r}$, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] = \frac{1}{r} \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{J}(\vec{R}')}_{=0} + \vec{J}(\vec{R}') \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$$

donde el término marcado se anula porque la divergencia se realiza respecto a las coordenadas sin primar, pero la densidad volumétrica de corriente depende de las coordenadas primadas. Por tanto:

$$\vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] = \vec{J}(\vec{R}') \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$$

Por la proposición 8 en la página 19, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] = -\vec{J}(\vec{R}') \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right) \quad (10.4.1.2)$$

De nuevo, por el lema 2 en la página 51 tomando $\varphi = \frac{1}{r}$, tenemos:

$$\vec{\nabla}' \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] = \frac{1}{r} \underbrace{\vec{\nabla}' \cdot \vec{J}(\vec{R}')}_{=0} + \vec{J}(\vec{R}') \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right) = \vec{J}(\vec{R}') \cdot \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right)$$

donde el término marcado se anula como consecuencia del corolario 19 en la página 125, pues estamos en régimen estacionario de corrientes. Sustituyendo lo anterior en 10.4.1.2 en la página anterior, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] = -\vec{\nabla}' \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right]$$

Sustituyendo en el primer término de la ecuación 10.4.1.1 en la página anterior, obtenemos:

$$\iiint_{V'} \vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] dV' = - \iiint_{V'} \vec{\nabla}' \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] dV'$$

Ahora, como la divergencia y la integral son respecto a las mismas coordenadas, podemos aplicar el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), obteniendo:

$$\iiint_{V'} \vec{\nabla} \cdot \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] dV' = - \oint_{S'} \overbrace{\frac{\vec{J}(\vec{R}') \cdot d\vec{S}'}{r}}^{=0} = 0$$

donde el término marcado se anula porque, por hipótesis no hay densidades de corriente eléctrica que entren o salgan del volumen estudiado. En consecuencia, todo el primer sumando de la expresión 10.4.1.1 en la página anterior se anula.

Por consiguiente:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \nabla^2 \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] dV' \quad (10.4.1.3)$$

Concentrémonos en el término $\nabla^2 \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right]$. Por la definición 51 en la página 148, tenemos:

$$\nabla^2 \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] = \left(\nabla^2 \left[\frac{J_x(\vec{R}')}{r} \right], \nabla^2 \left[\frac{J_y(\vec{R}')}{r} \right], \nabla^2 \left[\frac{J_z(\vec{R}')}{r} \right] \right)$$

Como \vec{J} depende de las coordenadas primadas, mientras que el laplaciano actúa con respecto a las coordenadas sin primar, J_x, J_y y J_z son constantes para el laplaciano. En consecuencia:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] &= \left(J_x(\vec{R}') \nabla^2 \left[\frac{1}{r} \right], J_y(\vec{R}') \nabla^2 \left[\frac{1}{r} \right], J_z(\vec{R}') \nabla^2 \left[\frac{1}{r} \right] \right) = \\ &= \nabla^2 \left[\frac{1}{r} \right] (J_x(\vec{R}'), J_y(\vec{R}'), J_z(\vec{R}')) = \nabla^2 \left[\frac{1}{r} \right] \vec{J}(\vec{R}') \end{aligned}$$

Por la proposición 11 en la página 22, podemos expresar lo anterior como:

$$\nabla^2 \left[\frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} \right] = -4\pi\delta(\vec{r}) \vec{J}(\vec{R}') = -4\pi\delta(\vec{R} - \vec{R}') \vec{J}(\vec{R}')$$

Sustituyendo en la ecuación 10.4.1.3 en la página anterior, llegamos a:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} -4\pi\delta(\vec{R} - \vec{R}') \vec{J}(\vec{R}') dV' = \mu_0 \iiint_{V'} \delta(\vec{R} - \vec{R}') \vec{J}(\vec{R}') dV'$$

Por la propiedad de traslación de la delta (ver proposición 10 en la página 21), obtenemos:


$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{R})$$

Q.E.D.

Teorema 18 (Teorema de Ampère en forma integral). *En régimen estacionario de corrientes, siempre que no haya densidades volumétricas de corriente que entran o salen del volumen estudiado, la integral de la inducción magnética \vec{B} a lo largo de cualquier curva C es igual a la intensidad de corriente eléctrica I_T que atraviesa la superficie interior de dicha curva multiplicada por la permeabilidad magnética del vacío μ_0 .*

$$\oint_C \vec{B}(\vec{R}) \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_T$$

I_T se considera positiva si circula en la dirección dada como positiva por la regla de la mano derecha al recorrer la curva.



Demostración. Por el teorema de Ampère en forma diferencial (ver teorema 18), tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{R})$$

Integrando a una superficie abierta S cualquiera a ambos lados, tenemos:

$$\iint_S \vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) \cdot d\vec{S} = \iint_S \mu_0 \vec{J}(\vec{R}) \cdot d\vec{S} = \mu_0 \iint_S \vec{J}(\vec{R}) \cdot d\vec{S}$$

Por el teorema de Stokes (ver teorema 3 en la página 17 y por la proposición 43 en la página 122, podemos expresar lo anterior como:

$$\oint_C \vec{B}(\vec{R}) \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_T$$

donde C es la curva que delimita la superficie S .

Q.E.D.

Capítulo 11

Los potenciales magnéticos

11.1. El potencial magnético vector

Recomendamos volver a leerse la definición 50 en la página 148 y la proposición 50 en la página 147.

Proposición 51.

1. En función del potencial magnético vector, el corolario 21 en la página 148 queda:

La divergencia del rotacional del potencial magnético vector es siempre nula.

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = 0$$

2. Por otra parte, el teorema 17 en la página 149 queda:

En régimen estacionario de corrientes, siempre que no haya densidades volumétricas de corriente que entran o salen del volumen estudiado, el rotacional del potencial vector \vec{A} en un punto \vec{R} coincide con la densidad volumétrica de corriente eléctrica \vec{J} en dicho punto \vec{R} multiplicada por la permeabilidad magnética del vacío μ_0 .

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A})(\vec{R}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{R})$$

Demostración. Los resultados se siguen trivialmente al sustituir la expresión dada para la inducción magnética \vec{B} en la proposición 50 en la página 147 en el corolario 21 en la página 148 y en el teorema 17 en la página 149.
Q.E.D.

Lema 8. Sea $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ una función escalar de clase $C^{(2)}$, entonces la el rotacional de su gradiente es nulo.

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \psi = \vec{0}$$

Proposición 52. El potencial magnético vector \vec{A} asociado a una inducción magnética \vec{B} no es único.

Demostración. Partimos de la proposición 50 en la página 147:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

Supongamos que podemos expresar \vec{A} como:

$$\vec{A} = \vec{A}' + \vec{\nabla} \psi$$

donde \vec{A}' es una función vectorial y ψ es una función escalar. Como el rotacional de un gradiente es siempre nulo por el lema 8 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A}' + \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \psi}_{=0} = \vec{\nabla} \times \vec{A}'$$

En consecuencia, existen $\vec{A} \neq \vec{A}'$ tales que:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times \vec{A}'$$

y, en conclusión, el potencial magnético vector no es único. Q.E.D.

Proposición 53. *La inducción magnética \vec{B} generada por cualquier tipo de distribución de corrientes puede expresarse como:*

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\oint_{C'} \frac{Id\vec{l}' \times \vec{r}}{r^3} + \iint_{S'} \frac{\vec{J}_S \times \vec{r}}{r^3} dS' + \iiint_{V'} \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' \right]$$

Análogamente, el potencial magnético vector \vec{A} generado por cualquier tipo de distribución de corrientes puede expresarse como:

$$\vec{A}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\oint_{C'} \frac{Id\vec{l}'}{r} + \iint_{S'} \frac{\vec{J}_S(\vec{R}')}{r} dS' + \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}')}{r} dV' \right]$$

Demostración.

- Partimos de la proposición 49 en la página 145, que nos da la inducción magnética generada por cualquier distribución volumétrica de corrientes.

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}(\vec{R}') \times \vec{r}}{r^3} dV'$$

Si en vez de densidad de corriente volumétrica \vec{J} , tenemos densidad de corriente superficial \vec{J}_S , tendríamos:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}_S(\vec{R}') \times \vec{r}}{r^3} dV'$$

Pero, como la integral anterior se anula sobre cualquier punto que no pertenece a la superficie sobre la que está definida \vec{J}_S , la expresión se nos simplifica a:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{S'} \frac{\vec{J}_S(\vec{R}') \times \vec{r}}{r^3} dS'$$

Por último, si contamos con una corriente que es lineal, la densidad de corriente \vec{J}_C es paralela a $d\vec{l}$ en todo punto y su módulo es la intensidad de corriente I . Además, \vec{J}_C se anula en todo punto que no pertenece a la curva cerrada C . En consecuencia, podemos simplificar la expresión a:


$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Para concluir, por el principio de superposición (ver proposición 1 en la página 6), tenemos que la inducción magnética generada en cualquier punto \vec{R} podrá expresarse como la suma de las inducciones magnéticas generadas por cada tipo de distribuciones de corrientes, con lo que llegamos al enunciado.

- Se procede análogamente al punto anterior, pero partiendo de la proposición 50 en la página 147.

Q.E.D.

Ejemplo 29. Tenemos un anillo por el que circula una intensidad I .




Por la proposición 53 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{B}(0, 0, z) = \frac{\mu_0 I}{2a} \sin^3 \alpha$$

$$\vec{A}(0, 0, z) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{ad\varphi}{r} \hat{\varphi} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r} \oint_C d\vec{l} = \vec{0}$$

Ejemplo 30 (Problema 61). Tenemos un anillo:



que está girando a velocidad ω .

$$dQ = \lambda dl$$

$$I = \frac{dQ}{dt} = \lambda \frac{dl}{dt} = \lambda R_0 \omega$$

$$dl = R_0 d\theta = R_0 \omega dt$$

Por el axioma 2 en la página 139, tenemos:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Sustituyendo, obtenemos:

$$dB_z(z) = \frac{\mu_0 \lambda R_0 \omega}{4\pi} \frac{R_0 \omega dt}{R_0^2 + z^2} \frac{z}{\sqrt{R_0^2 + z^2}} = \frac{\lambda \mu_0 R_0^2 \omega^2}{4\pi} \frac{z dt}{(R_0^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$


Integrando:

$$B_z(z) = \frac{\lambda \mu_0 R_0^2 \omega^2}{4\pi} \frac{zT}{(R_0^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\lambda \mu_0 R_0^2 \omega^2}{4\pi} \frac{z \frac{2\pi}{\omega}}{(R_0^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\lambda \mu_0 R_0^2 \omega}{2} \frac{z}{(R_0^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

Por otra parte, por la proposición 53 en la página 153, tenemos:

$$\vec{A}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C'} \frac{I d\vec{l}}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{I}{\sqrt{R_0^2 + z^2}} \oint_{C'} d\vec{l} = \vec{0}$$

Ejemplo 31 (Problema 59). Tenemos:



$$n := \frac{N}{L}$$

$$\frac{N}{L} dz' = n dz'$$

$$\begin{aligned}
d\vec{B} &= \frac{\mu_0}{2a} ndz' I \sin^3 \alpha \hat{z} \\
dB_z(0, 0, z) &= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{na^2}{\left[a^2 + (z - z')^2\right]} dz' \Leftrightarrow \\
\Leftrightarrow B_z &= \int_{z'=0}^L \frac{\mu_0 n I}{2} \frac{a^2}{\left[a^2 + (z - z')^2\right]^{\frac{3}{2}}} dz'
\end{aligned}$$

En vez de hacer la integral anterior, podemos hacer:

$$\begin{aligned}
\tan \alpha &= \frac{a}{z - z'} \Leftrightarrow z - z' = \frac{a}{\tan \alpha} \Rightarrow \\
&\Rightarrow -dz' = -\frac{ad\alpha}{\sin^2 \alpha}
\end{aligned}$$

En consecuencia, queda:

$$\begin{aligned}
B_z &= \frac{\mu_0 n I}{2a} \int \sin^3 \alpha dz' = \frac{\mu_0 n I}{2a} \int_{\alpha_1}^{\alpha_2} \frac{\sin^3 \alpha a}{\sin \alpha} d\alpha = \frac{\mu_0 n I}{2} [\cos \alpha_1 - \cos \alpha_2] = \\
&= \frac{\mu_0 n I}{2} \left[\frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}} - \frac{z - L}{\sqrt{a^2 + (z - L)^2}} \right]
\end{aligned}$$

¿Qué pasa si el solenoide es infinito? Entonces $\alpha_1 \rightarrow 0$ y $\alpha_2 \rightarrow \pi$. En consecuencia:

$$B_z = \frac{\mu_0 n I}{2} [1 - (-1)] = \mu_0 n I$$

11.2. Potencial magnético escalar

Proposición 54. *En régimen estacionario de corrientes, si la densidad volumétrica de corriente eléctrica \vec{J} es nula en una región del espacio, en dicha región existe una función escalar $\phi_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^{(1)}$ tal que $\vec{B} = -\vec{\nabla}\phi_m$.*

Demostración. Por el teorema de Ampère en forma diferencial (ver teorema 17 en la página 149), tenemos que es:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{R})$$

en todo punto \vec{R} del espacio. Sea $G \subseteq \mathbb{R}^3$ la región del espacio donde es $\vec{J} = \vec{0}$. Entonces:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \vec{0} \quad \forall \vec{R} \in G$$


Como en G es $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{0}$, entonces existe una función escalar $\phi_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^{(1)}$ tal que $\vec{B}(\vec{R}) = -\vec{\nabla}\phi_m(\vec{R}) \quad \forall \vec{R} \in G$. Q.E.D.

Definición 52. Llamaremos **potencial magnético escalar** ϕ_m a la función $\phi_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^{(1)}$ que satisface $\vec{B} = -\vec{\nabla}\phi_m$, suponiendo ciertas las hipótesis de la proposición 54.

Proposición 55. *El potencial magnético escalar ϕ_m generado por un circuito elemental por el que circula una corriente I viene dado por:*

$$\phi_m(\vec{R}) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \Omega$$

donde Ω es el ángulo sólido con el que se ve el área delimitada por el circuito lineal estacionario desde el punto \vec{R} .



Demostración. En todo punto ajeno al circuito elemental es $\vec{J} = \vec{0}$, luego, por la proposición, existe una función escalar $\phi_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^{(1)}$ tal que $\vec{B} = -\vec{\nabla}\phi_m$ en todo punto del espacio salvo en el circuito lineal estacionario.

Por la proposición 46 en la página 140, sabemos que la inducción magnética generada por un circuito elemental viene dada por la expresión:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_L \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Por otra parte, por el teorema del gradiente, tenemos:

$$\vec{B} = -\vec{\nabla}\phi_m \Leftrightarrow \phi_m = -\int \vec{B} \cdot d\vec{r} + C$$

donde C es una constante, que podemos suponer nula sin pérdida de generalidad. Así, sustituyendo, obtenemos

$$\phi_m = -\int \left[\frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_L \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \right] \cdot d\vec{r} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \oint_L \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{r}$$

Como en el producto triple un cambio circular de los factores no altera el resultado¹, obtenemos:

$$\phi_m = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \oint_L \frac{d\vec{r} \times d\vec{l}}{r^3} \cdot \vec{r} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \oint_L \frac{-d\vec{r} \times d\vec{l}}{r^3} \cdot \vec{r}$$

Llamando $d\vec{S} := -d\vec{r} \times d\vec{l}$, llegamos a:

$$\phi_m = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \oint_L \frac{d\vec{S} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

¹Es una de las propiedades del producto triple. Puede verse en el siguiente enlace: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Triple_product&oldid=877202524#Properties

Como el producto escalar es conmutativo:

$$\phi_m = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \oint_L \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \oint_L \frac{-\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3}$$

Por la definición 9 en la página 17, $\frac{-\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3}$ es justo el diferencial de ángulo sólido correspondiente a la superficie $d\vec{S}$ vista desde el punto \vec{R} . Nótese que esto es válido únicamente por cómo hemos definido $d\vec{S}$, un cambio cualquiera en cómo definimos $d\vec{S}$ y lo dicho no sería cierto. Así, podemos reescribir lo anterior como:

$$\phi_m = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \oint_L d\Omega = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \Omega$$

Q.E.D.

Observación 41. Nótese que por la proposición 55 en la página anterior, la diferencia de potencial magnético entre dos puntos viene dada por:


$$\phi_m(\vec{R}_2) - \phi_m(\vec{R}_1) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} (\Omega_{\vec{R}_2} - \Omega_{\vec{R}_1})$$

11.3. El dipolo magnético: campo de una espira

Proposición 56. *El potencial magnético escalar ϕ_m generado por una espira de área \vec{S} despreciable en comparación con la distancia al punto \vec{R} ; es decir, con $|\vec{S}| \ll |\vec{r}|$, puede aproximarse por:*

$$\phi_m(\vec{R}) \approx \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{r} \cdot \vec{S}}{r^3}$$

donde $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$ e I es la intensidad que circula por la espira.



Demostración. Por la proposición 55 en la página anterior, sabemos que el potencial magnético generado por un circuito elemental viene dado por:

$$\phi_m(\vec{R}) = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \Omega$$

Diferenciando a ambos lados, obtenemos:

$$d\phi_m = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} d\Omega$$

Aplicando la definición de ángulo sólido (ver definición 9 en la página 17), obtenemos:

$$d\phi_m = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{-\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3}$$

Integrando a ambos lados, obtenemos:

$$\phi_m = \iint_S d\phi_m = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{r} \cdot d\vec{S}}{r^3}$$

Como $|\vec{S}| \ll |\vec{r}|$, podemos considerar que \vec{r} no varía a lo largo de la superficie y, por tanto, \vec{r} sale fuera de la integral.

$$\phi_m \approx \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \left[\iint_S d\vec{S} \right] = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{\vec{r} \cdot \vec{S}}{r^3}$$

Q.E.D.

Definición 53. Llamamos **momento dipolar magnético** \vec{m} de una espira al vector superficie de dicha espira multiplicado por la intensidad que circula por ella.

$$\vec{m} := I\vec{S}$$

Proposición 57. El potencial magnético escalar generado por una espira por la que circula una corriente I tal que su área es muy pequeña en comparación con la distancia al punto en el que se está calculando el potencial, siendo \vec{m} el momento dipolar magnético dipolar, puede aproximarse como:

$$\phi_m(\vec{R}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

donde $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$.

Demostración. Se sigue trivialmente de la proposición 56 en la página anterior al sustituir la definición 53. *Q.E.D.*

Lema 9. Sean $\vec{C}, \vec{D} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos funciones vectoriales diferenciables, entonces:

$$\vec{\nabla}(\vec{C} \cdot \vec{D}) = \vec{C} \times (\vec{\nabla} \times \vec{D}) + \vec{D} \times (\vec{\nabla} \times \vec{C}) + (\vec{C} \cdot \vec{\nabla}) \vec{D} + (\vec{D} \cdot \vec{\nabla}) \vec{C}$$

donde:

$$(\vec{C} \cdot \vec{\nabla}) \vec{D} = C_x \frac{\partial \vec{D}}{\partial x} + C_y \frac{\partial \vec{D}}{\partial y} + C_z \frac{\partial \vec{D}}{\partial z}$$

Proposición 58. La inducción magnética generada por una espira de momento dipolar \vec{m} y de área muy pequeña en comparación con la distancia al punto \vec{R} puede aproximarse por:

$$\vec{B}(\vec{R}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r} - r^2\vec{m}}{r^5}$$

Demostración. Por la proposición 57, tenemos que el potencial magnético escalar generado por una espira que cumple las condiciones del enunciado puede aproximarse como:

$$\phi_m(\vec{R}) \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^3}$$

Por la proposición 54 en la página 156, sabemos:

$$\vec{B} = -\vec{\nabla}\phi_m \approx -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \left[\vec{m} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} \right] \quad (11.3.0.1)$$

Aplicando el lema 9 en la página anterior, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \left[\vec{m} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} \right] = \underbrace{\vec{m} \times \left(\vec{\nabla} \times \frac{\vec{r}}{r^3} \right)}_{=\vec{0}} + \underbrace{\frac{\vec{r}}{r^3} \times \left(\vec{\nabla} \times \vec{m} \right)}_{=\vec{0}} + \left(\vec{m} \cdot \vec{\nabla} \right) \frac{\vec{r}}{r^3} + \underbrace{\left(\frac{\vec{r}}{r^3} \cdot \vec{\nabla} \right) \vec{m}}_{=\vec{0}}$$

El primer término se anula, porque por la proposición 7 en la página 18 $\vec{\nabla} \frac{1}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}$ y, por el lema 8 en la página 152, el rotacional de un gradiente es siempre nulo. El segundo término se anula al ser $\vec{m} = \vec{\text{cte.}}$. Por esa misma razón, se anula el cuarto término. Así, tenemos:

$$\vec{\nabla} \left[\vec{m} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} \right] = \left(\vec{m} \cdot \vec{\nabla} \right) \frac{\vec{r}}{r^3} = m_x \frac{\partial \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right)}{\partial x} + m_y \frac{\partial \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right)}{\partial y} + m_z \frac{\partial \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right)}{\partial z}$$

donde:

$$\vec{r} = (r_x, r_y, r_z) = (x - x', y - y', z - z')$$

$$r = \sqrt{r_x^2 + r_y^2 + r_z^2}$$

Derivamos:

$$\frac{\partial \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right)}{\partial x} = \left(\frac{r^3 - r_x 3r^2 \frac{2}{2r} r_x}{r^6}, \frac{-r_y 3r^2 \frac{2}{2r} r_x}{r^6}, \frac{-r_z 3r^2 \frac{2}{2r} r_x}{r^6} \right) = \left(\frac{r^2 - 3r_x^2}{r^5}, \frac{-3r_x r_y}{r^5}, \frac{-3r_x r_z}{r^5} \right)$$

Análogamente:

$$\frac{\partial \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right)}{\partial y} = \left(\frac{-3r_y r_x}{r^5}, \frac{r^2 - 3r_y^2}{r^5}, \frac{-3r_y r_z}{r^5} \right)$$

$$\frac{\partial \left(\frac{\vec{r}}{r^3} \right)}{\partial z} = \left(\frac{-3r_z r_x}{r^5}, \frac{-3r_z r_y}{r^5}, \frac{r^2 - 3r_z^2}{r^5} \right)$$

Así:

$$\vec{\nabla} \left[\vec{m} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3} \right] = \left(\frac{m_x r^2 - 3m_x r_x^2 - 3m_y r_x r_y - 3m_z r_x r_z}{r^5}, \frac{m_y r^2 - 3m_x r_y r_x - 3m_y r_y^2 - 3m_z r_y r_z}{r^5}, \right.$$

$$\left. \frac{m_z r^2 - 3m_x r_z r_x - 3m_y r_z r_y - 3m_z r_z^2}{r^5} \right)$$

$$= \frac{r^2}{r^5} (m_x, m_y, m_z) - 3\vec{m} \cdot \vec{r} (r_x, r_y, r_z) = \frac{r^2 \vec{m} - 3\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^5}$$

Sustituyendo en la ecuación 11.3.0.1 en la página anterior, obtenemos:

$$\vec{B} \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r}) \vec{r} - r^2 \vec{m}}{r^5}$$

Q.E.D.

Proposición 59. *El potencial magnético vector \vec{A} generado por una espira de momento dipolar \vec{m} y de área muy pequeña en comparación con la distancia al punto \vec{R} puede aproximarse por:*

$$\vec{A}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}$$

donde $\vec{r} = \vec{R} - \vec{R}'$.

Demostración. Partimos de la proposición 57 en la página 159:

$$\phi_m \approx \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \cdot \frac{\vec{r}}{r^3}$$

Por la proposición 7 en la página 18, tenemos:

$$\phi_m \approx -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{m} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right) \quad (11.3.0.2)$$

Por otra parte, por el lema 2 en la página 51 tomando $\varphi = \frac{1}{r}$, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{m}}{r} \right) = \frac{1}{r} \underbrace{\vec{\nabla} \cdot \vec{m}}_{=\vec{0}} + \vec{m} \cdot \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$$

donde el término marcado se anula porque $\vec{m} = \overrightarrow{\text{cte.}}$

Así, sustituyendo en la ecuación 11.3.0.2, obtenemos:

$$\phi_m \approx -\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\vec{m}}{r} \right)$$

Por la proposición 54 en la página 156, obtendríamos:

$$\vec{B} = -\vec{\nabla} \phi_m = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \frac{\vec{m}}{r} \right) \quad (11.3.0.3)$$

Por otra parte, por el lema 7 en la página 148, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \frac{\vec{m}}{r} \right) = \vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \frac{\vec{m}}{r} \right) - \nabla^2 \left(\frac{\vec{m}}{r} \right) \quad (11.3.0.4)$$

Estudiemos el último sumando de la igualdad anterior: Por la definición 51 en la página 148:

$$\nabla^2 \left(\frac{\vec{m}}{r} \right) = \left(\nabla^2 \left(\frac{m_x}{r} \right), \nabla^2 \left(\frac{m_y}{r} \right), \nabla^2 \left(\frac{m_z}{r} \right) \right)$$

Como $\vec{m} = \overrightarrow{\text{cte.}}$, obtenemos:

$$\nabla^2 \left(\frac{\vec{m}}{r} \right) = \nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) \vec{m}$$

Como es $r \neq 0$, por la proposición 11 en la página 22, llegamos a:

$$\nabla^2 \left(\frac{\vec{m}}{r} \right) = \vec{0}$$

En consecuencia, por medio de la ecuación 11.3.0.4, podemos expresar 11.3.0.3 como sigue:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \times \left(\vec{\nabla} \times \frac{\vec{m}}{r} \right) = \vec{\nabla} \times \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \times \frac{\vec{m}}{r} \right)$$

Por analogía con la proposición 50 en la página 147, concluimos:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{\nabla} \times \frac{\vec{m}}{r} \quad (11.3.0.5)$$

Por último, por el lema 5 en la página 147 tomando $\varphi = \frac{1}{r}$, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{m}}{r} \right) = \frac{1}{r} \underbrace{\vec{\nabla} \times \vec{m}}_{=\vec{0}} - \vec{m} \times \vec{\nabla} \left(\frac{1}{r} \right)$$

donde el término marcado se anula porque $\vec{m} = \vec{\text{cte.}}$. Por la proposición 7 en la página 18, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{m}}{r} \right) = \vec{m} \times \frac{\vec{r}}{r^3} = \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}$$

Sustituyendo en 11.3.0.5 en la página anterior, llegamos a:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times \vec{r}}{r^3}$$

Q.E.D.

11.4. Distribución de dipolos puntuales

Definición 54. Sea una distribución de dipolos puntuales. Llamamos **imanación** \vec{M} a la densidad de momento dipolar magnético.

$$M(\vec{R}') := \frac{d\vec{m}}{dV'}$$

Lema 10. Sea $\vec{F} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una función vectorial diferenciable. Entonces la integral a lo largo de un volumen de su rotacional, coincide con la integral a lo largo de la superficie cerrada que encierra dicho volumen del producto vectorial del vector normal a la superficie y \vec{F} .

$$\iiint_V (\vec{\nabla} \times \vec{F}) dV = \oint_S \hat{n} \times \vec{F} dS$$

Proposición 60. Una distribución de dipolos de volumen V' puede ser modelada mediante una serie de densidades de corriente equivalentes (llamadas de imanación) que vienen dadas por:

$$\vec{J}_m(\vec{R}') = \vec{\nabla}' \times \vec{M}(\vec{R}')$$

$$\vec{J}_{S,m}(\vec{R}') = \vec{M}(\vec{R}') \times \hat{n}'$$


donde \hat{n}' es el vector perpendicular a la superficie cerrada que delimita el volumen.

En función de dichas densidades de corriente de imanación, el potencial magnético vector se expresa como:

$$\vec{A}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\iiint_{V'} \frac{\vec{J}_m(\vec{R}')}{r} dV' + \iint_{S'} \frac{\vec{J}_{S,m}(\vec{R}')}{r} dS' \right]$$

y la inducción magnética viene dada por:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\iiint_{V'} \frac{\vec{J}_m \times \vec{r}}{r^3} dV' + \iint_{S'} \frac{\vec{J}_{S,m} \times \vec{r}}{r^3} dS' \right]$$



Demostración. Haciendo la diferencial a ambos lados de la proposición 59 en la página 160, obtenemos que el potencial magnético vector generado por un dV' de distribución de dipolos viene dado por:

$$d\vec{A}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{d\vec{m} \times \vec{r}}{r^3} \quad (11.4.0.1)$$

Por otra parte, por la definición 54 en la página anterior, tenemos:

$$M(\vec{R}') = \frac{d\vec{m}}{dV'} \Leftrightarrow d\vec{m} = M(\vec{R}') dV'$$

Sustituyendo en 11.4.0.1, obtenemos:

$$\begin{aligned} d\vec{A}(\vec{R}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{M}(\vec{R}') \times \vec{r}}{r^3} dV' \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \vec{A}(\vec{R}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{M}(\vec{R}') \times \vec{r}}{r^3} dV' \end{aligned} \quad (11.4.0.2)$$

Por otra parte, por el lema 5 en la página 147, tomando $\varphi = \frac{1}{r}$, obtenemos:

$$\vec{\nabla}' \times \left(\frac{\vec{M}}{r} \right) = \vec{\nabla}' \left(\frac{1}{r} \right) \times \vec{M} + \frac{1}{r} \vec{\nabla}' \times \vec{M}$$

Por la proposición 8 en la página 19, podemos reescribir lo anterior como:

$$\vec{\nabla}' \times \frac{\vec{M}}{r} = \frac{\vec{r} \times \vec{M}}{r^3} + \frac{1}{r} \vec{\nabla}' \times \vec{M} \Leftrightarrow \frac{\vec{M} \times \vec{r}}{r^3} = -\vec{\nabla}' \times \frac{\vec{M}}{r} + \frac{1}{r} \vec{\nabla}' \times \vec{M}$$

Sustituyendo en 11.4.0.2 en la página anterior, obtenemos:

$$\begin{aligned}\vec{A}(\vec{R}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[- \iiint_{V'} \vec{\nabla}' \times \frac{\vec{M}(\vec{R}')}{r} dV' + \iiint_{V'} \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{M}(\vec{R}')}{r} dV' \right] = \\ &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \vec{\nabla} \times \frac{\vec{M}(\vec{R}')}{r} dV' + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{M}(\vec{R}')}{r} dV'\end{aligned}$$

Por el lema 10 en la página 162, podemos reescribir lo anterior como:

$$\vec{A}(\vec{R}) = -\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \hat{n}' \times \frac{\vec{M}(\vec{R}')}{r} dS' + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{M}(\vec{R}')}{r} dV'$$

donde \hat{n}' es el vector perpendicular a la superficie cerrada S' . Como el producto escalar es anticonmutativo, lo anterior es equivalente a:

$$\vec{A}(\vec{R}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{S'} \frac{\vec{M}(\vec{R}') \times \hat{n}'}{r} dS' + \frac{\mu_0}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{\nabla}' \times \vec{M}(\vec{R}')}{r} dV'$$

Por analogía con la proposición 53 en la página 153, obtenemos que debe ser:

$$\vec{J}_m(\vec{R}') = \vec{\nabla}' \times \vec{M}(\vec{R}')$$


$$\vec{J}_{S,m}(\vec{R}') = \vec{M}(\vec{R}') \times \hat{n}'$$

Por consiguiente, aplicando la proposición 53 en la página 153, obtenemos que:


$$\begin{aligned}\vec{A}(\vec{R}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\iiint_{V'} \frac{\vec{J}_m(\vec{R}')}{r} dV' + \oint_{S'} \frac{\vec{J}_{S,m}(\vec{R}')}{r} dS' \right] \\ \vec{B}(\vec{R}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\iiint_{V'} \frac{\vec{J}_m \times \vec{r}}{r^3} dV' + \oint_{S'} \frac{\vec{J}_{S,m} \times \vec{r}}{r^3} dS' \right]\end{aligned}$$

Q.E.D.

Observación 42. El modelo presentado en la proposición 60 en la página 162 permite explicar por qué los imanes generan campo magnético, a través de corrientes equivalentes de imanación.



Ejemplo 32 (Problema 71). Tenemos la siguiente situación:



Nos dan como dato la imanación:

$$\vec{M}(\vec{R}') = \vec{M}_0 = M_0 \hat{z}$$

Así, podemos calcular el momento dipolar magnético:


$$d\vec{m} = \vec{M}dV' = M_0 \hat{z}dV' \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{m} = \iiint_{V'} M_0 \hat{z}dV' = \frac{4}{3}\pi R_0^3 M_0$$

Obtenemos las corrientes equivalentes:

$$\vec{J}_m = \vec{\nabla} \times \vec{M} = \vec{0}$$

$$\vec{J}_{S,m} = \vec{M} \times \hat{n} = M_0 \sin \theta \hat{\varphi}$$



Con esto, podemos calcular la inducción magnética:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{J}_{S,m} \times \vec{r}}{r^3} dS$$

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{J_{S,m}}{r^2} dS$$

Por el dibujo podemos ver que las las componentes que no están en el eje z se anulan entre sí; de manera que:


$$\begin{aligned} dB_z &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\overbrace{M_0 \sin \theta}^{=J_{S,m}}}{R_0^2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) R_0^2 \sin \theta d\varphi \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow B_z &= \frac{\mu_0 M_0}{4\pi} 2\pi \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} \sin^3 \theta d\theta = \frac{\mu_0 M_0}{2} \int_0^\pi \sin \theta \underbrace{\sin^2 \theta}_{=1-\cos^2 \theta} d\theta = \\ \frac{\mu_0 M_0}{2} \left[\int_0^\pi \sin \theta d\theta - \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \right] &= \frac{\mu_0 M_0}{2} \left([-\cos \theta]_0^\pi - \left[\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi \right) = \\ &= \frac{\mu_0 M_0}{2} \left(2 - \frac{2}{3} \right) = \frac{\mu_0 M_0}{2} \frac{4}{3} = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \end{aligned}$$

Capítulo 12

Medios materiales magnéticos

12.1. Imanación y campo local (teoría microscópica)


Consideremos un medio natural con imanación uniforme ($\vec{M}(\vec{R}') = \frac{d\vec{m}}{dV'} = \vec{cte}$):



Consideramos que la inducción magnética $\vec{B}(\vec{R})$ que hay en un punto (\vec{R}) es la suma de la inducción magnética externa \vec{B}_{ext} y la inducción magnética generada por los átomos más próximos \vec{B}_0 . Esto es sólo un modelo (los hay mejores).

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{ext}} + \vec{B}_0$$


Para hallar el campo \vec{B}_0 , vamos a suponer que tenemos un agujero esférico en nuestro medio natural. La idea es que la imanación del medio va a generar unas corrientes equivalentes que, a su vez, generarán inducción magnética. Supongamos que el mencionado agujero tiene radio R_0 y es tal que $\vec{J}_m = \vec{0}$. Es decir, la densidad volumétrica equivalente de corriente se anula en el agujero esférico. Sin embargo, sí que tendremos una densidad de corriente superficial equivalente $\vec{J}_{S,m}$ sobre la superficie interior del agujero esférico.



Mediante la proposición 60 en la página 162, calculamos el valor de $\vec{J}_{S,m}$:

$$\vec{J}_{S,m} = \vec{M} \times \hat{n} = M \cdot 1 \cdot \sin(\pi - \theta) (-\hat{\varphi}) = -M \sin \theta \hat{\varphi}$$

A continuación, obtengamos el valor de la inducción magnética \vec{B} generada por las corrientes equivalentes $\vec{J}_{S,m}$.



Aplicando la proposición 60 en la página 162, obtenemos:

$$\begin{aligned} dB_z &= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{M \sin \theta}{R_0^2} \underbrace{\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)}_{=\sin \theta} R_0^2 \sin \theta d\theta d\varphi = \frac{\mu_0}{4\pi} M \sin^3 \theta d\theta d\varphi \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow B_z = \frac{2}{3} \mu_0 M \Rightarrow \vec{B}_0 = -\frac{2}{3} \mu_0 \vec{M} \hat{z} \end{aligned}$$

En consecuencia, la inducción magnética total que hay en un punto \vec{R} viene dada como:

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{ext}} + -\frac{2}{3} \mu_0 \vec{M}$$

El resultado obtenido no es más que un caso particular de la llamada ecuación de Weiss, que sirve para cualquier geometría (cualquier tipo de agujero):

$$\vec{B} = \vec{B}_{\text{ext}} + \mu_0 (\gamma - 1) \vec{M}$$


donde la constante γ depende de la geometría.

12.2. La excitación magnética \vec{H}

Proposición 61. *En un medio con imanación magnética $\vec{M} \neq \vec{0}$, el teorema de Ampère para la inducción magnética \vec{B} puede escribirse como sigue:*

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \mu_0 [\vec{J}_C(\vec{R}) + \vec{\nabla} \times \vec{M}(\vec{R})]$$

donde \vec{J}_C es la densidad de corriente volumétrica de las llamadas corrientes de conducción o corrientes reales y $\vec{\nabla} \times \vec{M} = \vec{J}_m$ es la densidad de corriente volumétrica de las corrientes equivalentes de imanación.



Demostración. Partimos del teorema de Ampère en forma diferencial (ver teorema 17 en la página 149):

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} \quad (12.2.0.1)$$

En un medio con imanación, $\vec{M} \neq \vec{0}$, la densidad de corriente total puede expresarse como suma de dos términos:

$$\vec{J} = \vec{J}_C + \vec{J}_m \quad (12.2.0.2)$$

donde \vec{J}_C es la densidad de corriente volumétrica asociada a las corrientes reales o libres y \vec{J}_m es la densidad volumétrica de corriente equivalente de imanación. Por la proposición 60 en la página 162, tenemos:

$$\vec{J}_m = \vec{\nabla} \times \vec{M}$$

Sustituyendo esto último en 12.2.0.2 y, a su vez, 12.2.0.2 en 12.2.0.1, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \mu_0 [\vec{J}_C + \vec{\nabla} \times \vec{M}]$$

con lo que llegamos al enunciado.

Q.E.D.

Definición 55. Llamamos **excitación magnética** \vec{H} a la resta entre la inducción magnética \vec{B} partida por la permeabilidad magnética del vacío μ_0 y la imanación \vec{M} .

$$\vec{H} := \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

Observación 43. Nótese que, según la definición 55, la inducción magnética \vec{B} en función de la excitación magnética \vec{H} viene dada como:

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

Además, en ausencia de imanación, se cumple:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

Teorema 19 (Teorema de Ampère para \vec{H}). *En régimen estacionario de corrientes, siempre que no haya densidades volumétricas de corriente que entran o salen del volumen estudiado, el rotacional de la excitación magnética \vec{H} en un punto \vec{R} coincide con la densidad volumétrica de corriente eléctrica real \vec{J}_C en dicho punto \vec{R} .*

$$\vec{\nabla} \times \vec{H}(\vec{R}) = \vec{J}_C(\vec{R})$$

Equivalentemente, la integral de la excitación magnética \vec{H} a lo largo de cualquier curva C coincide con el valor de la corriente eléctrica real I_C que atraviesa la superficie interior de dicha curva.

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_C$$

Demostración. Por la proposición 61 en la página anterior, tenemos:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \times \vec{B} &= \mu_0 [\vec{J}_C + \vec{\nabla} \times \vec{M}] \Leftrightarrow \frac{\vec{\nabla} \times \vec{B}}{\mu_0} = \vec{J}_C + \vec{\nabla} \times \vec{M} \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{\vec{\nabla} \times \vec{B}}{\mu_0} - \vec{\nabla} \times \vec{M} = \vec{J}_C \end{aligned}$$

Como el rotacional es un operador lineal, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{J}_C$$

Por la definición 55, vemos que lo anterior es equivalente a:

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_C$$

Ahora, integrando la igualdad anterior a una superficie abierta S cualquiera a ambos lados, tenemos:

$$\iint_S \vec{\nabla} \times \vec{H}(\vec{R}) \cdot d\vec{S} = \iint_S \vec{J}_C(\vec{R}) \cdot d\vec{S}$$

Por el teorema de Stokes (ver teorema 3 en la página 17 y por la proposición 43 en la página 122, podemos expresar lo anterior como:

$$\oint_C \vec{H}(\vec{R}) \cdot d\vec{l} = I_C$$

donde C es la curva que delimita la superficie S .

Q.E.D.

Proposición 62. Si es $\vec{J}_C(\vec{R}) = \vec{0}$ en un volumen $V \subseteq \mathbb{R}^3$, entonces existe una función escalar $\psi_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^{(2)}$ tal que:

$$\nabla^2 \psi_m(\vec{R}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{M}(\vec{R}) = -\vec{\nabla} \cdot \vec{H}(\vec{R}) \quad \forall \vec{R} \in V$$

Demostración. Haciendo la divergencia a ambos lados de la definición 55 en la página anterior, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} - \vec{\nabla} \cdot \vec{M}$$

pues la divergencia es un operador lineal. Por el corolario 21 en la página 148, es $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{0} \forall \vec{R} \in \mathbb{R}^3$ y, en particular, es $\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = \vec{0} \forall \vec{R} \in V$. Por tanto, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} \quad (12.2.0.3)$$

Por otra parte, por el teorema 19 en la página anterior, si es $\vec{J}_C(\vec{R}) = \vec{0} \forall \vec{R} \in V$, será:

$$\vec{\nabla} \times \vec{H}(\vec{R}) = \vec{0} \forall \vec{R} \in V$$

y, en consecuencia, sabemos que existe una función escalar $\psi_m : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ de clase $C^{(2)}$ (para que $\vec{\nabla} \times \vec{H}$ sea continua) tal que:

$$\vec{H}(\vec{R}) = -\vec{\nabla} \psi_m(\vec{R}) \quad \forall \vec{R} \in V$$

Haciendo la divergencia a ambos lados en la ecuación anterior, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = -\nabla^2 \psi_m$$

Sustituyendo la ecuación 12.2.0.3 en la expresión anterior, llegamos a:

$$-\vec{\nabla} \cdot \vec{M} = \vec{\nabla} \cdot \vec{H} = -\nabla^2 \psi_m \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{M} = -\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = \nabla^2 \psi_m$$

Q.E.D.

Definición 56. Si se dan las condiciones para aplicar la proposición 62, llamaremos **densidad volumétrica de masa magnética** ρ_m a la función escalar:

$$\rho_m(\vec{R}) = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M}(\vec{R})$$

Análogamente, llamaremos **densidad superficial de masa magnética** σ_m a la función escalar:

$$\sigma_m(\vec{R}) = \vec{M}(\vec{R}) \cdot \hat{n}$$

Proposición 63. Si es $\vec{J}_C(\vec{R}) = \vec{0}$ en un volumen $V \subseteq \mathbb{R}^3$, entonces el potencial magnético ψ_m puede obtenerse como:

$$\psi_m(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi} \left[\iiint_{V'} \frac{\rho_m(\vec{R}')}{r} dV' + \iint_{S'} \frac{\sigma_m(\vec{R}')}{r} dS' \right]$$

donde ρ_m es la densidad volumétrica de masa magnética y σ_m es la densidad superficial de masa magnética.

Similarmente, la excitación magnética \vec{H} es susceptible de expresarse como:

$$\vec{H}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi} \left[\iiint_V \frac{\rho_m(\vec{R}') \vec{r}}{r^3} dV' + \iint_S \frac{\sigma_m(\vec{R}') \vec{r}}{r^3} dS' \right]$$

Demostración. Partimos de la proposición 62 en la página anterior, por tanto, sabemos que:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H}(\vec{R}) = \rho_m(\vec{R}) \quad \forall \vec{R} \in V$$

Bien, ahora supongamos que en nuestro volumen tenemos únicamente una masa magnética m_m puntual (algo que no tiene sentido físico estrictamente) e integremos la expresión anterior al volumen V :

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{H}(\vec{R}) dV = \iiint_V \rho_m(\vec{R}) dV = m_m$$

Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), lo anterior es equivalente a:

$$\oiint_S \vec{H}(\vec{R}) \cdot d\vec{S} = m_m$$

Como la fórmula anterior debe valer para cualquier volumen, en particular, podemos escoger una esfera cuyo centro esté en la posición de m_m . Como la excitación magnética generada por una masa magnética puntual no puede depender de la dirección (una masa magnética puntual tiene simetría esférica), sabemos que $\vec{H}(\vec{R})$ será constante a lo largo de $d\vec{S}$ y además, será $\vec{H}(\vec{R}) \parallel d\vec{S}$ en todo momento. Así, obtenemos:

$$H(\vec{R}) 4\pi r^2 = m_m \Leftrightarrow H(\vec{R}) = \frac{m_m}{4\pi r^2}$$

Como, habíamos dicho que la excitación magnética generada una masa magnética puntual debe tener simetría esférica, debe ser:

$$\vec{H}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi} \frac{m_m}{r^2} \hat{r}$$

A continuación, vemos que si tomamos:

$$\psi_m = \frac{1}{4\pi} \frac{m_m}{r}$$

entonces:

$$\vec{\nabla} \psi_m = -\frac{d}{d\vec{r}} \left(\frac{1}{4\pi} \frac{m_m}{r} \right) = -\frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{1}{4\pi} \frac{m_m}{r} \right) \hat{r} = \frac{1}{4\pi} \frac{m_m}{r^2} \hat{r} = \vec{H}(\vec{R})$$

Luego, ya hemos encontrado el potencial magnético generado por una «masa magnética puntual». Nótese que la expresión es análoga a la obtenida en electrostática.

Siguiendo los mismos pasos que en la proposición 16 en la página 29, llegamos a que el potencial magnético generado por una distribución volumétrica de masas magnéticas es:

$$\psi_m(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\rho_m(\vec{R}')}{r} dV'$$

Si nos restringimos a una superficie, entonces podemos expresar el potencial anterior como:

$$\psi_m(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi} \iint_{S'} \frac{\sigma_m(\vec{R}')}{r} dS'$$

Así, el potencial magnético generado por cualquier distribución volumétrica y superficial de masas magnéticas puede expresarse como:


$$\psi_m(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi} \left[\iiint_{V'} \frac{\rho_m(\vec{R}')}{r} dV' + \iint_{S'} \frac{\sigma_m(\vec{R}')}{r} dS' \right]$$

Para obtener las expresiones para la excitación magnética, simplemente aplicamos $\vec{H} = -\vec{\nabla}\psi_m$, obteniendo:

$$\vec{H}(\vec{R}) = \frac{1}{4\pi} \left[\iiint_V \frac{\rho_m \vec{r}}{r^3} dV' + \iint_S \frac{\sigma_m \vec{r}}{r^3} dS' \right]$$

Q.E.D.

Ejemplo 33. Tenemos un imán de forma esférica con una imanación uniforme con $\vec{M} = M_0 \hat{z}$.



Hallamos las densidades volumétrica y superficial de masa magnética:

$$\rho_m = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} = 0$$

$$\sigma_m = \vec{M} \cdot \hat{n} = M_0 \cos \theta$$

Con esto, podemos obtener el diferencial de excitación magnética:

$$d\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \frac{\sigma_m \vec{r}}{r^3} dS'$$

$$|d\vec{H}| = \frac{1}{4\pi} \frac{M_0 \cos \theta}{R_0^2} R_0^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$dH_z = \frac{1}{4\pi} \frac{M_0 \cos \theta}{R_0^2} \cos \theta R_0^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

siendo $\vec{H} = H_z (-\hat{z})$. Integrando, obtenemos:

$$H_z = \frac{1}{2} M_0 \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \frac{1}{2} M_0 \left[-\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi = \frac{1}{6} M_0 (1 - (-1)) = \frac{M_0}{3}$$

Así:

$$\vec{H} = -\frac{M_0}{3} \hat{z}$$

nótese que $[H] = \frac{\text{A}}{\text{m}} = [M]$.

12.3. Susceptibilidad magnética

Microscópicamente, tiene sentido pensar que el momento dipolar magnético de un dipolo magnético sea proporcional a la inducción magnética en el lugar donde se encuentra el dipolo. Es decir:

$$\vec{m} \propto \vec{B}$$

Esto motiva la siguiente definición:

Definición 57. Llamamos **susceptibilidad magnética** χ_m de un medio al factor de proporcionalidad que relaciona la imanación de un medio $\vec{M}(\vec{R})$ con la excitación magnética $\vec{H}(\vec{R})$.

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

Observación 44. Por la definición de excitación magnética (ver definición 55 en la página 170) al aplicarle la definición 57, obtenemos:

$$\frac{\vec{M}}{\chi_m} := \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \Leftrightarrow \vec{M} \left(\frac{1}{\chi_m} + 1 \right) = \frac{\vec{B}}{\mu_0} \Leftrightarrow \vec{M} = \frac{1}{\mu_0} \frac{\chi_m}{1 + \chi_m} \vec{B}$$

Observación 45. Por la observación 43 en la página 170, al aplicar la definición 57, llegamos a:

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \chi_m \vec{H}) = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

Análogo a lo visto en electrostática y para la densidad volumétrica de corriente \vec{E} , definimos:

Definición 58. Llamamos medio **isótropo** a aquel en la excitación magnética \vec{H} y la inducción magnética \vec{B} son paralelos en todo momento:

$$\vec{H} \parallel \vec{B}$$

Análogamente, llamamos medios **anisótropos** a aquellos en los que $\vec{H} \nparallel \vec{B}$.

La susceptibilidad sería en este caso un tensor (una matriz 3×3): $\sigma = \begin{pmatrix} \chi_{m,11} & \chi_{m,12} & \chi_{m,13} \\ \chi_{m,21} & \chi_{m,22} & \chi_{m,23} \\ \chi_{m,31} & \chi_{m,32} & \chi_{m,33} \end{pmatrix}$

Definición 59. Llamamos medios **lineales** a aquellos en los que la susceptibilidad magnética no depende de la excitación magnética:

$$\chi_m \neq \mathfrak{F}(\vec{H})$$

Análogamente, llamamos medios **no lineales** a aquellos en los que $\chi_m = \mathfrak{F}(\vec{H})$.

Definición 60. Llamamos medios **homogéneos** a aquellos en los que la susceptibilidad magnética no depende de la posición:

$$\chi_m \neq \mathfrak{F}(\vec{R})$$

Análogamente, llamamos medios **no homogéneos** a aquellos en los que $\chi_m = \mathfrak{F}(\vec{R})$.

Definición 61. Llamamos **permeabilidad magnética** μ de un medio al factor que relaciona la inducción magnética \vec{H} con la inducción magnética \vec{B} :

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

Por la observación 45 en la página anterior, tenemos que:

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m)$$

donde χ_m es la susceptibilidad magnética del medio y μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío.

Definición 62. Llamamos **permeabilidad magnética relativa** μ_r de un medio al cociente entre la permeabilidad magnética de dicho medio μ entre la permeabilidad magnética del vacío μ_0 .

$$\mu_r := \frac{\mu}{\mu_0} = (1 + \chi_m)$$

Definición 63. Decimos que un medio magnético es


- **paramagnético** si $\chi_m > 0 \wedge \chi_m \ll 1$. En consecuencia, en estos materiales es $\mu \approx \mu_0$ y $\mu_r \approx 1$.
- **diamagnético** si $\chi_m < 0 \wedge |\chi_m| \ll 1$. Por consiguiente, en estos materiales es $\mu \approx \mu_0$ y $\mu_r \approx 1$.
- **ferromagnético** si $\chi_m > 0 \wedge \chi_m \gg 1$. De esta forma, en estos materiales es $\mu \approx \mu_0 \chi_m$ y $\mu_r \approx \chi_m$.

12.3.1. Susceptibilidad magnética de materiales reales

- Paramagnéticos: El aluminio: $0,21 \cdot 10^{-4}$; el aire: $3,6 \cdot 10^{-7}$; el platino: $2,9 \cdot 10^{-4}$.
- Diamagnéticos: El agua: $-0,88 \cdot 10^{-5}$, el cobre o la plata.
- Ferromagnéticos: El cobalto: $2,5 \cdot 10^2$, el níquel: $2 \cdot 10^2$, el acero: $2 \cdot 10^3$, el permalloy⁷⁸: 10^5 , el hierro ($< 0,05\%$ de impurezas): $2 \cdot 10^5$ o el sumpermalloy: 10^6 .

12.4. Ciclos de histéresis

Los materiales ferromagnéticos presentan memoria magnética o histéresis.




La idea es la siguiente, yo tengo un material no imanado $M = 0$ al que le aplico una excitación magnética \vec{H} hasta que el material no es capaz de aumentar más su imanación (1), llegando a la imanación de saturación M_s . Si ahora, disminuyo la excitación magnética hasta que $\vec{H} = \vec{0}$ (2), entonces la magnetización no es nula, sino que tiene cierto valor M_r llamado magnetización remanente. A continuación, aplicamos el campo H en sentido contrario, de manera que la magnetización disminuye hasta que cambia de signo (3) y alcanza el valor $-M_s$. El corte con el eje de abscisas se llama campo coercitivo o $-H_C$. Ahora, disminuimos el campo magnético a cero (4), nuevamente y la magnetización cuando $H = 0$ es $-M_r$. Por último, volvemos aumentar el campo magnético (5) y, en consecuencia, la magnetización aumenta hasta que cambia de signo cuando $H = H_C$ y, de nuevo, alcanzamos la magnetización de saturación M_s . Esto se llama el ciclo de histéresis.

En estos diagramas, puede obtenerse la susceptibilidad magnética como:

$$\chi_m(H) = \frac{dM}{dH}$$

Cada material tiene un ciclo de histéresis característica. Veamos unos ejemplos:




12.5. Condiciones de frontera entre dos medios magnéticos

Proposición 64. *En la frontera entre dos medios magnéticos se conserva la componente normal a la superficie de contacto de la inducción magnética.*

$$B_{2n} = B_{1n}$$

Demostración. Tomamos un cilindro tal que sus tapas son paralelas a la superficie de contacto entre ambos medios magnéticos de forma que una de sus tapas esté en un medio y la otra en el otro. Gráficamente:



Por otra parte, por el corolario 21 en la página 148, sabemos que la divergencia de la inducción magnética \vec{B} es nula en todo punto:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

Si integramos al volumen de nuestro cilindro la ecuación anterior, obtenemos:

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{B} dV = 0$$

Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), debe ser:

$$\oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$$

donde S es la superficie cerrada que delimita el cilindro. Ahora bien, podemos descomponer dicha integral en:

$$0 = \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \iint_{\text{tapa superior}} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{tapa inferior}} \vec{B} \cdot d\vec{S} + \iint_{\text{superficie lateral}} \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Si hacemos tender la altura transversal del cilindro a cero ($h \rightarrow 0$), obtenemos:

$$0 = \iint_{S_2} \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_1} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 + 0$$

Lo anterior se debe a que el valor de la integral a lo largo de la superficie lateral tiende a cero cuando la altura transversal h tiende a cero.

A continuación, tomamos un \hat{n} tal que $d\vec{S}_2 = dS_2 \hat{n}$ y $d\vec{S}_1 = dS_1 (-\hat{n})$, de forma que:

$$0 = \iint_{S_2} \vec{B}_2 \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_1} \vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \iint_{S_2} B_{2n} dS_2 - \iint_{S_1} B_{1n} dS_1$$

El signo menos viene de:

$$\vec{B}_1 \cdot d\vec{S}_1 = \vec{B}_1 \cdot (-\hat{n}) dS_1 = -B_{1n} dS_1$$

Cuando $h \rightarrow 0$, $dS_1 = dS_2 =: dS$, por lo que obtenemos:

$$\iint_S B_{2_n} dS - \iint_S B_{1_n} dS = 0$$

De esta forma, al ser la suma de las integrales la integral de la suma:

$$\iint_S (B_{2_n} - B_{1_n}) dS = 0$$

Como este argumento debe cumplirse para cualquier cilindro, necesariamente:

$$B_{2_n} - B_{1_n} = 0 \Leftrightarrow B_{2_n} = B_{1_n}$$

Q.E.D.

Corolario 22. *En la frontera entre dos medios magnéticos de permeabilidades magnéticas μ_1 y μ_2 se da:*

$$\mu_2 H_{2_n} = \mu_1 H_{1_n}$$


Demostración. La demostración se sigue trivialmente de la proposición 64 en la página 177 al hacer uso de la definición 61 en la página 175. *Q.E.D.*

Proposición 65. *En régimen estacionario de corrientes, siempre que no haya densidades volumétricas de corriente que entran o salen del volumen estudiado, en la frontera entre dos medios magnéticos la resta de las componentes tangenciales de la excitación magnética es igual a la densidad superficial de corriente eléctrica libre (de conducción) que atraviesa la superficie de contacto entre ambos medios en dirección perpendicular a la dirección tangencial tomada.*

$$H_{1_t} - H_{2_t} = J_{S,C,\hat{x}}$$

donde $J_{S,C,\hat{x}}$ es la densidad de corriente superficial libre que circula por la frontera entre ambos medios magnéticos en la dirección \hat{x} , siendo $\hat{x} = \hat{t} \times \hat{n}$ donde \hat{n} es el vector normal a la superficie de contacto entre ambos medios que apunta hacia el medio dos.

Demostración. Tomamos un rectángulo tal que dos de sus lados son paralelos a la superficie de contacto entre ambos medios magnéticos. Gráficamente:



Por el teorema de Ampère para el campo \vec{H} en forma integral (ver teorema 19 en la página 170), tenemos:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_C$$

Podemos dividir la integral a lo largo del rectángulo en cuatro tramos:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_1 \vec{H}_1 \cdot \hat{t} dl + \int_{1 \rightarrow 2} \vec{H} \cdot \hat{n} dl + \int_2 \vec{H}_2 \cdot (-\hat{t}) dl + \int_{2 \rightarrow 1} \vec{H} \cdot (-\hat{n}) dl = I_C$$

donde \hat{n} es el vector unitario normal a la superficie de contacto entre ambos medios que apunta hacia el medio dos. Si hacemos tender la altura del rectángulo a cero ($h \rightarrow 0$), entonces nuestra expresión queda:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_1 \vec{H}_1 \cdot \hat{t} dl - \int_2 \vec{H}_2 \cdot \hat{t} dl = I_{C,\hat{x}}$$

donde $I_{C,\hat{x}}$ es la corriente de conducción que circula por la frontera entre ambos medios y $\hat{x} = \hat{t} \times \hat{n}$. Como en un rectángulo dos lados paralelos miden lo mismo (llamemos a dicha longitud L), obtenemos:

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \int_0^L H_{1t} dl - \int_0^L H_{2t} dl = I_{C,\hat{x}} \Leftrightarrow \\ (H_{1t} - H_{2t}) L &= I_{\hat{x}} \Leftrightarrow H_{1t} - H_{2t} = \frac{I_{C,\hat{x}}}{L} \end{aligned}$$

Por el corolario 18 en la página 123, podemos expresar el término de la derecha como $J_{S,C,\hat{x}}$. Así, llegamos al enunciado. Q.E.D.

Corolario 23. *En régimen estacionario de corrientes, siempre que no haya densidades volumétricas de corriente que entran o salen del volumen estudiado, en la frontera entre dos medios magnéticos se cumple:*

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} - \frac{B_{2t}}{\mu_2} = J_{S,C,\hat{x}}$$

donde $J_{S,\hat{x}}$ es la densidad de corriente superficial que circula por la frontera entre ambos medios magnéticos en la dirección \hat{x} , siendo $\hat{x} = \hat{t} \times \hat{n}$ donde \hat{n} es el vector normal a la superficie de contacto entre ambos medios que apunta hacia el medio dos.

Demostración. El resultado se sigue trivialmente de la proposición 65 en la página 179 al utilizar la definición 61 en la página 175. Q.E.D.

Corolario 24. *En régimen estacionario de corrientes, siempre que no haya densidades volumétricas de corriente que entran o salen del volumen estudiado, si no circula corriente eléctrica en la frontera entre dos medios magnéticos, entonces la componente tangencial de la excitación magnética \vec{H} se conserva.*

$$H_{2t} = H_{1t} \Leftrightarrow \frac{B_{2t}}{\mu_2} = \frac{B_{1t}}{\mu_1}$$

Demostración. La demostración se sigue trivialmente de la proposición 65 en la página 179 y del corolario 23 al sustituir $J_{S,C,\hat{x}} = 0$. Q.E.D.

12.6. El circuito magnético

Definición 64. Llamamos **flujo magnético** Φ_m a través de una superficie S a la integral de la inducción magnética \vec{B} a lo largo de dicha superficie.

$$\Phi_m := \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

Proposición 66 (Ley de Ohm para el circuito magnético). *Supongamos que nos encontramos en régimen estacionario de corrientes y, además, que no hay densidades volumétricas de corriente que entren o salgan del volumen estudiado. Por añadidura, tenemos un medio magnético con forma de cable, por el que circula un flujo magnético Φ_m . Si en cada sección transversal del medio (transversal con respecto a la dirección de Φ_m) se cumple que la inducción magnética \vec{B} es constante y, al tomar una curva cerrada C que atraviesa el centro del medio magnético en todo momento, \vec{B} es siempre paralela a dicha curva C ; entonces la intensidad libre I_C que atraviesa la superficie abierta definida por dicha curva es igual al producto del flujo magnético Φ que circula por el medio y una cierta magnitud \mathcal{R} .*

$$\mathfrak{m} = \Phi_m \mathcal{R}$$


donde:

$$\mathfrak{m} = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_C$$

y:

$$\mathcal{R} = \oint_C \frac{dl}{\mu S}$$

siendo μ la permeabilidad magnética del medio y S la superficie transversal del cable.



Demostración. Por el teorema de Ampère para la excitación magnética en forma integral (ver teorema 19 en la página 170) aplicado a la curva cerrada C que recorre el centro del medio magnético, sabemos:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_C = m$$

Por otra parte, por la definición 61 en la página 175, tenemos:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_C \frac{\vec{B}}{\mu} \cdot d\vec{l}$$

siendo μ la permeabilidad magnética del medio. Si la inducción magnética \vec{B} es paralela a la curva C en todo momento, entonces:

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = B \oint_C \frac{dl}{\mu} \quad (12.6.0.1)$$

Por otra parte, siendo S una superficie transversal cualquiera del medio, por la definición 64 en la página anterior, tenemos:

$$\Phi_m = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

donde $d\vec{S} \parallel d\vec{l}$. Como \vec{B} es constante a lo largo de toda superficie transversal del medio y \vec{B} es paralelo a la curva C en todo momento, lo anterior se simplifica a:

$$\Phi_m = BS \Leftrightarrow B = \frac{\Phi_m}{S}$$

Sustituyendo en la ecuación 12.6.0.1, obtenemos:

$$m = \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{\Phi_m}{S} \oint_C \frac{dl}{\mu} = \Phi_m \oint_C \frac{dl}{\mu S} = \Phi_m \mathcal{R}$$

Q.E.D.

Definición 65. Llamaremos **fuerza magnetomotriz** al factor m que aparece en la proposición 66 en la página anterior.


Definición 66. Llamaremos **reluctancia** a la magnitud \mathcal{R} que aparece en la proposición 66 en la página anterior.

$$\mathcal{R} := \oint_C \frac{dl}{\mu S}$$

siempre que se cumplan las condiciones de la mencionada proposición.

12.7. Ejemplos

Ejemplo 34 (Problema 76). Tenemos:



Tenemos, por la definición 66 en la página anterior:


$$\mathcal{R}_1 = \frac{l_1}{2\mu S_1} \quad \mathcal{R}_x = \frac{x}{\mu_0 S_1} \quad \mathcal{R}_2 = \frac{l_2}{\mu S_2}$$

Y, por la proposición 66 en la página 181, obtenemos:

$$nI = \mathfrak{m} = \Phi (\mathcal{R}_1 + \mathcal{R}_x + \mathcal{R}_2 + \mathcal{R}_x + \mathcal{R}_1) \Leftrightarrow \Phi = \frac{nI}{\frac{l_1}{\mu S_1} + \frac{2x}{\mu_0 S_1} + \frac{l_2}{\mu S_2}}$$

Este sistema es un relé que, en la práctica, sirve para trasladar un interruptor de un sitio donde podría ser peligroso a otro donde no lo es tanto.

Ejemplo 35 (Problema 75). Tenemos un imán esférico con una imanación $\vec{M} = (M_0 + M_1 z) \hat{z}$.




Para resolver este problema o bien aplicamos corrientes equivalentes, o bien aplicamos las masas magnéticas. Lo vamos a hacer de ambas formas. Empezamos con corrientes equivalentes. Por la proposición 60 en la página 162, tenemos:

$$\vec{J}_{S,m} = \vec{M} \times \hat{n} = \left(M_0 + M_1, \underbrace{z}_{=R_0 \cos \theta} \right) \cdot \sin \theta \hat{\varphi}$$

$$\vec{J}_m = \vec{\nabla} \times \vec{M} = \vec{0}$$

Calculemos la inducción magnética \vec{B} .



Por la proposición 60 en la página 162, tenemos:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{J}_S \times \vec{r}}{r^3} dS$$

Diferenciando a ambos lados, en nuestro caso, como $\vec{J}_S \perp \vec{r}$, obtenemos:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{J_S}{r^2} dS$$

$$dB_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{J_S}{R_0^2} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) R_0^2 \sin \theta d\theta d\varphi \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow B_z = 2\pi \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} (M_0 + M_1 R_0 \cos \theta) \sin^3 \theta d\theta = \frac{\mu_0}{2} \left[\int_0^{\pi} M_0 \sin^3 \theta d\theta + \underbrace{\int_0^{\pi} M_1 R_0 \cos \theta \sin^3 \theta d\theta}_{=0} \right] =$$

$$= \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \Rightarrow \vec{B} = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{z}$$

Ahora, resolvamos el problema por masas magnéticas. Por la definición 56 en la página 171, tenemos:

$$\rho_m = -\vec{\nabla} \cdot \vec{M} = -M_1$$

$$\sigma_m = M \cos \theta$$

A continuación, por la proposición 63 en la página 171, sabemos:

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \left[\iint_S \frac{\sigma_m \vec{r}}{r^3} dS + \iiint_V \frac{\rho_m \vec{r}}{r^3} dV \right]$$

Vamos con la componente volumétrica:

$$d\vec{H}_V = \frac{1}{4\pi} \frac{\rho_m \vec{r}}{r^3} dV$$

$$dH_z = \frac{1}{4\pi} \frac{-M_1}{r^2} \cos \theta r^2 \sin \theta dr d\theta d\varphi$$

$$-H_z = \frac{-M_1}{4\pi} \int_{\varphi=0}^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^{R_0} \cos \theta \sin \theta dr d\theta d\varphi = -\frac{M_1}{4} 2\pi R_0 \underbrace{\left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^\pi}_{=0} = 0$$

Así:

$$|d\vec{H}| = \frac{1}{4\pi} \frac{M \cos \theta}{\underbrace{r^2}_{=R_0^2}} R_0^2 \sin \theta d\theta d\varphi$$

$$\begin{aligned} -dH_z &= \frac{1}{4\pi} M \cos \theta \sin \theta d\theta d\varphi \Rightarrow -H_z = \frac{1}{2} \int_{\theta=0}^\pi (M_0 + M_1 R_0 \cos \theta) \cos^2 \theta \sin \theta d\theta = \\ &= \frac{1}{2} \left(M_0 \left[-\frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_0^\pi + M_1 R_0 \left[-\frac{\cos^4 \theta}{4} \right]_0^\pi \right) = \frac{1}{2} \left(M_0 \frac{2}{3} + 0 \right) = \frac{M_0}{3} \hat{z} \end{aligned}$$


En consecuencia:

$$\vec{H} = -\frac{M_0}{3} \hat{z}$$

Por la observación 43 en la página 170, tenemos:

$$\vec{B} = \mu_0 \left(-\frac{M_0}{3} \hat{z} + M_0 \hat{z} \right) = \frac{2}{3} \mu_0 M_0 \hat{z}$$

Imaginemos que ahora hacemos un agujero cilíndrico en la esfera.



Teníamos:

$$\vec{M} = (M_0 + M_1 z) \hat{z}$$

$$\vec{J}_m = \vec{0}$$


$$\vec{J}_{S,m} = (M_1 z + M_0) \sin \theta \hat{\phi}$$

Así, la inducción magnética generada por el trozo de esfera que tenemos sería:

$$B_z = \frac{\mu_0}{2} \left[\int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} M_1 R_0 \cos \theta \sin^3 \theta d\theta + \int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} M_0 \sin^3 \theta d\theta \right]$$

$$\sin \theta_0 = \frac{a}{R_0} \Leftrightarrow \theta_0 = \arcsin \left(\frac{a}{R_0} \right)$$

Ahora, si consideramos la superficie cilíndrica interior:



Por el método de corrientes equivalentes, por la proposición 60 en la página 162, tendríamos en cilíndricas:

$$\vec{J}_{S,m} = \vec{M} \times \hat{n} = (M_0 + M_1 z) (-\hat{\varphi})$$

No obstante, vamos a hacerlo mediante masas magnéticas. De nuevo, por la definición 56 en la página 171:

$$\begin{aligned}\rho_m &= -M_1 \\ \sigma_m &= (M_0 + M_1 z) \cos \theta\end{aligned}$$

Nótese que:

$$[\sigma_m]_{\text{superficie interior}} = 0$$

De esta forma, por la proposición 63 en la página 171, tenemos:

$$\begin{aligned}\vec{H} &= \frac{1}{2} \left[\int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} M_1 R_0 \cos^3 \theta \sin \theta d\theta + \int_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} M_0 \cos^2 \theta \sin \theta d\theta \right] (-\hat{z}) = \\ &= -\frac{1}{2} \left(\left[-M_1 R_0 \frac{\cos^4 \theta}{4} \right]_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} + \left[-M_0 \frac{\cos^3 \theta}{3} \right]_{\theta_0}^{\pi-\theta_0} \right) \hat{z} = \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{M_1 R_0}{4} [\cos^4 (\pi - \theta_0) - \cos^4 \theta_0] + \frac{M_0}{3} [\cos^3 (\pi - \theta_0) - \cos^3 \theta_0] \right) \hat{z}\end{aligned}$$

Como $\cos (\pi - \theta_0) = -\cos (\pi - \theta_0)$, obtenemos:

$$\begin{aligned}\vec{H} &= \frac{1}{2} \left(\frac{M_1 R_0}{4} [\cos^4 (\theta_0) - \cos^4 \theta_0] + \frac{M_0}{3} [-\cos^3 \theta_0 - \cos^3 \theta_0] \right) \hat{z} = \\ &= \frac{1}{2} \frac{M_0}{3} (-2 \cos^3 \theta_0) \hat{z} = -\frac{M_0}{3} \cos^3 \theta_0 \hat{z}\end{aligned}$$

Por la observación 43 en la página 170, tenemos:

$$\vec{B} = -\mu_0 \frac{M_0}{3} \cos^3 \theta \hat{z}$$

Capítulo 13


Inducción electromagnética

13.1. Ley de inducción de Faraday-Lenz

Axioma 4. La fuerza electromotriz $\varepsilon = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l}$ inducida en una espira cerrada C coincide con la variación con respecto al tiempo del flujo magnético Φ_m a través de la espira.

$$\varepsilon = -\frac{\partial \Phi_m}{\partial t}$$

Ejemplo 36 (Dinamo). Tenemos una espira que rota con velocidad constante ω dentro de un campo magnético.



$$\vec{B} \cdot \vec{S} = BS \cos \omega t$$

$$\Phi_m = \iint_S B \cos \omega t dS = BS \cos \omega t$$


Así, por la ley de inducción de Faraday-Lenz (ver axioma 4), tenemos:

$$V(t) := \varepsilon(t) - \frac{\partial \Phi_m}{\partial t} = BS \sin \omega t$$

Observación 46. Podemos entender la ley de Faraday-Lenz de forma intuitiva de la siguiente forma: a una bobina «no le gusta» que cambie el flujo magnético que la atraviesa y se opone a cualquier cambio, generando para ello un flujo. Pero para generar un flujo, es necesario que circule una intensidad.

$$\vec{B} = \mu n I(t)$$


Ejemplo 37 (El transformador). Un transformador funciona gracias a la ley de inducción de Faraday-Lenz.



Un transformador ideal viene descrito por la ecuación:

$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1 = n V_1$$

Ejemplo 38. Tenemos dos masas una de aluminio y otra de neodimio (imanado) y las dejamos caer por el interior de un tubo de latón.




La masa de aluminio caerá a través del tubo de latón como si el tubo no estuviera. Sin embargo, mientras cae la masa de neodimio imanada, la inducción magnética en el interior del cilindro variará. De hecho, si vemos el cilindro como un montón de espiras circulares apiladas una encima de otra, conforme caiga la masa

imanada, el flujo magnético a través de ellas cambiará. Al cambiar, por el axioma 4 en la página 188, se creará una corriente inducida en ellas; dicha corriente generará una inducción magnética en el interior del cilindro que se opondrá a la inducción magnética generada por el imán. Dicha inducción generará una fuerza sobre la masa imanada que se opone a su caída. Por tanto, la masa imanada caerá más lentamente que la masa sin imanar.

13.2. La corriente alterna de la red eléctrica (en Europa)

En Europa, la corriente eléctrica de la red tiene una frecuencia de $f = 50$ Hz y un valor eficaz de 220 V. Por tanto, en sistema internacional, podríamos modelar matemáticamente la tensión como:

$$V(t) = 220\sqrt{2} \cos(2\pi 50t)$$




Si conectamos un aparato de resistencia R , entonces, por la ley de Ohm, la intensidad que circula vendrá dada por:

$$I = \frac{V}{R} = \frac{220\sqrt{2}}{R} \cos(2\pi 50t)$$

Estudiemos la potencia:

$$P(t) = V(t) I(t) = \frac{V(t)^2}{R} = 2 \cdot 220^2 \cos^2(2\pi 50t)$$



Por otra parte, la potencia media transmitida por la señal en un periodo T (llamando $V_0 = 220\sqrt{2}$ y $\omega_0 = 50$) es:

$$P(t) = \frac{1}{T} \int_0^T V(t) I(t) dt = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{V_0^2 \cos^2 \omega t}{R} dt = \frac{V_0^2}{2R}$$

13.3. Obtención de la tercera ecuación de Maxwell

Teorema 20 (Tercera ecuación de Maxwell). *El rotacional del campo eléctrico \vec{E} en cualquier punto \vec{R} y cualquier instante t coincide con el opuesto de la variación con respecto al tiempo de la inducción magnética \vec{B} en el mismo punto \vec{R} e instante t .*

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{R}, t) = -\frac{\partial \vec{B}(\vec{R}, t)}{\partial t}$$

Demostración. Sea C una curva cerrada cualquiera. Por el axioma 4 en la página 188, debe cumplirse:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = \varepsilon = -\frac{\partial \Phi_m}{\partial t}$$

Por la definición 64 en la página 181, podemos reescribir lo anterior como:

$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{\partial}{\partial t} \left[\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right]$$

Por el teorema de Stokes 3 en la página 17, lo anterior es equivalente a:

$$\iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial}{\partial t} \left[\iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} \right]$$

Como la integral es al espacio, mientras que la derivada parcial es con respecto al tiempo, ambos operadores conmutan.

$$\iint_S (\vec{\nabla} \times \vec{E}) \cdot d\vec{S} = \iint_S -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \Leftrightarrow \iint_S \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} = 0$$

Como lo anterior debe ser cierto para cualquier superficie S que se apoye sobre la curva C , el integrando debe ser nulo:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Q.E.D.

Corolario 25. *El campo eléctrico \vec{E} siempre puede expresarse como la suma del opuesto del gradiente de un potencial ϕ y el opuesto de la derivada con respecto al tiempo del potencial magnético vector \vec{A} .*

$$\vec{E}(\vec{R}, t) = -\vec{\nabla}\phi(\vec{R}, t) - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}(\vec{R}, t)$$

Demostración. Partimos del teorema 20 en la página anterior:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Por la proposición 50 en la página 147, sabemos que podemos expresar la inducción magnética \vec{B} como el rotacional del potencial magnético vector. Así:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{A})$$

Como el rotacional es un operador espacial y la derivada con respecto al tiempo es un operador temporal, conmutan y obtenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \times \vec{E} + \vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \vec{0}$$

Como el rotacional es un operador lineal, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \times \left(\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = \vec{0}$$

En consecuencia, sabemos que existe una función escalar $\phi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$\vec{E} + \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\vec{\nabla}\phi \Leftrightarrow \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Q.E.D.

13.4. Coeficientes de autoinducción e inducción mutua

Definición 67. Sean C_i, C_j dos circuitos elementales. Llamamos **coeficiente de inducción mutua** M_{ij} al opuesto del factor que relaciona la fuerza electromotriz presente en el conductor i -ésimo con la variación temporal de la corriente eléctrica que circula por el conductor j -ésimo.

$$\varepsilon_{ij} = -M_{ij} \frac{\partial I_j}{\partial t}$$

donde $[M_{ij}] = \frac{[\Phi_m]}{[I]} = \frac{\text{Wb}}{\text{A}} = \text{H} = \text{Henrio}$.


Además, llamamos **coeficiente de autoinducción** M_{ii} al opuesto del factor que relaciona la fuerza electromotriz presente en el conductor i -ésimo con la variación temporal de la corriente eléctrica que circula por él.

$$\varepsilon_{ii} = -M_{ii} \frac{\partial I_i}{\partial t}$$

Proposición 67. *El coeficiente de inducción mutua M_{ij} entre dos conductores lineales cerrados C_i y C_j puede calcularse como:*

$$M_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{S_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_j \times \vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S}_i$$

siendo S_i la superficie definida por la curva C_i .



Demostración. Por la proposición 46 en la página 140, sabemos que la inducción magnética generada por un conductor lineal cerrado C_j en un punto \vec{R} es:

$$\vec{B}(\vec{R}) = \frac{\mu_0 I_j}{4\pi} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_j \times \vec{r}}{r^3}$$

Por la definición 64 en la página 181, sabemos que el flujo magnético generado por el conductor j -ésimo a través de la superficie S_i viene dado por:

$$\Phi_{ij} = \iint_{S_i} \vec{B} \cdot d\vec{S}_i = \iint_{S_i} \frac{\mu_0 I_j}{4\pi} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_j \times \vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S}_i = \frac{\mu_0 I_j}{4\pi} \iint_{S_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_j \times \vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S}_i$$

Por el axioma 4 en la página 188, tenemos que la fuerza electromotriz presente en el conductor i -ésimo debido al conductor j -ésimo puede expresarse como:

$$\varepsilon_{ij} = -\frac{\partial \Phi_{ij}}{\partial t} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{S_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_j \times \vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S}_i \frac{\partial I_j}{\partial t}$$

Por la definición 67 en la página anterior, deducimos que:

$$M_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{S_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_j \times \vec{r}}{r^3} \cdot d\vec{S}_i$$

Q.E.D.


Proposición 68. Sea un sistema de n conductores lineales cerrados por los que circulan corrientes eléctricas I_1, \dots, I_n . Sean, Φ_1, \dots, Φ_n los flujos magnéticos que circulan a través de las superficies S_1, \dots, S_n delimitadas por las curvas C_1, \dots, C_n . Entonces los flujos magnéticos están relacionados con las intensidades de la siguiente forma:

$$\Phi = \mathbf{M} \cdot \mathbf{I}$$

donde:

$$\Phi = \begin{pmatrix} \Phi_1 \\ \vdots \\ \Phi_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{I} = \begin{pmatrix} I_1 \\ \vdots \\ I_n \end{pmatrix} \quad \mathbf{M} = \begin{pmatrix} M_{11} & \cdots & M_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ M_{n1} & \cdots & M_{nn} \end{pmatrix}$$

siendo M_{ij} el coeficiente de inducción mutua entre los circuitos i -ésimo y j -ésimo.



Demostración. Por la definición 67 en la página 192, tenemos:

$$\varepsilon_{ij} = -M_{ij} \frac{\partial I_j}{\partial t}$$

Por la ley de Faraday-Lenz (ver axioma 4 en la página 188) debe ser:

$$-\frac{\partial \Phi_{ij}}{\partial t} = \varepsilon_{ij} = -M_{ij} \frac{\partial I_j}{\partial t}$$

Multiplicando a ambos lados por ∂t e integrando, obtenemos:

$$\Phi_{ij} = M_{ij} I_j + C$$

donde C es una constante. Dado que si $I_j = 0$, debe ser $\Phi_{ij} = 0$, deducimos que $C = 0$. Así, tenemos:

$$\Phi_{ij} = M_{ij} I_j$$

Para obtener el flujo magnético total que fluye a través de la superficie S_i únicamente tenemos que sumar a todos los conductores j . Así:

$$\Phi_i = \sum_{j=1}^n \Phi_{ij} = \sum_{j=1}^n M_{ij} I_j$$

Al ser lo anterior válido $\forall i = 1, \dots, n$, podemos expresar la igualdad anterior en forma matricial:

$$\Phi = \mathbf{M} \cdot \mathbf{I}$$

Q.E.D.

13.4.1. Fórmula de Neumann

Proposición 69 (Fórmula de Neumann). *El coeficiente de inducción mutua M_{ij} entre dos conductores lineales cerrados C_i y C_j puede expresarse como:*

$$M_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_i \cdot d\vec{l}_j}{r}$$

Demostración. Por la definición 64 en la página 181, sabemos que el flujo magnético generado por el circuito j -ésimo en el conductor i -ésimo viene dado por:

$$\Phi_{ij} = \iint_{S_i} \vec{B}_j \cdot d\vec{S}_i$$

siendo S_i la superficie delimitada por la curva C_i . Por la proposición 54 en la página 156, podemos expresar $\vec{B}_j = \vec{\nabla} \times \vec{A}_j$, obteniendo:

$$\Phi_{ij} = \iint_{S_i} (\vec{\nabla} \times \vec{A}_j) \cdot d\vec{S}_i$$

Ahora, por el teorema de Stokes (ver teorema 3 en la página 17), tenemos:

$$\Phi_{ij} = \oint_{C_i} \vec{A}_j \cdot d\vec{l}_i \quad (13.4.1.1)$$

Por último, por la proposición 53 en la página 153, sabemos que el potencial magnético vector generado por el conductor j -ésimo viene dado por la expresión:

$$\vec{A}_j = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_j} \frac{I_j d\vec{l}_j}{r}$$

Sustituyendo en la ecuación 13.4.1.1, llegamos a:

$$\Phi_{ij} = \oint_{C_i} \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_j} \frac{I_j d\vec{l}_j}{r} \cdot d\vec{l}_i = \frac{\mu_0 I_j}{4\pi} \oint_{C_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_i \cdot d\vec{l}_j}{r}$$

Por la ley de Faraday-Lenz (ver axioma 4 en la página 188), obtenemos:

$$\varepsilon_{ij} = -\frac{\partial \Phi_{ij}}{\partial t} = -\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_i \cdot d\vec{l}_j}{r} \frac{\partial I_j}{\partial t}$$

Por la definición 67 en la página 192, debe ser:

$$M_{ij} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{C_i} \oint_{C_j} \frac{d\vec{l}_i \cdot d\vec{l}_j}{r}$$


Q.E.D.

Corolario 26. *La matriz de coeficientes de inducción mutua \mathbf{M} de un sistema de n conductores es simétrica. En otras palabras:*

$$M_{ij} = M_{ji} \quad \forall i, j = 1, \dots, n$$

Demostración. Se sigue trivialmente del enunciado de la proposición 69 en la página anterior, pues el producto escalar es conmutativo. Q.E.D.

Ejemplo 39. Queremos obtener el coeficiente de inducción mutua entre un circuito lineal indefinido y una espira rectangular.



Como, por el corolario 26 en la página anterior es $M_{12} = M_{21}$, podemos calcular este último que es más sencillo. Por el teorema de Ampère en forma integral (ver teorema 18 en la página 151), obtenemos fácilmente que la inducción magnética generada por un conductor rectilíneo indefinido es:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \hat{\varphi}$$

Por la definición 64 en la página 181, tenemos:

$$\Phi_{21} = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_{z=z_0}^{z_0+a} \int_{r=c}^{r=c+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dz dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} a \int_c^{c+b} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I a}{2\pi} \ln \left(\frac{c+b}{c} \right)$$

Así:

$$M_{12} = M_{21} = \frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \left(\frac{b+c}{c} \right)$$

13.5. Campos inducidos por movimiento

Sean dos observadores inerciales O y O' . O está en reposo, mientras que O' está montado en el «AVE», que se mueve a una velocidad constante \vec{v} con respecto de O . Supongamos, que hay una partícula de carga q a bordo del AVE. Para el observador inercial hay, en la posición de carga q hay un campo eléctrico \vec{E}_O y una inducción magnética \vec{B}_O . De esta forma, para el observador O la fuerza que actúa sobre la carga debe ser:

$$\vec{F}_O = q\vec{E}_O + q\vec{v} \times \vec{B}_O$$

donde el último sumando viene dado por la fuerza de Lorentz.

Sin embargo, para el observador O' , la carga está quieta; luego para él sobre la carga q únicamente actúa el campo eléctrico $\vec{E}_{O'}$. Es decir:

$$\vec{F}_{O'} = q\vec{E}_{O'}$$

Como necesariamente es $\vec{F}_O = \vec{F}_{O'}$, será:

$$q\vec{E}_{O'} = q\vec{E}_O + q\vec{v} \times \vec{B}_O \Leftrightarrow \vec{E}_{O'} = \vec{E}_O + \vec{v} \times \vec{B}_O$$

Dicho de otra forma, para O' se genera un campo eléctrico inducido por el movimiento.

Capítulo 14

Energía magnética

14.1. Energía de un sistema de circuitos lineales

Proposición 70. *La energía magnética U_m almacenada en un sistema de n conductores lineales cerrados C_1, \dots, C_n por los que circulan intensidades I_1, \dots, I_n viene dada por la expresión:*

$$U_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n M_{ij} I_i I_j$$

siendo M_{ij} el coeficiente de inducción mutua entre los conductores i -ésimo y j -ésimo.

Demostración. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que la corriente eléctrica I_i que circula por el conductor i -ésimo es debida a una batería. De esta forma, la fuerza electromotriz presente en el conductor i -ésimo tiene dos términos, uno de ellos viene dado por la batería, mientras que el otro se corresponde con la fuerza electromotriz inducida. Por la ley de Ohm (ver teorema 14 en la página 129) y por la ley de inducción de Faraday-Lenz (ver axioma 4 en la página 188), tendríamos:

$$\varepsilon_i - \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} = I_i R_i$$

Multiplicando a ambos lados por $I_i(t)$, tenemos:

$$\varepsilon_i I_i - \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} I_i = I_i^2 R_i \Leftrightarrow \varepsilon_i I_i = \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} I_i + I_i^2 R_i$$

El término de la izquierda se corresponde con la potencia suministrada por la batería, mientras que el segundo sumando de la derecha se corresponde con la potencia disipada en el circuito por efecto Joule. De esta forma, la variación con respecto al tiempo de energía potencial magnética en el circuito debe ser necesariamente el primer sumando del lado derecho de la ecuación:

$$\frac{\partial U_i}{\partial t} = P = \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} I_i$$

Multiplicando ambos lados por ∂t , obtenemos:

$$\partial U_i = \partial \Phi_i I_i$$

Integrando a ambos lados, obtenemos:

$$U_i = \int_0^{\Phi_{i,\text{final}}} I_i d\Phi_i$$

Vamos a ir trayendo del infinito cada uno de los n conductores lineales cerrados. De esta forma, el trabajo que tenemos que hacer para aumentar el flujo que circula por el primer conductor de cero a su flujo final $\Phi_{1,\text{final}}$ cuando sólo existe el primer conductor es:

$$w_1 = \int_0^{\Phi_{1,\text{final}}} I_1 d\Phi_1$$

Por la proposición 68 en la página 194, tenemos:

$$\Phi_1 = M_{11}I_1 \Rightarrow d\Phi_1 = M_{11}dI_1$$

ya que sólo existe el conductor 1 por el momento. En consecuencia:

$$w_1 = \int_0^{I_{1,\text{final}}} I_1 M_{11} dI_1 = \frac{1}{2} M_{11} I_1^2$$

Ahora, hacemos aparecer el conductor 2 y, de nuevo, calculamos el trabajo que tenemos que hacer para aumentar el flujo que pasa por él entre 0 y su flujo final $\Phi_{2,\text{final}}$. De nuevo, por la proposición 68 en la página 194, tenemos:

$$\Phi_2 = M_{21}I_1 + M_{22}I_2 \Rightarrow d\Phi_2 = M_{21}dI_1 + M_{22}dI_2$$

En consecuencia:

$$w_2 = \int_0^{I_{1,\text{final}}} I_2 M_{21} dI_1 + \int_0^{I_{2,\text{final}}} I_2 M_{22} dI_2 = M_{21} I_1 I_2 + \frac{1}{2} M_{22} I_2^2$$

Y, en general, para el conductor i -ésimo:

$$\Phi_i = \sum_{j=1}^{i-1} M_{ij}I_j + M_{ii}I_i \Rightarrow d\Phi_i = \sum_{j=1}^{i-1} M_{ij}dI_j + M_{ii}dI_i$$

$$w_i = \sum_{j=1}^{i-1} \int_0^{I_{j,\text{final}}} I_i M_{ij} dI_j + \int_0^{I_{i,\text{final}}} I_i M_{ii} dI_i = \sum_{j=1}^{i-1} M_{ij} I_i I_j + \frac{1}{2} M_{ii} I_i^2$$

En consecuencia, la energía magnética almacenada viene dada por:

$$U_m = \sum_{i=1}^n w_i = \sum_{i=1}^n \left[\sum_{j=1}^{i-1} M_{ij} I_i I_j + \frac{1}{2} M_{ii} I_i^2 \right] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} M_{ii} I_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{i-1} M_{ij} I_i I_j$$

Como, por el corolario 26 en la página 195, la matriz de coeficientes de inducción mutua es simétrica, podemos escribir lo anterior como:

$$\begin{aligned} U_m &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} M_{ii} I_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{i-1} \left(\frac{1}{2} M_{ij} I_i I_j + \frac{1}{2} M_{ji} I_j I_i \right) = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} M_{ii} I_i^2 + \sum_{i=1}^n \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{1}{2} M_{ij} I_i I_j = \\ &= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n M_{ij} I_i I_j \end{aligned}$$

Q.E.D.

14.2. Distribución de corrientes. Densidad de energía

Lema 11. Sean $\vec{A}, \vec{B} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ dos funciones vectoriales de clase $C^{(1)}$. Entonces:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = \vec{B} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

Proposición 71. La energía magnética almacenada U_m en una distribución (con volumen V) de conductores viene dada por:

$$U_m = \iiint_V \int_{\vec{A}=\vec{0}}^{\vec{A}} \vec{J} \cdot \vec{A} \cdot dV$$


donde T.E. indica todo el espacio, \vec{J} es la densidad volumétrica de corriente eléctrica y \vec{A} es el potencial magnético vector.

En régimen estacionario de corrientes, la energía magnética almacenada puede expresarse como:

$$U_m = \iiint_{T.E.} \int_{\vec{B}=\vec{0}}^{\vec{B}} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

donde \vec{H} es la excitación magnética y \vec{B} es la inducción magnética.

Demostración. Vamos a dividir nuestra distribución volumétrica en infinitos circuitos elementales por los que circulan corrientes reales (de conducción).



Si la corriente que circula por cada uno de ellos es dI_C , sabemos que se cumple:

$$dU = \int dI_C d\Phi_m$$

siendo U la energía potencial magnética. Diferenciando a ambos lados la expresión anterior, obtenemos:

$$d(dU) = dI_C d\Phi_m \quad (14.2.0.1)$$

Por otra parte, por la definición 64 en la página 181, tenemos:

$$\Phi_m = \iint_{S_C} \vec{B} \cdot d\vec{S}_C$$

Por la proposición 50 en la página 147, podemos expresar lo anterior en función del potencial magnético vector:

$$\Phi_m = \iint_{S_C} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot d\vec{S}_C$$

Ahora, por el teorema de Stokes (ver teorema 3 en la página 17), obtenemos:

$$\Phi_m = \oint_C \vec{A} \cdot d\vec{l}$$

donde C es la curva delimitada por la superficie S_C . Tomando la diferencial a ambos lados, obtenemos:

$$d\Phi_m = \vec{A} \cdot d\vec{l}$$


Sustituyendo en la ecuación Por otra parte, por la proposición 43 en la página 122, tenemos:

$$dI_C = \vec{J}_C \cdot d\vec{S}$$

Nótese que $S \neq S_C$.

Sustituyendo en la ecuación 14.2.0.1 en la página anterior, obtenemos:

$$d(dU) = \vec{J}_C \cdot d\vec{S} \vec{A} \cdot d\vec{l}$$



Como $\vec{J}_C \parallel d\vec{S} \parallel d\vec{l}$ (esto es trivialmente cierto en un circuito lineal), podemos reescribir lo anterior como:

$$d(dU) = \vec{J}_C \cdot \vec{A} dS dl = \vec{J}_C \cdot \vec{A} dV$$

Bien, para obtener la energía magnética almacenada, vamos a ver cuánto varía la energía potencial magnética al variar el potencial vector \vec{A} . De esta forma, aplicamos el operador de diferencia virtual δ a ambos lados, obteniendo:

$$\delta [d(dU)] = \vec{J}_C \cdot \delta \vec{A} dV$$

pues no estamos variando la densidad volumétrica de corriente real. Ahora, el término izquierdo de nuestra ecuación se corresponde con la variación del diferencial inexacto de la energía magnética almacenada. Así:

$$d\delta U_m = \vec{J}_C \cdot \delta \vec{A} dV$$

Integrando a ambos lados, obtenemos:

$$U_m = \iiint_V \int_{\vec{A}=\vec{0}}^{\vec{A}} \vec{J}_C \cdot \delta \vec{A} dV$$

En régimen estacionario de corrientes, por el teorema de Ampère para el campo \vec{H} en su versión diferencial (ver teorema 19 en la página 170), podemos reescribirlo lo anterior como:

$$U_m = \iiint_V \int_{\vec{A}=\vec{0}}^{\vec{A}} (\vec{\nabla} \times \vec{H}) \cdot \delta \vec{A} dV \quad (14.2.0.2)$$

Por el lema 11 en la página 200 sabemos:

$$\vec{\nabla} (\vec{H} \times \delta \vec{A}) = \delta \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) - \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \delta \vec{A}) \Leftrightarrow (\vec{\nabla} \times \vec{H}) \cdot \delta \vec{A} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{H} \times \delta \vec{A}) + \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \delta \vec{A})$$

Sustituyendo en la ecuación 14.2.0.2, obtenemos:

$$U_m = \iiint_V \int_{\vec{A}=\vec{0}}^{\vec{A}} \vec{\nabla} \cdot (\vec{H} \times \delta \vec{A}) dV + \iiint_V \int_{\vec{A}=\vec{0}}^{\vec{A}} \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \delta \vec{A}) dV$$

Nótese que, por la proposición 50 en la página 147 y dado que los operadores virtuales y espaciales conmutan, se tiene:

$$\delta \vec{B} = \delta (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \vec{\nabla} \times \delta \vec{A}$$

Sustituyendo esto y por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), llegamos a:

$$U_m = \oint_{\Sigma} \int_{\vec{A}=\vec{0}}^{\vec{A}} (\vec{H} \times \delta \vec{A}) \cdot d\vec{S} + \iiint_V \int_{\vec{B}=\vec{0}}^{\vec{B}} \vec{H} \cdot \delta \vec{B} dV \quad (14.2.0.3)$$

Si extendemos la integral a todo el espacio (no sólo a nuestro volumen V), la superficie de nuestra integral de la izquierda es la superficie del infinito y allí:

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' \Rightarrow |\vec{H}| \sim \frac{1}{r^2}$$

$$\vec{A} = \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}}{r} dV' \Rightarrow \delta \vec{A} = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{r} \Rightarrow |\delta \vec{A}| \sim \frac{1}{r}$$

$$S \sim r^2$$

Por tanto:

$$\oint_{\Sigma_\infty} \int_{\vec{A}=\vec{0}}^{\vec{A}} (\vec{H} \times \delta \vec{A}) \cdot d\vec{S} \sim \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{1}{r^2} \frac{1}{r} r dr = \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$$

En consecuencia, al extender las integrales de la ecuación 14.2.0.3 a todo el espacio, obtenemos:

$$U_m = \iiint_{T.E.} \int_{\vec{B}=\vec{0}}^{\vec{B}} \vec{H} \cdot \delta \vec{B} dV$$

Q.E.D.

Corolario 27. En régimen estacionario de corrientes, la energía magnética almacenada U_m en una distribución l.h.i. (con volumen V) de conductores viene dada por:

$$U_m = \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \mu H^2 dV = \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \vec{B} \cdot \vec{H} dV = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{J}_C \cdot \vec{A} dV$$

donde $T.E.$ indica todo el espacio, \vec{J} es la densidad volumétrica de corriente eléctrica, \vec{A} es el potencial magnético vector, \vec{H} es la excitación magnética, \vec{B} es la inducción magnética y μ es la permeabilidad magnética del medio.

Demostración. Por la definición 61 en la página 175, tenemos:

$$\vec{B} = \mu \vec{H}$$

Como el medio es l.h.i.:

$$\delta \vec{B} = \mu \delta \vec{H}$$

Sustituyendo en el enunciado de la proposición 71 en la página 200, obtenemos:

$$U_m = \iiint_{T.E.} \int_{\vec{H}=\vec{0}}^{\vec{H}} \mu \vec{H} \cdot \delta \vec{H} dV = \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \mu H^2 dV = \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \mu \vec{H} \cdot \vec{H} dV$$

Por la definición 61 en la página 175, tenemos:

$$U_m = \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

Por otra parte, por la proposición 50 en la página 147, obtenemos:

$$U_m = \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \vec{H} dV \quad (14.2.0.4)$$

Por el lema 11 en la página 200, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{H}) = (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \vec{H} - \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H})$$

Aplicando el teorema de Ampère en su forma diferencial para el campo \vec{H} en lado derecho, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{H}) = (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \vec{H} - \vec{A} \cdot \vec{J}_C \Leftrightarrow (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \cdot \vec{H} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{H}) + \vec{J}_C \cdot \vec{A}$$

Sustituyendo en la ecuación 14.2.0.4, tenemos:

$$U_m = \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \times \vec{H}) dV + \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \vec{J}_C \cdot \vec{A} dV$$

Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), tenemos:

$$U_m = \frac{1}{2} \oint_{\Sigma_\infty} (\vec{A} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} + \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \vec{J}_C \cdot \vec{A} dV \quad (14.2.0.5)$$

En la superficie del infinito:

$$\begin{aligned} \vec{H} &= \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J} \times \vec{r}}{r^3} dV' \Rightarrow |\vec{H}| \sim \frac{1}{r^2} \\ \vec{A} &= \frac{1}{4\pi} \iiint_{V'} \frac{\vec{J}}{r} dV' \Rightarrow \delta \vec{A} = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{r} \Rightarrow |\delta \vec{A}| \sim \frac{1}{r} \\ S &\sim r^2 \end{aligned}$$

Por tanto:

$$\oint_{\Sigma_\infty} (\vec{A} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} \sim \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{1}{r} \frac{1}{r^2} r dr = \lim_{r \rightarrow \infty} \int \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r} \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0$$

Así, la expresión 14.2.0.5 se simplifica a:


$$U_m = \frac{1}{2} \iiint_{T.E.} \vec{J}_C \cdot \vec{A} dV$$

Finalmente, como $\vec{J}_C = \vec{0}$ fuera del volumen del conductor, la integral anterior se reduce a:

$$U_m = \frac{1}{2} \iiint_V \vec{J}_C \cdot \vec{A} dV$$

Q.E.D.

Ejemplo 40 (Problema 67). Tenemos un hilo que atraviesa una corriente lineal cerrada de radio a según descrito en el dibujo:




Nos piden calcular el campo \vec{B} en el eje Z en los puntos $z < 0$.

Por la proposición 46 en la página 140, la inducción magnética generada por la corriente lineal cerrada (la espira) viene dada por:

$$\vec{B}_E = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{2a} \left(\frac{a}{z}\right)^2 \hat{z}$$

Por otra parte, el campo generado por la corriente lineal viene dado por:



$$dB_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dy z}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dy r \overbrace{\sin \theta}^{=\sin \alpha}}{r^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{dy z}{r^2 r} = \frac{\mu_0 I z}{4\pi} \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$B_x = \frac{\mu_0 I}{4\pi} z \int_{y=0}^{\infty} \frac{dy}{(y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \left[\frac{y}{z^2 \sqrt{y^2 + z^2}} \right]_{y=0}^{\infty} = \frac{\mu_0 I}{4\pi z^2}$$

Así, obtenemos que la inducción magnética total es:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 I a}{2z^2} \hat{z} + \frac{\mu_0 I}{4\pi z^2} \hat{x} = \frac{\mu_0 I}{2z^2} \left(a \hat{z} + \frac{1}{2\pi} \hat{x} \right)$$

Ejemplo 41 (Problema 68). Tenemos una superficie plana situada en plano XY por el que circula una corriente superficial:


$$\vec{J}(x, y, 0) = J_0 \hat{x}$$

Nos piden determinar el potencial magnético vector. Para ello, podríamos hallar primer la inducción magnética.

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_{S'} \frac{\vec{J}_S \times \vec{r}}{r^3} dS'$$

$$|d\vec{B}| = \frac{\mu_0 J_0}{4\pi r^2} dS'$$

Sin embargo, en vez de hacerlo como hemos puesto antes, podemos aplicar la ley de Ampère para el campo \vec{H} en su forma integral (ver teorema 19 en la página 170) en un rectángulo:



$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$$

$$\begin{aligned} & \int_{(1)} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{(2)} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{(3)} \vec{H} \cdot d\vec{l} + \int_{(4)} \vec{H} \cdot d\vec{l} = I \Leftrightarrow \\ & \Leftrightarrow H\left(z = \frac{a}{2}\right)b + \underbrace{H\left(z = -\frac{a}{2}\right)b}_{=H\left(z = \frac{a}{2}\right)} = I \Leftrightarrow 2H\left(z = \frac{a}{2}\right)b = I = J_S b \Leftrightarrow \end{aligned}$$

$$H\left(z = \frac{a}{2}\right) = \frac{J_S}{2}$$

Vemos, que efectivamente se cumple la proposición 65 en la página 179:

$$H_{2t} - H_{1t} = J_S$$

Por otra parte, como estamos en el vacío, por la definición 61 en la página 175, tenemos:

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

En consecuencia:

$$\vec{B}_z = \frac{\mu_0 J_0}{2} (-\hat{y}) \text{ si } z > 0$$

$$\vec{B}_z = \frac{\mu_0 J_0}{2} \hat{y} \text{ si } z < 0$$

Por la proposición 50 en la página 147, sabemos que es:

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

$$\vec{B} = (0, B, 0) = \left(\vec{\nabla} \times \vec{A} \right)_y$$

Por otra parte, por la proposición 50 en la página 147, sabemos que podemos calcular el potencial magnético vector de la siguiente forma:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \iint_S \frac{\vec{J}_S}{r} dS$$

Así, vemos que, necesariamente será $A_y = 0 = A_z$. Por tanto:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A} = \left(0, \frac{\partial A_x}{\partial z}, 0 \right)$$

De esta forma, para $z > 0$:

$$\frac{\partial A_x}{\partial z} = -\frac{\mu_0 J_0}{2} \Leftrightarrow A_x = -\frac{\mu_0 J_0}{2} z + k_1$$

y para $z < 0$:

$$\frac{\partial A_x}{\partial z} = \frac{\mu_0 J_0}{2} \Leftrightarrow A_x = \frac{\mu_0 J_0}{2} z + k_2$$

Como el potencial es una función continua, debe ser $k_1 = k_2$. Podemos tomar el origen de potencial en el plano de forma que allí sería $\vec{A} = \vec{0}$.


14.3. Fuerzas en una distribución de corrientes

Proposición 72. *La fuerza total que actúa sobre una distribución de corrientes eléctricas con densidad volumétrica de corriente \vec{J} a causa de una inducción magnética \vec{B} viene dada por:*

$$\vec{F} = \iiint_V \vec{J} \times \vec{B} dV$$

Demostración. Por el axioma 3 en la página 142, tenemos que la fuerza que actúa sobre un diferencial de corriente lineal por la que circula una corriente dI viene dada por:

$$d\vec{F} = dI d\vec{l} \times \vec{B}$$



Por la proposición 43 en la página 122, tenemos:

$$d\vec{F} = \vec{J} \cdot d\vec{S} d\vec{l} \times \vec{B}$$

Como en una corriente lineal es $d\vec{S} \parallel d\vec{l} \times \vec{J}$, podemos reescribir lo anterior como:

$$d\vec{F} = \vec{J} \times \vec{B} dV$$

Integrando a ambos lados, obtenemos:

$$\vec{F} = \iiint_V \vec{J} \times \vec{B} dV$$

Q.E.D.

Definición 68. Llamamos **densidad de fuerza magnética** \vec{f} a la fuerza por unidad de volumen que sufre una distribución de corrientes eléctricas.

$$\vec{f}(\vec{R}) := \frac{d\vec{F}}{dV}(\vec{R})$$

Por la proposición 72 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{f} = \vec{J} \times \vec{B}$$

14.4. Fuerzas magnéticas

Proposición 73. En una distribución de n circuitos lineales cerrados aislada no varía el flujo magnético.

Demostración. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que la corriente eléctrica I_i que circula por el conductor i -ésimo es debida a una batería. De esta forma, la fuerza electromotriz presente en el conductor i -ésimo tiene dos términos, uno de ellos viene dado por la batería, mientras que el otro se corresponde con la fuerza electromotriz inducida. Por la ley de Ohm (ver teorema 14 en la página 129) y por la ley de inducción de Faraday-Lenz (ver axioma 4 en la página 188), para cada uno de los circuitos elementales tenemos:

$$\varepsilon_i - \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} = I_i R_i$$

Multiplicando a ambos lados por $I_i(t)$, tenemos:

$$\varepsilon_i I_i - \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} I_i = I_i^2 R_i \Leftrightarrow \varepsilon_i I_i = \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} I_i + I_i^2 R_i$$

El término de la izquierda se corresponde con la potencia suministrada por la batería, mientras que el segundo sumando de la derecha se corresponde con la potencia disipada en el circuito por efecto Joule. Como la potencia

suministrada por la batería está fija, la única forma en la que se puede influir en el sistema es a través de la variación del flujo magnético. De esta forma, la potencia P que un agente hace sobre el circuito viene dada por:

$$\frac{dW}{dt} = P = \frac{\partial \Phi_i}{\partial t}$$

Por ende, si el trabajo que hacemos sobre el sistema es nulo, la variación de flujo también debe ser nula.
Q.E.D.

14.4.1. Sistema a flujo constante $\Phi_i = \text{cte} \forall i = 1, \dots, n$

Proposición 74. *La fuerza total que actúa sobre un conjunto de n conductores lineales cerrados aislado ($\Phi_i = \text{cte} \forall i = 1, \dots, n$) es igual al opuesto del gradiente de la energía magnética almacenada en el sistema.*

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U_m$$

Demostración. Si tenemos un sistema aislado, entonces la energía debe conservarse:

$$dW = -dU_m$$

Por otra parte, por definición de trabajo:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Por tanto:

$$dW = -dU_m = \vec{F} \cdot d\vec{r} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{F} = -\frac{dU_m}{d\vec{r}} \equiv -\vec{\nabla} U_m$$

Q.E.D.

14.4.2. Sistema a intensidad constante $I_i = \text{cte} \forall i = 1, \dots, n$

Proposición 75. *La fuerza total que actúa sobre un sistema de n conductores lineales cerrados al mantener constantes las intensidades I_1, \dots, I_n que circulan por ellos coincide con el gradiente de la energía magnética almacenada en el sistema.*

$$\vec{F} = +\vec{\nabla} U_m$$

Demostración. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que la corriente eléctrica I_i que circula por el conductor i -ésimo es debida a una batería. De esta forma, la fuerza electromotriz presente en el conductor i -ésimo tiene dos términos, uno de ellos viene dado por la batería, mientras que el otro se corresponde con la fuerza electromotriz inducida. Por la ley de Ohm (ver teorema 14 en la página 129) y por la ley de inducción de Faraday-Lenz (ver axioma 4 en la página 188), para cada uno de los circuitos elementales tenemos:

$$\varepsilon_i - \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} = I_i R_i$$

Multiplicando a ambos lados por $I_i(t)$, tenemos:

$$\varepsilon_i I_i - \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} I_i = I_i^2 R_i \Leftrightarrow \varepsilon_i I_i = \frac{\partial \Phi_i}{\partial t} I_i + I_i^2 R_i$$

El término de la izquierda se corresponde con la potencia suministrada por la batería, mientras que el segundo sumando de la derecha se corresponde con la potencia disipada en el circuito por efecto Joule. Multiplicando la ecuación anterior por ∂t , obtenemos:

$$\varepsilon_i I_i \partial t = \partial \Phi_i I_i + I_i^2 R_i$$

Llamaremos U_b a la energía potencial que mantiene constantes las intensidades I_1, \dots, I_n . De esta forma, debe ser:

$$dU_{b,i} = d\Phi_i I_i$$

Sumando a todos los conductores, obtenemos:

$$dU_b = \sum_{i=1}^n I_i d\Phi_i \quad (14.4.2.1)$$

Por otra parte, por la proposición 70 en la página 198, sabemos que:

$$U_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n M_{ij} I_i I_j$$

Por la proposición 68 en la página 194, podemos expresar lo anterior como:

$$U_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_i \Phi_i$$

Diferenciando a ambos lados, como, por hipótesis, $I_i = \text{cte } \forall i = 1, \dots, n$, obtenemos:

$$dU_m = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n I_i d\Phi_i$$

Relacionado la ecuación anterior con la ecuación 14.4.2.1, llegamos a la conclusión:

$$dU_b = 2dU_m \quad (14.4.2.2)$$

Por otra parte, por el teorema de energía mecánica tenemos que:

$$dU_b = dW + dU_m$$

Usando 14.4.2.2 y aplicando la definición de trabajo $dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$, obtenemos:

$$2dU_m = \vec{F} \cdot d\vec{r} + dU_m \Leftrightarrow dU_m = \vec{F} \cdot d\vec{r} \Leftrightarrow \vec{F} = \frac{dU_m}{d\vec{r}} = \vec{\nabla} U_m$$

Q.E.D.

Capítulo 15

Ecuaciones de Maxwell

15.1. Las ecuaciones de Maxwell

Teorema 21. *En régimen estacionario de corrientes, en todo punto \vec{R} debe cumplirse:*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{total}}{\varepsilon_0} \quad \vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = J_C$$

donde \vec{E} es el campo eléctrico, \vec{B} es la inducción magnética, \vec{H} es la excitación magnética, ρ_{total} es la densidad volumétrica de carga total y ε_0 es la permitividad eléctrica del vacío.

Demostración. Lo anterior es simplemente una recopilación de los teoremas 1 en la página 14, 19 en la página 170 y 20 en la página 191 y del corolario 21 en la página 148. Q.E.D.

Teorema 22 (Ley de Ampère generalizada). *En todo punto \vec{R} del espacio se cumple que:*

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{R}) + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}(\vec{R})$$

donde \vec{B} es la inducción magnética, \vec{J} es la densidad de corriente volumétrica y \vec{D} es el vector desplazamiento eléctrico.

Demostración. Partimos de la ecuación de continuidad (ver teorema 12 en la página 124):

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho_f}{\partial t} = 0$$

Por el teorema de Gauss generalizado en forma diferencial (ver teorema 9 en la página 84), tenemos:

$$\rho_f = \vec{\nabla} \cdot \vec{D}$$

Sustituyendo, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial}{\partial t}(\vec{\nabla} \cdot \vec{D}) = 0$$

Como la divergencia es un operador espacial mientras que la parcial con respecto al tiempo es un operador temporal, ambos conmutan:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = 0 \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \quad (15.1.0.1)$$

Partimos de la ley de Ampère para el campo \vec{B} en el caso de corrientes estacionarias (ver teorema 17 en la página 149):

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}$$

Por el lema 6 en la página 148, la divergencia del término izquierdo de la ecuación es nula. Sin embargo, por el teorema 12 en la página 124, sabemos que la divergencia del término derecho no es nulo a menos que nos encontremos en régimen estacionario de corrientes. Por tanto, tiene sentido pensar que hace falta añadir un término en el lado derecho de la ecuación que permita que se cumpla la ecuación de continuidad. Llamemos a dicho término $\vec{X} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$. Así, tendríamos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \vec{X}$$

Tomando la divergencia a ambos lados, obtenemos, ya que la divergencia es un operador lineal:

$$0 = \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \vec{\nabla} \cdot \vec{X} \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = -\frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \cdot \vec{X} = -\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{X} \right)$$

Por la ecuación 15.1.0.1 en la página anterior, debe ser:

$$\vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) = \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{1}{\mu_0} \vec{X} \right) \Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} \vec{X} \right) = 0$$

La solución general de dicha ecuación es:

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \frac{1}{\mu_0} \vec{X} + \vec{\nabla} \times \vec{Y} = \vec{0} \Leftrightarrow \vec{X} = \mu_0 \left(\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} + \vec{\nabla} \times \vec{Y} \right)$$

donde $\vec{Y} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ es una función vectorial cualquiera. Sin embargo, si fuera $\vec{Y} \neq \vec{0}$, entonces aunque fuese $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{0}$, siempre habría un campo $\vec{\nabla} \times \vec{Y}$ de fondo que contribuiría al rotacional de la inducción magnética.

Como debe ser $\vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{0} \forall \vec{R}$ si es $\vec{J} = \vec{0} \forall \vec{R}$ y $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{0}$, concluimos que es $\vec{Y} = \vec{0}$. Así, el teorema de Ampère generalizado queda:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Q.E.D.

Teorema 23 (Ley de Ampère generalizada para el campo \vec{H}). *En todo punto \vec{R} del espacio se cumple que:*

$$\vec{\nabla} \times \vec{H}(\vec{R}) = \vec{J}_C(\vec{R}) + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}(\vec{R})$$

donde \vec{H} es la excitación magnética, \vec{J}_C es la densidad de corriente volumétrica real (de conducción) y \vec{D} es el vector desplazamiento eléctrico.

Demostración. Partimos del teorema 22 en la página anterior:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Por la observación 43 en la página 170, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \left[\mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \right] = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Leftrightarrow \mu_0 (\vec{\nabla} \times \vec{H} + \vec{\nabla} \times \vec{M}) = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} - \vec{\nabla} \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Por la proposición 60 en la página 162, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J} - \vec{J}_m + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \vec{J}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

donde \vec{J}_C es la densidad volumétrica de corriente eléctrica real.

Q.E.D.

Teorema 24 (Ecuaciones de Maxwell). *El electromagnetismo clásico queda resumido con las ecuaciones para el campo eléctrico \vec{E} y la inducción magnética \vec{B} :*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_{total}}{\varepsilon_0}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu_0 \left(\vec{J}_C + \vec{J}_m + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right)$$

donde \vec{E} es el campo eléctrico, \vec{D} es el vector desplazamiento eléctrico, \vec{B} es la inducción magnética, ρ_{total} es la densidad volumétrica de carga total, \vec{J}_C es la densidad volumétrica de corriente real, \vec{J}_m es la densidad volumétrica de corriente equivalente, ε_0 es la permitividad eléctrica del vacío y μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío.

Demostración. Lo anterior no es más que una recopilación de los teoremas 1 en la página 14, 22 en la página 210 y 20 en la página 191 y del corolario 21 en la página 148.

Q.E.D.

Teorema 25 (Resumen del electromagnetismo). *Todo el electromagnetismo clásico queda descrito con las ecuaciones:*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_f$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho_f}{\partial t} = 0$$

donde \vec{E} es el campo eléctrico, \vec{D} es el vector desplazamiento eléctrico, \vec{P} es el vector polarización, ρ_f es la densidad volumétrica de carga libre, \vec{B} es la inducción magnética, \vec{H} es la excitación magnética, \vec{J}_C es la densidad volumétrica de corriente real, \vec{J} es la densidad volumétrica de corriente total, ε_0 es la permitividad eléctrica del vacío y μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío.

Demostración. Lo anterior no es más que una recopilación de los teoremas 9 en la página 84, 23 en la página anterior, 20 en la página 191, 12 en la página 124, del corolario 21 en la página 148, de la definición 25 en la página 84 y de la observación 43 en la página 170.

Q.E.D.

15.2. Soluciones armónicas

Proposición 76. *Las ecuaciones de Maxwell admiten soluciones armónicas, es decir, admiten soluciones en las que la dependencia temporal de todas las funciones involucradas es un seno o un coseno.*

Demostración. Supongamos que:

$$\vec{E}(\vec{R}, t) = \vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_E)$$

$$\vec{B}(\vec{R}, t) = \vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_B)$$

donde $\vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R})$ y $\vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R})$ son funciones cualquiera que incluyen la dependencia del campo eléctrico y de la inducción magnética. Veamos que esto es consistente con las ecuaciones de Maxwell:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}, t) = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_E)$$

pues el término del coseno es constante para la divergencia. Por el teorema 24 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_E) = \vec{\nabla} \cdot \vec{E}(\vec{R}, t) = \frac{\rho(\vec{R}, t)}{\varepsilon_0} \Leftrightarrow \rho(\vec{R}, t) = \varepsilon_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_E)$$

De esta forma, la densidad volumétrica de carga ρ tiene forma armónica. Prosigamos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B}(\vec{R}, t) = \vec{\nabla} \cdot \vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_B)$$

Por el teorema 24 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_B) = \vec{\nabla} \cdot \vec{B}(\vec{R}, t) = 0$$

Como hemos impuesto que \vec{B} tenga dependencia temporal, debe ser:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R}) = 0$$

Prosigamos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{R}, t) = \nabla \times \vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_E)$$

Por el teorema 24 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_E) = \vec{\nabla} \times \vec{E}(\vec{R}, t) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}(\vec{R}, t) = \vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos\left(\omega t + \varphi_B - \frac{\pi}{2}\right)$$

Luego, debe ser $\vec{\nabla} \times \vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) = \vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R})$ y $\varphi_E = \varphi_B - \frac{\pi}{2}$. Por último:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}, t) = \vec{\nabla} \times \vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_B)$$

Por el teorema 24 en la página anterior, tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B}_{\vec{r}}(\vec{R}) \cos(\omega t + \varphi_B) = \vec{\nabla} \times \vec{B}(\vec{R}, t) = \mu_0 \left(\vec{J}(\vec{R}, t) + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}(\vec{R}, t) \right)$$

Luego, necesariamente tanto \vec{J} como $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$ deben tener forma armónica para que se cumpla la ley de Ampère generalizada.

Es decir, hemos probado que existen soluciones de la ecuación de Maxwell tales que todas las funciones que aparecen tiene forma armónica. Q.E.D.

15.3. Ecuaciones de Maxwell en un medio l.h.i.

Definición 69. Sean $n, m \in \mathbb{N}$. Decimos que un campo vectorial $\vec{F} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ de clase $C^{(2)}$ es una **onda** si satisface la llamada «ecuación de ondas» no homogénea:

$$\nabla^2 \vec{F}(\vec{R}, t) - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{F}(\vec{R}, t)}{\partial t^2} = f(\vec{R}, t)$$

donde v es la velocidad de propagación de la onda en el medio y la función $f(\vec{R}, t)$ representa la densidad de fuentes de la perturbación.

Observación 47. La ecuación de ondas anterior también es válida para funciones escalares, tomando $m = 1$.

Teorema 26. Sea un medio l.h.i. Dios dijo:

1.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho_f}{\varepsilon}$$

2.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0$$

3.

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

4.

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \vec{J}_C + \varepsilon \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

y se hizo la luz.

La velocidad de propagación de la luz v en un medio de permitividad eléctrica ε y permeabilidad magnética μ viene dada por:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$$

Además, las ondas electromagnéticas vienen descritas por:

$$\nabla^2 \vec{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right) + \mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \mu \sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Demostración. A lo largo de la demostración usaremos $\rho \equiv \rho_f$ y $\vec{J} \equiv \vec{J}_C$ pero el lector debe recordar que en realidad estamos hablando de la densidad de carga libre y de la densidad volumétrica de corriente eléctrica.

Partimos de la tercera ecuación de Maxwell (la que contiene $\vec{\nabla} \times \vec{E}$) y hacemos el rotacional a ambos lados.

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla} \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right)$$

Por el lema 7 en la página 148 y como el rotacional es un operador espacial y la derivada con respecto al tiempo es un operador temporal, ambos conmutan, obtenemos:

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \times \vec{B})$$

Por la primera y la cuarta ecuación de Maxwell:

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right) - \nabla^2 \vec{E} &= -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu \vec{J} + \varepsilon \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right) - \nabla^2 \vec{E} &= -\mu \frac{\partial \vec{J}}{\partial t} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \nabla^2 \vec{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} &= \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right) + \mu \frac{\partial \vec{J}}{\partial t}\end{aligned}$$

Por la definición 41 en la página 128, podemos expresar la densidad volumétrica de corriente eléctrica \vec{J} en función del campo eléctrico \vec{E} , obteniendo:

$$\nabla^2 \vec{E} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{\nabla} \left(\frac{\rho}{\varepsilon} \right) + \mu \sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \quad (15.3.0.1)$$

Por otra parte, hagamos el rotacional a ambos lados de la cuarta ecuación de Maxwell. Llegamos a:

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{B} = \vec{\nabla} \times \left(\mu \vec{J} + \varepsilon \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right)$$

Por el lema 7 en la página 148 y como el rotacional es un operador espacial y la derivada con respecto al tiempo es un operador temporal, ambos conmutan, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \left(\vec{\nabla} \cdot \vec{B} \right) - \nabla^2 \vec{B} = \mu \vec{\nabla} \times \vec{J} + \varepsilon \mu \frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{\nabla} \times \vec{E} \right)$$

Por la segunda y la tercera ecuación de Maxwell, lo anterior es equivalente a:

$$\begin{aligned}-\nabla^2 \vec{B} &= \mu \vec{\nabla} \times \vec{J} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \nabla^2 \vec{B} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} &= -\mu \vec{\nabla} \times \vec{J}\end{aligned}$$

Por la definición 41 en la página 128, podemos expresar la densidad volumétrica de corriente eléctrica \vec{J} en función del campo eléctrico \vec{E} , obteniendo:

$$\nabla^2 \vec{B} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = -\mu \sigma \vec{\nabla} \times \vec{E}$$

Y, de nuevo, por la tercera ecuación de Maxwell, llegamos a:

$$\nabla^2 \vec{B} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \mu \sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (15.3.0.2)$$

Como podemos ver, las ecuaciones 15.3.0.1 y 15.3.0.2 satisfacen la ecuación de ondas dada en la definición 69 en la página anterior. En consecuencia, \vec{E} y \vec{B} se propagan en el espacio como ondas. Por analogía con la ecuación de ondas (ver definición 69 en la página anterior), tenemos la velocidad de propagación en ambas ondas es la misma y viene dada por:

$$v^2 = \frac{1}{\varepsilon \mu} \Leftrightarrow v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon \mu}}$$

De hecho, en el vacío, obtenemos:

$$v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} = c$$

donde c es la velocidad de la luz en el vacío.

Dicho de otra forma, acabamos de ver que la luz como onda electromagnética que es, es solución de la ecuación de Maxwell. Por tanto, el cumplimiento de las ecuaciones de Maxwell implica la existencia de la luz.

Q.E.D.

Observación 48. Advertimos al lector de que si se encuentra en cuarto mal iluminado y enuncia las ecuaciones de Maxwell, no se creará luz que le permita ver mejor.

Observación 49. De hecho, el índice de refracción de un medio con permitividad eléctrica ε y permeabilidad magnética μ viene dado por:

$$n = \frac{c}{v} = \sqrt{\frac{\varepsilon\mu}{\varepsilon_0\mu_0}} = \sqrt{\varepsilon_r\mu_r}$$

Corolario 28 (Ecuaciones de la telegrafía). *En un medio sin cargas libres $\rho_f = 0$, las ondas electromagnéticas vienen descritas por las ecuaciones:*

$$\nabla^2 \vec{E} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} - \mu\sigma \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

Demostración. La demostración se sigue trivialmente del teorema 26 en la página 214 al sustituir $\rho_f = 0$. *Q.E.D.*

Proposición 77. *Recordemos que, por la proposición 52 en la página 152, el potencial magnético vector \vec{A} no es único. Si imponemos la condición (llamada de Lorenz):*

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

siendo ϕ el potencial escalar que aparece en el corolario 25 en la página 192; entonces, tanto el potencial magnético vector \vec{A} como el potencial escalar ϕ satisfacen la ecuación de ondas dada por la definición 69 en la página 214.

Demostración. Por el corolario 25 en la página 192, podemos expresar el campo eléctrico como sigue:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Haciendo la divergencia a ambos lados, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = -\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla}\phi) - \vec{\nabla} \cdot \left(\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right)$$

Por la primera ecuación del 24 en la página 212 y, dado que la divergencia es un operador espacial mientras que la parcial con respecto al tiempo es un operador temporal, ambos operadores conmutan, por lo que obtenemos:

$$\frac{\rho(R, t)}{\varepsilon} = -\nabla^2 \phi - \frac{\partial}{\partial t} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A})$$

Por hipótesis, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{\rho(R, t)}{\varepsilon} &= -\nabla^2 \phi - \frac{\partial}{\partial t} \left(-\varepsilon\mu \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \frac{\rho(R, t)}{\varepsilon} &= -\nabla^2 \phi + \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \nabla^2 \phi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \phi}{\partial t^2} &= -\frac{\rho(R, t)}{\varepsilon} \end{aligned}$$

Y esta última ecuación satisface la ecuación de ondas dada en la definición 69 en la página 214.

Por otra parte, por la cuarta ecuación del teorema 24 en la página 212:

$$\vec{\nabla} \times \vec{B} = \mu \vec{J} + \varepsilon \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Por la proposición 50 en la página 147, podemos escribir lo anterior como:

$$\vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{A} = \mu \vec{J} + \varepsilon \mu \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Por el lema 7 en la página 148 y el corolario 25 en la página 192, tenemos:

$$\vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} = \mu \vec{J} + \varepsilon \mu \frac{\partial}{\partial t} \left[-\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right]$$

Como el gradiente es un operador espacial, mientras que la parcial con respecto al tiempo es un operador temporal, ambos operadores conmutan. En consecuencia, llegamos a:

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A} &= \mu \vec{J} - \vec{\nabla} \left(\varepsilon \mu \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow \nabla^2 \vec{A} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left(\varepsilon \mu \frac{\partial \phi}{\partial t} \right) - \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{A}) &= -\mu \vec{J} \end{aligned}$$

Como el gradiente es un operador lineal, obtenemos:

$$\nabla^2 \vec{A} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \left(\varepsilon \mu \frac{\partial \phi}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{A} \right) = -\mu \vec{J}$$

Pero, por hipótesis, lo que hay dentro del gradiente se anula. Así, obtenemos:

$$\nabla^2 \vec{A} - \varepsilon \mu \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = -\mu \vec{J}$$

Y esta última ecuación satisface la ecuación de ondas dada en la definición 69 en la página 214. Q.E.D.

Proposición 78. *Existe una función escalar $\psi : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$ tal que, definiendo:*

$$\phi' := \phi + \frac{\partial \psi}{\partial t}$$

$$\vec{A}' = \vec{A} - \vec{\nabla} \psi$$

e imponiendo la condición de Lorentz:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{A}' + \varepsilon \mu \frac{\partial \phi'}{\partial t} = 0$$

se cumple:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}'$$

y, además \vec{A}' y ϕ' satisfacen la ecuación de ondas. Por último, \vec{A} y ϕ cumplen también la ecuación de ondas si y sólo si ψ la cumple también.

Demostración. Por una parte:

$$-\vec{\nabla}\phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla}\left(\phi + \frac{\partial\psi}{\partial t}\right) - \frac{\partial}{\partial t}(\vec{A} - \vec{\nabla}\psi)$$

Como el gradiente y la parcial con respecto al tiempo son operadores lineales y el orden del rotacional conmuta con la derivada parcial:

$$-\vec{\nabla}\phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial}{\partial t}\vec{\nabla}\psi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial t}\vec{\nabla}\psi = -\vec{\nabla}\phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

Y, por el corolario 7.3.0.3 en la página 111, obtenemos:

$$-\vec{\nabla}\phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t} = \vec{E}$$

Por otra parte, calculemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times (\vec{A} - \vec{\nabla}\psi)$$

Como el rotacional es un operador lineal:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times \vec{A} - \vec{\nabla} \times \vec{\nabla}\psi$$

Y, por el lema 8 en la página 152, el segundo sumando es nulo. Así, por la proposición 50 en la página 147, obtenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{A}' = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{B}$$

En consecuencia, como $-\vec{\nabla}\phi' - \frac{\partial \vec{A}'}{\partial t}$ y $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}'$, por la proposición 77 en la página 216, como \vec{A}' y ϕ' satisfacen la condición de Lorenz, entonces \vec{A}' y ϕ' satisfacen la ecuación de ondas.

Por último, por hipótesis, tenemos:

$$0 = \vec{\nabla} \cdot \vec{A}' + \varepsilon\mu \frac{\partial \phi'}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} - \vec{\nabla}\psi) + \varepsilon\mu \frac{\partial \left(\phi + \frac{\partial\psi}{\partial t}\right)}{\partial t}$$

Como la parcial y la divergencia son operadores lineales, obtenemos:

$$\Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \phi}{\partial t} - \nabla^2 \psi + \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{A} + \varepsilon\mu \frac{\partial \phi}{\partial t} - \left(\nabla^2 \psi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}\right) = 0$$

Así, si es:

$$\nabla^2 \psi - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0$$

ψ satisface la ecuación de ondas dada en la definición 69 en la página 214 y \vec{A} y ϕ satisfacen la condición de Lorenz. Por la proposición 77 en la página 216, \vec{A} y ϕ satisfacen la ecuación de ondas. *Q.E.D.*

Capítulo 16

Energía electromagnética

16.1. Solución «particular» de las ecuaciones telegráficas

Proposición 79. *Las ecuaciones de la telegrafía (ver corolario 28 en la página 216) en régimen armónico en lo referido a la dependencia temporal en un medio de conductividad nula $\sigma = 0$ que son isótropas respecto a la dependencia espacio-temporal admiten la siguiente solución general:*

$$\vec{E}(\vec{R}, t) = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{R} - \omega t)$$

$$\vec{B}(\vec{R}, t) = \vec{B}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{R} - \omega t)$$

Demostración. Partimos del corolario 28 en la página 216 tomando $\sigma = 0$:

$$\nabla^2 \vec{E} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{B} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = 0$$

Como vemos, por simetría de las ecuaciones, si resolvemos la ecuación para \vec{E} , la habremos resuelto para \vec{B} . Vamos a trabajar en el campo de los complejos. Como \vec{E} tiene dependencia armónica con respecto al tiempo, tenemos:

$$\vec{E}(\vec{R}, t) = \text{Re} \left[\vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) e^{-i\omega t} \right] \quad (16.1.0.1)$$

Por comodidad en la escritura, llamaremos:

$$\vec{E}_{\mathbb{C}}(\vec{R}, t) := \vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) e^{-i\omega t}$$

Como $\text{Re}\vec{E}_{\mathbb{C}}$ debe cumplir la ecuación de la telegrafía para cualquier t , $\text{Im}\vec{E}_{\mathbb{C}}$ (que no es más que un desfase suyo), también deberá cumplirla. Así, $\vec{E}_{\mathbb{C}}$ debe cumplir la ecuación de la telegrafía. Sustituyendo, tenemos:

$$\nabla^2 \vec{E}_{\mathbb{C}} - \varepsilon\mu \frac{\partial^2 \vec{E}_{\mathbb{C}}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Como, en el campo de los complejos derivar con respecto al tiempo es equivalente a multiplicar por $-i\omega$, obtenemos:

$$\begin{aligned} \nabla^2 \vec{E}_{\vec{r}} e^{-i\omega t} + \varepsilon\mu\omega^2 \vec{E}_{\vec{r}} e^{-i\omega t} &= \vec{0} \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow (\nabla^2 \vec{E}_{\vec{r}} + \varepsilon\mu\omega^2 \vec{E}_{\vec{r}}) e^{-i\omega t} &= \vec{0} \end{aligned}$$

Como la exponencial nunca se anula, debe ser:

$$\nabla^2 \vec{E}_{\vec{r}} + \varepsilon\mu\omega^2 \vec{E}_{\vec{r}} = \vec{0} \Leftrightarrow$$

Llamando $k^2 := \varepsilon\mu\omega^2$, llegamos a:

$$\nabla^2 \vec{E}_{\vec{r}} + k^2 \vec{E}_{\vec{r}} = \vec{0} \Leftrightarrow \begin{cases} \nabla^2 E_x + k^2 E_x = 0 \\ \nabla^2 E_y + k^2 E_y = 0 \\ \nabla^2 E_z + k^2 E_z = 0 \end{cases}$$

De nuevo, como las ecuaciones son simétricas, se resolvemos una, habremos resuelto el resto. Vamos con la ecuación con respecto a la coordenada x . Tenemos:

$$\frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_x}{\partial z^2} + k^2 E_x = 0 \quad (16.1.0.2)$$

Hagamos separación de variables, es decir, supondremos que la solución es de la forma:

$$E_x(x, y, z) = X(x) Y(y) Z(z)$$

Sustituyendo en la ecuación 16.1.0.2, tenemos:

$$\frac{d^2 X}{dx^2} Y Z + \frac{d^2 Y}{dy^2} X Z + \frac{d^2 Z}{dz^2} X Y + k^2 X Y Z = 0$$

Como no nos interesa la solución trivial $E_x = 0$, podemos dividir por XYZ , con lo que llegamos a:

$$\frac{d^2 X}{dx^2} \frac{1}{X} + \underbrace{\frac{d^2 Y}{dy^2} \frac{1}{Y} + \frac{d^2 Z}{dz^2} \frac{1}{Z}}_{=:C_x^2} + k^2 = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 X}{dx^2} \frac{1}{X} + C_x^2 = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 X}{dx^2} + C_x^2 X = 0$$

Nótese que todo el término C_x^2 es constante para x y que $C_x^2 \in \mathbb{R}$. Así, hemos llegado a una ecuación diferencial de una variable. Siempre que sea $C_x \neq 0$, la solución de la ecuación anterior viene dada por:

$$X(x) = A_x e^{iC_x x} + B_x e^{-iC_x x}$$

Por otra parte, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{d^2 Y}{dy^2} \frac{1}{Y} + \frac{d^2 Z}{dz^2} \frac{1}{Z} + k^2 = C_x^2 &\Leftrightarrow \frac{d^2 Y}{dy^2} \frac{1}{Y} + \underbrace{\frac{d^2 Z}{dz^2} \frac{1}{Z} + k^2 - C_x^2}_{=:C_y^2} = 0 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow \frac{d^2 Y}{dy^2} \frac{1}{Y} + C_y^2 = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 Y}{dy^2} + C_y^2 Y = 0 \end{aligned}$$

De nuevo, nótese que todo el término C_y es constante para y y que $C_y^2 \in \mathbb{R}$. Así, hemos llegado a una ecuación diferencial de una variable. Siempre que sea $C_y \neq 0$, la solución de la ecuación anterior viene dada por:

$$Y(y) = A_y e^{iC_y y} + B_y e^{-iC_y y}$$

Por último, tenemos:

$$\frac{d^2 Z}{dz^2} \frac{1}{Z} + k^2 - C_x^2 = C_y^2 \Leftrightarrow \frac{d^2 Z}{dz^2} \frac{1}{Z} + \underbrace{k^2 - C_x^2 - C_y^2}_{=:C_z^2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \frac{d^2 Z}{dz^2} \frac{1}{Z} + C_z^2 = 0 \Leftrightarrow \frac{d^2 Z}{dz^2} + C_z^2 Z = 0$$

De nuevo, nótese que todo el término C_z es constante para z y que $C_z^2 \in \mathbb{R}$. Así, hemos llegado a una ecuación diferencial de una variable. Siempre que sea $C_z \neq 0$, la solución de la ecuación anterior viene dada por:

$$Z(z) = A_z e^{iC_z z} + B_z e^{-iC_z z}$$

Como $C_x^2, C_y^2, C_z^2 \in \mathbb{R}$, las soluciones obtenidas son las de un oscilador armónico. Recordemos que debe cumplirse:

$$C_x^2 + C_y^2 + C_z^2 = k^2$$

Como $k^2 \in \mathbb{R}$, podemos imaginar que existe un vector $\vec{k} = (C_x, C_y, C_z)$ que es solución de la ecuación anterior. En consecuencia, sabemos que existen $D_x, D_y, D_z, \phi_x, \phi_y, \phi_z$ tales que podemos expresar la solución como:

$$E_x(x, y, z) = \text{Re} \left[D_x e^{ik_x x + i\phi_x} D_y e^{ik_y y + i\phi_y} D_z e^{ik_z z + i\phi_z} \right]$$

Tomando $G_x := D_x D_y D_z$, podemos escribir lo anterior como:

$$E_x(x, y, z) = \text{Re} \left[G e^{i(k_x x + k_y y + k_z z + \phi_x + \phi_y + \phi_z)} \right]$$

Llamando $\varphi_x := \phi_x + \phi_y + \phi_z$ y recordando $\vec{k} = (C_x, C_y, C_z)$, lo anterior es equivalente a:

$$E_x(x, y, z) = \text{Re} \left[G_x e^{i(\vec{k} \cdot \vec{R} + \varphi_x)} \right]$$

siendo $\vec{R} = (x, y, z)$. Operando, podemos simplificar la expresión anterior de la siguiente manera:

$$E_x(x, y, z) = G_x \text{Re} \left(e^{i\varphi_x} \right) \text{Re} \left[G_x e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \right] = G_x \cos \varphi_x \text{Re} \left[G_x e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \right]$$

Llamando $N_x := G_x \cos \varphi_x$, obtenemos la expresión más sencilla para E_x :

$$E_x(x, y, z) = N_x \text{Re} \left[e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \right]$$

Como, sólo nos interesan soluciones que sean isótropas en la dependencia espacio-temporal, por analogía, tenemos que:

$$E_y(x, y, z) = N_y \text{Re} \left[e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \right]$$

$$E_z(x, y, z) = N_z \text{Re} \left[e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \right]$$

En consecuencia, llamando $\vec{E}_0 = (N_x, N_y, N_z)$, obtenemos:

$$\vec{E}_{\vec{r}}(\vec{R}) = \vec{E}_0 \text{Re} \left[e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \right]$$

Volviendo a la ecuación 16.1.0.1 en la página 219, obtenemos:

$$\vec{E}(\vec{R}, t) = \text{Re} \left[\vec{E}_0 \text{Re} \left[e^{i\vec{k} \cdot \vec{R}} \right] e^{-i\omega t} \right] = \vec{E}_0 \text{Re} \left[e^{i\vec{k} \cdot \vec{R} - i\omega t} \right] = \vec{E}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{R} - \omega t)$$

Actuando análogamente para \vec{B} , obtendríamos:

$$\vec{B}(\vec{R}, t) = \vec{B}_0 \cos(\vec{k} \cdot \vec{R} - \omega t)$$

Q.E.D.

16.2. Tipos de propagación

Existen dos tipos de propagación, propagación libre y propagación guiada (una «guía de ondas»). Todo esto se usa para el diseño de antenas. En propagación libre sí que es cierto que las ondas electromagnéticas son transversales, pero en propagación guiada no.

16.3. Carácter dieléctrico o conductor

Proposición 80. *El hecho de que un medio sea conductor o dieléctrico depende del cociente $\frac{\sigma}{\varepsilon\omega}$, siendo σ la conductividad de dicho medio, ε su permitividad eléctrica y ω la frecuencia de la onda electromagnética que lo atraviesa.*

Demostración. Siguiendo los mismos pasos que en la demostración de la proposición 79 en la página 219, pero sin suponer $\sigma = 0$, obtenemos que el valor de k^2 viene dado por:

$$k^2 = \omega^2 \varepsilon \mu + i \omega \mu \sigma$$

Si $k^2 \in \mathbb{R}$, entonces la solución no tiene amortiguamiento y el medio es un dieléctrico perfecto (pues es $\sigma = 0$), este es el caso de las soluciones dadas por la proposición 79 en la página 219. En el límite contrario, si $\varepsilon \rightarrow 0$, entonces k^2 es casi un número imaginario puro (aunque nunca puede llegar a serlo) y en el medio las ondas electromagnéticas sufren un brutal amortiguamiento. En este caso, el medio se comporta como un conductor perfecto. Ya no hay más casos, pues tanto la parte real como la parte imaginaria de k son positivas al ser $\varepsilon, \mu, \sigma > 0$. Por tanto, vemos que el argumento de k^2 determina el carácter dieléctrico o conductor de un medio.

$$\arg k^2 = \frac{\omega \mu \sigma}{\omega^2 \varepsilon \mu} = \frac{\sigma}{\varepsilon \omega}$$

Q.E.D.

Lo anterior motiva la siguiente definición:

Definición 70. Denominamos **factor de calidad** Q al cociente entre la permitividad eléctrica ε de un medio y su conductividad σ multiplicado por la frecuencia de la onda.

$$Q := \frac{\varepsilon \omega}{\sigma}$$

Observación 50. Según la definición 70, un medio con un alto factor de calidad $Q \gg 1$ se comportará como un dieléctrico puro, mientras que un medio con un bajo factor de calidad $Q \ll 1$, se comportará como un conductor puro.

Definición 71. En el caso de un medio conductor, llamamos **distancia de penetración** δ a la distancia para la cual la amplitud de la onda es $\frac{1}{e}$ veces la que era antes de entrar en el conductor.

Ejemplo 42. Un submarino no puede enviar transmisiones de radio sumergido porque el agua salada amortigua la onda; veámoslo. En el agua se da $\varepsilon \approx 80\varepsilon_0$ y $\mu \approx \mu_0$. Así, obtenemos $\sigma = 4,3 \frac{\text{S}}{\text{m}}$. Para la luz tenemos $8\pi \cdot 10^{14} < \omega < 16\pi 10^{14} \frac{\text{rad}}{\text{s}}$, de manera que el factor de calidad del agua para la luz es $Q \approx 6,2 \cdot 10^6$; es decir, el agua casi no absorbe la luz. Sin embargo, para las ondas de radio tenemos $2\pi 10^4 < \omega < 2\pi 10^8$ y $Q \approx 0,1$, luego es conductor. Por consiguiente, el agua absorbe rápidamente todas las ondas de radio. Haciendo el mismo cálculo con las ondas de radar, obtenemos $f \sim 10^9 - 10^{11}$ y $Q \approx 10$, una situación intermedia. En este caso la distancia de penetración varía entre 100 m y 200 m.

16.4. Conservación de la energía. Teorema de Poynting

Definición 72. Llamamos **vector de Poynting** \vec{S} al producto vectorial del campo eléctrico \vec{E} y la excitación magnética \vec{H} .

$$\vec{S}(\vec{R}) := \vec{E}(\vec{R}) \times \vec{H}(\vec{R})$$

$$[S] = \frac{\text{V}}{\text{m}} \frac{\text{A}}{\text{m}^2} = \frac{\text{J}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} = \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Definición 73. Llamamos **energía electromagnética almacenada** de una onda a la suma de su energía electrostática almacenada y su energía magnética almacenada.

$$U_{em} := U_e + U_m$$

Teorema 27 (Teorema de Poynting). *La variación con respecto al tiempo de la energía electromagnética almacenada en una onda electromagnética U_{em} viene dada por:*

$$\frac{\delta U_{em}}{\delta t} = - \oint_{S'} \vec{S} \cdot d\vec{S}' - \iiint_V \vec{J}_C \cdot \vec{E} dV$$

donde \vec{S} es el vector de Poynting, \vec{J}_C es la densidad volumétrica de corriente eléctrica de conducción y \vec{E} es el campo eléctrico.

Demostración. Por la proposición 38 en la página 110, tenemos:

$$U_e = \iiint_{T.E.} \int_{\vec{D}=\vec{0}}^{\vec{D}} \vec{E} \cdot \delta \vec{D} dV$$

Análogamente, por la proposición 71 en la página 200, tenemos:

$$U_m = \iiint_{T.E.} \int_{\vec{B}=\vec{0}}^{\vec{B}} \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

Diferenciando en ambas ecuaciones a ambos lados, obtenemos:

$$\delta \vec{U}_e = \vec{E} \cdot \delta \vec{D}$$

$$\delta \vec{U}_m = \vec{H} \cdot \delta \vec{B}$$

En consecuencia, dividiendo a ambos lados por δt , obtenemos:

$$\frac{\delta \vec{U}_e}{\delta t} = \vec{E} \cdot \frac{\delta \vec{D}}{\delta t}$$

$$\frac{\delta \vec{U}_m}{\delta t} = \vec{H} \cdot \frac{\delta \vec{B}}{\delta t}$$

Sumando ambas ecuaciones, obtenemos:

$$\frac{\delta \vec{U}_e}{\delta t} + \frac{\delta \vec{U}_m}{\delta t} = \vec{E} \cdot \frac{\delta \vec{D}}{\delta t} + \vec{H} \cdot \frac{\delta \vec{B}}{\delta t}$$

Como, la diferencial es un operador lineal, obtenemos:

$$\frac{\delta (U_e + U_m)}{\delta t} = \vec{E} \cdot \frac{\delta \vec{D}}{\delta t} + \vec{H} \cdot \frac{\delta \vec{B}}{\delta t}$$

Por la definición 73 en la página anterior, tenemos:

$$\frac{\delta dU_{em}}{\delta t} = \vec{E} \cdot \frac{\delta \vec{D}}{\delta t} + \vec{H} \cdot \frac{\delta \vec{B}}{\delta t} \quad (16.4.0.1)$$

Por otra parte, por la tercera ecuación de Maxwell (ver teorema 24 en la página 212), tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Multiplicando escalarmente a ambos lados por \vec{H} , obtenemos:

$$\vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (16.4.0.2)$$

Además, por la cuarta ecuación de Maxwell para \vec{H} (ver teorema 25 en la página 212), tenemos:

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{J}_C + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Multiplicando escalarmente por \vec{E} a ambos lados, llegamos a:

$$\vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = \vec{J}_C \cdot \vec{E} + \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \quad (16.4.0.3)$$

Restándole la ecuación 16.4.0.3 a la ecuación 16.4.0.2, obtenemos:

$$\vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{E}) - \vec{E} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = -\vec{J}_C \cdot \vec{E} - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Por el lema 11 en la página 200, podemos expresar el lado izquierdo de la ecuación anterior como:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = -\vec{J}_C \cdot \vec{E} - \vec{E} \cdot \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} - \vec{H} \cdot \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Usando la ecuación 16.4.0.1, podemos reescribir el término derecho de la ecuación como sigue:

$$\vec{\nabla} \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = -\vec{J}_C \cdot \vec{E} - \frac{\delta dU_{em}}{\delta t}$$

Por la definición 72 en la página anterior, podemos expresar la ecuación anterior en función del vector de Poynting.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{S} = -\vec{J}_C \cdot \vec{E} - \frac{\delta dU_{em}}{\delta t}$$

Ahora, integramos al volumen V a ambos lados:

$$\iiint_V \vec{\nabla} \cdot \vec{S} dV = - \iiint_V \vec{J}_C \cdot \vec{E} dV - \iiint_V \frac{\delta dU_{em}}{\delta t} dV$$

Por el teorema de la divergencia (ver teorema 2 en la página 17), lo anterior es equivalente a:

$$\oint_{S'} \vec{S} \cdot d\vec{S}' = - \iiint_V \vec{J}_C \cdot \vec{E} dV - \frac{\delta U_{em}}{\delta t}$$

siendo S' la superficie que delimita el volumen V . Pasando términos al otro lado, obtenemos:

$$\Leftrightarrow \frac{\delta U_{em}}{\delta t} = - \oint_{S'} \vec{S} \cdot d\vec{S}' - \iiint_V \vec{J}_C \cdot \vec{E} dV$$

Q.E.D.

Apéndice A

Registro de cambios

A.1. Versión 1.0.0

- Primera versión de los apuntes.

A.1.1. Versión 1.0.1

- En el teorema 27 de la página 223, incorrectamente se había usado la densidad volumétrica de corriente eléctrica \vec{J} en vez de la densidad volumétrica de corriente eléctrica real (de conducción) \vec{J}_C . Es decir, en dicho teorema, se ha cambiado $\vec{J} \rightarrow \vec{J}_C$.

A.1.2. Versión 1.0.2

- Faltaba el encabezado en la página 219, en la que comienza el capítulo 16.

A.1.3. Versión 1.0.3

- En la primera línea de la demostración del teorema 9 en la página 84 se ha cambiado «en forma diferencial (4 en la página 24)» por «en forma diferencial (ver teorema 4 en la página 24)».

A.1.4. Versión 1.0.4

- En la primera fórmula de la demostración de la proposición 62 en la página 171, se ha cambiado:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} := \mu_0 \vec{\nabla} \cdot \vec{B} - \vec{\nabla} \cdot \vec{M}$$

por:

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{\nabla} \cdot \vec{B} - \vec{\nabla} \cdot \vec{M}$$

Bibliografía

- [1] Clases impartidas por Juan Pablo Martínez Jiménez en la asignatura de Electromagnetismo del curso 2018-2019 de la carrera de Física en la Universidad de Zaragoza.
- [2] *Del*. [En línea]. En: Wikipedia, the free encyclopedia, 2019. Disponible en: <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Del&oldid=877898711> [Consultado 03-02-2019].
- [3] Fitzpatrick, R. (2014). *Classical Electromagnetism*. [Consultado 03-02-2019]. <http://farside.ph.utexas.edu/teaching/jk1/Electromagnetism.pdf>