

Appunti di Controlli Automatici T

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Facoltà di Ingegneria Informatica - 9254

Fabio Colonna - fabcolonna@icloud.com,
fabio.colonna3@studio.unibo.it

AA 2022-23

Indice dei contenuti

I	Introduzione	2
0.1	Idea sulla disciplina	3
0.2	Terminologia ed elementi costitutivi	3
0.3	Progetto di un sistema di controllo	4
II	Analisi nel dominio dei tempi	5
1	Sistemi dinamici in forma di stato	6
1.1	Traiettoria ed equilibrio	8
1.2	Classificazioni	10
1.3	Stabilità di uno stato di equilibrio e di una traiettoria	11
2	Sistemi dinamici lineari	14
2.1	Principio di sovrapposizione degli effetti	15
2.2	Traiettoria come somma di due evoluzioni	16
2.3	Sistemi dinamici lineari tempo invarianti (LTI)	17
2.3.1	Equazioni delle traiettorie nel caso scalare e generale	17
2.3.2	Traiettoria come combinazione di modi naturali	18
2.3.3	Tipologie di modi naturali	19
2.3.4	Stabilità di un sistema	20
2.3.5	Retroazione statica dallo stato	21
2.4	Linearizzazione di sistemi non lineari tempo invarianti (NLTI)	22
2.4.1	Retroazione dallo stato applicata a sistemi NLTI	25
2.5	Esempio e note aggiuntive	26
2.5.1	Controllo ottimo	27
III	Analisi nel dominio di Laplace	28
3	Laplace $\mathcal{L}[\cdot]$	29
3.1	Trasformata	29
3.1.1	Trasformata come rapporto di polinomi	30
3.2	Antitrasformata	30
3.3	Proprietà	30
3.4	Trasformate di segnali elementari	32
4	Sistemi LTI nel dominio di Laplace	33
4.1	Equazioni delle trasformate delle traiettorie	33
4.2	Descrizione tramite funzione di trasferimento	34
4.2.1	Nozioni di calcolo matriciale	34

Parte I

Introduzione

0.1 Idea sulla disciplina

I Controlli Automatici (CA da ora in poi) rappresentano la disciplina che ha come obiettivo primario quello di **sostituire l'intelligenza umana con un sistema automatico - intelligenza artificiale - in modo da permettere ad una macchina manuale di poter operare in autonomia**. Possiamo chiamare questo processo **automazione**. Faremo largo uso di modelli matematici per definire con precisione i parametri necessari di cui abbiamo bisogno per generare effettivamente questo comportamento. Le applicazioni di queste tecnologie nel mondo reale sono pressoché infinite al giorno oggi: automotive (si pensi alla guida autonoma, ma anche a sistemi più "semplici" quali il controllo di trazione o l'ESP), apparecchi elettrodomestici, ambito militare (droni, autopilot nei veivoli)...

Il corso sarà diviso in due parti. La prima, cosiddetta di **analisi**, verterà su come **modellare un sistema fisico** utilizzando strumenti matematici per capirne il suo comportamento. Questo può essere fatto guardando il **comportamento dell'uscita al variare dei parametri in ingresso** del sistema suddetto. La seconda parte, chiamata **sintesi**, fornirà i metodi per la **progettazione di un sistema di controllo**, i.e. un **sistema + controllore**, cioè il dispositivo che a tutti gli effetti implementerà l'automazione, comandando il macchinario (il sistema) al posto nostro. Il punto di vista sarà diverso: **capire di quali ingressi abbiamo bisogno per generare il comportamento che vogliamo, i.e. l'uscita desiderata**.

0.2 Terminologia ed elementi costitutivi

Terminologia

1. **Sistema** → oggetto/fenomeno fisico per il quale si vuole ottenere un *comportamento desiderato*. Esempi sono: impianti industriali, bracci robotici, veicoli/veivoli... Esso è composto da un **ingresso**, al quale arriva una grandezza che tipicamente **modifica il comportamento**, e un'**uscita**, che rappresenta il suddetto comportamento ed è tipicamente monitorata da *sensori*.
2. **Controllore** → unità di calcolo che determina l'**andamento delle variabili di ingresso**, in modo tale da generare l'uscita desiderata. A livello analitico questa entità è un sistema di equazioni matematiche.
3. **Sistema di controllo** → rappresenta la coppia **sistema + controllore**, ed è quello che il procedimento di sintesi avrà come obiettivo.




Fig. 1: Schematizzazione di un sistema

Un uomo che guida un'automobile è un esempio di sistema di controllo: l'auto è il sistema, il cervello umano è il controllore. L'uscita del sistema, i.e. la sua velocità o direzione, è monitorata da sensori naturali quali la vista, l'udito, ma anche da artificiali (ad es. il tachimetro). Sulla base di tutti questi dati, il cervello manda in ingresso all'auto un nuovo set di ingressi (angolo di sterzata, pressione sul pedale acceleratore o freno) in modo da generare il comportamento che vuole.

A partire da questo esempio, è possibile introdurre le due principali

Tipologie di controllo

1. **in anello aperto (feedforward)** → il controllore comanda il sistema mandandogli ingressi valutati guardando solo il segnale di riferimento;
2. **in anello chiuso (feedback)** → oltre a guardare il segnale di riferimento, il controllore utilizza anche i dati che istante per istante riceve per mezzo dei sensori. Questo approccio è senz'altro quello predominante nel mondo dei CA.




Fig. 2: Esempio di funzionamento feedback. Notare il segnale che rientra nel controllore (dati dei sensori)

0.3 Progetto di un sistema di controllo

L'approccio che porta al progetto final è più o meno il seguente:

- **Definizione delle specifiche** → comportamento desiderato del sistema, costo, indice di performance... Sono tutte informazioni tipicamente vincolate, ossia fornite dal datore di progetto e non modificabili dall'ingegnere;
- **Modellazione del sistema** → eseguito tipicamente con l'aiuto di figure specialistiche del settore nel quale il macchinario poi sarà destinato a lavorare. Ha come obiettivo quello di ricercare modelli aventi un giusto compromesso tra complessità/semplificata nella sintesi, definire gli ingressi e le uscite, procedere con la codifica ed eventualmente validarla mediante simulazioni. Molto spesso si parla di *modello di controllo*, tipicamente di complessità relativamente bassa, e *modello di test*, estremamente più complesso in quanto creato al computer e reso quanto più verosimile possibile;
- **Analisi del sistema** → Eseguito per studiare le *proprietà strutturali* del modello, nonché capirne le sue capacità in modo da trovargli applicazioni opportune;
- **Sintesi della legge di controllo** → A seguito di considerazioni fatte sulla *scelta degli elementi tecnologici* da utilizzare per la realizzazione (device di elaborazione, elettronica di acquisizione/attenuazione, sensori/attuatori...), nonché una fase di sperimentazione eseguibile mediante numerosi approcci (ad es. HW in the loop, in base all quale al prototipo virtuale si inviano controlli provenienti da *schede di controllo reali*), si genera il sistema di controllo finale automatizzato secondo le specifiche.

Parte II

Analisi nel dominio dei tempi

Capitolo 1

Sistemi dinamici in forma di stato

Iniziamo adesso ad approssciare la materia in modo più matematico. Consideriamo il seguente circuito: abbiamo un generatore di tensione v_G che può variare liberamente, e che quindi costituisce l'**ingresso**, e la tensione del condensatore v_C che invece non è attivamente modificabile, dunque rappresenta lo **stato interno del sistema**. Possiamo esprimere la **variazione dello stato interno in funzione di altre grandezze, tra cui l'ingresso**. Vediamo come:




Fig. 1.1

$$LKT \rightarrow v_G - v_R - v_C = 0$$

ma abbiamo $v_R = iR$ e, dall'equazione caratteristica dei condensatori, $i = C\dot{v}_C$. Combinando le due, abbiamo:

$$v_G - iR - v_C = 0 \rightarrow v_G - RC\dot{v}_C - v_C = 0$$

da cui la relazione finale, che lega la *derivata prima di una grandezza, con le altre*:

$$\dot{v}_C(t) = \frac{1}{RC} (v_G(t) - v_C(t))$$

Procediamo ora chiamando la variabile di stato $x(t)$, e la variabile di ingresso $u(t)$. L'equazione diventa:

$$\dot{x}(t) = -\frac{1}{RC}x(t) + \frac{1}{RC}u(t).$$

Abbiamo però definito un sistema come una terna (ingresso, stato, uscita), per cui **fissiamo una grandezza che ci misura l'uscita del sistema**. Questa è assolutamente arbitraria, a differenza della variabile di stato. Prendiamo ad esempio $v_R(t)$. Chiamiamo questa $y(t)$. Per definizione di sensore, riusciamo a leggere ora la tensione ai capi della resistenza *istante per istante*. Abbiamo:

$$y(t) = v_R(t) = i(t)R = RC\dot{v}_C(t) = RC\dot{x}(t) = -x(t) + u(t).$$

Definiamo adesso un modello finale, composto da **un'equazione che determina la variazione dello stato del sistema $x(t)$ e una che determina, istante per istante, l'uscita $y(t)$ del sistema**:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -\frac{1}{RC}x(t) + \frac{1}{RC}u(t) \\ y(t) = -x(t) + u(t) \end{cases}$$

Questa equazione è importante: abbiamo appena descritto un generico sistema fisico utilizzando un modello matematico di questo tipo, denominato **forma di stato**. Vediamone finalmente la definizione generale.

Descrizione in forma di stato di un sistema

Per sistemi continui, il tempo $t \in \mathbb{R}$. Diciamo che un sistema dinamico è **descritto in forma di stato** se per esso abbiamo definito la seguente coppia di equazioni:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) & \text{equazione di stato (ODE I ordine)} \\ y(t) = h(x(t), u(t), t) & \text{equazione di uscita} \end{cases} \quad (1.1)$$

- $x(t) \in \mathbb{R}^n$ è la variabile che rappresenta lo **stato del sistema all'istante t** , non direttamente visualizzabile all'esterno **a meno che non sia direttamente collegato con l'uscita** (la quale è costantemente monitorata mediante sensori, come già detto);
- $u(t) \in \mathbb{R}^m$ è l'**ingresso del sistema all'istante t** , modificabile dall'esterno;
- $y(t) \in \mathbb{R}^p$ è l'**uscita del sistema all'istante t** , monitorata da p sensori.

Questo modello matematico è in generale tanto più potente quanto più generale lo riusciamo a mantenere. Il problema a cui però andiamo incontro è la *difficoltà crescente nel calcolo di una soluzione*, che vorremmo mantenere entro certi limiti (eventualmente computazionali).

Dalla definizione si evince che la rappresentazione in forma di stato è solo in casi particolari di tipo scalare. Il più delle volte, specie all'aumentare della complessità del sistema che si vuole descrivere, si tratta di un sistema di equazioni multidimensionali. In particolare, alla luce delle dimensioni delle tre variabili principali, abbiamo che:

$$f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n \quad h : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^p$$

Notiamo inoltre che per ogni componente del vettore di $\dot{x}(t)$ la funzione f dipende da **tutte le componenti del vettore di $x(t)$** . Analogo discorso per il vettore $u(t)$. Questo diventa evidente se riscriviamo tutto in forma matriciale:

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix} \quad u(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{bmatrix} \quad y(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_p(t) \end{bmatrix}$$

da cui le due equazioni (notare che all'interno di ciascuna f_j o h_j compaiono le intere matrici):

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1(x(t), u(t), t) \\ \vdots \\ f_n(x(t), u(t), t) \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_p(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h_1(x(t), u(t), t) \\ \vdots \\ h_p(x(t), u(t), t) \end{bmatrix} \quad (1.2)$$

Facciamo ora una valutazione più precisa in termini dimensionali. Partiamo innanzitutto col dire che, almeno in questo corso, sarà raro trovare dei sistemi espressi in forma di stato in cui le funzioni f, h sono messe in relazione con t . Rimane comunque opportuno specificarla in quando è possibile che ci siano *grandezze che non siano nè stato, nè ingresso* che dipendano dal tempo (si pensi ad una capacità $C(t)$ di un condensatore). Per quanto riguarda le relazioni dimensionali fra le varie grandezze, tipicamente:

$$\boxed{p \leq m} \quad \text{i.e. numero di uscite} \leq \text{numero di ingressi (ragione di costi),}$$

$$\boxed{m \leq n} \quad \text{i.e. numero di ingressi} \leq \text{numero di stati.}$$

In particolare, quando $m < n$ si parla di **sistema sotto-attuato**, **sovra-attuato** nel caso opposto, e **fully-actuated** se $m = n$ (numero di ingressi/attuatori = numero di gradi di libertà). Infine, un caso particolare avviene per i **sistemi single-input-single-output (SISO)**, in quanto si avrà:

$$n > 1 \wedge m = p = 1.$$

Abbiamo visto che l'equazione di stato è una ODE di primo ordine, per la quale nativamente esistono infinite funzioni risoltrici. Questo cambia se introduciamo uno **stato iniziale conosciuto, calcolato**

ad un istante iniziale del tipo $x(t_0) = x_0$, in quanto potremmo a quel punto parlare (sotto opportune ipotesi di regolarità di f) di un vero e proprio **problema di Cauchy**. **Quando ci troviamo in queste condizioni, e vale $u(\tau), \tau \geq t_0$, si parla di sistema causale**, ossia di sistema la cui evoluzione è calcolabile guardando la storia passata del suo stato. (Da TLC sappiamo che si parla invece di sistema *algebrico* quando il suo stato dipende solo dal presente, e non da quanto successo in precedenza). In nessun caso si ha un sistema (che sia reale) dipendente da valori futuri.

Il numero di variabili di stato dipende ovviamente dal problema fisico che stiamo analizzando, ma in generale può essere **grosso modo** associato al **numero di grandezze che compaiono derivate nel tempo** in fase di scrittura delle equazioni del sistema. Potrebbero esserci dei casi in cui la relazione tra VDS e sua derivata non sia di primo grado; in quei casi avremmo una ODE di un ordine necessariamente maggiore del primo. Per ovviare a ciò è opportuno introdurre delle VDS aggiuntive (che di conseguenza andranno ad aumentare la dimensione dello spazio di $x(t)$).

Nei sistemi dinamici *discreti* il tempo t non si muove in un dominio continuo, ma è scandito da interi (appunto, discretizzato). La descrizione in forma di stato conterrà, di conseguenza, una ODE a differenze finite (anche detta FDE).

Gli esempi sulla scrittura di un sistema fisico in forma di stato sono su carta (carrello, auto in moto rettilineo, pendolo).

1.1 Traiettorie ed equilibrio

Traiettorie

Supponiamo di avere un sistema dinamico *forzato* in forma di stato definito mediante un problema di Cauchy, quindi avente anche stato iniziale specificato:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) \\ y(t) = h(x(t), u(t), t) \end{cases}, \quad x(t_0) = x_0$$

È detta **traiettorie (o movimento) del sistema** la funzione del tempo

$$(x(t), u(t)), \quad t \geq t_0 \tag{1.3}$$

che **risolve l'equazione di stato** $\dot{x}(t)$. In particolare, questa sarà la *traiettorie di stato*. La funzione (della stessa tipologia) che soddisfa l'equazione dell'uscita $y(t)$ è invece detta *traiettorie di uscita*.

Senza l'ipotesi di forzatura, la traiettorie dipenderebbe *solo dallo stato iniziale*: $(x(t)), t \geq t_0$.

Dunque, il concetto di traiettorie è legato strettamente a quello di soluzione. Preso un generico sistema *tempo invariante* (per semplicità), con condizione iniziale:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases}, \quad x(t_0) = x_0$$

abbiamo che la *traiettorie di stato* è quella funzione che risolve il problema di Cauchy dato dall'equazione di stato e dalla condizione iniziale. In simboli:

$$(\bar{x}(t), \bar{u}(t)), \quad t \geq t_0 \quad \text{traiettorie} \quad \leftrightarrow \quad \begin{cases} \dot{\bar{x}}(t) = f(\bar{x}(t), \bar{u}(t)) \\ \bar{x}(t_0) = x_0 \end{cases}.$$

Esempio 1.1.1. Calcoliamo la *traiettorie di stato* del sistema dinamico avente questa scrittura di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = u(t) = 1 \\ x(t_0) = 10 \end{cases}$$

Si tratta di un sistema forzato (sono presenti ingressi), per cui la traiettoria sarà necessariamente una funzione a sua volta dipendente dallo stato, quindi scrivibile come $(x(t), u(t))$. Integrando entrambi i membri:

$$x(t) - x(t_0) = \int_{t_0}^t u(\tau) d\tau \rightarrow x(t) = x(t_0) + 1(t - t_0) \rightarrow x(t) = 10 + t - t_0.$$

Abbiamo che la funzione $(x(t), u(t)) = (10 + t - t_0, 1)$ è traiettoria di stato del sistema. Infatti, derivando, si riottiene 1.

Esempio 1.1.2. Valutare la traiettoria dato il problema di Cauchy:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) + bu(t) \\ x(0) = 10 \end{cases}, \text{ con } u(t) = \bar{u} \quad \forall t \geq 0$$

Siamo davanti ad un'equazione differenziale ordinaria lineare non omogenea di primo ordine. La formula risolutiva (valida anche per le omogenee) è la seguente:

$$\boxed{\begin{cases} \dot{x}(t) + a_0(t)x(t) = b(t) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases} \longrightarrow x(t) = e^{-A(t)} \left[x_0 + \int_{t_0}^t b(t)e^{A(t)} dt \right], \text{ con } A(t) = \int_{t_0}^t a_0(t) dt} \quad (1.4)$$

Applicata al nostro caso $\dot{x} - ax = b\bar{u}$, sapendo che $A(t) = -at$, abbiamo:

$$x(t) = e^{at} \left[10 + b\bar{u} \int_0^t e^{-at} dt \right] = 10e^{at} + b\bar{u}e^{at} \left[-\frac{e^{-at}}{a} \right]_0^t = 10e^{at} + \frac{b\bar{u}}{a}e^{at}(-e^{-at} + 1) = 10e^{at} + \frac{b\bar{u}}{a}(e^{at} - 1).$$

Equilibrio

Dato un sistema dinamico *non forzato*, vale che:

$$x_e \in \mathbb{R}^n \text{ **equilibrio** } \leftrightarrow \forall t \geq t_0 \quad x(t) = x_e \text{ è traj.} \quad (1.5)$$

In altre parole, si dice che x_e è un equilibrio se la funzione costante associata $x(t) = x_e$ è una **traiettoria di stato**. In caso di *sistemi invarianti continui*, data la costanza della traiettoria, si avrà variazione di stato nulla:

$$\dot{x}(t) = f(x(t)) \xrightarrow{\text{eq.}} \boxed{f(x_e) = 0}$$

Dunque, in corrispondenza di un equilibrio il sistema rimane piantato nello stato in cui si trova.

Nel caso più generale in cui abbiamo un sistema dinamico *forzato*, vale che

$$(x_e, u_e) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \text{ **coppia di equilibrio** } \leftrightarrow \forall t \geq t_0 \quad (x(t), u(t)) = (x_e, u_e) \text{ è traj.} \quad (1.6)$$

e analogamente avremo (sempre per sistemi invarianti) $\boxed{f(x_e, u_e) = 0}$ per gli stessi motivi visti.

Possiamo dire che (x_e, u_e) è una coppia di equilibrio per un sistema se, applicando l'ingresso u_e in presenza di stato x_e , il sistema non si schioda da quello stato.

Lemma 1.1.1. In caso di sistema in equilibrio, vale che **anche l'uscita $y(t)$ rimarrà costante ad un valore y_e , chiamato uscita di equilibrio.**

Lemma 1.1.2. In caso di sistemi non invarianti, un equilibrio è tale quando annulla la f per ogni t .

Esempio 1.1.3. Preso l'esercizio sul pendolo (appunti cartacei), calcolare l'equilibrio del sistema ad esso associato (che riportiamo qui a meno dell'equazione di uscita):

$$x \in \mathbb{R}^2, \quad \begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \frac{g}{l} \sin \theta - \frac{b}{Ml^2} x_2(t) + \frac{1}{Ml^2} u(t) \end{cases}$$

Abbiamo uno stato in \mathbb{R}^2 e un'ingresso scalare, per cui la coppia di equilibrio che bisognerà trovare sarà

$$(x_e, u_e) \quad \text{con} \quad x_e \in \mathbb{R}^2, u_e \in \mathbb{R}.$$

Notiamo anche che il sistema è tempo invariante, in quanto non compare alcuna dipendenza dal tempo scorrelata da stato ed ingresso, per cui possiamo utilizzare la considerazione che **in presenza di un equilibrio vale:**

$$f(x_e, u_e) = 0 \quad \rightarrow \quad \begin{bmatrix} \frac{g}{l} \sin \theta - \frac{b}{Ml^2} x_{e2} + \frac{1}{Ml^2} u_e \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Eseguendo i calcoli otteniamo:

$$\begin{cases} x_{e2} = 0 \\ u_e = -Mlg \sin \theta \end{cases}$$

1.2 Classificazioni

Prima di vedere i concetti matematici, raggruppiamo i sistemi che ci possono capitare secondo queste considerazioni (indichiamo prima la classe generale, poi una sua sottoclasse particolare):

- **multivariabili (MIMO) o monovariabili (SISO)** \rightarrow nel secondo caso abbiamo una dimensione del vettore di ingressi e di quello delle uscite pari ad 1:

$$\dim u(t) = m = \dim y(t) = p = 1.$$

- **propri o strettamente propri** \rightarrow nei **primi** vale l'espressione generale della forma di stato, in particolare **l'uscita dipende direttamente dagli ingressi** (c'è ovviamente anche la dipendenza con lo stato ed, eventualmente, con il tempo t); nei **secondi** invece **l'uscita $y(t)$ non dipende direttamente dagli ingressi**, per cui la funzione h sarà del tipo:

$$y(t) = h(x(t), t).$$

Il vantaggio dei sistemi strettamente propri è che, per il calcolo dell'uscita è obbligatorio passare per l'equazione differenziale, e questa tipicamente si comporta come un *filtro*. Questo non accade nei propri, in quanto vale $y(t) = h(x(t), u(t), t)$. Dunque, questa azione filtrante non c'è e, se per esempio ci fossero delle discontinuità in in, queste potrebbero apparire anche in out.




Fig. 1.2: Questo sistema è composto da una parte strettamente propria (cerchiata), in cui l'uscita non dipende direttamente dagli ingressi; presenta tuttavia una componente in basso che invece ha una dipendenza diretta. Di conseguenza, visto in toto, è proprio.

- **forzati o non forzati** \rightarrow questi ultimi **non ammettono ingressi**, per cui evolvono per conto proprio:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), t) \\ y(t) = h(x(t), t) \end{cases}$$

Nei forzati, invece, gli ingressi sono significativi. È una definizione più stringente rispetto a quella vista per i sistemi propri o strettamente propri, in quanto in questo caso l'eventuale non dipendenza *non riguarda solo l'equazione di uscita, ma anche quella di stato*: A noi interessa progettare *sistemi di controllo, capaci di modificare opportunamente gli ingressi per ottenere un certo comportamento*. È ovvio che quindi il focus verterà sui sistemi forzati.

- **tempo varianti ed invarianti** → in questi ultimi **le funzioni di stato e uscita f, h non dipendono esplicitamente dal tempo t** , per cui si presenteranno in questa forma (questa cosa è dimostrabile):

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases}$$

il che significa che tutti i parametri che non siano stato e ingressi all'interno delle funzioni suddette si comportano in modo *costante*. Inuitivamente, un sistema tempo invariante **si comporterà, a parità di ingressi, in modo identico indipendentemente da quando viene azionato**. In altre parole, se un ingresso $k(t)$ genera un'uscita $z(t)$, allora per ogni ingresso ritardato del tipo $k(t + \Delta)$ si otterrà un'uscita $z(t + \Delta)$, ossia ritardata dello stesso quantitativo temporale.

- **non lineari e lineari** → in questi ultimi **entrambe le equazioni di stato ed uscita dipendono linearmente dallo stato e dall'ingresso, dunque sono scrivibili come combinazioni lineari degli elementi di $x(t)$ e di $u(t)$** . Simbolicamente (viene omessa la dipendenza dal tempo per brevità):

$$f = \begin{bmatrix} f_1(x, u, t) \\ \vdots \\ f_n(x, u, t) \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad f_j(x, u, t) = a_{j1}(t)x_1(t) + \dots + a_{jn}(t)x_n(t) + b_{j1}(t)u_1(t) + \dots + b_{jm}(t)u_m(t) \quad (1.7)$$

$$h = \begin{bmatrix} h_1(x, u, t) \\ \vdots \\ h_p(x, u, t) \end{bmatrix} \quad \text{con} \quad h_k(x, u, t) = c_{k1}(t)x_1(t) + \dots + c_{kn}(t)x_n(t) + d_{k1}(t)u_1(t) + \dots + d_{km}(t)u_m(t) \quad (1.8)$$

con $j \in \{1, 2, \dots, n\}$ e $k \in \{1, 2, \dots, p\}$.

1.3 Stabilità di uno stato di equilibrio e di una traiettoria

Proposizione 1.3.1. *Dato un sistema avente ingresso fissato ad un valore u_e , questo solo apparentemente è forzato: non potendo cambiare l'ingresso, è possibile vederlo, almeno concettualmente, come un non forzato. Nei prossimi concetti si supporrà di lavorare in questa situazione:*

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u_e) \rightsquigarrow \dot{x}(t) = f(x(t)).$$

Abbiamo visto che (x_e, u_e) è una coppia di equilibrio per un sistema quando annullano la funzione f . In particolare, applicando un ingresso u_e ad un sistema avente stato iniziale x_e , l'evoluzione del sistema è stazionaria.

$$(x_e, u_e) \text{ equilibrio} \rightarrow \dot{x}(t) = f(x_e, u_e) = 0 \quad \text{cioè} \quad x(t) = x_e \quad \forall t.$$

Cosa succede se, però, invece di partire all'equilibrio, partissi da un punto $x(0)$ situato **vicino ad esso**?

$$\boxed{x(0) = x_e + \Delta x_0} \rightarrow x(t) = ?$$

Equilibrio stabile ed instabile

Uno stato di equilibrio x_e si dice **stabile** se:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad : \quad \forall x_0 \text{ con } \|x_0 - x_e\| \leq \delta \text{ risulta } \|x(t) - x_e\| \leq \epsilon \quad \forall t. \quad (1.9)$$

A parole: per ogni intorno di x_e di raggio ϵ piccolo a piacere, è possibile prendere un intorno di raggio δ da x_e e, se x_e è stabile, **partendo da un qualsiasi punto x_0 che disti da x_e meno di δ** (i.e. prendendo qualunque punto x_0 all'interno dell'intorno di raggio δ), **la traiettoria per tutti i tempi successivi rimane sempre nell'intorno di raggio ϵ** .

Se invece x_e è **instabile**, non vale quanto detto, i.e. possiamo prendere un intorno di raggio ϵ e,

comunque si scelga un secondo intorno di raggio δ , esiste un punto x_0 all'interno di quest'ultimo tale che, **la sua traiettoria per un qualche istante di tempo t (al limite, per ogni t) esce dall'intorno di raggio ϵ .**

$$\exists \epsilon > 0 \quad \forall \delta > 0 \quad \text{in cui} \quad \exists x_0 \text{ con } \|x_0 - x_e\| \leq \delta \quad \text{tale per cui} \quad \exists t : \|x(t) - x_e\| > \epsilon.$$

Osservazione: Perché considerare due intorni uno dentro l'altro? Perché potrebbero esistere punti all'interno di ϵ la cui traiettoria nel tempo *non rimane confinata in ϵ stesso!*

Equilibrio attrattivo

Uno stato di equilibrio x_e si dice **attrattivo** se:

$$\exists \delta > 0 : \forall x_0 \text{ con } \|x_0 - x_e\| \leq \delta \text{ risulta } \lim_{t \rightarrow +\infty} \|x(t) - x_e\| = 0. \quad (1.10)$$

A parole: per ogni intorno di x_e di raggio δ piccolo a piacere, è possibile prendere **un qualsiasi punto x_0 all'interno di questo intorno** e, se x_e è attrattivo, **all'infinito la traiettoria $x(t)$ convergerà verso x_e stesso.**

Attenzione! Questa definizione non dice niente sul comportamento della traiettoria nel corso del tempo: potrà anche allontanarsi di 3000km da x_e ; se all'infinito convergerà verso quest'ultimo, sarà attrattivo (in altre parole, non c'è un intorno di raggio ϵ all'interno del quale la traiettoria deve rimanere sempre confinata).

Dunque, partendo da un punto $x(0)$ vicino all'equilibrio x_e si hanno comportamenti diversi: se la sua traiettoria $x(t)$, per tutti i tempi successivi, rimane confinata entro un intorno vicino ad x_e , si ha la **stabilità**; se invece per $t \rightarrow +\infty$ andrà a convergere verso x_e (nel frattempo potrà fare quello che vuole) si ha **attrattività**.

Equilibrio asintoticamente stabile

Uno stato di equilibrio x_e si dice **asintoticamente stabile** se è **stabile e attrattivo**. Questo significa che, preso un intorno di raggio ϵ da x_e , un **qualsiasi punto $x(0)$ all'interno di un intorno di raggio δ da x_e** , godrà di una traiettoria $x(t)$ che resterà **confinata per ogni t entro l'intorno di raggio ϵ** , e che **per $t \rightarrow +\infty$ convergerà verso x_e** . In simboli:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 : \forall x_0 \text{ con } \|x_0 - x_e\| \leq \delta \text{ risulta } \|x(t) - x_e\| \leq \epsilon \quad \forall t \text{ e } \lim_{t \rightarrow +\infty} \|x(t) - x_e\| = 0.$$

Questa situazione ci piace particolarmente! L'obiettivo sarà infatti progettare sistemi di controllo che generino questo tipo di comportamento, i.e. convergente verso, appunto, una stabilità.

Osservazione: Nelle definizioni di stabilità (asintotica o meno), abbiamo dato per scontato che l'intorno di raggio δ sia contenuto all'interno di quello di raggio ϵ . Questo ha senso: Se l'intorno di raggio δ fosse più grande, potremmo prendere un punto al suo interno che, ancor prima di partire, si trova già al di fuori dall'intorno di raggio ϵ . La proprietà di stabilità sarebbe già falsa.

Osservazione: Quelle definite finora sono stabilità *locali*, in quanto hanno valore vicino all'equilibrio x_e . È possibile ottenere le rispettive **definizioni globali rimuovendo i vincoli dipendenti da δ (dominio di attrazione), e quindi supponendo x libero di variare nel suo dominio di definizione, che nel caso generale è \mathbb{R}^n .**

Quanto visto vale anche per una intera *traiettoria*, non solo per un singolo punto x_e . Vediamo per brevità soltanto la definizione di *asintoticamente stabile* (che comprende le altre).

Traiettoria asintoticamente stabile

Una traiettoria per un sistema dinamico $\bar{x}(t)$, $t \geq t_0$ si dice **asintoticamente stabile** se è **stabile** ed **attrattiva**, ossia, in simboli:

- **stabilità** $\longrightarrow \forall \epsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad : \quad \forall t_\delta \text{ con } \|t_\delta - t_0\| \leq \delta \text{ risulta } \|x(t)_\delta - \bar{x}(t)\| \leq \epsilon;$
- **attrattiva** $\longrightarrow \exists \delta > 0 \quad : \quad \forall t_\delta \text{ con } \|t_\delta - t_0\| \leq \delta \text{ risulta } \lim_{t \rightarrow +\infty} \|x(t)_\delta - \bar{x}(t)\| = 0.$

A parole, vale la proprietà per $\bar{x}(t)$ se, scelto un intorno di raggio ϵ della traiettoria e un intorno δ della condizione iniziale t_0 , partendo da un generico punto t_δ all'interno dell'intorno δ **la traiettoria che ne deriverà resterà confinata per ogni t entro l'intorno di raggio ϵ della traiettoria di partenza e, per $t \rightarrow +\infty$, andrà a convergere verso $\bar{x}(t)$.**

Capitolo 2

Sistemi dinamici lineari

Vediamo ora un caso particolare di sistemi dinamici: è chiaro che più particolarizziamo, più si va incontro ad una semplificazione dei modelli matematici necessari per la descrizione del sistema. Questa semplificazione è direttamente proporzionale alla semplicità di studio. Più uno studio è semplice, più cose riusciremo a dire al riguardo.

Un grande vantaggio di cui godono i sistemi lineari è quello di poter essere descritti completamente in *forma matriciale*. Infatti, alla luce di quanto visto in (1.2), e riprendendo le scritture in forma di combinazioni lineari (1.7) e (1.8), definiamo la

Scrittura in forma matriciale di un sistema lineare

Vediamo l'equazione di stato:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix}_{(n \times 1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11}(t) & a_{12}(t) & \cdots & a_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1}(t) & a_{n2}(t) & \cdots & a_{nn}(t) \end{bmatrix}}_{(n \times n)(n \times 1) \rightarrow (n \times 1)} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} b_{11}(t) & b_{12}(t) & \cdots & b_{1m}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1}(t) & b_{n2}(t) & \cdots & b_{nm}(t) \end{bmatrix}}_{(n \times m)(m \times 1) \rightarrow (n \times 1)} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} y_1(t) \\ \vdots \\ y_p(t) \end{bmatrix}_{(p \times 1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} c_{11}(t) & c_{12}(t) & \cdots & c_{1n}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{p1}(t) & c_{p2}(t) & \cdots & c_{pn}(t) \end{bmatrix}}_{(p \times n)(n \times 1) \rightarrow (p \times 1)} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} d_{11}(t) & d_{12}(t) & \cdots & d_{1m}(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{p1}(t) & d_{p2}(t) & \cdots & d_{pm}(t) \end{bmatrix}}_{(p \times m)(m \times 1) \rightarrow (p \times 1)} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ \vdots \\ u_m(t) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (2.1)$$

Assegnando dei nomi a queste matrici, otteniamo una scrittura elegante della **forma di stato per un sistema lineare tempo variante**:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases} \quad (2.2)$$

con $A(t) \in \mathcal{M}(n, n, \mathbb{R})$, $B(t) \in \mathcal{M}(n, m, \mathbb{R})$, $C(t) \in \mathcal{M}(p, n, \mathbb{R})$, $D(t) \in \mathcal{M}(p, m, \mathbb{R})$. Dunque, se il modello che traggio dall'analisi di un sistema è lineare, posso **descriverlo completamente mediante le quattro matrici** descritte sopra (A, B per lo stato; C, D per l'uscita).

LTI - Sistemi lineari *tempo invarianti*

La definizione vista sopra si semplifica ulteriormente nel caso in cui il SL sia **tempo invariante (sistema LTI)**, in quanto in quel caso solo stato e ingressi presenteranno una dipendenza col

tempo, col risultato che A, B, C, D diventeranno matrici di coefficienti:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \quad (2.3)$$

Le dimensioni delle matrici restano tali.

LTI SISO

Molto comuni in questo corso saranno gli **LTI SISO** (dunque con $m = p = 1$). L'equazione sarà analoga a quella vista per gli LTI generici (2.3); cambierà però la dimensione delle varie matrici:

$$\begin{cases} \underbrace{\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \vdots \\ \dot{x}_n(t) \end{bmatrix}}_{(n \times 1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix}}_{(n \times n)(n \times 1) \rightarrow (n \times 1)} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}}_{(n \times 1)} + \underbrace{\begin{bmatrix} b_{11} \\ \vdots \\ b_{n1} \end{bmatrix}}_{(n \times 1)(1 \times 1) \rightarrow (n \times 1)} u(t) \\ \underbrace{y(t)}_{(1 \times 1)} = \underbrace{\begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \end{bmatrix}}_{(1 \times n)(n \times 1) \rightarrow (1 \times 1)} \underbrace{\begin{bmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix}}_{(n \times 1)} + \underbrace{d_{11}u(t)}_{(1 \times 1)(1 \times 1) \rightarrow (1 \times 1)} \end{cases}$$

con $A \in \mathcal{M}(n, n, \mathbb{R})$, $B \in \mathcal{M}(n, 1, \mathbb{R})$, $C \in \mathcal{M}(1, n, \mathbb{R})$, $D \in \mathcal{M}(1, 1, \mathbb{R})$.

2.1 Principio di sovrapposizione degli effetti

Attenzione! Vediamo ora questa proprietà riferita alla rappresentazione di un sistema dinamico lineare mediante *forma di stato*, ma questa continuerà a valere anche per altri modelli matematici che vedremo successivamente.

Attenzione! Valida solo per sistemi lineari, sia tempo varianti che invarianti.

Consideriamo il sistema lineare seguente

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t) \\ y(t) = C(t)x(t) + D(t)u(t) \end{cases}$$

e supponiamo di avere **due traiettorie** per esso (i.e. evoluzioni stato-ingresso che soddisfano l'equazione di stato):

$$\begin{aligned} (x_a(t), u_a(t)) \quad \text{traj con} \quad x_a(t_0) &= x_{0a}, \\ (x_b(t), u_b(t)) \quad \text{traj con} \quad x_b(t_0) &= x_{0b}. \end{aligned}$$

Allora, la **combinazione lineare delle due genera una nuova traiettoria** per il sistema, ossia una nuova soluzione per l'equazione di stato. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$(x_{ab}(t), u_{ab}(t)) = (\alpha x_a(t) + \beta x_b(t), \alpha u_a(t) + \beta u_b(t)) \quad \text{traj con} \quad x_{ab}(t_0) = \alpha x_{0a} + \beta x_{0b}. \quad (2.4)$$

Osservazione: quanto visto vale identicamente per l'uscita: prese due traiettorie per l'uscita, la combinazione lineare delle due genera una nuova traiettoria di uscita per il sistema.

Esempio 2.1.1. Prendiamo un LTI avente stato bidimensionale e condizioni iniziali $x_1(0) = x_{1,0}$ e

$$x_2(0) = x_{2,0}:$$

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t) \end{cases} \rightarrow \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) = Ax(t) + Bu(t).$$

Traiettorie A

Consideriamo $u_a(t) = 3$, $t \geq 0$, e una condizione iniziale per lo stato del tipo $x(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$. Integrando da 0 a t ciascuna componente dello stato, troviamo:

$$x_2(t) - x_2(0) = \int_0^t u(t) dt \rightarrow x_2(t) = 3t$$

$$x_1(t) - x_1(0) = \int_0^t x_2(t) dt \rightarrow x_1(t) = 2 + \frac{3}{2}t^2$$

Definiamo dunque:

$$\text{Traj } A = (x_A(t), u_A(t)) = \left(\begin{bmatrix} 2 + \frac{3}{2}t^2 \\ 3t \end{bmatrix}, 3 \right)$$

È una traiettoria perché se la infiliamo all'interno del sistema definito all'inizio, lo soddisfa.

Traiettorie B

Consideriamo $u_b(t) = \cos(t)$, $t \geq 0$, e una condizione iniziale per lo stato $x(0) = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$. Integrando:

$$x_2(t) = 1 + \sin(t) \quad x_1(t) = 3 + \int_0^t 1 + \sin(t) dt = 3 + t + [-\cos(t)]_0^t = 3 + t - \cos(t) + 1 = 4 + t - \cos(t).$$

Definiamo dunque:

$$\text{Traj } B = (x_b(t), u_b(t)) = \left(\begin{bmatrix} 4 + t - \cos(t) \\ 1 + \sin(t) \end{bmatrix}, \cos(t) \right)$$

La combinazione delle traiettorie A, B sarà ancora una traiettoria?

Consideriamo $x_{ab} = \alpha x_a + \beta x_b$ e $u_{ab} = \alpha u_a + \beta u_b$. Nel nostro caso, avremo:

$$\text{Traj } C = (x_{ab}(t), u_{ab}(t)) = \left(\begin{bmatrix} \alpha(2 + \frac{3}{2}t^2) + \beta(4 + t - \cos(t)) \\ 3\alpha t + \beta(1 + \sin(t)) \end{bmatrix}, 3\alpha + \beta \cos(t) \right)$$

Questa è una traiettoria? Dovrebbe risolvere l'equazione di stato $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$:

$$\dot{x}_2(t) = 3\alpha + \beta \cos(t) = u(t) \rightarrow \text{yes} \quad \dot{x}_1(t) = 3\alpha t + \beta + \beta \sin(t) = x_2(t) \rightarrow \text{yes}$$

E infatti la risolve. Dunque la sovrapposizione funziona.

2.2 Traiettorie come somma di due evoluzioni

Utilizzando il principio di sovrapposizione, vale che **fissato uno stato iniziale** $x(t_0) = x_0$ e **applicando un ingresso** $u(t)$, $t \geq t_0$, è possibile scrivere la traiettoria di stato di un sistema lineare (tempo variante od invariante) come somma di due traiettorie:

$$x(t) = x_L(t) + x_F(t) \quad (2.5)$$

dove:

- $x_L(t)$, $t \geq t_0$ è la traj. di stato ottenuta **partendo con uno stato iniziale diverso da zero ed ingresso nullo**, i.e. $x_L(t_0) = x_0$ e $u_L(t) = 0 \forall t \geq t_0 \rightarrow$ **evoluzione libera**;

- $x_F(t)$, $t \geq t_0$ è la traj di stato ottenuta **partendo con uno stato iniziale nullo ed un ingresso diverso da zero**, i.e. $x_F(t_0) = 0$ e $u_F(t) = u(t) \forall t \geq t_0 \rightarrow$ **evoluzione libera**.

Osservazione: quanto visto vale anche per l'equazione di uscita:

$$y(t) = y_L(t) + y_F(t) \quad (2.6)$$

Abbiamo scoperto che è possibile ottenere una generica traiettoria per un SL **perturbando l'equilibrio prima mediante cambiamento di stato iniziale, tenendo fermo l'ingresso (evoluzione libera)**, e poi tenendo fermo all'equilibrio lo stato iniziale, applicando un ingresso (evoluzione forzata).

Proposizione 2.2.1. Consideriamo un sistema lineare, quindi definito da un'equazione di stato del tipo $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + B(t)u(t)$. Supponendo ingresso nullo (dunque $u(t) = 0$) e stato nullo ($x(t) = 0$), allora si vede che l'intera ED si annulla: $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t) = 0 \quad \forall t$. Questa è la definizione di **equilibrio**. In particolare, vale che **per un sistema lineare la coppia** $(x_e, u_e) = (0, 0)$ **è sempre di equilibrio**, ed è un caso particolare in cui il sistema non fa niente per sempre.

2.3 Sistemi dinamici lineari tempo invarianti (LTI)

2.3.1 Equazioni delle traiettorie nel caso scalare e generale

Se supponiamo di avere un sistema LTI *scalare*, i.e. con $x(t), y(t), u(t) \in \mathbb{R}$, possiamo **esprimere esplicitamente le equazioni di traiettoria, sia dello stato, che dell'uscita**, mediante la risoluzione dell'equazione differenziale dello stato tramite la formula riquadrata vista qualche pagina fa:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = ax(t) + bu(t) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \rightarrow \boxed{x(t) = e^{at}x_0 + \underbrace{\int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau}_{\text{int. di convoluzione}}}$$

Lo stato inizia da $t = 0$ quindi l'estremo inferiore dell'integrale è $t_0 = 0$. Otteniamo poi l'espressione dell'uscita semplicemente sostituendo l'equazione riquadrata al posto di $x(t)$:

$$y(t) = cx(t) + du(t) \rightarrow \boxed{y(t) = ce^{at}x_0 + c \int_0^t e^{a(t-\tau)}bu(\tau) d\tau + du(t)}$$

È possibile estendere queste equazioni al **caso generale, i.e. un sistema LTI con** $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^p$, $u \in \mathbb{R}^m$? Sì, a patto che definiamo cosa vuol dire *calcolare l'esponenziale di una matrice*. Questo perché quello che nel caso precedente era a , adesso è una matrice!

$$e^{at} = 1 + at + \frac{(at)^2}{2!} + \dots \rightarrow e^{At} = I + At + \frac{(At)^2}{2!} + \dots$$

Fortunatamente, l'elevamento a potenza è un'operazione inclusa nello spazio delle matrici **quadrate** (e infatti la matrice A è sempre quadrata $n \times n$), in quanto è semplicemente un prodotto. Posso dunque definire l'equazione di una generica traiettoria anche nel caso generale:

$$\boxed{x(t) = e^{At}x_0 + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau \quad y(t) = Ce^{At}x_0 + C \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau) d\tau + Du(t)}$$

Notiamo che anche da un punto di vista dimensionale le cose tornano: e^{At} è una somma infinita di matrici $n \times n$, dunque se questa serie converge il risultato è ancora una $n \times n$; x_0 è un vettore $n \times 1$ (perché è una condizione iniziale dello stato, che è in \mathbb{R}^n). Il loro prodotto è quindi $n \times 1$, compatibile con $x(t)$. Si dimostra che anche l'integrale di convoluzione è coerente.

Nota! Questa definizione di traiettoria rispecchia alla perfezione quanto è stato detto sulla traiettoria sistemi lineari, scrivibile come somma di due componenti. Guardando $x(t)$, vediamo che il primo termine, indipendente dall'ingresso, rappresenta l'*evoluzione libera*; l'integrale di convoluzione quella

forzata. Questo è **potentissimo!** L'evoluzione libera di un sistema LTI non scalare dipende solo ed unicamente dall'esponenziale di una matrice. Se riuscissimo a capire il comportamento di questo esponenziale potremmo capire l'evoluzione libera di un LTI forzato, o l'evoluzione in toto di un sistema lineare non forzato!

Cenni sulla rappresentazione in forma di Jordan di una matrice

Calcolare l'esponenziale di una matrice definito come somma di infiniti termini non è però fattibile. Fortunatamente, mediante la **rappresentazione di Jordan** delle matrici, questo calcolo si traduce in un concetto molto più semplice, e soprattutto, finito. Diamo qualche risultato preliminare. Partiamo con delle definizioni preliminari:

Proposizione 2.3.1. Sia $M \in \mathcal{M}(n, n, \mathbb{K})$ e sia λ_0 un suo autovalore. Si chiama:

- **molteplicità algebrica** di $\lambda_0 \rightarrow$ il numero che esprime quante volte λ_0 annulla il polinomio caratteristico associato ad M . La somma delle molteplicità algebriche non può mai superare l'ordine della matrice;
- **molteplicità geometrica** di $\lambda_0 \rightarrow$ la dimensione dell'autospazio generato da λ_0 , calcolato come $n - \text{rank}(M - \lambda_0 I)$. Le nozioni sul rango non vengono riprese qui.

Sottolineiamo inoltre la relazione

$$1 \leq m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0) \leq n. \quad (2.7)$$

Forma canonica di Jordan

Sia $M \in \mathcal{M}(n, n, \mathbb{K})$. Se ad M sono associati **autovalori tutti esistenti in \mathbb{K}** , allora è possibile rappresentarla in un'altra matrice J , detta in forma di Jordan, mediante il cambiamento di base:

$$M = T J T^{-1}.$$

J è una matrice **diagonale a blocchi** strutturata in questo modo:

- lungo la diagonale principale sono presenti **tutti gli autovalori di M contati con la loro molteplicità algebrica**;
- tutti gli autovalori uguali tra di loro consecutivi sulla diagonale formano un **blocco di Jordan**. Avremmo quindi **un numero di blocchi sulla diagonale pari al numero di autovalori distinti**;
- Ciascun blocco di Jordan è composto da un **numero di box di Jordan pari alla molteplicità geometrica di quell'autovalore**. Se un blocco è di dimensioni maggiori di 1×1 , allora è necessario aggiungere degli 1 sopra la diagonale principale (solamente di quello specifico blocco). Se la molteplicità algebrica e geometrica non ci consente di prendere in modo univoco i box di Jordan, è necessario procedere con il calcolo di dimensioni elevate ad esponenti incrementali, fin quando non si è in condizioni non ambigue in termini di scelta delle box.^a

^ai.e. $m.g. = \dim(\ker(M - \lambda_0 I)^k)$, che lega la molteplicità geometrica al calcolo esplicito di una dimensione.

Non andiamo oltre su questo argomento, in quanto le formule della pagina precedente non saranno mai utilizzate, in questo corso, in forma analitica (ci aiuterà MATLAB a risolverle), ma soprattutto perché **ci interessa relativamente quale sia l'equazione specifica della traiettoria di un sistema LTI: quello che ci interessa è come si comporta - all'incirca - al trascorrere del tempo**. Vediamo ora come fare per scoprirlo senza passare per tutti questi concetti non affatto banali.

2.3.2 Traiettoria come combinazione di modi naturali

Il comportamento del sistema nel corso del tempo lo si può approssimare grazie ai modi naturali e ai risultati che vedremo ora:

Prendiamo un sistema LTI generico:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases} \quad x(0) = x_0$$

Prendiamo la matrice A : siano $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, con $r \leq n$ autovalori reali o complessi coniugati ad essa associata, aventi molteplicità algebrica $m_1, \dots, m_r \geq 0$ tali che la loro somma dia n (somma non deve superare l'ordine della matrice, come detto sopra). Vale che **le componenti dell'evoluzione libera dello stato o dell'uscita del sistema lineare sono combinazioni lineari dei modi naturali**, ossia di funzioni del tipo:

$$\boxed{t^{q-1}e^{\lambda_i t}} \quad \lambda_i \in \mathbb{R} \text{ oppure } \mathbb{C} \text{ i.e. } \lambda_i = \sigma_i + j\omega_i \quad (2.8)$$

Inoltre, **poiché l'uscita è lineare nello stato, anche l'evoluzione libera dell'uscita è esprimibile come combinazione lineare di modi naturali**. Potrebbero successivamente aggiungersi formule per l'approssimazione dell'evoluzione *forzata*.

Proposizione 2.3.2. *Se la matrice A è reale e ammette un autovalore **complesso** $\lambda_i = \sigma_i + j\omega_i$, allora anche il suo coniugato $\bar{\lambda}_i = \sigma_i - j\omega_i$ è **autovalore di A** . Si dimostra inoltre che anche i coefficienti γ_{jiq} associati a $\lambda, \bar{\lambda}$ sono a loro volta complessi coniugati.*

Nell'equazione della risposta forzata, i termini complessi coniugati sommati fra loro daranno luogo a **termini reali** del tipo $e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i)$, con opportuni valori di fase. Ricordiamo infatti che:

$$e^{\lambda_i t} = e^{\sigma_i t} e^{j\omega_i t} = e^{\sigma_i t} (\cos(\omega_i t) + j \sin(\omega_i t))$$

2.3.3 Tipologie di modi naturali

L'equazione dei modi naturali dipende dalla tipologia degli autovalori della matrice A :

$$\begin{aligned} m.a. > m.g. &\rightarrow \begin{cases} \bullet \text{ reali} \rightarrow t^{q-1}e^{\lambda_i t} \\ \bullet \text{ complessi coniugati} \rightarrow t^{q-1}e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i) \end{cases} \\ m.a. = m.g. &\rightarrow \begin{cases} \bullet \text{ reali} \rightarrow e^{\lambda_i t} \\ \bullet \text{ complessi coniugati} \rightarrow e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i) \end{cases} \end{aligned}$$

Notiamo da questa scrittura che **le uniche componenti capaci di modificare il comportamento dei modi in modo significativo sono sempre e solo entità reali**. In particolare, sarà interessante vedere cosa succede al variare di λ_i nel caso di autovalori reali (sia semplici che non), e al variare di σ_i nel caso di autovalori complessi coniugati (ancora, sia semplici che non).




Fig. 2.1: Variazione della traiettoria del modo in caso di autovalori **semplici** ($m.a. = m.g.$), dunque a sinistra $e^{\lambda_i t}$ e a destra $e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i)$.




Fig. 2.2: Traiettorie del modo in caso di autovalori **non semplici** ($m.a. > m.g.$), dunque a sinistra $t^{q-1}e^{\lambda_i t}$ e a destra $t^{q-1}e^{\sigma_i t} \cos(\omega_i t + \phi_i)$.

Si ha **convergenza del modo, e quindi dell'evoluzione libera, quando la parte reale dell'autovalore è negativa**. Il comportamento in caso di autovalore nullo è l'unico che varia: se l'autovalore è semplice, il sistema appare stabile (perché l'evoluzione è costante), ma resta una condizione da evitare. In caso di non semplicità, autovalori nulli non sono più considerabili validi, in quanto il termine polinomiale li rende divergenti. Ricordiamo: la divergenza indica eventuale *rottura del sistema!*

Graficando gli autovalori su un piano di Gauss, abbiamo che: a sinistra dell'asse immaginario, si hanno modi convergenti; a destra modi divergenti, a prescindere dalle considerazioni sulle molteplicità. Ciascun autovalore complesso ha anche il suo coniugato disegnato mediante simmetria rispetto all'asse reale. Cambia il comportamento sull'asse immaginario (quindi per autovalori a parte reale nulla): nel caso di autovalori semplici, si hanno modi costanti; nell'altro caso, divergenza.

2.3.4 Stabilità di un sistema

Proposizione 2.3.3. *Abbiamo visto nella Proposizione (2.2.1) che per un sistema **lineare** forzato la coppia $(0,0)$ è sempre di equilibrio. Per un non forzato, basta che sia $x_e = 0$ (in quanto $u_e = 0$ per definizione di non forzatura).*

Proposizione 2.3.4. *Si dimostra che nei sistemi lineari le proprietà di stabilità valgono per tutti gli equilibri e le traiettorie del sistema. Di conseguenza, studiare la stabilità in un punto equivale a studiarla in tutti gli altri. Con questo concetto si definisce la **stabilità di un sistema**.*

Proof. Supponiamo che x_e sia un punto di equilibrio per il sistema LTI non forzato $\dot{x}(t) = Ax(t)$. Dalla definizione di equilibrio, allora, $f(x_e) = Ax_e = 0$. Studiamo ora il sistema in un generico punto $\tilde{x}(t)$, definito come la traiettoria calcolata al tempo t rispetto ad x_e (e non rispetto allo zero):

$$\tilde{x}(t) = x(t) - x_e.$$

Sostituendo nell'equazione del sistema, abbiamo:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(\tilde{x}(t)) &= \frac{d}{dt}(x(t) - x_e) \longrightarrow \dot{x}(t) = Ax(t) = A(\tilde{x}(t) + x_e) = A\tilde{x}(t) + \cancel{Ax_e} \\ &= A\tilde{x}(t), \end{aligned}$$

da cui il legame tra stato e un qualsiasi punto $\tilde{x}(t)$:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) = A\tilde{x}(t) \longrightarrow x(t) = \tilde{x}(t).$$

□

Proposizione 2.3.5. *Preso un LTI, vale che se*

$$\ker(A) = \{x \in \mathbb{K}^n : Ax = 0\} = 0 \quad \rightarrow \quad x = 0 \quad \text{è l'unico punto di equilibrio}$$

con \mathbb{K} il campo degli elementi della matrice A . Questo è visibile dal fatto che la definizione del kernel non è altro che la funzione f di un sistema LTI non forzato. Essendo un sottospazio vettoriale, il nullo è sempre un vettore dell'insieme (in questo caso, l'unico).

L'idea è quindi quella di **studiare l'origine** di un LTI, in quanto abbiamo visto essere sempre un punto di equilibrio: se questo è instabile, allora lo saranno tutti gli altri per cui si parla di **sistema instabile**. Questo è potentissimo: generalizzo un concetto studiando solo un caso particolare.

Teorema di Ljapunov

Consideriamo un sistema LTI (non c'è dipendenza dal tempo delle matrici). Questo è:

- **asintoticamente stabile** \leftrightarrow **tutti gli autovalori della matrice A hanno parte reale (strettamente) negativa**. In questo modo, infatti, lo stato sarà combinazione lineare di modi naturali convergenti. in simboli: $\forall \lambda_i, \quad \operatorname{Re}\{\lambda_i\} < 0$
- **semplicemente stabile** \leftrightarrow **tutti gli autovalori hanno parte reale minore o uguale a zero, ma gli autovalori a parte reale nulla sono necessariamente semplici**. Se questo non valesse avrei il termine polinomiale t^{q-1} che genererebbe un comportamento divergente. In simboli: $\forall \lambda_i : \operatorname{Re}\{\lambda_i\} = 0$ deve valere $m.a.(\lambda_i) = m.g.(\lambda_i)$

2.3.5 Retroazione statica dallo stato

Cominciamo ad entrare nel vivo della materia. Quanto visto a livello puramente matematico è utilizzabile nella pratica per controllare un sistema dinamico (ad esempio, renderlo asintoticamente stabile se non lo è). Vediamo meglio. Un motore elettrico è un immediato esempio di sistema LTI.

Prendiamo l'equazione di stato un sistema LTI forzato:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t),$$

e supponiamo di avere x_e come suo punto di equilibrio. **Come usare l'ingresso $u(t)$ per rendere il sistema asintoticamente stabile, se x_e non lo è già? È possibile usarlo anche per migliorarne le prestazioni?** Queste domande sono tipiche del processo di *sintesi di sistemi di controllo*.

Lemma 2.3.1. *Idealmente, quando un sistema si discosta da un punto di equilibrio, si vuole fare in modo che questo ritorni ad esso in un tempo al limite infinito, o che si muova verso un altro equilibrio.*

Adesso facciamo un'importante considerazione: **supponiamo di conoscere, istante per istante, l'intero stato $x(t)$ del sistema**. Avremmo quindi collegato un sensore a ciascuna componente di $x(t)$:

$$y \in \mathbb{R}^n \quad \rightarrow \quad y(t) = x(t) \quad (2.9)$$

Se il sistema non è attualmente stabile, sappiamo che è possibile lavorare al punto di equilibrio $x_e = 0$ e poi estendere quanto calcolato a tutto il sistema. Quando avremo x_e stabile, allora avremo reso stabile *l'intero sistema*. Come fare? Possiamo usare una **retroazione (statica) dallo stato**, in base alla quale si prende come $u(t)$ non una semplice funzione del tempo, ma una **funzione dell'intero stato $x(t)$** (o dell'uscita, visto che l'abbiamo direttamente collegata allo stato), a cui sommiamo eventualmente un ulteriore ingresso v :

$$u(t) = K(x(t)) + v(t), \quad K : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m \quad (2.10)$$

Il termine **statica** della retroazione deriva dal fatto che **$u(t)$ dipende solamente dallo stato presente, ossia quello rilevato dai sensori al tempo t , i.e. $x(t)$** . Versione più evolute della retroazione prevedono dipendenze anche dallo stato passato. Non è questo il caso. La mappa K va dalla dimensione dello stato alla dimensione degli ingressi del sistema (m , nel caso generale).

Attenzione, però: stiamo parlando di sistemi LTI, per cui la mappa K può essere senz'altro presa **lineare**, per cui scrivibile, per quanto visto nelle pagine precedenti, come **combinazione lineare** di elementi di $x(t)$. Questo si traduce in una scrittura in forma matriciale:

$$u(t) = Kx(t) + v(t), \quad K \in \mathcal{M}(m, n, \mathbb{R}). \quad (2.11)$$

Riprendiamo ora la dinamica, e applichiamo l'ingresso appena descritto:

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + B(Kx(t) + v(t)) = Ax(t) + BKx(t) + Bv(t) \\ &= \boxed{(A + BK)x(t) + Bv(t)} \end{aligned} \quad (2.12)$$

Abbiamo un sistema detto **in anello chiuso** (in quanto prende l'intero stato e lo riporta, eventualmente con un'ingresso aggiunto $v(t)$, in ingresso), che non è più forzato; visto che è LTI, **posso studiare le componenti spettrali della matrice $A + BK$ per caratterizzare il sistema**. La domanda è **come scegliere la matrice K in modo che il sistema sia asintoticamente stabile?** È evidente che ciò si raggiunge facendo in modo che $A + BK$ abbia **tutti gli autovalori a parte reale negativa**.

Scelta di K (*pole placement*) e raggiungibilità di un sistema

Vale, ma non è provato qui, che se il sistema descritto dall'equazione di stato $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ è **raggiungibile**, posso **allocare arbitrariamente tutti gli autovalori** di $A + BK$, sia in termini di valore che di posizione. Più questi saranno a parte reale negativa, più convergenti saranno i modi che descriveranno la traiettoria del sistema (perfetto!).

Diciamo che la proprietà di *raggiungibilità*, insieme a quella di *controllabilità* descrivono le possibilità di azione dell'ingresso $u(\cdot)$ al fine di *influenzare la traiettoria di stato*.

L'obiettivo è quello di prendere un ingresso *proporzionale all'errore che lo stato ha rispetto all'equilibrio* che si vuole raggiungere. Tutto questo però funziona a patto che sia soddisfatta un'**ipotesi estremamente forte: siamo capaci di misurare, istante per istante, l'intero stato $x(t)$ del sistema**. Cosa succede se questo non può accadere? Consideriamo due strade percorribili:

- **teoria dei sistemi** \rightarrow continuare a lavorare nello spazio di stato e ricostruire $x(t)$ da $y(t)$. La copia creata si chiama **stima dello stato** $\bar{x}(T)$, e sarà poi utilizzabile nell'equazione dell'ingresso, che diventerà $u(t) = K\bar{x}(t)$. Per la ricostruzione entrano in gioco sistemi ausiliari di stima chiamati **osservatori** (il cui funzionamento dipenderà *dall'osservabilità* del sistema in studio). Questo approccio non verrà utilizzato qui;
- **studio di sistemi LTI SISO** \rightarrow vedremo che in questo caso ($m = p = 1$), lo stato sarà analizzabile lavorando nel **dominio di Laplace**.

2.4 Linearizzazione di sistemi non lineari tempo invarianti (NLTI)

L'idea alla base della linearizzazione è quella di non dover buttare via tutti i risultati utilissimi visti per l'analisi (e la sintesi) di sistemi LTI (modi, retroazione, stabilità globale mediante studio puntuale...), ma di utilizzarli anche per i NLTI.

Supponiamo di avere un sistema non lineare tempo invariante

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases} \quad x(0) = x_0$$

Supponiamo (x_e, u_e) siano una coppia di equilibrio. Allora sappiamo che $f(x_e, u_e) = 0$. Consideriamo ora una traiettoria di stato a partire dallo stato iniziale $x(0) = x_e + \Delta x_0$, e una traiettoria di uscita:

$$\underbrace{x(t) = x_e + \Delta x(t), \quad u(t) = u_e + \Delta u(t)}_{\text{traj. di stato } (x(t), u(t))}, \quad \underbrace{y(t) = h(x_e, u_e) + \Delta y(t) = y_e + \Delta y(t)}_{\text{traj. di uscita}}$$

Stiamo cioè considerando traiettorie che non partono più dall'equilibrio, ma da un punto vicino ad esso. Essendo traiettorie, le funzioni di cui sopra risolveranno le equazioni, rispettivamente, di stato e uscita:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}(x_e + \Delta x(t)) = f(x_e + \Delta x(t), u_e + \Delta u(t)) \\ y_e + \Delta y(t) = h(x_e + \Delta x(t), u_e + \Delta u(t)) \end{cases} = (\star)$$

Sviluppiamo ora f e h con Taylor per funzioni a due variabili¹, nel punto $(x_0, u_0) = (x_e, u_e)$, fermandoci alle derivate parziali prime:

$$\begin{aligned} f(x_e + \Delta x(t), u_e + \Delta u(t)) &\stackrel{T}{=} \cancel{f(x_e, u_e)} + \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial x} (x_e + \Delta x(t) - x_e) + \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial u} (u_e + \Delta u(t) - u_e) \\ &= \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial x} \Delta x(t) + \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial u} \Delta u(t) + \text{termini ord. sup.} \end{aligned}$$

Analogamente per l'uscita (i passaggi sono soppressi):

$$h(x_e + \Delta x(t), u_e + \Delta u(t)) \stackrel{T}{=} h(x_e, u_e) + \frac{\partial h(x_e, u_e)}{\partial x} \Delta x(t) + \frac{\partial h(x_e, u_e)}{\partial u} \Delta u(t) + \text{termini ord. sup.}$$

Perché ci siamo fermati al primo ordine del polinomio? Ricordiamo l'obiettivo: vogliamo ricondurre le equazioni di un sistema NLTI (che presentano quindi le generali f, h) ad equazioni di un sistema LTI. Dobbiamo mettere in conto che per far questo è necessario *accettare un errore di approssimazione* che deriva proprio dal fermarsi prima. Riprendiamo le equazioni del NLTI, e sostituiamo al posto di f, h i polinomi di Taylor che abbiamo appena calcolato:

$$(\star) = \begin{cases} \frac{d}{dt}(x_e + \Delta x(t)) = \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial x} \Delta x(t) + \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial u} \Delta u(t) \\ y_e + \Delta y(t) = h(x_e, u_e) + \frac{\partial h(x_e, u_e)}{\partial x} \Delta x(t) + \frac{\partial h(x_e, u_e)}{\partial u} \Delta u(t) \end{cases} = (\star_2)$$

Sviluppiamo la derivata al primo membro dell'equazione di stato, ottenendo $\Delta \dot{x}(t)$, e, sapendo che $y_e = h(x_e, u_e)$ dalla definizione di equilibrio, cancelliamo i termini dalla seconda equazione:

$$(\star_2) = \begin{cases} \Delta \dot{x}(t) = \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial x} \Delta x(t) + \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial u} \Delta u(t) \\ \Delta y(t) = \frac{\partial h(x_e, u_e)}{\partial x} \Delta x(t) + \frac{\partial h(x_e, u_e)}{\partial u} \Delta u(t) \end{cases}$$

Quella che abbiamo appena scritto è la **forma di stato di un sistema lineare tempo invariante**! Le espressioni delle derivate parziali sono infatti delle matrici *jacobiane*, ossia contenenti le derivate parziali fatte rispetto a ciascuna variabile di ciascuna componente della funzione specificata:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial x} &= \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x, u)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n(x, u)}{\partial x_n} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} & \quad \frac{\partial f(x_e, u_e)}{\partial u} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x, u)}{\partial u_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x, u)}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_n(x, u)}{\partial u_m} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} \\ \frac{\partial h(x_e, u_e)}{\partial x} &= \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial h_1(x, u)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial h_1(x, u)}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h_p(x, u)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial h_p(x, u)}{\partial x_n} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} & \quad \frac{\partial h(x_e, u_e)}{\partial u} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial h_1(x, u)}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial h_1(x, u)}{\partial u_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial h_p(x, u)}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial h_p(x, u)}{\partial u_m} \end{array} \right] \bigg|_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} \end{aligned}$$

Chiamiamo queste matrici A_e, B_e, C_e, D_e , e riscriviamo la dinamica (usando il simbolo di approssimazione perché ricordiamo di aver tolto i termini di ordine superiore dallo sviluppo di Taylor, cosa che inevitabilmente va a generare un'impresione):

$$\begin{cases} \Delta \dot{x}(t) \approx A_e \Delta x(t) + B_e \Delta u(t) \\ \Delta y(t) \approx C_e \Delta x(t) + D_e \Delta u(t) \end{cases}, \quad \Delta x(0) = \Delta x_0$$

¹Sia $f : A \subseteq \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Fissato un punto $(x_0, y_0) \in A$, definiamo lo sviluppo in serie Taylor con questo polinomio:

$$\begin{aligned} T(x, y) &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} (x - x_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} (y - y_0) + \\ &+ \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} (x - x_0)^2 + \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} (y - y_0)^2 + \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} (x - x_0)(y - y_0) \right] + \text{termini ordine sup.} \end{aligned}$$

A questo punto, possiamo dare il risultato finale:

Linearizzazione di un sistema NLTI nell'intorno ad un equilibrio

Dato un sistema non lineare tempo invariante avente la seguente forma di stato:

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \\ y(t) = h(x(t), u(t)) \end{cases} \quad x(0) = x_0$$

Mediante approssimazioni al primo ordine sulle funzioni f, h , è possibile **linearizzarlo nell'intorno di una coppia di equilibrio** (x_e, u_e) , in modo che diventi scrivibile in forma matriciale esattamente come un sistema LTI (la δ è solo *notazione*):

$$\begin{cases} \delta \dot{x}(t) = A_e \delta x(t) + B_e \delta u(t) \\ \delta y(t) = C_e \delta x(t) + D_e \delta u(t) \end{cases} \quad (2.13)$$

con A_e, \dots, D_e matrici *jacobiane* la cui forma è scritta sopra. Vale che:

$$(\delta x(t), \delta u(t)), \quad t \geq 0 \quad (2.14)$$

è una **traiettoria del sistema LTI** descritto alla (2.13), e si vuole che questa approssimi le variazioni di stato e l'uscita del NLTI con qualcosa che è x_e (o u_e) più una componente lineare di *perturbazione* $\delta x(t)$ (o $\delta u(t)$):

$$x(t) \approx x_e + \delta x(t), \quad u(t) \approx u_e + \delta u(t) \quad (2.15)$$

Di conseguenza, è necessario che le variazioni del sistema non lineare rispetto al punto di equilibrio (dove abbiamo linearizzato) siano sufficientemente piccole, in modo da riuscire a *confinderle*.

2.4.1 Retroazione dallo stato applicata a sistemi NLTI

Quanto visto nella sezione sulla retroazione dallo stato per sistemi LTI non asintoticamente stabili può essere applicato ad un qualunque sistema NLTI linearizzabile, semplicemente **agendo sulla sua linearizzazione**. Consideriamo un NLTI e linearizziamolo nell'intorno dell'equilibrio (x_e, u_e) :

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)) \rightsquigarrow \delta \dot{x}(t) = A_e \delta x(t) + B_e \delta u(t)$$

Possiamo dunque dire che, nelle vicinanze di (x_e, u_e) l'NLTI si approssima al primo ordine con l'LTI di destra. Le matrici A_e, B_e sono le jacobiane calcolate all'equilibrio che abbiamo visto qualche pagina fa. Prendiamo ora il caso che questo LTI non sia stabile; per renderlo stabile (e sappiamo che se lo facciamo in corrispondenza di un punto di equilibrio, varrà per tutti gli altri) possiamo sfruttare il *pole placement* mettendo in gioco la matrice K con l'obiettivo di **portare $x(t)$ ad x_e in modo approssimato**, i.e. di annullare la perturbazione $\delta x(t)$. Supponendo ancora una volta di **essere in grado di conoscere l'intero stato istante per istante**, è possibile utilizzare un ingresso del tipo:

$$\delta u(t) = K \delta x(t) + \delta v(t), \quad K \in \mathcal{M}(m, n, \mathbb{R}). \quad (2.16)$$

Il sistema in anello chiuso sarà dunque descritto da:

$$\delta \dot{x}(t) = (A_e + B_e K) \delta x(t) + B_e \delta v(t) \quad (2.17)$$

A questo punto, supponendo raggiungibilità, è possibile allocare gli autovalori che mi interessano con l'obiettivo di rendere la matrice in grassetto asintoticamente stabile (che si traduce in componenti spettrali aventi parte reale negativa).

Proposizione 2.4.1. *Se il sistema linearizzato nell'intorno di (x_e, u_e) associato al NLTI è asintoticamente stabile, allora il non lineare **convergerà ad x_e** , e quindi sarà **localmente stabile** in quel punto, se parte da un intorno sufficientemente piccolo da x_e stesso.*

In altre parole, linearizzare un pendolo nell'intorno di un equilibrio $(\pi, 0)$ e renderlo asintoticamente stabile lì, non renderà il NLTI associato stabile, se quest'ultimo parte da $(0, 0)$, perché siamo ben fuori dall'intorno in cui la linearizzazione ha validità.

Vediamo infine come riportare al sistema NLTI l'equazione dell'ingresso con feedback che prima abbiamo definito per il linearizzato. In particolare, sapendo che $u(t) \approx u_e + \delta u(t)$ e che $x(t) \approx x_e + \delta x(t)$, scriviamo:

$$u(t) = u_e + (K\delta x(t) + \delta v(t)) = u_e + K(x(t) - x_e) + \delta v(t), \quad (2.18)$$

con K progettata sul sistema linearizzato.




Fig. 2.3: Schema di un NLTI reso localmente stabile mediante feedback dallo stato e linearizzazione.

Proposizione 2.4.2. *Se la linearizzazione di un NLTI ha una matrice A avente almeno una componente spettrale a parte reale positiva (o nulla e non semplice), allora non è stabile in quel punto e non lo sarà nemmeno (localmente) il non lineare associato.*

2.5 Esempio e note aggiuntive

Esempio 2.5.1. *Vediamo ora un esempio di linearizzazione e stabilizzazione di un sistema NLTI. Ricordiamo l'equazione di stato del pendolo:*

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\frac{g}{l} \sin(x_1(t)) - \frac{b}{Ml^2} x_2(t) + \frac{1}{Ml^2} u(t) \end{bmatrix}$$

Consideriamo un equilibrio per questo sistema, della forma $\left(\begin{pmatrix} x_{1e} \\ x_{2e} \end{pmatrix}, u_e \right)$. Vale che un punto di eq. annulla la funzione f , per cui scriviamo:

$$\begin{bmatrix} -\frac{g}{l} \sin(x_{1e}) - \frac{b}{Ml^2} x_{2e} + \frac{1}{Ml^2} u_e \\ x_{2e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} u_e = -Mlg \sin(x_{1e}) \\ x_{2e} = 0 \end{cases}$$

Uno stato di equilibrio per il pendolo comporta quindi sempre $x_{2e} = 0$, che rappresenta la velocità angolare. Questo ha senso! La coppia in questione è quindi:

$$\left(\begin{pmatrix} x_{1e} \\ 0 \end{pmatrix}, -Mlg \sin(x_{1e}) \right)$$

Esempi di equilibrio sono la posizione verticale in basso ($x_e = \mathbf{0}_{\mathbb{R}^2}$) oppure verticale ($x_{1e} = \pi$). In entrambi i casi si ha $u_e = 0$, il che significa che non è necessario applicare un ingresso per mantenerlo in equilibrio (ed è effettivamente sensato). In una qualsiasi altra posizione, l'effetto di g doveva essere controbilanciato da una $u(t)$, per mantenere lo stato costante (altrimenti cadrebbe). Linearizziamo ora il NLTI intorno a questo equilibrio. Otteniamo la scrittura

$$\begin{aligned} \delta \dot{x}(t) &= A_e \delta x(t) + B_e \delta u(t) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x,u)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x,u)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x,u)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x,u)}{\partial x_2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} \delta x(t) + \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x,u)}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2(x,u)}{\partial u} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} \delta u(t) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos(x_{1e}) & -\frac{b}{Ml^2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Ml^2} \end{bmatrix} \bigg|_{\substack{x=x_e \\ u=u_e}} \delta u(t) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos(x_{1e}) & -\frac{b}{Ml^2} \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Ml^2} \end{bmatrix} \delta u(t) \end{aligned}$$

Analizziamo la stabilità di questo sistema lineare (che approssima al primo ordine il non lineare di partenza, nell'intorno di un punto di equilibrio), e nel caso procediamo con il pole placement. Consideriamo due casi di equilibrio:

Caso $((x_{1e}, x_{2e}), u_e) = ((0, 0), 0)$

Il linearizzato intorno a questo punto ha la forma:

$$\delta \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{b}{Ml^2} \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Ml^2} \end{bmatrix} \delta u(t) \rightarrow \det(A_e - \lambda I) = 0 \rightarrow \dots \rightarrow \operatorname{Re}\{\lambda_i\} < 0 \quad \forall i$$

Avendo componenti spettrali tutte a parte reale negativa, il sistema LTI è asintoticamente stabile. Questo si traduce in stabilità **locale** per il NLTI, per variazioni di posizione dal punto di equilibrio sufficientemente piccole.

Caso $((x_{1e}, x_{2e}), u_e) = ((\pi, 0), 0)$

$$\delta \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & -\frac{b}{Ml^2} \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Ml^2} \end{bmatrix} \delta u(t) \rightarrow \det(A_e - \lambda I) = 0 \rightarrow \dots \rightarrow \exists \lambda_i : \operatorname{Re}\{\lambda_i\} > 0$$

per cui LTI **non** è asintoticamente stabile, e occorre passare al pole placement (matrice K). Non faremo mai questo calcolo a mano, ma utilizzeremo sempre MATLAB:

```
% [ ... ]
K = place(A_e, B_e, [-0.5; -0.6]);
K = -K; % Matlab calcola K considerando A-BK, noi vogliamo A+BK

input = @(t,x) K*(x-x_e);

dyn = @(t, x) [x(2); -g/l*sin(x(1)) - b/(m*l^2)*x(2) + inp(t,x)/(m*l^2)];
[time, traj] = ode45(dyn, interv, x0);
```

Dunque ML calcola, mediante la funzione `place` una matrice di feedback dallo stato K tale che gli autovalori di $A - BK$ siano quelli specificati nel vettore passato come terzo parametro della funzione. A questo punto, bisogna effettivamente applicare il feedback considerando un input

$$u(t) = K(x(t)) \text{ che nel nostro caso diventa } \boxed{u(t) = K(\delta x(t)) = K(x(t) - x_e)}$$

Possiamo verificare che effettivamente gli autovalori di $A + BK$ siano quelli scelti da noi mediante la funzione `eig(A+BK)`. È importante, quindi, l'istruzione $K = -K$! La simulazione darà un esito di stabilità a patto che il NLTI parta da un punto sufficientemente vicino all'equilibrio che abbiamo utilizzato per la linearizzazione (e il pole placement). Se questo non accade, il sistema NLTI **non** sarà stabile!

Caso extra in cui $b = 0$ e punto di equilibrio generico $((x_{1e}, x_{2e}), u_e)$

Il nostro linearizzato sarà:

$$\delta \dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} \cos(x_{1e}) & 0 \end{bmatrix} \delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{Ml^2} \end{bmatrix} \delta u(t) \rightarrow \det(A_e - \lambda I) = 0 \rightarrow \lambda = \pm j \sqrt{\frac{g}{l} \cos(x_{1e})}$$

Notiamo che nei due equilibri considerati sopra si ha una situazione di **stabilità marginale** dell'LTI, in quanto gli autovalori sono **semplici e a parte reale nulla** (ricordiamo: questo è ancora un caso valido, visto che ho supposto la semplicità!). Non appena insorge una perturbazione (cosa perfettamente plausibile, visto che la linearizzazione approssima soltanto il NLTI) si ha divergenza, e il sistema di fatto oscillerà all'infinito senza mai fermarsi.

2.5.1 Controllo ottimo

Non abbiamo per niente considerato, in queste pagine, quali performance otteniamo quando applichiamo un particolare tipo di controllo automatico ad un sistema dinamico, e nemmeno il costo dell'implementazione. Progettare per il raggiungimento di certi obiettivi operando certe misure di controllo di costo (che non è necessariamente economico) va sotto il nome di **controllo ottimo**, che in questo corso non verrà affrontato in generale.

Parte III

Analisi nel dominio di Laplace

Capitolo 3

Laplace $\mathcal{L}[\cdot]$

Come già visto in altri ambiti con Steinmetz e Fourier, anche in questo corso può rivelarsi utile spostare un problema dal dominio temporale ad un altro, risolverlo lì, e riportare la soluzione di nuovo nel tempo.




Fig. 3.1: Risoluzione nel dominio di Laplace

I concetti che vedremo faranno forte uso dei numeri complessi, che però **non** verranno ripresi qui perché sono sempre le solite cose (rappresentazione cartesiana, polare, esponenziale, come passare dall'una all'altra, proprietà varie). Rimando alla dispensa di TLC-1 dove queste cose sono trattate di più.

3.1 Trasformata

Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ (in questo corso tipicamente $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$); sia $s = \sigma + j\omega \in \mathbb{C}$. Definiamo la **trasformata di Laplace** (se esiste) come:

$$\mathcal{L}[f(t)] = F(s) = \int_{0^-}^{+\infty} f(t)e^{-st} dt \quad (3.1)$$

Ci muoviamo, quindi, dal dominio del tempo, al **dominio di Laplace**: $f(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} F(s)$. Notiamo gli estremi di integrazione: Laplace non è definita, come Fourier, su tutto l'asse reale, ma solo sul **semiasse positivo** $[0^-, +\infty]$. Lo 0^- è incluso perché bisogna tenere conto, in fase di trasformazione, di eventuali **impulsi in $t = 0$ della f** . La funzione integranda è complesso, per cui l'integrale stesso (e dunque $F(s)$) è complesso.

Dato il dominio di definizione, si può dire che l'operazione di trasformazione **non è biunivoca**, i.e. non è vero che ad ogni f corrisponde una e una sola F . Potrei prendere delle funzioni del tutto diverse tra loro nell'intervallo \mathbb{R}^- , ma poi identiche in \mathbb{R}^+ : queste avranno la stessa trasformata. Per ottenere biunivocità, considereremo sempre **funzioni definite nel semiasse positivo di \mathbb{R} , e nulle altrove** (dette **funzioni causali**):

$$f(t) = 0 \quad \forall t < 0^- \quad (3.2)$$

Supponendo di lavorare con sistemi *tempo invarianti*, questa restrizione non comporta perdita di generalità: posso traslare una qualsiasi funzione TI di un certo valore temporale t_0 per riportarla completamente nel dominio $[0^-, +\infty]$, e si comporterà identicamente a come si comporterebbe se non fosse traslata.

Proposizione 3.1.1. *Si può far vedere che:*

$$\exists \bar{\sigma} : \forall s = \sigma + j\omega \text{ avente } \sigma > \bar{\sigma} \longrightarrow F(s) = \int \cdots dt \text{ converge.} \quad (3.3)$$

Esiste cioè un'ascissa $\bar{\sigma}$ sul piano complesso, detta **di convergenza**, a destra della quale si trovano tutti i complessi che fanno **convergere l'integrale** della trasformazione di Laplace. Dunque, **la trasformata esiste a destra di quest'ascissa** (i.e. nel semipiano $\text{Re}\{s\} > \bar{\sigma}$), (ma sarà possibile estendere l'esistenza anche a sinistra di $\bar{\sigma}$, i.e. per $\text{Re}\{s\} \leq \bar{\sigma}$).

3.1.1 Trasformata come rapporto di polinomi

Vedremo nel corso $f(t)$ aventi sempre come trasformata un **rapporto di polinomi** (a coefficienti reali, se f è reale):

$$F(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad (3.4)$$

Le radici del numeratore ($N(s) = 0$) sono dette **zeri**, quelle del denominatore, **poli**. Valgono i seguenti:

Teorema 3.1.1. (del valore iniziale). Se $f(t)$ è una funzione reale avente trasformata $F(s)$ esprimibile come in (3.4), e **il grado di $D(s)$ è maggiore di quello di $N(s)$** , allora

$$\lim_{s \rightarrow +\infty} sF(s) = f(0). \quad (3.5)$$

Teorema 3.1.2. (del valore finale). Se alle ipotesi del teorema di cui sopra aggiungiamo anche che **il denominatore ha tutti i poli nulli o a parte reale negativa**, allora vale

$$\lim_{s \rightarrow 0} sF(s) = \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) \quad (3.6)$$

Grazie a questi possiamo determinare i **valori asintotici** iniziali e finali di una funzione nel tempo **partendo dalla sua trasformata** di Laplace. Le dimostrazioni sono omesse.

3.2 Antitrasformata

Per tornare nel dominio del tempo ($F(s) \xrightarrow{\mathcal{L}^{-1}} f(t)$) usiamo la formula di **antitrasformazione**:

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)] = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} F(s) e^{st} ds, \quad \sigma > \bar{\sigma}. \quad (3.7)$$

Notiamo la restrizione per σ : abbiamo detto che $F(s)$ esiste a destra di $\bar{\sigma}$, quindi l'antitrasformazione (che integra $F(s)$ stesso) dovrà rispettare questo requisito. Questa formula non verrà mai utilizzata praticamente.

3.3 Proprietà

- **Linearità** $\longrightarrow \boxed{\mathcal{L}[\alpha f(t) + \beta g(t)] = \alpha \mathcal{L}[f(t)] + \beta \mathcal{L}[g(t)], \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}}$

si dimostra sfruttando la linearità dell'operatore integrale;

- **Traslazione temporale** $\longrightarrow \boxed{\mathcal{L}[f(t - \tau)] = \mathcal{L}[f(t)] e^{-s\tau}, \forall \tau > 0} :$

la trasformata di una funzione traslata sarà la trasformata della funzione non traslata, più un termine moltiplicativo che dipende dal quantitativo di traslazione.

Proof. Usiamo la definizione e consideriamo un cambio di variabile $y = t - \tau$, da cui $dy = dt$:

$$\mathcal{L}[f(t - \tau)] = F(s) = \int_{0-}^{+\infty} f(t - \tau) e^{-st} dt = \int_{-\tau}^{+\infty} f(y) e^{-s(y+\tau)} dy = (\star)$$

ma abbiamo detto di voler considerare funzioni nulle nel semiasse negativo, per cui possiamo cambiare l'estremo di integrazione:

$$(\star) = \int_{0-}^{+\infty} f(y) e^{-sy} dy e^{-s\tau} = \mathcal{L}[f(t)] e^{-s\tau}.$$

□

- **Traslazione nel dominio complesso** $\longrightarrow \boxed{\mathcal{L}[e^{\alpha t} f(t)] = F(s - \alpha), \forall \alpha \in \mathbb{C}} :$

la traslazione nel dominio di Laplace di un certo complesso α corrisponde ad un termine moltiplicativo nel dominio del tempo che dipende dalla traslazione;

Proof.

$$\mathcal{L}[e^{\alpha t} f(t)] = \int_{0-}^{+\infty} e^{\alpha t} f(t) e^{-st} dt = \int_{0-}^{+\infty} f(t) e^{-(s-\alpha)t} dt = F(s - \alpha)$$

□

- **Derivazione (nel tempo)** $\longrightarrow \boxed{\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = sF(s) - f(0-)}$

Proof. Usiamo la definizione di trasformata e applichiamo l'integrazione per parti:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] &= \int_{0-}^{+\infty} \frac{df(t)}{dt} e^{-st} dt = f(t) e^{-st} \Big|_{0-}^{+\infty} - \int_{0-}^{+\infty} f(t) (-s) e^{-st} dt \\ &= 0 - f(0-) + \int_{0-}^{+\infty} s f(t) e^{-st} dt = -f(0-) + s \int_{0-}^{+\infty} f(t) e^{-st} dt \\ &= -f(0-) + s \mathcal{L}[f(t)] = sF(s) - f(0-). \end{aligned}$$

□

- **Derivazione (nel tempo) generica** $\longrightarrow \boxed{\mathcal{L}\left[\frac{d^n f(t)}{dt^n}\right] = s^n F(s) - \sum_{i=1}^n s^{n-i} \frac{d^{i-1} f(t)}{dt^{i-1}} \Big|_{t=0-}}^1$

- **Integrazione (nel tempo)** $\longrightarrow \boxed{\mathcal{L}\left[\int_0^t f(\tau) d\tau\right] = \frac{F(s)}{s}}$

- **Convoluzione (nel tempo)** $\longrightarrow \boxed{\mathcal{L}[f_1(t) \otimes f_2(t)] = \mathcal{L}\left[\int_0^t f_1(t-\tau) f_2(\tau) d\tau\right] = F_1(s) F_2(s)} :$

il **prodotto di convoluzione** è definito come l'integrale del prodotto tra una funzione ferma e una seconda che trasla sulla prima. NB: supponiamo che le funzioni f_1, f_2 siano nulle per $t < 0$. Nel dominio di Laplace, questo si trasforma in un prodotto semplice tra le trasformate.

¹ Verifichiamo che è valida per la derivata prima:


$$\mathcal{L}\left[\frac{df(t)}{dt}\right] = s^1 F(s) - \sum_{i=1}^1 \dots = sF(s) - s^0 f(t) \Big|_{0-} = sF(s) - f(0-).$$

3.4 Trasformate di segnali elementari


$$\mathcal{L}[\delta(t)] = 1$$



$$\mathcal{L}[1(t)] = \frac{1}{s}$$



$$\mathcal{L}[t1(t)] = \frac{1}{s^2}$$



$$\mathcal{L}[e^{\alpha t}1(t)] = \frac{1}{s-\alpha}$$






Fig. 3.2: Segnali elementari (1)

$$\mathcal{L}[\sin(\omega t)1(t)] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$



$$\mathcal{L}[\cos(\omega t)1(t)] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$



$$\mathcal{L}[\sin(\omega t \pm \varphi)] = \frac{\omega \cos \varphi \pm s \sin \varphi}{s^2 + \omega^2}$$

$$\mathcal{L}[\cos(\omega t \pm \varphi)] = \frac{s \cos \varphi \mp \omega \sin \varphi}{s^2 + \omega^2}$$

Nota: vedere testo per altre trasformate.

Fig. 3.3: Segnali elementari (2)

Osservazione: è importante focalizzarci sul gradino di Heaviside $1(t)$, perché è quella funzione che, moltiplicata per una qualsiasi altra $f(t)$, la rende **causale**, i.e. nulla per $t < 0$ e inalterata per $t \geq 0$. Poiché, come già detto, vogliamo avere a che fare solo con robe di questo tipo, qualunque funzione potremmo vederla come il prodotto della stessa con il gradino unitario. Un esempio immediato è la **funzione rampa** $t1(t)$ di cui si riporta sopra la trasformata: nulla fino a 0 da sinistra, poi lineare $y = t$.

Capitolo 4

Sistemi LTI nel dominio di Laplace

Prima di analizzare i sistemi LTI in esclusiva, riportiamo questo risultato che si applica in generale a tutti i sistemi **lineari**.

Proposizione 4.0.1. *Abbiamo visto che, per un sistema lineare descritto nel dominio dei tempi, è possibile scrivere traiettoria di stato ed uscita come una **somma di un'evoluzione libera ed una forzata** (vedi (2.2)). Anche nel dominio di Laplace questo è possibile. In particolare, vale:*

$$X(s) = X_L(s) + X_F(s), \quad Y(s) = Y_L(s) + Y_F(s) \quad (4.1)$$

4.1 Equazioni delle trasformate delle traiettorie

Se consideriamo un sistema LTI, è possibile **calcolare le equazioni esplicite della trasformata della traiettoria di stato e di uscita**, evidenziando le due evoluzioni che la compongono, analogamente a quanto fatto in (2.3.1). Analizziamo direttamente il caso generale (i.e. $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}^p, u \in \mathbb{R}^m$):

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) = Cx(t) + Du(t) \end{cases}, \quad x(0) = x_0$$

Definiamo ora le **trasformate di Laplace** di stato, ingresso e uscita:

$$X(s) := \mathcal{L}[x(t)], \quad Y(s) := \mathcal{L}[y(t)], \quad U(s) := \mathcal{L}[u(t)] \quad (4.2)$$

Trasformiamo entrambi i membri delle equazioni, sfruttando le proprietà di linearità e derivazione:

$$\begin{cases} \mathcal{L}[\dot{x}(t)] = sX(s) - x(0) = AX(s) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} sX(s) - AX(s) = x(0) + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases} = (\star)$$

Raccogliamo al primo membro e moltiplichiamo s per la matrice identica ($n \times n$) I , in modo da rendere matematicamente possibile una differenza di matrici¹. Esplicitiamo poi $X(s)$ dalla prima equazione:

$$(\star) \rightarrow \begin{cases} (sI - A)X(s) = x_0 + BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} X(s) = (sI - A)^{-1}x_0 + (sI - A)^{-1}BU(s) \\ Y(s) = CX(s) + DU(s) \end{cases}$$

Sostituendo l'espressione della $X(s)$ all'interno dell'equazione di uscita, si ha

$X(s)$	$=$	$(sI - A)^{-1}$	x_0	$+$	$(sI - A)^{-1}B$	$U(s)$
$Y(s)$	$=$	$C(sI - A)^{-1}$	x_0	$+$	$[C(sI - A)^{-1}B + D]$	$U(s)$

Trasformate dell'evoluzione libera e forzata per stato ed uscita

$$X_L(s) = (sI - A)^{-1}x_0, \quad Y_L(s) = C(sI - A)^{-1}x_0 \quad (4.3)$$

$$X_F(s) = (sI - A)^{-1}BU(s), \quad Y_F(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]U(s) \quad (4.4)$$

¹ Moltiplicare uno scalare k per una matrice M equivale a moltiplicare k per l'identica I , e poi moltiplicare per M .

4.2 Descrizione tramite funzione di trasferimento

Vediamo prima qualche risultato che ci tornerà utile in seguito.

4.2.1 Nozioni di calcolo matriciale

Proposizione 4.2.1. *Preso una generica matrice a valori complessi $M \in \mathcal{M}(m, n, \mathbb{C})$, definiamo la matrice aggiunta come:*

$$M^\dagger = (\hat{M})^T \quad (4.5)$$

*i.e. la trasposta dei **complementi algebrici** di M . Il complemento algebrico (o cofattore) di un generico elemento $a_{ij} \in M$ è definito come:*

$$\hat{M}_{ij} = \text{Cof}(a_{ij}) = (-1)^{i+j} \det(M_{ij}) \quad (4.6)$$

ossia il determinante di M alla quale è soppressa la i -esima riga e la j -esima colonna, preso positivo se $i + j$ è pari, dispari altrimenti.

Proposizione 4.2.2. *Il **metodo di Laplace** per il calcolo del determinante di una generica matrice M quadrata si basa sui complementi algebrici. In particolare, **fissata una riga i (o una colonna j) qualsiasi di M** , il determinante è pari a:*

$$\underbrace{\sum_{j=1}^n a_{ij} \text{Cof}(a_{ij})}_{\text{riga } i \text{ fissata}} = \det(A) = \underbrace{\sum_{i=1}^n a_{ij} \text{Cof}(a_{ij})}_{\text{colonna } j \text{ fissata}} \quad (4.7)$$

*Si sommano cioè i prodotti fra gli **elementi della riga (o della colonna) scelta** - quindi si itera sulla colonna se fisso una riga, su una riga se fisso una colonna - e i **rispettivi complementi algebrici**. Il metodo ha un approccio ricorsivo fin quando non si arriva ad una 3×3 , per la quale si può usare Sarrus, o 2×2 , per la quale invece esiste una formula specifica.*

Proposizione 4.2.3. *Usando la definizione di matrice aggiunta, possiamo calcolare l'**inversa** di una generica matrice **quadrata** $M \in \mathcal{M}(n, n, \mathbb{C})$ usando la seguente relazione:*

$$A^{-1} = \frac{A^\dagger}{\det(A)} \quad (4.8)$$

Recuperiamo la definizione dell'**evoluzione forzata dell'uscita** scritta in (4.4). Chiamiamo **funzione di trasferimento** la matrice:

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (4.9)$$

Nel caso in cui il sistema sia SISO, avremmo B ($n \times 1$), C ($1 \times n$), D (1×1), per cui $G(s)$ è scalare. La nuova rappresentazione ingresso-uscita diventa quindi, nel caso generale:

$$Y_F(s) = G(s)U(s) \quad (4.10)$$

Se invece supponiamo di avere un sistema senza evoluzione libera, quindi con stato iniziale *nullo*, l'equazione di sopra diventa l'espressione totale della (trasformata della) traiettoria di uscita. Da questa si ricava la relazione tra la funzione di trasferimento e le trasformate di uscita/ingresso:

$$x(0) = x_0 = 0 \quad \rightarrow \quad Y(s) = G(s)U(s) \quad \text{da cui} \quad \boxed{G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}} \quad (4.11)$$

Conoscere $G(s)$ è quindi potentissimo, in quanto mi definisce da sola il comportamento del sistema in analisi, permettendomi immediatamente di calcolare l'uscita corrispondente ad un ingresso.

Facendo uso dei richiami matriciali di inizio sezione, definiamo operativamente la funzione di trasferimento, a partire dalla (4.9):

$$G(s) = C \frac{(sI - A)^\dagger}{\det(sI - A)} B + D \quad (4.12)$$

Notiamo che il determinante è un polinomio, dunque quel rapporto non è altro che una moltiplicazione di una matrice $n \times n$ per uno scalare. Il risultato dell'inversa è dunque ancora una $n \times n$.

- caso generale $\rightarrow C$ è una $p \times n$, e B è una $n \times m$, dunque il prodotto ordinato tra le tre dà in uscita una $p \times m$, che corrisponde alle dimensioni di D ;
- caso SISO $\rightarrow C$ è una $1 \times n$, e B è una $n \times 1$, dunque il prodotto ordinato dà uno scalare, che ancora corrisponde alle dimensioni di D .

In quest'ultimo caso, dunque, si ha $G(s)$ **funzione razionale fratta**, i.e. rapporto di polinomi:

$$\text{se SISO} \rightarrow G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\beta_\nu s^\nu + \beta_{\nu-1} s^{\nu-1} + \dots + \beta_1 s + \beta_0}{s^\nu + \alpha_{\nu-1} s^{\nu-1} + \dots + \alpha_1 s + \alpha_0} \quad (4.13)$$

I polinomi in questione sono **a coefficienti reali**, per cui poli e zeri saranno **o reali o complessi coniugati**. Inoltre, il denominatore non è altro che il polinomio derivante da $\det(sI - A)$, dunque i poli sono gli **autovalori di A** (non per forza tutti, potrebbero esserci semplificazioni con il numeratore).

Esempio 4.2.1. Consideriamo A e calcoliamo $(sI - A)^{-1}$. Abbiamo bisogno del suo determinante e della sua matrice aggiunta.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \alpha & \beta \end{bmatrix} \longrightarrow sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ -\alpha & s - \beta \end{bmatrix}$$

Determinante di $sI - A$

$$\det(sI - A) = s(s - \beta) - \alpha = s^2 - \beta s - \alpha$$

Matrice aggiunta di $sI - A$

Calcoliamo la matrice di cofattori (solo il primo viene scritto esplicitamente) e trasponiamola (chiamo $sI - A = K$ per brevità in questi passaggi):

$$\begin{aligned} \text{Cof}(K_{11}) &= (-1)^{1+1} \det([s - \beta]) = s - \beta & \text{Cof}(K_{12}) &= -(-\alpha) = \alpha \\ \text{Cof}(K_{21}) &= -(-1) = 1 & \text{Cof}(K_{22}) &= s \end{aligned}$$

da cui:

$$(sI - A)^\dagger = (sI - A)^T = \begin{bmatrix} s - \beta & \alpha \\ 1 & s \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} s - \beta & 1 \\ \alpha & s \end{bmatrix}$$

Calcolo della matrice inversa

$$(sI - A)^{-1} = \frac{(sI - A)^\dagger}{\det(sI - A)} = \begin{bmatrix} \frac{s - \beta}{s^2 - \beta s - \alpha} & \frac{1}{s^2 - \beta s - \alpha} \\ \frac{\alpha}{s^2 - \beta s - \alpha} & \frac{s}{s^2 - \beta s - \alpha} \end{bmatrix}$$

TO BE CONTINUED... (? wtf)