

## 1. 始めに

### 1. 1. 何をするものなのか

Benizara は、Windows 環境に接続された JIS キーボードで親指シフト（NICOLA 配列）による入力を可能にするエミュレーションソフトウェアです。Windows7 の MS-IME と ATOK2011、および Windows10 の MS-IME で動作を確認しています。なお、Benizara は、設定ファイルを読み込ませることにより、親指シフトに限らず、任意にキーボード配列のエミュレーションが可能です。

Benizara（紅皿）の名前は、太田道灌の山吹伝説に由来します。

### 1. 2. 特徴

- ・Windows10 のストアアプリや、Microsoft Edge 上でも親指シフト入力が可能です。
- ・やまぶきと同様に 1 2 面のシフトモードを実現し、やまぶきの配列定義ファイルをある程度まで読込可能としました。
- ・やまぶきの打鍵ロジックを参考に実装し、かつ連続シフトモードをサポートしています。よって、やまぶき（やまぶき R）からの移行は容易とおもいます。
- ・Benizara は、AutoHotKey のスクリプトを実行ファイル化したものです。ユーザモードでキーフックするタイプのエミュレータなので、導入も停止も簡単です。USB メモリで持ち歩くこともできます。
- ・親指の友 Mk-2 キーボードドライバ V2.0L23 に実装された「零遅延モード」を、当該ソフトにも実装しました。零遅延モードとは、親指シフト時の表示遅延をゼロにして、高速打鍵を可能とするモードです。
- ・Performance Counter を用いて、1 ミリ秒単位のキー入力タイミング測定を実現しました。これにより正確な同時打鍵／単独打鍵の判定が行えます。なお、Ver. 0.1.2 以前はシステムタイマーを用いてキー入力を測定していたため、測定精度は 16 ミリ秒単位でした。
- ・管理者権限への切替ボタンを実装しました。紅皿を管理者権限で実行させることにより、管理者権限で実行されているアプリケーションに対してもキー配列のエミュレーションが可能です。
- ・親指キーの単独打鍵時のキーリピートと、その切り替えを実装しました。

### 1. 3. 未だ実装していないこと／実装したこと

- ・機能キーの切り替えは未だ実装していません。
- ・単独打鍵の有効・無効の切り替えは、ver. 0.1.3（本バージョン）で実装しました。

### 1. 4. 入力速度ベンチマーク

- ・落語「じゅげむ」の名前を入力するベンチマークで評価しました。具体的にいうと「じゅげむ じゅげむ ごころの すりきれ かいじや りすいぎよの すいぎょう まつうん らいまつふう らいまつ ぐうねるところにすむところ やぶらこうじのぶらこうじ ばいばいばいばいばのしゅーりんが ん しゅーりんが んのぐーりんたい ぐーりんたいのぼんぽこびーのぼんぽこなーのちょうきゅうめいのちょうすけ」を仮名入力する時間を計測するものです。このベンチマークは、今井士郎さんのブログを参考にしました。
- ・自分が「じゅげむベンチマーク」を実行した際の親指シフト入力の最速は 4 5 秒、平均は 5 5 秒でした。なお、ローマ字入力の最速は 7 5 秒、平均は 8 0 秒でした。

## 2. 使い方

### 2. 1. 取り扱い種別

Benizara（紅皿）はフリーソフトウェアであり、IME.ahk, Path.ahk を除く各ソースコードは MIT ライセンスの下で再利用可能です。なお、Benizara のソースコードのうち、IME.ahk, Path.ahk は、eamat さまが作成されたライブラリです。

### 2. 2. 動作環境

Windows7(32bit)とWindows10(64bit)で動作確認していますが、NT 系の Windows ならば、どの環境でも動作する筈です。IME は、Atok11 と MS-IME で動作確認しています。

### 2. 3. インストール方法

- (1) インストーラ版では、Benizara\_013.zip を所望のパスに解凍して、setup.exe を実行してください。お使いの JIS109 キーボードが親指シフト（NICOLA 配列）に切り替わります。
- (2) 実行ファイル版では、BenizaraEXE\_013.zip を所望のパスに解凍してください。benizara.exe を実行すると、お使いの JIS109 キーボードが親指シフト（NICOLA 配列）に切り替わります。SetBenizaraTask.exe を実行すると、タスクスケジューラに benizara が設定され、以降はログインごとに自動起動します。


## 3. 紅皿設定の説明

タスクトレイの紅皿アイコンを右クリックして、紅皿設定をクリックすると以下の設定ダイアログが表示されます。各タブの下の OK ボタンをクリックすると変更が反映され、キャンセルボタンをクリックすると変更が破棄されます。

### 3. 1. 配列タブ

配列定義ファイルを表示し、かつ切り替える機能を備えたタブです。

その下側には、配列のモードと、そのときのモード名とキー配列が表示されています。



「…」ボタンをクリックすると、ファイル選択ダイアログが開き、配列定義ファイルを選択可能となります。

配列のモードのコンボボックスを選択することで、キー配列の表示が選択したモードに切り替わります。

### 3. 2. 親指シフトタブ

親指シフトに関する設定画面です。

・親指シフトキーのコンボボックスは、無変換－変換と無変換－空白と空白－変換とが選択可能です。無変換－変換を選択した場合、無変換キーが左親指キー、変換キーが右親指キーです。無変換－空白を選択した場合、無変換キーが左親指キー、空白キーが右親指キーであり、かつ単独打鍵時には空白が打鍵されます。このとき、変換キーの機能はそのままです。空白－変換を選択した場合、空白キーが左親指キー、変換キーが右親指キーです。

※：ver. 0.1.2 以前において、無変換－空白を選択した場合、無変換キーが左親指キー、空白キーが右親指キーでした。このとき、変換キーは空白キーとして機能していました。

・連続シフトのチェックボックスは、親指シフトキーの押下中に、連続してシフトモードの文字を入力するためのものです。推奨設定はオンです。

・零遅延モードのチェックボックスは、キー押下と共に遅延無く文字を出力する「零遅延モード」をオンするものであり、推奨設定はオンです。この零遅延モードは、親指の友 Mk-2 キーボードドライバ（聖人さま作）の機能を参考としました。

・単独打鍵のコンボボックスは、無効と有効が選択可能です。有効の場合には、左右の親指シフトキーを単独打鍵した場合、対応するキーが入力されます。

・キーリピートのチェックボックスは、チェック有り（有効）と無し（無効）に設定可能です。

・文字と親指シフトの同時打鍵の割合は、20～80[%]の間で可変です。親指シフトキーの押下に対して文字キーの押下が重なったとき、この割合を満たしたならば同時打鍵となります。推奨値は40～60%です。

・文字と親指シフトの同時打鍵の判定時間は、10～400[mSEC]の間で可変です。NICOLA 規格では、50～200[mSEC]が推奨されています。

推奨値は、連続シフトの場合で50[mSEC]、連続シフトしない場合で150[mSEC]です。

紅血

配列 親指シフト 管理者権限 紅血について

親指シフトキー: 無変換－変換

連続シフト ☒ 零遅延モード ☒

単独打鍵: 無効

キーリピート ☐



文字と親指シフトの同時打鍵の割合: 50 [%]

文字と親指シフトの同時打鍵の判定時間: 50 [mSEC]

OK キャンセル

### 3. 3. 管理者権限タブ

- ・ 紅皿が管理者権限と通常権限のいずれで動作しているかを示すタブです。
- ・ 通常権限の場合には、「管理者権限に切替」ボタンが表示されています。この「管理者権限に切替」ボタンをクリックすると、管理者権限に切り替わります。これにより管理者権限で動作しているアプリケーション上でも親指シフト入力が可能になります。




### 3. 4. 紅皿についてタブ

バージョン情報や紅皿の概要が書かれたタブです。

タスクトレイの紅皿アイコンを右クリックして、ログをクリックすると紅皿ログが表示されます。

表示内容は左から、時間間隔（ミリ秒単位）、入力キーとその down/up、状態、アプリケーションへの送信キー内容です。



#### 4. キー配列（デフォルト）

紅皿は、やまぶきと同様に、ローマ字モード6面と、英数モード6面の全12面のキーボードレイアウトを持っています。ローマ字モードは、IMEをローマ字入力のひらがな・全角カタカナ・半角カタカナに設定したときのモードであり、英数モードは、IMEを全角英数・半角英数・直接入力に設定したときのモードです。以下表に、各レイアウト名とシフト操作との関係を示します。

レイアウト名	シフト操作
ローマ字シフト無し	シフト無し
ローマ字右親指シフト	右親指キーと共に文字キー打鍵
ローマ字左親指シフト	左親指キーと共に文字キー打鍵
ローマ字小指シフト	小指シフト
ローマ字小指右親指シフト	小指シフトした状態で、右親指キーと共に文字キー打鍵
ローマ字小指左親指シフト	小指シフトした状態で、右親指キーと共に文字キー打鍵
英数シフト無し	シフト無し
英数右親指シフト	右親指キーと共に文字キー打鍵
英数左親指シフト	左親指キーと共に文字キー打鍵
英数小指シフト	小指シフト
英数小指右親指シフト	小指シフトした状態で、右親指キーと共に文字キー打鍵
英数小指左親指シフト	小指シフトした状態で、右親指キーと共に文字キー打鍵

##### 4. 1. ローマ字モード


ローマ字シフト無し



ローマ字右親指シフト



#### ローマ字左親指シフト



#### ローマ字小指シフト・ローマ字小指右親指シフト・ローマ字小指左親指シフト



#### 4. 2. 英数モード

##### 英数シフト無し・英数右親指シフト・英数左親指シフト



##### 英数小指シフト・英数小指右親指シフト・英数小指左親指シフト



上記のレイアウトは、紅血が読み込むキー配列ファイルによって変更することができます。

## 5. アンインストール方法

### 5. 1. インストーラ版

タスクトレイの紅皿アイコンを右クリックして、Exit をクリックして benizara を停止させます。そして、コントロールパネルの「プログラムのアンインストール」を選択し、Benizara を削除してください。

### 5. 2. 実行ファイル版

タスクトレイの紅皿アイコンを右クリックして、Exit をクリックして benizara を停止させます。そして、DelBenizaraTask.bat を実行したのちに、Benizara.exe が格納されたフォルダを削除してください。

## 6. 作者への連絡方法

Linkedin : <https://www.linkedin.com/in/ken-ichiro-ayaki-965b2a8a/>

Mail: kenichiro\_ayaki@users.osdn.me

## 7. 配布ファイルとその構成

Benizara.exe . . . 紅皿の実行ファイルです。

AddBenizaraTask.bat . . . 紅皿をタスクスケジューラに登録するためのバッチファイルです。

DelBenizaraTask.bat . . . 紅皿をタスクスケジューラから削除するためのバッチファイルです。

Benizara.ini . . . 紅皿の設定情報ファイルです。

NICOLA 配列.bnz . . . NICOLA 配列のファイルです。

Dvorak 配列.bnz . . . Dvorak 配列のファイルです。

NICOLA 配列\_仮名直接入力.bnz . . . タイプウェルで仮名文字を入力する際の配列です。

NICOLA-F 配列.bnz . . . NICOLA-F 配列のファイルです。

orz 配列.bnz . . . orz 配列のファイルです。

親指シフト表記付き USB ライトタッチキーボード配列.bnz . . . 親指シフト表記付き USB ライトタッチキーボード（ライフラボ社）のキーボード配列です。

以上