

# Dodatak A. Programski jezik MikroJava

Ovaj dodatak opisuje programski jezik MikroJava koji se koristi u praktičnom delu kursa programskih prevodilaca (13E114PP1, 13S114PP1) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Mikrojava je slična Javi, ali je mnogo jednostavnija.

## A.1 Opšte osobine jezika

- MikroJava program počinje ključnom rečju *program* i ima statička polja, statičke metode i unutrašnje klase koje se mogu koristiti kao (korisnički) tipovi podataka.
- Glavna metoda MikroJava programa se uvek zove *main()*. Kada se poziva MikroJava program izvršava se ta metoda.
- Postoje:
  - Celobrojne, znakovne i logičke konstante (*int*, *char*, *bool*).
  - Osnovni tipovi: *int*, *bool*, *char* (ASCII).
  - Promenljive: globalne (statičke), lokalne, klasne (polja).
  - Promenljive osnovnih tipova sadrže vrednosti.
  - Strukturirani/referencijalni tipovi: jednodimenzionalni nizovi kao u Javi i unutrašnje klase sa poljima i metodama.
  - Promenljive referencijalnih tipova predstavljaju reference (sadrže adrese koje se ne mogu menjati eksplicitno).
  - Statičke metode u programu.
- Ne postoji garbage kolektor (alocirani objekti se samo dealociraju nakon kraja programa).
- Postoji nasleđivanje klasa i polimorfizam.
- Postoji redefinisane metoda.
- Metode unutrašnjih klasa su vezane za instancu i imaju implicitni parametar *this* (referenca na instancu klase za koju je pozvana metoda).
- Referenca "this" se implicitno deklarise u metodama unutrašnjih klasa kao prvi formalni argument tipa reference na klasu kojoj metoda pripada.
- Unutar metoda instance, ime polja odnosi se na polje instance trenutnog objekta, pod pretpostavkom da polje nije skriveno parametrom metode. Ako je skriveno, možemo pristupiti polju instance preko *this.fieldName*.
- Predeklarisane procedure su *ord*, *chr*, *len*.
- Metoda *print* ispisuje vrednosti svih osnovnih tipova.
- Od kontrolnih struktura postoji uslovno grananje (if-else) i ciklus (do-while).

## Primer programa

program p

```
const int size = 10;
class Table {
    int pos[], neg[], factor;
    {
        Table(int factor) {this.factor = factor;}
        void putp (int a, int idx) { this.pos[idx] = a; }
        void putn (int a, int idx) { this.neg[idx] = a; }
        int getp (int idx) { return pos[idx]; }
        int getn (int idx) { return neg[idx]; }
    }
}

Table val;
Int rows, columns;
{
    void f(char ch, int a, int arg)
        int x;
    {
        x = arg;
    }

    void main() int x, i; char c, int arr[];
    {
        val = new Table(2);
        arr = new int[3];
        i = 0;
        while (i<3) {
            arr[i] = i;
            i++;
        }
        arr.foreach(x => print(x));
        val.pos = new int [size];
        val.neg = new int [size];
        read(x);

        [i,,x] = arr;
        while (i<size) {
            val.putp(0, i);
            val.putn(0, i);
            i++;
        }

        f(c, x, i);

        read(rows);
        x =rows;
        while (true){
            if(x <= 0) break;
            if (0 <= x && x < size)
            {
                val.putp(val.getp(x)+1);
            }
            else if (-size < x && x < 0)
            {
                val.putn(val.getn(-x)+1);
            }
            read(x);
        }
    }
}
```

## A.2 Sintaksa

|                     |  |
|---------------------|--|
| Program             | = "program" ident {ConstDecl   VarDecl   ClassDecl} "{" {MethodDecl} "}"   |
| ConstDecl           | = "const" Type ident "=" (numConst   charConst   boolConst) {, ident "=" (numConst   charConst   boolConst)} ";"   |
| VarDecl             | = Type ident "[" "]" {"", ident "[" "]" } ";"  |
| ClassDecl           | = "class" ident ["extends" Type] "{" {VarDecl} [{" {ConstructorDecl} {MethodDecl} "}] "}"  |
| ConstructorDecl     | = ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}" * za C nivo   |
| MethodDecl          | = (Type   "void") ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}"   |
| FormPars            | = Type ident "[" "]" {"", Type ident "[" "]" }   |
| Type                | = ident.   |
| Statement           | = DesignatorStatement ";"<br>  "if" "(" Condition ")" Statement ["else" Statement]<br>  "while" "(" Condition ")" Statement<br>  "break" ";"<br>  "continue" ";"<br>  "return" [Expr] ";"<br>  "read" "(" Designator ")" ";"<br>  "print" "(" Expr [", numConst] ")" ";"<br>  Designator "." "foreach" "(" ident ">=" Statement ")" ";" * za B i C nivo<br>  "{" {Statement} "}" |
| DesignatorStatement | = Designator (Assignop Expr   "(" [ActPars] ")"   "++"   "--")<br>  "[" [Designator] {"", [Designator]} "]" "=" Designator.  |
| ActPars             | = Expr {"", Expr}.   |
| Condition           | = CondTerm {" ", CondTerm}.  |
| CondTerm            | = CondFact {"&&" CondFact}.  |
| CondFact            | = Expr [Relop Expr].   |
| Expr                | = ["-"] Term {Addop Term}.   |
| Term                | = Factor {Mulop Factor}.   |
| Factor              | = Designator ["(" [ActPars] ")"]<br>  numConst<br>  charConst<br>  boolConst<br>  "new" Type ( "[" Expr "]"   "(" [ActPars] ")" )<br>  "(" Expr ")".   |
| Designator          | = ident {"." ident   "[" Expr "]" }.   |
| Label               | = ident.   |
| Assignop            | = "=".   |
| Relop               | = "=="   "!="   ">"   ">="   "<"   "<=".   |
| Addop               | = "+"   "-".   |
| Mulop               | = "*"   "/"   "%".   |

## Leksičke Strukture

|                |  |
|----------------|--|
| Ključne reči:  | program, break, class, else, const, if, while, new, print, read, return, void, extends, continue, foreach                                  |
| Vrste tokena : | ident = letter {letter   digit   "_"}.<br>numConst = digit {digit}.<br>charConst = "" printableChar "".<br>boolConst = ("true"   "false"). |
| Operatori:     | +, -, *, /, %, ==, !=, >, >=, <, <=, &&,   , =, ++, --, ;, :, zarez, ., (, ), [, ], {, }, =>   |
| Komentari:     | // do kraja linije   |

## A.3 Semantika

Svi pojmovi u ovom dokumentu, koji imaju definiciju, su podvučeni da bi se naglasilo njihovo posebno značenje. Definicije tih pojmova su date u nastavku.

### Tip reference

Nizovi i klase su tipa reference.

### Tip konstante

- Tip celobrojne konstante (npr. 17) je int.
- Tip znakovne konstante (npr. 'x') je char.
- Tip logičke konstante (npr. true) je bool.

### Ekvivalentni tipovi podataka

Dva tipa podataka su ekvivalentna

- ako imaju isto ime, ili
- ako su oba nizovi, a tipovi njihovih elemenata su ekvivalentni.

### Kompatibilni tipova podataka

Dva tipa podataka su kompatibilna

- ako su ekvivalentni, ili
- ako je jedan od njih tip reference, a drugi je tipa *null*.

### Kompatibilnost tipova podataka pri dodeli

Tip *src* je kompatibilan pri dodeli sa tipom *dst*

- ako su *src* i *dst* ekvivalentni,
- ako je *dst* tip reference, a *src* je tipa *null*.
- ako je *dst* referenca na osnovnu klasu, a *src* referenca na izvedenu klasu

### Predeklarisana imena

int      tip svih celobrojnih vrednosti

char    tip svih znakovnih vrednosti

bool    logički tip

null    null vrednost promenljive tipa klase ili (znakovnog) niza simbolički označava referencu koja ne pokazuje ni na jedan podatak

**eol** - kraj reda karaktera (odgovara znaku '\n'); print(eol) vrši prelazak u novi red

**chr** - standardna metoda; chr(i) vrši konverziju celobrojnog izraza *i* u karakter (char)

**ord** - standardna metoda; ord(ch) vrši konverziju karaktera *ch* u celobrojnu vrednost (int)

### Opseg važenja

Opseg važenja (*scope*) predstavlja tekstualni doseg metode ili klase. Prostire se od početka definicije metode ili klase do zatvorene velike zagrade na kraju te definicije. Opseg važenja ne uključuje imena koja su deklarirana u opsezima koji su leksički ugnježdjeni unutar njega. U opsegu se “vide” imena deklarirana unutar njega i svih njemu spoljašnjih opsega. Pretpostavka je da postoji veštački globalni opseg (universe), za koji je glavni program lokalna i koji sadrži sva predeklarirana imena.

Deklaracija imena u unutrašnjem opsegu *S* sakriva deklaraciju istog imena u spoljašnjem opsegu.

### **Napomena**

- Indirektna rekurzija nije dozvoljena i svako ime mora biti deklarirano pre prvog korišćenja.
- Predeklarirana imena (npr. int ili char) mogu biti redeklarirani u unutrašnjem opsegu (ali to nije preporučljivo).

## A.4 Kontekstni uslovi

### Opšti kontekstni uslovi

- Svako ime u programu mora biti deklarirano pre prvog korišćenja.
- Ime ne sme biti deklarirano više puta unutar istog opsega.
- U programu mora postojati metoda sa imenom *main*. Ona mora biti deklarirana kao void metoda bez argumenata.

### Kontekstni uslovi za standardne metode

*chr(e)* *e* mora biti izraz tipa *int*.

*ord(c)* *c* mora biti tipa *char*.

*len(a)* *a* mora biti niz ili znakovni niz.

### Kontekstni uslovi za MikroJava smene

---

**Program** = "program" ident {ConstDecl | VarDecl | ClassDecl | RecordDecl} "{" {MethodDecl} "}".

---

**ConstDecl** = "const" Type ident "=" (numConst | charConst | boolConst) ";".

- Tip terminala *numConst*, *charConst* ili *boolConst* mora biti ekvivalentan tipu *Type*.
- 

**VarDecl** = Type ident "[" "]" "{" "," ident "[" "]" } ";".

---

**ClassDecl** = "class" ident ["extends" Type] "{" {VarDecl} [{" {ConstructorDecl} {MethodDecl} }]" }".

- Tip *Type* prilikom izvođenja klase iz druge klase mora biti unutrašnja klasa glavnog programa.
- 

**MethodDecl** = (Type | "void") ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}".

- Ako metoda nije tipa *void*, mora imati iskaz *return* unutar svog tela (uslov treba da se proverava u vreme izvršavanja programa).
- 

**ConstructorDecl** = ident "(" [FormPars] ")" {VarDecl} "{" {Statement} "}".

- Konstruktor klase mora imati isti naziv kao i klasa za koju je definisan.
  - Ne smeju postojati dva konstruktora u okviru iste klase sa istim formalnim parametrima.
- 

**FormPars** = Type ident "[" "]" "{" "," Type ident "[" "]" }.

---

**Type** = ident.

- *ident* mora označavati tip podataka.
- 

**Statement** = DesignatorStatement ";".

---

**DesignatorStatement** = Designator Assignop Expr ";".

- *Designator* mora označavati promenljivu, element niza ili polje unutar objekta.
  - Tip neterminala *Expr* mora biti kompatibilan pri dodeli sa tipom neterminala *Designator*.
- 

**DesignatorStatement** = Designator ("++" | "--") ";".

- *Designator* mora označavati promenljivu, element niza ili polje objekta unutrašnje klase.
  - *Designator* mora biti tipa *int*.
- 

**DesignatorStatement** = Designator "(" [ActPars] ")" ";".

- *Designator* mora označavati nestatičku metodu unutrašnje klase ili globalnu funkciju glavnog programa.
- 

**DesignatorStatement = "[" [Designator] {" , " [Designator] } "]" "=" Designator**

- Svi *Designator* neterminali sa leve strane znaka za dodelu vrednosti moraju označavati promenljivu, element niza ili polje unutar objekta.
  - *Designator* sa desne strane znaka za dodelu vrednosti mora predstavljati niz.
  - Tip elementa niza predstavljen neterminalom *Designator* sa desne strane znaka za dodelu vrednosti mora biti kompatibilan pri dodeli sa tipom svih neterminala *Designator* sa leve strane znaka za dodelu vrednosti.
  - U zavisnosti od redosleda navođenja, *Designator* sa leve strane znaka za dodelu vrednosti će dobiti vrednost odgovarajućeg elementa niza (prvi navedeni *Designator* uzima vrednost nultog elementa niza, drugi navedeni *Designator* uzima vrednost prvog elementa niza itd.).
  - Ukoliko se ne navede *Designator* nakon znaka ";", odgovarajući element niza se preskače.
  - U slučaju da je sa leve strane znaka za dodelu vrednosti navedeno više neterminala *Designator* od dužine niza, potrebno tokom izvršavanja prijaviti grešku (*runtime error*).
- 

**Statement = "break".**

- Iskaz break se može koristiti **samo** unutar *while* ili *foreach* petlje. Prekida izvršavanje **neposredno okružujuće** petlje.
- 

**Statement = "continue".**

- Iskaz continue se može koristiti **samo** unutar *while* ili *foreach* petlje. Prekida tekuću iteraciju neposredno **okružujuće** petlje.
- 

**Statement = "read" "(" Designator ")" ";"**.

- *Designator* mora označavati promenljivu, element niza ili polje unutar objekta.
  - *Designator* mora biti tipa int, char ili bool.
- 

**Statement = "print" "(" Expr ["," numConst] ")" ";"**.

- *Expr* mora biti tipa int, char ili bool.
- 

**Statement = "return" [Expr] .**

- Tip neterminala *Expr* mora biti ekvivalentan povratnom tipu tekuće metode/ globalne funkcije.
  - Ako neterminal *Expr* nedostaje, tekuća metoda mora biti deklarirana kao void.
  - Ne sme postojati izvan tela (statičkih) metoda, odnosno globalnih funkcija.
- 

**Statement = "if" "(" Condition ")" Statement ["else" Statement].**

- Naredba if – ukoliko je vrednost uslovnog izraza *Condition* true, izvršavaju se naredbe u if grani, u suprotnom izvršavaju se naredbe u else grani, ako je navedena.
  - Tip uslovnog izraza *Condition* mora biti bool.
- 

**Statement = "while" "(" Condition ")" Statement .**

- Uslovni izraz *Condition* mora biti tipa bool.
  - Prilikom ulaska u petlju, kao i po završetku tela petlje (osim ukoliko se ne naiđe na *break*) proverava se zadati uslov. Ukoliko je uslov ispunjen skače se na početak petlje, dok se u suprotnom izlazi iz petlje.
- 

**Statement = Designator "." "foreach" "(" ident ">=" Statement ")" ";"**.

- *Designator* mora označavati niz proizvoljnog tipa.
- *ident* mora biti lokalna ili globalna promenljiva istog tipa kao i elementi niza koji opisuju *Designator*.
- U svakoj iteraciji petlje *ident* označava tekući element niza, pri čemu iteriranje počinje od prvog

elementa niza i završava se sa poslednjim.

- *ident* nije moguće koristiti za promenu vrednosti elementa niza – dozvoljeno je samo čitanje, ne i upis.

---

**ActPars = Expr {"," Expr}.**

- Broj formalnih i stvarnih argumenata metode ili konstruktora mora biti isti.
- Tip svakog stvarnog argumenta mora biti kompatibilan pri dodeli sa tipom svakog formalnog argumenta na odgovarajućoj poziciji.

---

**Condition = CondTerm {"||" CondTerm}.**

---

**CondTerm = CondFact {"&&" CondFact}.**

---

**CondFact = Expr Relop Expr.**

- Tipovi oba izraza moraju biti kompatibilni.
- Uz promenljive tipa klase ili niza, od relacionih operatora, mogu se koristiti samo != i ==.

---

**Expr = Term.**

---

**Expr = "-" Term.**

- *Term* mora biti tipa int.

---

**Expr = Expr Addop Term.**

- *Expr* i *Term* moraju biti tipa int. U svakom slučaju, tipovi za *Expr* i *Term* moraju biti komatibilni.

---

**Term = Factor.**

---

**Term = Term Mulop Factor.**

- *Term* i *Factor* moraju biti tipa int.

---

**Factor = Designator | numConst | charConst | boolConst | "(" Expr ")".**

---

**Factor = Designator "(" [ActPars] ")".**

- *Designator* mora označavati nestatičku metodu unutrašnje klase, konstruktor unutrašnje klase ili globalnu funkciju glavnog programa.

---

**Factor = "new" Type "[" Expr "]".**

- Tip neterminala *Expr* mora biti int.

---

**Factor = "new" Type "(" [ActPars] ")".**

- Neterminal *Type* mora da označava unutrašnju klasu (korisnički definisani tip).

---

**Designator = Designator "." ident .**

- Tip neterminala *Designator* mora biti unutrašnja klasa (*ident* mora biti ili polje ili metoda objekta označenog neterminalom *Designator*).

---

**Designator = Designator "[" Expr "]".**

- Tip neterminala *Designator* mora biti niz.
- Tip neterminala *Expr* mora biti int.

---

**Assignop = "=".**

Operator dodele vrednosti je desno asocijativan.

---

**Relop** = "==" | "!=" | ">" | ">=" | "<" | "<=".

---

**Addop** = "+" | "-".

Operatori su levo asocijativni.

---

**Mulop** = "\*" | "/" | "%".

Operatori su levo asocijativni.

---

## A.5 Implementaciona ograničenja

- Ne sme se koristiti više od 256 lokalnih promenljivih.
- Ne sme se koristiti više od 65536 globalnih promenljivih.
- Klasa ne sme imati više od 65536 polja.
- Izvorni kod programa ne sme biti veći od 8 KB.




## Dodatak B. MikroJava VM

Ovaj dodatak opisuje arhitekturu MikroJava virtuelne mašine koja se koristi u praktičnom delu kursa programskih prevodilaca (13E114PP1/13S114PP1) na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. MikroJava VM je slična Java VM, ali ima znatno manje instrukcija. Neke instrukcije su takođe pojednostavljene. Dok kod Java VM punilac razrešava imena operanada iz skladišta konstanti (constant pool), dotle MikroJava VM koristi fiksne adrese operanada. U instrukcijama Java bajt koda kodirani su i tipovi njihovih operanada, tako da se može proveriti konzistentnost predmetnog fajla (object file). Instrukcije MikroJava bajt koda ne kodiraju tipove operanada.

### B.1 Organizacija memorije

MikroJava VM koristi sledeće memorijske oblasti:



|            |  |
|------------|--|
| Code       | Ova oblast sadrži kod metoda. U registru <i>pc</i> se nalazi indeks instrukcije koja se trenutno izvršava. Registar <i>mainpc</i> sadrži početnu adresu metode <i>main()</i> .   |
| StaticData | U ovoj oblasti se nalaze (statički ili globalni) podaci glavnog programa (npr. klase koju kompajliramo). To je u stvari niz promenljivih. Svaka promenljiva zauzima jednu reč (32 bita). Adrese promenljivih su indeksi pomenutog niza.  |
| Heap       | Ova oblast sadrži dinamički alocirane objekte i nizove. Blokovi u heap-u se alociraju sekvencijalno. <i>free</i> pokazuje na početak slobodnog dela heap-a. Dinamički alocirana memorija se oslobađa samo na kraju izvršenja programa. Ne postoji sakupljanje đubreta. Svako polje unutar objekta zauzima jednu reč (32 bita). Nizovi čiji su elementi tipa <i>char</i> su nizovi bajtova. Njihova dužina je umnožak broja 4. Pokazivači su bajt ofseti u heap-u. Objekti tipa niza počinju "nevidljivom" rečju koja sadrži dužinu niza. |
| ProcStack  | U ovoj oblasti VM pravi aktivacione zapise pozvanih metoda. Svaki zapis predstavlja niz lokalnih promenljivih, pri čemu svaka zauzima jednu reč (32 bita). Adrese promenljivih su indeksi niza. <i>ra</i> je povratna adresa metode, <i>dl</i> je dinamička veza (pokazivač na aktivacioni zapis pozivaoca metode). Novoalocirani zapis se inicijalizuje nulama.   |
| ExprStack  | Ova oblast se koristi za skladištenje operanada instrukcija. <i>ExprStack</i> je prazan posle svake MikroJava instrukcije. Argumenti metoda se prosleđuju na stek izraza i kasnije uklanjaju <i>Enter</i> instrukcijom pozvane metode. Ovaj stek izraza se takođe koristi za prosleđivanje povratne vrednosti metode pozivaocu metode.   |

Svi podaci (globalne promenljive, lokalne promenljive, promenljive na heap-u) se inicijalizuju null vrednošću (0 za *int*, *chr(0)* za *char*, *null* za reference).

## B.2 Skup instrukcija

U sledećim tabelama su navedene instrukcije MikroJava VM, zajedno sa njihovim kodovima i ponašanjem. Treća kolona tabela prikazuje sadržaj *ExprStack*-a pre i posle svake instrukcije, na primer

..., val, val  
..., val

znači da opisana instrukcija uklanja dve reči sa *ExprStack*-a i stavlja novu reč na njega. Operandi instrukcija imaju sledeće značenje:

b je bajt  
s je short int (16 bitova)  
w je reč (32 bita).

Promenljive tipa *char* zauzimaju najniži bajt reči, a za manipulaciju tim promenljivim se koriste instrukcije za rad sa rečima (npr. *load*, *store*). Niz čiji su elementi tipa *char* predstavlja niz bajtova i sa njima se manipuliše posebnim instrukcijama.

### Instrukcije za load i store lokalnih promenljivih

| <i>opcode</i> | <i>instr.</i>  | <i>opds</i> | <i>ExprStack</i> | <i>značenje</i>                              |
|---------------|----------------|-------------|------------------|--|
| 1             | <b>load</b>    | b           | ...<br>..., val  | <u>Load</u><br>push(local[b]);               |
| 2..5          | <b>load_n</b>  |             | ...<br>..., val  | <u>Load</u> (n = 0..3)<br>push(local[n]);    |
| 6             | <b>store</b>   | b           | ..., val<br>...  | <u>Store</u><br>local[b] = pop();            |
| 7..10         | <b>store_n</b> |             | ..., val<br>...  | <u>Store</u> (n = 0..3)<br>local[n] = pop(); |

### Instrukcije za load i store globalnih promenljivih

|    |                  |   |                 |   |
|----|------------------|---|-----------------|---|
| 11 | <b>getstatic</b> | s | ...<br>..., val | <u>Load statičke promenljive</u><br>push(data[s]);    |
| 12 | <b>putstatic</b> | s | ..., val<br>... | <u>Store statičke promenljive</u><br>data[s] = pop(); |

### Instrukcije za load i store polja objekata

|    |                 |   |                      |   |
|----|-----------------|---|----------------------|---|
| 13 | <b>getfield</b> | s | ..., adr<br>..., val | <u>Load polja objekta</u><br>adr = pop()/4; push(heap[adr+s]);                  |
| 14 | <b>putfield</b> | s | ..., adr, val<br>... | <u>Store polja objekta</u><br>val = pop(); adr = pop()/4;<br>heap[adr+s] = val; |

## Instrukcije za load konstanti

|        |                 |               |   |
|--------|-----------------|---------------|---|
| 15..20 | <b>const_n</b>  | ...           | <u>Load konstante (n = 0..5)</u><br>push(n) |
| 21     | <b>const_m1</b> | ..., -1       | <u>Load konstante -1</u><br>push(-1)        |
| 22     | <b>const</b>    | w<br>..., val | <u>Load konstante</u><br>push(w)            |

## Aritmetičke operacije

|    |            |                                   |  |
|----|------------|-----------------------------------|--|
| 23 | <b>add</b> | ..., val1, val2<br>..., val1+val2 | <u>Sabiranje</u><br>push(pop() + pop());                               |
| 24 | <b>sub</b> | ..., val1, val2<br>..., val1-val2 | <u>Oduzimanje</u><br>push(-pop() + pop());                             |
| 25 | <b>mul</b> | ..., val1, val2<br>..., val1*val2 | <u>Množenje</u><br>push(pop() * pop());                                |
| 26 | <b>div</b> | ..., val1, val2<br>..., val1/val2 | <u>Deljenje</u><br>x = pop(); push(pop() / x);                         |
| 27 | <b>rem</b> | ..., val1, val2<br>..., val1%val2 | <u>Ostatak pri celobrojnem deljenju</u><br>x = pop(); push(pop() % x); |
| 28 | <b>neg</b> | ..., val<br>..., - val            | <u>Promena predznaka</u><br>push(-pop());                              |
| 29 | <b>shl</b> | ..., val<br>..., val1             | <u>Aritmetičko pomeranje ulevo</u><br>x = pop(); push(pop() << x);     |
| 30 | <b>shr</b> | ..., val<br>..., val1             | <u>Aritmetičko pomeranje udesno</u><br>x = pop(); push(pop() >> x);    |
| 31 | <b>inc</b> | b1, b2<br>...                     | <u>Inkrementiranje</u><br>local[b1] = local[b1] + b2;                  |

## Pravljenje objekata

|    |                 |                         |  |
|----|-----------------|-------------------------|--|
| 32 | <b>new</b>      | s<br>..., adr           | <u>Novi objekat</u><br>alocirati oblast od s bajtova;<br>inicijalizovati oblast nulama;<br>push(adr(oblast));  |
| 33 | <b>newarray</b> | b<br>..., n<br>..., adr | <u>Novi niz</u><br>n = pop();<br>if (b==0)<br>alocirati niz sa n elemenata veličine<br>bajta;<br>else if (b==1)<br>alocirati niz sa n elemenata veličine reči;<br>inicijalizovati niz nulama;<br>push(adr(niz)); |

## Pristup nizu

|    |                    |                             |  |
|----|--------------------|-----------------------------|--|
| 34 | <b>aload</b>       | ..., adr, index<br>..., val | <u>Load elementa niza</u> (+ provera indeksa)<br>i = pop(); adr = pop()/4+1;<br>push(heap[adr+i]);   |
| 35 | <b>astore</b>      | ..., adr, index, val<br>... | <u>Store elementa niza</u> (+ provera indeksa)<br>val = pop(); i = pop(); adr = pop()/4+1;<br>heap[adr+i] = val;   |
| 36 | <b>baload</b>      | ..., adr, index<br>..., val | <u>Load elementa niza bajtova</u> (+ provera indeksa)<br>i = pop(); adr = pop()/4+1; x<br>= heap[adr+i/4]; push(byte<br>i%4 of x);                                   |
| 37 | <b>bastore</b>     | ..., adr, index, val<br>... | <u>Store elementa niza bajtova</u> (+ provera indeksa)<br>val = pop(); i = pop(); adr = pop()/4+1;<br>x = heap[adr+i/4];<br>set byte i%4 in x;<br>heap[adr+i/4] = x; |
| 38 | <b>arraylength</b> | ..., adr<br>..., len        | <u>Dohvatanje dužine niza</u><br>adr = pop();<br>push(heap[adr]);  |

## Operacije na steku

|    |             |                                    |  |
|----|-------------|------------------------------------|--|
| 39 | <b>pop</b>  | ..., val<br>...                    | <u>Skidanje elementa sa vrha steka</u><br>dummy = pop();   |
| 40 | <b>dup</b>  | ..., val<br>..., val, val          | <u>Udvajanje elementa na vrhu steka</u><br>x = pop(); push(x); push(x);  |
| 41 | <b>dup2</b> | ..., v1, v2<br>..., v1, v2, v1, v2 | <u>Udvajanje prva dva elementa na vrhu steka</u><br>y = pop(); x = pop();<br>push(x); push(y); push(x); push(y); |

## Skokovi

Adresa skoka je relativna u odnosu na početak instrukcije skoka.

|        |                      |                             |   |
|--------|----------------------|-----------------------------|---|
| 42     | <b>jmp</b>           | s                           | <u>Bezuslovni skok</u><br>pc = pc + s;  |
| 43..48 | <b>j&lt;cond&gt;</b> | s<br>..., val1, val2<br>... | <u>Uslovni skok</u> (eq, ne, lt, le, gt, ge)<br>y = pop(); x = pop();<br>if (x cond y) pc = pc + s; |

11

## Pozivi metoda (PUSH i POP se odnose na stek procedura)

|    |               |   |  |
|----|---------------|---|--|
| 49 | <b>call</b>   | s | <u>Poziv metode</u><br>PUSH(pc+3); pc := pc + s; |
| 50 | <b>return</b> |   | <u>Povratak iz metode</u><br>pc = POP();         |

```
51      enter b1, b2
```

## Početak obrade metode

```

psize = b1; lsize = b2; // u rečima
PUSH(fp); fp = sp; sp = sp + lsize;
inicijalizovati akt. zapis svim
nulama;
for (i=psize-1; i>=0; i--) local[i] = pop();

```

52 **exit**

## Kraj obrade metode

```
sp = fp; fp = POP();
```

**Ulaz/Izlaz**

```
53      read      ...
      ..., val
```

## Operacija čitanja

```
readInt(x); push(x);
// cita sa standardnog ulaza
```

```
54      print ..., val, width
      ...
```

## Operacija ispisa

```
width = pop(); writeInt(pop(), width);  
// vrši ispis na standardni izlaz
```

```
55      bread ...
      ..., val
```

## Operacija čitanja bajta

```
readChar(ch); push(ch);
```

```
56      bprint          ..., val, width
                        ...
```

## Operacija ispisa bajta

```
width = pop(); writeChar(pop(), width);
```

## Ostalo

57       trap       b

### Generiše run time grešku

zavisno od vrednosti b se ispisuje odgovarajuća  
poruka o grešci;  
prekid izvršavanja;

```

58  invokevirtual  W1,W2,...,Wn,Wn+1  ..., adr
                                     ...

```

## Poziv virtualne metode

ime metode ima n znakova;  
 ovi znakovi su deo same instrukcije, i nalaze se u rečima  $w_1, w_2, \dots, w_n$ ;  
 reč  $w_{n+1}$  je jednaka -1 i označava kraj instrukcije;  
 instrukcija prvo ukloni adr sa steka izraza;  
 adr je adresa u statičkoj zoni memorije gde počinje tabela virtuelnih funkcija za klasu objekta čija metoda je pozvana;  
 ako se ime metode u instrukciji pronađe u tabeli virtuelnih funkcija, instrukcija vrši skok na početak tela date metode.

## Kombinovani operatori

```
59  dup_x1    ..,val2, val1    ...,val1, val2, val1
```

Umetanje kopije vršne vrednosti ispod druge vrednosti sa vrha steka izraza.

vrednost sa vrha steka se kopira i ubacuje  
ispod druge vrednosti sa vrha steka izraza.

```
60      dup_x2      val1, val2, val3    ...,val3, val1, val2, val3
                                ...
```

Umetanje kopije vršne vrednosti ispod treće vrednosti sa vrha steka izraza.  
vrednost sa vrha steka se kopira i ubacuje ispod treće vrednosti sa vrha steka izraza.

### B.3 Format predmetnog fajla

2 bajta: "MJ"

4 bajta: veličina koda u bajtovima

4 bajta: broj reči rezervisan za globalne podatke

4 bajta: mainPC: adresa

metode *main()* relativna u

odnosu na početak code

oblasti memorije n

bajtova: code oblast (n =

veličina koda specificirana

u header-u)

### B.4 Runtime greške

1 Nedostaje return iskaz u telu funkcije.