

openEuler 20.03 LTS 安装指南

发布日期 2020-04-10

目录

法律声明	iv
前言	v
1 安装准备	6
1.1 获取安装源	<i>6</i>
1.2 发布包完整性校验	7
1.3 物理机的安装要求	8
1.3.1 硬件兼容支持	8
1.3.2 最小硬件要求	8
1.4 虚拟机的安装要求	9
1.4.1 虚拟化平台兼容性	9
1.4.2 最小虚拟化空间要求	g
2 安装方式介绍	10
2.1 通过光盘安装	
2.2 通过 USB 盘安装	11
2.3 使用 PXE 通过网络安装	
2.4 通过 qcow2 镜像安装	
2.5 通过私有镜像安装	13
3 安装指导	14
3.1 启动安装	14
3.2 通过图形化模式安装	16
3.2.1 设置安装程序语言	16
3.2.2 进入安装界面	
3.2.3 设置安装参数	18
3.2.3.1 设置键盘	18
3.2.3.2 设置系统语言	
3.2.3.3 设置时间和日期	20
3.2.3.4 设置安装源	21
3.2.3.5 选择安装软件	23
3.2.3.6 设置安装位置	24

3.2.3.7 设置网络和主机名	26
3.2.4 开始安装	27
3.2.5 安装过程配置	28
3.2.6 安装完成	31
4 使用 kickstart 自动化安装	33
4.1 总体介绍	33
4.2 半自动化安装指导	34
4.3 全自动化安装指导	37
5 FAQ	42
5.1 安装 openEuler 时选择第二盘位为安装目标,操作系统无法启动	
5.2 网络配置约束限制	43
5.3 openEuler 开机后进入 emergency 模式	43
5.4 系统中存在无法激活的逻辑卷组时, 重装系统失败	44
5.5 选择安装源出现异常	45
5.6 如何手动开启 kdump 服务	45
5.7 多块磁盘组成逻辑卷安装系统后,再次安装不能只选其中一块磁盘	47
5.8 x86 物理机 UEFI 模式由于 security boot 安全选项问题无法安装	48

法律声明

版权所有 © 2020 华为技术有限公司。

您对"本文档"的复制、使用、修改及分发受知识共享(Creative Commons)署名—相同方式共享 4.0 国际公共许可协议(以下简称"CC BY-SA 4.0")的约束。为了方便用户理解,您可以通过访问 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ 了解 CC BY-SA 4.0 的概要 (但不是替代)。CC BY-SA 4.0 的完整协议内容您可以访问如下网址获取: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode。

商标声明

openEuler 为华为技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

免责声明

本文档仅作为使用指导,除非适用法强制规定或者双方有明确书面约定,华为技术有限公司对本文档中的所有陈述、信息和建议不做任何明示或默示的声明或保证,包括但不限于不侵权,时效性或满足特定目的的担保。

2020-04-10 iv

前言

概述

本文档主要介绍 openEuler 操作系统安装方法,以指导用户顺利完成 openEuler 操作系统安装。

读者对象

本文档适用于所有使用 openEuler 操作系统的用户,特别是初次使用或想了解 openEuler 的用户,包括系统工程师、管理员及维护人员等。使用本手册的用户需要具 备基础的 Linux 系统管理知识。

符号约定

在本文中可能出现下列标志,它们所代表的含义如下。

符号	说明
须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备 损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 "须知"不涉及人身伤害。
□ 说明	对正文中重点信息的补充说明。 "说明"不是安全警示信息,不涉及人身、设备及环境伤害信息。

2020-04-10 v

1 安装准备

介绍安装前需要考虑软硬件兼容性状况,以及相关的配置和准备工作。

- 1.1 获取安装源
- 1.2 发布包完整性校验
- 1.3 物理机的安装要求
- 1.4 虚拟机的安装要求

1.1 获取安装源

在安装开始前,您需要获取 openEuler 的发布包和校验文件。

请按以下步骤获取 openEuler 的发布包和校验文件:

- 1. 登录 openEuler 社区网站。
- 2. 单击"下载"。
- 3. 单击"获取 ISO: "后面的"Link",显示版本列表。
- 4. 单击"openEuler-20.03-LTS", 进入 openEuler 20.03 LTS 版本下载列表。
- 5. 单击"ISO", 进入 ISO 下载列表。
 - aarch64: AArch64 架构的 ISO。
 - x86_64: x86_64 架构的 ISO。
 - source: openEuler 源码 ISO。
- 6. 根据实际待安装环境的架构选择需要下载的 openEuler 的发布包和校验文件。
 - 若为 AArch64 架构。
 - i. 单击"aarch64"。
 - ii. 单击 "openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso",将 openEuler 发布包下载 到本地。
 - iii. 单击"openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum",将 openEuler 校验文件下载到本地。
 - 若为 x86 64 架构。

- i. 单击"x86_64"。
- ii. 单击"openEuler-20.03-LTS-x86_64-dvd.iso",将 openEuler 发布包下载 到本地。
- iii. 单击"openEuler-20.03-LTS-x86_64-dvd.iso.sha256sum",将 openEuler 校验文件下载到本地。

1.2 发布包完整性校验

□ 说明

本章节以 AArch64 架构的发布包完整性校验为例,x86_64 架构的发布包完整性校验的操作方法相同。

简介

为了防止软件包在传输过程中由于网络原因或者存储设备原因出现下载不完整的问题,在获取到软件包后,需要对软件包的完整性进行校验,通过了校验的软件包才能部署。

这里通过对比校验文件中记录的校验值和手动方式计算的 iso 文件校验值,判断软件包是否完成。若两个值相同,说明 iso 文件完整,否则,iso 完整性被破坏,请重新获取 iso 发布包。

前提条件

在校验发布包完整性之前,需要准备如下文件:

iso 文件: openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso

校验文件: openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum

操作指导

文件完整性校验操作步骤如下:

步骤1 获取校验文件中的校验值。执行命令如下:

#cat openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso.sha256sum

步骤 2 计算文件的 sha256 校验值。执行命令如下:

#sha256sum openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso

命令执行完成后,输出校验值。

步骤3 对比步骤1和步骤2计算的校验值是否一致。

如果校验值一致说明 iso 文件完整性没有破坏,如果校验值不一致则可以确认文件完整性已被破坏,需要重新获取。

----结束

1.3 物理机的安装要求

若需要在物理机环境上安装 openEuler 操作系统,则物理机需要满足如下的硬件兼容性和最小硬件要求。

1.3.1 硬件兼容支持

openEuler 安装时,应注意硬件兼容性方面的问题,当前已支持的服务器类型如表 1-1 所示。

□ 说明

- TaiShan 200 服务器基于华为鲲鹏 920 处理器。
- 当前仅支持华为 TaiShan 服务器和 FusionServer Pro 机架服务器,后续将逐步增加对其他厂 商服务器的支持。

表1-1 支持的服务器类型

服务器形态	服务器名称	服务器型号
机架服务器	TaiShan 200	2280 均衡型
机架服务器	FusionServer Pro 机架服务器	FusionServer Pro 2288H V5 说明 服务器要求配置 Avago 3508 RAID 控制卡和 启用 LOM-X722 网卡。

1.3.2 最小硬件要求

openEuler 所需的最小硬件要求如表 1-2 所示。

表1-2 最小硬件要求

部件名 称	最小硬件要求	说明
架构	AArch64x86_64	支持 Arm 的 64 位架构。支持 Intel 的 x86 64 位架构。
CPU	华为鲲鹏 920 系列 CPUIntel® Xeon®处理器	-
内存	不小于 4GB (为了获得更好的 应用体验,建议不小于 8GB)	-
硬盘	为了获得更好的应用体验,建议 不小于 120GB)	支持 IDE、SATA、SAS 等接口的硬盘。

1.4 虚拟机的安装要求

若需要在虚拟机环境上安装 openEuler 操作系统,则虚拟机需要满足如下的虚拟化平台兼容性和最小虚拟化要求。

1.4.1 虚拟化平台兼容性

openEuler 安装时,应注意虚拟化平台兼容性的问题,当前已支持的虚拟化平台为:

- openEuler 自有的虚拟化组件(HostOS 为 openEuler,虚拟化组件为发布包中的 qemu、KVM)创建的虚拟化平台。
- 华为公有云的 x86 虚拟化平台。

1.4.2 最小虚拟化空间要求

openEuler 所需的最小虚拟化空间要求如表 1-3 所示。

表1-3 最小虚拟化空间要求

部件名 称	最小虚拟化空间要求	说明
架构	AArch64x86_64	-
CPU	2个CPU	-
内存	不小于 4GB (为了获得更好的 应用体验,建议不小于 8GB)	-
硬盘	不小于 32GB(为了获得更好的 应用体验,建议不小于 120GB)	-

2 安装方式介绍

须知

- 硬件服务器仅支持 Taishan 200 服务器和 FusionServer Pro 机架服务器,具体支持的服务器型号可参考"安装准备 > 物理机的安装要求 > 硬件兼容支持"章节;虚拟化平台仅支持 openEuler 自有的虚拟化组件 (HostOS 为 openEuler,虚拟化组件为发布包中的 gemu、KVM) 创建的虚拟化平台和华为公有云的 x86 虚拟化平台。
- 安装方式当前仅支持光盘、USB 盘安装、网络安装、qcow2 镜像安装和私有镜像安装。其中仅华为公有云的 x86 虚拟化平台支持私有镜像安装。
- 2.1 通过光盘安装
- 2.2 通过 USB 盘安装
- 2.3 使用 PXE 通过网络安装
- 2.4 通过 qcow2 镜像安装
- 2.5 通过私有镜像安装

2.1 通过光盘安装

本节介绍如何使用或者制作光盘安装源,并介绍相应的操作步骤,指导用户进行安装。

准备安装源

如果您获取的是系统安装光盘,那么可以直接使用光盘安装系统。如果您获取的是系统 ISO 镜像,可以通过刻录软件将系统的 ISO 镜像刻录到 DVD 中,使用刻录完成的 DVD 安装系统。

启动安装

根据以下步骤启动安装程序:

□ 说明

您需要先设置您的系统优先从光盘进行启动引导。以 BIOS 为例, 您需要将"Boot Type Order"中的"CD/DVD-ROM Drive"选项调整到首位。

- 1. 断开所有安装不需要的驱动器,比如 USB。
- 2. 启动您的计算机系统。
- 3. 在计算机中插入安装光盘。
- 4. 重启计算机系统。

在短暂的延迟后会出现图形化引导界面,该界面包含不同引导选项。如果您在一分钟内未进行任何操作,安装程序将自动以默认选项开始运行。

2.2 通过 USB 盘安装

本节介绍如何制作 USB 盘安装源,并介绍基本的操作步骤,指导用户进行安装。

准备安装源

您需要注意 USB 盘容量的大小,它必须有足够的的空间放下整个镜像,建议 USB 盘空间大于 16G。

1. 将 USB 盘连接到该系统中,并执行 dmesg 命令查看相关的日志信息。在该日志的最后可以看到刚刚连接的 USB 盘所生成的一组信息,应类似如下:

[170.171135] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk

□ 说明

连接的 USB 盘名称以 sdb 进行举例。

2. 切换为 root 用户。使用 su 命令,需要输入相应的密码。

\$ su - root

3. 确保 USB 盘没有被挂载。使用如下命令进行查询:

findmnt /dev/sdb

- 如果执行此命令后无输出,表明未挂载,可以继续执行下一步。
- 如果输出以下信息,表明 USB 盘已经自动挂载。

findmnt /dev/sdb

TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS

/mnt/iso /dev/sdb iso9660 ro, relatime

此时,您需要使用 umount 命令卸载该设备。

umount /mnt/iso

4. 使用 dd 命令将 ISO 安装镜像直接写入 USB 盘:

dd if=/path/to/image.iso of=/dev/device bs=blocksize

使用您下载的 ISO 镜像文件的完整路径替换 /path/to/image.iso, 使用之前由 dmesg 命令给出的设备名称替换 device, 同时设置合理的块大小(例如: 512k)替换 blocksize, 这样可以加快写入进度。

例如:如果该 ISO 镜像文件位于 /home/testuser/Downloads/openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso,同时探测到的设备名称为 sdb,则该命令如下:

dd if=/home/testuser/Downloads/openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso of=/dev/sdb bs=512k

5. 等待镜像写入完成, 拔掉 USB 盘。

镜像写入过程中不会有进度显示,当#号再次出现时,表明写入完成。退出 root 账户,拔掉 USB 盘。此时,您可以使用该 USB 盘作为系统的安装源。

启动安装

请根据以下步骤启动安装程序:

□ 说明

您需要先设置您的系统优先从 USB 进行启动引导。以 BIOS 为例,您需要将"Boot Type Order"中的 USB 选项调整到首位。

- 1. 断开所有安装不需要的驱动器。
- 2. 打开您的计算机系统。
- 3. 在计算机中插入 USB 盘。
- 4. 重启计算机系统。

在短暂的延迟后会出现图形化引导页面,该页面包含不同引导选项。如果您在一分钟内未进行任何操作,安装程序将自动开始安装。

2.3 使用 PXE 通过网络安装

要使用 PXE 引导,您需要正确配置服务器以及您的计算机需支持 PXE 的网络接口。

如果目标硬件安装有支持 PXE 的网络接口卡,我们可以配置它从其他网络系统的文件而不是本地介质(如光盘)来引导计算机并执行 Anaconda 安装程序。

对于 PXE 网络安装,客户机通过支持 PXE 的网卡,向网络发送请求 DHCP 信息的广播,请求 IP 地址等信息。DHCP 服务器给客户机提供一个 IP 地址和其他网络信息如域名服务器、ftp 服务器(它提供启动安装程序所必须的文件)的 IP 地址或主机名,以及服务器上文件的位置。

□ 说明

此处不详细讨论 tftp、DHCP、http 等服务器配置,相关详细配置请参考"使用 kickstart 自动化安装 > 全自动化安装指导"章节。

2.4 通过 qcow2 镜像安装

本节介绍如何使用或者制作 qcow2 镜像,并介绍相应的操作步骤,指导用户进行安装。

制作 qcow2 镜像

1. 安装 qemu-img 软件包。

dnf install -y qemu-imq

2. 使用 qemu-img 工具的 create 命令, 创建镜像文件, 命令格式为:

\$ qemu-img create -f <imgFormat> -o <fileOption> <fileName> <diskSize> 其中,各参数含义如下:

- *imgFormat* : 镜像格式,取值为 raw, qcow2 等。
- *fileOption* : 文件选项,用于设置镜像文件的特性,如指定后端镜像文件,压缩,加密等特性。
- fileName: 文件名称。
- *diskSize*: 磁盘大小,用于指定块磁盘设备的大小,支持的单位有 K、M、G、T,分别代表 KiB、MiB、GiB、TiB。

例如,创建一个磁盘设备大小为 32GB、格式为 qcow2 的镜像文件 openEulerimge.qcow2,命令和回显如下:

```
$ qemu-img create -f qcow2 openEuler-image.qcow2 32G
Formatting 'openEuler-image.qcow2', fmt=qcow2 size=34359738368
cluster size=65536 lazy refcounts=off refcount bits=16
```

启动安装

根据以下步骤启动安装程序:

- 1. 准备 gcow2 镜像文件。
- 2. 准备虚拟机网络。
- 3. 准备 UEFI 引导工具集 EDK II。
- 4. 准备虚拟机 XML 配置文件。
- 5. 创建虚拟机。
- 6. 启动虚拟机。

各步骤详细的操作请参考《openEuler 20.03 LTS 虚拟化用户指南》。

2.5 通过私有镜像安装

本节介绍如何使用或者制作私有镜像,并介绍相应的操作步骤,指导用户进行安装。

制作私有镜像

制作私有镜像的方法请参见《镜像服务用户指南》。

启动安装

华为公有云的 x86 虚拟化平台的启动请参见 弹性云服务器 ECS 的用户指南。

3 安装指导

本章以光盘安装为例介绍安装 openEuler,其他安装方式除在启动安装时的引导方式不同外,待启动安装后则安装流程相同,在此不再说明。

- 3.1 启动安装
- 3.2 通过图形化模式安装

3.1 启动安装

使用光盘引导安装

在服务器的光驱中加载 openEuler 安装镜像,重启服务器,具体步骤如下。

□ 说明

在安装开始前,需要保证服务器启动选项为光驱优先。安装步骤以BMC 挂载虚拟光驱进行光盘 安装的操作举例。通过物理光驱安装的操作简单,启动安装后的流程相同,在此不再说明。

1. 在虚拟界面工具栏中,单击虚拟光驱工具如下图所示。

图3-1 光驱图标



弹出镜像对话框,如下图所示。

图3-2 镜像对话框



2. 在镜像对话框中,选择"镜像文件",并单击"浏览"。弹出"打开"对话框。

- 3. 选择镜像文件,单击"打开"。然后在镜像对话框中,单击"连接"。当"连接"显示为"断开"后,表示虚拟光驱已连接到服务器。
- 4. 在工具栏中,单击重启工具重启设备,如下图所示。

图3-3 重启图标




安装引导界面

系统使用引导介质完成引导后会显示引导菜单。该引导菜单除启动安装程序外还提供一些选项。安装系统时,默认采用"Test this media & install openEuler 20.03 LTS"方式进行安装。如果要选择默认选项之外的选项,请使用键盘中的"↑"和"↓"方向键进行选择,并在选项为高亮状态时按"Enter"。

□ 说明

- 如果 60 秒内未按任何键, 系统将从默认选项 "Test this media & install openEuler 20.03 LTS" 自动进入安装界面。
- 安装物理机时,如果使用键盘上下键无法选择启动选项,按"Enter"键无响应,可以单击 BMC 界面上的鼠标控制图标"",设置"键鼠复位"。

图3-4 安装引导界面



安装引导选项说明如下:

- Install openEuler 20.03 LTS —— 在您的服务器上使用图形用户界面模式安装。
- Test this media & install openEuler 20.03 LTS 默认选项,在您的服务器上使用 图形用户界面模式安装,但在启动安装程序前会进行安装介质的完整性检查。详 见"安装指导 > 通过图形化模式安装"章节。
- Troubleshooting 问题定位模式,系统无法正常安装时使用。进入问题定位模式后,有如下两个选项。
 - Install openEuler 20.03-LTS in basic graphics mode —— 简单图形安装模式,该模式下在系统启动并运行之前不启动视频驱动程序。
 - Rescue the openEuler system 救援模式,用于修复系统。该模式下输出定向到 VNC 或 BMC(Baseboard Management Controller)端,串口不可用。

在安装引导界面,按"e"进入已选选项的参数编辑界面,按"c"进入命令行模式。

3.2 通过图形化模式安装

在"安装引导界面"中选择"Test this media & install openEuler 20.03 LTS"进入图形化模式安装。


可以通过键盘操作图形化安装程序。

- "Tab"、"shift Tab": 界面控件(按钮、区域框、复选框等)间的移动。
- "↑"、"↓"方向键:列表里的移动。
- "←"、"→"方向键:水平工具条和表条间移动。
- "空格"、"Enter":选择或删除高亮显示的选项、展开或折叠下拉菜单。
- "Alt" + "快捷键": 选择快捷键所在的控件,其中快捷键可通过按住 Alt 高亮 (加下划线)显示。

3.2.1 设置安装程序语言

启动安装后,在进入安装程序主界面之前,系统会提示用户设置安装过程中使用的语言。当前默认为英语,用户可根据实际情况进行调整,如图 3-5 所示,选择"中文"。

图3-5 选择语言



完成设置后,单击"继续",进入安装设置主界面。

如果您想退出安装,可以单击"退出"并在弹出的"您确定要退出安装程序吗?"对话框中单击"是"重新进入"安装引导界面"。

3.2.2 进入安装界面

系统安装程序正常启动后,会进入图 3-6 所示的安装设置主界面。用户可以进行时间、语言、安装源、网络、安装位置等相关设置。

部分配置项会有告警符号,用户完成该选项配置后,告警符号消失。当界面上不存在告警符号时,用户才能单击"开始安装"进行系统安装。

如果您想退出安装,可以单击"退出"并在弹出的"您确定要退出安装程序吗?"对话框中单击"是"重新进入"安装引导界面"。

图3-6 安装概览




3.2.3 设置安装参数

3.2.3.1 设置键盘

在"安装概览"页面中选择"键盘",用户可以在系统中添加或者删除多个键盘布局。

- 要查看键盘布局,请在左侧选框中单击选中该键盘布局,然后单击下面的"键盘"按钮。
- 要测试键盘布局,请在左侧选框中添加键盘布局,然后在右上角键盘图标处进行 点击切换为目标键盘,单击右侧文本框内部,输入文本以确认所选键盘布局可正 常工作。

图3-7 键盘布局



设置完成后,请单击左上角"完成"返回"安装概览"页面。


3.2.3.2 设置系统语言

在"安装概览"页面中选择"语言支持",设置系统的语言。如图 3-8 所示,用户也可根据实际情况进行调整,选择"中文"。

山 说明

若选择"中文",系统安装完成后,使用 VNC 登录不支持中文显示,使用串口或者 SSH 等方式 登录支持中文显示。若选择"English",则无影响。

图3-8 语言支持



设置完成后,请单击左上角"完成"返回"安装概览"页面。

3.2.3.3 设置时间和日期

在"安装概览"页面中选择"时间和日期",设置系统的时区、日期、时间等。

设置时区时,用户可通过鼠标在地图上单击指定的城市,也可以通过页面顶部的"地区"和"城市"下拉菜单中进行选择,如图 3-9 所示。

如果您所在城市没有出现在地图或下拉菜单中,请选择同一时区中离您最近的城市。

□ 说明

- 手动设置时区时,请先关闭右上角"网络时间"同步开关。
- 如需使用网络时间,请保证网络能连通远程 NTP 服务器,设置网络具体请参见"安装指导 > 通过图形化模式安装 > 设置安装参数 > 设置网络和主机名"章节。

图3-9 日期和时间




设置完成后,请单击左上角"完成"返回"安装概览"页面。

3.2.3.4 设置安装源

在"安装概览"页面中选择"安装源",指定安装源的位置。

当使用完整光盘安装,安装程序会自动探测并显示安装源信息,用户直接使用默认配置即可,不需要进行设置,如图 3-10 所示。

图3-10 安装源



当使用网络 https 源进行安装的时候,如果 https 服务器使用的是私有证书,则需要在安装引导界面按 "e"进入已选选项的参数编辑界面,在参数中增加 inst.noverifyssl 参数,如图 3-11 所示。

图3-11 增加 inst.noverifyssl 参数

setparams 'Test this media & install openEuler 20.03 LTS'

 $linux / images/pxeboot/vmlinuz inst.stage2 = hd:LABEL = openEuler - 20.03-LTS \\ -aarch64 rd.live.check inst.geoloc=0 console=tty0 smmu.bypassdev=0x1000:0x17 s \\ mmu.bypassdev=0x1000:0x15 video=efifb:off video=VGA-1:640x480-32060me inst.nov \\ \\ -aarch64 rd.live.check inst.geoloc=0 console=tty0 smmu.bypassdev=0x1000:0x15 video=efifb:off video=VGA-1:640x480-32060me inst.nov \\ \\ -aarch64 rd.live.check inst.geoloc=0 console=tty0 smmu.bypassdev=0x1000:0x15 video=efifb:off video=VGA-1:640x480-32060me inst.nov \\ \\ -aarch64 rd.live.check inst.geoloc=0 console=tty0 smmu.bypassdev=0x1000:0x15 video=efifb:off video=VGA-1:640x480-32060me inst.nov \\ \\ -aarch64 rd.live.check inst.geoloc=0 console=tty0 smmu.bypassdev=0x1000:0x15 video=efifb:off video=VGA-1:640x480-32060me inst.nov \\ \\ -aarch64 rd.live.check inst.geoloc=0 console=tty0 smmu.bypassdev=0x1000:0x15 video=efifb:off video=VGA-1:640x480-32060me inst.nov \\ \\ -aarch64 rd.live.check inst.geoloc=0 console=tty0 smmu.bypassdev=0 console=tty0$ erifyssl_ initrd /images/pxeboot/initrd.img

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists possible completions.

设置完成后,请单击左上角"完成"返回"安装概览"页面。

□ 说明


安装过程中,如果"设置安装源"有疑问,可参考"FAQ>选择安装源出现异常"。

3.2.3.5 选择安装软件

在"安装概览"页面中选择"软件选择",指定需要安装的软件包。

用户需要根据实际的业务需求,在左侧选择一个"最小安装",在右侧选择安装环境的 附加选项,如图 3-12 所示。

图3-12 软件选择



□ 说明

- 在最小安装的环境下,并非安装源中所有的包都会安装。如果用户需要使用的包未安装,可将安装源挂载到本地制作 repo 源,通过 DNF 工具单独安装。
- 选择"虚拟化主机"时会默认安装虚拟化组件 qemu、libvirt、edk2, 且可在附件选项处选择 是否安装 ovs 等组件。

设置完成后,请单击左上角"完成"返回"安装概览"页面。

3.2.3.6 设置安装位置

在"安装概览"页面中选择"安装位置",设置操作系统的安装磁盘及分区。

在图 3-13 所示的页面中您可以看到计算机中的本地可用存储设备。您还可以通过单击"添加磁盘",添加指定的附加设备或者网络设备。

须知

在选择您需要安装的设备时,建议不要选择 NVMe SSD 存储介质作为操作系统的安装磁盘。

图3-13 安装目标位置



存储配置

在"安装目标位置"界面,您需要进行存储配置以便对系统分区。您可以手动配置分区,也可以选择让安装程序自动分区。

□ 说明

- 在进行分区时,出于系统性能和安全的考虑,建议您划分如下单独分区:/boot、/var、/var/log、/var/log/audit、/home、/tmp。
- 系统如果配置了 swap 分区,当系统的物理内存不够用时,会使用 swap 分区。虽然 swap 分区可以增大物理内存大小的限制,但是如果由于内存不足使用到 swap 分区,会增加系统的响应时间,性能变差。因此在物理内存充足或者性能敏感的系统中,不建议配置 swap 分区。
- 如果需要拆分逻辑卷组则需要选择"自定义"进行手动分区,并在"手动分区"界面单击 "卷组"区域中的"修改"按钮重新配置卷组。


自动

如果是在未使用过的存储设备中执行全新安装,或者不需要保留该存储设备中任何数据,建议选择"自动"进行自动分区。

自定义

若用户需进行手动分区,选择"自定义"按钮,并单击左上角"完成",出现如下手动分区界面。

图3-14 手动分区



在"手动分区"界面可以通过如下两种方式进行分区。

- 自动创建:在界面单击"点击这里自动创建它们",系统会根据可用的存储空间,自动分出 4 个挂载点:/boot、/、/boot/efi、swap。
- 手动创建:单击" *"添加新挂载点,建议每个挂载点的期望容量不超过可用空间。

□ 说明

若设置的挂载点期望容量超过了可用空间,系统将剩余的可用空间全部分配给该挂载点。

设置完成后,请单击左上角"完成"返回"安装概览"页面。


3.2.3.7 设置网络和主机名

在"安装概览"页面中选择"网络和主机名",设置系统的网络功能。

安装程序会自动探测可本地访问的接口。探测到的接口列在左侧方框中,右侧显示相应的接口详情,如图 3-15 所示。用户可以通过页面右上角的开关,来开启或者关闭网络接口。用户还可以单击"配置"以配置选中的接口。

用户可在页面下方"主机名"字段输入主机名。主机名可以是完全限定域名(FQDN),其格式为 hostname.domainname; 也可以是简要主机名,其格式为 hostname。

图3-15 网络和主机名



设置完成后,请单击左上角"完成"返回"安装概览"页面。

3.2.4 开始安装

在安装界面上完成所有必填选项的配置后,界面上的警告会消失。此时,用户可以单击"开始安装"进行系统安装。

图3-16 开始安装



3.2.5 安装过程配置

开始安装后会出现进度页面,显示安装进度及所选软件包写入系统的进度。

图3-17 安装过程



安装软件包的过程中,需要用户配置 root 密码、根据个人需求可以创建用户。

密码复杂度

用户设置的 root 用户密码或新创建用户的密码均需要满足密码复杂度要求,否则会导致密码设置或用户创建失败。设置密码的复杂度的要求如下:

- 1. 口令长度至少8个字符。
- 2. 口令至少包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符中的任意3种。
- 3. 口令不能和账号一样。
- 4. 口令不能使用字典词汇。
 - 查询字典

在已装好的 openEuler 环境中,可以通过如下命令导出字典库文件 dictionary.txt,用户可以查询密码是否在该字典中。

 $\verb|cracklib-unpacker|/usr/share/cracklib/pw_dict| > \verb|dictionary.txt||$

- 修改字典
 - i. 修改上面导出的字典文件,执行如下命令更新系统字典库。
 - # create-cracklib-dict dictionary.txt
 - ii. 在原字典库基础上新增其他字典内容 custom.txt。
 - # create-cracklib-dict dictionary.txt custom.txt

设置 root 密码

单击 "root 密码", 弹出设置密码界面如图 3-18 所示, 输入密码并再次输入密码进行确认。

□ 说明

root 密码需要在安装软件包的同时进行配置,如果不配置该密码则无法完成安装。root 账户是用来执行关键系统管理任务,不建议您在日常工作及系统访问时使用 root 账户。

图3-18 root 密码



完成设置后,单击左上角的"完成"返回安装过程界面。


创建用户

单击"创建用户",弹出创建用户的界面如图 3-19 所示。输入用户名,并设置密码。 另外您还可以通过"高级"选项设置用户主目录、用户组等,如图 3-20 所示。

图3-19 创建用户




图3-20 高级用户配置



完成设置后,单击左上角的"完成"返回安装过程界面。


单击"结束配置",完成 openEuler 的相关配置。



3.2.6 安装完成

此刻, openEuler 已完成安装,如图 3-21 所示。单击"重启"后,系统将重新启动。

图3-21 完成安装



- 如果当前使用物理光盘安装操作系统,且在重启过程中安装光盘没有自动弹出,请手动取出光盘,则可以直接进入 openEuler 命令行登录界面。
- 如果当前使用虚拟光驱安装操作系统,则需要修改服务器的启动项为"硬盘",然 后重启服务器,则可以直接进入 openEuler 命令行登录界面。

4使用 kickstart 自动化安装

- 4.1 总体介绍
- 4.2 半自动化安装指导
- 4.3 全自动化安装指导

4.1 总体介绍

概述

用户可以使用 kickstart 工具进行 openEuler 系统的自动化安装,包括如下两种方式:

- 半自动化安装:安装人员不需要手动设定操作系统的键盘、语言、分区等具体属性(通过 kickstart 实现自动化),但是需要手动指定 kickstart 文件的位置。
- 全自动化安装:实现操作系统的安装过程全自动化。

优缺点对比

使用 kickstart 工具进行半自动化安装和全自动化安装的优缺点对比如表 4-1 所示,用户可以自行选择安装方式。

表4-1 优缺点对比

安装方 式	优点	缺点
半自动 化安装	不需要准备 tftp,pxe,dhcp 等服务	需要手动指定 kickstart 文件的位置
全自动 化安装	操作系统的全自动化安装	需要配置 tftp,dhcpd,pxe 等服务

背景知识

kickstart

kickstart 是一种无人值守的安装方式。它的工作原理是在安装过程中记录典型的需要人工干预填写的各种参数,并生成一个配置文件(ks.cfg),在安装过程中,安装程序首先会去查找 ks 配置文件,如果找到合适的参数,就采用所找到的参数;如果没有找到合适的参数,便需要安装者手工设定。所以,如果 kickstart 文件涵盖了安装过程中需要设定的所有参数,安装者只需要告诉安装程序从何处取 ks.cfg 文件,就能实现系统安装的自动化。

kickstart 安装提供一个安装过程自动化的方法,可以是部分自动化,也可以是完全自动化。

PXE

PXE(Pre-boot Execution Environment,预启动执行环境),工作于 Client/Server 的网络模式,支持 PXE 的客户端在启动过程中,能够从 DHCP 服务器获取 IP 结合 TFTP(trivial file transfer protocol)等协议可以实现客户端的网络引导和安装。

TFTP

TFTP(Trivial File Transfer Protocol,简单文件传输协议),该协议用来实现客户机与服务器之间的简单文件传输,它提供不复杂、开销不大的文件传输服务。

4.2 半自动化安装指导

环境要求

使用 kickstart 进行 openEuler 系统的半自动化安装的环境要求如下:

- 物理机/虚拟机(虚拟机创建可参考对应厂商的资料)。包括使用 kickstart 工具进行 自动化安装的计算机和被安装的计算机。
- httpd: 存放 kickstart 文件。
- ISO: openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso

操作步骤

使用 kickstart 进行 openEuler 系统的半自动化安装的操作步骤如下:

环境准备

□ 说明

安装之前,请确保 http 服务器的防火墙处于关闭状态。关闭防火墙可参照如下命令: iptables -F

步骤 1 httpd 的安装与服务启动。

- # dnf install httpd -y
- # systemctl start httpd
- # systemctl enable httpd

步骤 2 kickstart 文件的准备。

```
# mkdir /var/www/html/ks
# vim /var/www/html/ks/openEuler-ks.cfg ===>根据已安装 openEuler 系统自动生成的 anaconda-
ks.cfg 修改得到,也可以使用 system-config-kickstart 工具做成
_____
***以下内容需要根据实际需求进行修改***
#version=DEVEL
ignoredisk --only-use=sda
autopart --type=lvm
# Partition clearing information
clearpart --none --initlabel
# Use graphical install
graphical
# Use CDROM installation media
cdrom
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=cn --xlayouts='cn'
# System language
lang zh CN.UTF-8
# Network information
network --bootproto=dhcp --device=enp4s0 --ipv6=auto --activate
network --hostname=openeuler.com
# Root password
rootpw --iscrypted
$6$fQE831xEZ480r4zc$j7/PlUMHn29yTjCD4Fi44WTZL/RzVGxJ/7MGsZM16QfE3KjIVT7M4UrhFXbafvR
q21UddAFcyWHd5WRmXfEK20
# Run the Setup Agent on first boot
firstboot --enable
\ensuremath{\text{\#}} Do not configure the X Window System
skipx
# System services
services --disabled="chronyd"
# System timezone
timezone Asia/Shanghai --isUtc--nontp
%packages
@^minimal-environment
@standard
%end
pwpolicy root --minlen=8 --minquality=1 --notstrict --nochanges --notempty
pwpolicy user --minlen=8 --minquality=1 --notstrict --nochanges --emptyok
pwpolicy luks --minlen=8 --minquality=1 --notstrict --nochanges --notempty
%end
%post
#enable kdump
sed -i "s/ ro / ro crashkernel=1024M,high /" /boot/efi/EFI/openEuler/grub.cfg
%end
_____
```

□ 说明

密码密文生成方式:

python3

Python 3.7.0 (default, Apr 1 2019, 00:00:00)

[GCC 7.3.0] on linux

Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> import crypt

>>> passwd = crypt.crypt("myPasswd")

>>> print(passwd)

\$6\$63c4tDmQGn5SDayV\$mZoZC4pa9Jdt6/ALgaaDq6mIExiOO2EjzomB.Rf6V1BkEMJDcMddZeGdp17cMyc9l9ML9ldthytBEPVcnboR/0

步骤 3 将 ISO 镜像文件挂载到需要安装 openEuler 计算机的光驱上。

另外,也可以选择 NFS 等网络安装,kickstart 文件中需要指定安装源位置(默认是 cdrom)。

----结束

安装系统

步骤1 启动系统进入安装选择界面。

- 1. 在"安装指导 > 启动安装"章节中的"安装引导界面"中选择"Install openEuler 20.03 LTS",并按下"e"键。
- 2. 启动参数中追加"inst.ks=http://server ip/ks/openEuler-ks.cfg"。

3. 按 "Ctrl+x", 开始系统的自动安装。

步骤 2 确认系统安装完毕。

系统安装完毕以后会自动重启,然后再次进入到安装界面,此时关闭计算机,调整启动顺序(优先从硬盘启动)。

openeuler login: _

----结束

4.3 全自动化安装指导

环境要求

使用 kickstart 进行 openEuler 系统的全自动化安装的环境要求如下:

- 物理机/虚拟机(虚拟机创建可参考对应厂商的资料)。包括使用 kickstart 工具进行 自动化安装的计算机和被安装的计算机。
- httpd: 存放 kickstart 文件。
- tftp: 提供 vmlinuz 和 initrd 文件。
- dhcpd/pxe: 提供 DHCP 服务。
- ISO: openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso.

操作步骤

使用 kickstart 进行 openEuler 系统的全自动化安装的操作步骤如下:

环境准备

□说明

```
安装之前,请确保 http 服务器的防火墙处于关闭状态。关闭防火墙可参照如下命令: iptables -F
```

步骤1 httpd 的安装与服务启动。

```
# dnf install httpd -y
# systemctl start httpd
# systemctl enable httpd
```

步骤 2 tftp 的安装与配置。

```
# dnf install tftp-server -y
# vim /etc/xinetd.d/tftp
service tftp
{
socket type = dgram
protocol = udp
wait = yes
user = root
server = /usr/sbin/in.tftpd
server args = -s /var/lib/tftpboot
disable = no
per source = 11
```

```
cps = 100 2
flags = IPv4
}
# systemctl start tftp
# systemctl enable tftp
# systemctl start xinetd
# systemctl status xinetd
# systemctl enable xinetd
```

步骤3 安装源的制作。

```
# mount openEuler-20.03-LTS-aarch64-dvd.iso /mnt
# cp -r /mnt/* /var/www/html/openEuler/
```

步骤 4 设置和修改 kickstart 配置文件 openEuler-ks.cfg,参考步骤 3 安装源的目录,此处选择 http 安装源。

```
#vim /var/www/html/ks/openEuler-ks.cfg
_____
***以下内容根据实际需求进行修改***
#version=DEVEL
ignoredisk --only-use=sda
autopart --type=lvm
# Partition clearing information
clearpart --none --initlabel
# Use graphical install
graphical
# Keyboard layouts
keyboard --vckeymap=cn --xlayouts='cn'
# System language
lang zh CN.UTF-8
#Use http installation source
url --url=//192.168.122.1/openEuler/
%post
#enable kdump
sed -i "s/ ro / ro crashkernel=1024M, high /" /boot/efi/EFI/openEuler/grub.cfg
```

步骤 5 修改 pxe 配置文件 grub.cfg, 可参考如下内容。

```
# cp -r /mnt/images/pxeboot/* /var/lib/tftpboot/
# cp /mnt/EFI/BOOT/grubaa64.efi /var/lib/tftpboot/
# cp /mnt/EFI/BOOT/grub.cfg /var/lib/tftpboot/
# ls /var/lib/tftpboot/
grubaa64.efi grub.cfg initrd.img TRANS.TBL vmlinuz
# vim /var/lib/tftpboot/grub.cfg
set default="1"

function load video {
   if [ x$feature all video module = xy ]; then
      insmod all video
   else
      insmod efi gop
   insmod efi uga
   insmod ieee1275 fb
   insmod vbe
```

```
insmod vga
   insmod video bochs
   insmod video cirrus
 fi
load video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_gpt
insmod ext2
set timeout=60
### BEGIN /etc/grub.d/10 linux ###
menuentry 'Install openEuler 20.03 LTS' --class red --class gnu-linux --class gnu -
-class os {
      set root=(tftp,192.168.1.1)
      linux /vmlinuz ro inst.geoloc=0 console=ttyAMA0 console=tty0
rd.iscsi.waitnet=0 inst.ks=http://192.168.122.1/ks/openEuler-ks.cfg
      initrd /initrd.img
```

步骤 6 DHCP 的配置(可以使用 dnsmasq 代替)。


```
# dnf install dhcp -y
# DHCP Server Configuration file.
# see /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example
 see dhcpd.conf(5) man page
# vim /etc/dhcp/dhcpd.conf
ddns-update-style interim;
ignore client-updates;
                          # pxelinux 启动文件位置;
filename "grubaa64.efi";
next-server 192.168.122.1; # (重要)TFTP Server 的 IP地址;
subnet 192.168.122.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 192.168.111.1; # 网关地址
option subnet-mask 255.255.255.0; # 子网掩码
range dynamic-bootp 192.168.122.50 192.168.122.200; # 动态 ip 范围
default-lease-time 21600;
max-lease-time 43200;
# systemctl start dhcpd
# systemctl enable dhcpd
```


----结束

安装系统

步骤 1 在 "Start boot option"界面按下 "F2" 选择从网络 pxe 启动,开始自动化安装。







- 步骤 2 进入系统全自动化安装界面。
- 步骤3 确认系统安装完毕。

openeuler login: _

----结束

5 faq

- 5.1 安装 openEuler 时选择第二盘位为安装目标,操作系统无法启动
- 5.2 网络配置约束限制
- 5.3 openEuler 开机后进入 emergency 模式
- 5.4 系统中存在无法激活的逻辑卷组时, 重装系统失败
- 5.5 选择安装源出现异常
- 5.6 如何手动开启 kdump 服务
- 5.7 多块磁盘组成逻辑卷安装系统后,再次安装不能只选其中一块磁盘
- 5.8 x86 物理机 UEFI 模式由于 security boot 安全选项问题无法安装

5.1 安装 openEuler 时选择第二盘位为安装目标,操作系统无法启动

问题现象

安装操作系统时,直接将系统安装到第二块磁盘 sdb,重启系统后启动失败。

原因分析

当安装系统到第二块磁盘时,MBR 和 GRUB 会默认安装到第二块磁盘 sdb。这样会有下面两种情况:

- 如果第一块磁盘中有完整系统,则加载第一块磁盘中的系统启动。
- 2. 如果第一块磁盘中没有完好的操作系统,则会导致硬盘启动失败。

以上两种情况都是因为 BIOS 默认从第一块磁盘 sda 中加载引导程序启动系统,如果 sda 没有系统,则会导致启动失败。

解决方法

有以下两种解决方案:

- 当系统处于安装过程中,在选择磁盘(选择第一块或者两块都选择)后,指定引导程序安装到第一块盘 sda 中。
- 当系统已经安装完成,若 BIOS 支持选择从哪个磁盘启动,则可以通过修改 BIOS 中磁盘启动顺序,尝试重新启动系统。

5.2 网络配置约束限制

NetworkManager、network 两个服务均是网络服务管理包,两个服务之间存在部分功能重叠。

● 如果使用 NetworkManager 管理服务,则必须使用 nmcli 命令或修改配置文件来配置网络(如 IP、路由等),而不能使用 ip/ifconfig/route 命令来配置。

□ 说明

在开启 NetworkManager 服务的场景下,使用 ip/ifconfig/route 等命令配置网络,则一段时间后配置会被 NetworkManager 覆盖,导致 ip/ifconfig/route 配置不生效。

查看 NetworkManager 服务是否开启:

systemctl status NetworkManager

□ 说明

nmcli 命令使用参考"nmcli --help"或者"man nmcli"。

 如果要使用 ip/ifconfig/route 等命令来管理网络,请先关闭 NetworkManager 服务, 使用如下命令:

systemctl stop NetworkManager

5.3 openEuler 开机后进入 emergency 模式

问题现象

openEuler 系统开机后进入 emergency 模式,如下图所示:

Give root password for maintenance (or type Control-D to continue):

原因分析

操作系统文件系统损坏导致磁盘挂载失败,或者 io 压力过大导致磁盘挂载超时(超时时间为 90 秒)。

系统异常掉电、物理磁盘 io 性能低等情况都可能导致该问题。

解决方法

- 1. 用户直接输入 root 账号的密码, 登录系统。
- 2. 使用 fsck 工具, 检测并修复文件系统, 然后重启。

□说明

fsck(file system check)用来检查和维护不一致的文件系统。若系统掉电或磁盘发生问题,可利用 fsck 命令对文件系统进行检查。 用户可以通过"fsck.ext3-h"、"fsck.ext4-h"命令查看 fsck的使用方法。

另外,如果用户需要取消磁盘挂载超时时间,可以直接在"/etc/fstab"文件中添加"x-systemd.device-timeout=0"。如下:

```
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Mon Sep 14 17:25:48 2015
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
#
/dev/mapper/openEuler-root / ext4 defaults, x-systemd.device-timeout=0 0 0
UUID=afcc811f-4b20-42fc-9d31-7307a8cfe0df /boot ext4 defaults, x-systemd.device-timeout=0 0 0
/dev/mapper/openEuler-home /home ext4 defaults 0 0
/dev/mapper/openEuler-swap swap swap defaults 0 0
```

5.4 系统中存在无法激活的逻辑卷组时, 重装系统失败

问题现象

由于磁盘故障,系统中存在无法激活的逻辑卷组,重装系统出现异常。

原因分析

安装时有激活逻辑卷组的操作,无法激活时会抛出异常。

解决方法

重装系统前如果系统中存在无法激活的逻辑卷组,为了避免重装系统过程出现异常, 需在重装前将逻辑卷组恢复到正常状态或者清除这些逻辑卷组。举例如下:

- 恢复逻辑卷组状态
 - a. 使用以下命令清除 vg 激活状态, 防止出现 "Can't open /dev/sdc exclusively mounted filesystem"。

```
vgchange -a n testvg32947
```

b. 根据备份文件重新创建 pv。

pvcreate --uuid JT7zlL-K5G4-izjB-3i5L-e94f-7yuX-rhkLjL --restorefile /etc/lvm/backup/testvq32947 /dev/sdc

c. 恢复 vg 信息。

vgcfgrestore testvg32947

d. 重新激活 vg。

vgchange -ay testvg32947

• 清除逻辑卷组

```
vgchange -a n testvg32947
vgremove -y testvg32947
```

5.5 选择安装源出现异常

问题现象

选择安装源后出现: "Error checking software selection"。

原因分析

这种现象是由于安装源中的软件包依赖存在问题。

解决方法

检查安装源是否存在异常。使用新的安装源。

5.6 如何手动开启 kdump 服务

问题现象

执行 systemctl status kdump 命令,显示状态信息如下,提示无预留内存。

```
[root@localhost ~]# systemctl status kdump
| kdump.service - Crash recovery kernel arming
| Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kdump.service; enabled; vendor preset: enabled)
| Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2019-09-16 05:36:56 EDT; 3min 14s ago
| Process: 2202 ExecStart=/usr/bin/kdumpctl start (code=exited, status=1/FAILURE)
| Main PID: 2202 (code=exited, status=1/FAILURE)

Sep 16 05:36:55 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Crash recovery kernel arming...
| Sep 16 05:36:56 localhost.localdomain kdumpctl[2202]: No memory reserved for crash kernel
| Sep 16 05:36:56 localhost.localdomain kdumpctl[2202]: Starting kdump: [FAILED]
| Sep 16 05:36:56 localhost.localdomain systemd[1]: kdump.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
| Sep 16 05:36:56 localhost.localdomain systemd[1]: kdump.service: Failed with result 'exit-code'.
| Sep 16 05:36:56 localhost.localdomain systemd[1]: kdump.service: Failed with result 'exit-code'.
```

原因分析

kdump 服务需要系统预留一段内存用于运行 kdump 内核,而当前系统没有为 kdump 服务预留内存,所以无法运行 kdump 服务。

解决方法

己安装操作系统的场景

1. 修改/boot/efi/EFI/openEuler/grub.cfg,添加 crashkernel=1024M,high。

- 2. 重启系统使配置生效。
- 3. 执行如下命令,检查 kdump 状态:

systemctl status kdump

若回显如下,即 kdump 的状态为 active,说明 kdump 已使能,操作结束。

```
[root@localhost ~]# systemctl status kdump

• kdump.service - Crash recovery kernel arming
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/kdump.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sun 2019-09-29 11:16:03 CST; 2h 57min ago
Process: 3664 ExecStart=/usr/bin/kdumpctl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3664 (code=exited, status=0/SUCCESS)

Sep 29 11:15:58 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Crash recovery kernel arming...
Sep 29 11:16:00 localhost.localdomain kdumpctl[3664]: Kbox memory 0xef0000000-0x10000000: [OK]
Sep 29 11:16:03 localhost.localdomain kdumpctl[3664]: kexec: loaded kdump kernel
Sep 29 11:16:03 localhost.localdomain kdumpctl[3664]: Starting kdump: [OK]
Sep 29 11:16:03 localhost.localdomain systemd[1]: Started Crash recovery kernel arming.
[root@localhost ~]# ■
```

参数说明

kdump 内核预留内存参数说明如下:

表5-1 crashkernel 参数说明


内核启动参数	描述	默认值	备注
crashkernel=X	在 4G 以下的物理 内存预留 X 大小的 内存给 kdump 使用	无,用户根据实际 情况调整	该配置方法只在 4G以下内存预 留,必须保证4G 以下连续可用内存 足够预留
crashkernel=X@Y	在Y起始地址预留X大小的内存给kdump使用	无,用户根据实际 情况调整	需要确保 Y 起始地 址的 X 大小内存未 被其他模块预留
crashkernel=X,high	在 4G 以下的物理 内存中预留 256M 大小,在 4G 以上 预留 X 大小内存给 kdump 使用	无,用户根据实际 情况调整,推荐值 为 1024M,high	确保 4G 以下内存有 256M 连续可用内存,4G 以上有连续 X 大小内存可预留。实际预留内存大小为 256M+X
crashkernel=X,low crashkernel=Y,high	在 4G 以下的物理 内存中预留 X 大 小,在 4G 以上预 留 Y 大小内存给 kdump 使用	无,用户根据实际 情况调整	需要确保 4G 以下 有 X 大小连续可用 内存, 4G 以上有 Y 大小连续可用内 存。实际预留内存 大小为 X+Y

5.7 多块磁盘组成逻辑卷安装系统后,再次安装不能只选其中 一块磁盘

问题现象

在安装系统时,如果之前的系统选择多块磁盘组成逻辑卷进行安装,再次安装时,如果只选择了其中的一块或几块磁盘,没有全部选择,在保存配置时提示配置错误,如图 5-1 所示。

图5-1 配置错误提示



原因分析

之前的逻辑卷包含了多块磁盘,只在一块磁盘上安装会破坏逻辑卷。

解决方法

因为多块磁盘组成逻辑卷相当于一个整体,所以只需要删除对应的卷组即可。

步骤1 按 "Ctrl+Alt+F2"可以切换到命令行,执行如下命令找到卷组。

vgs

[anaconda root@localhost /]# vgs UG #PV #LV #SN Attr USize UFree euleros 2 3 0 wz--n-65.74g 0

步骤 2 执行如下命令,删除卷组。

vgremove euleros

步骤3 执行如下命令,重启安装程序即可生效。

systemctl restart anaconda

□ 说明

图形模式下也可以按"Ctrl+Alt+F6"回到图形界面,点击图 5-1 右下角的"Refresh"刷新存储配置生效。

----结束

5.8 x86 物理机 UEFI 模式由于 security boot 安全选项问题无法安装

问题现象

x86 物理机安装系统时,由于设置了 BIOS 选项 security boot 为 enable (默认是 disable),导致系统一直停留在"No bootable device"提示界面,无法继续安装,如图 5-2 所示。

图5-2 "No bootable device"提示界面

EFI USB Device (Virtual DVD-ROM VM 1.1.0) has been blocked by the current security policy. No bootable device, System will find bootable device automatically after 5 seconds_


原因分析

开启 security boot 后,主板会验证引导程序及操作系统 ,若没有用对应的私钥进行签 名,则无法通过主板上内置公钥的认证。

解决方法

进入 BIOS,设置 security boot 为 disable,重新安装即可。


步骤 1 系统启动时, 按 "F11", 输入密码 "Admin@9000" 进入 BIOS。



步骤 2 选择进入 Administer Secure Boot。



步骤 3 设置 Enforce Secure Boot 为 Disabled。



□ 说明

设置 security boot 为 disable 之后,保存退出,重新安装即可。

----结束