聚合管理
Cloud Volumes ONTAP

NetApp
March 28, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-cloud-volumes-ontap/task-create-aggregates.html on March 28, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

聚合管理 1
创建聚合 1
管理聚合 3
管理Connector上的容量设置 4

聚合管理

创建聚合

您可以自行创建聚合、也可以让BlueXP在创建卷时为您执行此操作。自行创建聚合的优势在于，您可以选择底层磁盘大小，从而根据需要的容量或性能对聚合进行大小调整。

> 必须直接从BlueXP创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择*存储>画布*。
2. 在 " 画布 " 页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 实例的名称。
3. 在聚合选项卡上、单击*添加聚合*、然后指定聚合的详细信息。

AWS

- 如果系统提示您选择磁盘类型和磁盘大小、请参见 "在AWS中规划Cloud Volumes ONTAP 配置"。
- 如果系统提示您输入聚合的容量大小、则您要在支持Amazon EBS弹性卷功能的配置上创建聚合。以下屏幕截图显示了一个由GP3磁盘组成的新聚合示例。



"了解有关支持弹性卷的更多信息"。

Azure 酒店

有关磁盘类型和磁盘大小的帮助、请参见 "在Azure中规划Cloud Volumes ONTAP 配置"。

Google Cloud

有关磁盘类型和磁盘大小的帮助、请参见 "在Google Cloud中规划Cloud Volumes ONTAP 配置"。

4. 单击 * 执行 * ，然后单击 * 批准和购买 * 。

管理聚合

您可以通过添加磁盘，查看聚合相关信息以及删除聚合来自行管理聚合。

> 必须直接从BlueXP创建和删除所有磁盘和聚合。不应从其他管理工具执行这些操作。这样做可能会影响系统稳定性、妨碍将来添加磁盘的能力、并可能产生冗余云提供商费用。

开始之前

如果要删除聚合、必须先删除聚合中的卷。

关于此任务

如果某个聚合空间即将用尽，您可以使用 System Manager 将卷移动到另一个聚合。

步骤

1. 从左侧导航菜单中、选择*存储>画布*。
2. 在 " 画布 " 页面上，双击要管理聚合的 Cloud Volumes ONTAP 工作环境。
3. 在工作环境中、单击*聚合*选项卡。
4. 在聚合选项卡上、导航到所需标题、然后单击*。 (椭圆图标)*。



5. 管理聚合：

任务	Action
查看有关聚合的信息	在…下 (椭圆图标)菜单中、单击*查看聚合详细信息*。
在特定聚合上创建卷	在…下 (椭圆图标)菜单中、单击*添加卷*。

任务	Action
将磁盘添加到聚合	a. 在…下 (椭圆图标)菜单中、单击*添加磁盘*。 b. 选择要添加的磁盘数，然后单击 * 添加 * 。 聚合中的所有磁盘大小必须相同。
增加支持Amazon EBS弹性卷的聚合的容量	a. 在…下 (椭圆图标)菜单中、单击*增加容量*。 b. 输入要添加的额外容量、然后单击*增加*。 请注意、您必须将聚合的容量至少增加256 GiB或聚合大小的10%。 例如、如果您使用的是1.77 TiB聚合、则10%为181 GiB。该值低于256 GiB、因此聚合的大小必须增加到最小256 GiB。
删除聚合	a. 选择不包含任何卷的聚合图块单击*。 (椭圆图标)>删除*。 b. 再次单击 * 删除 * 进行确认。

管理Connector上的容量设置

每个连接器都有设置、用于确定其如何管理Cloud Volumes ONTAP 的聚合容量。

这些设置会影响由连接器管理的所有Cloud Volumes ONTAP 系统。如果您有另一个连接器、则可以对其进行不同的配置。

所需权限

要修改Cloud Volumes ONTAP设置、需要帐户管理员权限。

步骤

1. 在BlueXP控制台的右上角，单击设置图标，然后选择*BlueXP Cloud Volumes ONTAP设置*。

2. 在*容量*下、修改以下任何设置：

   容量管理模式

   选择BlueXP是否通知您存储容量决策、或者BlueXP是否自动管理您的容量需求。

   "了解容量管理模式的工作原理"。

   聚合容量阈值—可用空间比率

   此比率是容量管理决策的一个关键参数、无论您处于自动还是手动模式的容量管理模式、了解其影响都至关重要。建议在设置此阈值时考虑您的特定存储需求和预期增长、以便在资源利用率和成本之间保持平衡。

   在手动模式下、如果聚合上的可用空间比率降至指定阈值以下、则会触发通知、提醒您应采取措施解决

可用空间比率过低的问题。必须监控这些通知并手动管理聚合容量、以避免服务中断并确保最佳性能。

可用空间比率的计算方法如下：
(聚合容量-聚合上的总已用容量)/聚合容量

请参见 "自动容量管理" 要立即了解、容量在Cloud Volumes ONTAP中自动管理。

聚合容量阈值—数据分层的可用空间比率

定义将数据分层到容量层(对象存储)时、性能层(磁盘)需要多少可用空间。

此比率对于灾难恢复情形非常重要。从容量层读取数据时、Cloud Volumes ONTAP 会将数据移至性能层以提高性能。如果空间不足，则 Cloud Volumes ONTAP 无法移动数据。

3. 单击 * 保存 * 。

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。