预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
25		25		30		80	

年级、专业:	2022 级物理学	组号:	实验组 1
姓名:	黄罗琳	学号:	22344001
实验时间:	2024/3/28	教师签名:	

CC1 热辐射的测量

【实验报告注意事项】

- 1. 实验报告由三部分组成:
 - (a) 预习报告:课前认真研读实验讲义,弄清实验原理;实验所需的仪器设备、用具及其使用、完成课前预习思考题;了解实验需要测量的物理量,并根据要求提前准备实验记录表格(可以参考实验报告模板,可以打印)。(20分)
 - (b) 实验记录:认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名(用铅笔记录的被认为无效)。保持原始记录,包括写错删除部分,如因误记需要修改记录,必须按规范修改。(不得输入电脑打印,但可扫描手记后打印扫描件);离开前请实验教师检查记录并签名。(30 分)
 - (c) 数据处理及分析讨论:处理实验原始数据(学习仪器使用类型的实验除外),对数据的可靠性和合理性进行分析;按规范呈现数据和结果(图、表),包括数据、图表按顺序编号及其引用;分析物理现象(含回答实验思考题,写出问题思考过程,必要时按规范引用数据);最后得出结论。(30分)

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来,加上本页封面。(80分)

- 2. 每次完成实验后的一周内交实验报告(特殊情况不能超过两周)。
- 3. 实验报告说明,本实验报告保证原有模板所有内容均包含在内,采用 Latex 进行编写。

【实验安全注意事项】

- 实验过程中,禁止触摸辐射体表面,一方面是避免在高温时烫伤;另一方面避免污染表面,影响发射系数。
- 测量不同辐射表面对辐射强度影响时,辐射温度不要设置太高,更换辐射体时,应带手套。
- 实验过程中, 计算机在采集数据时不要触摸测试架, 以免造成对传感器的干扰。

- 在使用控温程序时,要留意程序是否正常运行,若运行有问题,请及时关闭可编程直流电源的输出,防止辐射器温度过高而损坏。停止运行程序时,要用程序的 Stop output 按钮,不要用菜单键的红色强制终止按钮。
- 辐射传感器上方有一块金属挡板。在测量时将挡板移开;非测量时关上,避免不必要的触碰污染传感器表面。

目录

1	CC1 热辐射的测量 预习报告	4
	1.1 实验目的	. 4
	1.2 仪器用具	. 4
	1.3 原理概述	. 4
	1.4 实验思考题题	. 5
2	CC1 热辐射的测量 实验记录	7
	2.1 实验内容、步骤与结果	. 7
	2.1.1 实验系统搭建	. 7
	2.1.2 测量物体的辐射面温度对辐射强度大小的影响	. 8
	2.1.3 测量在不同辐射距离在 d 的辐射传感器输出 P	. 8
	2.1.4 测量不同物体表面的发射系数	. 9
	2.1.5 实验数据图像	. 9
	2.2 实验过程遇到问题及解决办法	. 10
3	CC1 热辐射的测量 分析与讨论	11
	3.1 实验数据分析	. 11
	3.1.1 测量物体的辐射面温度对辐射强度大小的影响	. 11
	3.1.2 测量在不同辐射距离在 d 的辐射传感器输出 P	. 13
	3.1.3 测量不同物体表面的发射系数	. 14
	3.2 实验后思考题	. 14
4	CC1 热辐射的测量 结语	16
	4.1 实验心得和体会	. 16
	4.2 附件及实验相关的软硬件资料等	16

CC1 热辐射的测量 预习报告

1.1 实验目的

- 1. 认识热辐射现象及其本质(普遍存在的一种能量转换与传递的形式)。
- 2. 认识影响热辐射强度的各种因素及其与热辐射强度的定量关系,包括:辐射体表面温度、辐射距离、表面的发射系数等。
- 3. 了解热辐射传感器(SMTIR9902)原理和结构、使用(含校正)方法。
- 4. 学习应用 LabView 管理由具有 NI 通信协议的非 NI 专业仪器(数字多用表)、设备(程控电源)构成的实验系统。

1.2 仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数			
1	黑体辐射与红外测量装置	1	DHRH-B: 含带标尺、位移导轨、辐射器、热辐射传感			
2	数字多用表	2	RIGOL DM3058E			
3	程控电源	1	RIGOL DP831			
4	计算机	1	已安装 LabView 和控温软件			

1.3 原理概述

- 1. 热辐射是物体由于温度而发出的电磁波现象,是热量传递的一种方式之一。温度高于绝对零度的物体都会产生热辐射,温度越高,辐射总能量越大,短波成分也越多。热辐射的光谱是连续的,波长范围从 0 到无穷,主要包括波长较长的可见光和红外线。由于电磁波的传播无需介质,热辐射是在真空中唯一的传热方式。
- 2. 热辐射的特点包括: 任何温度高于 0K 的物体都会不断地向周围空间发出热辐射; 它可以在真空和空气中传播; 伴随能量形式的转变; 具有强烈的方向性; 辐射能与温度和波长有关; 发射辐射取决于温度的 4 次方。
- 3. 热辐射的强度和频率分布与辐射体的温度和性质有关。如果辐射体对电磁波的吸收和辐射达到平衡,则热辐射的特性将只取决于温度,与其他特性无关,称为平衡辐射。
- 4. 测量热辐射的原理是利用物体对电磁波的吸收、反射和透射等特性来确定物体的温度、表面积、黑度等参数。黑度是指物体吸收单位波长间隔内的辐射通量与入射到该物体的辐射通量之比。黑度越大,说明物体吸收和辐射能力越强,反之则越弱。

- 5. 实验中,能量的传递过程包括:加热装置将电能转化为热能;辐射体将热能转化为辐射能;传感器将辐射能转化为热能。
- 6. 辐射器包含加热装置和控温装置。加热装置通过连接到直流电源的陶瓷加热片进行加热;控温装置中, PT1000 温度传感器可实时测量辐射体的温度,并通过 PID 温控系统对辐射体进行温度控制。
- 7. 辐射传感器由热电偶串联组成,其中热电偶的热端接收辐射能,冷端与传感器外壳相连。当吸热面吸收热量时,热端温度升高,热电偶两端产生温度差,从而产生电势差。因此,辐射通量越大,温差越大,输出电压越大。SMTIR9902 的输出信号与当地从辐射方向进入的辐射强度或能流密度成正比。

1.4 实验思考题题

思考题 1.1: 人体热辐射会对 SMTIR9902 系列传感器读数产生影响(自己可验证),如何消除这种影响?日光灯是否有影响呢?这种传感器是否适合测量高温热辐射,为什么?

人体的一部分能量以电磁波的形式散射出体表,其中大部分为红外线。这些红外线的能量在人体热量散 发中起着关键作用,被称为人体红外辐射。

日光灯的光谱主要集中在可见光范围内,且距离传感器较远,其影响和忽略不计。因此,在使用 SMTIR9902 系列传感器时,通常不需要考虑日光灯的光谱对传感器的影响。

SMTIR9902 系列传感器的传感器温度范围是-20°C 到 100°C。如果超出这个范围,传感器将会受到损坏。因此,在应用中需要注意确保传感器的工作温度在这个范围内,以防止传感器损坏。

思考题 1.2: 如果对辐射体制冷,使辐射表面温度低于室温(传感器温度),辐射传感器输出信号会如何变化?

如果对辐射体进行制冷,使其辐射表面的温度低于室温(传感器温度),传感器将不再向外辐射,而是会吸收来自环境中其他物体的辐射。因此,传感器接收到的净红外辐射强度会减小,进而导致输出信号减小。这种情况下,传感器的响应将受到制冷影响,需要考虑这一因素在内,以确保传感器能够正常工作并提供准确的测量数据。

思考题 1.3: 按辐射定律,处于室温的物体也有辐射,为何辐射传感器的输出信号为零?如果要直接测量该物体的辐射强度(辐射传感器输出信号正比于辐射强度),环境(传感器外壳)温度应该多高?如果环境(传感器外壳)温度维持在室温附近但温度有变化,是否可以通过数学方法扣除(非绝对零度的)环境温度的影响?(对给定辐射源温度,传感器外壳温度与辐射传感器读数之间是什么关系?提示,热辐射传感器内置 Ni1000 可以测量外壳的温度,其分度表见附录 2)

处于室温的物体与传感器温度相同,二者发出的红外辐射也相同,因此传感器接收到的净红外辐射强度就为零,即辐射传感器的输出信号为零。为了使得传感器能够检测到物体的红外辐射,需要使环境(传感器外壳)的温度低于物体的温度。这样,物体就会向环境发射净红外辐射,而不是吸收净红外辐射。通过数学方法,可以扣除(非绝对零度的)环境温度的影响,以便更准确地测量物体的红外辐射强度。

思考题 1.4: 辐射体的加热功率与辐射体温度之间呈何关系?与辐射传感器的信号值之间呈何关系?为什么?

由斯特藩-玻尔兹曼定律可知: $R_T = \sigma T^4$,即辐射体的加热功率与辐射体温度的四次方成正比。这意味着随着温度的升高,辐射体释放的热量迅速增加。

对于辐射传感器,其工作原理是通过测量接收到的辐射功率来获取目标物体的温度。辐射传感器输出的信号值与接收到的辐射功率成正比,即:信号值正比于加热功率正比于 T^4 。

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	黄罗琳	学号:	22344001
室温:	25°C	实验地点:	A515
学生签名:	为洲	评分:	
实验时间:	2024/3/28	教师签名:	

CC1 热辐射的测量 实验记录

2.1 实验内容、步骤与结果

2.1.1 实验系统搭建

- 1. 辐射体的安装。辐射体固定于辐射架的最上端,轻旋旁边的固定螺丝,即可从上方取下辐射体. **实验中 所有分实验均选取黑面样品进行测量。**
- 2. 连接控制系统与数据采集系统。
- 3. 检查好所有连线已经正确连接、两台数字万用表、程控电源与电脑通信都正常后,打开 "CC1 热辐射实验控温程序"。
- 4. 本实验报告中所有数据分析及思考题回答见数据分析部分




图 1: 实验仪器接线示意图



图 2: 判断是否连接成功(使用软件 Ultra Sigma)




图 3: 控温程序示例

2.1.2 测量物体的辐射面温度对辐射强度大小的影响

- 1. 选择辐射距离为 150mm, 将辐射传感器调至该距离;
- 2. 设计 5 个温度控制点;由于 120° C 的断电保护控制,建议设计的控温温度设置值不高于 118° C。记录每个控温点(稳定后)所需的电功率以及辐射传感器输出电压;

本人学号为 001 结尾, 故选用 41°C 开始的五个温度控制点,得到如下数据:

设定温度/℃	实测温度/℃	辐射传感器	输出功率 (W)
41	40.9463	158	0.627
51	50.9856	276	1.243
61	60.9884	404	1.645
71	70.9994	555	2.032
81	80.9907	709	2.543

表 1: 实验数据

- 3. 分析数据,探索辐射强度与辐射表面温度之间的关系,并绘制温度-辐射强度曲线图;
- 4. 分析数据,探索电源加热功率与辐射表面温度之间的关系。数据处理见后

2.1.3 测量在不同辐射距离在 d 的辐射传感器输出 P

- 1. 将控温度控制目标设置温度 T = 61.00°C,依然选择用黑面辐射体进行实验。
- 2. 设计 5 个位置测量点。
- 3. 移动红外传感器的位置,每移动一定的距离后,记录测得对应辐射强度, 绘制 $P d^{-2}$ 图。 本人学号为 001 结尾,故选用 151mm 开始的 6 个位置测量点,得到如下数据

表 2: 不同辐射距离在 d 的辐射传感器输出 P

目标距离 d (mm)	151	171	191	211	231	251
输出电压 P (μV)	407	282	224	174	147	119

2.1.4 测量不同物体表面的发射系数

将热辐射传感器移开,更换所需辐射面的辐射体。分别正确连接辐射器 PT1000 和陶瓷加热器的连线到万用表和可编程直流电源上,控温表设置在 61°C,待温度控制好后,将热辐射传感器移至靠近辐射体处,测量并记录该辐射传感器读数(实验时,保证热辐射传感器与待测辐射面距离相同 (150mm),便于分析和比较)

表 3: 不同表面条件下的辐射传感器输出电压

表面条件	黑面	粗糙面	光面
辐射传感器输出电压 $P(\mu V)$	408	157	140

2.1.5 实验数据图像

此图像均为实验过程中个温度控制点(41°C开始的五个温度控制点)的温控程序简化图像




图 4: 辐射器温度




图 5: 传感器示数




图 6: 电压




图 7: 电流




图 8: 辐射器温度




图 9: 传感器示数




图 10: 电压




图 11: 电流




图 12: 辐射器温度




图 13: 传感器示数




图 14: 电压






图 15: 电流










图 16: 辐射器温度


图 17: 传感器示数

图 18: 电压

图 19: 电流










图 20: 辐射器温度

图 21: 传感器示数

图 22: 电压

图 23: 电流

2.2 实验过程遇到问题及解决办法

- 1. 首先在接线过程中我出现了接线错误导致的仪器无法正确识别,电脑上温度控制软件无法识别出我所连接的仪器,通过改正接线后,成功正确连接。
- 2. 实验中我是通过测量电阻的方式来检查实验仪器的接线,因为实验仪器是无法通过接线口的颜色来判断的,所以需要对内阻进行测量,才能判断是否连接正确。
- 3. 实验仪器的各个辐射体有共地的情况,所以在测量之前需要对辐射体是否"共地"进行判断,同样是通过测内阻的方式,例如需要将测量内阻为 0Ω 和 40Ω 的两组接头分类开来,我的实验仪器上便是黑与黑一组,红与红一组。
- 4. 实验中存在我需要调整高度,但是转轴一旦转动会存在无法自行停止的情况,需要用手扶着,我是在同学的帮助下完成了不同高度的实验数据记录。

专业:	物理学	年级:	2022 级
姓名:	黄罗琳	学号:	22344001
日期:	2024/3/28	评分:	

CC1 热辐射的测量 分析与讨论

3.1 实验数据分析

3.1.1 测量物体的辐射面温度对辐射强度大小的影响

辐射传感器

电源输出功率 (W)

1. 实验选取黑面样品进行测量,设定距离为 150mm,处理实验数据如下,并绘制拟合曲线如图 24 所示,拟合曲线横轴为开氏温度的四次方,纵轴为辐射传感器示数。

设定温度/°C	41	51	61	71	81
实测温度/°C	40.9463	50.9856	60.9884	70.9994	80.9907
开氏度/K	313.9463	323.9856	333.9884	343.9994	353.9907

404

1.645

555

2.032

709

2.543

276

1.243

158

0.627

表 4: 辐射传感器示数相对于表面温度(开氏度)数据




图 24: 辐射传感器示数相对于表面温度 T⁴ 拟合曲线

根据软件导出数据后,得到如下所示的各个数据表,通过分析可知,当温度稳定后,由于仪器精度问题,辐射传感器示数基本处于不变状态,所以只需采用一组代表性数据即可完成所有数据的拟合,故图 24 的拟合曲线符合实验数据要求和实验原理。

24	40.9186	24 0	. 00016	24	3, 2992	24	0.3086
25		25 0	,00016	25	3, 2585	25	0,3046
	40, 9331		. 00016	26	3. 2165	26	0.3
27	40, 9407	27 0	,00016	27	3, 1501	27	0, 2954
	40, 9463		. 00016	28	3, 136	28	0.2914
29	40, 952	29 0	,00016	29	3, 1002	29	0, 2914
	40.9564		.00016	30	3, 0753	30	0.289
	40, 9606		. 00016	31	3, 0503	31	0, 2861
32	40, 9653		,00016	32	3, 0194	32	0.2845
33	40, 9685	33 0	. 00017	33	3, 0017	33	0, 2831
34	40.9713	34 0	,00016	34	2. 9838	34	0, 2809
35	40. 9747	35 0	. 00016	35	2. 9638	35	0.2796
36	40, 9771	36 0	,00016	36	2, 9494	36	0, 2808
37	40. 9782	37 0	. 00016	37	2. 9487	37	0.2808
38	40, 9778	38 0	,00016	38	2, 9627	38	0, 2818
39	40. 9778	39 0	. 00016	39	2. 9711	39	0.2829
40	40, 9774	40 0	,00016	40	2, 9842	40	0, 283
41	40. 9782	41 0	. 00016	41	2. 9853	41	0.2832
42	40, 979	42 0	. 00016	42	2, 9875	42	0.2819
43	40. 981	43 0	. 00016	43	2. 9744	43	0.28
44	40, 9834	44 0	. 00016	44	2, 9571	44	0.2794
45	40.9846	45 0	. 00016	45	2. 9529	45	0.2794
46	40.9857	46 0	. 00016	46	2. 9473	46	0.2769
47	40.9889	47 0	.00016	47	2. 92	47	0.2752
48	40.9911	48 0	.00016	48	2. 9029	48	0.2731
49	40.9937	49 0	.00016	49	2.88	49	0.27
50	40.9961	50 0	.00016	50	2.858	50	0.2659
51	40.9994	51 0	.00016	51	2.8254	51	0.2636
52	41.0016	52 0	.00016	52	2.8032	52	0.2636
53	41.0039	53 0	.00016	53	2.7779	53	0.262
54	41.0054	54 0	.00016	54	2.7625	54	0.2597
55	41.0076	55 0	. 00016	55	2.7372	55	0.258
56	41.0091	56 0	.00016	56	2.7182	56	0.2575
57	41.0092	57 0	.00017	57	2.7136	57	0.2584
58	41.0101	58 0	.00016	58	2.7009	58	0.2587
59	41.0074	59 0	.00016	59	2. 726	59	0.2659
	41.0007		.00016	60	2. 7931	60	0.2659
61	40.9995	61 0	.00016	61	2. 8021	61	0.2659
62	40.9995	62 0	.00016	62	2. 8021	62	0.2655
	40.9998		.00016	63	2. 7993	63	0.2648
	41.0006		. 00016	64	2. 7851	64	0.2633
	41.0021		.00016	65	2. 7592	65	0.26
	41.0036	66 0	. 00016	66	2. 7588	66	0.2597
	41.0052		.00016	67	2.7407	67	0.2575
	41.0055		.00016	68	2. 7372	68	0.2575
	41.0073		.00016	69	2. 7145	69	0.2567
	41.0079		.00016	70	2. 7052	70	0.2548
	41.0096		.00016	71	2. 6852	71	0.2541
72	41.01		.00016	72	2. 6778	72	0.2517
	41.0119		.00016	73	2. 6523	73	0.2526
	41.0116		.00016	74	2. 6518	74	0.2524
	41.0103		.00016	75	2.6601	75	0.2522
	41.0102		.00016	76	2. 6573	76	0.2537
	41.0082		.00016	77	2. 6732	77	0.2536
78	41.0079	78 0	.00016	78	2. 6725	78	0.253

图 25: 软件数据导出示例




图 26: 电源加热功率与辐射体表面温度

2. 数据分析

由图 24 可得,可见辐射强度与辐射体表面开氏温度的四次方成正比,即斯特藩-玻尔兹曼定律成立。 根据拟合曲线的截距不为零说明拟合曲线并不过原点,这可能是由于实验过程中实验仪器可能会对热 辐射产生影响,并且实验过程中空气可能会对实验数据产生影响,从而引入误差,并且由于横坐标的 数值很大,可能会出现"失之毫厘谬以千里"的问题。

尽管出现此种误差,但是根据 $R^2=0.9985$ 可以判断,辐射传感器示数与表面温度的 T^4 成正比,斯特藩-玻尔兹曼定律成立。

由图 26 可得,电源加热功率与辐射体表面温度成正比, $R^2 = 0.98618$, 实验数据存在一定的误差,但是在误差允许范围之内,也符合实验预期,故可认定实验成功。

3.1.2 测量在不同辐射距离在 d 的辐射传感器输出 P

1. 实验选取黑面样品进行测量,温度设定 61℃ 进行实验,根据所得数据进行拟合。

目标距离 d (mm)	151	171	191	211	231	251
输出电压 P (μV)	407	282	224	174	147	119
d^{-2}	4.38577E-05	3.41986E-05	2.74115E-05	2.24613E-05	1.87403E-05	1.58728E-05




图 27: P-d-2 拟合曲线

2. 数据分析

 $P - d^{-2}$ 曲线的 $R^2 = 0.991$ 拟合效果很好,说明**具有类似光强和距离的平方成反比的规律** 对比距离平方反比律与(平面辐射源的)辐射角关系式

$$\dot{q} = \frac{\dot{q}_a}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\omega \int_0^{\alpha} \sin\theta \cos\theta d\theta = \frac{\dot{q}_a}{4} (1 - \cos 2\alpha) = \frac{\dot{q}_a}{2} \sin^2\alpha$$

根据此公式的推导过程,其与辐射面与接收器之间的所存在的张角有关,距离越近,张角显著增大,此时就不满足平方反比定律,**所以平方反比定律适用于距离较远的情况下,而辐射角关系式适用于较近的距离**。

3. 对于思考题:以下距离的定义哪个正确:(1)从辐射表面到传感器表面(红外透镜)的距离;(2)从辐射表面到传感器内部热电堆表面的距离。

我认为第一种更正确,因为进入传感器表面的辐射大部分都会被吸收进仪器,所以认定仪器本身并不 会对辐射产生较大误差,而作为传感器的装置作用是内部的热电堆,热电堆传感器是通过测量内部热 电堆元件接收到的红外辐射来进行测温的。所以要认定其为距离为从辐射表面到传感器内部热电堆表 面的距离。

选取从辐射表面到传感器表面的距离, d 有 5mm 的误差,由于在数据处理过程中存在平方反比的关系,所以会出现实验结果对于误差比较敏感。

所以根据平方反比定律,由于选取了中位数为 200mm 的测量区间,根据计算可得其大概会带来百分之四的误差,但是在实际计算中,仅作为对于平方反比的验证,其仅作为小量引入,并不会影响平方反比定律,前提是,距离较远,否则就会出现上面对于平方反比定律的适用范围的问题讨论。

3.1.3 测量不同物体表面的发射系数

设定温度为 61℃、距离为 150mm,分别使用黑面、粗面、光面样品进行实验,根据实验数据(表 3)可知:

发射系数:黑面 > 粗糙面 > 光面。

3.2 实验后思考题

思考题 3.1: 为何当热辐射传感器太靠近辐射表面时,所测出的辐照度偏离距离平方反比规律?

如上文所说,公式 $\dot{q}=\frac{\dot{q}_{2}}{2}sin^{2}\alpha$ 与辐射面与接收器之间的所存在的张角有关,距离越近,张角显著增大,此时就不满足平方反比定律,**所以平方反比定律适用于距离较远的情况下,而辐射角关系式适用于较近的距**离。

此外,辐射源表面可能存在非均匀性,例如局部温度变化或表面不平整,这会导致在距离辐射源较近的位置测量到的辐射强度与距离的平方反比关系不符。

思考题 3.2: SMTIR9902 与 SMTIR9902SIL 各有什么特点?各适合于什么场景的非接触温度测量?为什么?

SMTIR9902 和 SMTIR9902SIL 是两款红外非接触式温度传感器,前者适用于一般环境中的温度测量, 为过滤环境辐射的影响,增加了滤镜,以过滤可见光的影响,具有较高的精度和稳定性;而后者采用了 SIL 封装,则适用于高温高压环境,具有更好的耐热性和耐压性,能够稳定工作在恶劣的环境中。

思考题 3.3: 辐射传感器输出信号与辐射表面绝对温度 4 次方成线性关系,为何直线不过原点? 斯特藩-玻尔兹曼定律是否成立? 为什么?

正如数据分析时所写,此结果可能是由于误差引入导致的,这个误差可能是传感器本身的固有噪声、环境因素或者测量系统的校准误差等原因引起的,所以直线不过原点。

此时斯特藩-玻尔兹曼定律仍然成立,这是由于尽管不过原点,但是直线拟合得非常好, $R^2 = 0.9985$,辐射传感器示数与表面温度的 T^4 成正比,斯特藩-玻尔兹曼定律成立。

思考题 3.4: 如何评价材料(如透光隔热膜)的防热辐射能力及其在窗户应用中的节能效果?

- 1. **反射率**: 材料的反射率指的是它对热辐射的反射能力。高反射率的材料能够将大部分的热辐射反射回去,减少吸收和热量传导。
- 2. **吸收率:** 吸收率表示材料吸收热辐射的能力。低吸收率的材料会较少吸收热量,因此能够保持较低的温度。
- 3. **发射率:** 发射率是指材料自身发出的热辐射相对于黑体的能力。低发射率的材料会减少热量的辐射,从 而减少其自身的热量损失。
- 4. **热传导**: 热传导性指材料导热的能力。低热传导性的材料不容易传导热量,因此能够提高防热辐射能力。
- 5. 窗户应用方面的节能效果:在窗户应用中,透光隔热膜可以有效减少太阳辐射和室内热量的进入,降低室内温度,提高舒适度。通过减少空调的使用,可以节省能源并降低能源消耗,从而达到节能的目的。同时,透光隔热膜还可以减少室内家具和地板等的日晒损坏,延长室内装饰的使用寿命。因此,透光隔热膜在窗户应用中具有显著的节能效果和环境保护作用。

思考题 3.5: 如何在(变化的)大气环境温度下测量各热辐射源的温度?

- 1. 使用热像仪: 热像仪可以直接测量热辐射源的红外辐射,而不受大气环境温度变化的影响。
- 2. 温度补偿方法: 使用其他传感器来测量大气环境温度,并将其纳入到计算中,以便修正测量结果。
- 3. 控制环境条件: 尽可能在室内进行测量,并考虑使用隔热罩或屏蔽物来减少外部环境的影响。
- 4. **多次测量和平均处理**:进行多次测量,并对结果进行平均处理,可以减少测量误差,并提高测量结果的准确性。

CC1 热辐射的测量 结语

4.1 实验心得和体会

- 1. 实验总体难度不大,只要理解了实验原理就可以很快速的完成实验
- 2. 实验重点在于要正确接线,有些情况实验仪器可能与示意图不相符,此时需要自行进行分析,得出正确的实验接线。
- 3. 实验过程需要细心,提前做好预习,例如我在完成预习之后就决定在 61℃ 完成后续实验,完成后再进 行升温,这样就剩去了等待仪器降温的时间。
- 4. 实验报告使用 Latex 进行编写,实验原有报告内所有内容均包含于本实验报告中。

4.2 附件及实验相关的软硬件资料等




图 28: 实验原始数据及签字



图 29: 实验桌面整理