Tableaux de variations: 'tabvar'

Daniel FLIPO
Daniel.Flipo@free.fr

1 Documentation

L'extension tabvar.dtx¹, a pour but de faciliter la saisie des tableaux de variations.

Elle s'appuie sur les extensions array, colortbl, et varwidth. Les flèches sont prises dans une fonte (type 1) spécialement créée par Michel BOVANI. Depuis la version 1.5, quatre variantes de flèches sont proposées. Un grand merci à Michel pour cette contribution et pour ses remarques qui m'ont été très utiles pour améliorer les versions préliminaires.

Une autre possibilité (conservée uniquement pour préserver la compatibilité avec les premières versions de tabvar) consiste à faire appel, pour le dessin des flèches, à MetaPost : le fichier tabvar.mp permet de créer les trois flèches tabvar.1, tabvar.2, tabvar.3. Ceci est une solution de repli pour ceux qui auraient du mal à installer la fonte tabvar.pfb, à n'employer qu'en dernier recours.

Lorsqu'on travaille avec XeLaTeX ou LuaLaTeX il convient de placer l'appel à \usepackage{tabvar} avant \usepackage{fontspec}.

1.1 Installation

L'extension tabvar fait partie des distributions TeXLive, MacTeX, ProTeXt, MikTeX, etc. Si elle n'est pas installée chez vous, assurez-vous d'abord que l'extension varwidth.sty est présente sur votre système, sinon récupérez-la sur CTAN: cherchez par exemple la chaîne varwidth sur http://www.tex.ac.uk/CTANfind.html

Les fichiers tabvar.1, ..., tabvar.3 ainsi que tabvar.sty et tabvar.cfg doivent être placés dans un répertoire vu par \LaTeX .

Les flèches sont prises dans la fonte type 1 tabvar.pfb à condition que celle-ci soit correctement installée : il est nécessaire de placer le fichier tabvar.pfb dans un répertoire où il sera pris en compte, par exemple, pour respecter l'architecture TDS : texmf/fonts/type1/public/tabvar. De même, son fichier de métriques tabvar.tfm devra être mis par exemple dans texmf/fonts/tfm/public/tabvar.

Un ligne donnant accès à cette fonte doit être ajoutée (voir tabvar.map) dans les fichiers .map utilisés par le pilote PostScript (psfonts.map) et par pdfTEX (pdftex.map). Ne pas oublier de mettre à jour les bases de données ls-R pour terminer (commande mktexlsr sous teTEX ou TEXLive).

1.2 Utilisation

L'environnement tabvar est une variante de l'environnement array, adaptée à la saisie de tableaux de variations.

 $^{1.\ \,}$ La version présentée ici porte le numéro v
1.7, dernière modification le 2013/01/21.

Trois nouveaux types de colonnes, C, L et R remplacent les types classiques c, L et r; ils permettent de disposer du matériel sur plusieurs niveaux dans un même ligne du tableau (ce sont des colonnes de type \parbox).

Un quatrième type de colonne, noté U² sert pour les plages où la fonction n'est pas définie (U pour *Undefined*). La colonne est entièrement grisée par défaut, mais il est possible de choisir une autre couleur (voir le fichier de configuration tabvar.cfg). Désormais tabvar teste au \begin{document} si le type N a été défini par une autre extension, si c'est le cas un avertissement est affiché dans le fichier .log et tabvar n'écrase plus la définition du type N. Sinon, le type N est défini comme avant.

La saisie des lignes contenant les valeurs de la variable et les signes des dérivées se fait exactement comme celles d'un tableau array. Seules les lignes contenant les variations de la ou des fonctions font appel à six commandes particulières : \niveau, \croit, \decroit, \constante, \dbarre et \discont.

- \niveau{départ}{total} prend deux arguments : le niveau (hauteur) où doit être positionnée la première valeur de la fonction et le nombre total de niveaux qui seront utilisés dans la ligne. Le niveau le plus bas est numéroté 1.
- Les commandes \croit, \decroit et \constante ne prennent pas d'argument, elles tracent les flèches montantes, descendantes ou horizontales.
- \dbarre trace un double trait vertical dont la hauteur est celle de la ligne du tableau; elle indique les discontinuités de la fonction.
- − \discont[num] {valeur_gauche} {< ou >} {valeur_droite} peut s'utiliser lorsque la fonction présente une discontinuité à la place de la double barre traditionnelle ; elle prend trois arguments obligatoires : les valeurs à gauche f_- et à droite f_+ de la fonction, séparées par un signe < ou > selon que f_- < f_+ ou f_- > f_+ . Enfin, l'argument optionnel, qui vaut 0 par défaut, permet d'intercaler num niveaux supplémentaires entre les valeurs de f_- et f_+ si nécessaire.

Il est possible d'ajouter des filets d'alignement vertical en utilisant la commande \barre{} qui requiert un argument obligatoire, éventuellement vide : \barre{} trace un filet vertical dont la hauteur est celle de la ligne du tableau. Lorsqu'une valeur doit figurer sous le filet, on la passe en argument de la commande (\barre{0} par exemple), ainsi cette valeur sera centrée sur le filet. Ceci restreint évidemment l'usage de la commande \barre aux colonnes de type C. La couleur du filet (gris par défaut) est paramétrable, voir le fichier de configuration tabvar.cfg. Cette solution a été préférée à des pointillés qui posent des problèmes de raccordement d'une ligne à l'autre du tableau.

Depuis la version 1.5, quatre variantes sont proposées pour le dessin des flèches PostScript type 1, elles sont accessibles par les commandes \FlechesPS1 (flèches « à moustaches » obtenues par défaut), \FlechesPS2 (assorties à la police Fourier), \FlechesPS3 et \FlechesPS4.

La commande \TVcenter prend un argument, elle sert à centrer verticalement le nom de la fonction, par exemple \TVcenter{f(x)}. Elle a besoin de connaître le nombre total de niveaux, elle doit donc être précédée d'une commande \niveau{départ}{total}.

^{2.} Il était noté N jusqu'à la version 1.5, le type N est conservé pour assurer la compatibilité ascendante mais ne devrait plus être utilisé pour éviter un conflit avec l'extension numprint.sty.

La commande \TVstretch est à utiliser lorsqu'un élément du tableau colle à la ligne horizontale du dessus ou du dessous 3 . \TVstretch{valeur} ajoute un peu d'espace paramétrable (2pt par défaut) 4 au dessus et en dessous de valeur.

La commande \TVstretch accepte un argument optionnel de type dimension qui s'utilise lorsqu'on souhaite n'ajouter d'espace vertical que d'un côté (au-dessus ou au-dessous). Si l'argument optionnel est une dimension positive, sa valeur sera ajoutée uniquement au-dessus et si c'est une dimension négative sa valeur absolue sera ajoutée uniquement en dessous.

Le fichier demo.pdf (joint) propose plusieurs exemples, accompagnés de leur code source, illustrant les utilisations possibles de l'environnement tabvar.

Plusieurs commandes ou paramètres permettent de personnaliser l'aspect du tableau (augmentation de la largeur ou de la hauteur des cellules, etc.), voir le fichier tabvar.cfg.

1.3 Incompatibilités

tabvar est incompatible avec les extensions qui définissent les mêmes types de colonnes (C, L, R, U) pour d'autres usages, en particulier tabulary.

L'utilisation simultanée de tabvar, cellspace, et siunitx est pour l'instant impossible : cellspace et siuntix utilisent tous les deux le paramètre S, pour éviter le conflit, siuntix redéfinit le S de cellspace en C ce qui provoque un autre conflit avec tabvar! Le problème a été signalé à l'auteur de siuntix.

2 Le code

2.1 Options

Depuis la version 0.9, les flèches utilisées par défaut sont prises dans la fonte type 1 de Michel Boyani.

Si cette fonte spécifique n'a pas pu être correctement installée, on pourra déclarer \flechesMPtrue dans le fichier tabvar.cfg ou dans le préambule, ou encore utiliser l'option flechesMP pour que les flèches MetaPost utilisées à la place. Cette solution est à proscrire lorsqu'on travaille avec XeLaTeX ou LuaLaTeX.

- 1 \newif\ifFlechesMP \FlechesMPfalse
- 3 \DeclareOption{FlechesPS}{\FlechesMPfalse}
- 4 \ProcessOptions

^{3.} Noter que les extensions cellspace et tabls qui règlent ce problème n'ont pas d'effet sur l'environnement tabvar et que tabls est incompatible avec array chargé par tabvar.

^{4.} La valeur de l'espace ajouté au-dessus est définie par \setlength{\TVextraheight}{2pt}, celle de l'espace ajouté au-dessous est définie par \setlength{\TVextradepth}{2pt}.

2.2 Identification, extensions requises

Chargement des extensions utiles :

```
5 \RequirePackage{array}
6 \RequirePackage{colortbl}
7 \RequirePackage{varwidth}
8 \RequirePackage{ifthen}
```

2.3 Dessin des flèches

Le fichier tabvar.mp (joint) contient le dessin des trois flèches en MetaPost.

La commande mpost -tex=latex tabvar produit trois fichiers tabvar.1... tabvar.3 qui contiennent les dessins des flèches; en PDF, il faut indiquer qu'il s'agit de fichiers MetaPost.

```
9 \RequirePackage{graphicx}
10 \RequirePackage{ifpdf}
11 \ifpdf
12 \DeclareGraphicsRule{*}{mps}{*}{}
13 \fi
```

La mise à l'échelle des flèches MetaPost se fait à partir de la valeur de \f@size qui contient normalement la taille en points de la police de base (10 en 10pt). Si la classe utilisée ne définit pas \f@size, on donne la valeur 10 à \f@size, la valeur par défaut de \TVarrowscale est alors 1.0 (échelle 1), l'utilisateur peut toujours redéfinir lui-même \TVarrowscale selon ses besoins.

```
14 \providecommand{\f@size}{10}  
15 \newcommand{\TVarrowscale}{\strip@pt\dimexpr\f@size pt/10\relax}
```

La commande \TVarrowscolstretch, dont la valeur par défaut est 1, permet d'augmenter la largeur des colonnes contenant les flèches.

\TVarrowscolstretch

```
16 \newcommand*{\TVarrowscolstretch}{1}
17 \newcommand*{\TV@arrowscol@stretch}[1]{%
18 \makebox[\TVarrowscolstretch\width][c]{#1}}
```

La commande \FlechesPS suivie d'un chiffre compris entre 1 et 4 permet d'accéder à quatre variantes pour les flèches PostScript.

\FlechesPS

```
19 \newcommand*{\enearrowi}
20 \newcommand*{\esearrowi}
21 \newcommand*{\eastarrow}{\eastarrowi}
22 \newcommand*{\FlechesPS}[1]{%
23 \renewcommand*{\enearrow}{%
24 \csname enearrow\romannumeral#1\endcsname}%
```

```
25 \renewcommand*{\esearrow}{%
26 \csname esearrow\romannumeral#1\endcsname}%
27 \renewcommand*{\eastarrow}{%
28 \csname eastarrow\romannumeral#1\endcsname}%
29 }
```

\FlecheC Le tracé des trois types de flèches est fait par les commandes \FlecheC, \FlecheD et \FlecheH. Le choix de la variante (MetaPost ou type 1) est fait \FlecheH au \begin{document}, ce qui économise une fonte mathématique parmi les 16 disponibles lorsqu'on choisit la variante MetaPost.

```
30 \AtBeginDocument{%
    \ifFlechesMP
31
      \newsavebox{\arup}%
32
      \newsavebox{\ardown}%
33
      \newsavebox{\arhor}%
34
      \sbox{\arup}{\includegraphics[scale=\TVarrowscale]{tabvar.1}}%
35
      \sbox{\ardown}{\includegraphics[scale=\TVarrowscale]{tabvar.2}}%
36
37
      \sbox{\arhor}{\includegraphics[scale=\TVarrowscale]{tabvar.3}}%
38
      \newcommand*{\FlecheC}{%
39
          \TV@arrowcol@stretch{\raisebox{.5ex}{\usebox{\arup}}}}%
      \newcommand*{\FlecheD}{%
40
          \TV@arrowcol@stretch{\raisebox{.5ex}{\usebox{\ardown}}}}%
41
      \newcommand*{\FlecheH}{%
42
          \TV@arrowcol@stretch{\raisebox{.5ex}{\usebox{\arhor}}}}%
43
44
    \else
      \DeclareFontFamily{U}{tv}{}%
45
      \DeclareFontShape{U}{tv}{m}{n}{<->tabvar}{}%
46
      \DeclareSymbolFont{tvsymbols}{U}{tv}{m}{n}%
47
      \DeclareMathSymbol{\eastarrowi}{\mathrel}{tvsymbols}{"21}%
48
      \DeclareMathSymbol{\enearrowi}{\mathrel}{tvsymbols}{"25}%
49
      \DeclareMathSymbol{\esearrowi}{\mathrel}{tvsymbols}{"26}%
50
      \DeclareMathSymbol{\eastarrowii}{\mathrel}{tvsymbols}{"31}%
51
      \DeclareMathSymbol{\enearrowii}{\mathrel}{tvsymbols}{"35}%
52
      \DeclareMathSymbol{\esearrowii}{\mathrel}{tvsymbols}{"36}%
53
      \DeclareMathSymbol{\eastarrowiii}{\mathrel}{tvsymbols}{"3B}%
54
      \DeclareMathSymbol{\enearrowiii}{\mathrel}{tvsymbols}{"3F}%
55
      \DeclareMathSymbol{\esearrowiii}{\mathrel}{tvsymbols}{"40}%
56
      \DeclareMathSymbol{\eastarrowiv}{\mathrel}{tvsymbols}{"46}%
57
      \DeclareMathSymbol{\enearrowiv}{\mathrel}{tvsymbols}{"4A}%
58
59
      \DeclareMathSymbol{\esearrowiv}{\mathrel}{tvsymbols}{"4B}%
      \newcommand*{\FlecheC}{%
60
              \TV@arrowcol@stretch{\ensuremath{\enearrow}}}%
61
      \newcommand*{\FlecheD}{%
62
63
              \TV@arrowcol@stretch{\ensuremath{\esearrow}}}%
64
      \newcommand*{\FlecheH}{%
              \TV@arrowcol@stretch{\ensuremath{\eastarrow}}}%
65
    fi
66
```

2.4 Positionnement vertical de éléments

La variable \TVextraheight, dont la valeur par défaut vaut .7\baselineskip permet d'écarter légèrement les valeurs maximales de la fonction, du filet horizon-

tal supérieur.

```
67 \newdimen\TVextraheight
68 \setlength{\TVextraheight}{.7\baselineskip}
```

\niveau

La commande \niveau, utilisée uniquement dans les lignes relatives aux valeurs des fonctions, permet d'initialiser les valeurs des compteurs \@niveaux (nombre total de niveaux utilisés dans la ligne) et \@pos (indicateur du niveau courant). Elle active également le drapeau \if@socle utilisé par la commande \@socle. Celleci place un filet invisible de hauteur \TVextraheight et ajoute \@pos - 1 sauts de lignes (les colonnes sont alignées par le bas), ce qui assure le positionnement vertical de l'élément (valeur de la fonction ou flèche). Le drapeau \if@socle devra être mis localement à 'faux' dans certaines colonnes (cf. \dbarre et discont).

```
69 \newcount\@niveaux
70 \newcount\@pos
71 \newif\if@socle
72 \newcommand{\niveau}[2]{\global\@pos=#1 \global\@niveaux=#2
                           \global\@socletrue}
73
74 \newcommand{\@socle}{%
75
    \ifnum\@pos=1 \@soclefalse \fi
76
    \if@socle
      \rule{\z0}{\TVextraheight}%
77
      \@tempcnta=\@pos
78
79
      \advance\@tempcnta by -1
      \whiledo{\@tempcnta>0}{\TVnl \null \advance\@tempcnta by -1}%
80
81
    \fi}
```

2.5 Nouveaux types de colonnes

Ces définitions nécessitent les extensions array et varwidth. L'environnement varwidth, comme minipage, redéfinit la commande \\. On la renomme à l'intérieur des environnements varwidth, de façon à éviter la confusion entre passage à la ligne à l'intérieur d'une colonne et passage à la ligne suivante du tableau : \TVn1 (commande interne) provoque un changement de ligne à l'intérieur d'une colonne, l'utilisateur peut continuer à utiliser \\ pour terminer une ligne du tableau. La commande \TVtabularnewline, définie dans l'environnement tabvar, provoque un changement de ligne dans le tableau (\tabularnewline) et affecte la valeur 'vrai' au drapeau \iffeset@niveaux, ce qui commande la réinitialisation des compteurs \@pos et \@niveaux à la valeur 1. Cette réinitialisation aura lieu après que la commande \@socle ait placé les valeurs de la fonction et les flèches à la bonne hauteur.

```
82 \newif\ifreset@niveaux
83 \newcommand{\reset@niveaux}{%
84 \ifreset@niveaux
85 \global\@niveaux=1 \global\@pos=1 \global\@soclefalse
86 \fi}
```

On définit des variantes C, L et R, des colonnes c, 1 et r : ce sont des *minipage* alignées par le bas, dont la largeur est celle de la ligne la plus longue, avec un maximum de \TVmaxcolwidth fixé à \linewidth par défaut, (voir la documentation de l'extension varwidth.sty).

```
87 \newdimen\TVmaxcolwidth
88 \setlength{\TVmaxcolwidth}{\linewidth}
89 \newcolumntype{C}{%
      >{\begin{varwidth}[b]{\TVmaxcolwidth}\let\TVnl=\\
91
        \let\\=\TVtabularnewline $}%
92
      <{\@socle \reset@niveaux
93
        $\@finalstrut\@arstrutbox\end{varwidth}}}
94
95 \newcolumntype{L}{%
      >{\begin{varwidth}[b]{\TVmaxcolwidth}\let\TVnl=\\
96
97
        \let\\=\TVtabularnewline $}%
98
      <{\@socle \reset@niveaux
99
        $\@finalstrut\@arstrutbox\end{varwidth}}}
100
101 \newcolumntype{R}{%
102
      >{\begin{varwidth}[b]{\TVmaxcolwidth}\let\TVnl=\\
103
        \let\\=\TVtabularnewline $}%
104
      <{\@socle \reset@niveaux
105
        $\@finalstrut\@arstrutbox\end{varwidth}}}
106
```

On définit également un type U pour les domaines où la fonction n'est pas définie : la colonne est coloriée en faisant appel à l'extension colortbl. La couleur peut être choisie par l'utilisateur, par exemple :

```
\definecolor{TVcolor}{rgb}{0.66, 0.8, 0}
```

donne un vert, voir color.sty pour la façon de définir des couleurs. L'ancien nom \mathbb{N} , conservé pour la compatibilité ascendante, tant qu'il n'y a pas conflit, mais ne devrait plus être utilisé.

```
107 \definecolor{TVcolor}{gray}{0.7}
108 \newdimen\TVarraycolsep
109 \newdimen\TVcolorLeftSep
110 \newdimen\TVcolorRightSep
111 \setlength{\TVcolorLeftSep}{\TVarraycolsep}
112 \setlength{\TVcolorRightSep}{\TVarraycolsep}
113 \newcolumntype{U}{%
      >{\columncolor{TVcolor}[\TVcolorLeftSep][\TVcolorRightSep]}
114
115
116 \AtBeginDocument{%
     \@ifundefined{NC@find@N}%
117
118
        {\newcolumntype{N}{U}}%
119
        {\PackageWarning{tabvar}{Le type de colonne N est d\'efini par
120
                                  ailleurs. \MessageBreak Remplacer N par
                                  U dans \protect\begin{tabvar}{...N...}
121
                                  \MessageBreak}}%
122
123 }
```

2.6 Commandes de saisie

Les valeurs à afficher dans chaque ligne peuvent être saisies directement (1.4, +, -, etc.) comme dans un tableau normal. Les lignes correspondant aux valeurs des fonctions comportent plusieurs étages, nous disposons deux compteurs, \@niveaux qui contient le nombre total de niveaux (ou étages) utilisés dans la ligne, \@pos qui indique le niveau courant.

\decroit \constante

\croit Les commandes \croit,\decroit et \constante tracent les flèches à la hauteur adéquate et mettent à jour le compteur \@pos. Un message d'erreur est affiché lorsque l'une de ces commandes fait sortir de la plage de niveaux déclarés par la commande \niveau.

```
124 \mbox{ }\mbox{\command{\decroit}{\label{lem:lem:lem:newcommand}} }
                            \global\advance\@pos\ by\ -1
126
                            \ifnum\@pos<1
                            \PackageError{tabvar.sty}%
127
                               {Les arguments la commande
128
                                \protect\niveau\space sont incorrects}%
129
                            fi
130
131 \newcommand{\croit}
                           {\raisebox{-\baselineskip}{\FlecheC}%
132
                            \global\advance\@pos by 1
133
                            \ifnum\@pos>\@niveaux
                            \PackageError{tabvar.sty}%
134
                               {Les arguments la commande
135
136
                                \protect\niveau\space sont incorrects}%
137
                            \fi}
138 \newcommand{\constante}{\FlecheH}
```

\dbarre La commande \dbarre sert à tracer les doubles barres La commande \vline ne peut pas être utilisée à cette fin dans les environnements de type \parbox, car sa portée est limitée à un interligne.

> On calcule la hauteur exacte de la rangée, dans les deux cas \@niveaux=1 et \Oniveaux>1, \Otempdimc contient la hauteur totale (totalheight) et \Otempdimb la profondeur (depth).

```
139 \newcommand{\barre@dth}{%
      \ifnum\@niveaux=1
140
141
        \@tempdimc=\TVarraystretch\baselineskip
142
        \@tempcnta=\@niveaux
143
144
        \advance\@tempcnta by -1
145
        \@tempdimc=\@tempcnta\baselineskip
        \@tempdimb=\TVextraheight
146
        \ifdim\@tempdimb<.7\baselineskip
147
          \@tempdimb=.7\baselineskip
148
149
        \advance\@tempdimc by \@tempdimb
150
        \advance\@tempdimc by \dp\@arstrutbox
151
152
      \@tempdimb=\dp\@arstrutbox}
```

On fait appel à \rule pour le tracé de \dbarre.

```
154 \newcommand{\dbarre}{%
155 \barre@dth
156 \rule[-\@tempdimb]{.5\p@}{\@tempdimc}%
157 \kern 2\p@
158 \rule[-\@tempdimb]{.5\p@}{\@tempdimc}%
159 \@soclefalse}
```

\barre La commande \barre prend un argument obligatoire. \barre{} trace un filet vertical centré dans une colonne. Lorsque l'argument est non vide, celui-ci est superposé (centré) sur le filet. Le filet est tracé en gris par défaut (couleur paramétrable).

```
160 \newsavebox{\tab@box}
161 \definecolor{TVbarrecolor}{gray}{0.7}
162 \newcommand{\barre}[1]{%
      \sbox{\tab@box}{\ensuremath{#1}}%
      \barre@dth
164
      \@tempcnta=\@pos
165
      \advance\@tempcnta by -1
166
      \advance\@tempdimb by \@tempcnta\baselineskip
167
168
      \raisebox{-\@tempdimb}[Opt][Opt]{%
         \makebox[\wd\tab@box][c]{\color{TVbarrecolor}%
169
                                    \left(.5\right)^{\c}_{\c}
170
      \kern-\wd\tab@box\usebox{\tab@box}%
171
172 }
```

cont La commande \discont s'utilise lorsque la fonction présente une discontinuité, elle réclame 3 arguments obligatoires : le premier est la limite à gauche f_- , le deuxième le signe '<' ou '>', le troisième est la limite à droite f_+ . LATEX ne peut pas toujours comparer facilement les valeurs de f_- et f_+ (penser à $f_- = \sqrt{e}$, $f_+ = \pi/2$), le deuxième argument précise si $f_- < f_+$ ou si $f_- > f_+$.

En plus de ces 3 arguments obligatoires, un argument optionnel (entier positif) permet d'écarter verticalement les valeurs f_- et f_+ ; la valeur de cet entier donne le nombre de niveaux supplémentaires à intercaler (0 par défaut).

On commence par mesurer la largeur des deux arguments #2 et #4 pour pouvoir les centrer ensuite dans une boîte de largeur égale au maximum des deux largeurs. Si cette disposition ne convient pas, on pourra toujours ajouter un \hfill à droite où à gauche de la valeur à déplacer.

```
173 \newcommand{\discont}[4][0]{%
174 \settowidth{\@tempdimc}{\ensuremath{#2}}%
175 \settowidth{\@tempdimb}{\ensuremath{#4}}%
176 \ifdim\@tempdimc<\@tempdimb \@tempdimc=\@tempdimb\fi
177 \rule{\z@}{\TVextraheight}%
178 \@soclefalse
179 \ifthenelse{\equal{#3}{<}}%
```

Cas où $f_- < f_+$: on pose la valeur de f_+ (#4), puis on saute autant de lignes supplémentaires qu'indiqué dans l'argument optionnel, ensuite on passe à la ligne

et on pose la valeur de f_- (#2), enfin on ajoute en dessous **\@pos** - 1 sauts de lignes pour positionner le tout en hauteur. Il reste à ajuster le compteur **\@pos** pour que la flèche suivante soit placée à la bonne hauteur.

```
{\makebox[\@tempdimc]{\ensuremath{#4}}%
        \@tempcnta=#1
181
        \whiledo{\cong -1}%
182
        \TVnl
183
        \makebox[\@tempdimc]{\ensuremath{#2}}%
184
        \@tempcnta=\@pos
185
        \advance\@tempcnta by -1
186
        187
        \global\advance\@pos by 1
188
        \global\advance\@pos by #1
189
190
       {\left(\frac{\#3}{\$}\right)}
191
Cas où f_- > f_+ : idem en permutant f_- et f_+.
       {\makebox[\@tempdimc]{\ensuremath{#2}}%
192
        \@tempcnta=#1
193
        \whiledo{\cong -1}%
194
        \TVn1
195
        \makebox[\@tempdimc]{\ensuremath{#4}}%
196
        \@tempcnta=\@pos
197
198
        \advance\@tempcnta by -2
199
        \advance\@tempcnta by -#1
200
        \whiledo{\@tempcnta>0}{\TVnl \null \advance\@tempcnta by -1}%
201
        \global\advance\@pos by -1
        \global\advance\@pos by -#1
202
203
Cas où le deuxième argument n'est ni < ni > : erreur
       {\PackageError{tabvar.sty}%
204
          {Le second argument de \protect\discont\space doit \^etre
205
206
           \MessageBreak soit '<' soit '>'}}%
207
       }%
208 }
```

\TVcenter La commande \TVcenter{} prend un argument, le nom de la fonction à centrer verticalement dans sa colonne.

```
209 \newcommand*{\TVcenter}[1]{%
210 \@tempcnta=\@niveaux \advance\@tempcnta by -1 \divide\@tempcnta by 2
211 \@tempdimb=\@tempcnta\baselineskip
212 \ifodd\@niveaux\else\advance\@tempdimb by .5\baselineskip\fi
213 \@pos=1\raisebox{\@tempdimb}{\ensuremath{#1}}%
214 }
```

\TVstretch La commande \TVstretch{} prend un argument obligatoire, le nom de la valeur à écarter des lignes horizontales et un argument optionnel de type dimension. Elle

place son argument dans une boîte et en mesure la hauteur et la profondeur. En l'absence d'argument optionnel, elle ajoute respectivement \TVextraheight à la hauteur \TV@tempa et \TVextradepth à la profondeur \TV@tempb.

Si l'argument optionnel est une dimension positive, sa valeur sera ajoutée uniquement à la hauteur et si c'est une dimension négative sa valeur absolue sera ajoutée uniquement à la profondeur. La valeur par défaut de l'argument optionnel est Opt.

```
215 \newsavebox\TVbox
216 \newdimen\TVextraheight
217 \mbox{ \newdimen\TVextradepth}
218 \setlength{\TVextraheight}{2pt}
219 \setlength{\TVextradepth}{2pt}
220 \newdimen\TV@tempa
221 \newdimen\TV@tempb
222 \newcommand{\TVstretch}[2][0pt]{%
223
     \left( \frac{1}{x} \right)
     \strut_{TVbox}{\ensuremath{\#2}}%
224
     \settoheight{\TV@tempa}{\usebox{\TVbox}}%
225
     \settodepth {\TV@tempb}{\usebox{\TVbox}}%
226
     \ifdim\tmp=0pt
227
       \addtolength{\TV@tempa}{\TVextraheight}%
228
229
       \addtolength{\TV@tempb}{\TVextradepth}%
230
     \else
       \ifdim\tmp>0pt
231
          \dtolength{TV@tempa}{	tmp}%
232
233
          \dtolength{TV@tempb}{-\tmp}%
234
235
       \fi
     \fi
236
```

Il reste à afficher la boîte initiale et à lui adjoindre une \rule invisible (de largeur nulle) de profondeur \TV@tempb et de hauteur totale \TV@tempa + \TV@tempb.

```
237 \usebox{\TVbox}%
238 \addtolength{\TV@tempa}{\TV@tempb}%
239 \rule[-\TV@tempb]{0pt}{\TV@tempa}%
240 }
```

2.7 Environnement 'tabvar'

L'environnement tabvar est un array où sont redéfinis \TVarraystretch , \TVarraycolsep et \tvarraycol

tabvar

```
241 \newcommand{\TVarraystretch}{1.5}
242 \setlength{\TVarraycolsep}{1pt}
243 \newenvironment{tabvar}[1]
244 {\renewcommand{\arraystretch}{\TVarraystretch}}%
245 \setlength{\arraycolsep}{\TVarraycolsep}%
246 \global\@niveaux=1 \global\@pos=1 \global\@soclefalse
247 \def\TVtabularnewline{\reset@niveauxtrue\tabularnewline}%
```

```
248 \begin{array}{#1}}
249 {\end{array}}

Chargement du fichier de préférences, si il en existe un.
250 \InputIfFileExists{tabvar.cfg}
251 {\typeout{loading tabvar.cfg}}
252 {\typeout{tabvar.cfg not found, using default values}}
```

3 Fichier de configuration

```
253 %% Fichier de configuration de l'extension 'tabvar.sty'.
255 %% D\'ecommenter la ligne suivante pour que les variantes MetaPost
256 %% des fl\'eches soient utilis\'ees \'a la place de la fonte tabvar.pfb
257 %% (d\'econseill\'e en g\'en\'eral et *jamais* sous LuaLaTeX ou XeLaTeX).
258 %%
259 %%\FlechesMPtrue
260 %%
261 %% Choix d'une des 4 variantes pour les fl\'eches PostScript
262 %%
263 %%\FlechesPS1
                   % (d\'efaut)
                  % assorties \'a la police Fourier
264 %%\FlechesPS2
265 %%\FlechesPS3
266 %%\FlechesPS4
268 %% Ce param\'etre permet d'augmenter la largeur des colonnes contenant
269 %% des fl\'eches (essayer 1.3, 1.5, etc.), sa valeur par d\'efaut est 1 :
270 %%
271 %%\renewcommand*{\TVarrowscolstretch}{1}
272 %%
273 %% Ce param\'etre permet d'ajuster la hauteur des lignes
274 %% de 'tabvar' correspondant aux variations d'une fonction ;
275 %% sa valeur par d\'efaut est :
276 %%
277 %%\setlength{\TVextraheight}{0.7\baselineskip}
278 %%
279 %% Valeur de \arraycolsep utilis\'ee dans 'tabvar'.
280 %%
281 %%\setlength{\TVarraycolsep}{1pt}
282 %%
283 %% Valeur de \arraystretch utilis\'ee dans 'tabvar'.
284 %%
285 %%\renewcommand{\TVarraystretch}{1.5}
287 % Largeur maximale des colonnes de type C, L ou R.
288 %%
289 %%\setlength{\TVmaxcolwidth}{\linewidth}
290 %%
291 %% Valeur des espaces verticaux ajout\'es par la commande
292 %% |\TVstretch{}|.
294 %%\setlength{\TVextraheight}{2pt}
```

```
295 %%\setlength{\TVextradepth}{2pt}
296 %%
297 \% Exemples de d\'efinitions de couleurs pour les colonnes 'U'
298 %% o\'u la fonction est non d\'efinie.
300 %%\definecolor{TVcolor}{gray}{0.5}
301 %%\definecolor{TVcolor}{rgb}{0.33, 0.12, 0}
302 %%\definecolor{TVcolor}{cmyk}{0.91,0,0.88,0.12}
304\ \mbox{\%} Les valeurs suivantes assurent que les colonnes 'U' sont
305\;\text{\%} colori\'ees sur toute leur largeur.
306 %%
307 %%\setlength{\TVcolorLeftSep}{\TVarraycolsep}
308 %%\setlength{\TVcolorRightSep}{\TVarraycolsep}
310 \mbox{\%} On peut ajuster comme ci-dessus la couleur des filets
311 %% tra\c{c}\'es par la commande \barre{}.
312 %%
313 %%\definecolor{TVbarrecolor}{gray}{0.7}
```

Historique des versions

tabvar-0.9	tabvar-1.3
General : Ajout de deux options	General : Valeur de la profon-
pour le choix du type de flèches	deur \@tempdimb corrigée dans
(suggestion de Frank Stengel) 3	\barre . Bug signalé par Frank
Par défaut, les flèches sont prises	Stengel 9
maintenant dans la fonte type 1	tabvar-1.4
de Michel Bovani 3	General : Ajout d'une commande
tabvar-1.0	\TVarrowscolstretch permet-
General : Ajout d'un paramètre	tant d'augmenter la largeur des
\TVmaxcolwidth pour choisir la	colonnes contenant les flèches 4
largeur maximale des colonnes	tabvar-1.5
de type C, L, R, au lieu d'une	General : La définition des flèches
valeur fixe 6	en MetaPost est déplacée (At-
tabvar-1.1	BeginDocument) pour éviter un
General : Ajout de la commande	message d'erreur avec XeLa-
\barre. Ajout de \barre@dth	TeX. Bug signalé par Thierry
pour le calcul de la hau-	Wybrecht 4
teur d'une rangée (utilisée par	Trois nouvelles formes de flèches
\barre et \dbarre) 8	déssinées par Michel Bo-
tabvar-1.2	vani. Ajout de la commande
General : \@ptsize peut prendre	\FlechesPS pour y accéder 4
des valeurs négatives (classes	tabvar-1.6
koma-script avec tailles infé-	General : Ajout de la commande
rieures à 10pt). Utiliser \f@size	\TVcenter 10
à la place (patch proposé par	Ajout du type 'U' synonyme
Ulrike Fisher, merci Ulrike) 4	de 'N' utilisé par numprint.sty.
tabvar-1.2b	N.B. : c'est la dernière défini-
General : Augmenter la va-	tion qui est prise en compte par
leur de \TVmaxcolwidth à	\newcolumntype, donc celle de
$\$ \linewidth) 6	numprint si tabvar est chargé

après tabvar et inversement (cf. array.dtx)	phics.sty appelle pdftex.def qui charge supp-pdf.mkii
tabvar-1.61	tabvar-1.7
General : Charger supp-pdf.tex est	General : Ajout de la commande
inutile : en mode PDF, gra-	\TVstretch 10