# pTEX マニュアル

日本語 TrX 開発コミュニティ\*

pT<sub>E</sub>X: version p4.1.0 upT<sub>E</sub>X: vesrion p4.1.0-u1.29 2023 年 9 月 2 日

本ドキュメントは、日本語  $T_{EX}$  開発コミュニティ版の  $pT_{EX}$  p4.1.0 (以下、「コミュニティ版  $pT_{EX}$ 」) および  $upT_{EX}$  p4.1.0-u1.29 についてまとめたものである.

 $pT_{EX}$  はもともとアスキー株式会社によって開発された $^{*1}$ ので,しばしば「アスキー  $pT_{EX}$ 」または「ASCII  $pT_{EX}$ 」と呼ばれる.コミュニティ版  $pT_{EX}$  は,日本語  $T_{EX}$  開発コミュニティがアスキー  $pT_{EX}$  を国際的なディストリビューション(かつての  $teT_{EX}$  や現在の  $T_{EX}$  Live)へ導入するにあたって幾つかの改良を加えたものであり,オリジナルとは動作が異なる点もあるので注意されたい.

upT<sub>E</sub>X は田中琢爾氏による pT<sub>E</sub>X の拡張版であり、 $\varepsilon$ -pT<sub>E</sub>X および  $\varepsilon$ -upT<sub>E</sub>X は北川弘典氏によりそれぞれ pT<sub>E</sub>X と upT<sub>E</sub>X に  $\varepsilon$ -T<sub>E</sub>X がマージされた拡張版である.これらはいずれもコミュニティ版 pT<sub>E</sub>X をベースに開発されており、総称して「pT<sub>E</sub>X 系列」と呼ばれる.

本ドキュメント (ptex-manual.pdf) では、 $pT_{EX}$  系列における共通機能と  $upT_{EX}$  による拡張を説明する。 $\varepsilon$ - $pT_{EX}$  による拡張については eptexdoc.pdf を参照されたい.

- コミュニティ版 pT<sub>E</sub>X の開発元: https://github.com/texjporg/tex-jp-build/
- 本ドキュメントの開発元:

https://github.com/texjporg/ptex-manual/

<sup>\*</sup> https://texjp.org, e-mail: issue(at)texjp.org

<sup>\*1</sup> 最新版は p3.1.11 (2009/08/17). https://asciidwango.github.io/ptex/

# 目次

第Ⅰ部	pT <sub>E</sub> X の日本語組版と追加プリミティブ	5
1 1.1 1.2 1.3 1.4	pTEX 系列で利用可能な文字         ファイルのエンコードと内部コード         有効な文字コードの範囲【pTeX の場合】         有効な文字コードの範囲【upTeX の場合】         文字コードの取得と指定	7
2 2.1 2.2 2.3 2.4	和文カテゴリーコードと T <sub>E</sub> X の入力プロセッサ和文カテゴリーコード【pT <sub>E</sub> X の場合】和文カテゴリーコード、和文文字と欧文文字の区別【upT <sub>E</sub> X の場合】pT <sub>E</sub> X の入力プロセッサ和文文字の文字列化の挙動	12 14
3.1 3.2	和文文字の出力文字ノードの生成	
4 4.1 4.2 4.3 4.4	pTEX 系列の組版処理         禁則          文字間のスペース          組方向          ベースライン補正	24 27
5.1 5.2 5.3	その他の補助機能文字コード変換, 漢数字	
第Ⅱ部	オリジナルの T <sub>E</sub> X 互換プリミティブの動作	35
6	和文に未対応のプリミティブ	35
7	和文に対応したプリミティブ	35
第Ⅲ部	ß pT <sub>E</sub> X の出力する DVI フォーマット	37

## 表記について

pTeX 系列については、以下のようにまとめた表記もしばしば用いられる.


- pTeX, upTeX  $\rightarrow$  (u)pTeX
- pT<sub>E</sub>X,  $\varepsilon$ -pT<sub>E</sub>X  $\rightarrow$  ( $\varepsilon$ -)pT<sub>E</sub>X
- upT<sub>E</sub>X,  $\varepsilon$ -upT<sub>E</sub>X  $\rightarrow$  ( $\varepsilon$ -)upT<sub>E</sub>X
- $\varepsilon$ -pT<sub>E</sub>X,  $\varepsilon$ -upT<sub>E</sub>X  $\rightarrow \varepsilon$ -(u)pT<sub>E</sub>X
- pTeX, upTeX,  $\varepsilon$ -pTeX,  $\varepsilon$ -upTeX  $\rightarrow$  ( $\varepsilon$ -)(u)pTeX

本ドキュメントでは、特に断らない限り単に  $pT_EX$  と表記すれば  $(\varepsilon-)(u)pT_EX$  の 4 種類全てを指すこととする.また  $upT_EX$  と表記すれば  $(\varepsilon-)upT_EX$  の 2 種類を指すこととする.

ただし、節タイトルで【 $pT_EX$  の場合】【 $upT_EX$  の場合】のように分割した箇所については、 それぞれ ( $\epsilon$ -) $pT_EX$  と ( $\epsilon$ -) $upT_EX$  を指すこととする.また、(すぐ下のように) 列挙する形で記す場合はそれぞれ単独のエンジンを指す.

## T<sub>E</sub>X Live における配布

2023 現在, $T_{EX}$  Live で配布されている主要なエンジンと  $pT_{EX}$  系列の関係性は以下の図で表される.独立したプログラム(バイナリ)として配布されているものを $\boxed{$ 枠 $}$ で囲んである.



T<sub>E</sub>X Live 2022 までは pT<sub>E</sub>X, upT<sub>E</sub>X, ε-pT<sub>E</sub>X, ε-upT<sub>E</sub>X の 4 種類のエンジンが独立したプログラムとして配布されていたが,T<sub>E</sub>X Live 2023 では素の pT<sub>E</sub>X と upT<sub>E</sub>X の配布が停止され,それぞれ ε-pT<sub>E</sub>X と ε-upT<sub>E</sub>X の互換モード(-etex スイッチ無効,すなわち extended mode でない状態)に置き換えられた\*2.

<sup>\*2</sup> 例えば、2022 年まではコマンド ptex で This is pTeX, Version ... が起動していたが、2023 年は This is e-pTeX, Version ... が起動する. ここだけ見るとコマンド eptex と似ているが、eptex では直後に entering extended mode と拡張モードに入るのと異なり、ptex では拡張モードに入らないので、 $\varepsilon$ -TEX 特有の機能およびプリミティブは無効化された状態となる.

コマンド名  $T_{E}X$  Live 2022 まで  $T_{E}X$  Live 2023 ptex p $T_{E}X$   $\varepsilon$ -p $T_{E}X$  の互換モード uptex up $T_{E}X$   $\varepsilon$ -up $T_{E}X$  の互換モード eptex  $\varepsilon$ -p $T_{E}X$   $\omega$ = $\varepsilon$ -vp $T_{E}X$   $\omega$ = $\omega$ = $\omega$ 

## pTEX 系列における LATEX

 $(\varepsilon$ -)pTeX で動くように調整された LATeX を pLATeX,  $(\varepsilon$ -)upTeX で動くように調整された LATeX を upLATeX と呼ぶ.

pIATeX はもともとアスキー株式会社によって pTeX と一体で開発されていた\*3. 2010 年にコミュニティ版 pTeX が TeX Live に収録されて以降,そこで独自の改良や仕様変更が加えられるようになり,またベースである IATeX も更新が進んでいる.特に 2020 年以降は,IATeX は素の TeX では動作せず,拡張モードの  $\varepsilon$ -TeX "+ $\alpha$ " が動作条件となっており,したがって素の (u)pTeX では動作しない.そうした流れに合わせてアスキー版 pIATeX から fork したのが「コミュニティ版 pIATeX」である.upIATeX はもともとアスキー版 pIATeX を元に upTeX と一体で開発されていたが,現在はコミュニティ版 pIATeX をベースにしている.

● コミュニティ版 pLATeX の開発元:

https://github.com/texjporg/platex/

● コミュニティ版 upIAT<sub>E</sub>X の開発元:

https://github.com/texjporg/uplatex/

 $T_{EX}$  Live でのエンジン利用状況は以下の通りである.ここで,2023-06-01 以降は platex で  $\epsilon$ -p $T_{EX}$  ではなく「 $\epsilon$ -up $T_{EX}$  の内部処理をレガシーな EUC-JP/Shift-JIS に変更した状態」が起動することに注意\* $^4$ .

コマンド名  $T_{EX}$  Live 2012 から 2023 初期まで  $T_{EX}$  Live 2023 の 2023-06-01 以降 platex  $\varepsilon$ -p $T_{EX}$   $t_{tillet}$   $\varepsilon$ -up $T_{EX}$   $t_{tillet}$   $t_{tillet}$  の内部レガシー uplatex  $\varepsilon$ -up $T_{EX}$   $t_{tillet}$   $t_{t$ 

<sup>\*3</sup> 最新版は 2006/11/10. これを「アスキー版 pIATeX」と呼ぶことにする.

<sup>\*</sup> $^4$  ( $\varepsilon$ -)upTEX は通常のコマンド名 uptex や euptex で起動されると内部処理を Unicode で行うが、コマンド名 ptex や eptex で起動されると内部処理を ( $\varepsilon$ -)pTEX 同様のレガシーエンコーディングで行う.内部コードの差異だけであり、その他の ( $\varepsilon$ -)upTEX 特有の機能およびプリミティブは利用可能な状態である.本文中-kanji-internal の説明も参照.

### 第一部

# pTFX の日本語組版と追加プリミティブ

ここでは、pTeX 系列の日本語組版の概略と、それを実現するために導入されたプリミティブを説明する.

## 1 pTEX 系列で利用可能な文字

 $T_EX82$  で扱える文字コードの範囲は 0–255 であった。 $pT_EX$  系列では,日本語の文字を ( $ET_EX$  の inpuenc のようなアクティブ化によらず)直接扱えるように,文字コードとして有効な範囲を拡張している。以降では,従来の枠組みで扱える文字を**欧文文字**,それ以外を**和文文字**と呼ぶ。

なお、本節 (1節) 全体を通して  $\varepsilon$ -pTFX は pTFX と同じ、 $\varepsilon$ -upTFX は upTFX と同じである.

#### 1.1 ファイルのエンコードと内部コード

 $pT_{EX}$  系列は,入出力ファイルのエンコードとして ISO-2022-JP (jis),EUC-JP (euc),Shift-JIS (sjis) または UTF-8 (utf8) に対応している.ただし,入力はそのままのエンコードで扱われるとは限らず,各行は内部コードに変換されてから内部処理に回され,ファイル出力時にもやはり内部コードからの変換が行われる.ファイルのエンコードと内部コードが異なる場合はptexenc ライブラリに従ってエンコード変換が発生することとなる. $T_{EX}$  の入力プロセッサに実際に渡るのは入力各行の変換結果である.

pT<sub>E</sub>X の内部コードは Windows では Shift-JIS, それ以外では EUC-JP が既定であり, upT<sub>E</sub>X の内部コードは既定で Unicode であるが, 起動時のオプション -kanji-internal (INI モード時のみ有効:後述) によって制御できる.

 $pT_EX/upT_EX$  の入出力ファイルのエンコードは, $T_EX$  Live 2018 以降は全てのプラットフォームで UTF-8 が既定である\*5が,個別の入力ファイルのエンコードは次の順番で決まる (ptexenc による).この決定手続きはファイルの先頭行を読むときに行われる.

- 1. ファイル先頭に UTF-8 の BOM\*<sup>6</sup>を見つけたら UTF-8 (BOM 付き) とみなす.
- 2. エンコード推測機能が有効ならば推測を行い、成功すればそれを採用する\*<sup>7</sup>.
- 3. 起動時のオプション-kanji(後述)による指定があればそれを使う.
- 4. 環境変数 PTEX\_KANJI\_ENC が定義されていればそれを使う.
- 5. 以上で決まらない場合は既定のエンコードを使う.

なお, ISO-2022-JP でエンコードされた文字は現在のエンコードによらず正しく読まれる.

<sup>\*&</sup>lt;sup>5</sup> T<sub>E</sub>X Live 2017 以前では pT<sub>E</sub>X に限り、Windows では Shift-JIS、それ以外では UTF-8 であった. upT<sub>E</sub>X は当初から全てのプラットフォームで UTF-8 であった.

 $<sup>^{*6}</sup>$  正確には,最初の 4byte が 0xEF 0xBB 0xBF 0x7E 以下.

<sup>\*&</sup>lt;sup>7</sup> T<sub>E</sub>X Live 2022 以前は Windows 専用の機能であったが、T<sub>E</sub>X Live 2023 で全てのプラットフォームで利用可能 となった [17]. kpathsearch ライブラリ変数 guess\_input\_kanji\_encoding によって制御でき、値が 1 なら ば有効、0 ならば無効である.

また,  $\varepsilon$ -(u)pTFX の \epTeXinputencoding を使用すればその次の行から新しいエンコードで 読まれる(./eptexdoc.pdf を参照).

ここでは,歴史に興味のある読者への情報として,アスキー pTeX から現在のコミュニティ版 pTeX に至るエンコードの扱いの変遷を述べる.

初期のアスキー pT<sub>F</sub>X は「EUC 版 pT<sub>F</sub>X」「SJIS 版 pT<sub>F</sub>X」「JIS 版 pT<sub>F</sub>X」の 3 つのプログラムを 別々に用意しており、一つの pTrX バイナリではエンコードが EUC-JP, Shift-JIS, ISO-2022-JP の どれか一つのファイルしか処理できなかった.-kanji オプションが追加され,一つの pTFX バイ ナリで複数のエンコードを選択処理できるようになったのは pT<sub>E</sub>X 3.0.1 と 3.0.4 の間(2002 年 10月頃) である.

コミュニティ版 pTrX は, UNIX 向け日本語 TrX ディストリビューション pteTrX\*の開発過程 で誕生した. 2006 年頃からエンコードが UTF-8 のファイル入力への対応が進められ, 2007 年に はエンコード変換を担う関数群が ptexenc というライブラリに切り出された. 現在の TrX Live で も ptexenc は種々のプログラムで利用されている.

#### ■ pTeX 系列の起動時のオプション

• -kanji=\(\left(\text{encoding}\right)\)

入出力テキストファイルのエンコードを指定する.

利用可能な ⟨encoding⟩ の値:euc, sjis, jis, utf8

• -kanji-internal=\(\left(\text{encoding}\right)\)

内部コードを指定する (INI モード専用 $^{*9}$ ).

利用可能な (encoding) の値:euc, sjis (upTFX のみ:uptex も利用可能)

pT<sub>F</sub>X で利用可能な内部コードは euc (EUC-JP) か sjis (Shift-JIS) のいずれかであるため,入 力を仮に UTF-8 としても必ず内部コードへの変換が起こる. upTpX では既定状態の内部コー ドが uptex (Unicode) なので,入力を UTF-8 とすれば変換は"ほとんど"起こらない $^{*10}$ .

#### ■ pT<sub>F</sub>X 系列の起動時のバナー

入出力ファイルのエンコードと内部コードは起動時のバナーから分かる. 例えば

This is pTeX, Version 3.14159265-p3.8.0 (utf8.euc) (TeX Live 2018) (preloaded format=ptex)

というバナーの場合は、(utf8.euc)から

- 入出力ファイルの(既定) エンコードは UTF-8(但し, JIS X 0208 の範囲内)
- pT<sub>E</sub>X の内部コードは EUC-JP

という情報が見て取れる. 入出力ファイルのエンコードと内部コードが同じ場合は,

This is pTeX, Version 3.14159265-p3.8.0 (sjis) (TeX Live 2018)

 $<sup>^{*8}</sup>$  土村展之さんによって 2004 年から 2009 年まで開発.その後継の ptexlive は,2010 年に pTeX が TeX Live に 取り込まれる際のベースになった.

<sup>\*&</sup>lt;sup>9</sup> フォーマットファイルは内部コードに依存するので,実際の処理と整合性をとるため virtual mode では読み 込んだフォーマットファイルと同じ内部コードで動作するように固定している. pTpX p3.8.2 以降の仕様.

 $<sup>^{*10}</sup>$  例外は ptexenc による基底文字と濁点に分解された形(結合文字列)の合成など:後述.

#### (preloaded format=ptex)

のように表示される(入出力ファイルのエンコードと内部コードがともに Shift-JIS である例).



◆ 上にはこのように書いたが、極めて細かい話をすれば、起動時のバナーは時にウソをつくので注 意. ログファイルには記録されるバナーは常に正しい. これは以下の事情による.

virtual mode では、起動直後にバナーを表示してから、フォーマットファイル読込が行われる. この時点で初めて、起動時の内部コードとフォーマットの内部コードの整合性が確認される、こ こでもし合致しなかった場合は、pTpX は警告を表示してフォーマットに合った内部コードを選択 し、以降の処理を行う。ログファイルはこの後にオープンされるため、そこには正しい内部コード (フォーマットと同じ内部コード) が書き込まれる [11].

このようなウソは, pT<sub>E</sub>X に限らず (preloaded format=\*\*\*) でも見られる.

## 1.2 有効な文字コードの範囲【pTFX の場合】

pT<sub>F</sub>X では、JIS X 0208 すなわち JIS 第 1,2 水準の文字を利用可能である。入力は「**7 ビッ** ト ASCII 文字集合」に「あるファイルのエンコードで表現された JIS X 0208 の文字集合」を 加えたものとして解釈される. そして、以下の規則により和文文字と欧文文字に区別して取り 扱われる.

- 7 ビット ASCII 文字集合は**欧文文字**として扱われる. また, T<sub>F</sub>X82 互換の「^^ 記法」と いう間接的な入力法 $^{*11}$ も常に欧文扱いされる $^{*12}$ .
- 最上位ビットが1の場合、そのバイトで始まる列についてファイルのエンコードから内部 コード(EUC-JP または Shift-JIS)への変換を試みる(同一コードなら恒等変換)。和文 文字の内部コードとして許される整数は  $256c_1 + c_2$ , 但し  $c_i \in C_i$  であり、ここで

```
内部コードが EUC-JP のとき C_1 = C_2 = \{\text{"a1}, \dots, \text{"fe}\}.
内部コードが Shift-JIS のとき C_1 = \{"81, \ldots, "9f\} \cup \{"e0, \ldots, "fc\},
  C_2 = {\text{"40,...,"7e}} \cup {\text{"80,...,"fc}}.
```

である. この内部コードのパターンに合えば「変換後の文字コードを持つ一つの和文文 字」として扱われ、合わなければ一旦 ^^ab 形式への変換(後出の★)を経て「8 ビット **欧文文字**のバイト列」として扱われる.



一遍に書いているが,入力ファイルを一行読み込んで必要なエンコード変換を行った結果をバッ ファに格納するところまでが ptexenc による前処理である.そのバッファを TrX の入力プロセッ サが読み、文字のカテゴリーコードに従って(和文と欧文の区別を付けながら)トークン列を生成 する、という流れである. ptexenc による前処理には「内部コードに変換できない入力のバイト列 を ^^ab 形式に変換」も含まれるが、この時点ではカテゴリーコードについて知らないため、文字  $^{\circ}$  の \catcode が 7 かどうかは関係なく  $^{\circ}$  が用いられる.

pT<sub>F</sub>X における有効な文字コードの範囲は「欧文文字として有効な文字コード (0-255)」と

<sup>\*&</sup>lt;sup>11</sup> ^^ab のようにカテゴリーコード 7 の文字 2 つに続いて 0–9, a–f のいずれかが 2 つ続くと,それを 16 進文字 コードとする文字入力がなされたのと同じ処理に回る.

 $<sup>^{*12}</sup>$  ^^ 記法の欧文扱いはアスキー pTeX 3.1.4 以降. pTeX 3.1.8 で制御綴内での扱いが改善された. また, コミュニ ティ版 pTFX 4.0.0 で文字列化においても常に欧文扱いするように改修した. これについては 2.4 節を参照.

「和文文字として有効な文字コード(内部コードとして許される整数値)」の和集合であり、前者は1バイト・後者は2バイトなので互いに重ならない.

最近(2010年代以降)では, $pT_{EX}$ でもファイルのエンコードを UTF-8 とする利用が増えてきた.コミュニティ版  $pT_{EX}$  は UTF-8 ファイル入力に対応しているが,先述の通り内部コードは EUC-JP または Shift-JIS のいずれかであるため, $pT_{EX}$  は JIS X 0208 外の文字をサポートしない.なお,ptexenc による前処理に以下の特殊な加工を含めてある.

- Unicode でのバラツキを同一視する多対一変換 (表 1)\*13
- BOM の無視 (ファイル先頭に限らず)
- 結合濁点 (U+3099)・半濁点 (U+309A) の合字処理
- IIS 外のため変換できない文字を ^^ab 形式に変換\*<sup>14</sup>…★

なお, UTF-8 ファイル出力時にはこのような加工の逆変換は行わない(入力時に加工されたままで出力される).

このように pTeX は入力を内部コードに変換する処理を含むため、オリジナルの TeX やpdfTeX などの欧文 TeX とは入力に関して必ずしも互換でないことに注意が必要である.

以上で述べた「内部コードの範囲」は JIS X 0213 の漢字集合 1 面(Shift-JIS の場合は 2 面も)を まるまる含んでいるが、**pT<sub>E</sub>X は JIS X 0213 には対応していない**.

JIS X 0213 で規定された「85 区 1 点」の位置の文字を入力ファイル中に書いた場合、

**エンコードが** EUC. Shift-JIS **の場合** DVI には 29985 ("7521) 番の文字として出力される.

**エンコードが** JIS **の場合**「! Missing \$ inserted.」というエラーが発生する. これは, pTEX が JIS X 0213 の 1 面を指示するエスケープシーケンス 1B 24 28 4F (JIS2000), 1B 24 28 51 (JIS2004) を認識せず、24 (\$) を数式モード区切りと解釈してしまうためである.

エンコードが UTF-8 の場合 UTF-8 のバイト列 E6 93 84 として読み込まれる.

なお、\char により「\char\kuten"5521」のようにして区点コードを指定した場合は、DVI には 29985 ("7521) 番の文字として出力される。また、DVI に文字として出力されたからといって、それを PostScript や PDF に変換したときに意図通りに出力されるかは全くの別問題である。

### 1.3 有効な文字コードの範囲【upTFX の場合】

upTeX は pTeX と事情が異なるので、ここで説明する. pTeX との違いを強調してある.

- 文字集合は内部コードにより範囲が異なる.
  - 内部レガシー(EUC-JP または Shift-JIS)の場合: 「7 ビット ASCII 文字集合」に「あるファイルのエンコードで表現された JIS X 0208 の文字集合」を加えたもの. つまり pTeX となんら変わらない.
  - 内部 Unicode の場合: Unicode 全体.
- 和文文字と欧文文字の区別は以下の規則による:

<sup>\*</sup> $^{13}$  例えば、ソースファイル中の全角ダーシ (U+2015) と EM ダーシ (U+2014) は同一視され、内部的には JIS コード"213D として扱われ、ファイルに書き出される時は U+2015 になる.

 $<sup>^{*14}</sup>$  例えば、ソースファイル中に  $^{\circ}$  のような JIS X 0208 外の文字を直接書くと、これは和文文字の内部コードに変換できないため ^^c3^^a7 に変換されて欧文扱いされる.

- -7 ビット ASCII 文字集合は欧文文字として扱われる。また、 $T_EX82$  互換の「 $^{\Lambda}$  記法」という間接的な入力法も常に欧文扱いされる。( $pT_FX$  と同様)
- 最上位ビットが1の場合,そのバイトで始まる列についてファイルのエンコードから 内部コードへの変換を試みる(同一コードなら恒等変換).内部コードのパターンに 合えば「変換後の文字コードを持つ一つの一文字」として扱われ,それが和文扱いか 欧文扱いかは \kcatcode に依存する(詳細は 2.2 節).合わなければ一旦 ^^ab 形式 への変換(後出の★)を経て「8 ビット欧文文字のバイト列」として扱われる.
- ptexenc ライブラリによる前処理も pTrX と類似だが、変換方向によって少々異なる.
  - Unicode 多対一変換:内部レガシーの場合は pT<sub>E</sub>X と同様. 内部 Unicode の場合は, 入出力 UTF-8 に対しては変換を行わず,入力 EUC-JP/Shift-JIS からの変換について 一対多対応があれば Unicode への変換は表 1 に従う.
  - BOM の無視は行う. (pT<sub>F</sub>X と同様)
  - 結合濁点・半濁点の合字処理は行う(T<sub>F</sub>X Live 2016 以降\*<sup>15</sup>).(pT<sub>F</sub>X と同様).
  - 範囲外の文字の ^^ab 形式への変換:内部レガシーでは pT<sub>E</sub>X と同様. 内部 Unicode では,文字集合が Unicode 全体なので範囲外の文字は存在せず,従って ^^ab 形式への変換は基本的に起こらない\*<sup>16</sup>. …★

up $T_EX$  における有効な文字コードの範囲は「欧文文字として有効な文字コード (0–255)」と「和文文字として有効な文字コード」の和集合である。内部レガシーの場合は p $T_EX$  と全く同じであり,前者は 1 バイト・後者は 2 バイトなので互いに重ならない。内部 Unicode の場合は後者が Unicode 全体(0 以上 0x10FFFF 以下 $^{*17}$ の整数値)となるので,0–255 の範囲は重なっており和文・欧文どちらの文字コードとしても有効であることに注意。

いずれの場合も、 $upT_EX$  はオリジナルの  $T_EX$  や  $pdfT_EX$  などの欧文  $T_EX$  とは入力に関して必ずしも互換でない(内部 Unicode への UTF-8 入力に限っても「BOM の無視」と「結合濁点・半濁点の合字処理」だけは起こる)が、 $pT_EX$  と比較すれば幾分差異が軽減されている.

#### 1.4 文字コードの取得と指定

(u)pTrX では「文字コードを引数にとるプリミティブ」といっても、状況によって

- 欧文文字の文字コード 0-255 をとる(例:\catcode)
- 和文文字の内部コードをとる(例:\inhibitxspcode)
- 上記 2 つのどちらでもとれる(例:\prebreakpenalty)

のいずれの場合もありうる.

<sup>\*&</sup>lt;sup>15</sup> 結合濁点・半濁点は T<sub>F</sub>X Live 2015 までは pT<sub>F</sub>X でのみ合字処理され, upT<sub>F</sub>X では行っていなかった.

 $<sup>^{*16}</sup>$  不正な UTF-8 入力などに限り  $^{\wedge}$ ab 形式に変換される.

<sup>\*17</sup> 実は上限が 0x10FFFF というのは嘘である:24bit 整数値が有効であり,0x110000 以上 0x1000000 未満は特殊な用途で利用される.内部コード Unicode (uptex) の upTeX では,和文文字トークンおよび和文文字ノードにおいて文字コードを UTF-32 の下位 24bit で格納する.DVI 出力時には「文字コード mod 0x110000」で書き込まれる.これは Unicode の正規の文字コード(0x10FFFF 以下)のカテゴリーコードや禁則ペナルティのしがらみの影響を受けない目的で OTF パッケージで使われる.

表 1 JIS  $\Leftrightarrow$  Unicode -対多変換. Unicode  $\to$  JIS 変換では複数の文字が同一視される. JIS  $\to$  Unicode 変換では複数候補のうち**太字**が選択される.

区点	Character Name	JIS X 0208	Unicode
1-17	OVERLINE	0x2131	U+203E, <b>U+FFE3</b>
1-29	EM DASH	0x213D	U+2014, <b>U+2015</b>
1-33	WAVE DASH	0x2141	<b>U+301C</b> , U+FF5E
1-34	DOUBLE VERTICAL LINE	0x2142	<b>U+2016</b> , U+2225
1-36	HORIZONTAL ELLIPSIS	0x2144	<b>U+2026</b> , U+22EF
1-61	MINUS SIGN	0x215D	<b>U+2212</b> , U+FF0D
1-79	YEN SIGN	0x216F	U+00A5, <b>U+FFE5</b>
1-81	CENT SIGN	0x2171	U+00A2, <b>U+FFE0</b>
1-82	POUND SIGN	0x2172	U+00A3, <b>U+FFE1</b>
2-44	NOT SIGN	0x224C	U+00AC, <b>U+FFE2</b>

本ドキュメントでは上のどれかを明示するために、以下のような記法を採用する.

**(8-bit number)** 0-255 の範囲内の整数

(kanji code) 和文文字の内部コード

《character code》 0-255 の範囲内の整数, および和文文字の内部コード

**〈16-bit number〉**0-65535 の範囲内の整数

和文文字の文字コードを数値で指定するには、内部コードで表現する必要がある.この方法として、(u)pTrXでは以下が利用できる.

- T<sub>E</sub>X82 と同様に,バッククオート(`)を使って「`**あ**」のようにして和文文字の内部コードを内部整数として得ることができる.欧文文字については,1文字の制御綴を代わりに指定することができた(例えば,「`b」と「`\b」は同じ意味だった)が,同じことを和文文字に対して「`**\あ**」などと行うことはできない.
- 数値で直接表現するために,異なるエンコードから内部コードへの文字コード変換を行う プリミティブが用意されている. 5.1 節を参照.

## 2 和文カテゴリーコードと TEX の入力プロセッサ

TeX の処理は以下のような段階を踏み、pTeX 系列でもこれは共通である.

- 入力を一行単位で読み込む(改行文字は CR, LF いずれも可).
- (ptexenc によるエンコード変換)
- **入力プロセッサ**がカテゴリーコードに従って「順に」トークン化しつつ, その過程で
  - 展開プロセッサ:マクロやアクティブ文字など展開可能トークンの展開
  - 実行プロセッサ:代入やマクロ定義,出力リスト構築など展開不能トークンの実行も介入する $^{*18}$ .

 $<sup>^{*18}</sup>$  例えば,実行プロセッサの結果によりカテゴリーコードが変更されれば,行内でも入力プロセッサの動作に影

• **ビジュアルプロセッサ**が受け取った出力リストを元に行分割・ページ分割などを行い, ページを DVI に出力する.

 $T_EX82$  では各文字に 0–15 のカテゴリーコード (\catcode) を割り当てており,入力プロセッサは「どのカテゴリーコードの文字が来たか」で状態が遷移する有限オートマトンとして記述できる [1].  $pT_EX$  系列においても同様であり,和文文字には欧文文字とは異なる専用のカテゴリーコード (\kcatcode) を割り当てることで拡張している。\kcatcode の仕様は  $pT_EX$  と  $upT_EX$  で異なるので,別々に説明する.

## 2.1 和文カテゴリーコード【pTEX の場合】

pTrX が欧文 TrX と大きく異なるのは以下の点である.

- 文字コードによって和文文字(2バイト)と欧文文字(1バイト)を区別する.
- 和文文字直後の改行は(欧文文字直後の改行と異なり)空白とみなさない.
- 和文文字には役割に応じて 16 (kanji), 17 (kana), 18 (other\_kchar) の和文カテゴリーコード のいずれかを割り当てる. 初期状態では, JIS の 1, 2, 7–15, 85–94 区の文字は 18, 3–6 区の文字は 17, 16–84 区の文字は 16 に設定されている.
- 和文文字トークンは文字コードのみで表現され、そのカテゴリーコードは随時算出されるようになっている。欧文文字トークンが  $T_EX82$  と同様にカテゴリーコード c と文字コード s の組み合わせ (256c+s) で表現されているのとは対照的である。

和文カテゴリーコードの値は一応, 16 が「漢字」, 17 が「かな」, 18 が「その他の和文記号」を意図している。ただし区の中身を見れば分かる通り,pTeX では特に全角数字・アルファベット(3 区)とギリシャ文字(6 区)も 17 であり,キリル文字(7 区)は 18 となっている。

和文カテゴリーコードの値による動作の違いは次のようになる(16 と 17 は  $pT_EX$  の内部処理においては全く等価で、18 だけが異なる).

- $T_EX82$  では、「複数文字からなる命令」(コントロールワード)にはカテゴリーコードが 11 (*letter*) の文字しか使用できないことになっていたが、 $pT_EX$  ではカテゴリーコードが 16、17 の和文文字も合わせて使用することができる.
- 一方,カテゴリーコードが 18 の和文文字はコントロールワード中には使用できない. 「\】」のように一文字命令(コントロールシンボル)に使用することはできる $^{*19}$ .
- 後で説明する \jcharwidowpenalty は、カテゴリーコードの値が 16,17 の和文文字の前にのみ挿入されうるもので、値が 18 の和文文字の前には挿入されない.
- いずれにせよ,和文文字は決して"アクティブ"(欧文文字におけるカテゴリーコード 13 のような状態)にはならない.

響を及ぼし、以降の展開・実行結果も変化する. ただし、順に一度トークン化されたもののカテゴリーコードは固定である.

<sup>\*19 「\】」</sup>のような和文のコントロールシンボルで行が終わった場合,「\!」のような欧文コントロールシンボルと 同様に改行由来の空白が追加されてしまい,和文文字直後の改行は何も発生しないという原則に反していたが, これは TeX Live 2019 の pTeX 3.8.2 で修正された [10].

従って、**pTEX の既定ではコントロールワードに全角数字・アルファベット・ギリシャ文字を含めることができるが、キリル文字は不可(コントロールシンボルのみ)である**ことがわかる (upTpX の既定では全て不可).

和文カテゴリーコードを取得・設定するプリミティブが \kcatcode である.

#### ► \kcatcode ⟨character code⟩=⟨16–18⟩

コミュニティ版  $pT_{EX}$  では、和文カテゴリーコード (\kcatcode) は DVI 中の上位バイトごと(すなわち、IIS コードでいう区ごと)に値が設定可能である $^{*20}$ .

\ \kcatcode では欧文文字の文字コード (0-255) も指定することができるが,その場合「0 区扱い」として扱われる. $pT_EX$  の処理でこの「0 区」の \kcatcode が使われることはないので,事実上は「16-18 のどれかを格納可能な追加レジスタ」程度の使い方しかない.

しかし、 $pT_EX$  においては、 $\kcatcode$  を文書の処理途中で変更することは想定されていない. というのも、 $pT_EX$  では( $upT_EX$  と異なり)和文文字トークンにカテゴリーコードの情報は保存されず、和文文字が処理対象となるたびにカテゴリーコードの値が随時算出されるためである. ただし、 $pT_EX$  でも  $\ensuremath{\mbox{let}\mbox{\sc CS}}$  などとして和文文字トークンを  $\ensuremath{\mbox{\sc let}\mbox{\sc CS}}$  には その時のカテゴリーコード ( $\ensuremath{\mbox{\sc kcatcode}\mbox{\sc let}}$ ) が保存される $\ensuremath{\mbox{\sc let}\mbox{\sc let}}$ 

例えば、pTeX では以下のコードで定義される X, Y で引数終端を示す「あ」にはカテゴリーコードの情報は格納されないため、 $X \ Y$  は全く同じ動作となる.一方、同じコードを Pex で実行すると、 $X \ Y$  は異なる動作となる.

\kcatcode`あ=16 \def\X#1あ{\message{X: #1}}

\kcatcode`あ=17

 $\def Y#1b{\message{X: #1}}$ 

## 2.2 和文カテゴリーコード,和文文字と欧文文字の区別【upTFX の場合】

upT<sub>E</sub>X においては \kcatcode が pT<sub>E</sub>X から大きく仕様変更されている\*<sup>22</sup>:

• \kcatcode プリミティブに和文文字の役割の分類だけでなく、トークン列生成における和文文字と欧文文字の区別という機能も付与する. 具体的には、\kcatcode に特別な値として 15 (not\_cjk) を設定すると、それは 8 ビット欧文文字のバイト列として扱われ、和文扱いされなくなる.

<sup>\*</sup> $^{*20}$  オリジナルのアスキー pTeX では、内部コードの上位バイトごとに値が設定可能であった。 すなわち、内部コードが EUC-JP のときは区ごとに設定可能であったが、内部コードが Shift-JIS のときは 2n-1 区・2n 区  $(1 \le n \le 47)$  は同一のカテゴリーコードを持つことになる。

 $<sup>^{*21}</sup>$  コミュニティ版 pTeX では,一時的に「和文文字トークンを \let した \CS においても,それが処理対象となるたびにカテゴリーコードの値を再取得する」という挙動に変更しようとした (r51021). しかし,この変更が不完全で「\ifcat では再取得するが,\ifx では再取得しない」という不統一な状態となってしまったため,r59699 で従来の挙動に戻した(アスキー版と同じ). 結果的に,TeX Live 2019—2021 では「ただし,…」が当てはまらない [14].

 $<sup>^{*22}</sup>$  upT<sub>E</sub>X の正式用語としては、和文文字トークン(和文トークン)は CJK 文字トークン(CJK トークン)と呼ぶべきだが、本文書では単純化のため pT<sub>E</sub>X と同じ用語を用いる.

- 和文文字に可能なカテゴリーコードとして 19 (hangul) を追加する. カテゴリーコード 19 の和文文字は,直後の改行を欧文同様に空白とみなすという点が特別であり,それ以外の点ではカテゴリーコード 16,17 の和文文字と同様である(例えば,コントロールワード中にも使用できる).
- 和文文字トークンについてもカテゴリーコード (\kcatcode) の情報を含む. 欧文トークンを catcode 4bit + charcode 8bit で、和文トークンを kcatcode 5bit + charcode 24bitで表す.

#### ► \kcatcode ⟨character code⟩=⟨15–19⟩

内部レガシーの  $upT_EX$  では, $pT_EX$  と同様に JIS コードでいう区ごとに値が設定可能. 内部 Unicode の  $upT_EX$  では,和文カテゴリーコード (\kcatcode) は概ね Unicode のブロックごと(※一部のブロックは分割してある)に値が設定可能である.

なお 1.3 節で述べた通り、 $upT_EX$  では内部コードによらず 0–127 の 7 ビット ASCII 文字集合は常に欧文文字トークンとして扱うこととしている。 裏を返せば**和文文字トークンで文字コードが 0–127 という状況は起こりえない**\*23 し,このブロックの \kcatcode を 15 以外に設定しても和文扱いはされない.

例えば upT<sub>E</sub>X の既定 (内部 Unicode) から \kcatcode`**あ**=15 を実行すると,以降の「**あ**」は ^^e3^^81^^82 を入力したとみなされる\*<sup>24</sup>.この状況で続けて \kcatcode`**あ**=17 を実行しても,それは \kcatcode`^^e3^^81^^82 の入力とみなされるので元には戻らない:代わりに \kcatcode\ucs"3042=17 と実行する必要がある.

既定ではこのように和文と欧文が  $\setminus$  kcatcode の値(16–19 か,15 か)に従って区別されるが,以下のプリミティブによって変更可能である.

#### ► \enablecjktoken

和文文字と欧文文字の区別について \kcatcode の設定に従い,15 なら欧文扱い,16 以上なら和文扱いにする.upT<sub>E</sub>X の既定はこの状態である.

#### ► \disablecjktoken

全ての Unicode 文字を(\kcatcode にかかわらず)欧文扱いにする(単なるバイト列として扱う)。 入力に関して(ptexenc ライブラリによる前処理を除き)8-bit 欧文  $T_EX$  と互換になる。

#### ► \forcecjktoken

ASCII 文字以外の Unicode 文字を(\kcatcode にかかわらず)強制的に和文扱いにする. このとき、\kcatcode が 15 の文字は「その他和文」(18) 扱いになる.

\forcecjktoken\kcatcode`西=15 \message{\the\kcatcode`@ % ==> 18 \ifcat 西@ T\else F\fi}% ==> T

<sup>\*&</sup>lt;sup>23</sup> 和文文字ノードとしては文字コード 0–127 も可能:3.1 節で出てくる **\kchar** で生成される.

<sup>\*&</sup>lt;sup>24</sup> 内部 EUC-JP では ^^a4^^a2, 内部 Shift-JIS では ^^82^^a0 になる.

### 2.3 pTEX の入力プロセッサ

先に述べた通りであるが, $pT_EX$  の入力プロセッサは  $T_EX82$  のそれを拡張したものになっている.図 1 は  $pT_EX$  4.0.0 既定時における入力プロセッサの状態遷移図である. $T_EX82$  から拡張された点,および説明が必要な点を以下に述べる.

内部状態の追加  $T_EX82$  では状態 N (new line),状態 M (middle of line),状態 S (skipping spaces) という 3 状態であったが、 $pT_FX$  では次の 2 状態が追加された:

状態 K 和文文字の直後. 状態 M との差異は改行でスペースを出力しないこと.


**状態** T 和文文字で終わるコントロールワードの直後. 状態 S との差異はグループ開始・終了 ( $\{,\}$ ) での遷移先が状態 M でなく状態 K であること.

#### 「制御綴読み取り」後の状態 以下のように決まっている:

- 制御綴が「\」」のようなカテゴリーコード 10 の文字からなるコントロールシンボル のときは状態 S に遷移する.
- 制御綴が「\#」「\】」のようなその他のコントロールシンボルのときは状態 M に遷移する.
- 制御綴がコントロールワードのときは、その名称の末尾の文字が欧文文字のときは状態 S に、和文文字のときは状態 T に遷移する.

図を見れば分かる通り,(欧文文字直後の改行は空白文字扱いされるのと対照的に)**和文文字直後の改行は何も発生しない**.これは,日本語の原稿内では自由な箇所で改行が行えたほうが便利なためである.

実際には以下に説明する \ptexlineendmode プリミティブによって, $pT_EX$  の入力プロセッサの挙動はある程度ユーザが制御できる.



"E" はカテゴリーコード 3, 4, 6, 8, 11, 12 の文字達を,"J" は和文文字を表す. "5<sub>\par</sub>" のような下付き添字は「挿入するトークン」を表す.

但し, "9\_", "10\_" はその文字を無視することを示している.

図1 pTrX 4.0.0 (既定) の入力プロセッサの状態遷移図

#### ► \ptexlineendmode=⟨0-7⟩

pTeX の入力プロセッサの挙動を制御する. この値を 2 進法で zyx と表したとき\* $^{25}$ , x,y,z の値は,それぞれ以下のような状態で行が終わった場合,改行が空白文字を発生させるかを制御する. いずれも 0 では「空白文字を発生させない」,1 では「空白文字を発生させる」.

- x 和文文字で終わるコントロールワードの直後にグループ開始・終了が1つ以上\*<sup>26</sup>
- y 和文文字からなるコントロールシンボルの直後
- z (コントロールワード・コントロールシンボルの名称の一部でない)和文文字の直 後にグループ開始・終了が1つ以上

このプリミティブは pTrX 4.0.0 で追加された.既定値は 0(つまり x = y = z = 0).



「和文文字からなるコントロールシンボルの直後にグループ開始・終了が1つ以上ある」状態で行が終了した場合、改行が空白文字を発生させるのはy,zのうち少なくとも1つが1のときである.



従って,和文文字と行末の関係を例で示すと,以下のようになる:

1. コントロールワード・コントロールシンボルの一部でない和文文字で行が終わった場合,改行は何も発生しない.

**あいあ** → あいあい い

2. コントロールワード・コントロールシンボルの一部でない和文文字の直後にグループ開始・終了  $(\{,\})$  が 1 つ以上ある状態で行が終わった場合,\ptexlineendmode の値が 0-3 のとき,改行は何も発生しない.4-7 のとき,改行は空白文字を発生する.

\ptexlineendmode=0 
$$\rightarrow$$
 5\nu \ptexlineendmode=4  $\rightarrow$  5\nu \nu \footnote{5}\nu \footnote{5}\nu

3. 和文文字で終わるコントロールワードの直後にグループ開始・終了が1つ以上ある状態で行が終わった場合、ptexlineendmodeの値が偶数のとき、改行は何も発生しない。奇数のとき、改行は空白文字を発生する。

\ptexlineendmode=0 
$$\rightarrow$$
 あい \ptexlineendmode=1  $\rightarrow$  あい \def\ $\c i$ {あ}{\ $\c i$ } \\

4. 和文文字からなるコントロールシンボルで行が終わった場合, \ptexlineendmode の値が 0,1, 4,5 のとき, 改行は何も発生しない. 2,3,6,7 のとき, 改行は空白文字を発生する.

5. 和文文字からなるコントロールシンボルの直後にグループ開始・終了が1つ以上ある状態で行

 $<sup>^{*25}</sup>$  つまり x は「一の位」,y は「二の位」,z は「四の位」である。 8 以上の値を指定した場合は,下位 3 bit の値が使われる。 負数を指定してもエラーは発生しないが,その場合の動作は未定義である。

 $<sup>^{*26}</sup>$  pT<sub>E</sub>X では、このとき「改行が何も発生させない」挙動を伝統的にとってきた(T<sub>E</sub>X82 からの改造量を減らしたかったのであろう).この挙動の是非が \ptexlineendmode 実装の一要因となった.

が終わった場合、 $\$  ptexlineendmode の値が 0,1 のとき、改行は何も発生しない. その他のとき、改行は空白文字を発生する.

```
\ptexlineendmode=0
                    \rightarrow あい
                                    \ptexlineendmode=1
                                                        → あい
\def\] {b}{\] }
                                    \def\] {b}{\]}
                                    L١
IJ
                                   \ptexlineendmode=4
\ptexlineendmode=2
                    → あい
                                                        → あい
\def\] {b}{\]}
                                   \def\] {b}{\]}
                                   L١
IJ
```

なお、以前の pT<sub>E</sub>X の入力プロセッサの挙動は

- pT<sub>E</sub>X 3.8.1 以前(アスキー版も同じ)の挙動は \ptexlineendmode=3 ((x,y,z)=(1,1,0))
- pT<sub>E</sub>X 3.8.2 以降 3.10.0 までの挙動は \ptexlineendmode=1 ((x, y, z) = (1, 0, 0)) としてそれぞれ再現できる [15].

### 2.4 和文文字の文字列化の挙動

\string や\meaning などの文字トークン列生成については以下の通りである.

- 欧文文字は T<sub>E</sub>X82 と同様で, (文字コード 32 の空白を除き) すべてカテゴリーコード 12 の文字トークンになるが, 和文文字は 16–18 のいずれかのカテゴリーコードを持つ.
- •「コントロールワードの文字列化では後ろに空白文字を補い,コントロールシンボルの文字列化では空白文字を補わない」という点は、和文文字を含む場合も同様である\*27.
- 和文文字はそのカテゴリーコードによらず、\meaning すると
  - 16: kanji character 漢
  - 17: kanji character あ
  - 18: kanji character)

となる.

さて、 $pT_EX$  version 3 系列( $T_EX$  Live 2021 まで)では \meaning、\string 等の文字列化 や制御綴名において和文文字と欧文文字の区別が失われてしまうケースがあった。 $pT_EX$  4.0.0 以降( $T_FX$  Live 2022)では、この状況でも和欧文の区別が維持される [16].



T<sub>E</sub>X Live 2021 では,ファイルのエンコード UTF-8,内部コード EUC-JP の場合に例えば

\def\fuga{^^c3^^bf 耽}\fuga \meaning\fuga

と入力すると、一行目は「 $\ddot{y}$  耽」であるのに対し二行目は「macro:-> 耽」となっていた(耽は EUC-JP で"C3BF である. ^^c3^^bf の代わりに直接  $\ddot{y}$  と入力しても同様). また

\catcode"C3=11 \catcode"BF=11 \def\耽{P} \def\^^c3^^bf{Q}

<sup>\*27 「\】」</sup>のように和文文字からなるコントロールシンボルを文字列化する際に,バージョン p3.7.2 以前の pTeX では「\】」」と後ろに余計な空白文字を補ってしまうという問題があった. TeX Live 2018 の pTeX 3.8.1 でこの問題は修正された [10].

としたときの \meaning \耽 は「macro:->Q」であった. 改修後の T<sub>E</sub>X Live 2022 では,一つ目の例は「macro:->Af 耽」であるし,二つ目の例は「macro:->P」となる.

### 3 和文文字の出力

 $T_{\rm E}X$  の実行プロセッサは展開不能トークンを実行し、組版結果を出力リストとして構築していく。このとき、文字トークンは**文字ノード**に変換される。また、文字コードの数値から文字ノードを生成できる \char ⟨character code⟩ や、その短縮形 ⟨control sequence⟩ を定義する \chardef ⟨control sequence⟩=⟨character code⟩ も同様に文字ノードを生成する。この仕組みは  $pT_{\rm E}X$  系列でも同じであり、ただし日本語の文字を出力するために和文文字ノードを使用する。欧文文字ノードは 1 つの  $char_node$  にフォントと文字コードの情報を格納している。和文文字ノードは内部的には連続する 2 つの  $char_node$  を用いて

- 1つ目にフォントと文字タイプの情報
- 2つ目に文字コードの情報(upTFX ではさらに \kcatcode の情報も)

を格納している\*<sup>28</sup>.

## 3.1 文字ノードの生成

実際に文字ノードが生成する状況は以下である.

- 欧文文字トークンは欧文フォントを使用した**欧文文字ノード**になる.
- 和文文字トークンは和文フォントを使用した和文文字ノードになる.
- \char, \chardef は文字コード 0-255 からは**欧文文字ノード**を,それ以外の文字コード からは**和文文字ノード**を生成する\*<sup>29</sup>.

ここで、 $upT_EX$  では \char, \chardef の挙動が問題になる.これらは文字コードの数値から直接文字ノードを生成するが、 $pT_EX$  および  $upT_EX$  の内部レガシーでは欧文文字と和文文字の有効な文字コードが重ならないので、生成すべき文字ノードの種類が文字コードによって一意に定まっていた.ところが  $upT_EX$  の内部 Unicode では、0-255 の値が欧文文字と和文文字のいずれの文字コードとしても有効であり、 $\char$ , \chardef はそのうち欧文文字ノードを選択していることを意味する.文字トークンに限っても 128-255 の値はいずれも有効であるのに、このままでは、和文文字トークンから出力できる文字コード 128-255 の和文文字ノードを、文字コードの数値からは直接出力できないことになる.

そこで、upTeX では新たに「必ず和文文字ノードを生成するプリミティブ」を追加している。必要に駆られた 128-255 のみならず、便宜のため文字コード 0-127 に対しても機能する。また内部コードによらず利用可能である。

<sup>\*&</sup>lt;sup>28</sup> ここで, pT<sub>E</sub>X では (和文文字トークンと同様) 和文文字ノードに \kcatcode の情報が保存されず,必要に応じて (=後述の \jcharwidowpenalty 挿入時) 再計算される. upT<sub>E</sub>X では (こちらも和文文字トークンと同様) 和文文字ノードに \kcatcode の情報が保存される (=後述の \jcharwidowpenalty 挿入のため).

<sup>\*&</sup>lt;sup>29</sup> \char/\chardef は文字トークンを経由しないので upTeX においても \kcatcode は関係ない.

► \kchar ⟨character code⟩ (upTeX のみ)

\char の和文固定版で,文字コード \character code \ から和文文字ノードを生成する.

▶ \kchardef ⟨control sequence⟩=⟨character code⟩ (upTeX のみ)

\chardef の和文固定版で、\kchar \character code \ の短縮形として \control sequence \ を定義する.

#### 3.2 和文フォント

 $T_{EX}$  は組版を行うとき、文字の情報を TFM ファイルから参照する。 $pT_{EX}$  系列も同様で、欧文文字については TFM ファイルを参照するが、和文文字については JFM ファイルを参照する。ファイル名はどちらも**フォント名**. tfm である。

TFM ファイルには、大別すると

- それぞれの文字に関する事柄(各文字の幅, 高さ, 深さなど)
- その TFM ファイルに収められている文字に共通する事柄(文字の傾き,デザインサイズ, そのフォントの基準値 (em, ex) など)
- 特定の文字の組み合わせのときの事柄(合字やカーニングなど)
- の3種類の情報が設定されている. JFM ファイルも TFM ファイルと同様の情報を持つが、
  - 日本語の文字は数が多いので、文字を単位とするのではなく、共通する性質を持つ文字を 一つにまとめてタイプ別の設定を行う
  - 横組み用と縦組み用の区別がある

という点が異なる. JFM フォーマットの詳細は,この文書と同じディレクトリにある [2] を参照されたい.

#### ▶ \jfont, \tfont

欧文フォントを定義したり、現在の欧文フォントを取得したりする \font の和文版である. 一応 \jfont が「和文の横組用フォント」の、\tfont が「和文の縦組用フォント」のために用いる命令である.

- フォントを定義する際は、欧文フォント・和文の横組用フォント・和文の縦組用フォントのいずれも \font, \jfont, \tfont のどれを用いても定義できる(要求された 実際の TFM/JFM に応じて、自動的にアサインされる). 書式については後述.
- \the 等で「現在のフォント」を取得する際には、\jfont で「和文の横組用フォント」を、\tfont で「和文の縦組用フォント」を返す.
- \nullfont は全ての文字が未定義な「空フォント」を指すが、これは欧文フォントであり、和文版 \nullfont という概念は存在しない。これは、pTEXでは「全ての和文フォントには、和文文字コードとして有効な全ての文字が存在する」という扱いになっているためである。

細かい話をすれば、pT<sub>E</sub>X の ini mode でのフォーマット作成時に和文フォントを何も選択しなけ れば、\fontname\jfont が nullfont となり、また和文文字を入力してもノードは作られない\*30 ので、「和文版 \nullfont が選択されている」と言えなくもない. ただ、いったん実際の和文フォ ントを選択した後に「和文版 \nullfont を選択する」という制御綴は作れないと思われる.

なお, pTrX 4.1.0 以降では \font, \jfont, \tfont のいずれもフォントを定義する際の書式 が拡張されている.

- TEX82 書式:\font(control sequence)(equals)(file name)(at clause)
- (u)pTeX 書式:\font [⟨in spec⟩] ⟨control sequence⟩⟨equals⟩⟨file name⟩⟨at clause⟩

なお、ここで

- $\langle in spec \rangle \longrightarrow in \langle encoding \rangle$
- $\langle at \ clause \rangle \longrightarrow at \langle dimen \rangle \mid scaled \langle number \rangle \mid \langle optional \ spaces \rangle$

であり、追加された (in spec) は「和文フォントを定義した JFM が JIS エンコードであるか Unicode エンコードであるか」を明示的に指定する場合に用いる. 指定可能な (encoding) は jis, ucs に限られる. この書式を用いることで、例えば

- pTpX (内部コード euc または sjis) でも \font in ucs \myfontA=upjisr-h により upT<sub>F</sub>X 用 JFM である upjisr-h.tfm (UCS-encoded) を,
- upT<sub>F</sub>X (内部コード uptex すなわち Unicode) でも \font in jis \myfontB=min10 に より pT<sub>F</sub>X 用 JFM である min10.tfm (JIS-encoded) を,

それぞれ(エンジン内部で JIS ⇔ Unicode 変換を行いながら)読み込んで正しくグルー・カー ンを挿入できるし、DVI への出力時にも(逆変換により)指定されたエンコードで文字を出力 する\*31. なお、〈in spec〉のスキャン時には展開を行わない. これは後続の〈control sequence〉 が未定義のときに先にエラーを発するのを防ぐためである.

**拿** pT<sub>E</sub>X で \font in ucs ... により upT<sub>E</sub>X 用 JFM を読み込んでも, JIS X 0208 外の文字が出力で きるわけではない. また, upTeXで

\kcatcode"D8=16\relax % JIS範囲外の文字(Latin-1 Supplement)を和文扱いに \font in jis\x=jis \x <文字> % 例えば U+00D8 など

のように IIS エンコードのフォント指定下で範囲外の文字を使うと、DVI 出力中 (\shipout 時) に

Character <文字> ("D8) cannot be typeset in JIS-encoded JFM jis, so I use .notdef glyph instead.

という警告\*<sup>32</sup>が発生し、DVI には豆腐(set2 0)が書かれる.

 $<sup>^{*30}</sup>$  ただし, \tracinglostchars > 0 でも Missing character: There is no **あ** in font nullfont!のよ うな警告は出ない.

<sup>\*&</sup>lt;sup>31</sup> この新書式を導入した目的は,将来 upT<sub>E</sub>X の内部コードが Unicode 固定になった場合に字幅やグルー・カー ンが定義された pTrX 用 JFM/VF セットを upTrX 用に用意しなおさなくても済むようにするためである [18].

<sup>\*&</sup>lt;sup>32</sup> この警告も \tracinglostchars に従う.Missing character 警告と違ってノードは破棄されないので lost と いう名称は微妙だが…. また, JIS 範囲外の警告が発生するタイミングは Missing character 警告(ノード生成 失敗時に発生)とは異なるので、\shipout 時の \tracinglostchars の値に依ることになる.

**◇** なお、T<sub>E</sub>X82 における読込済フォントの判定(「同じ TFM ファイル名」かつ「同じサイズ」)は (u)pT<sub>F</sub>X でも変更していないため,エンコード無指定・in jis 指定・in ucs 指定だけを変えて複 数回読み込もうとしても,新しいフォント識別子 (font identifier) は発行されないし,最初のエン コードが常に使われる.

%#!ptex

\font\xA=min10

\font in jis\xB=min10 % => min10 は無指定時のエンコードのまま \font in ucs\xC=min10 % => min10 は無指定時のエンコードのまま

%#!ptex

\font in ucs\yA=umin10

\font\yB=umin10 % => umin10 は Unicode のまま

\font in jis\yC=umin10 % => umin10 は Unicode のまま

◇ 欧文フォントに対する ⟨in spec⟩ は意味を持たないので、単に無視される. また \font, \jfont, \tfont の直後が in でないか \encoding \ が jis, ucs 以外の場合は

! Missing control sequence inserted.

というエラーが発生する (TFX82 と同じ挙動).

▶ \ifjfont ⟨font⟩, \iftfont ⟨font⟩

\ifjfont は \langle font \rangle が和文の横組用フォントかどうか,\iftfont は和文の縦組用フォ ントかどうかを判定する. 2020-02-05 のコミット (r53681) で追加され, TeX Live 2020 の pT<sub>F</sub>X (p3.8.3) で利用可能である.

これにより、例えば\HOGEが和文フォントか否かは

\ifjfont\HOGE

(和文の横組用フォント)

\else\iftfont\HOGE

(和文の縦組用フォント)

\else

(欧文フォント)

\fi

として判定できる.



上述の通り、欧文フォント・和文の横組用フォント・和文の縦組用フォントのいずれも \font 一つ で定義可能だが、定義したフォントが実際にどの種類だったかを知る手段はバージョン p3.8.2 ま での pT<sub>E</sub>X には存在しなかった.



 ちなみに、ε-pT<sub>E</sub>X, ε-upT<sub>E</sub>X には \iffontchar プリミティブが存在する. しかし、 $\langle font \rangle$  が和文 フォントか否かを判定するために \iffontchar〈font〉 256 などと第二引数に 256 以上の値を指 定することはできない、なぜなら、欧文フォントに対し第二引数に 0-255 以外の値を指定すると 「! Bad character code (...).」エラーが発生するからである.

#### ▶ \jfam=⟨number⟩

現在の和文数式フォントファミリの番号を格納する\*<sup>33</sup>. 現在の欧文数式ファミリの番号を格納する \fam と原理的に同じ番号を指定することは原理的には可能だが,数式ファミリは和文・欧文共用であるので実際には異なる値を指定することになる.

欧文フォントが設定されている数式ファミリの番号を \jfam に指定し、数式中で和文文字を記述すると

! Not two-byte family.

というエラーが発生する. 逆に,和文フォントが設定されているファミリの番号を\famに指定し、数式中に欧文文字を記述すると

! Not one-byte family.

というエラーが発生する.

#### ▶ \ptextracingfonts (integer)

\tracingoutput=1 のときに意味を持つパラメータで、これは元来 \shipout 時にログに出るものであるから、「\shipout 時点での値」によって以下の情報を表示する. pTeX 4.1.0 で導入された.

- 値を 1 以上に設定すると, pdfTeX の \pdftracingfonts と同じ書式でフォント名 とサイズを表示する (font expansion には非対応).
- 値を 2 以上に設定すると、追加で (u)pTFX 特有の以下の情報を表示する.
  - 和文フォント (JFM) の横組 (/YOKO)・縦組 (/TATE) の区別
  - 明示的なエンコード指定(in jis → +JIS / in ucs → +Unicode)

書式は以下のようになる.

- 欧文フォントの場合\*34 → ファイル名@サイズ
- 和文フォントの場合\*35→ファイル名@サイズ/組方向+エンコード

#### ▶ \ptexfontname

 $pT_{EX}$  4.1.0 で導入された. 欧文フォントに対しては \fontname と類似だが,フォントサイズの表示が ...  $_{at}$  ...  $_{nt}$  ではなく ...  $_{nt}$  の書式となる. また,和文フォントに対しては追加情報として以下も表示する.

- 和文フォント (JFM) の場合は横組・縦組の情報を表示
- 明示的に in jis/in ucs が指定された場合に限ってエンコードを表示

書式は \ptextracingfonts と同じであるが, その値は \ptexfontname の出力に影響しない. ここでは例を示そう.

• \font\x=cmr10\_at\_7pt → cmr10@7.0pt

<sup>\*33</sup> pTeX, upTeX では 0–15 の範囲が許される。 $\epsilon$ -pTeX,  $\epsilon$ -upTeX では欧文の \fam と共に 0–255 に範囲が拡張されている。

<sup>\*34</sup> サイズが TFM デザインサイズと同じ場合は @サイズ が省略される.

<sup>\*35</sup> サイズについては欧文フォントと同様. 和文フォントでは /YOKO 又は /TATE のいずれか一方が**常に**表示される. またエンコード無指定の場合は +**エンコード** が省略される.

- \font\x=nmin10 → nmin10/YOKO
- \font\x=min10\\_at\\_8pt → min10@8.0pt/YOKO
- \font\_in\_jis\_\x=ngoth10\_at\_6pt  $\rightarrow$  ngoth10@6.0pt/YOK0+JIS
- \font\_in\_ucs\_\x=utgoth10  $\rightarrow$  utgoth10/TATE+Unicode

これにより「そのフォントが JIS コードと Unicode のどちらで DVI 出力されるか」を知ることができるし、TFM ファイル名には現れることがない / が含まれるかどうかで「和文フォントかどうか」を判定することもできる.

## 4 pTEX 系列の組版処理

和文文字を単に出力できるだけでは、日本語の組版としてまともにならない. pTeX 系列は、禁則を考慮した行分割処理、和文文字と欧文文字のスペーシングといった日本語特有の組版機能を有している.

#### 4.1 禁則

欧文と和文の処理で見かけ上最も大きな違いは、行分割処理であろう.

- 欧文中での行分割は、ハイフネーション処理等の特別な場合を除いて、単語中すなわち連続する文字列中はブレークポイントとして選択されない.
- 和文中では禁則(行頭禁則と行末禁則)の例外を除いて、全ての文字間がブレークポイントになり得る.

しかし、 $pT_EX$  の行分割は  $T_EX$  内部の処理からさほど大きな変更を加えられてはいない.というのも、 $T_EX$  のペナルティ\* $^{36}$ という概念を和文の禁則処理にも適用しているためである.

行頭禁則と行末禁則を実現する方法として,pTeX では「禁則テーブル」が用意されている. このテーブルには

- 禁則文字
- その文字に対応するペナルティ値
- ペナルティの挿入位置(その文字の前に挿入するか後に挿入するかの別)

を登録でき、pTeX は文章を読み込むたびにその文字がテーブルに登録されているかどうかを調べ、登録されていればそのペナルティを文字の前後適切な位置に挿入する.

禁則テーブルに情報を登録する手段として,以下のプリミティブが追加されている.

#### ▶ \prebreakpenalty ⟨character code⟩=⟨number⟩

指定した文字の前方にペナルティを挿入する.正の値を与えると行頭禁則の指定にあたる.例えば \prebreakpenalty`。=10000 とすれば、句点の直前に 10000 のペナルティ

<sup>\*36</sup>ペナルティとは,行分割時やページ分割時に「その箇所がブレークポイントとしてどの程度適切であるか」を示す一般的な評価値である(適切であれば負値,不適切であれば正値とする).絶対値が 10000 以上のペナルティは無限大として扱われる.

が付けられ、行頭禁則文字の対象となる.

#### ▶ \postbreakpenalty ⟨character code⟩=⟨number⟩

指定した文字の後方にペナルティを挿入する. 正の値を与えると行末禁則の指定にあた る. 例えば \postbreakpenalty` (=10000 とすれば、始め丸括弧の直後に 10000 のペ ナルティが付けられ、行末禁則文字の対象となる.

\prebreakpenalty, \postbreakpenalty は和文文字, 欧文文字の区別無しに指定できる. ただし、欧文文字に設定されたこれらのペナルティが実際に挿入されるのは以下の場合に限ら れる(つまり、欧文組版だけの範囲では挿入されない).

- 当該の欧文文字の直後が和文文字(前方に禁則ペナルティを伴っても構わない)の場合に 限り、その欧文文字に設定された\postbreakpenalty を挿入する.
- 当該の欧文文字の直前が和文文字(後方に禁則ペナルティを伴っても構わない)の場合に 限り、その欧文文字に設定された\prebreakpenaltyを挿入する.



禁則ペナルティはリスト構築中に自動的に挿入されるので、\showlists で

\penalty 10000(for kinsoku)

のように表示される.

また,和文文字の後方に挿入された \postbreakpenalty は \lastpenalty で取得できる し、 $\mbox{unpenalty}$  で取り除くこともできる $^{*37}$ . しかし、上述の通り、欧文文字に設定された \postbreakpenalty は後に和文文字が連続して初めて挿入されるため、\lastpenalty で取得で きないし、\unpenaltyで取り除くこともできない.

\prebreakpenalty は和文·欧文によらず, その直後に文字ノードを伴うため, 原理的に \lastpenalty で取得できないし、\unpenalty で取り除くこともできない.

同一の文字に対して \prebreakpenalty と \postbreakpenalty の両方を同時に与えるよ うな指定はできない(もし両方指定された場合、後から指定されたものに置き換えられる)。 禁則テーブルには 1,024 文字分の領域しかないので,禁則ペナルティを指定できる文字数は最 大で 1,024 文字までである\*<sup>38</sup>.

禁則テーブルからの登録の削除は以下の時に行われる [4,5]:

- ペナルティ値 0 をグローバルに(つまり、\global を用いて)設定した場合.
- ペナルティ値 0 をローカルに設定した場合でも、その設定が最も外側のグループ( $\varepsilon$ -TrX 拡張でいう \currentgrouplevel が 0) の場合\*39.

#### ▶ \jcharwidowpenalty=⟨number⟩

パラグラフの最終行が「す。」のように孤立するのを防ぐためのペナルティを設定する.

<sup>\*37</sup> 以前の pTeX では,\unpenalty したはずの和文文字の後方の \postbreakpenalty が復活してしまう場合が あったが、2017-04-06 のコミット (r43707) で修正された [6].

<sup>\*&</sup>lt;sup>38</sup> 最大 1,024 文字となったのは T<sub>F</sub>X Live 2023 (r65236–65248) 以降. なお, T<sub>F</sub>X Live 2022 までは 256 文字まで の領域しかなかった.

<sup>\*&</sup>lt;sup>39</sup> 禁則テーブルのある場所がローカルで 0 に設定されても,その場所に別の禁則ペナルティ設定がグローバルで 行われることのないように、最外グループ以外での0設定ではテーブルから削除されない.

#### 4.2 文字間のスペース

欧文では単語毎にスペースが挿入され、その量を調整することにより行長が調整される.一方、和文ではそのような調整ができる箇所がほぼ存在しない代わりに、ほとんどの場合は行長を全角幅の整数倍に取ることで、(和文文字だけの行では)綺麗に行末が揃うようにして組まれる.

ただし、禁則処理が生じたり、途中に欧文が挿入されたりした場合はやはり調整が必要となる. そこで一般に行われるのが、追い込み、欧文間や和欧文間のスペース量の調整、追い出しなどの処理である. これらを自動で行うため、pT<sub>E</sub>X には下記の機能が備わっている.

- 1. 連続する和文文字間に自動的にグルー(伸縮する空白)を挿入
- 2. 和欧文間に(ソース中に空白文字を含めずとも)自動的にグルーを挿入
- 3. 和文の約物類にグルーもしくはカーンを設定

上記のうち、1 と 2 についてはそれぞれ \kanjiskip, \xkanjiskip というパラメータを設けている。3 については、 $T_EX$  が使うフォントメトリック (TFM) を拡張した  $pT_EX$  専用の形式、JFM フォーマットによって実現している。

[TODO] JFM グルーの挿入規則について

- メトリック由来空白の挿入処理は展開不能トークンが来たら中断
- 展開不能トークンや欧文文字は「文字クラス 0」扱い. 「) \relax (」の例
- 禁則ペナルティ(\prebreakpenalty や \postbreakpenalty)とが同じ箇所に発行される場合は「禁則ペナルティ→ JFM 由来空白」の順に発行される.
- もし水平ボックス (\hbox) や \noindent で開始された段落が JFM 由来グルーで始まった場合は、そのグルーは取り除かれる(カーンは除かれない)。また水平ボックスが JFM 由来グルーで終了した場合は、そのグルーは自然長・伸び量・縮み量のすべてが 0 となる.

#### ► \kanjiskip=⟨skip⟩

連続する和文文字間に標準で入るグルーを設定する. 段落途中でこの値を変えても影響はなく、段落終了時の値が段落全体にわたって用いられる.

- 和文文字を表すノードが連続した場合、その間に \kanjiskip があるものとして行分割やボックスの寸法計算が行われる。 \kanjiskip の大部分はこのように暗黙のうちに挿入されるものであるので、 \lastskip などで取得することはできないし、 \showlists や \showbox でも表示されない。その一方で、ノードの形で明示的に挿入される \kanjiskip も存在する。このようになるのは次の場合である:
  - 水平ボックス (\hbox) が和文文字で開始しており、そのボックスの直前が和文文字であった場合、ボックスの直前に \kanjiskip が挿入される.
  - 水平ボックス (\hbox) が和文文字で終了しており、そのボックスの直後が和文文字であった場合、ボックスの直後に \kanjiskip が挿入される.
  - 連続した和文文字の間にペナルティがあった場合,暗黙の \kanjiskip が挿入されないので明示的にノードが作られる.

なお、水平ボックスであっても \raise, \lower で上下位置をシフトさせた場合は上記で述べた \kanjiskip を前後に挿入処理の対象にはならない.



\hbox to 15zw{%
\kanjiskip=0pt plus 1fil
あ「い」うえ,お}

あ「 い 」う え ,お

のように  $\$  kanjiskip に無限の伸長度を持たせることで均等割付を行おうとするコードを見かけるが、連続する和文文字の間にはメトリック由来の空白と  $\$  kanjiskip は同時には入らないので、上に書いたコードは不適切である\* $^{40}$ .

#### ► \xkanjiskip=⟨skip⟩

和文文字と欧文文字の間に標準で入るグルーを設定する. 段落途中でこの値を変えても影響はなく, 段落終了時の値が段落全体にわたって用いられる.

\text{kanjiskip} と異なり、\xkanjiskip はノードの形で挿入される. この挿入処理は段落の行分割 処理の直前や、\hbox を閉じるときに行われるので、「どこに \xkanjiskip が入っているか」を知るためには現在の段落や \hbox を終了させる必要がある.

#### $\blacktriangleright$ \xspcode $\langle 8$ -bit number $\rangle = \langle 0-3 \rangle$

コード番号が〈8-bit number〉の欧文文字の周囲に \xkanjiskip が挿入可能が否かを 0-3 の値で指定する. それぞれの意味は次の通り:

- 0 欧文文字の前側、後側ともに\xkanjiskipの挿入を禁止する.
- 1 欧文文字の前側にのみ\xkanjiskipの挿入を許可する.後側は禁止.
- 2 欧文文字の後側にのみ \xkanjiskip の挿入を許可する. 前側は禁止.
- 3 欧文文字の前側,後側ともに\xkanjiskipの挿入を許可する.

 $pT_{EX}$  の標準値は,数字 0-9 と英文字 A-Z, a-z に対する値は 3 (両側許可),その他の文字に対しては 0 (両側禁止).

#### ► \inhibitxspcode ⟨kanji code⟩=⟨0-3⟩

コード番号が〈*kanji code*〉の和文文字の周囲に \xkanjiskip が挿入可能が否かを 0-3 の値で指定する. それぞれの意味は次の通り:

- 0 和文文字の前側、後側ともに\xkanjiskipの挿入を禁止する.
- 1 和文文字の後側にのみ\xkanjiskipの挿入を許可する.前側は禁止.
- 2 和文文字の前側にのみ \xkanjiskip の挿入を許可する. 後側は禁止.
- 3 和文文字の前側、後側ともに \xkanjiskip の挿入を許可する.

この \inhibitxspcode の設定値の情報は 1,024 文字分のテーブルに格納されている\* $^{41}$ . 未登録時は 3 (両側許可) であるとみなされ,またグローバルに 3 を代入するか,あるいは最も外側のグループで 3 を代入するとテーブルからの削除が行われる(禁則テーブルからの削除と同様の規則).

<sup>\*&</sup>lt;sup>40</sup> 実際、開き括弧の前・閉じ括弧(全角コンマを含む)の後には IFM グルーが入っているので半角しかない。

 $<sup>^{*41}</sup>$  最大 1,024 文字となったのは  $T_{
m E}$ X Live 2023 (r65236–65248) 以降. なお, $T_{
m E}$ X Live 2022 までは 256 文字分のテーブルしかなかった.

| xspcode と \inhibitxspcode では、一見すると設定値 1 と 2 の意味が反対のように感じるかも しれない. しかし、実は両者とも

- 1: 「和文文字→欧文文字」の場合のみ許可. 「欧文文字→和文文字」の場合は禁止.
- 2: 「欧文文字→和文文字」の場合のみ許可. 「和文文字→欧文文字」の場合は禁止.

となっている.

#### ► \autospacing, \noautospacing

連続する和文文字間に、標準で \kanjiskip で指定されただけのグルーを挿入する (\autospacing) か挿入しない (\noautospacing) を設定する. 段落途中でこの値を変え ても影響はなく、段落終了時の値が段落全体にわたって用いられる.

#### ► \autoxspacing, \noautoxspacing

和文文字と欧文文字の間に,標準で \xkanjiskip で指定されただけのグルーを挿入す る (\autoxspacing) か挿入しない (\noautoxspacing) を設定する.段落途中でこの値 を変えても影響はなく、段落終了時の値が段落全体にわたって用いられる.

どちらの設定も標準では有効 (\autospacing, \autoxspacing) である.



すでに述べたように, \kanjiskip の一部と \xkanjiskip はノードの形で挿入される. \noautospacing や \noautoxspacing を指定しても、このノードの形での挿入自体は行われる (ただノードが \kanjiskip や \xkanjiskip の代わりに長さ 0 のグルーを表すだけ).

これにより、例えば \noautoxspacing 状況下で「**あ**a」と入力しても、間に長さ 0 のグルーが あるため「あ」と「a」の間で改行可能となることに注意.

#### ▶ \showmode

\kanjiskip の挿入や \xkanjiskip の挿入が有効になっているか否かを

- > auto spacing mode;
- > no auto xspacing mode.

という形式(上の例では \autospacing かつ \noautoxspacing の状況)で端末やログ に表示する.

#### ► \inhibitglue

この命令が実行された位置において、メトリック由来の空白の挿入を禁止する.以下の 点に注意.

- メトリック由来の空白が挿入されないだけであり,その代わりに \kanjiskip や \xkanjiskip が挿入されることは禁止していない.
- 本命令は現在のモードが(非限定、限定問わず)水平モードのときしか効力を発揮し ない(数式モードでも効かない).段落が和文文字「【」で始まり,その文字の直前 にメトリック由来の空白が入ることを抑止したい場合は、次のように一旦段落を開始 してから \inhibitglue を実行する必要がある.

#### \leavevmode\inhibitglue [

以前の pTrX では「この命令が実行された位置」が何を指すのか大雑把でわかりにくかっ たが、T<sub>E</sub>X Live 2019 の pT<sub>E</sub>X 3.8.2 以降では、明確に**新たなノードが追加されない限り**、 と定めた[7,12]. すなわち,

- 1. \inhibitglue は, ノード挿入処理を行う命令 (\null, \hskip, \kern, \vrule, ...) が後ろに来た場合は無効化される.
- 2. 一方、\relax やレジスタへの代入などのノードを作らない処理では無効化されない.
- 3. \inhibitglue の効果は別レベルのリストには波及しない.



#### 以上の説明の具体例を以下に示す:

```
) \vrule (\\
                                                              ) | (
) \vrule\inhibitglue (\\
                                                              ) (
) \inhibitglue\vrule (\\
                                                              )| (
                                                              )(
) \inhibitglue\relax (\\
) \relax\inhibitglue (\\ % 「)」「\relax」間で二分空きが入る
                                                              ) (
あ\setbox0=\hbox{\inhibitglue} (
                                                              あ (
```



(\protected は  $\epsilon$ -TeX 拡張の機能だが、現在では LATeX 自体が  $\epsilon$ -TeX 拡張を要求している).

\protected\def\<{\ifvmode\leavevmode\fi\inhibitglue}

#### ▶ \disinhibitglue

\inhibitglue の効果を無効化(つまり、メトリック由来の空白の挿入を許可)する. pT<sub>F</sub>X 3.8.2 で新しく追加された.

#### 組方向 4.3

従来の T<sub>F</sub>X では、字送り方向が水平右向き(→)、行送り方向が垂直下向き(↓)に固定 されていた. pTpX では、TpX の状態として "組方向 (ディレクション)" を考え、ディレク ションによって字送り方向と行送り方向を変えることにしてある. なお, 行は水平ボックス (horizontal box), ページは垂直ボックス (vertical box) であるという点は, pT<sub>F</sub>X でも従来の T<sub>F</sub>X と同様である.

pTrX のサポートする組方向は**横組、縦組**、そして DtoU 方向\* $^{42}$ の 3 つである. また数式 モード中で作られたボックスは数式ディレクションというまた別の状態になる. 横組での数式 ディレクション(横数式ディレクション)と DtoU 方向での数式ディレクションはそれぞれ非 数式の場合と区別はないが、縦組での数式ディレクション(**縦数式ディレクション**)では横組 を時計回りに90度回転させたような状態となる.従って、pTrXでは縦数式ディレクションま で含めると合計 4 種類の組方向がサポートされているといえる (表 2).

以下が、組方向の変更や現在の組方向判定に関わるプリミティブの一覧である.

<sup>\*&</sup>lt;sup>42</sup> 下から上 (Down to Up) であろう.

表 2 pT<sub>E</sub>X のサポートする組方向

	横組	縦組	DtoU 方向	縦数式ディレクション
命令	\yoko	\tate	\dtou	_
字送り方向	水平右向き (→)	垂直下向き (↓)	垂直上向き (↑)	垂直下向き(↓)
行送り方向	垂直下向き (↓)	水平左向き (←)	水平右向き (→)	水平左向き (←)
使用する和文	横組用 (\jfont)	縦組用 (\tfont)	横組用 (\j:	font) の 90° 回転
フォント 組版例	銀は、Ag <sub>&gt;</sub>	。 銀は、Ag <sub>→</sub>	* 銀は、AB>	歌 銀は、Ag <sub>&gt;</sub>

#### ► \tate, \yoko, \dtou

組方向をそれぞれ縦組, 横組, DtoU 方向に変更する. カレントの和文フォントは縦組では縦組用フォント, 横組および DtoU 方向では横組用フォントになる.

組方向の変更は、原則として作成中のリストやボックスに何のノードも作られていない 状態でのみ許される.より詳細には、

• 制限水平モード (\hbox), 内部垂直モード (\vbox) では, 上記に述べた原則通り.

\hbox{\hsize=20em\tate .....}

のように、ノードが作られない代入文などは組方向変更前に実行しても良い. 違反すると次のようなエラーが出る.

! Use `\tate' at top of list.

- 非制限水平モード(行分割される段落)や、数式モード(文中数式、ディスプレイ数 式問わず)での実行は禁止.
- 外部垂直モードの場合は、次の2点が同時に満たされる場合のみ実行可能である\*43.
  - current page の中身にはボックス, 罫線 (\hrule), insertion (\insert) はない. 言い換えれば, current page の中身はあってもマーク (\mark) か whatsit のみ\*<sup>44</sup>.
  - recent contributions の中身にもボックス, 罫線, insertion はない. 違反すると次のようなエラーが出る.

! Use `\tate' at top of the page.

<sup>\*&</sup>lt;sup>43</sup> T<sub>E</sub>X は、外部垂直モードでボックスその他のノードを追加する際に、まずそのノードを recent contributions というリストの末尾に追加し、その後 recent contributions の中身が徐々に current page という別のリストに移されるという処理を行っている.

そのため、単純に current page または recent contributions という 1 つのリストを調べるだけでは「ページが空」か正しく判断できない.

<sup>\*&</sup>lt;sup>44</sup> current page の中身にグルー, カーン, ペナルティがあるのは, それらの前にボックス, 罫線, insertion が存在する場合にのみである.

また、ボックスの中身を \unhbox, \unvbox 等で取り出す場合は、同じ組方向のボックス内でなければならない\* $^{45}$ . 違反した場合、

! Incompatible direction list can't be unboxed.

なるエラーが出る.

\discretionary 命令では \discretionary  $\{\langle pre \rangle\}$   $\{\langle nobreak \rangle\}$  と 3 つの引数を指定するが、この 3 引数の中で組方向を変更することはできない(常に周囲の組方向が使われる).

#### ▶ \iftdir, \ifydir, \ifddir, \ifmdir

現在の組方向を判定する. \iftdir,\iftdir,\iftdir はそれぞれ縦組, 横組, DtoU 方向であるかどうかを判定する(数式ディレクションであるかは問わない). 一方, \iftdir は数式ディレクションであるかどうかを判定する.

従って、表2に示した4つの状況のどれに属するかは以下のようにして判定できることになる。

```
\iftdir
\ifmdir
(縦数式ディレクション)
\else
(通常の縦組)
\fi
\else\ifydir
(横組)
\else
(DtoU方向)
```

▶ \iftbox ⟨number⟩, \ifybox ⟨number⟩, \ifdbox ⟨number⟩, \ifmbox ⟨number⟩

 $\langle number \rangle$  番のボックスの組方向を判定する.  $\langle number \rangle$  は有効な box レジスタでなければならない.

バージョン p3.7 までの pTeX では、ボックスが一旦ノードとして組まれてしまうと、通常の縦組で組まれているのか、それとも縦数式ディレクションで組まれているのかという情報が失われていた。しかし、それでは後述の「ベースライン補正の戻し量」を誤り、欧文の垂直位置が揃わないという問題が生じた [3]. この問題を解決する副産物として、バージョン p3.7.1 で \ifmbox プリミティブが実装された.

 $<sup>^{*45}</sup>$  数式ディレクションか否かは異なっていても良い.

#### 4.4 ベースライン補正

和文文字のベースラインと欧文文字のベースラインが一致した状態で組むと、行がずれて見 えてしまう場合がある.特に縦組の状況が典型的である(表2の「組版例」参照).

この状況を解決するため、pTrX では欧文文字のベースラインを行送り方向に移動させるこ とができる:

#### ▶ \tbaselineshift=⟨dimen⟩, \ybaselineshift=⟨dimen⟩

指定した箇所以降の欧文文字のベースラインシフト量を格納する。両者の使い分けは

\tbaselineshift 縦組用和文フォントが使われるとき(つまり組方向が縦組のとき), \ybaselineshift 横組用和文フォントが使われるとき(横組, DtoU 方向, 縦数式 ディレクション)

となっている、どちらの命令においても、正の値を指定すると行送り方向(横組ならば 下、縦組ならば左)にずらすことになる.



# disp\_node

欧文文字だけでなく、文中数式 (\$...\$) もベースライン補正の対象である。文中数式は全 体に \tbaselineshift (もしくは \ybaselineshift) だけのベースライン補正がかかるが, それだけでは

数式中のボックスの欧文は(文中数式全体にかかる分も合わせて)二重にベースライン 補正がされる

という問題が起きてしまう.この問題を解決するための命令が以下の3つの命令であり、 pT<sub>F</sub>X 3.7\*<sup>46</sup>で追加された.

- ▶ \textbaselineshiftfactor=⟨number⟩, \scriptbaselineshiftfactor=⟨number⟩
- ► \scriptscriptbaselineshiftfactor=(number)

文中数式全体にかかるベースライン補正量に対し、文中数式内の明示的なボックスを逆 方向に移動させる割合を指定する. 1000 が 1 倍 (ベースライン補正をちょうど打ち消す) に相当する.

プリミティブが3つあるのは、数式のスタイルが \textstyle 以上(\displaystyle 含む)、\scriptstyle, \scriptscriptstyle のときにそれぞれ適用される値を変えら れるようにするためである. 既定値はそれぞれ 1000 (1倍), 700 (0.7倍), 500 (0.5倍) である.

T<sub>F</sub>X Live 2015 以前の動作に戻すには、上記の 3 プリミティブに全て 0 を指定すれば良い.

⋩ \scriptbaselineshiftfactorを設定するときには,\scriptstyle下で追加するボックス内の ベースライン補正量をどうするかを常に気にしないといけない. 例えば次のコードを考える:

<sup>\*&</sup>lt;sup>46</sup> T<sub>F</sub>X Live 2016, 厳密には 2016-03-05 のコミット (r39938).

組版結果は以下のようになる:

漢字 
$$b^{b}y$$
  $z$  か  $pqrax$ 

この例で、ボックス \hbox{\scriptsize\_y**う**} 内ではベースライン補正量は 10 pt のままである\* $^{47}$ . それが添字内に配置された場合、このボックスは

(文中数式全体のシフト量) 
$$\times \frac{\text{\scriptbaselineshiftfactor}}{1000} = 7 \, \text{pt}$$

だけ上に移動するので、結果として「y」は添字内に直書きした「b」と上下位置が 10 pt -7 pt = 3 pt だけ上に配置されてしまっている.

なお、\scriptscriptbaselineshiftfactorについても全く同様の注意が当てはまる.

## 5 その他の補助機能

### 5.1 文字コード変換, 漢数字

先述(1.4 節)の通り,和文文字の文字コードを数値で指定するには内部コードで表現する必要があるが,それは EUC-JP/Shift-JIS/Unicode と様々である.異なるエンコード間でも同じ文字を数値で直接表現できるように,文字コード変換を行うプリミティブが用意されている.また,漢数字を出力するプリミティブも用意されている\* $^{48}$ .

#### ▶ \kuten ⟨16-bit number⟩

区点コードから内部コードへの変換を行う. 16 進 4 桁の上 2 桁が区,下 2 桁が点であると解釈する. たとえば、\char\kuten"253C は、「怒」(37 区 60 点)である.

▶\jis ⟨16-bit number⟩, \euc ⟨16-bit number⟩, \sjis ⟨16-bit number⟩

それぞれ JIS コード, EUC コード, Shift-JIS コードから内部コードへの変換を行う. たとえば, \char\jis"346E, \char\euc"B0A5, \char\sjis"8A79 は, それぞれ「喜」, 「哀」, 「楽」である.

#### ▶ \ucs ⟨number⟩

Unicode から内部コードへの変換を行う. もともと  $upT_EX$  で実装されていたが,  $pT_EX$  3.10.0 で取り入れた.

#### ▶ \toucs ⟨number⟩

内部コードから Unicode への変換を行う. pTpX 3.10.0 で追加した.

<sup>\*&</sup>lt;sup>47</sup> \scriptsize などのフォントサイズ変更命令では、標準では \ybaselineshift の値は変更しない (\tbaselineshift の値はその都度変更する).

<sup>\*&</sup>lt;sup>48</sup> 実は \kansuji, \kansujichar プリミティブは p3.1.1 でいったん削除され, p3.1.2 で復活したという経緯がある.

#### ► \tojis ⟨number⟩

内部コードから JIS コードへの変換を行う. pT<sub>F</sub>X 4.1.0 で追加した.



② 1 節でも述べたように,pTEX は JIS X 0213 には対応せず,JIS X 0208 の範囲のみ扱える.なお, pTrX 3.9.1 以前では、不正な文字コードを与えたときの挙動が不統一で、特に以下の値を返すケー スもあった:

- 区点コード表の JIS X 0208 における最初の未定義位置 (JIS 0x222F, EUC 0xA2AF, SJIS 0x81AD)…和文文字コードとして有効で、JIS X 0213 では定義されている.
- 区点コード表の 1 区 0 点 (JIS 0x2120, EUC 0xA1A0, SJIS 0x813F)…文字コードとして無効.
- −1…文字コードとして無効.

pT<sub>F</sub>X 3.10.0 では \ucs と \toucs を追加し、さらに不正な文字コードを容易に判別できるように以 下の仕様にした:

- 文字コード変換が**不要**なケース\*<sup>49</sup>…恒等変換となる.不正な文字コードを与えてもそのまま 通る. (これは従来どおりの挙動)
- 文字コード変換が必要なケース…不正な文字コードを与えると -1 を返す. (返り値を統一) これは pT<sub>F</sub>X 4.1.0 で追加した \tojis も同様である.

#### ► \kansuji ⟨number⟩, \kansujichar ⟨0−9⟩=⟨kanji code⟩

\kansuji は、続く数値 (number) を漢数字の文字列で出力する. 出力される文字は \kansujichar で指定できる(デフォルトは「○一二三四五六七八九」). たとえば

\kansuji 1978年

は「一九七八年」と出力され、

\kansujichar1=`壱

\kansujichar2=\euc"C6F5\relax

\kansujichar3=\jis"3B32\relax

\kansuji 1234

は「壱弐参四」と出力される.なお、\kansuji に続く数値 (number) が負の場合は、空 文字列になる(ちょうど\romannumeralにゼロまたは負の値を与えた場合と同様).

\kansujichar で指定できるのは「和文文字の内部コードとして有効な値」であり、例 えば pT<sub>F</sub>X で \kansujichar1=`A のように無効な値(pT<sub>F</sub>X において `A は欧文文字コー ドであり、和文文字コードではない)を指定すると

! Invalid KANSUJI char ("41).

というエラーが発生する\*50. また、\kansujichar の引数に許される値は 0-9 に限られ、 例えば \kansujichar10=`拾 とすると

! Invalid KANSUJI number (10).

<sup>\*&</sup>lt;sup>49</sup> 内部 euc における \euc,内部 sjis における \sjis,および upT<sub>E</sub>X で内部 uptex における \ucs と \toucs が これに該当する.

<sup>\*&</sup>lt;sup>50</sup> upTpX では 0–127 も含め,Unicode の文字コードすべてが和文文字コードとして有効であり(\kchar で任意 の文字コードを和文文字ノードに変換して出力できる),基本的にこのエラーは発生しない.

というエラーが発生する.



⋩ \kansujichar は整数値パラメータであるが,p3.8.2 までは「代入できるが取得はできない」とい う挙動であった (例えば \count255=\kansujichar1 はエラー). pT<sub>F</sub>X 3.8.3 で取得もできるよう に修正された [9] が、以前の pTrX も考慮すると、値の取得は以下のようにするのが安全である: \count255=\expandafter`\kansuji1



以上に挙げたプリミティブ (\kuten, \jis, \euc, \sjis, \ucs, \toucs, \kansuji) は展開可能 (expandable) であり、内部整数を引数にとるが、実行結果は文字列であることに注意(TFX82 の \number, \romannumeral と同様).

> \newcount\hoge \hoge="2423 9251, 九二五一 \the\hoge, \kansuji\hoge\\ 42147, w -4:0-\jis\hoge, \char\jis\hoge\\ \kansuji1701

以上の挙動から、\kansuji を「整数値をその符号値をもつ和文文字トークンに変換する」とい う目的に用いることもでき $^{*51}$ , これは時に" $\setminus$ kansuji トリック"と呼ばれる。例えば

 $\ \$  \kansujichar1=\jis"2422 \edef\X{\kansuji1}

としておけば、\expandafter\meaning\X は「kanji character **あ**」であるし、

\begingroup \kansujichar5=\jis"467C\relax \kansujichar6=\jis"4B5C\relax \expandafter\gdef\csname\kansuji56\endcsname{test} \endgroup

とすれば、\日本という和文の制御綴をASCII文字だけで定義できる.

#### 5.2 長さ単位


pT<sub>F</sub>X では T<sub>F</sub>X82 に加えて以下の単位が使用可能である:

#### ► ZW

現在の和文フォント(通常の縦組のときは縦組用フォント、それ以外のときは横組用 フォント)における「全角幅」.例えばこの文書の本文では 1 zw = 10.12534 pt である.

#### ► zh

現在の和文フォント(通常の縦組のときは縦組用フォント、それ以外のときは横組用 フォント)における「全角高さ」. 例えばこの文書の本文では  $1 \, \text{zh} = 9.64365 \, \text{pt}$  である.



ただ、pTeX の標準和文フォントメトリックの一つである min10.tfm では、1 zw = 9.62216 pt, 1zh = 9.16443 pt となっており、両者の値は一致していない. JIS フォントメトリックでも同様の 寸法となっている. 一方, 実際の表示に使われる和文フォントの多くは, 1zw = 1zh, すなわち正 方形のボディに収まるようにデザインされているから、これと合致しない. したがって、単位 zh はあまり意味のある値とはいえない.

<sup>\*&</sup>lt;sup>51</sup> ただし, upT<sub>E</sub>X で 0–127 の文字コードを \kansujichar で指定した場合のみ, \kansuji で生成されるトーク ンはカテゴリーコード 12 の欧文文字トークンになる [8].

なお, japanese-otf (OTF パッケージ) が用いているフォントメトリックは 1zw = 1zh である.

#### ▶ Q, H

両者とも  $0.25\,\mathrm{mm}$  (7227/10160 sp) を意味する. 写植機における文字の大きさの単位である Q 数(級数) と、字送り量や行送り量の単位である歯数に由来する.

#### 5.3 バージョン番号

コミュニティ版の pT<sub>E</sub>X 系列独自で、T<sub>E</sub>X Live 2018 以降にバージョン番号を返す機能を  $(\varepsilon$ -)(u)pT<sub>E</sub>X に追加した.

#### ▶ \ptexversion, \ptexminorversion, \ptexrevision

 $pT_{EX}$  のバージョン番号は px.y.z の形式となっており,それらを取得するための命令である.\ptexversion, \ptexminorversion はそれぞれ x, y の値を内部整数で返し,\ptexrevision はその後ろの「.z」を文字列で返す.従って,全部合わせた  $pT_{EX}$  のバージョン番号は

\number\ptexversion.\number\ptexminorversion\ptexrevision

で取得できる. pT<sub>F</sub>X 3.8.0 で導入された.

この追加と同時に、 $(\varepsilon$ -)up $T_EX$ では以下が追加されている.

#### ▶ \uptexversion, \uptexrevision

upTeX のバージョン番号は ux.y の形式となっており、それらを取得するための命令である。 \uptexversion は x の値を内部整数で返し、\uptexrevision はその後ろの「.y」を文字列で返す。

さらに  $\varepsilon$ -(u)pT<sub>F</sub>X には \epteXversion プリミティブがある (./eptexdoc.pdf を参照).

この文書は  $\varepsilon$ -upTpX で処理しているので、バージョン番号全体を表示すると

This is e-upTeX p4.1.0-u1.29-230214-2.6

となる.

### 第川部

# オリジナルの TEX 互換プリミティブの動作

オリジナルの  $T_{EX}$  に存在したプリミティブの 2 バイト以上のコードへの対応状況を説明する.

## 6 和文に未対応のプリミティブ

以下のプリミティブでは、文字コードに指定可能な値は 0-255 の範囲に限られている:

\catcode, \sfcode, \mathcode, \delcode, \lccode, \uccode

#### 違反すると

! Bad character code (42146).

というエラーが発生する.

以前の pTeX では、これらの命令の文字コード部分に和文文字の内部コードを指定することもでき、 その場合は「引数の上位バイトの値に対する操作」として扱われていた:

\catcode"E0=1 \message{\the\catcode"E0E1}% ==> 1

しかしこの挙動は 2016-09-06 のコミット (r41998) により禁止され,  $T_EX$  Live 2017 の  $pT_EX$  (p3.7.1) で反映されている.

また、下記のプリミティブは名称が\...char であるが、値は 0–255 の範囲のみ有効であり、256 以上あるいは負の値を指定すると無効である(オリジナルの  $T_EX$  同様、エラーにはならない).

\endlinechar, \newlinechar, \escapechar, \defaulthyphenchar, \defaultskewchar

## 7 和文に対応したプリミティブ

▶ \char ⟨character code⟩, \chardef ⟨control sequence⟩=⟨character code⟩ 先に3節でも述べた通り、引数として0-255に加えて和文文字の内部コードも指定で

きる。和文文字の内部コードを指定した場合は和文文字を出力する。

▶ \font, \fontname, \fontdimen

\font については 3.2 節を参照. \fontname は和文フォントからもフォント名を取得でき、\fontdimen は和文フォントのパラメータ表(JFM で定義される param テーブル)からも値を取得できる.

#### ► \accent ⟨character code⟩=⟨character⟩

\accent プリミティブにおいても、アクセントの部分に和文文字の内部コードを指定 できるほか、アクセントのつく親文字を和文文字にすることもできる.

- 和文文字をアクセントにした場合、その上下位置が期待されない結果になる可能性が 大きい. これは、アクセントの上下位置補正で用いる\fontdimen5 の値が和文フォ ントでは特に意味を持たない\*<sup>52</sup>ためである.
- 和文文字にアクセントをつけた場合、
  - 前側には JFM グルーや \kanjiskip は挿入されない(ただし \xkanjiskip は 挿入されうる).
  - 後側には JFM グルーは挿入されない(ただし \kanjiskip, \xkanjiskip は挿

#### ▶ \if ⟨token<sub>1</sub>⟩ ⟨token<sub>2</sub>⟩, \ifcat ⟨token<sub>1</sub>⟩ ⟨token<sub>2</sub>⟩

文字トークンを指定する場合、その文字コードは TrX82 では 0-255 のみが許されるが、 pT<sub>F</sub>X では和文文字トークンも指定することができる.

\if による判定では,欧文文字トークン・和文文字トークンともにその文字コードが比 較される. \ifcat による判定では、欧文文字トークンについては \catcode, 和文文字 トークンについては \kcatcode が比較される.



▼ T<sub>E</sub>Xbook には、オリジナルの T<sub>E</sub>X における \if と \ifcat の説明として

If either token is a control sequence, TEX considers it to have character code 256 and category code 16, unless the current equivalent of that control sequence has been \let equal to a non-active character token.

#### とある. すなわち

\if や \ifcat の判定では(実装の便宜上) コントロールシークエンスは文字コード 256, カテゴリーコード 16 を持つとみなされる

というのである. ところが、tex.web の実装はこの通りでなく、コントロールシークエンスをカテ ゴリーコード 0 とみなしている.そのため, $pT_PX$  系列において和文文字トークンの  $\$  kcatcode の 値が 16 である場合も、\ifcat 判定でコントロールシークエンスと混同されることはない.

一方,文字コードについては、確かに tex.web は \if 判定においてコントロールシークエンスを 256 とみなしている. しかし, upTpX では文字コード 256 の和文文字と衝突するので, 2019-05-06 のコミット (r51021) で「原理的に文字コードが取り得ない値」に変更した [13].

<sup>\*&</sup>lt;sup>52</sup> 欧文フォントでは x-height である.

## 第Ⅲ部

# pTEX の出力する DVI フォーマット

 $pT_{EX}$  が出力する DVI ファイルは,欧文の横組のみを行っていればオリジナルの  $T_{EX}$  が出力する DVI ファイルと全く同様に解釈できる.一方, $pT_{EX}$  で和文文字を出力する場合,および組方向変更を行う場合は以下の DVI 命令が使用される.set2,set3 は [19] で定義されているが,オリジナルの  $T_{EX}$  では使われていない.dir は [19] で定義されておらず, $pT_{EX}$  の独自拡張である.

- set2 (129) c[2] コード番号が c (0x100  $\leq c$  < 0x10000) の文字を印字し、参照点を移動する. pTeX では JIS コード、upTeX では UCS-2 が用いられる.
- set3 (130) c[3] コード番号が c (0x10000  $\leq c$  < 0x1000000) の文字を印字し、参照点を移動する. upT<sub>E</sub>X では UCS-4 の下位 3 バイトが用いられる(pT<sub>E</sub>X では現れない).
- dir (255) d[1]
   組方向を変更する. d[1] = 0 が横組, d[1] = 1 が縦組, d[1] = 3 が DtoU 組を示す.

 $pT_{EX}$  が出力する DVI ファイルのプリアンブル部のフォーマット ID は,オリジナルの  $T_{EX}$  と同じく常に 2 である.一方,ポストアンブル部の  $post\_post$  命令に続くフォーマット ID は  $pT_{EX}$  でも通常 2 であるが, $pT_{EX}$  の拡張 DVI 命令である dir が使用されている場合のみ 3 にセットされる.

\special 命令の文字列は内部コードで符号化されたバイト列として書き出される.

## 参考文献

- [1] Victor Eijkhout, *T<sub>E</sub>X by Topic*, *A T<sub>E</sub>Xnician's Reference*, Addison-Wesley, 1992. https://www.eijkhout.net/texbytopic/texbytopic.html
- [2] ASCII Corporation & Japanese T<sub>E</sub>X Development Community,「JFM ファイルフォーマット」、./jfm.pdf
- [3] aminophen,「縦数式ディレクションとベースライン補正」, 2016/09/05, https://github.com/texjporg/platex/issues/22
- [4] h-kitagawa, 「禁則テーブル, \inhibitxspcode 情報テーブルからのエントリ削除」, 2017/09/10,
  - https://github.com/texjporg/tex-jp-build/pull/26
- [5] Man-Ting-Fang, [upTeX] Unexpected behaviour in kinsoku processing, 2018/04/13, https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/57
- [6] aminophen,「pTeX の後禁則ペナルティ」, 2017/04/05, https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/11
- [7] h-kitagawa,「[ptex]\inhibitglue の効力」, 2017/09/20,

- https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/28
- [8] aminophen,「欧文文字の \kansujichar, \inhibitxspcode」, 2017/11/26, https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/36
- [9] aminophen, \( \text{[ptex] reading \kansujichar}\), \( 2019/10/14, \)
  \( \text{https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/93} \)
- [10] aminophen,「和文のコントロールシンボル」, 2017/11/29, https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/37
- [11] aminophen, 「[(u)pTeX] 内部コードの -kanji-internal オプション」, 2018/04/03, https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/55
- [12] aminophen,「TeX Live 2019 での \inhibitglue の挙動変更【予定】」, 2019/02/06, https://okumuralab.org/tex/mod/forum/discuss.php?d=2566
- [13] aminophen, \[ \text{upTeX} \O \\ \if \text{L} \\ \text{ifcat} \], \[ 2019/01/17, \]

  https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/68
- [14] aminophen,「pTeX の和文文字トークンのカテゴリーコード」, 2019/04/22, https://github.com/texjporg/ptex-manual/issues/4
- [15] h-kitagawa,「[ptex] [和字] + [ブレース] で終わっている行の行端の扱い」, 2019/08/05, https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/87
- [16] h-kitagawa,「バイト列と和文文字トークンの区別」, 2019/06/08, https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/81
- [17] t-tk,「[ptexenc] 入力ファイルの文字コードの自動判定」,2022/06/05, https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/142
- [18] aminophen, \[ \text{[upTeX] JIS-encoded TFM} \], \( 2022/10/15, \) \[ \text{https://github.com/texjporg/tex-jp-build/issues/149} \]
- [19] TUG DVI Standards Working Group, *The DVI Driver Standard*, *Level 0*. https://ctan.org/pkg/dvistd

# 索引

Symbols	\kchar
\accent36	\kchardef18
\autospacing26	\kuten31
\autoxspacing26	\noautospacing26
\char35	\noautoxspacing26
\chardef35	\postbreakpenalty23
$\verb \disablecjktoken $	\prebreakpenalty22
$\verb \disinhibitglue $	\ptexfontname21
\dtou28	\ptexlineendmode15
\enablecjktoken13	\ptexminorversion34
\euc31	\ptexrevision
\font35	\ptextracingfonts21
\fontdimen35	\ptexversion
\fontname35	\scriptbaselineshiftfactor30
$\verb \forcecjktoken  \dots \dots 13$	\scriptscriptbaselineshiftfactor 30
\if36	\showmode
\ifcat36	\sjis31
\ifdbox29	\tate28
\ifddir29	\tbaselineshift
\ifjfont20	\textbaselineshiftfactor30
\ifmbox29	\tfont
\ifmdir29	·
\iftbox29	\tojis32
\iftdir29	\toucs
\iftfont20	\ucs
\ifybox29	\uptexrevision
\ifydir29	\uptexversion
\inhibitglue26	\xkanjiskip25
\inhibitxspcode25	\xspcode25
\jcharwidowpenalty23	\ybaselineshift30
\jfam21	\yoko28
\jfont18	
\jis31	Н
\kanjiskip24	н
\kansuji32	
\kansujichar32	Q
\kcatcode 12,13	Q34

	Z	ZW	
zh			