第三幕曲率

Wayne Zheng

2025年9月22日

目录

1 平面曲线的曲率 i

2 三维空间的曲线 i

1 平面曲线的曲率

不存在一维的内蕴曲率概念。几何与物理的联系:如果一个单位质量的滚珠在一段无摩擦的曲线上以单位速率运动,金属丝就会有一个垂直于切向的作用力作用在滚珠上,牛顿知道,这个力F的大小就是曲线的曲率 κ .

曲率最早由牛顿引入,描述曲线的"弯曲性"。更确切地说,曲率是切线关于弧长的转向率。如果 φ 是切线的变化角,则 $\kappa=d\varphi/ds$. 设 \mathbf{T} 和 \mathbf{N} 是曲线的单位切向量和指向曲率中心的单位法向量,则我们容易得到 $\delta\mathbf{T} \times \mathbf{N}\delta\varphi$,从而

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} \equiv \mathbf{T}' = \kappa \mathbf{N}.\tag{1}$$

也可以用法向量取代切向量,考虑法向量的转向率

$$\frac{d\mathbf{N}}{ds} \equiv \mathbf{N}' = -\kappa \mathbf{T}.\tag{2}$$

因为如果将考虑对象从曲线变成曲面,就不存在唯一的切向量了。换句话说,在平面内,切向量和法向量的转向速率都是曲率 κ ,其变化率的方向是相反的,平行于另一个向量。

2 三维空间的曲线

密切平面:在三维空间中扭曲的曲线,每个无限小的部分仍可以认为是在一个平面内的,这个平面称为密切平面(osculating plane)。密切平面可以看作是曲线在瞬时最贴合的平面。密切平面由两个(单位)向量切向量 \mathbf{T} 和主法向量 \mathbf{N} 张成。考虑沿着该曲线的质点运动,切向量 \mathbf{T} 描述的是曲线的瞬时速度方向,主法向量 \mathbf{N} 描述的是曲线的瞬时加速度方向,指向曲率中心。密切平面的法向量称为副法向量 \mathbf{B} . $(\mathbf{T},\mathbf{N},\mathbf{B})$ 组成了弗勒内(Frenet)框架。

设曲线是关于弧长 s 的函数,即 $\mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$.则切向量定义为

$$\mathbf{T} = \frac{d\mathbf{r}}{ds}.$$

密切平面的旋转速率称为挠率(torsion) τ , 也就是副法线绕 T 的旋转速率,即

$$\mathbf{B}' = -\tau \mathbf{N}.\tag{3}$$

在三维空间中,主法线向量 ${f N}$ 不仅在密切平面内旋转,还要沿着 ${f B}$ 方向,绕着切向量 ${f T}$ 旋转,因此综合起来,主法线的变化率为

$$\mathbf{N}' = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B}.\tag{4}$$

因此,三维空间中曲线的弗勒内-塞雷方程(Frenet-Serret formulas)总结如下:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{T}' \\ \mathbf{N}' \\ \mathbf{B}' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix}. \tag{5}$$