


铁磁学笔记

作者: 李程轲

时间: October 22, 2022



目录

1	静磁现象		
	1.1	磁矩	
	1.2	磁性材料和磁化强度 1	
	1.3	铁磁材料的磁化强度和退磁场 2	
	1.4	磁路	
		静磁能 5	
	1.6	软磁和硬磁	
2	磁测量		
3	原子磁矩		
	3.1	电子磁矩和磁性	
	3.2	原子中局域电子的磁性 11	

第1章 静磁现象

定义 1.1 (磁性)

外磁场改变时, 系统能量随之改变的性质。

1.1 磁矩

定义 1.2 (磁荷)

假设的仅带有北极或南极的单一磁极的基本粒子。

$$F = \frac{1}{4\pi\mu_0} \frac{m_1 m_2}{r_{12}^2}$$

其中 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} H/m, m$ 单位为 Wb。

命题 1.1 (磁力矩)

一个大小为m的磁极放入大小为H的场所受的力F=mH。磁极成对出现致使匀强场中合力为零,力矩为 $L=-mlH\sin\theta$ 。非匀强场中合力为 $F=mH_1-mH_2=m(\Delta H)$ 。当 $l\to 0$ 时, $\Delta H\approx l\frac{dH}{dx}$ 。

定义 1.3 (磁矩)

磁矩:

$$M = ml$$

其转矩与势能:

$$\vec{L} = \vec{M} \times \vec{H}$$

$$U = -\vec{M} \cdot \vec{H}$$

1.2 磁性材料和磁化强度

定义 1.4 (磁化强度)

单位体积内, 材料中磁矩的总和。

$$\vec{I} = \frac{1}{v} \sum_{i=1}^{n} \vec{M}_i$$

- 注 M 为磁化强度, $I = \mu_0 M$ 为磁极化强度。I 的单位为 $Wb \times m/m^3 = Wb/m^2 = T$ 对磁化强度的理解:
 - 1. 磁矩观点;
 - 2. 磁极(荷)观点: 若所有磁矩平行排列, 且大小相等。

$$I = NM = Nml = \rho l$$

N 为单位体积内的磁矩数, ρ 为磁荷密度。I 可以解释为 + ρ 和 - ρ 相对位移 l 距离,在表面出现未被补偿的磁荷,表面密度 $\omega=\rho l$,故 $I=\omega$

3. 分子环流观点: 相邻电流方向相反抵消,只有侧面电流环。每单位长度有n个电流环,每个电流环的面积S。

$$I = NM = \frac{n}{S}(\mu_0 iS = \mu_o(ni) = \mu_0 H'$$

H' 为内部的分子环流磁场。

定义 1.5 (磁通密度)

材料的磁化强度与真空磁化强度之和。

$$B = I + \mu_o H = \mu_0 (H' + H)$$

定义 1.6 (磁通量)

通过某给定曲面的磁场 (亦称为磁通量密度) 的大小的度量。

$$\Phi = BS$$

$$\Phi = \int_{S} \vec{B} \, d\vec{S}$$

定义 1.7 (磁导率)

某种材料对一个外加磁场线性反应的磁化程度。

电磁感应:

$$V = -\frac{d\Phi}{dt}$$

空心线圈:

$$V_0 = -N\frac{d(BS)}{dt} = -NS\mu_0 \frac{dH}{dt}$$

有磁性材料:

$$V_m = -NS\frac{dI}{dt} - NS\mu_0 \frac{dH}{dt}$$

注 若 $I = \chi H$ (通常不成立), χ 磁导率; $B = (\chi + \mu_0)H$, μ 磁导率。

工程上,用相对 μ_0 的无量纲值。

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

$$\chi_r = \frac{\chi}{\mu_0}$$

$$B = \mu_0 \mu_r H$$

$$V_m = -NS \frac{dB}{dt} - NS \mu_0 \mu_r \frac{dH}{dt} = \mu H$$

空心线圈插入磁性材料,会使电磁感应效应提升 μ_r 倍。

1.3 铁磁材料的磁化强度和退磁场

1. 初始磁化曲线:




图 1.1: 初始磁化曲线

(a). 退磁状态 (起始) H = 0, I = 0。 I 随着 H 沿 OABC 非线性变化。

(b). OA 段: I和 H 几乎线性变化且可逆。

(c). AB 段: I 增加快,发生不可逆磁化。(H 减小,并不会沿 BA 返回)

(d). BC 段: 趋近饱和

(e). C点: 饱和点, I 不再随 H 增大而增大。 I_s 为饱和磁化强度。

2. 磁滞回线: 从 $+H_m$ (饱和)减小到零,反向到 $-H_m$,然后回到 $+H_m$,形成一个磁化闭环时, $I\sim H$ 的变化曲线。




图 1.2: 磁滞回线

(a). CD 段: H 减小, 但不沿着 CBAO 回去, 在 H=0 具有非零的 I_r , 即剩余磁化强度。

(b). 反向加场: I 减小到零,对应场记做 $-H_c$,即矫顽场。

(c). EF 段: 负向趋近饱和 -I_s (F 点)

(d). FGC 段: 回到正向饱和。

3. 退磁场:有限大小磁体在其两端出现的自由磁极产生与 I 方向相反的内部磁场。

$$H_d = N \frac{I}{\mu_0}$$

N 为退磁因子, 只与样品形状有关。 退磁因子本质与磁偶相互作用有关。

命题 1.2

退磁因子对任意椭球,内部 / 处处相等。

(a). 球体: $N_x = N_y = N_z = \frac{1}{3}$

(b). 细长圆柱: $N_z \approx 0$

$$N_x = N_y = \frac{1}{2}$$

(c). 薄膜: $N_z = 1$
 $N_x = N_y = 0$

4. 退磁校正:校正回线不依赖磁体形状,只反映材料磁特性。





图 1.3: 校正回线

5. 磁体空腔内的有效场: $H_{in}=Nrac{I}{\mu_0},\ N$ 为形状同空腔的磁体的退磁因子。






图 1.4: 磁体空腔内的有效场

1.4 磁路

高磁导率材料,倾向于把磁力线封闭与于内部。

类比于电路:

$$I = \iint \vec{j} \, d\vec{S}$$

$$\epsilon = \oint_L E dl = \oint_L \frac{\vec{I}}{\sigma} dl$$

$$= \sum_i \frac{j_i s_i}{\sigma_i s_i} l_i = I \sum_i \frac{l_i}{\sigma_i s_i}$$

$$= I(R_1 + R_2 + \dots) = IR_{tot}$$

4

磁路:

$$\Phi = \iint \vec{B} \, d\vec{S}$$

$$NI_0 = \oint_L H dl = \oint_L \frac{\vec{B}}{\mu} dl$$

$$= \sum_i \frac{B_i s_i}{\mu_i s_i} l_i = I \sum_i \frac{l_i}{\mu_i s_i}$$

$$= \Phi(R_{m_1} + R_{m_2} + \dots) = IR_{m_{tot}}$$

利用永磁体提供磁动势:




图 1.5: 永磁体的退磁曲线

孤立永磁体状态于 Q,放入磁路后其 H_d 减小至 P。视 PQR 为可逆小回线有可逆磁导率 μ_{rev} 。永磁体于 R 时状态等效为 $B_r = \mu_{rev}H_r$ 的软磁,其磁动势:

$$\epsilon_m = -H_r l = \frac{B_r l}{\mu_{rev}}$$

1.5 静磁能

铁磁体能量来自原子尺度的静磁效应,由自能与外场能组成。

定义 1.8 (自能)

磁矩 \vec{M} 在 \vec{H} 中能 $-\vec{M} \cdot \vec{H}$ 视铁磁体含有多个 \vec{M}_i , 则

$$U_{\rm fl} = -\frac{1}{2} \sum_{i} \vec{\mu_i} \vec{H_i}$$

1. 积分形式 I:

$$U_{\rm fl} = -\frac{1}{2} \int_V \vec{I} \cdot \vec{H_d} d^3 \vec{r} - \frac{1}{2} \int_V \vec{I} \cdot \vec{H_d} d^3 \vec{r}_{\text{with}}$$

2. 积分形式 Ⅱ:

$$U = -\frac{1}{2} \int \mu_0 H_d^2 d^3 \vec{r} = -\frac{1}{2} \int \mu_0 H_d^2 d^3 \vec{r} \exp i \vec{r}$$

例: 孤立磁体的

$$\frac{1}{2} \int \vec{B} \cdot \vec{H} \cdot d^3 \vec{r} = 0$$

由:

$$\begin{split} \vec{B} \cdot \vec{H} &= \vec{H} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{A}) \\ &= \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{H}) + \vec{A} \cdot (\vec{\nabla} \cdot \vec{H}) \end{split}$$

有:

$$\begin{split} \frac{1}{2} & \iiint \vec{B} \cdot \vec{H} d^3 \vec{r} = \frac{1}{2} \iiint \vec{\nabla} \cdot (\vec{A} \cdot \vec{H}) d^3 \vec{r} \\ &= \frac{1}{2} \oint \vec{A} \cdot \vec{H} dS \frac{1}{2} \oint \vec{A} \cdot \vec{H} dS \\ &= 0 \end{split}$$

磁化过程中外场做功:

$$\vec{H} = \vec{H_{ex}} + \vec{H_d}$$

$$d\vec{B} = d\mu_0 \vec{H_{ex}} + d\mu_0 \vec{H_d} + dI$$

系统:

$$\delta w = \int_{\underline{\hat{\pi}}} \vec{H} \cdot d\vec{B}d^{3}\vec{r}$$

$$= \int_{\underline{\hat{\pi}}} (H_{ex} + H_{d})(\delta\mu_{0}\vec{H_{ex}} + \delta\mu_{0}\vec{H_{d}} + \delta I)d^{3}\vec{r}$$

$$= \int_{\underline{\hat{\pi}}} H_{ex}\delta(\mu_{0}\vec{H_{ex}})d^{3}\vec{r}$$

磁场对真空做功
$$+ \int_{\mu_{0}} \mu_{0}(\vec{H_{ex}}\delta\vec{H_{d}} + \vec{H_{d}}\delta\vec{H_{ex}})d^{3}\vec{r}$$

$$\int_{\mu_{0}} \delta(H_{ex} \cdot H_{d})d^{3}r = 0$$

$$+ \int_{\delta U_{\underline{\hat{\pi}}}} H_{d}\delta(\mu_{0}H_{d})d^{3}\vec{H}$$

$$\delta U_{\underline{\hat{\pi}}}$$

$$+ \int_{-\delta U_{\underline{\hat{\pi}}}} H_{d}\delta Id^{3}\vec{H}$$

$$\int_{\delta U_{\underline{\hat{\pi}}}} H_{ex}\delta Id^{3}\vec{H}$$

$$\int_{\delta U_{\underline{\hat{\pi}}}} H_{ex}\delta Id^{3}\vec{H}$$

$$\int_{\delta U_{\underline{\hat{\pi}}}} H_{ex}\delta Id^{3}\vec{H}$$

外场做功:

$$W_{\beta | \cdot} = \int_{I_1}^{I_2} H_{ex} dI$$

1.6 软磁和硬磁

在初始磁化曲线中,外场将磁体从初始化到饱和所做功的面积为:

$$\int_{0}^{I_{s}} H_{ex} dI$$




图 1.6: 初始磁化曲线

在磁滞回线中,磁滞损耗为: $\oint \vec{H} d\vec{I}$ 对于软磁: $\chi = I_S/H_S$, $\mu = B/H$ 储能为:

$$V \int_0^H \vec{H} \cdot x \, dH = \frac{1}{2} \mu H^2 V$$

硬磁材料在空间产生强 H_d ,有:

$$\frac{1}{2} \int_{\beta h} \mu_0 H_d^2 d^3 \vec{r} = -\frac{1}{2} \int_{\beta h} \vec{I} \cdot \vec{H}_d d^3 \vec{r} - \frac{1}{2} \int_{\beta h} \mu_0 \vec{H}_d \cdot \vec{H}_d d^3 \vec{r}$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{\beta h} (\mu_0 \vec{H}_d + \vec{I}) \cdot \vec{H}_d d^3 \vec{r}$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{\beta h} \vec{B} \cdot \vec{H} d^3 \vec{r}$$

该磁能积是永磁体外部杂散场的两倍。

第2章 磁测量

1. 典型场强:

(a). 地磁场: $0.5 \times 10^{-5}T$

(b). 空心螺线管: 0.2T

(c). 永磁体: 0.1~2T

(d). 电磁铁: 0.5~2T

(e). 超导螺线管: 2~23T

I. 稳态: 50T

II. 亚稳态: 500T

2. 磁测量:

- (a). $\vec{B} \to$ 闭路 \to BH loop
- (b). $\vec{I} \rightarrow$ 开路 \rightarrow 振动样品测量计(VSM)

第3章 原子磁矩

物质磁性:原(离)子磁性基础。具有复合性:

- 1. 原子局域环境(晶胞形状)
- 2. 集体行为(晶格振动) 原子核与核外电子之间:
- 1. 量子处理
- 2. 壳层结构
- 3. 电子-电子, 电子-核相互作用

3.1 电子磁矩和磁性

3.1.1 电子磁矩

电子角动量: 自旋+轨道

3.1.1.1 轨道磁矩

 经典:运动轨迹
 若电子半径为 r,为圆形,角速率 ω: 磁矩:

$$\begin{split} \vec{m} &= \mu_0 I \vec{S} \\ m &= \mu_0 (\frac{-e\omega}{2\pi}) \pi r^2 \\ &= \frac{1}{2} \mu_0 e\omega r^2 \end{split}$$

轨道角动量:

$$\vec{l} = m_e \vec{r} \times \vec{v}$$

$$l = m_e \omega r^2$$

$$\vec{m} = -\frac{\mu_0 e}{2m_e} \vec{l}$$

2. 量子: 具有特定轨道角动量的状态 对于:

$$\hat{m} = -\frac{\mu_0 e}{2m_e} \hat{m}$$

仅:

$$\hat{m_e} = -\frac{\mu_0 e}{2m_e} \hat{m_z}$$

$$m_{\text{eff}} = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

实验可测:

$$m_z = -\frac{\mu_0 e}{2m_e} m_l \hbar$$
$$= -m_l \mu_B$$

玻尔磁子:

$$\mu_B \equiv \frac{\mu_0 e \hbar}{2 m_e}$$

3.1.1.2 自旋磁矩

自旋角动量:

$$\hat{s}^2 \to s(s+1)\hbar^2,$$
 $s = \frac{1}{2}$ $\hat{s}_z \to m_s \hbar,$ $m_s = \pm \frac{1}{2}$

有:

$$m_z^s = -2m_s \mu_B$$
$$m_{\text{eff}}^s = \sqrt{s(s+1)}\hbar^2$$

3.1.1.3 总磁矩

$$m_z = -m_j g \mu_B$$
$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$$
$$\vec{j}_z = m_j \hbar$$

当 $\vec{j} = \vec{l}$, 无自旋, $g = 1, m_z = -m_l \mu_B$; 当 $\vec{j} = \vec{s}$, 无轨道, $g = 2, m_z = -2m_s \mu_B$ 。

1. 朗德因子 g:

$$g = \frac{\text{测量到的} m_z/\mu_B}{\text{角动量投影}/\hbar}$$
$$g = \frac{\text{总磁矩}\vec{j} \text{方向投影}/\mu_B}{\text{总角动量}/\hbar}$$
$$= \frac{\vec{m}_{\dot{\omega}}\vec{j}/\mu_B}{|\vec{j}|^2/\hbar}$$

引入:

$$\begin{split} \hat{m}_{\text{AB}} &= -\frac{\hat{l}}{\hbar} \mu_B - 2\frac{\hat{s}}{\hbar} \mu_B \\ &= -\frac{\mu_B}{\hbar} (\hat{l} + 2\hat{s}) \\ \vec{m}_{\text{AB}} &\vec{j} &= -\frac{\mu_B}{\hbar} [(\hat{l} + 2\hat{s})(\hat{l} + \hat{s})] \\ &= -\frac{\mu_B}{\hbar} (\hat{l}^2 + 3\hat{l} \cdot \hat{s} + 2\hat{s}^2) \\ &= -\frac{\mu_B}{\hbar} (\frac{2}{3}\hat{j}^2 - \frac{1}{2}\hat{l}^2 + \frac{1}{2}\hat{s}^2) \end{split}$$

代入本征值得:

$$g = \frac{\frac{2}{3}j(j+1) - \frac{1}{2}l(l+1) + \frac{1}{2}s(s+1)}{i(j+1)}$$

2. 旋磁比:

电子磁矩与角动量的比值:

$$\gamma = \frac{m}{j} = g \frac{\mu_B}{\hbar} = g \frac{\mu_0 e}{2m_e}$$

 $\vec{m} = -\gamma j$

- g 即为无量纲的 γ 。
- 3.1.2 电子磁矩的动力学方程
- 3.1.3 电子的磁性
- 3.2 原子中局域电子的磁性