汇编命令整理

汇编命令整理

DEBUG

定义&基本命令

实例

编写、编译脚本

编写脚本注意事项:

DEBUG 和 编译的不同

基本命令

- 1. 缺省数据段 —— DS
- 2. 移动指令 —— mov
- 3. 加减法指令 —— ADD/SUB
- 4. 出入栈指令 —— push/pop
- 5. 定义数据 —— db/dw/dd(dup)
- 6. 定位指令 —— bx/si/di/bp
- 7. 更复杂的定位 —— idata
- 7. 数据长度规范 —— ptr
- 8. 除法指令 —— div
- 9. 转移指令 —— jmp/jcxz/loop
 - a. JMP 无条件转移
 - b. JCXZ 零转移
 - c. LOOP 非零转移
- 10. 转移指令 ——CALL/RET (子程序设计)

RET/RETF 命令

CALL 指令

Call + Ret 子程序编写

标志寄存器

ZF 标志

PF标志

SF标志

- CF标志位 (无符号数)
- OF标志位(有符号数)
- ADC指令
- CMP命令

比较结果条件转移

DF标志

DEBUG

定义&基本命令

**DOS、WIn提供的实模式程序的调用工具 **

- 用R命令查看、改变CPU寄存器的内容
- 用D命令查看内存中的内容
- 用E命令改写内存中的内容
- 用U命令将内存中的机器指令翻译成汇编指令
- 用T命令执行一条机器指令
- 用A命令以汇编指令的格式在内存中写入一条机器指令

实例

- 1. 查看寄存器内容
- -R ;显示所有寄存器信息
- -R ax ;显示ax寄存器信息
- -R ip ;显示ip寄存器信息
- 2. 查看内存中内容
- -D ; 查看预设地址后的内容
- -d 1000:0 ;查看1000:0的128个内存单元内容
- -d 1000:0 100 ;查看1000:0后的100个内存单元的内容
- -d 1000:0 f ;查看内存单元后f对应的单元内容数
- 3. 修改内存中内容
- -E 1000:0 1 2 3 4 5 ;修改1000:0开始的单元内容
- -E 1000:0 a b c d e 'a+b' "c++' "IBM" ; 修改内容可以是字符、数值、字符串等
- -E 1000:0 ;可以用提问方式进行修改,回车结束、空格下一个
- -E 1000:0 b8 01 00 b9 02 00 01 c8; 向内存中写入机器码
- 4. 查看内存中翻译后的汇编指令

```
-u ;查看预设地址的16句汇编指令
-u 1000:0 ;查看1000:0的汇编指令
-u 1000:0 30 ;查看指定长度汇编指令
```

5. 写入汇编指令

```
-a ;向预设地址中写入汇编指令
-a 1000:0 ;逐条向1000:0写入汇编指令
```

● 在8086PC机中, 0-9FFF 的内存单元为主存储器的数据, A0000-BFFFF 为显存数据, C0000-FFFFF为ROM数据

编写、编译脚本

编写脚本注意事项:

- 在汇编程序中,数据不能以字母开头,例如A000H需要写成 0A000H
- 在DUB中 'int 21' 该命令需要通过p命令执行,t不会执行
- 遇到大量循环确定无误后,想要一次性跳过,可以用g命令设置断点,快速执行,如 g 0012,则CS:0012前的内容均会被执行
- 同样我们可以采用p命令来将循环一次性全部执行完,直至cx=0
- 通常0:200 ~ 0:2ff 这段空间一般不使用

DEBUG 和 编译的不同

- 1. 对于'mov al,(0)' 这条命令, DEBUG将(idata)这个命令看做一个内存单元, 编译器将 (idata)这条命令看做一个内容为idata 的数据。编译的编译结果与我们通常采用的方式 不太相同, 所以通常我们有两种解决方案:
- a. 将偏移地址传到bx,然后通过{bx}的方式调用

```
mov ax 2000h
mov ds,ax
mov bx,0
mov al,[bx]
```

```
b. 通过显式调用地址:

mov ax,2000h

mov ds,ax

mov al,ds:[0]
```

● 2. 程序基本框架

```
assume cs:code
code segment
:
数据
:
start:
:
代码
:
code ends
end start
```

● 3. 分段程序框架

```
assume cs:codesg,ds:datasg,ss:stacksg
datasg segment
.
.
.
datasg ends
stacksg segment
.
.
stacksg ends

codesg segment
start:
.
.
codesg ends
end start
```

基本命令

1. 缺省数据段 —— DS

• 8086 CPU 不支持将数据直接送入段寄存器,即下面指令均为违法指令

```
mov ds,1000 ;数据段寄存器
mov cs,1000 ;代码段寄存器
mov ss,1000 ;堆栈段寄存器
mov es,1000 ;附加段寄存器
```

• 设置段寄存器的正确方式

```
mov bx,1000
mov ds,bx
```

同样上述指令可以对cs\ss\es进行操作赋值

● E.g.寄存器给内存单元赋值

```
mov bx,1000
mov ds,bx
mov [0],al ;将al的数据传到1000:0的内存单元
```

2. 移动指令 —— mov

• mov指令的基本形式:

```
mov ax,8 ;mov 寄存器,数据
mov ax,bx ;mov 寄存器,寄存器
mov ax,[0] ;mov 寄存器,内存单元
mov [0],ax ;mov 内存单元 寄存器
mov ds,ax ;mov 段寄存器 寄存器
mov ax,ds ;mov 寄存器 段寄存器
mov [0],cs ;mov 内存单元 段寄存器
mov cs,[0] ;mov 段寄存器 内存单元
```

上述命令反向应该皆为可行的操作

3. 加减法指令 —— ADD/SUB

• add指令的基本形式

```
add ax,8 ;add 寄存器,数据
add ax,bx ;add 寄存器,寄存器
add ax,[0] ;add 寄存器,内存单元
add [0],ax ;add 内存单元,寄存器
```

• sub指令的基本形式

```
sub ax,9 ;sub 寄存器,数据
sub ax,bx ;sub 寄存器,寄存器
sub ax,[0] ;sub 寄存器,内存单元
sub [0],ax ;sub 内存单元,寄存器
```

• 不能对段寄存器直接进行加减法赋值

4. 出入栈指令 —— push/pop

push ax ;修改地址: 220FE-220FF 5CCA push bx ;修改地址: 220FC-220FD 6024

pop ax ;将6024 弹出到 Ax pop bx ;将5CCA 弹出到 Bx

push [0004] ; 将地址FFFF:[0004] 的内容F030进栈到 2200: 00FE push [0006] ; 将地址为FFFF:[0006] 的内容342F进栈到 2200: 00FC

5. 定义数据 —— db/dw/dd(dup)

- DB命令 (define byte)
- 数据长度: 1字节,仅占一个地址空间

```
datasg segment
    db 'BaSiC' //占据内存datasg:0 - datasg:4 的内存单元
    db 'iNfOrMaTiOn' //占据内存datasg:5 - datasg:16 的内存单元
datasg ends
```

- DW命令 (define word)
 - 数据长度: 2字节, 占两位内存单元
 - 定义后的数据默认存储在cs:2n的位置,在每次的循环的时候,需要cs:bx,(bx)=(bx)+2 如下面的例子

```
dw 0123h,0456h,0789h,0abch,0defh
// 上面的数据分别存储在 cs:0,cs:2,cs:4,cs:6,cs:8的位置
dw 0,0,0,0,0,0,0
// 若设置为零,默认为1个字节大小
```

- DD命令 (double define)
 - 数据长度: 4字节,占4位地址空间
- DUP 命令
 - 用于生成重复的数据,命令格式如下

```
db 重复的次数 dup (重复的字节型数据)
dw 重复的次数 dup (重复的字型数据)
dd 重复的次数 dup (重复的双字型数据)
```

综合

```
asume cs:codesg

data segment
    db
'1975','1976','1977','1978','1979','1980','1981','1982','1983'
```

```
db
'1984','1985','1986','1987','1988','1989','1990','1991','1992'
db '1993','1994','1995'

dd

16,22,382,1356,2390,8000,16000,24486,50065,97479,140417,197514
dd

345980,590827,803530,1183000,1843000,2759000,3753000,4649000,593
7000

dw

3,7,9,13,28,38,130,220,476,778,1001,1442,2258,2793,4037,5635,822
6
dw 11542,14430,15257,17800
data ends
table segment
db 21 dup ('year summ ne ??')
table ends
```

6. 定位指令 —— bx/si/di/bp

● 上面四种寄存器(bx/si/di/dp)可以称为寻址寄存器,只有他们能够出现在(..)表示偏移地址

```
错误表达:
mov ax,[cx]
mov ax,[ax]
mov ax,[dx]
mov ax,[ds]
```

- 上面四种寄存器的组合方式:
 - bx/si/di/dp 单独出现
 - bx + si
 - bx + di
 - o bp + si (默认段地址为ss)
 - o bp + di (默认段地址为ss)

```
均遵循以下表达:
mov ax,[bx]
mov ax,[si]
mov ax,[di]
mov ax,[bp]
mov ax,[bx+si]
mov ax,[bx+di]
mov ax,[bp+di]
```

- 上面的单独表达可以表示出一维数组
- 。 两个寄存的组合表达可以表示出二维数组

7. 更复杂的定位 —— idata

● 在上面的单独和两个寄存器的组合方式的基础上加入idata,我们可以表示出更高结构的数据:结构体,单独使用idata是直接偏移地址寻址

```
mov ax,[idata]
结构体表达:
mov ax,[bx+idata]
mov ax,[di+idata]
mov ax,[di+idata]
mov ax,[bp+idata]
    //[bx].idata 用于结构体
    //idata[si],idata[di] 用于数组
    //[bx][idata] 用于二维数组

mov ax,[bx+si+idata]
mov ax,[bx+di+idata]
mov ax,[bp+si+idata]
mov ax,[bp+di+idata]
mov ax,[bp+di+idata]
//[bx].idata[si] 用于表格结构的数组项
//idata[bx][si] 用于二维数组
```

复杂表达的等效形式

```
mov ax,[200+bx]
mov ax,200[bx]
mov ax,[bx].200

一般形式:
    mov ax,[a+b+c]
= = >
    mov ax,a[b].c
    mov ax,[b].a[c]
    mov ax,a[b][c]
    mov ax,[a][b][c]

注意:
    一般bx寄存器会写在[]中,通常idata项会写在括号外
```

7. 数据长度规范 —— ptr

● 在未指定寄存器,仅对内存单元和临时变量进行操作时,可以通过"word ptr"、"byte ptr"来 对操作长度进行指明

```
mov word ptr ds:[0],1
inc word ptr [bx]
inc word ptr ds:[0]
add word prt [bx].2

mov byte ptr ds:[0],1
inc byte ptr [bx]
inc byte ptr ds:[0]
add byte prt [bx].2
```

8. 除法指令 —— div

- 情况1: 8位除数+16被除数
 - o 被除数2字节存放于AX
 - 计算得到的商存放于al, 余数存放于ah

```
mov dx,1
mov ax,86A1H
mov bx,100
div bx
```

- 情况2: 16位除数+32位被除数
 - o 被除数4字节高字节、低字节分别放于 DX AX
 - 计算得到的商放于AX, 余数放于DX

```
mov ax,1001
mov bl,100
div bl
```

● 选择哪种方式由div后面的数据大小决定

9. 转移指令 —— jmp/jcxz/loop

- 可以修改IP,或者同时修改CS、IP的指令称为转移指令
- 基本分类:
 - o 修改IP的段内转移,修改CS:IP的段间转移
 - 短转移:移动范围(-128-127),近转移:移动范围(-32768-32767)
 - o 无条件转移、条件转移、循环指令、过程、中断
- offset ——取得标号的偏移地址

```
assume cs:codesg
codesg segment
s: mov ax,bx
mov si, offset s
mov di, offset s0
mov ax,cs:[si]
mov cs:[di],ax
s0: nop
nop
codesg ends
end s
```

a. JMP 无条件转移

- short 命令
 - o 命令格式

```
jmp short 标号
```

。 命令功能

(IP)=(IP)+8位位移

- 1.8位位移=标号处地址-jmp指令后的第一个字节地址
 - 2. short 指明此处为8位位移
 - 3. 8位位移的范围为-128~127, 补码表示
 - 4. 8位位移由编译程序计算得到
- near 命令
 - ο 格式

jmp near ptr 标号

○ 命令功能

(IP)=(IP)+16位位移

- 1.8位位移=标号处地址-jmp指令后的第一个字节地址
 - 2. 8位位移的范围为-128~127, 补码表示
 - 3. 8位位移由编译程序计算得到
- FAR 命令
 - 格式(在机器码中显示为CS: IP型跳转)

jmp far ptr 标号

- 16位 REG
 - 格式 (等效于直接修改IP)

jmp 16位reg

- word/dword 命令
 - o 格式

```
jmp word ptr 内存单元地址(段内)
;内存单元处存放着IP
jmp dword ptr 内存单元地址(段间)
;(CS)=(内存单元地址+2)
;(IP)=(内存单元地址)
```

o 实例1

```
mov ax,0123H
mov ds:[0],ax
jmp word ptr ds:[0]
;执行完毕IP=0123H
```

o 实例2

```
mov ax,0123H

mov ds:[0],ax

mov word ptr ds:[2],0

jmp dword ptr ds:[0]

;执行完毕后CS:IP=0000:0123
```

b. JCXZ 零转移

• 命令格式

```
jcxz 标号
;若(cx)=0,转移到标号处执行
;其功能相当于if((cx)==0 jmp short 标号
;段内跳转
```

c. LOOP 非零转移

• 命令格式

```
loop 标号
;(cx)=(cx)-1.如果(cx)≠0,则转移到标号处
;其功能等效于(cx--);if((cx)≠0) jmp short 标号;
```

10. 转移指令 ——CALL/RET (子程序设计)

RET/RETF 命令

- ret指令用栈中的数据,修改IP的内容,实现近转移
- reff指令用栈中的数据,修改CS、IP的内容,实现远转移

```
;ret命令等效于
POP IP
;retf命令等效于
POP IP
POP CS
```

CALL 指令

• 短转移

```
call 标号
;该命令等效于
;push IP
;jmp near ptr 标号
```

• 长转移

```
call far ptr 标号
;该命令等效于
;push CS
;push IP
;jmp far ptr 标号
```

• 寄存器转移

```
call 16位reg
;该命令等效于
;push IP
;jmp 16位reg
```

• 内存单元转移

```
call word ptr 内存单元地址
;该命令等效于
;push IP
;jmp word ptr 内存单元地址
call dword ptr 内存单元地址
;该命令等效于
;push CS
;push IP
;jmp dword ptr 内存单元地址
```

Call + Ret 子程序编写

```
call s ;调用子程序s
s: ....
ret
```

● 子程序中需要从外部传进来的参数,通常是存放在地址中而不是寄存器中,通过读取地址(di) (si)来读取数据,在子程序中通常会有寄存器冲突的问题,我们需要在子程序开始之前将使用到的寄存器数据存到栈中,然后在子程序结束的时候重新读取出来

标志寄存器

ZF 标志

● 零标志位,位于flag的第6位,判断相关命令结果

- 相关命令: add, sub, mul, div, inc, or, and (运算指令)
- 若运行结果为0, 那么ZF=1; 若运行结果不为0, 那么ZF=0

PF标志

- 奇偶标志位,位于flag的第2位,判断结果中所有bit位的1的个数
- 相关命令: (运算指令)
- 若结果的所有bit位中1的个数为偶数, pf=1, 若数量是奇数, 则pf=0

SF标志

- 符号标志位,位于flag的7位
- 相关命令: add, sub, mul, div, inc, or, and (运算指令)
- 用于提醒计算结果的第一位是否为1、若作为无符号计算、则该位无实际意义

CF标志位 (无符号数)

- 进位标志位,位于flag的第0位
- 相关命令: (运算指令)
- 对于无符号数运算,该标志位记录了运算结果的最高位的借位或进位

OF标志位(有符号数)

- 溢出标志位,位于flag的11位
- 对于8位有符号数数据,机器能表示的范围是—128~127,如下是一个OF=1的例子

mov al, 98 add al, 99

如下是一个反码表示的计算结果

mov al, 0F0H ; 传入-16的补码 add al, 088H ; 加上-120的补码

● 对于16位有符号数,机器能表示的范围是-32768~32767,如下OF=1

ADC指令

• 带进位加法指令

指令格式: adc 操作对象1, 操作对象2 功能: 操作对象1=操作对象1+操作对象2+CF

- 利用该功能实例(使得分步加法,更加便捷),计算1EF0001000H+2010001EF0H放在ax(最高16位),bx(次高16位),cx(低16位)
 - (1) 先将低16位相加、完成后记录本次相加的进位
 - 。 (2) 再将次高16位和CF相加,完成后记录本次进位
 - 。 (3) 最后高16位和CF相加,完成后记录进位

```
mov ax,001EH
mov bx,0F000H
mov cx,1000H
add cx,1EF0H
adc bx,1000H
adc ax,0020H
```

CMP命令

• 其功能等效于减法指令,但是不保存结果,只是对寄存器产生影响

```
cmp ax,ax
;ZF=1, PF=1,SF=0,CF=0,OF=0
```

● 判断依据-1

- o ZF=1, 说明(ax)=(bx)
- o ZF=0, 说明(ax)≠(bx)
- o CF=1, 说明(ax)<(bx)
- o CF=0, 说明(ax)>=(bx)
- o CF=0且ZF=0, 说明(ax)>(bx)
- o CF=1或ZF=1, 说明(ax)<=(bx)

cmp ah, bh

判断依据-2

- o SF=1,OF=0,说明(ah)<(bh)
- o SF=1,OF=1,说明(ah)>(bh)
- o SF=0,OF=1,说明(ah)<(bh)
- o SF=0,OF=0,,说明(ah)>=(bh)

比较结果条件转移

指令	含义	检测标志位
je	等于转移	ZF=1
jne	不等于转移	ZF=0
jb	低于转移	CF=1
jnb	不低于转移	CF=0
ja	高于转移	CF=0且ZF=0
jna	不高于转移	CF=1且ZF=1

- e:equal(等于)
- b:below(低于)
- a:above(高于)

- n:not
- 当cmp命令与比较转移结合使用时,功能与高级程序中的IF语句相似

DF标志

- 方向标志位,位于第10位,用于串操作指令中si、di的增减
 - o DF=0,每次操作后si,di递增
 - o DF=1,每次操作后si,di递减

串传送指令

- movsb 指令
 - ο 格式

```
movsb
```

。 功能(等效于)

```
mov es:[di],byte ptr ds:[si]

如果df=0:
inc si
inc di

如果df=1:
dec si
dec di
```

- movsw指令
 - ο 指令

```
movsw
```

。 功能等效于

```
mov es:[di],word ptr ds:[si]

如果df=0:
add si,2
add di,2

如果df=1:
sub si,2
sub di,2
```

● 完整指令使用, 串处理次数由cx决定

rep movsb

;等效于

;s: movsb

; loop s

rep movsw

;s: movsw
; loop s

• 串处理总结信息

1. 传送的原始位置: ds:si2. 传送的目的位置: es:di

3. 传送的长度: cx 4. 传送的方向: df

标志寄存器压栈 ——pushf/popf

● pushf是将标志寄存器的值压栈

• popf是从栈中弹出数据送入标志寄存器