DHCP sous Linux

```
Préparation
installation des paquets
Autoriser les ports sur le firewall (si besoin)

Configuration
Configuration basique
Écoute sur plusieurs interfaces (ou une interface spécifique)
Ouvrir un terminal avec les logs en continu

Démarrer le serveur
```

DHCP sous Linux

Préparation

installation des paquets

```
# Installer le serveur dhcp via apt
sudo apt-get install isc-dhcp-server
```

Autoriser les ports sur le firewall (si besoin)

```
# Autoriser les port 67 & 68 en /udp
(base) toor@debian:~$ sudo ufw allow 67/udp && sudo ufw allow 68/udp
Rule added
Rule added (v6)
Rule added
Rule added (v6)
# Vérifier que les régle on bien était ajouté
(base) toor@debian:~$ sudo ufw status numbered
Status: active
                          Action
To
                                    From
[ 1] 22/tcp
                               ALLOW IN Anywhere
[ 2] 3389/tcp
                               ALLOW IN Anywhere
[ 3] 53
                                           Anywhere
                               ALLOW IN
[ 4] 80/tcp
                               ALLOW IN
                                           Anywhere
[ 5] 67/udp
                              ALLOW IN
                                           Anywhere
[ 6] 68/udp
                                           Anywhere
                              ALLOW IN
[ 7] 22/tcp (v6)
                                           Anywhere (v6)
                              ALLOW IN
[ 8] 3389/tcp (v6)
                              ALLOW IN
                                           Anywhere (v6)
[ 9] 53 (v6)
                                           Anywhere (v6)
                              ALLOW IN
[10] 80/tcp (v6)
                                           Anywhere (v6)
                              ALLOW IN
[11] 67/udp (v6)
                                           Anywhere (v6)
                              ALLOW IN
[12] 68/udp (v6)
                               ALLOW IN
                                           Anywhere (v6)
```

Configuration

Configuration basique

```
# Editer le fichier dhcpd.conf
sudo nano /etc/dhcpd.conf
```

/etc/default/dhcpd.conf

```
# dhcpd.conf
option domain-name "cossu.fr";
# Adress ip de votre serveur dns
option domain-name-servers 192.168.5.51, 192.168.5.43;

default-lease-time 600; # Temp des beau dhcp
max-lease-time 7200;
ddns-update-style none;

# Plage d'ip qui va étre donné par le dhcp
subnet 192.168.5.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.5.50 192.168.5.59;
    option routers 192.168.5.252;
}
```

Écoute sur plusieurs interfaces (ou une interface spécifique)

```
# Lister vos interface réseau
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default glen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST, MULTICAST, UP, LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP
group default glen 1000
    link/ether 2c:41:38:a9:fb:ce brd ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp7s0
    inet 192.168.5.51/24 brd 192.168.5.255 scope global noprefixroute eno1
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 fe80::2e41:38ff:fea9:fbce/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
5: wlx9c3dcfca479d: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP
group default glen 1000
    link/ether 9c:3d:cf:ca:47:9d brd ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.43.225/24 brd 192.168.43.255 scope global dynamic noprefixroute
wlx9c3dcfca479d
       valid_lft 3006sec preferred_lft 3006sec
    inet6 fe80::8af0:eff5:d41:99da/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
# Editer le ficher /etc/default/isc-dhcp-server
sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
```

```
# Spécifier les interfaces
INTERFACESv4="eno1"
INTERFACESv6=""
```

Ouvrir un terminal avec les logs en continu

```
sudo tail -f /var/log/syslog
```

Démarrer le serveur

```
# Rédémarrer le services isc-dhcp-server
sudo service isc-dhcp-server restart
# Vérifier le bon fonctionement du serveur dhcp
(base) toor@debian:~$ sudo service isc-dhcp-server status
• isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
    Active: active (running) since Fri 2021-11-12 16:33:20 CET; 34s ago
      Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
    Process: 16883 ExecStart=/etc/init.d/isc-dhcp-server start (code=exited,
status=0/SUCCESS)
     Tasks: 4 (limit: 4549)
    Memory: 8.3M
       CPU: 66ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─16899 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf eno1
nov. 12 16:33:18 debian systemd[1]: Starting LSB: DHCP server...
nov. 12 16:33:18 debian isc-dhcp-server[16883]: Launching IPv4 server only.
nov. 12 16:33:18 debian dhcpd[16899]: Wrote O leases to leases file.
nov. 12 16:33:18 debian dhcpd[16899]: Server starting service.
nov. 12 16:33:20 debian isc-dhcp-server[16883]: Starting ISC DHCPv4 server:
dhcpd.
nov. 12 16:33:20 debian systemd[1]: Started LSB: DHCP server.
```