# Linux Ağ Yönetimi Final Projesi Abdulhamit Kumru 170202020

#### Makinelerin Klonlanması

!!! makinelerin klonlanmasini ekle !!! programlar hakkında metadata ekle

## Senaryo 1

#### NAT ile Host-Guest Ubuntu PC Bağlantısı

Başlangıc olarak guest makinenin Network Adapterini NAT olarak seçiyoruz




Figure 1: NAT adapter ayarı

#### SSH

host makineye NAT bağlantı ile erişebilmek için öncelikle gerekli gerekli portu yönlendiriyoruz daha sonra gueste ssh ile bağlanabilmek için open-ssh serveri apt ile yüklüyoruz.




Figure 2: Port forwarding

## \$ apt install opessh-server

ssh server servisinin ayarlarını dosyasından 22 numaralı portu ve parolayı kabul edicek şekilde yapıyoruz.

```
$ echo "Port 22" >> /etc/ssh/sshd_config
$ echo "PasswordAuthentication yes" >> /etc/ssh/sshd_config
```

Ayarların aktif olmasi için ssh servisimizi yeniden başlatıyoruz.

```
$ sudo service ssh restart
```

Forward ettiğimiz port üzerinden guest'e bağlabiliriz.

```
$ ssh kumru@192.168.1.100 -p 22222 # hostun ip adresi
```

```
kumru@mrkaurelius:~ _ _ _ X

* Sub kumru@192.168.1.100 -p 22222

kumru@192.168.1.100's password:

Welcome to Ubuntu 18.04.4 LTS (GNU/Linux 5.3.0-28-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com

* Management: https://landscape.canonical.com

* Support: https://ubuntu.com/advantage

* MicroK8s gets a native Windows installer and command-line integration.

https://ubuntu.com/blog/microk8s-installers-windows-and-macos

* Canonical Livepatch is available for installation.

- Reduce system reboots and improve kernel security. Activate at: https://ubuntu.com/livepatch

219 packages can be updated.

157 updates are security updates.

Your Hardware Enablement Stack (HWE) is supported until April 2023.

Last login: Fri Jun 19 19:56:10 2020 from 10.0.2.2

[ 2.3102 ] [ kumru@mrkaurclius: ]
```

Figure 3: Gueste ssh ile baglanma

## Ping

Eğer ICMP port ile çalışsaydı aynı şekilde onunda portunu yönlendirip gueste ping atabilirdik fakat ICMP TCP/UDP portları üzerinden çalışmıyor.




Figure 4: Gueste ping gönderilemiyor

#### Misafir Eklentileri

Misafir eklentilerini guest makinye sanal disk takarak yükleyebiliyoruz bu sayade hosttan gueste veya guestten hosta kopyala yapıştır ve dosya sürekle bırak yapabiliyoruz. Eklentiyi yüklelemek zor değil sanal makine penceresinden Devices > Insert Guest Additions CD... seçeneğini seçince bize autorun.sh'ı çalıştırayım mı diye soruyor evet diyip parolamızı girince eklentiler yükleniyor




Figure 5: autorun.sh çıktısı

Sanal makinenin penceresinden Devices > Drag and Drop, Devices > Shared Clipboard seçenek-lerinden detaylı ayar yapılabilir.




Figure 6: Gueste eklentileri ile sürükle bırak

## Network Bridge ile Host, TinyCore Guest Bağlantısı

Guestin network adapter ayarını Bridge Adapter olarak seçiyoruz




Figure 7: Network Bridge Ayarı

TinyCoreda IP'mizi ifconfig komutu ile kontol edebiliyoruz.

Figure 8: ifconfig çıktısı

Network Bridge ile Guest LANdaki makine gibi kullanılabilir.

#### SSH

tce-load programı ile TinyCoreda program yükleyebiliyoruz.

```
# openssh client/server paketini yukleme
tce-load -w -i openssh.tcz
# ssh/sshd ayarlari
cp /usr/local/etc/ssh/ssh_config.orig /usr/local/etc/ssh/ssh_config
cp /usr/local/etc/ssh/sshd_config.orig /usr/local/etc/ssh/sshd_config
echo "Port 22" >> /usr/local/etc/ssh/sshd_config
echo "PasswordAuthentication yes" >> /usr/local/etc/ssh/sshd_config
# servisi calistirma
/usr/local/etc/init.d/openssh start
```

Figure 9: Gueste ssh bağlantısı

## Ping




Figure 10: Gueste ping gönderebiliyoruz

#### Host only Adapter ile Host, Ubuntu Server Guest Bağlantısı

Host only Adapter kullanabilmek için öncelikle Host Network oluşturmak gerekli. Ana Menüden File > Host Network Manager...i seçip create tıklıyoruz ve Network Oluşuyor.




Figure 11: Host Network

Guestimizin Network adapterini Host only Adapter seçip alt seçenekten oluşturduğumuz Host Network'ü seçiyoruz.




Figure 12: Host Only Adapter Ayarı

yaml fromatındaki /etc/netplan/50-cloud-init.yaml dosyasını Network Interfacemizi DHCP ile yönetilmesi için ayarlıyoruz

```
# /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s9:
     dhcp4: yes
```

Yeni ayarların kullanması için netplan komutunu çalıştırıyoruz.

```
$ sudo netplan --debug apply
```

Figure 13: Host-only Adapterin Host Networkten aldığı IP.

#### SSH

NAT ile Host, Guest Ubuntu PC Bağlantısı bölümünde yaptığımız komutları burada tekrar ediyoruz.

```
$ apt install opessh-server
$ echo "Port 22" >> /etc/ssh/sshd_config
$ echo "PasswordAuthentication yes" >> /etc/ssh/sshd_config
$ sudo service ssh restart
userver1'e SSH ile bağlanıyoruz.
```

\$ ssh kumru@192.168.56.101



Figure 14: Gueste ssh ile bağlanma

## Ping

```
mrk1@mrk1debian:~

$\times \text{inn} \text{12.168.56.101}
PING 192.168.56.101 (192.168.56.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.322 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.267 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.320 ms
64 bytes from 192.168.56.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.255 ms
^c
--- 192.168.56.101 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 82ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.255/0.291/0.322/0.030 ms

$\text{13.168.36.101} \text{23.168.56.101} \text{25.168.56.101}
$\text{25.168.56.101} \text{25.168.56.101} \text{25.168.56.101}
$\text{25.168.56.101} \text{26.168.56.101} \text{26.168.56.101}
$\text{26.168.56.101} \text{26.168.56.101} \text{
```

Figure 15: Gueste Ping gönderme

## Senaryo 2

## Internal Network ile Host-Guest, Guest-Guest Bağlatısı

#### Internal Network Ayarı

Senaryo geregi ip Ubuntu Serverlarin ipleri

host: 192.168.0.1 userver1: 192.168.0.2 userver2: 192.168.0.3 userver3: 192.168.0.4 Internal network için Network Adapterin modunu seçmek yeterli.




Figure 16: Internal Network Ayarları

## Netplan Ayarları

netplan ayarlarını Senaryo 1 de yaptığımız gibi yapıyoruz. Farklı olarak dhcp olmadan statik bir şekilde IP alıyoruz

```
# /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# S:0 R:2
network:
   version: 2
   renderer: networkd
   ethernets:
    enp0s8:
        dhcp4: no
        addresses:
        - 192.168.0.2/24 # userver1 için
        gateway4: 192.168.0.1
        nameservers:
        # aslinda nameserver ayarlamanın anlamı yok ama adet yerini bulsun
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

#### SSH

SSH server yüklediğimiz için ve diğer makineler klon olduğu için bir daha SSH yükleme ve ayarlamaya gerek yok. Guestler arasında SSH bağlantısı yapılabiliyor.

```
File Machine View Input Devices Help

scales

set 1920

set 1920

set 1920

set 1920

set 1920

The authenticity of host '192.168.0.2 (192.168.0.2)' can't be established.
ECDSA key ingerprint is Shat256:fimu20McDKW.jcrkOSP-WagYTPByRGWAMYRQSbnZcDV.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)7 yes
wanning: Permanently added '192.168.0.2' (ECDSA) to the list of known hosts.

Kumru9192.169.0.2's password:

# List Concumentation: https://helo.ubuntu.com

* Wapport: https://helo.ubuntu.com

* Wapport: https://landscape.canonical.com

* Support: https://landscape.canonical.com

* Supp
```

Figure 17: Guestler Arasında SSH

Figure 18: Guestler Arasında SSH

Internal Networkte hostdan guestlere ulaşmak mümkün değil.




Figure 19: Hosttan Gueste SSH denemesi

## Ping

Guestler birbirlerine ulaşabildiği için birbirlerine ping göndermeleri mümkün.

```
## Section | Se
```

Figure 20: Guestler Arası Ping

#### SCP

Gerek olmasada boş dosya göndermek yerine sıfır yazılmış 100M büyüklüğünde dosyalar gönderelim.

```
# dosyalari hazirlama
$ dd if=/dev/zero of=abdulhamit.txt count=100 bs=1M
$ cat abdulhamit.txt > kumru.txt > 170202020.txt
# scp komutu
$ scp *.txt 192.168.0.3:/home/kumru/
```




Figure 21: scp Komutu Çıktısı

## Senaryo 3

## Network Ayarları

## Virtual Box Ayarları




Figure 22: Internal Network Adapter




Figure 23: NAT Adapter

## Network Şeması

dahili1 uPC1 NAT dhcp, dahili1 192.168.0.5 userver2 NAT dhcp, dahili1 192.168.0.3 dahili2 uPC2 NAT, dahili2 192.168.0.6 userver1 NAT, dahili2 192.168.0.2

## Netplan Ayarları

Ubuntu Server için netplan ayarı

Internal Network için 50-cloud-init.yaml dosyasını kullandık.

```
# /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.0.2/24
      #qateway4: 192.168.0.1
      nameservers:
          # aslinda nameserver ayarlamanın anlamı yok ama adet yerini bulsun
          addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
NAT için yüklemede oluşturulan 00-installer-config.yaml dosyasını kullandık.
# /etc/netplan/00-installer-config.yaml
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
    version: 2
Ubuntu Desktop için netplan ayarı.
# /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml
# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: yes
    enp0s8:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.0.5/24
          #gateway4: 192.168.0.1
      nameservers:
          addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
Yapılan ayarları uygulama.
$ sudo netplan --debug apply
```

```
File Machine View Input Devices Help

| 10:000M | | Extra value | Extra
```

Figure 24: Ubuntu Server ip Komut çıktısı




Figure 25: Ubuntu Desktop ip Komut çıktısı

#### traceroute

Traceroute komutu ile paketlerin izlediği yolun takibini yapabiliriz.




Figure 26: uPC1 -> uPC2




Figure 27: uPC1 -> userver1




Figure 28: uPC1 -> userver2