### Credit:Deri

### setting first ip on router

### =====R1=====

R1(config)#interface serial 0/0/0

R1(config)#no shutdown

R1(config-if)#ip address 192.168.100.137 255.255.255.252

R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:6::2/64

R1(config-if)#ipv6 address fe80::1 link-local

R1(config)#ipv6 unicast-routing

#### ====R2=====

R2(config)#interface serial 0/0/0

R2(config)#no shutdown

R2(config-if)#ip address 192.168.100.138 255.255.255.252

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:6::1/64

R2(config-if)#ipv6 address fe80::2 link-local

R2(config-if)#exit

R2(config)#ipv6 unicast-routing

R2(config)#interface serial 0/0/1

R2(config)#no shutdown

R2(config-if)#ip address 192.168.100.141 255.255.255.252

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:7::1/64

R2(config-if)#ipv6 address fe80::2 link-local

R2(config-if)#exit

R2(config)#ipv6 unicast-routing

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R2(config-if)#ip address 192.168.100.97 255.255.255.224

R2(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:4::1/64

R2(config-if)#ipv6 address fe80::2 link-local

### =====R3====

R3(config)#interface serial 0/0/1

R3(config)#no shutdown

R3(config-if)#ip address 192.168.100.142 255.255.255.252

R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:7::2/64

R3(config-if)#ipv6 address fe80::3 link-local

R3(config-if)#exit

R3(config)#ipv6 unicast-routing

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R3(config-if)#ipv6 address 2001:db8:acad:5::1/64

R3(config-if)#ipv6 address fe80::3 link

R3(config-if)#ipv6 address fe80::3 link-local

## vlan settings

sw1(config)#vlan 2
sw1(config-vlan)#name users
sw1(config-vlan)#exit
sw1(config)#vlan 3
sw1(config-vlan)#name admin
sw1(config-vlan)#exit
sw1(config-vlan)#exit
sw1(config)#interface fastEthernet 0/2
sw1(config-if)#switchport mode access
sw1(config-if)#switchport access vlan 3
sw1(config-if)#exit
sw1(config)#interface fastEthernet 0/1
sw1(config-if)#switchport mode access
sw1(config-if)#switchport mode access
sw1(config-if)#switchport access vlan 2

# trunking:

=====SW=====

sw1(config)#interface gigabitEthernet 0/1 sw1(config-if)#no shutdown sw1(config-if)#switchport mode trunk sw1(config-if)#exit sw1#show interfaces trunk

#### =====R1====

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.2

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

R1(config-subif)#ip address 192.168.100.1 255.255.255.192

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.3

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3

R1(config-subif)#ip add

R1(config-subif)#ip address 192.168.100.65 255.255.255.224

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.2

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 2

R1(config-subif)#ipv6 add

R1(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:2::1/64

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.3

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 3

R1(config-subif)#ipv6 address 2001:db8:acad:3::1/64

## membuat dhcp

(network yang terhubung itu merupakan network dalam atau network yang terhubung secara langsung )

dengan format : network (network id) (wildcard)

lalu untuk ip helper akan masuk ke arah yang akan dialirin untuk ip helper merupakan ip network main

lalu untuk pool hanya berada di main (terhubung antar router) dimana poolnya berisikan ip netwrok dari pc yang ada

#### =====R1====

R1(config)#router eigrp 10

network 192.168.100.0 0.0.0.57

network 192.168.100.64 0.0.0.31

network 192.168.100.136 0.0.0.3

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.2

R1(config-subif)#ip hel

R1(config-subif)#ip helper

R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.100.138

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.3

R1(config-subif)#ip helper-address 192.168.100.138

### =====R2====

R2(config)#router eigrp 10

R2(config-router)#network 192.168.100.96 0.0.0.31

R2(config-router)#network 192.168.100.136 0.0.0.3

R2(config-router)#network 192.168.100.140 0.0.0.3

R2(config-router)#exit

R2(config)#ip dhcp pool r2-r1

R2(dhcp-config)#net

R2(dhcp-config)#network 192.168.100.0 255.255.255.192

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.100.0

R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

R2(dhcp-config)#exit

R2(config)#ip dhcp pool r2-server

R2(dhcp-config)#network 192.168.100.96 255.255.255.224

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.100.97

R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

R2(dhcp-config)#exit

R2(config)#ip dhcp pool r2-r3

R2(dhcp-config)#network 192.168.100.128 255.255.255.248

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.100.129

R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

R2(config)#exit

R2(config)#ip dhcp pool r2-r1vlan3

R2(dhcp-config)#network 192.168.100.64 255.255.255.224

R2(dhcp-config)#default-router 192.168.100.65

R2(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8

R2(dhcp-config)#exit

#### =====R3====

R3(config)#router eigrp 10

R3(config-router)#network 192.168.100.128 0.0.0.7

R3(config-router)#network 192.168.100.140 0.0.0.3

R3(config-router)#exit

R3(config)#interface gig

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R3(config-if)#ip helper-address 192.168.100.141

setelah berhasil dhop pastikan semua komputer telah mendapatkan ip dengan cara ipconfig , ipnya tidak boleh 169.....

## **OSPF**

### =====R2====

R2(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R2(config-if)#ip ospf 10 area 0

R2(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface se

R2(config)#interface serial 0/0/0

R2(config-if)#ip ospf 10 area 0

R2(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface serial 0/0/1

R2(config-if)#ip ospf 10 area 0

R2(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

R2(config-if)#exit

#### =====R1====

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.2

R1(config-subif)#ip ospf 10 area 0

R1(config-subif)#ipv6 ospf 10 area 0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface gigabitEthernet 0/0.3

R1(config-subif)#ip ospf 10 area 0

R1(config-subif)#ipv6 ospf 10 area 0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface serial 0/0/0

R1(config-if)#ip ospf 10 area 0

R1(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

R1(config-if)#

15:35:02: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.100.141 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

15:35:04: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.100.141 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

=====R3=====

R3(config)#interface serial 0/0/1

R3(config-if)#

R3(config-if)#ip ospf 10 area 0

R3(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

R3(config-if)#exit

R3(config)#

15:38:54: %OSPF-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.100.141 on Serial0/0/1 from

LOADING to FULL, Loading Done

int

15:38:58: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 192.168.100.141 on Serial0/0/1 from

LOADING to FULL, Loading Donegig

R3(config)#interface gigabitEthernet 0/0

R3(config-if)#ip ospf 10 area 0

R3(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

R3(config-if)#exit

jika ipv6 diminta manual maka masukan ipv6 nya secara manual lalu ping