#### Luis A. Núñez

Escuela de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Industrial de Santander, Santander, Colombia



10 de febrero de 2025

### Agenda



Coordenadas Generalizadas

2 Vínculos holónomos y anholónomos

③ Ejemplos



• Consideremos un sistema de N partículas, i=1,2,...,N, con vectores posición son  $\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N$  tal que  $\mathbf{r}_i=(x_i,y_i,z_i)$ . El sistema está descrito por 3N coordenadas.



- Consideremos un sistema de N partículas, i=1,2,...,N, con vectores posición son  $\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N$  tal que  $\mathbf{r}_i=(x_i,y_i,z_i)$ . El sistema está descrito por 3N coordenadas.
- Pueden existir restricciones, ligaduras o vínculos entre coordenadas, i.e. relaciones algebraicas o funcionales entre coordenadas:  $f_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \cdots f_k(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t),$



- Consideremos un sistema de N partículas, i=1,2,...,N, con vectores posición son  $\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N$  tal que  $\mathbf{r}_i=(x_i,y_i,z_i)$ . El sistema está descrito por 3N coordenadas.
- Pueden existir restricciones, ligaduras o vínculos entre coordenadas, i.e. relaciones algebraicas o funcionales entre coordenadas:  $f_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \ f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \cdots f_k(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t),$
- Por ejemplo, el movimiento ocurre sobre un plano (z = cte), o sobre un círculo  $(x^2 + y^2 = cte)$ , sobre una esfera  $(x^2 + y^2 + x^2 = cte)$ , etc.



- Consideremos un sistema de N partículas, i=1,2,...,N, con vectores posición son  $\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N$  tal que  $\mathbf{r}_i=(x_i,y_i,z_i)$ . El sistema está descrito por 3N coordenadas.
- Pueden existir restricciones, ligaduras o vínculos entre coordenadas, i.e. relaciones algebraicas o funcionales entre coordenadas:  $f_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \ f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \cdots f_k(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t),$
- Por ejemplo, el movimiento ocurre sobre un plano (z = cte), o sobre un círculo  $(x^2 + y^2 = cte)$ , sobre una esfera  $(x^2 + y^2 + x^2 = cte)$ , etc.
- La cantidad s = 3N k es el número de grados de libertad del sistema, o el número mínimo de coordenadas independientes necesarias para describir el movimiento del sistema.



- Consideremos un sistema de N partículas, i=1,2,...,N, con vectores posición son  $\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N$  tal que  $\mathbf{r}_i=(x_i,y_i,z_i)$ . El sistema está descrito por 3N coordenadas.
- Pueden existir restricciones, ligaduras o vínculos entre coordenadas, i.e. relaciones algebraicas o funcionales entre coordenadas:  $f_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \ f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \cdots f_k(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t),$
- Por ejemplo, el movimiento ocurre sobre un plano (z = cte), o sobre un círculo  $(x^2 + y^2 = cte)$ , sobre una esfera  $(x^2 + y^2 + x^2 = cte)$ , etc.
- La cantidad s = 3N k es el número de grados de libertad del sistema, o el número mínimo de coordenadas independientes necesarias para describir el movimiento del sistema.
- Los grados de libertad definen las **coordenadas generalizadas**,  $\{q(t)_1, q(t)_2, ..., q(t)_s\}$ .



- Consideremos un sistema de N partículas, i=1,2,...,N, con vectores posición son  $\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N$  tal que  $\mathbf{r}_i=(x_i,y_i,z_i)$ . El sistema está descrito por 3N coordenadas.
- Pueden existir restricciones, ligaduras o vínculos entre coordenadas, i.e. relaciones algebraicas o funcionales entre coordenadas:  $f_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \ f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \cdots f_k(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t),$
- Por ejemplo, el movimiento ocurre sobre un plano (z = cte), o sobre un círculo  $(x^2 + y^2 = cte)$ , sobre una esfera  $(x^2 + y^2 + x^2 = cte)$ , etc.
- La cantidad s = 3N k es el número de grados de libertad del sistema, o el número mínimo de coordenadas independientes necesarias para describir el movimiento del sistema.
- Los grados de libertad definen las **coordenadas generalizadas**,  $\{q(t)_1, q(t)_2, ..., q(t)_s\}.$
- La evolución temporal de estas coordenadas definen las **velocidades** generalizadas  $\{\dot{q}(t)_1, \dot{q}(t)_2, ..., \dot{q}(t)_s\}$ .



- Consideremos un sistema de N partículas, i=1,2,...,N, con vectores posición son  $\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2,...,\mathbf{r}_N$  tal que  $\mathbf{r}_i=(x_i,y_i,z_i)$ . El sistema está descrito por 3N coordenadas.
- Pueden existir restricciones, ligaduras o vínculos entre coordenadas, i.e. relaciones algebraicas o funcionales entre coordenadas:  $f_1(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \ f_2(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t) = 0, \cdots f_k(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, ..., t),$
- Por ejemplo, el movimiento ocurre sobre un plano (z = cte), o sobre un círculo  $(x^2 + y^2 = cte)$ , sobre una esfera  $(x^2 + y^2 + x^2 = cte)$ , etc.
- La cantidad s = 3N k es el número de grados de libertad del sistema, o el número mínimo de coordenadas independientes necesarias para describir el movimiento del sistema.
- Los grados de libertad definen las **coordenadas generalizadas**,  $\{q(t)_1, q(t)_2, ..., q(t)_s\}.$
- La evolución temporal de estas coordenadas definen las **velocidades** generalizadas  $\{\dot{q}(t)_1, \dot{q}(t)_2, ..., \dot{q}(t)_s\}$ .
- En Mecánica Clásica, el tiempo t es un parámetro.



• Los vínculos holónomos son funciones de las coordenadas generalizadas y, posiblemente, del tiempo  $f_i(q_1, q_2, ..., q_N, t) = 0$ .



- Los vínculos holónomos son funciones de las coordenadas generalizadas y, posiblemente, del tiempo  $f_i(q_1, q_2, ..., q_N, t) = 0$ .
- Estas restricciones reducen el número de coordenadas independientes.



- Los vínculos holónomos son funciones de las coordenadas generalizadas y, posiblemente, del tiempo  $f_i(q_1, q_2, ..., q_N, t) = 0$ .
- Estas restricciones reducen el número de coordenadas independientes.
- En un péndulo simple de longitud I, la posición de la masa en coordenadas (x,y) debe satisfacer la restricción:  $x^2 + y^2 I^2 = 0$ , reduciendo los grados de libertad de dos a uno.



- Los vínculos holónomos son funciones de las coordenadas generalizadas y, posiblemente, del tiempo  $f_i(q_1, q_2, ..., q_N, t) = 0$ .
- Estas restricciones reducen el número de coordenadas independientes.
- En un péndulo simple de longitud I, la posición de la masa en coordenadas (x, y) debe satisfacer la restricción:  $x^2 + y^2 I^2 = 0$ , reduciendo los grados de libertad de dos a uno.
- Los vínculos holónomos son integrables y permiten describir el movimiento del sistema con menos coordenadas.



- Los vínculos holónomos son funciones de las coordenadas generalizadas y, posiblemente, del tiempo  $f_i(q_1, q_2, ..., q_N, t) = 0$ .
- Estas restricciones reducen el número de coordenadas independientes.
- En un péndulo simple de longitud I, la posición de la masa en coordenadas (x, y) debe satisfacer la restricción:  $x^2 + y^2 I^2 = 0$ , reduciendo los grados de libertad de dos a uno.
- Los vínculos holónomos son integrables y permiten describir el movimiento del sistema con menos coordenadas.
- Los vínculos anholónomos son  $g(q_1, q_2, \ldots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_n, t) \leq 0$  o también  $g(q_1, q_2, \ldots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_n, t) = 0$



- Los vínculos holónomos son funciones de las coordenadas generalizadas y, posiblemente, del tiempo  $f_i(q_1, q_2, ..., q_N, t) = 0$ .
- Estas restricciones reducen el número de coordenadas independientes.
- En un péndulo simple de longitud I, la posición de la masa en coordenadas (x, y) debe satisfacer la restricción:  $x^2 + y^2 I^2 = 0$ , reduciendo los grados de libertad de dos a uno.
- Los vínculos holónomos son integrables y permiten describir el movimiento del sistema con menos coordenadas.
- Los vínculos anholónomos son  $g(q_1, q_2, \ldots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_n, t) \leq 0$  o también  $g(q_1, q_2, \ldots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_n, t) = 0$
- En un disco que rueda sin deslizar sobre un plano se tiene una restricción que involucra las velocidades del centro de masa y la velocidad angular:  $\dot{x}_{cm} R\dot{\theta} = 0$ .



- Los vínculos holónomos son funciones de las coordenadas generalizadas y, posiblemente, del tiempo  $f_i(q_1, q_2, ..., q_N, t) = 0$ .
- Estas restricciones reducen el número de coordenadas independientes.
- En un péndulo simple de longitud I, la posición de la masa en coordenadas (x, y) debe satisfacer la restricción:  $x^2 + y^2 I^2 = 0$ , reduciendo los grados de libertad de dos a uno.
- Los vínculos holónomos son integrables y permiten describir el movimiento del sistema con menos coordenadas.
- Los vínculos anholónomos son  $g(q_1, q_2, \ldots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_n, t) \leq 0$  o también  $g(q_1, q_2, \ldots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \ldots, \dot{q}_n, t) = 0$
- En un disco que rueda sin deslizar sobre un plano se tiene una restricción que involucra las velocidades del centro de masa y la velocidad angular:  $\dot{x}_{cm} R\dot{\theta} = 0$ .
- Los vínculos anholónomos no pueden integrarse e involucran relaciones entre coordenadas y velocidades.

# **Ejemplos**



