# Domácí úloha

### Obsah

- 1. Anotace
- 2. Zadání
- 3. Detailní specifikace
  - 1. Autentizace
  - 2. Pohyb robota k cíli
  - 3. Vyzvednutí tajného vzkazu
  - 4. Dobíjení
- 4. Chybové situace
  - 1. Chyby při autentizaci
  - 2. Syntaktická chyba
  - 3. Logická chyba
  - 4. Timeout
- 5. Speciální situace
- 6. Optimalizace serveru
- 7. Ukázka komunikace
- 8. Testování
  - 1. Tester
  - 2. Ke stažení
- 9. Požadavky na řešení
- 10. Odevzdání
  - 1. Náhrání na archivační server
  - 2. Osobní prezentace

#### Anotace

Cílem úlohy je vytvořit vícevláknový server pro TCP/IP komunikaci a implementovat komunikační protokol podle dané specifikace. Pozor, implementace klientské části není součástí úlohy! Klientskou část realizuje testovací prostředí.



Server nemusí být opravdu vícevláknový, musí jen zvládat obsluhovat několik klientů najednou. Jestli toho dosáhnete v jednom vlákně nebo za pomoci procesů je úplně jedno, hlavně když projdete všemi testy.

### Zadání

Vytvořte server pro automatické řízení vzdálených robotů. Roboti se sami přihlašují k serveru a ten je navádí ke středu souřadnicového systému. Pro účely testování každý robot startuje na náhodných souřadnicích a snaží se dojít na souřadnici [0,0]. Na cílové souřadnici musí robot vyzvednout tajemství. Po cestě k cíli mohou roboti narazit na překážky, které musí obejít. Server zvládne navigovat více robotů najednou a implementuje bezchybně komunikační protokol.

# Detailní specifikace

Komunikace mezi serverem a roboty je realizována plně textovým protokolem. Každý příkaz je zakončen dvojicí speciálních symbolů "\a\b". (Jsou to **dva** znaky '\a' a '\b'.) Server musí dodržet komunikační protokol do detailu přesně, ale musí počítat s nedokonalými firmwary robotů (viz sekce Speciální situace).

### Zprávy serveru:

Název	Zpráva	Popis
SERVER_CONFIRMATION	<16-bitové číslo v	Zpráva s potvrzovacím kódem. Může obsahovat
	decimální notaci>\a\b	maximálně 5 čísel a ukončovací sekvenci \a\b.
SERVER_MOVE	102 MOVE\a\b	Příkaz pro pohyb o jedno pole vpřed
SERVER_TURN_LEFT	103 TURN LEFT\a\b	Příkaz pro otočení doleva
SERVER_TURN_RIGHT	104 TURN RIGHT\a\b	Příkaz pro otočení doprava
SERVER_PICK_UP	105 GET MESSAGE\a\b	Příkaz pro vyzvednutí zprávy
SERVER_LOGOUT	106 LOGOUT\a\b	Příkaz pro ukončení spojení po úspěšném vyzvednutí zprávy
SERVER_KEY_REQUEST	107 KEY REQUEST\a\b	Žádost serveru o Key ID pro komunikaci
SERVER_OK	200 OK\a\b	Kladné potvrzení
SERVER_LOGIN_FAILED	300 LOGIN FAILED\a\b	Nezdařená autentizace
SERVER_SYNTAX_ERROR	301 SYNTAX ERROR\a\b	Chybná syntaxe zprávy
SERVER_LOGIC_ERROR	302 LOGIC ERROR\a\b	Zpráva odeslaná ve špatné situaci
SERVER_KEY_OUT_OF_RANGE_ERROR	303 KEY OUT OF RANGE\a\b	Key ID není v očekávaném rozsahu

Zprávy klienta:

Název	Zpráva	Popis	Ukázka	Maximální délka
CLIENT_USERNAME	<user name="">\a\b</user>	Zpráva s uživatelským jménem. Jméno může být libovolná sekvence znaků kromě kromě dvojice \a\b.	Umpa_Lumpa\a\b	20
CLIENT_KEY_ID	<key id="">\a\b</key>	Zpráva obsahující Key ID. Může obsahovat pouze celé číslo o maximálně třech cifrách.	2\a\b	5
CLIENT_CONFIRMATION	<16-bitové číslo v decimální notaci>\a\b	Zpráva s potvrzovacím kódem. Může obsahovat maximálně 5 čísel a ukončovací sekvenci \a\b.	1009\a\b	7
CLIENT_OK	OK <x> <y>\a\b</y></x>	Potvrzení o provedení pohybu, kde <i>x</i> a <i>y</i> jsou souřadnice robota po provedení pohybového příkazu.	OK -3 -1\a\b	12
CLIENT_RECHARGING	RECHARGING\a\b	Robot se začal dobíjet a přestal reagovat na zprávy.		12
CLIENT_FULL_POWER	FULL POWER\a\b	Robot doplnil energii a opět příjímá příkazy.		12
CLIENT_MESSAGE	<text>\a\b</text>	Text vyzvednutého tajného vzkazu. Může obsahovat jakékoliv znaky kromě ukončovací sekvence \a\b.	Haf!\a\b	100

# Časové konstanty:

Název	Hodnota [s]	Popis
TIMEOUT	1	Server i klient očekávají od protistrany odpověď po dobu tohoto intervalu.
TIMEOUT_RECHARGING	5 5	Časový interval, během kterého musí robot dokončit dobíjení.

Komunikaci s roboty lze rozdělit do několika fází:

# **Autentizace**

Server i klient oba znají pět dvojic autentizačních klíčů (nejedná se o veřejný a soukromý klíč):

	Key ID	Server Key	Client Key
0		23019	32037
1		32037	29295
2		18789	13603
3		16443	29533
4		18189	21952

Každý robot začne komunikaci odesláním svého uživatelského jména (zpráva CLIENT\_USERNAME). Uživatelské jméno múže být libovolná sekvence 18 znaků neobsahující sekvenci "\a\b". V dalším kroku vyzve server klienta k odeslání Key ID (zpráva SERVER\_KEY\_REQUEST), což je vlastně identifikátor dvojice klíčů, které chce použít pro autentizaci. Klient odpoví zprávou CLIENT\_KEY\_ID, ve které odešle Key ID. Po té server zná správnou dvojici klíčů, takže může spočítat "hash" kód z uživatelského jména podle následujícího vzorce:

```
Uživatelské jméno: Mnau!

ASCII reprezentace: 77 110 97 117 33

Výsledný hash: ((77 + 110 + 97 + 117 + 33) * 1000) % 65536 = 40784
```

Výsledný hash je 16-bitové číslo v decimální podobě. Server poté k hashi přičte klíč serveru tak, že pokud dojde k překročení kapacity 16-bitů, hodnota jednoduše přetečení:

```
(40784 + 54621) \% 65536 = 29869
```

Výsledný potvrzovací kód serveru se jako text pošle klintovi ve zprávě SERVER\_CONFIRM. Klient z obdrženého kódu vypočítá zpátky hash a porovná ho s očekávaným hashem, který si sám spočítal z uživatelského jména. Pokud se shodují, vytvoří potvrzovací kód klienta. Výpočet potvrzovacího kódu klienta je obdobný jako u serveru, jen se použije klíč klienta:

```
(40784 + 45328) \% 65536 = 20576
```

Potvrzovací kód klienta se odešle serveru ve zpráve CLIENT\_CONFIRMATION, který z něj vypočítá zpátky hash a porovná jej s původním hashem uživatelského jména. Pokud se obě hodnoty shodují, odešle zprávu SERVER\_OK, v opačném prípadě reaguje zprávou SERVER\_LOGIN\_FAILED a ukončí spojení. Celá sekvence je na následujícím obrázku:

```
Klient Server

CLIENT_USERNAME --->

CLIENT_KEY_ID SERVER_KEY_REQUEST

CLIENT_CONFIRMATION --->

CLIENT_CONFIRMATION --->

CLIENT_CONFIRMATION --->

CHIENT_CONFIRMATION ---->

CHIENT_CONFIRMATION ---->
```

.

Server dopředu nezná uživatelská jména. Roboti si proto mohou zvolit jakékoliv jméno, ale musí znát sadu klíčů klienta i serveru. Dvojice klíčů zajistí oboustranou autentizaci a zároveň zabrání, aby byl autentizační proces kompromitován prostým odposlechem komunikace.

### Pohyb robota k cíli

Robot se může pohybovat pouze rovně (SERVER\_MOVE) a je schopen provést otočení na místě doprava (SERVER\_TURN\_RIGHT) i doleva (SERVER\_TURN\_LEFT). Po každém příkazu k pohybu odešle potvrzení (CLIENT\_OK), jehož součástí je i aktuální souřadnice. Pozice robota není serveru na začátku komunikace známa. Server musí zjistit polohu robota (pozici a směr) pouze z jeho odpovědí. Z důvodů prevence proti nekonečnému bloudění robota v prostoru, má každý robot omezený počet pohybů (pouze posunutí vpřed). Počet pohybů by měl být dostatečný pro rozumný přesun robota k cíli. Následuje ukázka komunkace. Server nejdříve pohne dvakrát robotem kupředu, aby detekoval jeho aktuální stav a po té jej navádí směrem k cílové souřadnici [0,0].

Klient		Server
	•	
	<	SERVER_MOVE
		nebo
		SERVER_TURN_LEFT
		nebo
		SERVER_TURN_RIGHT
CLIENT_OK	>	
	<	SERVER_MOVE
		nebo
		SERVER_TURN_LEFT
		nebo
		SERVER_TURN_RIGHT
CLIENT_OK	>	
_	<	SERVER_MOVE
		nebo
		SERVER_TURN_LEFT
		nebo
		SERVER_TURN_RIGHT
		2FWAFW_LOWN_WIGHT
	•	

•

Těsně po autentizaci robot očekává alespoň jeden pohybový příkaz - SERVER\_MOVE, SERVER\_TURN\_LEFT nebo SERVER\_TURN\_RIGHT! Nelze rovnou zkoušet vyzvednout tajemství. Po cestě k cíli se nachází mnoho překážek, které musí roboti překonat objížďkou. Pro překážky platí následující pravidla:

- Překážka okupuje vždy jedinou souřadnici.
- Je zaručeno, že každá překážka má prázdné všechny sousední soiuřadnice (tedy vždy lze jednoduše objet).
- Je zaručeno, že překážka nikdy neokupuje souřadnici [0,0].

Překážka je detekována tak, že robot dostane pokyn pro pohyb vpřed (SERVER\_MOVE), ale nedojde ke změně souřadnic (zpráva CLIENT\_OK obsahuje stejné souřadnice jako v předchozím kroku). Pokud se pohyb neprovede, nedojde k odečtení z počtu zbývajících kroků robota.

### Vyzvednutí tajného vzkazu

Poté, co robot dosáhne cílové souřadnice [0,0], tak se pokusí vyzvednout tajný vzkaz (zpráva SERVER\_PICK\_UP). Pokud je robot požádán o vyzvednutí vzkazu a nenachází se na cílové souřadnici, spustí se autodestrukce robota a komunikace se serverem je přerušena. Při pokusu o vyzvednutí na cílově souřadnici reaguje robot zprávou CLIENT\_MESSAGE. Server musí na tuto zprávu zareagovat zprávou SERVER\_LOGOUT. (Je zaručeno, že tajný vzkaz se nikdy neshoduje se zprávou CLIENT\_RECHARGING, pokud je tato zpráva serverem obdržena po žádosti o vyzvednutí jedná se vždy o dobíjení.) Poté klient i server ukončí spojení. Ukázka prohledávání cílové oblasti:

```
Klient Server

...

...

...

...

...

CLIENT_MESSAGE --->

<--- SERVER_PICK_UP

SERVER_LOGOUT
```

# Dobíjení

Každý z robotů má omezený zdroj energie. Pokud mu začne docházet baterie, oznámí to serveru a poté se začne sám ze solárního panelu dobíjet. Během dobíjení nereaguje na žádné zprávy. Až skončí, informuje server a pokračuje v činnosti tam, kde přestal před dobíjením. Pokud robot neukončí dobíjení do časového intervalu TIMEOUT\_RECHARGING, server ukončí spojení.

```
Klient Server

CLIENT_USERNAME --->

<--- SERVER_CONFIRMATION
```

```
CLIENT_RECHARGING --->

...

CLIENT_FULL_POWER --->

CLIENT_OK --->

<--- SERVER_OK

nebo

SERVER_LOGIN_FAILED

.
.
```

#### Další ukázka:

Klient		Server
	٠	
	•	
	•	
	<	SERVER_MOVE
CLIENT_OK	>	
CLIENT_RECHARGING	>	
• • •		
CLIENT_FULL_POWER	>	
	<	SERVER_MOVE
CLIENT_OK	>	

# Chybové situace

Někteří roboti mohou mít poškozený firmware a tak mohou komunikovat špatně. Server by měl toto nevhodné chování detekovat a správně zareagovat.

# Chyby při autentizaci

Pokud je ve zprávě CLIENT\_KEY\_ID Key ID, který je mimo očekávaný rozsah (tedy číslo, které není mezi 0-4) tak na to server reaguje chybovou zprávou SERVER\_KEY\_OUT\_OF\_RANGE\_ERROR a ukončí spojení. Za číslo se pro

zjednodušení považují i záporné hodnoty. Pokud ve zprávě CLIENT\_KEY\_ID není číslo (např. písmena), tak na to server reaguje chybou SERVER SYNTAX ERROR.

Pokud je ve zprávě CLIENT\_CONFIRMATION číselná hodnota (i záporné číslo), která neodpovídá očekávanému potvrzení, tak server pošle zprávu SERVER\_LOGIN\_FAILED a ukončí spojení. Pokud se nejedná vúbec o čistě číselnou hodnotu, tak server pošle zprávu SERVER SYNTAX ERROR a ukončí spojení.

### Syntaktická chyba

Na syntaktickou chybu reagauje server vždy okamžitě po obdržení zprávy, ve které chybu detekoval. Server pošle robotovi zprávu SERVER SYNTAX ERROR a pak musí co nejdříve ukončit spojení. Syntakticky nekorektní zprávy:

- Příchozí zpráva je delší než počet znaků definovaný pro každou zprávu (včetně ukončovacích znaků \a\b). Délky
  zpráv jsou definovány v tabulce s přehledem zpráv od klienta.
- Příchozí zpráva syntakticky neodpovídá ani jedné ze zpráv CLIENT\_USERNAME, CLIENT\_KEY\_ID,
   CLIENT\_CONFIRMATION, CLIENT\_OK, CLIENT\_RECHARGING a CLIENT\_FULL\_POWER.

Každá příchozí zpráva je testována na maximální velikost a pouze zprávy CLIENT\_CONFIRMATION, CLIENT\_OK, CLIENT\_RECHARGING a CLIENT\_FULL\_POWER jsou testovany na jejich obsah (zprávy CLIENT\_USERNAME a CLIENT\_MESSAGE mohou obsahovat cokoliv).

### Logická chyba

Logická chyba nastane pouze při nabíjení - když robot pošle info o dobíjení (CLIENT\_RECHARGING) a po té pošle jakoukoliv jinou zprávu než CLIENT\_FULL\_POWER nebo pokud pošle zprávu CLIENT\_FULL\_POWER, bez předchozího odeslání CLIENT\_RECHARGING. Server na takové situace reaguje odesláním zprávy SERVER\_LOGIC\_ERROR a okamžitým ukončením spojení.

#### **Timeout**

Protokol pro komunikaci s roboty obsahuje dva typy timeoutu:

- TIMEOUT timeout pro komunikaci. Pokud robot nebo server neobdrží od své protistrany žádnou komunikaci
  (nemusí to být však celá zpráva) po dobu tohoto časového intervalu, považují spojení za ztracené a okamžitě ho
  ukončí.
- TIMEOUT\_RECHARGING timeout pro dobíjení robota. Po té, co server přijme zprávu CLIENT\_RECHARGING, musí robot nejpozději do tohoto časového intervalu odeslat zprávu CLIENT\_FULL\_POWER. Pokud to robot nestihne, server musí okamžitě ukončit spojení.

# Speciální situace

Při komunikaci přes komplikovanější síťovou infrastrukturu může docházet ke dvěma situacím:

- Zpráva může dorazit rozdělena na několik částí, které jsou ze socketu čteny postupně. (K tomu dochází kvůli segmentaci a případnému zdržení některých segmentů při cestě sítí.)
- Zprávy odeslané brzy po sobě mohou dorazit téměř současně. Při jednom čtení ze socketu mohou být načteny obě
  najednou. (Tohle se stane, když server nestihne z bufferu načíst první zprávu dříve než dorazí zpráva druhá.)

Za použití přímého spojení mezi serverem a roboty v kombinaci s výkonným hardwarem nemůže k těmto situacím dojít přirozeně, takže jsou testovačem vytvářeny uměle. V některých testech jsou obě situace kombinovány.

Každý správně implementovaný server by se měl umět s touto situací vyrovnat. Firmwary robotů s tímto faktem počítají a dokonce ho rády zneužívají. Pokud se v protokolu vyskytuje situace, kdy mají zprávy od robota předem dané pořadí, jsou v tomto pořadí odeslány najednou. To umožňuje sondám snížit jejich spotřebu a zjednodušuje to implementaci protokolu (z jejich pohledu).

## Optimalizace serveru

Server optimalizuje protokol tak, že nečeká na dokončení zprávy, která je očividně špatná. Například na výzvu k autentizaci pošle robot pouze část zprávy s uživatelským jménem. Server obdrží např. 22 znaků uživatelského jména, ale stále neobdržel ukončovací sekvenci \a\b. Vzhledem k tomu, že maximální délka zprávy je 20 znaků, je jasné, že přijímaná zpráva nemůže být validní. Server tedy zareaguje tak, že nečeká na zbytek zprávy, ale pošle zprávu SERVER SYNTAX ERROR a ukončí spojení. V principu by měl postupovat stejně při vyzvedávání tajného vzkazu.

V případě části komunikace, ve které se robot naviguje k cílovým souřadnicím očekává tři možné zprávy: CLIENT\_OK, CLIENT\_RECHARGING nebo CLIENT\_FULL\_POWER. Pokud server načte část neúplné zprávy a tato část je delší než maximální délka těchto zpráv, pošle SERVER\_SYNTAX\_ERROR a ukončí spojení. Pro pomoc při optimalizaci je u každé zprávy v tabulce uvedena její maximální velikost.

#### Ukázka komunikace

```
C: "Oompa Loompa\a\b"
```

S: "107 KEY REQUEST\a\b"

C: "0\a\b"

S: "64907\a\b"

C: "8389\a\b"

S: "200 OK\a\b"

S: "102 MOVE\a\b"

C: "OK 0 0\a\b"

S: "102 MOVE\a\b"

C: "OK -1 0\a\b"

S: "104 TURN RIGHT\a\b"

C: "OK -1 0\a\b"

```
S: "104 TURN RIGHT\a\b"
C: "OK -1 0\a\b"
S: "102 MOVE\a\b"
C: "OK 0 0\a\b"
S: "105 GET MESSAGE\a\b"
C: "Tajny vzkaz.\a\b"
S: "106 LOGOUT\a\b"
```

### Testování

K testování je připraven obraz operačního systému Tiny Core Linux, který obsahuje tester domácí úlohy. Obraz je kompatibilní s aplikací VirtualBox.

#### **Tester**

Stáhněte a rozbalte obraz. Výsledný soubor spusťte ve VirtualBoxu. Po spuštění a nabootování je okamžitě k dispozici shell. Tester se spouští příkazem *tester*:

```
tester <číslo portu> <vzdálená adresa> [čísla testů]
```

Prvním parametrem je číslo portu, na kterém bude naslouchat váš server. Následuje parametr se vzdálenou adresou serveru. Pokud je váš server spuštěn na stejném počítači jako VirtualBox, použijte adresu defaultní brány. Postup je naznačen na následujícím obrázku:

```
Core is distributed with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
                www.tinycorelinux.com
tc@box:~$ route -n
Kernel IP routing table
                                                  Flags Metric Ref
Destination
                Gateway
                                 Genmask
                                                                       Use Iface
0.0.0.0
                10.0.2.2
                                 0.0.0.0
                                                  UG
                                                        0
                                                               0
                                                                         0 eth0
10.0.2.0
                0.0.0.0
                                 255.255.255.0
                                                  U
                                                        0
                                                               0
                                                                         0 eth0
127.0.0.1
                0.0.0.0
                                 255.255.255.255 UH
                                                        0
                                                               0
                                                                         0 lo
tc@box:~$ tester 3999 10.0.2.2 | less_
```

Výstup je poměrně dlouhý, proto je výhodné přesměrovat jej příkazu less, ve kterém se lze dobře pohybovat.

Pokud není zadáno číslo testu, spustí se postupně všechny testy. Testy lze spouštět i jednotlivě. Následující ukázka spustí testy 2, 3 a 8:

tester 3999 10.0.2.2 2 3 8 | less

### Možné problémy v operačním systému windows

V některých instalací OS Windows bývá problém se standardní konfigurací virtuálního stroje. Pokud se nedaří spojit tester ve virtuálce s testovaným serverem v hostitelském operačním systému, tak použijte následující postup:

- U vypnuté virtuálky s testerem změňte nastavení síťového adaptéru z NAT na Host-only network.
- V hostitelském OS by se mělo objevit síťové rozhraní patřící VirtualBoxu. To lze zjistit z příkazové řádky příkazem ipconfig. IP adresa tohoto rozhraní bude pravděpodobně 192.168.56.1/24.
- Ve virtuálce s testerem je teď nutné ručně nastavit IP adresu síťovému rozhraní eth0:

sudo ifconfig eth0 192.168.56.2 netmask 255.255.255.0

Nyní je možné spustit tester, ale jako cílovou adresu zadejte IP adresu síťového rozhraní v hostitelském OS:

tester 3999 192.168.56.1

#### Ke stažení

Aplikace VirtualBox: <a href="https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads">https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads</a>

Tester: Všechny verze testeru ke stažení (https://drive.google.com/drive/folders/1QzPyzZeLNWZhjtbaTGehyNu-zgHcInta?usp=sharing)

Adresář z předchozího linku obsahuje adresáře s vývojovými verzemi testeru. V každém adresáři označeném jako vX (kde X je číslo verze) naleznete následující soubory:

- BI-PSI tester 2021 vX.ova virtuálka s testerem
- psi-tester-2021-vX x64.bz2 verze pro linux 64-bit
- psi-tester-2021-vX x86.bz2 verze pro linux 32-bit

# Požadavky na řešení

- Řešení lze vytvořit v jakémkoliv programovacím jazyce.
- · Přijato bude pouze řešení, které projde všemi testy.

### Odevzdání

Úloha je úspěšně odevzdána pouze v případě, že byl zdrojový kód nahrán na odevzdávací server a řešení bylo osobně odprezentováno na laboratorním cvičení! Datum odevzdání je určeno uploadem na odevzdávací server, prezentovat úlohu je tedy možné i po deadline a bez penalizace.



DEADLINE pro upload bez penalizace je 2. 5. 2021!



Po tomto datu bude za každý započatý týden snížen maximalní počet dosažitelných bodů o dva. V posledním týdnu semestru lze tedy získat maximálně 6 bodů!



Úloha musí být odprezentována nejpozději do konce zápočtového týdne!

Předčasné odevzdání bude naopak odměněno body za aktivitu. Každý týden předstihu bude honorován jedním bodem až do maximálně 5 bodů. Harmonogram možných bodů bonusových bodů:

- do 28.3. +5 bodů
- do 4.4 +4 body
- do 11.4. +3 body
- do 18.4. +2 body
- do 25.4. +1 bod

Body za aktivitu budou hromadně uděleny (nebo korigovány) až na konci semestru, až bude odevzdávaní úloh uzavřeno. Body budou počítány samozřejmě k datu nahrání na archivační server před prezentací.

#### Náhrání na archivační server

K odevzdávání slouží speciální server (PSI bouda). Každý student se na něm registruje a ve vlastním zájmu bude nahrávat svá průběžná řešení, aby byla u každého dohledatelná historie pro případ podezření z plagiarismu. Při registraci na server je nutné zvolit programovací jazyk. Pokud jej potřebujete změnit, kontaktujte správce serveru (cernyvi2@fit.cvut.cz (mailto:cernyvi2@fit.cvut.cz)). Na konci semestru budou všechny odevzdané zdrojové kódy otestovány na duplicitu. V případě shody dvou a více kódů mohou průběžná odevzdání pomoci. Zdrojový kód se nahrává v jednom souboru a nekomprimovaný. Odevzdávací server kód nekontroluje, pouze jej porovnává s kódy ostatních studentů a vyhledává shodu. Je tedy možné spojit více zdrojových kódů do jednoho i když takový kód není potom bez úprav zkompilovatelný.



Pište svůj kód do jediného souboru. Velmi Vám to ulehčí odevzdání.



Pokud máte řešení rozdělené do více souborů, stačí když jejich obsah spojíte do jednoho. Výsledný soubor nemusí být kompilovatelný, ale musí obsahovat veškerý zdrojový kód vašeho řešení. Na linuxu můžete soubory sloučit jednoduchým příkazem: cat \*.java > all.java

Link na odevzdávací server: PSI bouda (https://bouda.fit.cvut.cz)



Pokud jste nenalezli svůj oblíbený jazyk v nabídce, postěžujte si zde: <a href="mailto:cernyvi2@fit.cvut.cz">cernyvi2@fit.cvut.cz</a> (mailto:cernyvi2@fit.cvut.cz).



Pokud jste nedostali autentizační mail do 24 hodin, postěžujte si zde: <a href="mailto:cernyvi2@fit.cvut.cz">cernyvi2@fit.cvut.cz</a> (mailto:cernyvi2@fit.cvut.cz).

## Osobní prezentace

Prezentace lze výhradně v době laborek a to v sudém i lichém týdnu, pokud vyučující neurčí jinak. Prezentovat lze nejpozději do konce zápočtovvého týdne. Student během prezentace musí prokázat, že kódu rozumí a že kód funguje. Kód, který je prezentován, musí být stejný jako ten odevzdaný na odevzdávací server. Kontrola probíhá v následujících krocích:

- 1. Student prokáže svou totožnost.
- 2. Student ukáže zdrojový kód a spustí test tak, aby bylo zřejmé, že je testován prezentovaný kód.
- 3. Student odpoví na kontrolní otázky ke zdrojovému kódu.
- 4. Student nahraje zdrojový kód na odevzdávací server tak, aby bylo zřejmé, že nahrává opravdu prezentovaný kód.

Je na každém studentovi, aby zajistil hladký průběh všech těchto kroků. Pokud nejaký z předchozích nelze splnit, domluvte se svým cvičícím jak postupovat dál.



Prezentujte úlohu co nejdříe po finálním uploadu na server Bouda. Čím déle budete prezentaci oddalovat, tím více hrozí, že zapomenete detaily implementace a nebudete pak dostatečně přesvědčiví, že implementaci rozumíte.