



U Y U N I

Uyuni '2024.10'

安装和升级指南

2024年10月16日



目录

部署和升级指南概述	1
1. 要求	2
1.1. 要求	2
1.1.1. 服务器要求	2
1.1.2. 代理要求	2
1.2. 网络要求	3
1.2.1. 完全限定的域名 (FQDN)	3
1.2.2. 主机名和 IP 地址	3
1.2.3. 物理隔离的部署	3
1.2.4. 端口	4
1.3. 公有云要求	7
1.3.1. 网络要求	7
1.3.2. 准备存储卷	7
2. 部署和安装	9
2.1. 服务器	9
2.1.1. 在 openSUSE Leap Micro 5.5 上部署	9
2.1.2. Uyuni 服务器物理隔离的部署	12
2.2. 代理	12
2.2.1. 容器化 Uyuni Proxy 设置	13
2.2.2. 部署 Uyuni '2024.10' 代理	16
2.2.3. 在 k3s 上安装容器化 Uyuni 代理	22
3. 升级和迁移	23
3.1. 服务器	23
3.1.1. Migrating the Uyuni Server to a Containerized Environment	23
3.2. 代理	26
3.2.1. 代理迁移	26
3.3. 客户端	30
3.3.1. 升级客户端	30
4. 基本服务器管理	31
4.1. 使用 mgradm 进行自定义 YAML 配置和部署	31
4.2. 启动和停止容器	32
4.3. 永久性存储卷列表	33
5. GNU Free Documentation License	35

部署和升级指南概述

更新日期：2024-10-16

本指南提供有关部署和升级 Uyuni 服务器与代理的指导，内容划分为以下几部分：

要求

介绍在开始之前所要满足的硬件、软件和网络要求。

部署

介绍用于将 Uyuni 部署为容器和完成初始设置的任务。

升级和迁移

介绍 Uyuni 的升级和迁移

公有云

还可以将 Uyuni 部署到公有云实例。

有关在公有云上使用 Uyuni 的详细信息，请参见 [Specialized-guides > Public-cloud-guide](#)。

Chapter 1. 要求

1.1. 要求

下表指定了服务器和代理的最低要求。

1.1.1. 服务器要求

表格 1. x86-64 体系结构的服务器要求

软件和硬件	细节	建议
openSUSE Leap 15.5	干净安装，最新版本	openSUSE Leap 15.5
CPU		至少 4 个专用 64 位 CPU 核心 (x86-64)
RAM	测试或基础安装	至少 16 GB
	生产服务器	至少 32 GB
磁盘空间	/ (根目录)	至少 40 GB
	/var/lib/pgsql	至少 50 GB
	/var/spacewalk	至少所需的存储空间：100 GB（实施的检查功能将会校验是否满足这一点） * 每个 SUSE 产品和软件包中心 50 GB 为每个 Red Hat 产品提供 360 GB 空间
	/var/cache	至少 10 GB 空间。为每个 SUSE 产品增加 100 MB 空间，为每个 Red Hat 或其他产品增加 1 GB 空间。 如果服务器为 ISS 主服务器，则空间需要翻倍。
	交换空间	3 GB

1.1.2. 代理要求

表格 2. 代理要求

软件和硬件	细节	建议
openSUSE Leap 15.5	干净安装，最新版本	openSUSE Leap 15.5
CPU		至少 2 个专用的 64 位 CPU 核心
RAM	测试服务器	至少 2 GB
	生产服务器	至少 8 GB

软件和硬件	细节	建议
磁盘空间	/ (根目录)	至少 40 GB
	/srv	至少 100 GB
	/var/cache (Squid)	至少 100 GB

Uyuni Proxy 将软件包缓存在 /var/cache/ 目录中。如果 /var/cache/ 中的可用空间不足，代理将去除旧的未使用软件包，并将其替换为较新的软件包。

鉴于这种行为：

- 代理上的 /var/cache/ 目录越大，代理与 Uyuni 服务器之间的流量就越少。
- 使代理上的 /var/cache/ 目录与 Uyuni 服务器上的 /var/spacewalk/ 保持相同的大小，可以避免在首次同步后出现大量的流量。
- Uyuni 服务器上的 /var/cache/ 目录相比代理上的目录可能较小。有关大小估算的指导，请参见 [\[server-hardware-requirements\]](#) 一节。

1.2. 网络要求

本节详细说明 Uyuni 的网络和端口要求。

1.2.1. 完全限定的域名 (FQDN)

Uyuni 服务器必须正确解析其 FQDN。如果无法解析 FQDN，可能会导致许多不同的组件出现严重问题。

有关配置主机名和 DNS 的详细信息，请参见 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP4/html/SLES-all/cha-network.html#sec-network-yast-change-host>。

1.2.2. 主机名和 IP 地址

为确保 Uyuni 域名可由其客户端解析，服务器和客户端计算机都必须连接到一台正常工作的 DNS 服务器。还需要确保正确配置反向查找。

有关设置 DNS 服务器的详细信息，请参见 <https://documentation.suse.com/sles/15-SP4/html/SLES-all/cha-dns.html>。

1.2.3. 物理隔离的部署

如果您在内部网络中操作并且无法访问 SUSE Customer Center，可以使用**Installation-and-upgrade > Container-deployment**。

在生产环境中，Uyuni Server 和客户端始终应使用防火墙。有关所需端口的完整列表，请参见 **Installation-and-upgrade > Ports**。

1.2.4. 端口

本节提供了 Uyuni 中各种通讯使用的端口的综合列表。

您不需要打开所有这些端口。某些端口只有在您使用需要这些端口的服务时才需打开。

1.2.4.1. 外部入站服务器端口

必须打开外部入站端口，以在 Uyuni 服务器上配置防火墙用于防范未经授权访问服务器。

打开这些端口将允许外部网络流量访问 Uyuni 服务器。

表格 3. Uyuni Server 的外部端口要求

端口号	协议	使用方	备注
22			ssh-push 和 ssh-push-tunnel 联系方法需要此端口。
67	TCP/UDP	DHCP	仅当客户端向服务器请求 IP 地址时才需要此端口。
69	TCP/UDP	TFTP	将服务器用作 PXE 服务器进行自动化客户端安装时需要此端口。
80	TCP	HTTP	某些引导储存库和自动化安装需要临时使用此端口。
443	TCP	HTTPS	处理 Web UI、客户端、服务器和代理 (<code>tftpsync</code>) 请求。
4505	TCP	salt	接受来自客户端的通讯请求时需要此端口。客户端发起连接，并保持打开状态以接收 Salt 主控端发出的命令。
4506	TCP	salt	接受来自客户端的通讯请求时需要此端口。客户端发起连接，并保持打开状态以向 Salt 主控端报告结果。
25151	TCP	Cobbler	

1.2.4.2. 外部出站服务器端口

必须打开外部出站端口，以在 Uyuni 服务器上配置防火墙用于限制服务器可访问的内容。

打开这些端口将允许来自 Uyuni 服务器的网络流量与外部服务通讯。

表格 4. Uyuni Server 的外部端口要求

端口号	协议	使用方	备注
80	TCP	HTTP	SUSE Customer Center 需要此端口。端口 80 不用于为 Web UI 传递数据。
443	TCP	HTTPS	SUSE Customer Center 需要此端口。
25151	TCP	Cobbler	

1.2.4.3. 内部服务器端口

内部端口由 Uyuni 服务器在内部使用。只能从 `localhost` 访问内部端口。

大多数情况下无需调整这些端口。

表格 5. Uyuni Server 的内部端口要求

端口号	备注
2828	Satellite-search API，由 Tomcat 和 Taskomatic 中的 RHN 应用程序使用。
2829	Taskomatic API，由 Tomcat 中的 RHN 应用程序使用。
8005	Tomcat 关机端口。
8009	Tomcat 到 Apache HTTPD (AJP)。
8080	Tomcat 到 Apache HTTPD (HTTP)。
9080	Salt-API，由 Tomcat 和 Taskomatic 中的 RHN 应用程序使用。
32000	与运行 Taskomatic 和 satellite-search 的 Java 虚拟机 (JVM) 建立 TCP 连接时使用的端口。

32768 和更高的端口用作临时端口。这些端口往往用于接收 TCP 连接。收到 TCP 连接请求后，发送方将选择其中一个临时端口号来与目标端口进行匹配。

可使用以下命令来确定哪些端口是临时端口：

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_local_port_range
```

1.2.4.4. 外部入站代理端口

必须打开外部入站端口，以在 Uyuni Proxy 上配置防火墙用于防范未经授权访问代理。

打开这些端口将允许外部网络流量访问 Uyuni Proxy。

表格 6. Uyuni Proxy 的外部端口要求

端口号	协议	使用方	备注
22			ssh-push 和 ssh-push-tunnel 联系方法需要此端口。 与代理连接的客户端在服务器上启动签入，然后跳接到其他客户端。
67	TCP/UDP	DHCP	仅当客户端向服务器请求 IP 地址时才需要此端口。
69	TCP/UDP	TFTP	将服务器用作 PXE 服务器进行自动化客户端安装时需要此端口。
443	TCP	HTTPS	Web UI、客户端、服务器和代理 (<code>tftpsync</code>) 请求。

端口号	协议	使用方	备注
4505	TCP	salt	接受来自客户端的通讯请求时需要此端口。客户端启动连接，并保持打开状态以接收 Salt 主控端发出的命令。
4506	TCP	salt	接受来自客户端的通讯请求时需要此端口。客户端启动连接，并保持打开状态以向 Salt 主控端报告结果。

1.2.4.5. 外部出站代理端口

必须打开外部出站端口，以在 Uyuni Proxy 上配置防火墙用于限制代理可访问的内容。

打开这些端口将允许来自 Uyuni Proxy 的网络流量与外部服务通讯。

表格 7. Uyuni Proxy 的外部端口要求

端口号	协议	使用方	备注
80			用于访问服务器。
443	TCP	HTTPS	SUSE Customer Center 需要此端口。

1.2.4.6. 外部客户端端口

必须打开外部客户端端口，以在 Uyuni 服务器及其客户端之间配置防火墙。

大多数情况下无需调整这些端口。

表格 8. Uyuni 客户端的外部端口要求

端口号	方向	协议	备注
22	入站	SSH	ssh-push 和 ssh-push-tunnel 联系方法需要此端口。
80	出站		用于访问服务器或代理。
9090	出站	TCP	Prometheus 用户界面需要此端口。
9093	出站	TCP	Prometheus 警报管理器需要此端口。
9100	出站	TCP	Prometheus 节点导出器需要此端口。
9117	出站	TCP	Prometheus Apache 导出器需要此端口。
9187	出站	TCP	Prometheus PostgreSQL 需要此端口。

1.2.4.7. 所需的 URL

Uyuni 必须能够访问某些 URL 才能注册客户端和执行更新。大多数情况下，允许访问以下 URL 便已足够：

- scc.suse.com
- updates.suse.com

如果您正在使用非 SUSE 客户端，则还可能需要允许访问为这些操作系统提供特定软件包的其他服务器。例如

，如果您使用的是 Ubuntu 客户端，则需要能够访问 Ubuntu 服务器。

有关为非 SUSE 客户端排查防火墙访问权限问题的详细信息，请参见 [Administration > Troubleshooting](#)。

1.3. 公有云要求

本节介绍在公有云基础结构上安装 Uyuni 所要满足的要求。我们已在 Amazon EC2、Google Compute Engine 和 Microsoft Azure 上对这些指令进行过测试，不过它们进行一定修改后在其他提供商的云服务上也应能正常工作。

在开始之前，请注意以下一些事项：

- Uyuni 设置过程执行正向确认的反向 DNS 查找。此操作必须成功，设置过程才能完成，并且 Uyuni 才能按预期方式运行。请务必在设置 Uyuni 之前执行主机名和 IP 配置。
- Uyuni Server 和 Proxy 实例需在适当的网络配置中运行，该网络配置可让您控制 DNS 项，但无法通过因特网自由访问。
- 在此网络配置中必须提供 DNS 解析：`hostname -f` 必须返回完全限定的域名 (FQDN)。
- DNS 解析对于连接客户端也很重要。
- DNS 取决于所选的云框架。有关详细说明，请参见云提供商文档。
- 我们建议将软件储存库、服务器数据库和代理 squid 缓存存储在外部虚拟磁盘上。这可以防止在实例意外终止时丢失数据。本节包含有关设置外部虚拟磁盘的说明。

1.3.1. 网络要求

在公有云上使用 Uyuni 时，必须使用受限制的网络。我们建议使用带有适当防火墙设置的 VPN 专用子网。只能允许指定 IP 范围内的计算机访问该实例。



在公有云上运行 Uyuni 意味着需要实施强大的安全措施。限制、过滤、监视并审计对实例的访问至关重要。SUSE 强烈建议不要配置全球均可访问但缺少充足边界安全保护的 Uyuni 实例。

要访问 Uyuni Web UI，请在配置网络访问控制时允许 HTTPS。这将允许您访问 Uyuni Web UI。

在 EC2 和 Azure 中，创建一个新安全组，并添加 HTTPS 入站和出站规则。在 GCE 中，选中 `-----` 部分下的 `----- HTTPS -----` 复选框。

1.3.2. 准备存储卷

我们建议将 Uyuni 的储存库和数据库存储在不同于根卷的存储设备上。这有助于避免丢失数据，有时还可以提高性能。

Uyuni 容器利用默认存储位置。应在部署之前为自定义存储配置这些位置。有关详细信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Container-management](#)



不要使用逻辑卷管理 (LVM) 进行公有云安装。

用于存储储存库的磁盘大小取决于您要使用 Uyuni 管理的发行套件和通道数目。挂接虚拟磁盘时，它们将作为 Unix 设备节点显示在实例中。设备节点的名称因提供商及所选实例类型而异。

确保 Uyuni 服务器的根卷大小不少于 100 GB。如果可能，请另外添加一个 500 GB 或以上大小的存储磁盘，并选择 SSD 存储类型。当您的实例启动时，Uyuni 服务器的云映像会使用脚本来指派这个单独的卷。

启动实例后，您便可登录 Uyuni 服务器，并使用以下命令查找所有可用的存储设备：

```
hwinfo --disk | grep -E "Device File:"
```

如果您不确定应选择哪个设备，可使用 `lsblk` 命令查看每个设备的名称和大小。请选择与要寻找的虚拟磁盘大小匹配的名称。

可以使用 `mgr-storage-server` 命令设置外部磁盘。这会创建一个挂载到 `/manager_storage` 的 XFS 分区，并使用它作为存储数据库和储存库的位置：

```
/usr/bin/mgr-storage-server <devicename>
```

Chapter 2. 部署和安装

2.1. 服务器

2.1.1. 在 openSUSE Leap Micro 5.5 上部署

2.1.1.1. 部署准备工作

本节介绍有关设置和部署 Uyuni 服务器的专业知识。过程包括安装 Podman 和 Uyuni 监控代理、进行部署，然后通过 `mgrctl` 开始与容器交互。



本节假设您已配置 openSUSE Leap Micro 5.5 主机服务器（不考虑它是在物理机还是虚拟环境中运行）。

2.1.1.2. 容器主机一般要求

有关一般要求，请参见[Installation-and-upgrade > General-requirements](#)。

应通过安装媒体安装 openSUSE Leap Micro 5.5 服务器。下面介绍此过程。

2.1.1.3. 容器主机要求

有关 CPU、RAM 和存储要求，请参见[Installation-and-upgrade > Hardware-requirements](#)。



为了保证客户端能够解析 FQDN 域名，容器化服务器和主机都必须连接到正常运行的 DNS 服务器。此外，必须确保反向查找的配置正确。

2.1.1.4. 安装用于容器的 Uyuni 工具

过程：在 openSUSE Leap Micro 5.5 上安装 Uyuni 工具

1. 在本地主机上打开终端窗口，或启动一个运行 openSUSE Leap Micro 5.5 的虚拟机。
2. 登录。
3. 输入 `transactional-update shell`：

```
transactional-update shell
```

4. 将以下储存库添加到 openSUSE Leap Micro 5.5 服务器：

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:
/Stable/images/repo/Uyuni-Server-Pool-x86_64-Media1/
```

5. 刷新储存库列表并接受密钥：

```
zypper ref
```

6. 安装容器工具：

```
zypper in mgradm mgrctl mgradm-bash-completion mgrctl-bash-completion netavark uyuni-storage-setup-server
```

7. 退出事务外壳：

```
transactional update # exit
```

8. 重引导主机。

有关 Uyuni 容器实用程序的详细信息，请参见 [Uyuni 容器实用程序](#)。

2.1.1.5. 配置自定义永久性存储

此步骤是可选的。但是，如果您的基础架构需要自定义的永久性存储，请使用 `mgr-storage-server` 工具。

有关详细信息，请参见 `mgr-storage-server --help`。此工具可以简化容器存储和数据库卷的创建。

如下所示使用命令：

+

```
mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]
```

例如：

```
mgr-storage-server /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1
```

+



此命令将在 `/var/lib/containers/storage/volumes` 中创建永久性存储卷。

有关详细信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Container-management](#)。

2.1.1.6. 使用 Podman 部署 Uyuni 容器

2.1.1.6.1. mgradm 概述

使用 `mgradm` 工具将 Uyuni 部署为容器。可使用两种方法将 Uyuni 服务器部署为容器。本节重点介绍基本容器部署。

有关使用自定义配置文件进行部署的信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Container-management](#)。

可以在命令行中运行 `mgradm --help` 来了解更多信息。

过程：使用 Podman 部署 Uyuni 容器

- 在终端中以 `sudo` 或 `root` 用户身份运行以下命令。

```
sudo mgradm install podman
```

必须以 `sudo` 或 `root` 用户身份部署容器。如果您遗漏此步骤，终端中将显示以下错误。



```
INF 正在设置 uyuni 网络
9:58AM INF 正在启用系统服务
9:58AM FTL 无法打开 /etc/systemd/system/uyuni-
server.service 进行写入, error="open
/etc/systemd/system/uyuni-server.service:
permission denied"
```

- 等待部署完成。
- 打开浏览器并访问您的服务器 FQDN。

在本节中，您已了解如何部署 Uyuni 服务器容器。

2.1.1.6.2. 永久性卷

许多用户希望指定其永久性卷的位置。



如果您只是在试用 Uyuni，则无需指定这些卷。默认情况下，`mgradm` 会设置正确的卷。

通常只需为较大规模的生产部署指定卷位置。

默认情况下，`podman` 将其卷存储在 `/var/lib/containers/storage/volumes/` 中。

可以通过将磁盘挂载到此路径或文件系统中的预期卷路径（例如 `/var/lib/containers/storage/volumes/var-spacewalk`）来为卷提供自定义存储。这一点对于数据

库和软件包镜像尤为重要。

For a list of all persistent volumes in the container, see * **Installation-and-upgrade** › **Container-management** * **Administration** › **Troubleshooting**

2.1.2. Uyuni 服务器物理隔离的部署

2.1.2.1. 什么是物理隔离的部署？

物理隔离部署是指设置和操作与不安全网络（尤其是互联网）物理隔离的任何联网系统。这种部署通常用于军事设施、金融系统、关键基础架构等高安全性环境，以及处理敏感数据，因而必须防范其受到外部威胁的任何位置。

可以在能够访问互联网的计算机上使用 Podman、Docker 或 Skopeo 轻松部署容器映像。

提取所需的映像，然后将其保存为 tar 存档。例如：

列表 1. Podman

```
podman pull registry.suse.com/suse/manager/5.0/x86_64/server:5.0.0
podman save --output server.tar
registry.suse.com/suse/manager/5.0/x86_64/server:5.0.0
```

列表 2. Docker

```
docker pull registry.suse.com/suse/manager/5.0/x86_64/server:5.0.0
docker save --output server.tar
registry.suse.com/suse/manager/5.0/x86_64/server:5.0.0
```

列表 3. Skopeo

```
skopeo copy
docker://registry.suse.com/suse/manager/5.0/x86_64/server:5.0.0 docker-
archive:server.tar:registry.suse.com/suse/manager/5.0/x86_64/server:5.0.0
```

将生成的 `server-image.tar` 传输到服务器容器主机，并使用以下命令装载它：

列表 4. 装载服务器映像

```
podman load -i server.tar
```

2.2. 代理

2.2.1. 容器化 Uyuni Proxy 设置

为 Uyuni Proxy 容器准备好容器主机后，需要额外执行几步容器设置才能完成配置。

1. 生成 Uyuni Proxy 配置存档文件
2. 将配置存档传输到在安装步骤中准备的容器主机并解压缩
3. 使用 `mgrproxy` 启动代理服务

2.2.1.1. 生成代理配置

Uyuni 代理的配置存档由 Uyuni 服务器生成。每个附加代理都需要自身的配置存档。



2 GB 表示默认的代理 squid 缓存大小。需要根据您的环境调整此大小。



对于 Podman 部署，在生成此代理配置之前，必须将 Uyuni 代理的容器主机作为客户端注册到 Uyuni 服务器。

如果使用代理 FQDN 生成非注册客户端的代理容器配置（如 Kubernetes 用例中那样），系统列表中将出现一个新的系统项。此新项将显示在之前输入的“代理 FQDN”值下方并属于 `-->` 系统类型。

2.2.1.1.1. 使用 Web UI 生成代理配置

过程：使用 Web UI 生成代理容器配置

1. 在 Web UI 中，导航到 **系统 > 代理配置**，然后填写所需数据：
2. 在 `--> FQDN` 字段中，键入代理的完全限定域名。
3. 在 `--> FQDN` 字段中，键入 Uyuni 服务器或另一个 Uyuni 代理的完全限定域名。
4. 在 `--> SSH -->` 字段中，键入 SSH 服务在 Uyuni 代理上监听的 SSH 端口。建议保留默认值 8022。
5. 在 `--> Squid --> [MB]` 字段中键入允许的最大 Squid 缓存大小。建议的最大大小为容器可用存储的 60%。



2 GB 表示默认的代理 squid 缓存大小。需要根据您的环境调整此大小。

在 `SSH -->` 选择列表中，选择应为 Uyuni 代理生成新服务器证书还是使用现有证书。您可以考虑作为 Uyuni 内置（自我签名）证书生成的证书。

+ 然后根据所做的选择提供用于生成新证书的签名 CA 证书的路径，或者要用作代理证书的现有证书及其密钥的路径。

+ 服务器生成的 CA 证书存储在 `/var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build` 目录中。

+ 有关现有或自定义证书的详细信息以及企业和中间证书的概念，请参见 **Administration > Ssl-certs-imported**。

- 单击  以在 Uyuni 服务器中注册新代理 FQDN，并生成包含容器主机细节的配置存档 (config.tar.gz)。
- 片刻之后，系统会显示文件可供下载。请将此文件保存在本地。

Container Based Proxy Configuration [?](#)

You can generate a set of configuration files and certificates in order to register and run a container-based proxy. Once the following form is filled out and submitted you will get a .zip archive to download.

Proxy FQDN *:

Server FQDN *:
FQDN of the server of proxy to connect to.

Proxy SSH port: Port range: 1 - 65535

Max Squid cache size (MB) *:

Proxy administrator email *:

SSL certificate *: Create Use existing
 No file selected.

CA certificate to use to sign the SSL certificate in PEM format *: No file selected.

CA private key to use to sign the SSL certificate in PEM format *: No file selected.

The CA private key password *:

SSL Certificate data

Alternate CNAMEs	<input type="button" value="+"/>
2-letter country code:	<input type="text"/>
State:	<input type="text"/>
City:	<input type="text"/>
Organization:	<input type="text"/>
Organization Unit:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>

2.2.1.1.2. 使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

过程：使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 生成代理配置。

- 通过 SSH 连接到您的容器主机。
- 执行以下命令（替换其中的服务器和代理 FQDN）：

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert --dev-pxy.example.com dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'
```

- 从服务器容器复制生成的配置：

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz
```

2.2.1.1.3. 使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 为自定义证书（而不是默认的自我签名证书）生成代理配置。

过程：使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

1. 通过 SSH 连接到您的服务器容器主机。
2. 执行以下命令（替换其中的服务器和代理 FQDN）：

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
    mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022
pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt
/tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 从服务器容器复制生成的配置：

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz
```

2.2.1.2. 传输 Uyuni Proxy 配置

使用 spacecmd 命令和 Web UI 均会生成配置存档。需要在容器主机上提供此存档。

将生成的存档传输到容器主机。

有关使用存档获取代理容器的安装说明，请参见 [Installation-and-upgrade > Container-deployment](#)。

2.2.1.3. 启动 Uyuni Proxy 容器

现在可以使用 `mgrpxy` 命令启动容器：

列表 5. 过程：启动 Uyuni Proxy 容器

```
mgrpxy start uyuni-proxy-pod
```

通过调用以下命令检查是否所有容器都已按预期启动

```
podman ps
```

应该会显示五个 Uyuni Proxy 容器：

- proxy-salt-broker
- proxy-htpd
- proxy-tftpd
- proxy-squid
- proxy-ssh

并且它们应该是 proxy-pod 容器 Pod 的一部分。

2.2.2. 部署 Uyuni '2024.10' 代理

本指南概述了 Uyuni '2024.10' 代理的部署过程。本指南假定您已成功部署 Uyuni '2024.10' 服务器。要成功完成部署，请执行以下操作：

核对清单：代理部署

1. 查看硬件要求。
2. 在裸机上安装 openSUSE Leap Micro 5.5。
3. 将代理作为 Salt 受控端进行引导。
4. 生成代理配置。
5. 将服务器中的代理配置传输到代理
6. 使用代理配置将 Salt 受控端作为代理注册到 Uyuni。

代理容器主机支持的操作系统

容器主机支持的操作系统为 openSUSE Leap Micro 5.5。



容器主机

容器主机是配备了容器引擎（例如 Podman）的服务器，可用于管理和部署容器。这些容器包含应用程序及其必备组件（例如库），但不包含完整的操作系统，因此体量很小。此设置可确保应用程序能够在不同环境中以一致的方式运行。容器主机为这些容器提供必要的资源，例如 CPU、内存和存储。

2.2.2.1. 代理的硬件要求

下表列出了部署 Uyuni 代理所要满足的硬件要求。

表格 9. 代理硬件要求

Hardware	Details	Recommendation
CPU	x86-64, ARM	Minimum 2 dedicated 64-bit CPU cores
RAM	Minimum	2 GB
	Recommended	8 GB

Hardware	Details	Recommendation
Disk Space	/ (root directory)	Minimum 40 GB
	/var/lib/containers/storage/volumes	Minimum 100 GB, Storage requirements should be calculated for the number of ISO distribution images, containers, and bootstrap repositories you will use.

2.2.2.2. Container Host General Requirements

有关一般要求，请参见[Installation-and-upgrade > General-requirements](#)。

应通过安装媒体安装 openSUSE Leap Micro 5.5 服务器。下面介绍此过程。

2.2.2.3. 容器主机要求

有关 CPU、RAM 和存储要求，请参见[Installation-and-upgrade > Hardware-requirements](#)。



为了保证客户端能够解析 FQDN 域名，容器化服务器和主机都必须连接到正常运行的 DNS 服务器。此外，必须确保反向查找的配置正确。

2.2.2.4. Installing Uyuni Tools for Use with Containers

过程：在 openSUSE Leap Micro 5.5 上安装 Uyuni 工具

1. 在本地主机上打开终端窗口，或启动一个运行 openSUSE Leap Micro 5.5 的虚拟机。
2. 登录。
3. 输入 `transactional-update shell`：

```
transactional-update shell
```

4. 将以下储存库添加到 openSUSE Leap Micro 5.5 服务器：

```
zypper ar
https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement:/Uyuni:
/Stable/images/repo/Uyuni-Proxy-Pool-x86_64-Media1/
```

5. 刷新储存库列表并接受密钥：

```
zypper ref
```

6. 安装容器工具：

```
zypper in mgrpxy mgrpxy-bash-completion uyuni-storage-setup-proxy
```



或者，可以安装 `mgrpxy-zsh-completion` 或 `mgrpxy-fish-completion`。

7. 退出事务外壳：

```
transactional update # exit
```

8. 重引导主机。

有关 Uyuni 容器实用程序的详细信息，请参见 [Uyuni 容器实用程序](#)。

2.2.2.5. 配置自定义永久性存储

此步骤是可选的。但是，如果您的基础架构需要自定义的永久性存储，请使用 `mgr-storage-proxy` 工具。

有关详细信息，请参见 `mgr-storage-proxy --help`。此工具可以简化容器存储和 Squid 缓存卷的创建。

如下所示使用命令：

```
mgr-storage-proxy <存储磁盘设备>
```

例如：

```
mgr-storage-proxy /dev/nvme1n1
```



此命令将在 `/var/lib/containers/storage/volumes` 中创建永久性存储卷。

For more information, see

- [Installation-and-upgrade > Container-management](#)
- [Administration > Troubleshooting](#)

2.2.2.6. 将代理主机作为受控端进行引导

任务：引导代理主机

1. 选择系统，引导。

2. 填写代理主机的相关字段。
3. 从下拉列表中选择上一步骤中创建的激活密钥。
4. 单击  [导入]。
5. 等待引导过程成功完成。检查 Salt 菜单，确认 Salt 受控端密钥已列出并已接受。
6. 重引导代理主机。
7. 从系统列表中选择主机，并在所有事件完成后再次触发重引导以完成初始配置。

任务：更新代理主机

1. 从系统列表中选择主机，并应用所有补丁以将其更新。
2. 重引导代理主机。

2.2.2.7. 生成代理配置

Uyuni 代理的配置存档由 Uyuni 服务器生成。每个附加代理都需要自身的配置存档。



- 在生成此代理配置之前，必须将 Uyuni 代理的容器主机作为 Salt 受控端注册到 Uyuni 服务器。

您将执行以下任务：

1. 生成代理配置文件。
2. 将配置传输到代理。
3. 使用 `mgrproxy` 命令启动代理。

任务：使用 Web UI 生成代理容器配置

1. 在 Web UI 中，导航到 **系统 > 代理配置**，然后填写所需数据：
2. 在 **FQDN** 字段中，键入代理的完全限定域名。
3. 在 **Uyuni FQDN** 字段中，键入 Uyuni 服务器或另一个 Uyuni 代理的完全限定域名。
4. 在 **SSH 端口** 字段中，键入 SSH 服务在 Uyuni 代理上监听的 SSH 端口。建议保留默认值 8022。
5. 在 **Squid 缓存大小 [MB]** 字段中，键入允许的最大 Squid 缓存大小。一般该值最多应为容器可用存储空间的 60 %。在 **证书生成** 列表中，选择应为 Uyuni 代理生成新服务器证书还是使用现有证书。您可以考虑作为 Uyuni 内置（自我签名）证书生成的证书。

然后根据所做的选择提供用于生成新证书的签名 CA 证书的路径，或者要用作代理证书的现有证书及其密钥的路径。

在服务器上生成的 CA 证书存储在 `/var/lib/containers/storage/volumes/root/ssl-build` 目录中。

有关现有或自定义证书的详细信息以及企业和中间证书的概念，请参见 **Administration > Ssl-certs-imported**。

6. 单击 **生成** 以在 Uyuni 服务器中注册新代理 FQDN，并生成包含容器主机细节的配置存档。

7. 片刻之后，系统会显示文件可供下载。请将此文件保存在本地。

Container Based Proxy Configuration ?

You can generate a set of configuration files and certificates in order to register and run a container-based proxy. Once the following form is filled out and submitted you will get a .zip archive to download.

Proxy FQDN *:

Server FQDN *:

FQDN of the server of proxy to connect to.

Proxy SSH port: Port range: 1 - 65535

Max Squid cache size (MB) *:

Proxy administrator email *:

SSL certificate *:

- Create
- Use existing

CA certificate to use to sign the SSL certificate in PEM format *: No file selected.

CA private key to use to sign the SSL certificate in PEM format *: No file selected.

The CA private key password *:

SSL Certificate data

Alternate CNAMEs	<input type="button" value="+"/>
2-letter country code:	<input type="text"/>
State:	<input type="text"/>
City:	<input type="text"/>
Organization:	<input type="text"/>
Organization Unit:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>

2.2.2.8. 传输代理配置

Web UI 将生成配置存档。需要在代理容器主机上提供此存档。

任务：复制代理配置

1. 将服务器容器中的文件复制到服务器主机操作系统：

```
mgrctl cp server:/root/config.tar.gz
```

2. 接下来，将服务器主机操作系统中的文件复制到代理主机：

```
scp config.tar.gz <代理 FQDN>:/root
```

3. 使用以下命令安装代理：

```
mgrpxy install podman config.tar.gz
```

2.2.2.9. 启动 Uyuni '2024.10' 代理

现在可以使用 `mgrpxy` 命令启动容器：

任务：启动代理并检查状态

1. 调用以下命令启动代理：

```
mgrpxy start
```

2. 调用以下命令检查容器状态：

```
mgrpxy status
```

应该会显示五个 Uyuni Proxy 容器：

- proxy-salt-broker
- proxy-httpd
- proxy-tftpd
- proxy-squid
- proxy-ssh

并且它们应该是 `proxy-pod` 容器 Pod 的一部分。

2.2.2.9.1. 为服务使用自定义容器映像

默认情况下，Uyuni 代理套件设置为针对其每个服务使用相同的映像版本和注册表路径。但是，可以使用以 `-tag` 和 `-image` 结尾的 `install` 参数覆盖特定服务的默认值。

例如，可以按如下方式使用此命令：

```
mgrpxy install podman --httpd-tag 0.1.0 --httpd-image
registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpd /path/to/config.tar.gz
```

该命令会在重启动 `httpd` 服务之前调整其配置文件。其中 `registry.opensuse.org/uyuni/proxy-httpd` 是要使用的映像，`0.1.0` 是版本标记。

要重置为默认值，请再次运行 `install` 命令但不要指定这些参数：

```
mgrpxy install podman /path/to/config.tar.gz
```

此命令首先将所有服务的配置重置为全局默认值，然后重新装载配置。

2.2.3. 在 k3s 上安装容器化 Uyuni 代理

2.2.3.1. 安装 k3s

在容器主机计算机上，安装 k3s（请将 <K3S_HOST_FQDN> 替换为 k3s 主机的 FQDN）：

```
curl -sfL https://get.k3s.io | INSTALL_K3S_EXEC="--tls-san=<K3S_HOST_FQDN>" sh -
```

2.2.3.2. 安装工具

在安装时需要提供 `mgrpxy` 和 `helm` 软件包。

`mgrpxy` 软件包可在容器实用程序储存库 <https://download.opensuse.org/repositories/systemsmanagement/Uyuni:/Stable:/ContainerUtils/> 中找到，请选择与发行套件匹配的软件包。

要进行安装，请运行以下命令：

```
zypper in helm mgrpxy
```

2.2.3.3. 部署 Uyuni 代理 helm 图表

要配置 Uyuni 代理 Pod 使用的卷存储，请定义以下声明的永久性卷。如果您未自定义存储配置，k3s 将自动为您创建存储卷。

永久性卷声明已命名为：

- `squid-cache-pv-claim`
- `/package-cache-pv-claim`
- `/tftp-boot-pv-claim`

按照 **Installation-and-upgrade** > **Container-deployment** 中所述创建 Uyuni 代理的配置。复制 `tar.gz` 配置文件，然后安装：

```
mgrpxy install kubernetes /path/to/config.tar.gz
```

有关详细信息，请参见 <https://kubernetes.io/docs/concepts/storage/persistent-volumes/> (kubernetes) 或 <https://rancher.com/docs/k3s/latest/en/storage/> (k3s) 文档。

Chapter 3. 升级和迁移

3.1. 服务器

3.1.1. Migrating the Uyuni Server to a Containerized Environment

To migrate a legacy Uyuni Server (RPM installation) to a container, a new machine is required.



无法执行就地迁移。

自我信任的 GPG 密钥不会迁移。仅在 RPM 数据库中可信的 GPG 密钥不会迁移。因此，使用 `spacewalk-repo-sync` 同步通道可能失败。

The administrator must migrate these keys manually from the previous Uyuni installation to the container host after the actual server migration.



1. Copy the keys from the previous Uyuni server to the container host of the new server.
2. 稍后，使用命令 `mgradm gpg add <PATH_TO_KEY_FILE>` 将每个密钥添加到迁移的服务器。

迁移过程目前不包括任何主机名重命名功能。新服务器上的完全限定域名 (FQDN) 将与旧服务器保持一致。因此迁移后，需要手动调整 DNS 记录，使其指向新服务器。

3.1.1.1. Initial Preparation on the Legacy Server

Procedure: Initial preparation on the legacy server

1. 停止 Uyuni 服务：

```
spacewalk-service stop
```

2. 停止 PostgreSQL 服务：

```
systemctl stop postgresql
```

3.1.1.2. 准备 SSH 连接

过程：准备 SSH 连接

1. 确保对于 `root`，新 '2024.10' 服务器上存在 SSH 密钥。如果不存在密钥，请使用以下命令创建一个：

```
ssh-keygen -t rsa
```

2. The SSH configuration and agent should be ready on the new server host for a passwordless connection to the legacy server.



迁移脚本依赖于使用新服务器上运行的 SSH 代理来建立无口令连接。如果该代理尚未激活，请运行 eval \$(ssh-agent) 将其启动。然后，使用 ssh-add (后跟私用密钥的路径) 将 SSH 密钥添加到正在运行的代理。在此过程中，系统将提示您输入私用密钥的口令。

3. Copy the public SSH key to the legacy Uyuni Server (<oldserver.fqdn>) with ssh-copy-id. Replace <oldserver.fqdn> with the FQDN of the legacy server:

```
ssh-copy-id <oldserver.fqdn>
```

The SSH key will be copied into the legacy server's [path]`~/.ssh/authorized_keys` file.
For more information, see the [literal]`ssh-copy-id` manpage.

4. Establish an SSH connection from the new server to the legacy Uyuni Server to check that no password is needed. Also there must not be any problem with the host fingerprint. In case of trouble, remove old fingerprints from the `~/.ssh/known_hosts` file. Then try again. The fingerprint will be stored in the local `~/.ssh/known_hosts` file.

3.1.1.3. 执行迁移



When planning your migration from a legacy Uyuni to a containerized Uyuni, ensure that your target instance meets or exceeds the specifications of the old setup. This includes, but is not limited to, Memory (RAM), CPU Cores, Storage, and Network Bandwidth.

过程：执行迁移

此步骤是可选的。如果您的基础架构需要自定义的永久性存储，请使用 mgr-storage-server 工具。有关详细信息，请参见 mgr-storage-server --help。此工具可以简化容器存储和数据库卷的创建。

- 如下所示使用命令：

```
mgr-storage-server <storage-disk-device> [<database-disk-device>]
```

例如：

```
mgr-storage-server /dev/nvme1n1 /dev/nvme2n1
```



此命令将在 `/var/lib/containers/storage/volumes` 中创建永久性存储卷。

有关详细信息，请参见 [Installation-and-upgrade > Container-management](#)。

1. Execute the following command to install a new Uyuni server. Replace `<oldserver.fqdn>` with the FQDN of the legacy server:

```
mgradm migrate podman <oldserver.fqdn>
```

2. 迁移可信 SSL CA 证书。



Trusted SSL CA certificates that were installed as part of an RPM and stored on a legacy Uyuni in the `/usr/share/pki/trust/anchors/` directory will not be migrated. Because SUSE does not install RPM packages in the container, the administrator must migrate these certificate files manually from the legacy installation after migration:

1. Copy the file from the legacy server to the new server. For example, as `/local/ca.file`.
2. 使用以下命令将文件复制到容器中：

```
mgradm cp /local/ca.file  
server:/etc/pki/trust/anchors/
```



After successfully running the `mgradm migrate` command, the Salt setup on all clients will still point to the old legacy server.

To redirect them to the '2024.10' server, it is required to rename the new server at the infrastructure level (DHCP and DNS) to use the same Fully Qualified Domain Name and IP address as legacy server.

3.1.1.4. Kubernetes 准备

在使用 `mgradm migrate` 命令执行迁移之前，必须预先定义**永久性卷**，尤其是考虑到迁移作业会从头开始启动容器。有关详细信息，请参见安装相关章节来获取有关准备这些卷的综合指导 ([Installation-and-upgrade > Container-management](#))。

3.1.1.5. 迁移

执行以下命令来安装新的 Uyuni 服务器（请将 <oldserversource.fqdn> 替换为旧服务器的相应 FQDN）：

```
mgradm migrate podman <oldnserver.fqdn>
```

或

```
mgradm migrate kubernetes <oldnserver.fqdn>
```



成功运行 mgradm migration 命令后，所有客户端上的 Salt 设置仍会指向旧服务器。要将其重定向到新服务器，需要在基础架构级别（DHCP 和 DNS）重命名新服务器，以使用与旧服务器相同的 FQDN 和 IP 地址。

3.2. 代理

3.2.1. 代理迁移

In Uyuni '2024.10', the containerized proxy is managed by a set of systemd services.

在 Uyuni '2024.10' 中，容器化代理管理功能经过重新设计，并已通过 mgRpProxy 工具进行简化。

本节帮助您使用新的 mgRpProxy 工具从旧版 systemd 代理迁移。



An in-place migration from previous releases of Uyuni to '2024.10' will remain unsupported due to the HostOS change from openSUSE Leap to openSUSE Leap Micro.

The traditional contact protocol is no longer supported in Uyuni '2024.10' and later. Before migrating from previous Uyuni releases to '2024.10', any existing traditional clients including the traditional proxies must be migrated to Salt.

3.2.1.1. 使用 Systemd 从旧版迁移到容器化代理

3.2.1.1.1. 生成代理配置

任务：生成代理配置

1. 登录到 Uyuni 服务器 Web UI。
2. 在左侧导航栏中，选择 **系统** > **代理配置**。
3. 输入您的代理 FQDN。使用与原始代理主机相同的 FQDN。
4. 输入您的服务器 FQDN。

5. 输入代理端口号。我们建议使用默认端口 8022
6. 证书和私用密钥位于服务器容器主机上的
`/var/lib/containers/storage/volumes/root/_data/ssl-build/` 中。
 - RHN-ORG-TRUSTED-SSL-CERT
 - RHN-ORG-PRIVATE-SSL-KEY
7. 使用以下命令将证书和密钥复制到您的计算机：

```
scp root@uyuni-server-example.com:/root/ssl-build/RHN-ORG-PRIVATE-  
SSL-KEY  
scp root@uyuni-server-example.com:/root/ssl-build/RHN-ORG-TRUSTED-  
SSL-CERT
```

8. 选择  并在本地计算机上通过浏览找到证书。
9. 选择  并在本地计算机上通过浏览找到私用密钥。
10. 输入 CA 口令。
11. 单击 .

3.2.1.1.2. 将代理配置传输到新主机

任务：传输代理配置

1. 在服务器中，将生成的包含代理配置的 tar.gz 文件传输到新代理主机：

```
scp config.tar.gz <uyuni 代理 FQDN>:/root/
```

2. 在执行下一步之前，请先禁用旧版代理：

列表 6. 禁用旧版代理

```
spacewalk-proxy stop
```

3. 使用以下命令部署新代理：

```
systemctl start uyuni-proxy-pod
```

4. 使用以下命令启用新代理：

```
systemctl enable --now uyuni-proxy-pod
```

5. 运行 `podman ps` 来校验所有容器是否存在并正在运行：

```
proxy-salt-broker
proxy-httppd
proxy-tftpd
proxy-squid
proxy-ssh
```

3.2.1.2. 将 Uyuni 2024.04 代理迁移到 Uyuni '2024.10' 容器化代理

任务：将 Uyuni 2024.04 容器化代理迁移到 Uyuni '2024.10' 新容器化代理

1. 引导新计算机，然后开始安装 openSUSE Leap Micro 5.5。
2. 完成安装。
3. 更新系统：

```
transactional-update --continue
```

4. 安装 `mgrpxy`，并根据需要安装 `mgrpxy-bash-completion`：

```
transactional-update pkg install mgrpxy mgrpxy-bash-completion
```

5. 重引导。
6. 将 `tar.gz` 代理配置复制到主机。

3.2.1.3. 使用 Web UI 安装软件包

在受控端已引导并已注册到服务器后，还可以通过 Web UI 安装 `mgrpxy` 和 `mgrpxy-bash-completion` 软件包。

任务：使用 Web UI 安装软件包

1. 安装后，确保在**管理** > **安装向导** → **产品**页面中添加并同步 SLE Micro 5.5 父通道和代理子通道。
2. 在 Web UI 中，转到**系统** > **激活密钥**，并创建一个与已同步 SLE Micro 5.5 通道链接的激活密钥。
3. 使用**系统** > **引导**页面将系统作为受控端进行引导。
4. 在初始配置新计算机并且其显示在系统列表中后，选择系统并导航到**系统细节**，**安装软件包**页面。
5. 安装软件包 `mgrpxy` 和 `mgrpxy-bash-completion`。
6. 重引导系统。

3.2.1.4. 使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

任务：使用 spacecmd 和自我签名证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 生成代理配置。

1. 通过 SSH 连接到您的容器主机。
2. 执行以下命令（替换其中的服务器和代理 FQDN）：

```
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config_generate_cert -- dev-pxy.example.com dev-srv.example.com 2048 email@example.com -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 将生成的配置复制到代理：

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz
```

4. 使用以下命令部署代理：

```
mgrpxy install podman config.tar.gz
```

3.2.1.5. 使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

可以使用 spacecmd 为自定义证书（而不是默认的自我签名证书）生成代理配置。



2 GB 表示默认的代理 squid 缓存大小。需要根据您的环境调整此大小。

任务：使用 spacecmd 和自定义证书生成代理配置

1. 通过 SSH 连接到您的服务器容器主机。
2. 执行以下命令（替换其中的服务器和代理 FQDN）：

```
for f in ca.crt proxy.crt proxy.key; do
    mgrctl cp $f server:/tmp/$f
done
mgrctl exec -ti 'spacecmd proxy_container_config -- -p 8022
pxy.example.com srv.example.com 2048 email@example.com /tmp/ca.crt
/tmp/proxy.crt /tmp/proxy.key -o /tmp/config.tar.gz'
```

3. 将生成的配置复制到代理：

```
mgrctl cp server:/tmp/config.tar.gz
```

4. 使用以下命令部署代理：

```
mgrpxy install podman config.tar.gz
```

3.3. 客户端

3.3.1. 升级客户端

客户端采用底层操作系统的版本控制系统。对于运行 SUSE 操作系统的客户端，可在 Uyuni Web UI 中进行升级。

有关升级客户端的详细信息，请参见 [Client-configuration > Client-upgrades](#)。

Chapter 4. 基本服务器管理

4.1. 使用 mgradm 进行自定义 YAML 配置和部署

您可以选择创建自定义的 `mgradm.yaml` 文件，供 `mgradm` 工具在部署期间使用。



如果未提供基本变量，`mgradm` 将提示您使用命令行参数或 `mgradm.yaml` 配置文件来提供这些变量。

为了安全起见，**应避免使用命令行参数指定口令**：请改用具有适当权限的配置文件。

过程：使用自定义配置文件通过 Podman 部署 Uyuni 容器

- 准备一个名为 `mgradm.yaml` 的配置文件，以以下示例所示：

```
# 数据库口令。默认会随机生成
db:
    password: MySuperSecretDBPass

# CA 证书的口令
ssl:
    password: MySuperSecretSSLPASSWORD

# 您的 SUSE Customer Center 身份凭证
scc:
    user: ccUsername
    password: ccPassword

# 组织名称
organization: YourOrganization

# 用于发送通知的电子邮件地址
emailFrom: notifications@example.com

# 管理员帐户细节
admin:
    password: MySuperSecretAdminPass
    login: LoginName
    firstName: Admin
    lastName: Admin
    email: email@example.com
```

- 在终端中，以 root 身份运行以下命令。服务器 FQDN 是选填的。

```
mgradm -c mgradm.yaml install podman <FQDN>
```

必须以 sudo 或 root 用户身份部署容器。如果您遗漏此步骤，终端中将显示以下错误。



```
INF 正在设置 uyuni 网络
9:58AM INF 正在启用系统服务
9:58AM FTL 无法打开 /etc/systemd/system/uyuni-
server.service 进行写入, error="open
/etc/systemd/system/uyuni-server.service:
permission denied"
```

3. 等待部署完成。
4. 打开浏览器并访问您的服务器 FQDN 或 IP 地址。

在本节中，您已了解如何使用自定义 YAML 配置来部署 Uyuni '2024.10' 服务器容器。

4.2. 启动和停止容器

可使用以下命令重启动、启动和停止 Uyuni '2024.10' 服务器容器：

要重启动 Uyuni '2024.10' 服务器，请执行以下命令：

```
# mgradm restart
5:23PM INF Welcome to mgradm
5:23PM INF Executing command: restart
```

要启动服务器，请执行以下命令：

```
# mgradm start
5:21PM INF Welcome to mgradm
5:21PM INF Executing command: start
```

要停止服务器，请执行以下命令：

```
# mgradm stop
5:21PM INF Welcome to mgradm
5:21PM INF Executing command: stop
```

4.3. 永久性存储卷列表

在容器中执行的修改不会保留。在永久性卷外部所做的任何更改都将被丢弃。下面列出了 Uyuni '2024.10' 的永久性卷。

要自定义默认卷位置，请确保在首次启动 Pod 之前使用 `podman volume create` 命令创建必要的卷。



请确保此表格与 Helm 图表和 `systemctl` 服务定义中所述的卷映射完全一致。

以下卷存储在 **Podman** 默认存储位置。

表格 10. 永久性卷：Podman 默认存储

卷名称	卷目录
Podman 存储	/var/lib/containers/storage/volumes/

表格 11. 永久性卷：root

卷名称	卷目录
root	/root

表格 12. 永久性卷：var/

卷名称	卷目录
var-cobbler	/var/lib/cobbler
var-salt	/var/lib/salt
var-pgsql	/var/lib/pgsql
var-cache	/var/cache
var-spacewalk	/var/spacewalk
var-log	/var/log

表格 13. 永久性卷：srv/

卷名称	卷目录
srv-salt	/srv/salt
srv-www	/srv/www/
srv-tftpboot	/srv/tftpboot
srv-formulametadata	/srv/formula_metadata
srv-pillar	/srv/pillar
srv-susemanager	/srv/susemanager
srv-spacewalk	/srv/spacewalk

表格 14. 永久性卷：etc/

Volume Name	Volume Directory
etc-apache2	/etc/apache2
etc-rhn	/etc/rhn
etc-systemd-multi	/etc/systemd/system/multi-user.target.wants
etc-systemd-sockets	/etc/systemd/system/sockets.target.wants
etc-salt	/etc/salt
etc-sssd	/etc/sssd
etc-tomcat	/etc/tomcat
etc-cobbler	/etc/cobbler
etc-sysconfig	/etc/sysconfig
etc-tls	/etc/pki/tls
etc-postfix	/etc/postfix
ca-cert	/etc/pki/trust/anchors

Chapter 5. GNU Free Documentation License

Copyright © 2000, 2001, 2002 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA. Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
- B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
- C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
- D. Preserve all the copyright notices of the Document.
- E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
- F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.

-
- G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
 - H. Include an unaltered copy of this License.
 - I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
 - J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
 - K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.
 - L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
 - M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
 - N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
 - O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the

Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.

ADDENDUM: How to use this License for your documents

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".