システム制御II

目次

- 微分方程式から状態方程式の求め方
- e^{At}の求め方(対角化で)
- e^{At} の求め方(ラプラス変換で)
- 状態方程式xの一般解(積分で)
- 状態方程式xの一般解(ラプラス変換で)
- 出力方程式の求め方
- フルランク
- 線形独立
- 可制御の判定(やり方その1)
- 可制御の判定(やり方その2)
- 可観測の判定(やり方その1)
- 可観測の判定(やり方その2)

微分方程式から状態方程式の求め方

一番高い階数の微分以外に状態量を割り当てるだけ。形は

$$\mathbf{X'(t)} = A\mathbf{X(t)} + Bu(t)$$
$$Y(t) = CX(t) + Du(t)$$

なお、Du(t)は直立項と呼ばれる。出力に入力が定数倍されてそのまま出る部分。

例えばRLC直列回路の場合

$$e(t) = Ri(t) + Li(t)' + rac{1}{c} \int_0^t i(t)dt$$

となるが、変形して

$$rac{1}{L}e(t) = rac{R}{L}i(t) + i(t)' + rac{1}{cL}\int_0^t i(t)dt$$

入力をe(t)、出力を $y(t)=\int_0^t i(t)dt$ だとおもうと

$$\frac{1}{L}e(t) = y'' + \frac{R}{L}y' + \frac{1}{cL}y$$

となる。ここで一番高い階数の微分以外に状態量を割り当ててる。つまり

$$x_1=y$$
 , $x_2=y'$, $X=egin{pmatrix} x_1\ x_2 \end{pmatrix}$

とおくと、

$$X' = egin{pmatrix} 1 & 0 \ -rac{1}{cL} & -rac{R}{L} \end{pmatrix} X + egin{pmatrix} 0 \ rac{1}{L} \end{pmatrix} u(t)$$

となる。

また、このサイトでは行列の変数は大文字にしている。ラプラス変換した変数と見分けがつかないので極力 ラプラス変換の時はX(s)と書くようにしてる。けどたまに忘れる。(後たまに大文字を忘れて小文字になる)

e^{At} の求め方(対角化で)

公式は

$$e^{At} = Te^{Bt}T^{-1}$$

なお、

$$T^{-1}AT = B$$

である。証明は

$$\begin{split} e^{At} &= I + At + \frac{A^2}{2!}t^2 + \frac{A^3}{3!}t^3 + \cdots \\ &= TT^{-1} + TBT^{-1} + \frac{TB^2T^{-1}}{2!}t^2 + \frac{TB^3T^{-1}}{3!}t^3 + \cdots \\ &= T(I + B + \frac{B^2}{2!}t^2 + \frac{B^3}{3!}t^3 + \cdots)T^{-1} \\ &= Te^{Bt}T^{-1} \end{split}$$

ただしBは例えば $B=egin{pmatrix} 1 & 0 \ 0 & -2 \end{pmatrix}$ のような対角行列なので e^{Bt} は簡単に

$$e^{Bt} = egin{pmatrix} e^t & 0 \ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}$$

となる。

e^{At} の求め方(ラプラス変換で)

公式は

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]$$

証明はu(t) = 0とすると

$$X' = AX$$

となるのでラプラス変換して

$$sX(s)-X_0=AX(s) o (SI-A)X(s)=X_0$$

逆行列を左からかけて

$$X(s) = (SI - A)^{-1}X_0$$

よってu(t) = 0ならば

$$X(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}]X_0$$

ここでXの一般解は

$$X(t)=e^{At}X_0+\int_0^t e^{A(t- au)}bu(au)d au \mathop{\longrightarrow}\limits_{u(au)=0} X(t)=e^{At}X_0$$

なので比較して

$$e^{At}=\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]$$

となる。

状態方程式xの一般解(積分で)

公式は

$$X=e^{At}X_0+\int_0^t e^{A(t- au)}Bu(au)d au$$

なので e^{At} さえわかれば頑張るだけ。なお、 $\int_0^t e^{A(t- au)} Bu(au) d au$ を忘れたときは、

$$\int_0^t x(t- au)y(au)d au=\mathcal{L}^{-1}[XY]$$

の関係式を思い出して

$$\mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}BU(s)] \xrightarrow[X=(sI-A)^{-1}, Y=BU(s)]{} \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

とすれば導ける。ラプラス変換の式は次の項へよ

状態方程式xの一般解(ラプラス変換で)

公式は

$$X(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]X_0 + \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}BU(s)]$$

忘れたときは

$$\mathbf{X'}(\mathbf{t}) = A\mathbf{X}(\mathbf{t}) + Bu(t)$$

をラプラス変換して

$$sX(s)-X_0=AX(s)+BU(s) {\longrightarrow} (sI-A)X(s)=X_0+BU(s)$$

より $(sI-A)^{-1}$ を左からかけて

$$X(s) = (sI - A)^{-1}X_0 + (sI - A)^{-1}BU(s)$$

逆ラプラス変換して

$$X(t) = \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}]X_0 + \mathcal{L}^{-1}[(sI-A)^{-1}BU(s)]$$

出力方程式の求め方

$$Y(t) = CX(t) + Du(t)$$

に代入するだけ。

フルランク

Aを $n \times m$ 行列する。Aのフルランクとは

$$\operatorname{rank}(A) = \min(n,m)$$

のことを言う。なお、ランクは転置しても変わらない

t l n = m t s

$$rank(A) = n \Leftrightarrow det(A) = 0$$

正方行列がフルランクか調べるなら大抵 $\det(A)=0$ を使った方が早い。 問題はせいぜい 4×4 とかの行列だから。

線形独立

Aをn imes m行列する。ここで

$$rank(A) = k$$

だったとする。ここで列ベクトルが線形独立なのかを調べるには(列は縦)

$$k=m\Leftrightarrow$$
 列ベクトルが線形独立

を調べればいい。ランクは意味を持つ式の本数なので列数=ランクとなればすべての列ベクトルは意味を持つことになる。

逆に行べクトルが線形独立なのかを調べるには(行は横)

$$k=n \Leftrightarrow$$
 行ベクトルが線形独立

を調べればいい。ランクは意味を持つ式の本数なので行数=ランクとなればすべての行べクトルは意味を持つことになる。

可制御の判定(やり方その1)

定理

行列e^{At}Bの行べクトルが線形独立ならば可制御

よって $e^{At}B$ のランクを求めて**行数と一致するか調べる**。問題で既に e^{AT} を求めたならこっちの方が楽かな?

可制御はかせい"ぎょう"で調べる。と覚える。

可制御の判定(やり方その2)

状態変数の数(=Aの列数)をnとする。

$$M_C = egin{pmatrix} b & Ab & \dots & A^{n-1}b \end{pmatrix}$$

とすると

$$rankM_c = n$$

が成立すれば可制御。 e^{AT} を求てないならこっちの方が楽かな?

可観測の判定(やり方その1)

定理

行列CeAtの列ベクトルが線形独立ならば可制御

よって Ce^{At} のランクを求めて**列数と一致するか調べる**。問題で既に e^{AT} を求めたならこっちの方が楽かな?

可観測の判定(やり方その2)

状態変数の数(=Aの列数)をnとする。

$$M_O = egin{pmatrix} C \ CA \ \dots \ CA^{n-1} \end{pmatrix}$$

とすると

$$rankM_c = n$$

が成立すれば可制御。 e^{AT} を求てないならこっちの方が楽かな?