Теоритический миниум. Мне короче вечером евсеев свой даст и я у него перекатаю все.

Содержание

1.1	Термическое и калорическое уравнения состояния термо-			
1.0	динамической системы			
1.2	Запись с их помощью 1-го начала термодинамики (для элементарного и для произвольного термодинамического процесса)			
	necca)			
0.1	T. "			
	Теплоёмкость			
2.2	Зависимость теплоёмкостей идеального газа c_p и c_v от типа молекулы, связь между ними (уравнение Майера)			
2.3	Термическое и калорическое уравнения состояния идеаль-			
	ного газа			
3.1	Политропический процесс с идеальным газом			
3.2	Уравнение Пуассона			
Ско	сорость звука в идеальном газе			
5.1	Энтропия			
5.2	2-е начало термодинамики для равновесных (обратимых)			
	и неравновесных (необратимых) процессов в термодинами-			
	ческой системе			
5.3	ческой системе			
5.3	ческой системе			
5.3	ческой системе			
5.3 6.1	ческой системе			
	ческой системе			
6.1	ческой системе			
6.1	ческой системе			
	1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 Ско			

8			9
	8.1	Термическое и калорическое уравнения состояния газа Ван- дер-Ваальса	9
	8.2	Уравнение адиабаты газа Ван-дер-Ваальса	10
9			10
	9.1	Изотермы газа Ван-дер-Ваальса	10
	9.2	Правило Максвелла	11
	9.3	Физический смысл критических параметров реального газа	12
	9.4	Закон соответственных состояний	12
10	два	пункта осталось	12
		Уравнение Бернулли для идеальной жидкости	12
	10.2	Критерий идеальности; число Рейнольдса, его физический	
		смысл	13
	10.3	Формула Торичелли для скорости истечения	14
11		а не сделано	15
	11.1	Коэффициент поверхностного натяжения (энергетическое	
		и силовое определение)	15
		Свободная энергия Гельмгольца поверхностной фазы	15
	11.3	Нахождение с её помощью энтропии и внутренней энергии	1 5
		поверхностной фазы	15
12	Пок	а не сделано	15
	12.1	Формула Лапласа для разности давлений при искривлён-	
		ной поверхности раздела двух фаз	15
	12.2	Высота подъёма (или опускания) жидкости в капилляре с	
		учётом краевого угла	15
13			15
	13.1	Формула Томсона для давления насыщенного пара над ис-	
		кривлённой поверхностью жидкости	15
1			
_			
1.		Гермическое и калорическое уравнения состо	-R(
	ŀ	ния термодинамической системы	

газы, как и реальные. Эту зависимость можно выразить уравнением, которое и есть **термическим** уравнением состояния системы.

$$f(P, V, T) = 0$$

Так же нам надо знать внутреннюю энергию, как функцию параметров, определяющих состояние, эту зависимость назовем **калорическим** уравнением состояния.

$$U = U(V, T)$$

1.2 Запись с их помощью 1-го начала термодинамики (для элементарного и для произвольного термодинамического процесса)

Если записать ЗСЭ для термодинамической системы, то получим

$$\delta Q = dU + \delta A$$

Тогда с рассмотрев приложение первого начала к идеальным газам, получим, что термическим уравнением будет являться уравнение Менделеева-Клайперона $PV=\mu RT$. Теперь рассмотрим равновесный квазистатический процесс, тогда $\delta=PdV$, и таким образом получаем $dU=-\delta Q+PdV$. Здесь, в первом пункте, мы везде рассматривали, что δQ — тепло полученное газом.

2

2.1 Теплоёмкость

Обозначается обычно C и есть отношение бесконечно малого количества теплоты δQ , полученного телом к соответствующему приращению dT его температуры:

$$C = \frac{\delta Q}{dT} \tag{1}$$

Также сразу отметим связь между молярной $c_{\nu}=C/\nu$ и удельной $c_{m}=C/m$ теплоёмкостями.

Зависимость теплоёмкостей идеального газа c_p и 2.2 c_v от типа молекулы, связь между ними (уравнение Майера)

Молекулы можно охарактеризовать степенями свободы - характеристики движения механической системы. Число степеней свободы определяет минимальное количество независимых переменных (обобщённых координат), необходимых для полного описания движения механической системы. Обозначим это число за i. Тогда: $c_p = \frac{i+2}{2} \cdot R$ и $c_v = \frac{i}{2} \cdot R$. Отметим сразу, что показатель адиабаты (коэффицент Пуасона есть – $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = \frac{i+2}{i}.$ Уравнение Майера: $c_p = c_v + R$

2.3Термическое и калорическое уравнения состояния идеального газа

Итак, записав первое начало термодинамики $Q = \Delta U + A$, получим, что для одного моля идеального газа термическим уравнением будет являться PV = RT – уравнение Менделеева-Клайперона.

Теперь рассмотрим равновесный квазистатический процесс, тогда $\delta =$ PdV, и таким образом получаем $dU = -\delta Q + PdV$.

3

3.1Политропический процесс с идеальным газом

Политропический процесс – процесс протекающей при постоянной теплоемкости: C = const. В случае идеального газа имеем:

$$CdT = c_v dT + \frac{\nu RT}{V} dV \tag{2}$$

$$PV^n = const$$

Где $n = \frac{C - c_p}{C - c_v}$ и называется показателе политропы. Рассмотрим частные случаи

Название процесса	Теплоёмкость	$\mid n \mid$	Уравнение
Адиабатический	C = 0	$n = \gamma$	$PV^{\gamma} = const$
Изобарический	$C = c_p$	n = 0	P = const
Изохорический	$C = c_v$	n = 1	V = const
Изотеримический	$C = \infty$	n = 1	T = const

3.2 Уравнение Пуассона

Если теплоёмкости c_p и c_v не проктически не меняются в широком диапозоне температур, то тогда $\gamma = \frac{c_P}{c_V} = const$, и интегрируя несколько преобразованное уравнение Менделеева-Клайперона получаем **уравнение Пуассона**

$$PV^{\gamma} = const$$

4 Скорость звука в идеальном газе

Так как газы обладают упругостью объёма, а не формы, то в них могут распространяться только продольные волны (но не попереченные и не сдвиговые) волны разрежения-уплотнения. $c_{zvykanutonova} = \sqrt{\partial P/\partial \rho} = \sqrt{\frac{R\partial T}{\mu}}$. Но при вычеслении по Ньютоновой, мы получам расхожедение с реальными показателями, которое было устранено Лапласом, который указал, что плотности и связанные с ними колебания температуры происходят быстро, а теплопроводность воздуха настолько мала, что теплообмен не играет никакой роли. Разности температур между сгущением и разряжениями воздухав звуковой волн не успевают выравниваться, так что в таком случае надо пользоваться не уравнением изотермы, а адиабаты

$$c_{zvyka} = \sqrt{\gamma P/\rho} = \sqrt{\gamma RT/\mu} = c_{zvykanutonova} \cdot \sqrt{\gamma}$$

5

5.1 Энтропия

Допустим, что круговой процесс, совершаемы сисистемой – квазистатический. Неравенство Клаузиса

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \le 0$$

Теперь температура самого тела равна температуре окружающей среды Т. Для квазистатического процесса неравенство Клаузиуса превращается в равенство

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$$

На этом равенстве и введено понятие энтропии S.

Энтропия системы есть функция состояния определенная с точностью до произвольной постоянной. Разность энтропий в двух равновестных состояниях 2 и 1, по определению, равна приведенному количеству, которое надо сообщить системе, чтобы перевести её из состояния 1 в состояние 2:

$$S_1 - S_2 = \int_{1 \to 2(kvazistat)} \frac{\delta Q}{T}$$

Для дифференциала имеем

$$dS = \left(\frac{\delta Q}{T}\right)_{kvazistat}$$

5.2 2-е начало термодинамики для равновесных (обратимых) и неравновесных (необратимых) процессов в термодинамической системе

Приведем две формулировки, которые эквивалентны.

Формулировка Клаузиуса. Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого был бы переход тепла от более холодного тела к более нагретому. (Тупа переход, без какой либо внешней работы).

Формулировка Томпсона. Невозможен круговой процесс, единственным результатом которого было бы совершение работы за счет теплоты, взятой от какого-либо тела. (Короче, невозможна машина Томпсона (машина которая берет тепло из нагревателя и всё нго на работу спихивает, холодильника, вообще, нет)).

Тепловая машина – устройство, которое преобразует теплоту в работу или обратно и действует строго периодически, т. е. после завершения цикла возвращается в исходное состояние.

5.3 Изменение энтропии идеального газа в результате перехода между его равновесными состояниями

$$\Delta S = \nu(c_V \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) + c_P \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \nu(c_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + R \cdot \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \nu(c_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) - R \cdot \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$$

Внимание, если записывать в конкретной точке, например, то $S(T,V)=c_V ln(T)+R\cdot ln(V_\nu)+S_0$, где $V=\frac{V}{\nu}$ – молярный объём.

6.1 Термодинамические функции

Объединённое уравнение 1-го и 2-го начал термодинамики для равновесных процессов и последовательная «цепочка» термодинамических функций (внутренняя энергия, энтальпия, свободная энергия Гельмгольца, термодинамический потенциал Гиббса).

Итак, подведённое тепло расходуется на изменние внутенней энергии и работу газа $Q=\Delta U+A$ – первое начало. Формулировку второго начала термодинамики можно посмотреть в пункте 5.2.

Рассмотрим Квазистатический процесс:

 $\delta Q = TdS$ и $\delta Q = dU + PdV$ Некоторые термодинамические потенциалы допускают интерпритацию, указывающую на принципиальную возможность их измерения.

Внутренней энергии изменение – работа совершенная над системой в адиабатическом процесс или теплота полученная в изохорическом процессе.

Энтальпии изменение – теплота, полученная в изобарическом процессе. Свободной энергии изменение – работа, совершенная на системой в изотермическом процессе.

Внутренняя энергия	U = U(S, V)	dU = TdS - PdV	$T = (\partial U/\partial S)_V P = -(\partial U/\partial V)_S$
Энтальпия (тепловая функция)	H = U + PV $H = H(S, P)$	dH = TdS + VdP	$T = (\partial H/\partial S)_P$ $V = (\partial H/\partial P)_S$
Свободная энергия Гельмгольца	F = U - TS $F = F(T, V)$	dF = -SdT - PdV	$S = -(\partial F/\partial T)_V$ $P = -(\partial F/\partial V)_T$
Термодинами- ческий потенци- ал Гиббса	$\Phi = U + PV - TS$ $\Phi = \Phi(T, P)$	$d\Phi = -SdT + VdP$	$S = -(\partial \Phi/\partial T)_P$ $V = (\partial \Phi/\partial P)_T$

6.2 Метод получения соотношений Максвелла

Если что, то смотреть Сивухина, стр 138.

Соотношения Максвелла – равенство между производными разичных термодинамических величин. Они следуют из простого математического утверждения. Пусть есть функция f(x,y). Тогда $df = \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) dx + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) dy$. С учетом стандартных обозначений частных производных f = Adx + Bdy. Так как $\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)$, $\rightarrow \frac{\partial A}{\partial y} = \frac{\partial B}{\partial x}$. Применение этого равенства к основным термодинамическим функция позволяет получить искомые

соотношения Максвелла.

$$\begin{split} \left(\frac{\partial X}{\partial X}\right)_x \\ \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \end{split}$$

Вот такие и подобные им соотношения Максвелла используются для вывода различных соотношений между величинами, характеризующими термодинамически равновесные состояния системы.

7

7.1 Фазовые переходы (I и II родов)

Фазовые превращения, при которых первые производные функции $\mu(T,P)$ (химический потенциал $\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$) меняются скачкообразно, называются фазовыми превращениями **первого рода**. Поскольку $v = \left(\frac{\partial \mu}{\partial P}\right)_T$ и $s = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P$. Так как плотность обратно пропорцианальна объему , то она скачкообразно меняется. так же отлична от нуля теплота фозового пререхода $q_{12} = T(S|_2 - s_1)$. Примерами может служить: плавление, испарение, возгонка и обратные им.

Фазовые превращения при которых первые производные одной и той же функции (химический потенциал $\mu = \left(\frac{\partial U}{\partial N}\right)_{S,V}$) остаются непрерывными, а вторые меняются скачкообразно, называются фазовыми превращениями **второго рода**. Теплота таких фазовых переходов равна нуль, ибо энтропия $s = -\left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P$ — непрерывна, плотность вещества тоже меняется непрерывно. поскольку

Фазой называется макроскопическая физически однородная часть вещества, отделенная от остальных частей системы границами раздела, так, что она может быть извлечена из системы механическим путём.

Например, если в сосуде находится вода и водяной пар то система двухфазная, и т. д. В системе может быть несколько твердых и жидких фаз. Но не может содержать более одной газообразной фазы, ибо все газы смешиваются между собой.

7.2Уравнение Клапейрона-Клаузиса и его физический смысл

Рассомтрим систему, сосотоящую из двух фаз 1 и 2, которые могут превращаться в друг друга. Если m_1 – масса первой, а m_2 – масса второй, обозначив за φ_1 и φ_2 удельные термодинамические потенциалы вещества в этих фазах, то термический потенциал системы представим в виде $\Phi = m_1 \varphi_1 + m_2 \varphi_2$. Тогда, если выполняется условие $\varphi_1(P,T) = \varphi_2(P,T)$. теперь рассмотрим следствия из этого уравнения фаз.

На линии DK удельные термодинамические потенциалы жидкости и пара находятся Pв равновесии. Тогда $\varphi_1(P,T) = \varphi_2(P,T)$ представимо в виде P = P(T) – это зависимость давления насыщенного пара от температуры. Теперь найдем наклон равновесия жидкости, для этого вычислим производгую давления насыщенного пара по температуре dP/dT. при смещении кривой испарения $d\varphi_1=d\varphi_2$, так как $d\varphi=-sdT+vdP\to v_1dP-s$ $\frac{dP}{dT} = \frac{s_1 - s_2}{v_1 - v_2}$

A'____B'

С учетом того, что при переходе единицы массы из газообразного в жидкое выделяется теплота $q = T(s_1 - s_2)$. \Rightarrow

$$\frac{dP}{dT} = \frac{q}{T(v_1 - v_2)}$$

Это и есть уравнение Клайперона-Клаузиуса.

8

8.1 Термическое и калорическое уравнения состояния газа Ван-дер-Ваальса

Если взаимодействие молекул друг с другом достаточно сильное, то свойства вещества могут существенно отличаться от свойств идеального газа. рассмотрим модель Ван-дер Ваальса (термическое уравнение)

$$\left(P + \frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT$$

Поправка а – учитывает силы притяжения между молекулами (давление на стенку уменьшается, так как есть силы, втягивающие молекулы приграничного слоя внутрь), поправка b – суммарный объём молекул газа

Тогда внутренняя энергия (калорическое уравнение состояния) есть

$$U = c_v T - \frac{a}{V}$$

8.2 Уравнение адиабаты газа Ван-дер-Ваальса

Итак, как было сказано выше $P(V,T)=\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2},$ $U(V,T)=c_vT-\frac{a}{V},$ так же $\Delta Q=CdT=dU+PdV,$ но $dU=C_VdT+\frac{a}{V^2}dV.$ Из этих уравнение следует, что

$$C_V dT + rac{a}{V^2} dV + rac{RT}{V-b} dV - rac{a}{V^2} dV = 0$$
 $rac{dT}{T} + rac{\gamma-1}{V-b} dV = 0$, где γ коэффицент Пуасона. $T(V-b)^{\gamma-1} = const$, таким образом получаем \Rightarrow

$$(P + \frac{a}{V^2})(V - b)^{\gamma} = const$$


– уравнение адиабаты для газа Ван-дер-Ваальса.

9

9.1 Изотермы газа Ван-дер-Ваальса

Уравнение изотермы можно представить в виде $\left(P+\frac{\nu^2 a}{V^2}\right)(V-\nu b)=\nu RT$ или же, переписав для одного моля и раскрыв скобки и произведя операции домножения $P=\frac{RT}{V-b}-\frac{a}{V^2}$, заметим, что последний член при высоких температурах можно отбросить, после преобразований получаем уравнение изотермы.

$$PV^{3} - (RT + Pb)V^{2} + aV - ab = 0$$



¹⁰Рис. 2: Изотермы газа Ван-дер-Ваальса

Заметим, что приболее низких температурах и надлежащих значеиях давления P данное уравне-

ние имеет три корня V_1, V_2, V_3 , в таких случая изобара пересекает изотерму в трех точках P, C, G. При некой промежуточной температуре три корня V_1, V_2, V_3 становятся равными. Такая температура и соответствующая ей изотерма называются **критическими**. Критическая изотерма FKH ивсюду монотонноопускается, за исключением одной точки K, являющейся точкой перегиба и называемой критической. Говорят, что вещество находится в критическом состоянии, если его P_k , V_k и T_k если его объем и давление (а значит и температура) равны критическим. Для нахожденя критических параметров следует учесть, что в критическом случае три корня совпадают и равны V_k , уравнение должно приводиться к виду

$$P_k(V - V_k)63 = 0$$

Тогда возводя в куб и сранивая коэффиценты получим $P_kV_k^3=ab$, $3P_kV_k^2=a$ и $3P_kV_k=RT_k+P_kb$, решая которые получим что: $V_k=3b$, $P_k=\frac{a}{27b^2}$ и $T_k=\frac{8a}{27Rb}$.

9.2 Правило Максвелла

Смотри рисунок 2 (изотермы газа Ван-дер-Ваальса)

Определим положение горизонтального участка GL, пользуюсь термодинамическим равенством Клаузиуса. $\oint \frac{\delta Q}{T} = 0$ Для этого заметим, что из состояния G вещество можоно перевести в состояние L двумя изотермическим процессами: по изотерме GCL двухфазного состояния вещества и по торетической изотерме физически однородного вещества GACBL, содержащей неустойчивый участок ACB. Применим равенство Клаузиуса к квазистатическому круговому процессу GCLBCAG. Это изотермический процесс, а поэтому равенство Клаузисуса примет вид $\oint \delta Q = 0$ Но так процесс изотермический, $\Rightarrow dU = 0$, $\Rightarrow \oint PdV = 0$ тогда

$$\int\limits_{GCL} PdV + \int\limits_{LBCAG} PdV = 0 \Leftrightarrow \int\limits_{LCG} PdV = \int\limits_{LBCAG} PdV$$

Их этого ясно, что площадь прямоугольника QLGR должна быть равна площади фигуры QLBCAGR. Значит прямую GCL надо провести так, чтобы равнялись площади GACG и CBLC, заштрихованные на рисунке. Это и есть правило Максвелла.

9.3 Физический смысл критических параметров реального газа

см 9.1

9.4 Закон соответственных состояний

Бывает, что в задаче даются не само значение объёма, температуры, давления, а отношение к критическому.

$$\varphi = \frac{V}{V_k}, \pi = \frac{P}{P_k}, \tau = \frac{T}{T_k}$$


Тогда для газа Ван-дер-Ваальса $V=3b\varphi,\, P=\frac{a\pi}{27b^2}$ и $T=\frac{8a}{27Rb}\tau$. Тогда с учетом всего этого уравнение модели Ван-дер-Ваальса примет вид

$$\left(\pi + \frac{3}{\varphi^2}\right)\left(\varphi - \frac{1}{3}\right) = \frac{8}{3}\tau.$$

В этом виде оно **не** содержит никаких индидуальных констант веществ. Таким образом приведенные уравнения одинаковы для всех веществ. Этот вывод обладает большей общностью, чем уравнение Ван-дер-Ваальса, из которого был получен. Всякое уравнение состояния обладающие этим свойством, записанное в безразмерных величинах φ , π , τ , должно быть также одинаковым для всех веществ. это положение и называется Законом Соответственных Соситояний. Из закона соотвтственных состояний следует, что если для различных веществ из трех параметров φ , π , τ совпадают значения каких-либо двух параметров, то будут совпадать и значения третьего параметраю, т. е. эти вещества находятся в соответственных состояниях.

10

10.1 Уравнение Бернулли для идеальной жидкости



Рассмотрим стационарное течение жидкости в каком-либо консервативном силовом поле, напремер в поле силы тяжести. Тогда при перемещении границы MN в положение M_1N_1 совершится работа $A_1 = P_1S_1l_1$,

где $l_1=MM_1$, введя объём $\Delta V_1=S_1l_1$, тогда $A_1=P_1S_1l_1=P_1\Delta V_1=P_1\frac{\Delta m_1}{\rho_1}$, где m_1 — масса жидкости в объёме MNN_1M_1 , таким образом при перемещинии жидкость совершает работу против давления P_n (или давление P_n совершаетотрицательную работу. Также учтем закон сохранения массы $\Delta m_1=\Delta m_2=\Delta m$ и получим $A=A_1-A_2=\left(\frac{P_1}{\rho_1}-\frac{P_2}{\rho_2}\right)\Delta m$. Эта работа должна равняться приращению полной энергии выделенной части жидкости. Обозначая через ε полную энергию, приходящуюся на единицу массы жидкости находим $\Delta E=(\varepsilon_2-\varepsilon_1)\Delta m$. Приравниваем эту величину работе A и сокращая на Δm , получаем

$$\varepsilon_1 + \frac{P_1}{\rho_1} = \varepsilon_2 + \frac{P_1}{\rho_2}$$

Отсюда следует, что вдоль одной и той же линии тока при стационарном течении идеальной жидкости величиа $\varepsilon+P/\rho$ остается постоянной, это и описывает уравнение Бернулли

$$\varepsilon + \frac{P}{\rho} = B = const$$

, где В называется постоянной Бернулли. Рассмотрим некий ислучай, имеем несжимаемую жидкость, значит при течении не меняется та часть полной энергии ε , которая зависит от сжатия жидкости. Эту часть можно не принимать во внимание. В нашем случае вся энергия ε складывается из кинетической энергии единицы массы жидкости $v^2/2$ и её потенциальной энергии gh в поле тяжести. В этом случае уравнение Бернулии принимает вид

$$\frac{v^2}{2} + gh + \frac{P}{\rho} = const$$

10.2 Критерий идеальности; число Рейнольдса, его физический смысл

Идеальная жидкость – воображаемая жидкость (сжимаемая или несжимаемая), в которой отсутствуют вязкость и теплопроводность. Так как в ней отсутствует внутреннее трение, то нет касательных напряжений между двумя соседними слоями жидкости.

Рассмотрим некий поток. Пусть r и v – радиус-вектор и скорость жидкости в характерно расположенных точках. Пусть v_0 его скорость, то есть с ней жидкость из бесконечности натекает на рассматриваемую систему тел, l – характерный размер. Свойства жидкости характеризуются её плотностью ρ , вязкостью μ и сжимаемостью, вместо которой

можно пользоваться скоростью звука в рассматриваемой жидкости, а если будет существенна сила тяжести, то она будет характеризоваться ускорением свободного падения. тогда обозначим за некое безразмерное число Re – следующие соотношение

$$Re = \frac{\rho l v_0}{\mu} = \frac{l v_0}{v}$$

10.3 Формула Торичелли для скорости истечения


Рассмотрим истечение идеальной несжимаемой жидкости через малое отверстие в боковой стенке, или на дне широкого сосуда. Тогда частицы жидкости проходят через отверстие имея скорости в поперечных направлениях, и из-за инерции это приводит к сжатию вытекающей струи. Применим уравнение Бернулли к точкам A – где вытекае, в дырке, и B – на поверхности стакана. Так как в начале скорость пинебрежима малана, то уравнение бернулли принемает вид $gh + \frac{P}{\rho} = \frac{v^2}{2} + fracP\rho$, h – отсчитывается между поверхностью и уровнем поверхности. Отсюда получим формулу Торичелл

$$v = \sqrt{2gh}$$

- 11 Пока не сделано
- 11.1 Коэффициент поверхностного натяжения (энергетическое и силовое определение)
- 11.2 Свободная энергия Гельмгольца поверхностной фазы
- 11.3 Нахождение с её помощью энтропии и внутренней энергии поверхностной фазы
- 12 Пока не сделано
- 12.1 Формула Лапласа для разности давлений при искривлённой поверхности раздела двух фаз
- 12.2 Высота подъёма (или опускания) жидкости в капилляре с учётом краевого угла

13

13.1 Формула Томсона для давления насыщенного пара над искривлённой поверхностью жидкости



Пусть в сообщающихся сосудах находится жидкость. один из верхних сосудов возьмем широким, а другой узким. Поверхность жидкости

АВ в широком сосуде можно считать плоской. В узком сосуде жидкость поднимается, если она смачивает стенки, и опускается в противоположенном случае. Произведя некоторые рассуждения, мы придем к выоду, что давление насыщенного пара над вогнутой поверхностью жидкости будет меньше, чем над поской поверхностью жидкости. так же рассуждае аналогично придем к выводу, что давление насыщенного пара над выпуклой поверхностью жидкости, больше чем над плоской.

Определим разность давлений $P_0-P=\rho_{para}gh$, где ρ_{para} – плотность параб а h – разность уровней жидкости в сообщающихся сосудах. Заметим, что мы принебрегли изменением плотности пара с высотой. Введя вместо плотности удельный объём $v_{yd\cdot para}=1/\rho_{para}$, тогда

$$P = P_0 - \frac{gh}{v_{yd \cdot para}}$$

Осталось найти h. Пусть P' – давление внутри жидкости под поверхностью CD. Тогда $P_0 - P' = \rho_{jidkosti}gh = gh/v_{yd\cdot jidkosti}$, где $\rho_{jidkosti}$ – плотность жидкости и $v_{yd\cdot jidkosti}$ – удельный объем жидкости. Но согласно формуле Лапласа $P' - P = \sigma K$, где K – кривизна CD, которая считается пооложительной для выпуклой и отрицательной для вогнутой поверхностей. Исключая P' находим

$$gh = v_{yd \cdot jidkosti}(P_0 - P - \sigma K)$$

С учетом написанного выше, получаем формулу **Вильяма Томпсо**на:

$$P = P_0 + \frac{v_{yd \cdot jidkosti}}{v_{yd \cdot para} - v_{yd \cdot jidkosti}} \sigma K$$