

Квантовая макрофизика Лекция 10:

- (i) Элементы микроскопики сверхпроводников. Сверхпроводники II рода. Абрикосовские вихри.
- (ii) Туннельные эффекты в сверхпроводниках: квазичастичный ток в контактах сверхпроводников и эффект Джозефсона.

Часть 1. Куперовские пары

Куперовские пары

- 1) Сверхпроводящее состояние основное состояние сверхпроводника
- 2) Сверхпроводящее состояние допускает макроскопический бездиссипативный ток
- 3) Квантование потока показывает, что заряд переносят <u>пары</u> электронов

Куперовские пары

- 1) Сверхпроводящее состояни состояние сверхпроводника
- 2) Сверхпроводящее состояни макроскопический бездиссип

Макроскопическое число *фермионов* оказывается в одном квантовом состоянии

3) Квантование потока показывает, что заряд переносят <u>пары</u> электронов


Куперовские пары


- 1) Сверхпроводящее состояни состояние сверхпроводника
- 2) Сверхпроводящее состояни макроскопический бездиссип


Макроскопическое число фермионов оказывается в одном квантовом состоянии


3) Квантование потока показывает, что заряд переносят <u>пары</u> электронов


Связанное состояние двух частиц со спином 1/2 имеет спин 0 или 1 — и является бозоном!


















Какие электроны образуют куперовскую пару?







Какие электроны образуют куперовскую пару?






Какие электроны образуют куперовскую пару?






Какие электроны образуют куперовскую




Какие электроны образуют куперовскую



Какие электроны образуют куперовскую


Dany?



значений к.' и к.'

максимальный стат. вес («шаровой слой») при $k_1 + k_2 = 0$,

т.е. «разбегающиеся»



 $\Delta E \simeq U \ll E_F$

$$\frac{\delta k}{k_F} \sim \frac{U}{E_F} \sim \frac{\Delta}{E_F}$$
$$\xi \sim \frac{1}{\delta k} \sim a \frac{E_F}{\Delta} = 1000...10000 \text{ Å}$$

$$\vec{k}_1 + \vec{k}_2 = \vec{k}_1' + \vec{k}_2'$$

Как построить теорию БКШ...

$$\begin{split} \hat{H} &= \sum_{k} E_{k}^{(0)} a_{k}^{+} a_{k} + \sum_{k} E^{(2)} a_{k_{1}}^{+} a_{k_{2}}^{+} a_{k_{1}} a_{k_{2}} = \\ &= \sum_{k} E_{k}^{(0)} a_{k}^{+} a_{k} + E^{(2)} \sum_{k} \left(a_{k}^{+} a_{-k}^{+} + a_{k} a_{-k} \right) \\ b_{k} &= u_{k} a_{k} + v_{k} a_{-k}^{+} \\ \hat{H} &= E_{0} + \sum_{k} \varepsilon(k) b_{k}^{+} b_{k} \\ \varepsilon(k) &= \sqrt{\Delta^{2} + \hbar^{2} V_{F}^{2} (k - k_{F})^{2}} \end{split}$$

Как построить теорию БКШ...

$$\hat{H} = \sum_{k} E_{k}^{(0)} a_{k}^{+} a_{k}^{-} + \sum_{k} E_{k}^{(0)} a_{k}^{+} a_{k}^{-} + \sum_{k} E_{k}^{(0)} a_{k}^{+} a_{k}^{-} + E_{k}^{(0)}$$
 важные точные результаты модели БКШ

$$b_k = u_k$$

$$\hat{H} = E_0 +$$

$$\varepsilon(k) = \sqrt{\Delta^2 + \Delta^2}$$

$$b_{k}=u_{k}\alpha$$

$$\Delta = \frac{k_{B}\Theta_{D}}{sh(1/(N^{(0)}V))} \approx 2k_{B}\Theta_{D}\exp(-1/(N^{(0)}V))$$

$$\hat{H} = E_{0} + \sum_{sh(1/(N^{(0)}V))} \Delta E = E_{s} - E_{n} = -\frac{N^{(0)}\Delta^{2}}{2}$$

$$\Delta E = E_s - E_n = -\frac{N^{(0)}\Delta^2}{2}$$

$$2\Delta = 3.52 k_B T_c$$

Спин и момент импульса куперовской пары

s, p, d — спаривание, классифицируется по моменту импульса пары.

В обычных сверхпроводниках имеет место s-спаривание, L=0

$$P_L = (-1)^L$$

$$P_{L} = (-1)^{L}$$

$$|0,0\rangle = | \uparrow \downarrow \rangle - | \downarrow \uparrow \rangle$$


$$|1,1\rangle = | \uparrow \uparrow \rangle$$

В паре с sспариванием спин пары S=0




Часть 2. Сверхпроводники I и II рода: взгляд со стороны микроскопики

Энергия границы нормальной и сверхпроводящей фаз.




Проникновение магнитного поля и изменение концентрации куперовских пар на границе сверхпроводящей и нормальной фаз для разного соотношения между глубиной проникновения и длиной когерентности. Из книги Шмидта.

Энергия границы нормальной и сверхпроводящей фаз.



Энергия границы нормальной и сверхпроводящей фаз.



Проникновение магнитного поля в сверхпроводник *понижает* энергию (на единицу площади)

$$\sigma_{\lambda} \simeq -\frac{H_c^2}{8\pi} \lambda$$

иальной фаз для разного соотношения

Снижение концентрации куперовских пар у границы *увеличивает* энергию

$$\sigma_{\xi} \simeq \frac{H_c^2}{8\pi} \xi$$




$$\kappa < \frac{1}{\sqrt{2}}$$


граница невыгодна, I род

$$\kappa > \frac{1}{\sqrt{2}}$$


выгодно появление границ, II род

ормальный металл





Проникновение магнитного поля в сверхпроводник *понижает* энергию (на единицу площади)




$$\sigma_{\lambda} \simeq -\frac{H_c^2}{8\pi} \lambda$$


мальной фаз для разного соотношения

Снижение концентрации куперовских пар у границы *увеличивает* энергию


$$\sigma_{\xi} \simeq \frac{H_c^2}{8\pi} \xi$$



Вихрь в сверхпроводнике II рода.




Вихрь в сверхпроводнике II рода.



$$\Phi = n \Phi_0$$

Вихрь в сверхпроводнике II рода.




$$\Phi = n \Phi_0$$

для
$$n > 1$$
 $j_n = n$ j_1 $W_{\kappa u + n, n} = n^2 W_{\kappa u + n, 1} > n$ $W_{\kappa u + n, 1}$

«многоквантовые» вихри не выгодны, есть эффективное отталкивание между вихрями


Вихревая решётка



Формируется регулярная треугольная решётка, каждый вихрь несёт квант потока, поверхностная плотность вихрей и диамагнитный момент однозначно связаны.

Декорированная магнитным порошком поверхность сверхпроводника II рода (свинец с примесью 4% индия). T=1.1K, поле 3 кЭ. U. Essmann, H. Träuble, The direct observation of individual flux lines in type II superconductors, Physics Letters A, 24, 526 (1967)

Вихревая решётка





Формируется регулярная треугольная решётка, каждый вихрь несёт квант потока, поверхностная плотность вихрей и диамагнитный момент однозначно связаны.

$$H_{c2} \sim \frac{\Phi_0}{\xi^2} \simeq \frac{2 \cdot 10^{-7}}{(10^{-6})^2} \sim 10^5 \,\mathrm{\Gamma c}$$

Декорированная магнитным порошком поверхность сверхпроводника II рода (свинец с примесью 4% индия). T=1.1K, поле 3 кЭ. U. Essmann, H. Träuble, The direct observation of individual flux lines in type II superconductors, Physics Letters A, 24, 526 (1967)

Дифракция нейтронов на вихревой решётке.





Наблюдение нейтронной дифракции на вихревой решётке в сверхпроводящем ниобии. Дебройлевская длина волны нейтронов 12Å, типичное изменение волнового вектора нейтронов порядка 0.005Å

S. Mühlbauer, C. Pfleiderer, P. Böni, M. Laver, E. M. Forgan, D. Fort, U. Keiderling, and G. Behr, Morphology of the Superconducting Vortex Lattice in Ultrapure Niobium, Phys. Rev. Lett., 102, 136408 (2009)


Всё ли понятно...






Часть 3. Энергетические диаграммы сверхпроводника

Спектр возбуждений сверхпроводника и нормального металла (напоминание).





Спектр возбуждений в нормальном металле (пунктир) и сверхпроводнике (сплошная линия). Штрих-пунктирная линия показывает построение критической скорости Ландау. Нулевой уровень соответствует энергии основного состояния.


«схема с отображением основного состояния»




«схема квазичастиц»













Часть 4. Туннельные контакты I. Квазичастичное туннелирование.


Туннельный контакт.





$$D \approx \exp\left(-\frac{2}{\hbar} \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{2 m(U(x) - E)} dx\right)$$

Схема опыта по изучению туннельного тока. (1) — подложка, (2) и (3) — разделённые окислом полоски изучаемых металлов. Из книги Шмидта.










Туннелирование и сверхпроводимость: демонстрационное видео



Alfred Leitner's Old Physics Stories, http://alfredleitner.com/

Туннельный контакт сверхпроводникнормальный металл: схема с


отображением основного состояния



Энергетическая диаграмма туннельного NS-перехода. (а) в отсутствие внешнего потенциала, (б) возникновение туннельного тока электронов из металла в сверхпроводник при положительном потенциале сверхпроводника, (в) возникновение туннельного тока электронов из сверхпроводника в металл при отрицательном потенциале сверхпроводника. Из книги Шмидта.

пороговое напряжение $U = \Delta/e$

Туннельный контакт сверхпроводникнормальный металл: «квазичастичная схема» и «полупроводниковая модель».



Энергетическая диаграмма туннельного NS-перехода в представлении квазичастиц и в «полупроводниковой модели»: (а) в отсутствие внешнего потенциала, (б) и (в) возникновение туннельного тока при превышении порогового значения для разных полярностей прикладываемого напряжения.

пороговое напряжение

 $U = \Delta / e$

ВАХ туннельного контакта






Схема вольт-амперной характеристики туннельного NS-перехода. Из книги Шмидта

Квазичастичный ток через туннельный контакт сверхпроводник-сверхпроводник: T=0, «полупроводниковая модель».



Энергетические диаграммы туннельного SIS-перехода в представлении «полупроводниковой модели».

Квазичастичный ток через туннельный контакт сверхпроводник-сверхпроводник: Т≠0, «полупроводниковая модель».



ВАХ квазичастичного тока SISперехода.





Схема вольт-амперной характеристики туннельного SISперехода при нулевой температуре и при конечной температуре. Сплошная линия: с учётом только туннелирования электронов. Пунктирная «ступенька» - с учётом эффекта Джозефсона (туннелирования куперовских пар). Из книги Шмидта


ВАХ туннельных контактов: эксперимент.




Кривые вольт-амперной характеристики туннельного AI-AI2O3-Pb. Температура сверхпроводящего перехода в свинце 7.2K, в алюминии 1.2K. Верхний ряд: алюминий в нормальном состоянии. Слева: при разных температурах. Справа: в разных магнитных полях. Снизу: туннелирование в SIS-переходе при температуре ниже температуры сверхпроводящего перехода в алюминии, в масштабе рисунка виден только пик, связанный с переходами термоактивированных возбуждений. Из нобелевской лекции Гьявера

Ivar Giaever, Electron Tunneling and Superconductivity, Nobel Prize Lecture, (1973)

Туннельный ток NIS-перехода и плотность состояний (T=0).




Туннельный ток NIS-перехода и плотность состояний (T=0).



$$I \propto \int_{\Delta}^{e U - \Delta} DN_n(E_F) N_s(\varepsilon) d\varepsilon$$

Туннельный ток NIS-перехода и плотность состояний (T=0).




$$I \propto \int_{\Delta}^{e U - \Delta} DN_n(E_F) N_s(\varepsilon) d\varepsilon$$

$$\frac{dI}{dU} \propto DN_n(E_F)N_s(eU-\Delta)$$


Туннельный эксперимент определяет плотность состояний!

Дифференциальная проводимость SINконтакта и измерение щели




Производная вольт-амперной характеристики туннельного NIS-перехода между иглой туннельного микроскопа и образцом сверхпроводящего NbSe2. Внешнее магнитное поле B=0, температура 1.45К. На вставке: зависимость щели от температуры.

H. F. Hess, R. B. Robinson, R. C. Dynes, J. M. Valles, Jr., and J. V. Waszczak, Scanning-Tunneling-Microscope Observation of the Abrikosov Flux Lattice and the Density of States near and inside a Fluxoid, Physical Review Letters, 62, 214 (1989)




Дифференциальная проводимость туннельного контакта в окрестности вихря.




Производная вольт-амперной характеристики туннельного NS-перехода между иглой туннельного микроскопа и образцом сверхпроводящего NbSe2 в разных точках. Верхняя кривая: центр вихря, средняя кривая: на расстоянии 75 Å от центра вихря, нижняя кривая: на расстоянии 2000 Å от вихря. Внешнее поле 0.02 Тл, температура 1.85 К. Кривые сдвинуты вертикально для наглядности, постоянный уровень на больших напряжениях одинаков для всех кривых. Особенности плотности состояний в сердцевине вихря вероятно связаны с тем, что движение электронов в коре вихря вообще говоря ограничено в поперечном направлении границей с нормальной фазой, что приводит к некоторым эффектам типа размерного квантования.

H. F. Hess, R. B. Robinson, R. C. Dynes, J. M. Valles, Jr., and J. V. Waszczak, Scanning-Tunneling-Microscope Observation of the Abrikosov Flux Lattice and the Density of States near and inside a Fluxoid, Physical Review Letters, 62, 214 (1989)

«Фотография» вихрей в сверхпроводнике.





снятая с высоким разрешением карта проводимости в окрестности одного вихря в NbSe2. Размер кадра 150х150 нм2, внешнее поле 0.05Тл, температура 0.3К.


Øystein Fischer, Martin Kugler, Ivan Maggio-Aprile, Christophe Berthod, and Christoph Renner, Scanning tunneling spectroscopy of high-temperature superconductors, Review of Modern Physics, 79, 353 (2007)

вихревая решётка в NbSe2 в поле 1Тл при температуре 1.8К. H. F. Hess, R. B. Robinson, R. C. Dynes, J. M. Valles, Jr., and J. V. Waszczak, Scanning-Tunneling-Microscope Observation of the Abrikosov Flux Lattice and the Density of States near and inside a Fluxoid, Physical Review Letters, 62, 214 (1989)




Часть 5. Туннелирование куперовских пар. Эффект Джозефсона.


«Слабая связь» в сверхпроводнике.



Виды слабой связи: (a) туннельный SIS-переход, (б) "сэндвич" или SNS-переход, (в) нормальная плёнка на поверхности сверхпроводника, (г) мостик Дайема, вид в плане, (д) мостик Даейма, вид в разрезе, (е) точечный контакт. Из книги Шмидта



$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$




Для слабого тока пренебрегаем магнитным полем тока:


$$\vec{j}_s = -nq\vec{v}_s \approx -\frac{nq\hbar}{\mu} \vec{\nabla} \Theta = -\frac{c}{4\pi\lambda^2} \frac{\Phi_0}{2\pi} \vec{\nabla} \Theta$$

$$\Phi_0 = \frac{\pi\hbar c}{e} = 2.07 \cdot 10^{-7} \Gamma c \cdot c M^2$$

$$\Phi_0 = \frac{\pi \hbar c}{e} = 2.07 \cdot 10^{-7} \Gamma c \cdot c M^2$$

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$





Для слабого тока пренебрегаем магнитным полем тока:

$$\vec{j}_s = -nq\vec{v}_s \approx -\frac{nq\hbar}{\mu} \vec{\nabla} \Theta = -\frac{c}{4\pi\lambda^2} \frac{\Phi_0}{2\pi} \vec{\nabla} \Theta$$

$$\Phi_0 = \frac{\pi \hbar c}{e} = 2.07 \cdot 10^{-7} \Gamma c \cdot c M^2$$

В сужении плотность тока большая, большой градиент фазы. На «берегах» плотности тока маленькие и можно считать фазу постоянной

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$

S Θ₁

$$\phi = \Theta_2 - \Theta_1$$

S

 Θ_2

Для слабого тока пренебрегаем магнитным полем тока:

$$\vec{j}_s = -nq\vec{v}_s \approx -\frac{nq\hbar}{\mu} \vec{\nabla} \Theta = -\frac{c}{4\pi\lambda^2} \frac{\Phi_0}{2\pi} \vec{\nabla} \Theta$$

$$\Phi_0 = \frac{\pi \hbar c}{e} = 2.07 \cdot 10^{-7} \Gamma c \cdot c M^2$$

В сужении плотность тока большая, большой градиент фазы. На «берегах» плотности тока маленькие и можно считать рянной

Как связан ток и разность фаз на «берегах»?

Ток через «слабую связь»: общие свойства.

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s} e^{i\Theta(\vec{r})}$$

$$S \Theta_1$$

$$\phi = \Theta_2 - \Theta_1$$

$$S \Theta_2$$

Ток через «слабую связь»: общие

свойства.

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$

$$\begin{array}{c} S \\ \Theta_1 \\ \hline \\ \phi = \Theta_2 - \Theta_1 \\ S \\ \Theta_2 \\ \end{array}$$

1.
$$I_s = I_s(\phi)$$

Скачок фазы является единственным параметром определяющим сверхтекучий ток через переход

СВОЙСТВО

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$

$$\begin{array}{c} S \\ \Theta_1 \\ \hline \\ \phi = \Theta_2 - \Theta_1 \\ S \\ \Theta_2 \\ \end{array}$$

1.
$$I_s = I_s(\phi)$$

Скачок фазы является единственным параметром определяющим сверхтекучий ток через переход

2.
$$I_s(0)=0$$

Утверждение прямо следует из связи плотности тока с градиентом фазы.

CROUCTRO

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$

$$\begin{array}{c} S \\ \Theta_1 \\ \hline \\ \phi = \Theta_2 - \Theta_1 \\ S \\ \Theta_2 \\ \end{array}$$

1.
$$I_s = I_s(\phi)$$

Скачок фазы является единственным параметром определяющим сверхтекучий ток через переход

2.
$$\phi = 0$$
 $I_s(0) = 0$


Утверждение прямо следует из связи плотности тока с градиентом фазы.

3.
$$I_s(\phi) = I_s(\phi + 2\pi)$$

Изменение фазы на любом из 3. $I_s(\phi) = I_s(\phi + 2\pi)$ Изменение фазы на любом «берегов» на 2π не меняет состояния

СВОЙСТВО

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$



1.
$$I_s = I_s(\phi)$$

Скачок фазы является единственным параметром определяющим сверхтекучий ток через переход

2.
$$I_s(0)=0$$

Утверждение прямо следует из связи плотности тока с градиентом фазы.

3.
$$I_s(\phi) = I_s(\phi + 2\pi)$$

Изменение фазы на любом из «берегов» на 2π не меняет состояния

4.
$$I_s(\phi) = -I_s(-\phi)$$

Изменение знака фазы в структуре меняет знак скачка фазы и знак тока

СВОЙСТВО

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$

S
$$\Theta_1$$
 $\phi = \Theta_2 - \Theta_1$

$$\Theta_{2}$$

S

1.
$$I_s = I_s(\phi)$$

Скачок фазы является единственным параметром определяющим сверхтекучий ток через переход

2.
$$I_s(0)=0$$

3.
$$I_s(\phi) = I_s(\phi + 2\pi)$$

4.
$$I_s(\phi) = -I_s(-\phi)$$


Утверждение прямо следует

Периодическая, нечётная, проходит через ноль....

$$I_s = I_0 \sin \phi$$


структуре меняет знак скачка фазы и знак тока

Тейнмановская модель для описания туннельного тока куперовских пар.



Фейнмановская модель для описания туннельного тока куперовских пар.

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$



$$\hat{T}$$
 оператор туннелирования


$$\hat{T} \Psi_1 = \hbar T \Psi_2$$

$$\hat{T} \Psi_2 = \hbar T \Psi_1$$

$$i\hbar\frac{d\Psi}{dt}$$
= $\hat{H}_{0}\Psi$ = $E\Psi$ = 0 выбор отсчёта энергии

Фейнмановская модель для описания туннельного тока куперовских пар.

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$



$$\phi = \Theta_2 - \Theta_1$$

S

$$\hat{T}$$
 оператор туннелирования

$$\hat{T} \Psi_1 = \hbar T \Psi_2$$

$$\hat{T} \Psi_2 = \hbar T \Psi_1$$

$$i\hbar\frac{d\Psi}{dt}$$
= $\hat{H}_{0}\Psi$ = $E\Psi$ = 0 выбор отсчёта энергии

$$i\hbar \frac{d\Psi_1}{dt} = \hat{T}\Psi_1 = \hbar T \Psi_2$$
$$i\hbar \frac{d\Psi_2}{dt} = \hat{T}\Psi_2 = \hbar T \Psi_1$$

Фейнмановская модель для описания туннельного тока куперовских пар.

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$



$$\phi = \Theta_2 - \Theta_1$$

S

$$\Theta_2$$

$$\hat{T}$$
 оператор туннелирования

$$\hat{T} \Psi_1 = \hbar T \Psi_2$$

$$\hat{T} \Psi_2 = \hbar T \Psi_1$$

$$i\hbar\frac{d\Psi}{dt}$$
= $\hat{H}_{0}\Psi$ = $E\Psi$ = 0 выбор отсчёта энергии

$$i\hbar \frac{d\Psi_1}{dt} = \hat{T}\Psi_1 = \hbar T\Psi_2$$
$$i\hbar \frac{d\Psi_2}{dt} = \hat{T}\Psi_2 = \hbar T\Psi_1$$

$$\frac{d\Psi}{dt} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{dn}{dt} e^{i\Theta} + i \frac{d\Theta}{dt} \sqrt{n} e^{i\Theta}$$

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$

$$\phi = \Theta_2 - \Theta_1$$

$$\hat{T}$$
 опер

$$i\hbar \frac{d\Psi_1}{dt} = \hat{I}$$

$$i\hbar \frac{d\Psi_2}{dt} = \hat{T}\Psi_2 = \hbar T \Psi_1$$

$$\frac{d\Psi}{dt} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{dn}{dt} e^{i\Theta} + i \frac{d\Theta}{dt} \sqrt{n} e^{i\Theta}$$

ТУННЕЛЬНОГО ТОКС
$$i\frac{1}{2}\frac{d\,n_1}{d\,t}e^{i\Theta_1} - n_1\frac{d\,\Theta_1}{d\,t}e^{i\Theta_1} = T\,\sqrt{n_1n_2}e^{i\,\Theta_2}$$
$$i\frac{1}{2}\frac{d\,n_2}{d\,t}e^{i\Theta_2} - n_2\frac{d\,\Theta_2}{d\,t}e^{i\,\Theta_2} = T\,\sqrt{n_1n_2}e^{i\,\Theta_1}$$

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s} e^{i\Theta(\vec{r})}$$

S
$$\Theta_1$$

$$\phi = \Theta_2 - \Theta$$

$$\hat{T}$$
 опер

$$i\hbar \frac{d}{d}$$

$$i\hbar \frac{d\Psi_1}{dt} = \hat{I}$$

$$i\hbar \frac{d\Psi_2}{dt} = \hat{T}\Psi_2 = \hbar T \Psi_1$$

ТУННЕЛЬНОГО ТОКС
$$i\frac{1}{2}\frac{d\,n_1}{d\,t}e^{i\Theta_1} - n_1\frac{d\,\Theta_1}{d\,t}e^{i\Theta_1} = T\,\sqrt{n_1n_2}e^{i\,\Theta_2}$$
$$i\frac{1}{2}\frac{d\,n_2}{d\,t}e^{i\Theta_2} - n_2\frac{d\,\Theta_2}{d\,t}e^{i\Theta_2} = T\,\sqrt{n_1n_2}e^{i\,\Theta_1}$$

$$n_{1} \frac{d\Theta_{1}}{dt} = n_{2} \frac{d\Theta_{2}}{dt} = -T \sqrt{n_{1} n_{2}} \cos \phi$$


$$\frac{dn_{1}}{dt} = -\frac{dn_{2}}{dt} = 2T \sqrt{n_{1} n_{2}} \sin \phi$$

$$I_s = I_0 \sin \phi$$

$$\frac{d\Psi}{dt} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{n}} \frac{dn}{dt} e^{i\Theta} + i \frac{d\Theta}{dt} \sqrt{n} e^{i\Theta}$$

Стационарный эффект Джозефсона.

$$\Psi(\vec{r}) = A\sqrt{n_s}e^{i\Theta(\vec{r})}$$




$$I_s = I_0 \sin \phi$$

для симметричной $I_0 = \frac{\pi \Delta}{2eR}$ SIS-структуры

скачок фазы подстраивается под задаваемый источником ток

максимальный бездиссипативный ток \mathbf{I}_0

BAX SIS-перехода с учётом эффекта Джозефсона.




Две постановки эксперимента:


- 1) Режим фиксированного тока
- 2) Режим фиксированного напряжения

Соотношение между джозефсоновским и квазичастичным токами зависит от геометрии контакта


BAX SIS-перехода с учётом эффекта




BAX SIS-перехода с учётом эффекта




BAX SIS-перехода с учётом эффекта



Часть 6. Джозефсоновские контакты в магнитном поле. СКВИД.




$$\hbar \vec{\nabla} \Theta = 2 \, m \, \vec{V}_s - \frac{2 \, e}{c} \vec{A}$$



$$\hbar \vec{\nabla} \Theta = 2 \, m \, \vec{V}_s - \frac{2 \, e}{c} \vec{A}$$

$$\begin{split} \hbar \left(\Theta_3 - \Theta_1 \right) &= -\frac{2e}{c} \int_1^3 \vec{A} \, d \, \vec{l} \\ \hbar \left(\Theta_2 - \Theta_4 \right) &= -\frac{2e}{c} \int_4^2 \vec{A} \, d \, \vec{l} \end{split}$$



$$\hbar \vec{\nabla} \Theta = 2 \, m \, \vec{V}_s - \frac{2 \, e}{c} \vec{A}$$

$$\hbar(\Theta_3 - \Theta_1) = -\frac{2e}{c} \int_{1}^{3} \vec{A} d\vec{l}$$

$$\hbar(\Theta_2 - \Theta_4) = -\frac{2e}{c} \int_{4}^{3} \vec{A} d\vec{l}$$

$$(\phi_a - \phi_b) = \frac{2e}{\hbar c} \oint \vec{A} d\vec{l} = 2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}$$
$$I = I_a + I_b = I_0 \left(\sin \phi_a + \sin \phi_b \right)$$




Схема устройства ПТ-СКВИДа. Из книги Шмид

$$\hbar \vec{\nabla} \Theta = 2 \, m \, \vec{V}_s - \frac{2 \, e}{c} \vec{A}$$


$$\hbar(\Theta_3 - \Theta_1) = -\frac{2e}{c} \int_1^3 \vec{A} \, d\vec{l}$$

$$\hbar(\Theta_2 - \Theta_4) = -\frac{2e}{c} \int_4^2 \vec{A} \, d\vec{l}$$

$$(\phi_a - \phi_b) = \frac{2e}{\hbar c} \oint \vec{A} \, d\vec{l} = 2\pi \frac{\Phi}{\Phi_0}$$

 $=I_0(\sin\phi_a+\sin\phi_b)$

 $I = I_a + I_b = \overline{I_c} \left(\sin \phi_a + \sin \phi_b \right) =$ $= 2 I_c \sin \left(\phi_a + \pi \frac{\Phi_e}{\Phi_0} \right) \cos \left(\pi \frac{\Phi_e}{\Phi_0} \right)$



Главное на этой лекции

