

Université Libre de Bruxelles

Synthèse

Mécanique rationelle I MECA-H-100

Auteur:

Nicolas Englebert

Professeur:

Alain Delchambre

Année 2013 - 2014

Appel à contribution

Synthèse Open Source



Ce document est grandement inspiré de l'excellent cours donné par Alain Delchambre à l'EPB (École Polytechnique de Bruxelles), faculté de l'ULB (Université Libre de Bruxelles). Il est écrit par les auteurs susnommés avec l'aide de tous les autres étudiants et votre aide est la bienvenue! En effet, il y a toujours moyen de l'améliorer

surtout que si le cours change, la synthèse doit être changée en conséquence. On peut retrouver le code source à l'adresse suivante

https://github.com/nenglebert/Syntheses

Pour contribuer à cette synthèse, il vous suffira de créer un compte sur *Github.com*. De légères modifications (petites coquilles, orthographe, ...) peuvent directement être faites sur le site! Vous avez vu une petite faute? Si oui, la corriger de cette façon ne prendra que quelques secondes, une bonne raison de le faire!

Pour de plus longues modifications, il est intéressant de disposer des fichiers : il vous faudra pour cela installer LAT_EX, mais aussi *git*. Si cela pose problème, nous sommes évidemment ouverts à des contributeurs envoyant leur changement par mail ou n'importe quel autre moyen.

Le lien donné ci-dessus contient aussi un README contenant de plus amples informations, vous êtes invités à le lire si vous voulez faire avancer ce projet!

Licence Creative Commons

Le contenu de ce document est sous la licence Creative Commons : Attribution-NonCommercial-ShareAlike~4.0~International~(CC~BY-NC-SA~4.0). Celle-ci vous autorise à l'exploiter pleinement, compte- tenu de trois choses :



- 1. Attribution; si vous utilisez/modifiez ce document vous devez signaler le(s) nom(s) de(s) auteur(s).
- 2. Non Commercial; interdiction de tirer un profit commercial de l'œuvre sans autorisation de l'auteur
- 3. Share alike; partage de l'œuvre, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire

Si vous voulez en savoir plus sur cette licence :

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Merci!

Table des matières

1	Statique du solide					
	1.1	Introduction				
	1.2	Définitions				
		1.2.1 Solide ou corps				
		1.2.2 Solide libre et lié				
		1.2.3 Degré de liberté				
		1.2.4 Déplacement d'un solide				
	1.3	Conditions d'équilibre d'un solide				
		1.3.1 Cas particuliers				
	1.4	Bilan des forces				
		1.4.1 Forces réparties				
	1.5	Centre de masse d'un solide				
		1.5.1 Point matériel				
		1.5.2 Masse et centre de masse d'un système de points matériels isolés 3				
		1.5.3 Principe de symétrie				
		1.5.4 Principe de Subdivision				
	1.6	Forces d'action et de réaction				
		1.6.1 Liaison avec le monde extérieur par l'intermédiaire d'un câble 4				
		1.6.2 Liaisons avec le monde extérieur par contact direct				
		1.6.3 Systèmes isostatiques, hyperstatiques, hypostatiques				
		1.6.4 Cas des systèmes spatiaux				
		1.6.5 Liaison avec le monde extérieur par l'intermédiaire d'un ressort				
2	Statique des systèmes de solides					
	2.1	Principe des travaux virtuels				
		2.1.1 Équilibre d'un point matériel				
	2.2	Treillis articulés				
		2.2.1 CN d'isosaticité				
	2.3	Potentiel d'un champ de forces conservatif				
		2.3.1 Champ de forces				
		2.3.2 Champ de forces conservatif				
		2.3.3 Potentiel d'un champ de forces conservatif				
		2.3.4 Stabilité d'une position d'équilibre				
3		Cinématique du point 1				
	3.1	Objet le a cinématique				
	3.2	Trajectoire d'un point				
	3.3	Vitesse d'un point				
		3.3.1 Définition				

		3.3.2	Composantes cartésiennes	12
		3.3.3	Composantes intrinsèques (Trièdre de Frenet)	12
		3.3.4	Composantes polaires et cylindriques	13
		3.3.5	Composantes polaires et cylindriques de la vitesse	14
		3.3.6	Composantes sphériques de la vitesse	14
	3.4	Accélé	eration d'un point	14
		3.4.1	Définition	14
		3.4.2	Composantes cartésiennes	14
		3.4.3	Composantes intrinsèques (Frenet)	14
		3.4.4	Composantes polaires et cylindriques	15
		3.4.5	Composantes sphériques	15
	3.5	Applie	cations à des mouvements particuliers	15
		3.5.1	Mouvement rectiligne	15
		3.5.2	Mouvement circulaire	15
	3.6	Mouve	ement relatif d'un point	15
		3.6.1	Trajectoire absolue, relative et d'entraînement	15
		3.6.2	Théorème de Coriolis	16
		3.6.3	Application : équilibre relatif d'un point matériel	16
4	Dyr	namiqu	ue du point	17

Statique du solide

1.1 Introduction

L'objet de la statique est l'étude des conditions d'équilibre. Un *point matériel* est dit en équilibre lorsqu'il reste indéfiniment au repos lorsqu'il est abandonné sans vitesse.

1.2 Définitions

1.2.1 Solide ou corps

Il s'agit de tout ensemble indéformable de points matériels.

1.2.2 Solide libre et lié

Un solide est dit *libre* s'il peut se déplacer librement. Dans le cas contraire il sera dit *lié* car soumis à des contraintes matérielles appelées *liaisons*.

1.2.3 Degré de liberté

Le nombre de degrés de liberté d'un solide est le nombre nécessaire et suffisant de paramètres indépendants permettant de déterminer la position de tous les points de ce corps.

NB: Dans le plan: 3 DDL. Dans l'espace: 6 DDL.

1.2.4 Déplacement d'un solide

Tout déplacement d'un solide est la composition d'une translation et d'une rotation.

1.3 Conditions d'équilibre d'un solide

La CNS d'équilibre est :

$$\vec{R} = \vec{0} \qquad et \qquad \vec{C_0} = \vec{0}$$

1.3.1 Cas particuliers

Forces concourantes

Se dit quand les lignes d'actions de toutes les forces se croisent en un seul point.

Force de même support On les nomme aussi colinéaire. Elles se réduisent (ici sur l'axe x) à :

$$\vec{R_x} = \vec{0}$$

Forces parallèles

C'est le cas rêvé! En effet :

$$\vec{R_x} = \vec{0}$$
 $\vec{C_{Oy}} = \vec{0}$ $\vec{C_{Oz}} = \vec{0}$

Forces coplanaires

$$\vec{R_x} = \vec{0}$$
 $\vec{R_y} = \vec{0}$ $\vec{C_{Oz}} = \vec{0}$

1.4 Bilan des forces

Il est essentiel pour tout problème de statique de faire un diagramme ne comportant que les forces du monde extérieur sur ce que l'on appelle un diagramme du corps libre.

Attention : Il est important de ne pas représenter les forces intérieures car la résultante de celles-ci sont nulles par le principe d'action-réaction.

Principe d'action réaction

Les forces intérieures sont les forces que les points d'un système exercent les unes sur les autres. Le principe d'action-réaction stipule que ces forces existent de paires et sont opposées.

1.4.1 Forces réparties

Répartition uniforme

On peut facilement trouver sa force équivalente et sont point d'application par propriété géométrique.

Répartition linéaire

En jouant sur deux définition du moment de force, on peut déterminer le point d'application. La force étant l'aire sous la courbe, on calcule celle-ci en intégrant.

Démonstration.

Soit une force répartie q(x) s'appliquant sur une longueur l. La force équivalente vaut :

$$P = \int_0^l q(x)dx$$

Le moment de force vaut donc :

$$C = \int_0^l x \cdot q(x) dx \qquad (1) \qquad \qquad C = P \cdot d \qquad (2)$$

En égalisant (1) et (2), on en déduit que (où d) est le point d'application de P):

$$d = \frac{\int_0^l x \cdot q(x) dx}{\int_0^l q(x) dx}$$

1.5 Centre de masse d'un solide

1.5.1 Point matériel

On dénomme point matériel tout point muni d'un coefficient scalaire appelé masse.

1.5.2 Masse et centre de masse d'un système de points matériels isolés

La masse d'un système est la somme des masses :

$$m = \sum_{i=1}^{n} m_i = \int dm$$

On va faire 'pendre' le solide par plusieurs points du 'bord' pour faire apparaître une multitude de vecteurs \vec{mg} . Le points d'intersection des supports de ces vecteurs est un point d'équilibre nommé **centre de masse**.

Démonstration.

Considérons un vecteur quelconque \vec{g} et portons en chaque point P_i le vecteur $m_i \vec{g}$ et Q, un point arbitraire de l'axe central.

$$\vec{C_Q} = \sum_{i=1}^{n} (\vec{QP_i} \times m_i \vec{g}) = \vec{0}$$

$$\vec{C_Q} = \sum_{i=1}^{n} (\vec{QP_i} m_i) \times \vec{g} = \vec{0}$$

$$\vec{C_Q} = \sum_{i=1}^{n} (\vec{QP_i} m_i) = k\vec{g}$$

Cela implique que tous ces vecteurs possède un point commun noté G : centre de masse, barycentre, centre d'inertie.

On peut également repérer G à partir d'un point O arbitraire :

Démonstration.

$$\sum_{i} \vec{GP_i} m_i = \vec{0}$$

$$\sum_{i} (\vec{GO} + \vec{OP_i}) m_i = \vec{0}$$

$$\sum_{i} \vec{GO} m_i + \sum_{i} m_i \vec{OP_i} = \vec{0}$$

$$\vec{GO} \sum_{i} m_i + \sum_{i} m_i \vec{OP_i} = \vec{0}$$

$$\sum_{i} m_i \vec{OP_i} = \vec{OG} \sum_{i} m_i$$

$$\frac{\sum_{i} m_i \vec{OP_i}}{\sum_{i} m_i} = \vec{OG}$$

Attention : La formule ci-dessus est *vectorielle*, il faut effectuer une projection sur chaque axe (à choisir judicieusement).

1.5.3 Principe de symétrie

On aura un élément de symétrie matérielle si un système de points matériels possède un élément de symétrie géométrique.

NB: Le centre de passe dépend de la géométrie et de la répartition des masses.

1.5.4 Principe de Subdivision

Soit S, un système de n points matériels P_i , de masse m_i et de masse totale m. Division S en deux :

- S_2 , de masse M_2 et de centre de masse G_2

On peut appliquer le principe de subdivision si trois conditions sont respectées :

- 1. $S_1 \cup S_2 = S$
- 2. $S_1 \cap S_2 = \phi$
- 3. $M_1 + M_2 = m$

Ainsi, $G = \text{centre de masse de S} = \text{Centre de masse de } G_1 \text{ et } G_2 \text{ affecté de } M_1 \text{ et } M_2.$

On peut conclure que le centre de masse se calcule sous la forme d'une moyenne pondérée.

1.6 Forces d'action et de réaction

1.6.1 Liaison avec le monde extérieur par l'intermédiaire d'un câble

Il suffit de représenter les forces de tension dans le DCL.


1.6.2 Liaisons avec le monde extérieur par contact direct

Liaison polie

C'est le cas rêvé : Pas de frottements

Liaison dépolie - Lois de Coulomb


Une liaison n'est en réalité jamais parfaitement polie : lorsque deux surfaces sont en contact, il existe toujours des phénomènes de frottements. Ceux-ci sont régis par deux lois empiriques nommées lois de Coulomb.



L'angle α représenté sur le schéma ci-dessus évoluera jusqu'à un angle limite :

$$\alpha_{lim} = arctg(\frac{T_{lim}}{N})$$

Il s'agit de la loi de frottement statique. On remarque qu'au delà d'un certain W_{lim} le bloc se met à glisser et T (la force de frottement) va descendre subitement pour rester ensuite relativement constante.



Notons que seule la zone (2) et (4) dépendent de la vitesse. La zone (3) représente le frottement lorsque le 'bloc' est en mouvement : loi de frottement dynamique. La zone (4) représente les frottements visqueux.


De façon générale, on peut définir le frottement :

$$T \leq f_o N$$

Ou f_o est le coefficient de frottement statique. On parlera de frottement dynamique quand :

$$T = fN$$

Un cas un peu plus spécial est celui du basculement.




A partir d'un certain angle α , le bloc ne va pas glisser mais basculer (C'est à dire que la réaction normale au point B sera nulle $(N_B = 0)$.

La condition de non basculement vaut ainsi :

$$tg(\alpha) = \frac{a}{h}$$

Un dernier cas (promis!) pour la route : le frottement de roulement



On sait déjà (voir un peu plus haut, feignant!) que la sphère ne se met pas à glisser tant que :

$$T_I \leq f_o N_1$$

L'expérience montre aussi quelle ne se met pas à rouler tant que :

$$T_I \leq kN_1$$

où k est appellé le coefficiant de roulement statique (ne dépend que de la nature des matériaux en contact).

Pour exprimer ça en fonction de α , la sphère ne se mettra pas à rouler tant que :

$$\alpha_{max} = arctg(\frac{k}{R})$$

Cas des systèmes plan

Dans le cas général du plan, si l'appui en un point A laisse au solide l degrés de liberté, ou $l \leq 3$, il faudra introduire en Ar composantes de réactions de liaisons et nous auront toujours :

$$l + r = 3$$

Types d'appuis

Encastrement

<u>_____</u>

Encastrement: schématisation

 L_{Ax} A L_{Ay}

Encastrement : diagramme du corps libre

Articulation / rotule

Articulation : schématisation

L_{Ay}

Articulation : diagramme du corps libre

Rouleau







Rouleau : diagramme du corps libre

Encastrement à glissière





Encastrement à glissière : schématisation

Encastrement à glissière : diagramme du corps libre

1.6.3 Systèmes isostatiques, hyperstatiques, hypostatiques

- **Isostatique :** Si toutes les inconnues peuvent être déterminées par les conditions d'équilibre, et ce, indépendamment des forces agissant sur le solide.
- **Hyperstatique :** S'il y a un ou plusieurs degrés de liaisons excédentaires, de sorte que le système des conditions d'équilibre est indéterminé.
- **Hypostatique :** S'il manque un ou plusieurs degrés de liaisons pour assurer l'équilibre du solide.

1.6.4 Cas des systèmes spatiaux

Comme pour le plan, mais en 3D! On a donc :

$$l + r = 6$$

1.6.5 Liaison avec le monde extérieur par l'intermédiaire d'un ressort

L'équation est toujours la même, et est toujours vraie :

$$F = -k\Delta l = -k(l - l_0)$$

Statique des systèmes de solides

Les théorèmes généraux sont également en application dans le cas des systèmes de solides.

Il n'y a rien de spécial à rajouter si ce n'est de tenir compte du principe d'action/réaction quand on 'casse' un système en sous-systèmes.

NB: Ne pas hésiter à utiliser les moments de force, c'est souvent simplificateur.

2.1 Principe des travaux virtuels

2.1.1 Équilibre d'un point matériel


Pour tout déplacement virtuel d'un point matériel à partir d'une position d'équilibre, la somme des travaux virtuels effectués par toutes les forces agissant sur le point vaut zéro.

L'idée est faire un "mini" déplacement faisant travailler uniquement les forces qui nous intéressent, en respectant les réactions de liaisons.

Le principe suivant (décris ci-dessus) nous permet d'avoir une relation nous permettant de lever les inconnues :

$$\delta \tau = \vec{F} \cdot \vec{\delta r} = 0 \quad \forall \vec{\delta r}$$

Avant de démontrer ce principe, énonçons avant tout le bien connu *Théorème de Chasles*, mais sous la forme vectorielle!



$$\overrightarrow{BB'} = \overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{e}\delta\theta \times \overrightarrow{AB}$$

Nous sommes maintenant armés pour démontrer le principe des travaux virtuels!

Démonstration.

Soit les forces de liaisons L_i , les forces appliquées F_i telles que : $\vec{R} = \sum_n \vec{F_i} + \sum_p \vec{L_i}$. Le travail virtuel vaut donc :

$$\begin{split} \delta\tau &= \sum_{n} \vec{F_{i}} \delta \vec{OP_{i}} + \sum_{p} \vec{L_{i}} \delta \vec{OQ_{i}} \\ \delta\tau &= \sum_{n} \vec{F_{i}} (\delta \vec{OA} + \vec{e} \delta \theta \times \vec{AP_{i}}) + \sum_{p} \vec{L_{i}} (\delta \vec{OA} + \vec{e} \delta \theta \times \vec{AQ_{i}}) \\ \delta\tau &= \sum_{n} \vec{F_{i}} \delta \vec{OA} + \sum_{n} \vec{F_{i}} (\vec{e} \delta \theta \times \vec{AP_{i}}) + \sum_{p} \vec{L_{i}} \delta \vec{OA} + \sum_{p} \vec{L_{i}} (\vec{e} \delta \theta \times \vec{AQ_{i}}) \\ \delta\tau &= \delta \vec{OA} \left[\underbrace{\sum_{n} \vec{F_{i}} + sum_{p} \vec{L_{i}}}_{\vec{R}} \right] + \vec{e} \delta \theta \underbrace{\left[\sum_{n} (\vec{AP_{i}} \times \vec{F_{i}}) + \sum_{p} (\vec{AQ_{i}} \times \vec{L_{i}}) \right]}_{\vec{C}} = \vec{0} \end{split}$$

On a donc:

$$\begin{cases} \vec{R} &= \vec{0} \\ \vec{C} &= \vec{0} \end{cases}$$

NB: Une coupe travaille uniquement lors d'une rotation, PAS lors d'une translation.

2.2 Treillis articulés

Il s'agit d'un système de barre reliés à leurs extrémités par des articulations (= $n \omega u ds$) formant des mailles indéformables.

2.2.1 CN d'isosaticité

Soit:

a : Le nombre de réactions d'appuib : Le nombre de barre du treillisn : Le nombre de nœuds du treillis

La CN d'isostaticité s'exprime :

$$a+b=2n$$

On peut dès lors dire que si a + b > 2n, le treillis est hypostatique. Si a + b < 2n, le treillis est hypostatique.

La plupart des treillis sont hyperstatiques car même si une barre venait à se rompre, le système reste en équilibre. (Typiquement les ailes d'avions).

2.3 Potentiel d'un champ de forces conservatif

2.3.1 Champ de forces

Il existe deux types de champ de force : central et uniforme :

Champ dit uniforme : Si a tout point P de sont domaine de définition est associé un vecteur

force constant.

Champ dit central : S'il existe dans son domaine dé définition un point O, appelé centre, tel que pour tout point P de ce domaine, $\vec{F}(P)$ ait la direction de \vec{OP} .

2.3.2 Champ de forces conservatif

Le travail du champ de forces $\vec{F}(P)$ lors d'un déplacement quelconque de son tpoints d'application P le long d'un arc de courbe AB est l'intégrale curviligne, le long de AB:

$$\tau = \int_{A}^{B} \vec{F}(P).\vec{dr}$$

Les unités du travail sont : $[\tau] = ML^2T^{-2}$.

Pour calculer ce genre d'intégrale, ré-ouvrez votre cours de Connaissances Fondamentales!

Champ conservatif

Un champ de force $\vec{F}(P)$ est dit conservatif si le travail le long d'un arc de courbe AB est indépendant du chemin suivi.

2.3.3 Potentiel d'un champ de forces conservatif

Définition!

$$-\tau = -\int_{A}^{B} \vec{F}(P).\vec{dr} = V(B) - V(A)$$

où V(B) - V(A) est appelée différence de potentiel entre B et A. Potentiel en un point P

Celui-ci est défini à un constante près de la façon suivante :

$$V(Q) = -\int_{Q}^{Q} \vec{F}(P) . d\vec{r}$$

On dira que $\vec{F}(P)$ est conservatif $\Leftrightarrow \vec{F}(P)$ "dérive d'un potentiel" (scalaire) V(P).

$$\Leftrightarrow \vec{F} = -\overrightarrow{grad} \ V = -\vec{\nabla} V$$

où $\vec{\nabla}$ n'est que l'opérateur vectoriel gradient. (cf. Physique Générale et Analyse I)

CS de conservativité d'un champ de forces

Cette condition suffisante s'exprime :

$$\exists V \mid \ -\overrightarrow{grad} \ V \Leftrightarrow \overrightarrow{rot} \ \vec{F} = \vec{0}$$

où \overrightarrow{rot} définit l'opérateur vectoriel rotationnel. Celui-ci s'exprime, en coordonnées cartésiennes :

$$\overrightarrow{rot} = \overrightarrow{grad} \times = \overrightarrow{\nabla} \times$$

Le rotationnel est défini différemment en coordonnées cylindriques et sphériques : Cf. Analyse I, Ch. 10. Il ne faut pas les étudier par cœur, une fiche récapitulative sera fournie durant l'examen.

Attention: Il faut faire attention au signe de certains champs (Champ de pesanteur, gravitationnel, ressort linéaire, ... du à la définitions des axes.

2.3.4 Stabilité d'une position d'équilibre

Un équilibre peut être stable, instable ou indifférent.

- **Stable :** ⇔ ∀ position voisine (compatible avec les liaisons) : les forces d'action tendent à ramener le corps vers cette position d'équilibre.
- Instable : ⇔ ∃ position voisine (compatible avec les liaisons) : les forces d'action tendent à écarter davantage le corps de cette position d'équilibre.
- **Indifférent**: $\Leftrightarrow \forall$ position voisine (compatible avec les liaisons): le corps reste dans cette nouvelle position sous l'effet des forces d'action.

Attention : Il s'agit bien d'un \exists pour le deuxième cas, et non d'un \forall .

Critère de stabilité

Théorème de Lejeune-Dirichlet :

Une position d'équilibre d'un point matériel est stable si et seulement si le potentiel de la résultante des forces d'action est minimum dans cette position.

Trois cas sont à considérer :

- 1. $\frac{d^2V}{du}|_{u^*} > 0$ V(u) est minimum en $u = u^* \Rightarrow$ **Équilibre stable**.
- 2. $\frac{d^2V}{du}|_{u^*} < 0$ V(u) est maximum en $u = u^* \Rightarrow$ **Équilibre instable**.
- 3. $\frac{d^2V}{du}|_{u^*} = 0 \ V(u)$ est constante \Rightarrow Équilibre indifférent.



Equilibre stable



Equilibre instable



Equilibre indifférent

Cinématique du point

3.1 Objet le a cinématique

La **cinématique** décrit les mouvements d'un système de points en introduisant un nouveau concept fondamental : le temps.

3.2 Trajectoire d'un point

Soit $O; \vec{1_x}, \vec{1_y}, \vec{1_z})$ un repère fixe constitué d'un point de référence O et soit $E = [t_0, t_f]$ un intervalle te temps tel que $t_0 < t < t_f$.

La loi de mouvement de P par rapport au repère (où \vec{OP} est le vecteur position) se définit par :

$$\vec{OP}(t) = \vec{r}(t) = x(t)\vec{1}_x + y(t)\vec{1}_y + z(t)\vec{1}_z$$

Les lieux des points successivement occupés par P lorsque t prend ses valeurs dans l'intervalle I est appelé **trajectoire de P**.

NB: Le sens de parcours correspond à celui d'un t croissant.

3.3 Vitesse d'un point

3.3.1 Définition

La **vitesse** d'un point P dans le repère fixe $O; \vec{1_x}, \vec{1_y}, \vec{1_z})$ à l'instant t^* est la dérivée de $\vec{r}(t)$ par rapport à t à l'instant t^* :

$$v(\vec{t}^*) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt} \mid_{t=t^*}$$

NB: Pour une dérivée par rapport au temps, on introduit la notation : $\dot{}=\frac{d}{dt}$

3.3.2 Composantes cartésiennes

$$\vec{v}(t) = \dot{x}(t)\vec{1_x} + \dot{y}(t)\vec{1_y} + \dot{z}(t)\vec{1_z}$$

3.3.3 Composantes intrinsèques (Trièdre de Frenet)

Le **repère intrinsèque** de Frenet est constitué d'une base orthonormée :

$$\left(\vec{\mathbf{1}}_t(u), \vec{\mathbf{1}}_n(u), \vec{\mathbf{1}}_b(u)\right)$$

Il faut d'abord trouver le vecteur unitaire tangent :

$$\vec{1_t} = \frac{d\vec{r}}{ds}$$

où s représente la longueur de l'arc de la courbe entre un point origine et le point.

Le vecteur binormal, lui, se définit :

$$\vec{\mathbf{1}_b} = \vec{\mathbf{1}_t} \times \vec{\mathbf{1}_n}$$

Pour le vecteur normal $(\vec{1_n})$, on essaye de le trouver (en méca) par la géométrie. Dans le plan, c'est toujours $\pm \vec{1_z}$.

Expression du vecteur vitesse

$$\vec{v} = \dot{s}(y)\vec{1_t}$$

Cf. cours de géométrie pour plus de détails

3.3.4 Composantes polaires et cylindriques

Vecteur de Darboux d'une base orthonormée mobile

En passant les détails technique, le(s) vecteur(s) de Darboux s'expriment :

$$\frac{d\vec{E}_i}{dt} = \omega \times \vec{E}_i$$

Vecteur de Darboux de la base des coordonnées cylindriques

Il est **très important** de savoir retrouvé ce vecteur de soi même! Je ne mets ici que le résultat final, mais c'est important de les retrouver seuls!


$$\vec{\omega} = \dot{\theta}\vec{1}_z$$

Vecteur de Darboux de la base de coordonnée sphériques

En toute généralité, un vecteur rotation permettant le passage d'une base (cartésienne pour faire simple) vers (ici) la base de coordonnée sphérique.

Encore une fois, je mets le résultat mais celui-ci doit savoir être trouvé seul!

$$\vec{\omega} = \dot{\phi} cos\theta \vec{1_r} - \dot{\phi} sin\theta \vec{1_\theta} + \dot{\theta} \vec{1_\phi}$$



Le graphique ci-dessus représente la composée d'une rotation d'angle ϕ autour de Oz et une deuxième d'angle θ autour de l'axe Oy_1 tout comme le fait $\vec{\omega}$.

Dérivées d'une fonction vectorielle exprimée par ses composantes dans une base orthonormée mobile

3.3.5 Composantes polaires et cylindriques de la vitesse

Base des coordonnées polaires : $(\vec{1_r}(\theta), \vec{1_\theta}(\theta))$

Le déplacement en coordonnée polaire s'exprime :

$$\vec{dr} = dr \vec{1_r} + r d\theta \vec{1_\theta}$$

On peut en tirer le vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = \dot{r}\vec{1_r} + r\dot{\theta}\vec{1_\theta}$$

Base des coordonnées cylindrique : $(\vec{1_r}(\theta), \vec{1_\theta}(\theta), \vec{1_z})$

Le déplacement en coordonnée cylindrique s'exprime :

$$\vec{dr} = dr \vec{1_r} + r d\theta \vec{1_\theta} + dz \vec{1_z}$$

On peut en tirer le vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = \dot{r}\vec{1_r} + r\dot{\theta}\vec{1_\theta} + \dot{z}\vec{1_z}$$

3.3.6 Composantes sphériques de la vitesse

Base des coordonnées sphérique : $(\vec{1_r}(\theta,\phi), \vec{1_\theta}(\theta,\phi), \vec{1_\phi}(\phi))$

Le déplacement en coordonnée cylindrique s'exprime :

$$\vec{dr} = dr \vec{1_r} + r d\theta \vec{1_\theta} + r i n\theta d\phi \vec{1_\phi}$$

On peut en tirer le vecteur vitesse :

$$\vec{v}(t) = \dot{r}\vec{1_r} + r\dot{\theta}\vec{1_\theta} + r\sin\theta\dot{\phi}\vec{1_\phi}$$

3.4 Accélération d'un point

3.4.1 Définition

L'accélération du point P à l'instant t est la dérivée de $\vec{v}(t)$:

$$\vec{j}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

3.4.2 Composantes cartésiennes

$$\vec{j}(t) = \ddot{x}(t)\vec{1_x} + \ddot{y}(t)\vec{1_y} + \ddot{z}(t)\vec{1_z}$$

3.4.3 Composantes intrinsèques (Frenet)

$$\vec{j}(t) = \underbrace{(\vec{J_t} \cdot \vec{1_t})}_{J_t} \cdot \vec{1_t} + \underbrace{(\vec{J_n} \cdot \vec{1_n})}_{J_n} \cdot \vec{1_n}$$

La torsion se calcule:

3.4.4 Composantes polaires et cylindriques

Cf. page 94

3.4.5 Composantes sphériques

Cf. page 94

3.5 Applications à des mouvements particuliers

3.5.1 Mouvement rectiligne

Rappel du secondaire. J'énonce simplement la formule complète :

$$\vec{OP}(t) = \vec{r}(t) = (x + \dot{x}t + \frac{1}{2}\ddot{x}t^2)\vec{1_x}$$

3.5.2 Mouvement circulaire

$$\vec{v}(t) = \omega R \vec{1_{\theta}}$$

$$\vec{j}(t) = -\omega^2 R \vec{1_r} + \epsilon R \vec{1_{\theta}}$$


où ϵ est l'accélération angulaire.

3.6 Mouvement relatif d'un point

3.6.1 Trajectoire absolue, relative et d'entraînement

Considérons un repère Oxyz absolu et un reprère mobile O'XYZ, de vecteur de Darboux $\vec{\omega}(t)$ par rapport à Oxyz que nous désignerons pas **repère relatif**. Définissons trois trajectoire possible :

- 1. Absolue : Lieu de points de l'espace successivement occupés par P pour un observateur attaché au repère fixe Oxyz.
- 2. Relative : Lieu de points de l'espace successivement occupés par P pour un observateur attaché au repère fixe O'XYZ.
- 3. Entraînement : Lieu des points de l'espace qu'occuperait successivement P pour un observateur attaché au repère Oxyz s'il était fixé dans les axes relatif O'XYZ.



Théorème de Coriolis 3.6.2

Premier théorème de Coriolis

Celui-ci concerne les vitesses.

$$- \vec{v}_{abs} = \vec{v}_{re\underline{l}} + \vec{v}_{entr}$$

$$-\vec{v}_{rel} = \frac{dO'P}{dt}|_{rel}$$

$$\begin{split} & - \vec{v}_{abs} = \vec{v}_{rel} + \vec{v}_{entr} \\ & - \vec{v}_{rel} = \frac{dO'P}{dt}|_{rel} \\ & - \vec{v}_{entr} = \vec{v}_{O'} + \vec{\omega} \times O'P \end{split}$$

Second théorème de Coriolis

Celui-ci concerne les accélérations.

3.6.3 Application : équilibre relatif d'un point matériel

$$- \vec{j}_{abs} = \vec{j}_{rel} + \vec{j}_{entr} + \vec{j}_{cor}$$

$$-\vec{j}_{rel} = \frac{d^2 \vec{O}^7 P}{dt^2}|_{rel} = \frac{d\vec{v}_{rel}}{dt}$$

$$\begin{split} & - \vec{j}_{abs} = \vec{j}_{rel} + \vec{j}_{entr} + \vec{j}_{cor} \\ & - \vec{j}_{rel} = \frac{d^2 \vec{O'P}}{dt^2}|_{rel} = \frac{d\vec{v}_{rel}}{dt} \\ & - \vec{j}_{entr} = \vec{j}_{O'} + \vec{\epsilon} \times \vec{O'P} + \vec{\omega}(\vec{\omega} \times \vec{O'P}) \\ \text{où } \vec{\epsilon}(t) \text{ est la dérivée de } \vec{\omega}(t) \text{ par rapport au temps.} \end{split}$$

Dynamique du point

\$