Cours de Prépa

Physique-Chimie




Table des matières

Ι	Ph	ysique	3						
1	$Th\epsilon$	hermodynamique							
	1.1	Définitions generales	4						
	1.2	Gaz Parfait	4						
	1.3	Premier Principe	5						
	1.4	Deuxième Principe	6						
	1.5	Troisième Principe	6						
	1.6	Machines thermiques	6						
2	Sta	Statique des fluides 8							
	2.1	Champ de pression d'un fluide	8						
	2.2	Théorème d'Archimède	8						
3	Élec	Électronique							
	3.1	•							
		(ARQS)	9						
		3.1.1 Thévenin-Norton	11						
	3.2	Régime transitoires	12						
	3.3	Amplificateur Opérationnel (AO)	12						
	3.4	Régimes sinusoïdaux	13						
		3.4.1 Puissance	14						
	3.5	Filtres	15						
		3.5.1 Fonctions de transfert usuelles	16						
		3.5.2 Diagrammes de Bode	16						
4	Mé	canique du Point	18						
	4.1	Étude cinétique	18						
	4.2	Approche Énergétique	19						
		4.2.1 Puissance et travail	19						
		4.2.2 Énergie cinétique	19						
		4.2.3 Énergie potentielle	20						

	4.3	Forces	s centrales	20
	4.4	Dynan	mique en référentiel non galiléen	21
		4.4.1	Loi de composition des vitesses	22
		4.4.2	Loi de composition des accélérations	22
		4.4.3	Forces d'inerties	22
5	Mé	canique	e du solide	24
•	5.1	_	nbule	
	0.1	5.1.1	Dérivée d'un vecteur	
			Dérivée en coordonnées polaires	
	5.2		tions	
	5.3		èmes de Koënig	
	5.4		ent d'inertie	
	5.5		èmes de dynamique	
	5.6		es en contact	
	5.0	Sonde	S en contact	21
6	_	ique		2 9
	6.1		ue géométrique	
		6.1.1	Stigmatisme et aplanétisme	
		6.1.2	Réflexion et réfraction	30
	6.2	Optiqu	ue ondulatoire	31
		6.2.1	Généralités	31
		6.2.2	Lumière monochromatique	32
		6.2.3	Interférences	33
		6.2.4	Diffraction	35
		6.2.5	Réseaux	36
7	Élec	ctroma	agnétisme	37
	7.1		rostatique	
		7.1.1	Loi de Coulomb	
		7.1.2	Propriétés du champ électrostatique	
		7.1.3	Circulation du champ électrostatique	
		7.1.4	Flux du champ électrostatique	
		7.1.5	Dipôle électrostatique	
	7.2		étostatique	41
	1.4	7.2.1	Dipôle Magnétique	42
	7.3			43
	1.3		Division de Caracteria de la charge	43
		7.3.1	Principe de conservation de la charge	
		7.3.2	Les équations de MAXWELL	43
	7 4	7.3.3	Equations de Poisson et de Laplace	45
	7.4	_	ie électromagnétique	46
	7.5	Induct		48
		7.5.1	Loi d'Ohm généralisée	48
		7.5.2	Auto-induction	49
		7.5.3	Inductance mutuelle	50
		7.5.4	Force electomotrice induite	50
	7.6	Propag	gation d'une onde	51
		7.6.1	Dans le vide	51
		762	Dane un plaema	55

8	Diffusion Thermique	57
	8.1 Conduction	57
	8.2 Convection	60
9	Rayonnement Thermique	61
10	Annexe	64
	10.1 Trigonométrie	64
	10.1.1 Définition	64
	10.1.2 Addition / Produit	64
	10.1.3 Nombres complexes	64
	10.2 Calcul vectoriel	65
	10.3 Complément mathématique	65
	10.3.1 Dérivée d'un vecteur	65
	10.3.2 Équation différentielle	66
	10.4 Repères en physique	66
	10.4.1 Repère cartésien	66
	10.4.2 Repère cylindrique	67
	10.5 Analyse Vectorielle	68
	10.5.1 Généralités sur les champs	68
	10.5.2 Opérateurs sur les champs	68
	10.5.3 Stokes et Ostrogradski	69
	10.6 Règles générales	70
	10.6.1 Relations entre les grandeurs	70
	10.6.2 Longueurs de références	70
II	Chimie	71
11	Première année	72
	11.1 Configuration électronique	72
	11.2 Représentation moléculaire	73
	11.3 Cristallographie	73
12	Thermochimie	75
	12.1 Grandeurs extensives	75
	12.2 Équilibre d'une réaction	76
	12.2.1 Enthalpie libre	76
	12.2.2 Avancement	77
	12.2.3 Loi d'action de masse	78
13	Diagramme Potentiel-pH	7 9
	13.1 Rappels	79
	13.2 Méthode	79
Inc	dex	82

Première partie Physique

Chapitre 1

Thermodynamique

Méthode

Formules

Premier principe $\Delta U = Q + W$ (cf. équation (1.5a) page 5) $\mathrm{d}U = \delta Q + \delta W$ (cf. équation (1.6a) page 5) $\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - P\mathrm{d}V$

Enthalpie dH = U + PV

dH = TdS + VdP

Deuxième principe $dS \ge \frac{\delta Q}{T}$ (cf. équation (1.8) page 6)

1.1 Définitions generales

Définition 1 : Energie interne

On la définie microscopiquement par :

(1.1)
$$U = U_0 + E_c^* + \underbrace{E_p^*}_{\text{Énergie potentielle d'interaction}}$$

1.2 Gaz Parfait

Définition 2 : Gaz Parfait

Un gaz parfait est un gaz vérifiant

PV = nRT

(1.2)

Par définition, l'
$$E_c^*$$
 d'un gaz parfait ne varie pas. On démontre expérimentalement que : $U_{\text{Gaz Parfait}} = U_0 + C_v T$

Théorème 2.1 : Relations de LAPLACE

Au cours d'une transformation adiabatique réversible (donc isentropique), un gaz parfait vérifie:

$$PV^{\gamma} = \text{constante}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante}$$

$$P^{1-\gamma}T^{\gamma} = \text{constante}$$

= $P_{\text{\'eq}}V_{\text{\'eq}}$

Où
$$\gamma = \frac{C_p}{C_v}$$

1.3 Premier Principe

Définition 3: Transfert thermique -

Le transfert thermique est un apport de chaleur lors d'un transfert de température : $Q=C\,\Delta T$ Où C est la capacité calorifique en $J\cdot K^{-1}$

1.4)
$$Q = C \Delta T$$

Théorème 3.1 : Premier principe

C'est un bilan sur l'énergie interne :

$$\Delta U = Q + W$$

Sa deuxième forme est en infinitésimal : $dU=\delta Q+\delta W.$ Ou plutôt :

dU = TdS - PdV

Définition 4: Fonction Enthalpie -

La fonction enthalpie H est homogène à une énergie.

$$dH = TdS + VdP$$

H = U + PV

Théorème 4.1 : Capacité calorifique

On peut utiliser deux capacités calorifiques :

La capacité calorifique C_v à volume constant

$$C_v = \frac{3}{2} \mathbf{n} R$$

La capacité calorifique C_p à pression constante

$$C_p = \frac{5}{2} nR$$

Preuve 4.1.1

Si on est à volume constant :

$$\Delta U = \underbrace{\begin{array}{ccc} Q_v & + & \underline{W} \\ C_v \Delta T & - & \underline{P} \underline{d} \underline{V} \\ C_v \Delta T & + & 0 \end{array}}_{C_v \Delta T}$$

Donc l'énergie interne est proportionnelle à la variation de température. Maintenant, si on est à pression constante, on va prendre l'enthalpie H:

$$\Delta H = \begin{array}{cc} \Delta U & + & PV \\ Q + W + & \end{array}$$

1.4 Deuxième Principe

Théorème 4.2 : Deuxième principe

Il existe une fonction d'état S entropie, additive, extensive, telle que :

(1.8)
$$dS = \delta S_{\text{créée}} + \delta S_{\text{échangée}}$$

avec
$$\delta S_{\text{\'echang\'ee}} = \frac{\delta Q}{T}$$

Au final, $\delta S_{\text{créée}} \geq 0$

Lorsqu'une transformation est **réversible**, on a $S_{\text{créée}} = 0$ et alors $dS = \frac{\delta Q}{T}$

1.5 Troisième Principe

Définition 5 : Troisième principe —

À température nulle (T=0K), l'entropie est nulle.

1.6 Machines thermiques

Théorème 5.1 : Énoncé des premiers et deuxièmes principes

Sur un cycle, les fonctions d'état reviennent à leur état initial. Donc le premier principe s'écrit :

$$(1.9) W + \sum_{i} Q_i = \Delta U = 0$$

De même, le second principe s'écrit cette fois :

$$(1.10) \qquad \sum \frac{Q_i}{T_i} \le 0$$

(1.11a)

(1.11b)

On appelle ce second principe l'inégalité de Clausius.

Théorème 5.2 : Rendement

Le rendement r est défini par :

$$r = \frac{\text{Transfert \'energ\'etique utile}}{\text{\'energ\'etique burnie \'a la machine}}$$

$$r_{
m moteur} = -rac{W}{Q_c}$$

$$r_{
m moteur} = -rac{W}{Q_c} \ r_{
m réfrigérateur} = -rac{Q_f}{W}$$

(1.11c)
$$r_{\text{Pompe à chaleur}} = -\frac{Q_c}{W}$$

Chapitre 2

Statique des fluides

2.1 Champ de pression d'un fluide

Définition 6: Définition générale

La pression et la masse volumique sont définies comme des champs scalaires fonctions des variables d'espace.

Théorème 6.1 : Relation fondamentale de la statique

Pour un champ de pesanteur \overrightarrow{g} , le champ de pesanteur P vérifie localement :

 $\frac{\mathrm{dP}}{\mathrm{d}z} = \rho g$

où ρ est la masse volumique locale. On l'intègre en :

(2.1b) $P(z) = P_0 + \rho gz$

La norme d'une force \overrightarrow{F}_p exercée par une pression P sur une surface S est $F = P \cdot S$

2.2 Théorème d'Archimède

Théorème 6.2 : Poussée d'Archimède

Un corps <u>entièrement immergé</u> dans un liquide subit une force opposée au poids du volume du fluide déplacé. C'est à dire :

 $(2.2) \qquad \overrightarrow{\Pi}_A = -\rho V \overrightarrow{g}$

Chapitre 3

Électronique

Méthode

Résoudre

$$\begin{array}{c|cccc} \textbf{Loi des nœuds} & \sum_{\text{Nœud}} i = 0 & \textbf{Loi des mailles} & \sum_{\text{Maille}} u = 0 \\ \textbf{Puissance} & \mathcal{P} = u \times i & \textbf{Énergie électrique reçue} & \Delta E = \int_{\Delta t} \mathcal{P}(t) \, \mathrm{d}t \\ \textbf{Inductance} & u = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} & \textbf{Capacit\'e} & i = C \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} \\ & E = \frac{1}{2}Li^2 & E = \frac{1}{2}Cu^2 \end{array}$$

Lois de KIRCHOFF

Pour ne pas avoir trop d'équations redondantes avec les lois de Kirchoff, on pourra suivre la méthode suivante :

- ullet On compte le nombre b de branches et n de nœuds.
- \bullet On écrit (n-1) lois des nœuds
- On écrit ((b-(n-1)) lois des mailles
- On résout le système final

3.1 Circuits linéaires dans l'ARQS

Définition 7 : Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires (ARQS) —

On parle d'ARQS quand le courant se propage assez rapidement pour pouvoir considérer que son établissement est instantané.

Ainsi, pour une Onde Électromagnétique (OEM) sinusoïdale de période temporelle T et de période spatiale λ , telle que $\lambda = c \cdot T$ (où c désigne la vitesse de l'onde), et pour un observateur

situé à une distance D d'un point quelconque du circuit, on est dans le cadre de l'ARQS si $D \ll \lambda$.

Définition 8

Un courant électrique résulte d'un déplacement de charges q. On peut dès lors définir l'intensité I et la tension U d'un dipôle :

$$(3.1) I = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} U_{AB} = V_A - V_B$$

Théorème 8.1 : Loi d'Ohm

Loi d'Ohm Globale

$$(3.2) u = Ri i = Gu$$

3.1.1 Thévenin-Norton

Théorème 8.2 : Équivalence de Thévenin-Norton

Dans le modèle de Thévenin, un générateur de tension est la combinaison d'un générateur de tension idéal de Force Électromotrice E et d'une résistance interne R:

$$(3.3) u = E - Ri$$

Ce générateur est équivalent, dans le modèle de NORTON, à la combinaison d'un générateur de courant idéal de courant de court-circuit $I_0=\frac{E}{R}$ et d'une résistance R en parallèle (on prendra $G=\frac{1}{R}$) :

(3.4)
$$i = I_0 - Gu$$
 Modèle de Thévenin Modèle de Norton
$$I_0$$





FIGURE 3.1 – Équivalence Thévenin-Norton

3.2 Régime transitoires

Mise en équation :

$$\begin{cases} u_C + u_L + u_R = U_G \cos(\omega t) \\ u_R = Ri \\ u_L = L \frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} \\ i = C \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \end{cases}$$



3.3 Amplificateur Opérationnel (AO)

Définition 9 : L'Amplificateur Opérationnel

Un Amplificateur Opérationnel (AO) est un circuit intégré à huit bornes dont 5 sont utilisées en TP. C'est un composant actif qui doit être alimenté par un courant stable continu.

Propriétés

Les propriétés générales d'un AO:

- \bullet Les courants d'entrée I_- et I_+ sont pratiquement nuls : $I_-\approx I_+\approx 0$
- La tension de sortie est limitée par une valeur de saturation : $V_S \in [-V_{\text{sat}}; V_{\text{sat}}]$
- L'intensité de sortie est limitée par une valeur de saturation : $I_S \in [-I_{\text{sat}}; I_{\text{sat}}]$

En régime linéaire (avec une boucle de rétroaction négative), on a :

- Les courants d'entrée I_- et I_+ sont pratiquement nuls : $I_- \approx I_+ \approx 0$
- La tension d'entrée ($\varepsilon = V_+ V_-)$ est presque nulle : $\varepsilon \approx 0$
- La tension de sortie est limitée par une valeur de saturation : $V_S \in \] V_{\rm sat}; V_{\rm sat}[$

Au contraire, en régime saturé (avec une boucle de rétroaction positive), on a :

- Les courants d'entrée I_- et I_+ sont pratiquement nuls : $I_- \approx I_+ \approx 0$
- La tension d'entrée ($\varepsilon = V_+ V_-$) est quelconque : $\varepsilon \approx 0$
- La tension de sortie est <u>saturée</u> du signe d' $\varepsilon: V_S \in \{-V_{\text{sat}}; V_{\text{sat}}\}$

Enfin, l'AO idéal a les propriétés suivantes :

- $\bullet\,$ Les courants d'entrée I_- et I_+ sont nuls : $I_-=I_+=0$
- La tension d'entrée ($\varepsilon=V_+-V_-$) est nulle en régime linéaire : $\varepsilon=0$

Régimes sinusoïdaux 3.4

Méthode

Formules

Théorème de Millman $V_0 = rac{\displaystyle\sum_k rac{V_k}{Z_k}}{\displaystyle\sum_k rac{1}{Z_k}}$

Étudier un circuit électrique

Lorsqu'on doit étudier un circuit, il peut être utile de penser aux méthodes suivantes :

- Calculer les impédances équivalentes
- Utiliser des ponts diviseurs
- Appliquer les lois de Kirchoff
- Trouver des équivalences Thévenin-Norton
- Appliquer la formule de Millman

Théorème 9.1 : Impédance des dipôles usuels

On donne, pour les dipôles usuels, leur impédance en complexes \underline{Z} :

Dipole
$$\underline{u} = \underline{Z} \cdot \underline{i}$$

Bobine
$$\underline{u} = L \cdot \frac{d\underline{i}}{dt} = j\omega L\underline{i}$$
 $\underline{Z}_{\text{Bobine}} = jL\omega$


$$\begin{array}{ll} \textbf{Bobine} & \underline{u} = L \cdot \frac{\mathrm{d}\underline{i}}{\mathrm{d}t} = j\omega L\underline{i} & \underline{Z}_{\mathrm{Bobine}} = jL\omega \\ \\ \textbf{Condensateur} & C\frac{\mathrm{d}\underline{u}}{\mathrm{d}t} = \underline{i} & \underline{Z}_{\mathrm{Condensateur}} = \frac{1}{jC\omega} \\ \end{array}$$

Preuve 9.1.1 On remarque que pour des fonction complexes, dériver $f = re^{j(\omega t + \varphi)}$ revient à mutiplier f par $j\omega$. On obtient alors immédiatement toutes les formules précédentes en les exprimant bien sous la forme $\underline{u} = \underline{Z} \cdot \underline{i}$

Théorème 9.2 : MILLMAN

Le théorème de MILLMAN permet de calculer le potentiel d'un nœud

$$V_0 = \frac{\sum_k \frac{V_k}{Z_k}}{\sum_k \frac{1}{Z_k}}$$



(3.5)

Puissance 3.4.1

Définition 10: Puissance instantanée

La puissance instantanée est une fonction du temps :

$$(3.6) \mathcal{P}(t) = u(t)i(t)$$

En convention récepteur, c'est la puissance reçue par le dipôle. En convention générateur, c'est la puissance cédée par le dipôle.

Définition 11: Energie

L'énergie est l'intégrale de la puissance :

(3.7)
$$\mathcal{E} = \int_{t_1}^{t_2} \delta \mathcal{E} = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}(t) dt$$

Définition 12: Puissance moyenne

On s'intéresse plus souvent à la puissance moyenne \mathcal{P}_m sur un intervalle de temps τ

(3.8)
$$\mathcal{P}_m = \frac{1}{\tau} \int_0^\tau \mathcal{P}(t) \mathrm{d}t$$
 En général, on prend $\tau = T$ la période d'une fonction sinusoïdale.

On definira la valeur moyenne d'une fonction du temps de cette même manière :

(3.9)
$$\langle u \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) \, \mathrm{d}t$$

Théorème 12.1 : Valeur efficace

La valeur efficace est la valeur continue qui fournirait la même energie pendant un

même intervalle de temps. Pour une tension u(t)=Ri(t) :

(3.10)
$$U_{\text{RMS}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

La valeur efficace est donc la racine carrée de la moyenne du carré, en anglais Root $Mean\ Square\ (RMS).$

Preuve 12.1.1 Par définition de la valeur efficace, on doit avoir :

$$\mathcal{E} = U_{RMS} I_{RMS} \times T$$

$$\int_0^T u(t)i(t) dt = U_{RMS} \frac{U_{RMS}}{R} T$$

$$\int_0^T \frac{u^2(t)}{\cancel{R}} dt = \frac{U_{RMS}^2}{\cancel{R}} T$$

$$U_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}$$

Pour un régime sinusoidal, $u(t) = U \cdot \cos(\omega t)$, donc :

$$U_{\rm RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T U^2 \cos^2(\omega t) dt} = \frac{U}{\sqrt{2}}$$

3.5 Filtres

Définition 13 : Fonction de transfert

La fonction de tranfert \underline{H} d'un quadripôle de tension d'entrée \underline{v}_e et de tension de sortie \underline{v}_s est définie par :

$$(3.12) \underline{H} = \frac{\underline{v}}{\underline{v}}$$

Définition 14: Filtre

Un filtre est un quadripôle dont la fonction de tranfert dépend de la pulsation ω

3.5.1 Fonctions de transfert usuelles

l ^{er} ordre	Passe-bas	$\frac{H_0}{1+j\frac{\omega}{\omega_c}}$	1		
	Passe-haut	$\frac{H_0}{1 - j\frac{\omega_c}{\omega}} = \frac{H_0 \frac{j\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$	$\omega_c = \frac{1}{RC}$		
	Passe-bas	$\frac{H_0}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{\omega}{\omega_0 Q}}$			
ordre	Passe-haut	$\frac{-\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 H_0}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{\omega}{\omega_0 Q}}$	$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ et		
2e 0J	Passe-bande	$\frac{H_0}{1 + jQ\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)}$	$Q = \frac{L\omega_0}{R} = \frac{1}{RC\omega_0}$		
	Coupe-bande	$\frac{H_0 \left(1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2\right)}{1 - \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^2 + j\frac{\omega}{\omega_0 Q}}$			

3.5.2 Diagrammes de Bode

Définition 15 : Gain et phase d'un quadripôle -

On peut écrire la fonction de transfert sous la forme polaire :

$$\underline{H}(\omega) = G(\omega)e^{j\varphi(\omega)}$$

On définit alors le gain $G(\omega)$ comme le rapport des amplitudes d'entrées et de sortie et la phase $\varphi(\omega)$ comme le déphasage entre ces mêmes signaux. Ainsi :

(3.13)
$$G(\omega) = \sqrt{\underline{H}\overline{H}} \qquad \tan \varphi = \frac{\mathrm{Im}\underline{H}}{\mathrm{Re}\underline{H}}$$

Définition 16 : Diagramme de Bode :

Le diagramme de Bode d'un quadripôle est l'ensemble des deux tracés en fonction de $\log(\omega)$:

- $\bullet\,$ du gain en décibel $G_{\mathrm{dB}} = 20 \log(G(\omega))$
- de la phase $\varphi(\omega)$

ATTENTION)

Il est souvent commode d'avoir recours à une variable réduite comme $x=\frac{\omega}{\omega_0}$ où ω_0 est une constante qui permet de simplifier les calculs

Définition 17 : Pulsation de coupure à -3 dB

La pulsation de coupure ω_c correspond à la valeur de la pulsation pour laquelle le gain maximum G_{\max} est divisé par $\sqrt{2}$:

(3.14)
$$G(\omega_c) = \frac{G_{\text{max}}}{\sqrt{2}}$$

Chapitre 4

Mécanique du Point

Méthode

Formules Usuelles

Intéractions fondamentales

Force Gravitationnelle $\vec{F}_{A \to B} = -\mathcal{G} \frac{m_A m_B}{r^2} \vec{u}_r$

Force Électrostatique $\vec{F}_{A \to B} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_a q_b}{r^2}$

Forces usuelles

Poids $\vec{P} = m\vec{g}$

Force de Lorentz $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$ Force de Rappel $\vec{F} = k(l - l_0)\vec{u}_{\mathrm{ressort}}$

Énergies usuelles

Energie potentielle générale $E_p(A) - E_p(B) = W_{A \to B}$

 $E_{p} = -\mathcal{G}\frac{m_{A}m_{B}}{r_{AB}}$ $E_{p} = mgh$ Energie potentielle gravitationnelle


Energie potentielle de pesanteur

Energie cinétique $E_c=rac{1}{2}mv^2$ Energie potentielle élastique $E_{p,e}=rac{k(l-l_0)^2}{2}$

Étude cinétique 4.1

Définition 18 : Force de Rappel

Cette force est déterminée expérimentalement, au voisinage d'une longueur d'équilibre l_0 , par :



(4.1) $\vec{F} = -k(l - l_0) \vec{u}_{\text{ressort}}$

FIGURE 4.1 – Force de rappel d'un ressort

4.2 Approche Énergétique

Définition 19: Système conservatif

Un système conservatif est un système dont l'énergie mécanique $E_m = E_c + E_p$ est constante.

Définition 20 : Force conservative

C'est une force dont le travail entre deux points A et B ne dépend pas du chemin emprunté.

4.2.1 Puissance et travail

Définition 21: Puissance d'une force -

La puissance caractérise la contribution d'une force \overrightarrow{F} sur un objet en mouvement à une vitesse \overrightarrow{v}

 $(4.2) \qquad \mathcal{P} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

Définition 22 : Travail d'une force

Le travail est la somme des contributions d'une force \overrightarrow{F} sur un objet en mouvement :

(4.3)
$$\delta W = \mathcal{P} dt$$

$$= \vec{F} \cdot \vec{v} dt$$

$$= \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

$$W = \int_{a}^{b} \vec{F} \cdot \vec{dl}$$

4.2.2 Énergie cinétique

Définition 23: Énergie cinétique

C'est la première énergie qu'on définit : $E_c = \frac{1}{2} m v^2 \label{eq:energie}$

$$(4.5) E_c = \frac{1}{2}mv$$

Pour le théorème de la puissance cinétique, cf théorème 31.4 page 27. Le théorème de l'énergie cinétique a été vu en première année * :

Théorème 23.1 : Théorème de l'énergie cinétique

Il dérive de l'expression de l'énergie mécanique :

(4.6)
$$\underbrace{\frac{\mathrm{d}E_m(\Sigma)}{\mathrm{d}t}}_{\mathcal{P}_{\mathrm{action\ non\ conservatives}} = \underbrace{\frac{\mathrm{d}E_c(\Sigma)}{\mathrm{d}t}}_{\mathcal{P}_{\mathrm{action\ conservatives}} + \underbrace{\frac{\mathrm{d}E_p(\Sigma)}{\mathrm{d}t}}_{\mathcal{P}_{\mathrm{action\ conservatives}}}$$

Théorème 23.2

On peut déduire du théorème précédent que

La variation d'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces $E_c(B) - E_c(A)$ $\sum_{i} W_{A \to B}(\vec{F}_{i})$ $\delta W_{A \to B}$

 dE_c

(ATTENTION)

(4.7)

Pour l'énergie cinétique, on prend toutes les forces en comptes. Conservatives ou non.

4.2.3 Énergie potentielle

Définition 24 : Énergie potentielle

L'énergie potentielle dérivant d'action conservatives, on peut la définir ainsi, en définissant un point O comme l'origine :

(4.8)
$$E_p(M) = E_p(O) - W_{O \to M} \left(\overrightarrow{P} \right)$$
 En pratique, sur Terre, $E_p = mgh$

Forces centrales 4.3

Définition 25: Force centrale

Dans un référentiel \mathcal{R} donné, une force est centrale si elle pointe en permanence vers un point fixe de \mathcal{R} .

^{*.~}cf page 418 du livre Physique! de Jérôme Majou

Un champ de force centrale newtonien est défini par

(4.9)
$$\vec{F}(r) = \frac{k}{r^2} \vec{u}_r \qquad E_p(r) = \frac{k}{r}$$

Théorème 25.1 : Loi des aires

Une force centrale présente un moment nul, donc le moment cinétique d'un objet soumis exclusivement à une force centrale est constant d'après le Théorème du Moment Cinétique (TMC) (théorème 31.3 page 27).

La trajectoire est alors plane et vérifie :

(4.10a)
$$r^2 \dot{\theta} = \frac{|\vec{\sigma}_O|}{m} = C$$
D'où on déduit, an définiscent V comme étant la vitesse eréclaire d'un poir

D'où on déduit, en définissant $\mathcal V$ comme étant la vitesse aréolaire d'un point de masse m :

$$(4.10b) \qquad \boxed{\mathcal{V} = \frac{\sigma_O}{2m} = \frac{C}{2}}$$

Preuve 25.1.1 Les forces centrales ont un moment nul. Donc, d'après le TMC :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}_O}{\mathrm{d}t} = 0$$

Donc $\overrightarrow{\sigma}_O = \overrightarrow{constante}$. Or, par définition du moment cinétique (cf. équation (5.6) page 25) :

$$\vec{\sigma}_O = m\overrightarrow{OM} \wedge \vec{v}$$

$$= mr \vec{u}_r \wedge (\dot{r} \vec{u}_r + r \dot{\theta} \vec{u}_r)$$

$$= mr^2 \dot{\theta} \vec{u}_z$$

Théorème 25.2 : Lois de Kepler

Les trois lois de KEPLER ont été définies expérimentalement vers la fin du XVI^e siècle :

- Les planètes décrivent des trajectoires elliptiques dont l'un des foyers est le soleil
- Pendant un même intervalle de temps t, l'aire balayée par la trajectoire d'une planète est constante (loi des aires)
- La période T de révolution d'une planète est liée au demi grand axe a de sa trajectoire elliptique :

$$\frac{T^2}{a^3} = \frac{4\pi^2}{\mathcal{G} \, m_{\text{Soleil}}}$$

4.4 Dynamique en référentiel non galiléen

Définition 26 : Référentiel galiléen

On dit qu'un référentiel $\mathcal R$ est galiléen si les intéractions physiques suffisent à justifier les mouvements

(Attention) Cette définition limite la caractérisation d'un référentiel galiléen à la précision de nos expérimentations

Définition 27: Mouvement relatif de deux référentiels

Le mouvement d'un référentiel \mathcal{R}' relativement à un autre référentiel \mathcal{R} est caractérisé par une vitesse de translation $(\overrightarrow{v}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}})$ et une vitesse angulaire de rotation $(\overrightarrow{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}})$.

Théorème 27.1: Dérivation d'un vecteur dans deux référentiels

Si $\vec{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}$ est le vecteur rotation de \mathcal{R} relativement à \mathcal{R} , alors la dérivée temporelle d'un vecteur \vec{x} est

(4.12)
$$\left| \frac{\mathrm{d} \vec{x}}{\mathrm{d}t} \right|_{\mathcal{R}} = \left. \frac{\mathrm{d} \vec{x}}{\mathrm{d}t} \right|_{\mathcal{R}'} + \vec{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{x}$$

4.4.1 Loi de composition des vitesses

Théorème 27.2 : Composition des vitesses

La vitesse d'un point M s'exprime, dans un référentiel non galiléen \mathcal{R} en mouvement relativement à un autre référentiel \mathcal{R}' galiléen, par :

$$(4.13) \qquad \overrightarrow{v}(M)_{\mathcal{R}} = \underbrace{\overrightarrow{v}(M)_{/\mathcal{R}'}}_{\text{vitesse de M dans }\mathcal{R}'} + \underbrace{\overrightarrow{v}(O')_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}_{\text{vitesse de }\mathcal{R}' \text{ dans }\mathcal{R}} + \underbrace{\overrightarrow{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{OM}}_{\text{rotation de }\mathcal{R}' \text{ dans }\mathcal{R}}$$

4.4.2 Loi de composition des accélérations

Théorème 27.3 : Composition des accélérations

L'accélération d'un point M s'exprime, dans un référentiel non galiléen \mathcal{R}' en mouvement relativement à un autre référentiel \mathcal{R} galiléen, par :

$$\overrightarrow{a}(M)_{\mathcal{R}} = \overrightarrow{a}(M)_{\mathcal{R}'} + \underbrace{\overrightarrow{a}(O')_{\mathcal{R}} + \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{\mathrm{d}t}\bigg|_{\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M} + \overrightarrow{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \left[\overrightarrow{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{O'M}\right]}_{\text{Accélération d'entrainement}} + \underbrace{2\overrightarrow{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \overrightarrow{v}(M)_{\mathcal{R}'}}_{\text{Accélération de Coriolis}}$$

(4.14)

4.4.3 Forces d'inerties

Les forces d'inerties varient suivant le référentiel. On en distingue 4 :

$$\overrightarrow{F}_{\text{inertie}}^{\text{translation}} = -m \overrightarrow{a}(O)_{\mathcal{R}}$$

$$\overrightarrow{F}_{\text{inertie}}^{\text{centrifuge}} = m \,\omega_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}^2 \, r \, \overrightarrow{u}_r$$

Force d'inertie de rotation différentielle

$$\overrightarrow{F}_{\text{inertie}}^{\text{différentielle}} = -m \frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}}}{\mathrm{d}t} \wedge \overrightarrow{OM}$$

Force d'inertie complémentaire de CORIOLIS

$$\vec{F}_{\text{inertie}}^{\text{coriolis}} = -2m\vec{\omega}_{\mathcal{R}'/\mathcal{R}} \wedge \vec{v}(M)_{\mathcal{R}}$$

Frottement solide

Théorème 27.4 : Lois du frottement solide

Les lois de Coulomb définissent la composante tangentielle \overrightarrow{T} en fonction du frottement solide et de la composante normale \overrightarrow{N} :

(4.15)

Statique
$$\overrightarrow{T}_0 \leq \underbrace{f_0}_{\text{coefficient de frottement statique}} \times \overrightarrow{N}$$

Dynamique $\overrightarrow{T} \stackrel{RSG}{=} \underbrace{f}_{\text{v}} \times \overrightarrow{N}$

coefficient de frottement dynamique


Chapitre 5

Mécanique du solide

5.1 Préambule

5.1.1 Dérivée d'un vecteur

Ce problème est courant quand on a les vecteurs $\overrightarrow{u_r}$ et $\overrightarrow{u_\theta}$ à dériver. Il suffit de les décomposer selon la base $\overrightarrow{u_x}, \overrightarrow{u_y}$ en utilisant les fonctions cosinus et sinus. On obtient alors :



5.1.2 Dérivée en coordonnées polaires

(5.2)
$$\vec{v} = \dot{r}\vec{u}_r + r\dot{\theta}\vec{u}_{\theta} \qquad \vec{a} = \left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\right)\vec{u}_r + \left(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}\right)\vec{u}_{\theta}$$

Théorème 27.5 : Relation de VARIGNON

Un moyen mnémotechnique de s'en souvenir : la formule de « ${\bf Babar}$ »

$$(5.3) \qquad \overrightarrow{\mathcal{M}_{\mathbf{B}}} = \overrightarrow{\mathcal{M}_{\mathbf{A}}} + \overrightarrow{\mathbf{B}}\overrightarrow{\mathbf{A}} \wedge \overrightarrow{\mathbf{R}}$$

Rappel : La quantité de mouvement $\vec{P} = m\vec{v}$ se conserve. Cette idée est souvent utile en mécanique.


5.2 Définitions

Définition 28 : Moment $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ d'une force

On définit le moment $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ (équivalent couple $\overrightarrow{\Gamma}$) d'une force \overrightarrow{F} appliquée en un point M sur

un levier de centre O:

$$\overrightarrow{\mathcal{M}}_{\mathrm{Moment}} = \overrightarrow{\Gamma}_{\mathrm{Couple}} = \overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{F}$$



Définition 29: Torseur cinétique

C'est un torseur tout simple $\left[\overrightarrow{\sigma},\overrightarrow{P}\right]$

(5.5)
$$\vec{\sigma}(B) = \vec{\sigma}(A) + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{P}$$

d'où

$$\overrightarrow{\sigma}(B) = \overrightarrow{\sigma}(A) + \overrightarrow{BA} \wedge M\overrightarrow{v}$$

Rappel : La vitesse de rotation ω permet de déterminer la vitesse \overrightarrow{v} . Pour un solide en rotation autour d'un axe Δ :

D'après Varignon, on a

$$\vec{v}(M) = 0 + \vec{\omega}(\Sigma) \wedge \overrightarrow{OM}$$

D'où

$$\vec{\omega}(\Sigma) = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t} \vec{u}_{\Delta}$$

Dans le mouvement précédent


$$v(M) = \omega \cdot \underset{rayon}{OM}$$

Définition 30 : Moment cinétique $\vec{\sigma}_O$ —

Le moment cinétique caractérise le mouvement de rotation d'un point par rapport à un autre. Il suffit de prendre la relation de notre torseur précédent, appliqué en O sans mouvement :

(5.6)

$$\overrightarrow{\sigma}_O = m\overrightarrow{OM} \wedge \overrightarrow{v}$$



5.3 Théorèmes de Koënig

Théorème 30.1 : 1^e théorème de Koënig

C'est le torseur cinétique appliquée en A par rapport à G le centre du référentiel barycentrique :

$$\overrightarrow{\sigma}(A) = \underbrace{\overrightarrow{\sigma}_{Br}}_{\text{Br}} + \overrightarrow{AG} \wedge M \overrightarrow{v}(G)$$
 Moment cinétique du référentiel barycentrique

Théorème 30.2 : 2^e théorème de Koënig

Une application du premier théorème à l'énergie cinétique :

$$E_{c,R} = E_{c,Br} + \frac{1}{2}M\left(\overrightarrow{v}(G)\right)^2$$

5.4 Moment d'inertie

Le moment d'inertie d'un solide caractérise la répartition de la masse dans un solide.

Définition 31: Moment d'inertie

Le moment d'inertie d'un solide Σ par rapport à un axe Δ est :

$$J_{\Delta} = \iiint_{P \in \Pi} r^2 \, \mathrm{d} m_P$$

Théorème 31.1

On relie la vitesse de rotation d'un axe Δ du solide à J_Δ par

(5.10)

$$\vec{\sigma} = J_{\Delta} \cdot \omega \vec{u}_{\Delta}$$

et on peut alors calculer l'énergie cinétique:



(5.11)

$$E_c = \frac{1}{2} J_{\Delta} \cdot \omega^2$$

5.5 Théorèmes de dynamique

Ce sont les 3 théorèmes les plus importants.

Théorème 31.2 : Théorème de la Résultante Cinétique (TRC)

C'est en réalité le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) qu'on voit en termi-

nale et en première, mais la version originale avec la quantité de mouvement.

$$\frac{\overrightarrow{\overrightarrow{P}_{R_g}}}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{F_{\mathrm{ext}}} \text{ est \'equivalent \'a } \sum \overrightarrow{F} = m \overrightarrow{a}$$

Théorème 31.3 : Théorème du Moment Cinétique (TMC)

Pour un couple $\overrightarrow{\Gamma_{\rm ext}}(A)$ issu des forces extérieures appliquées en A et un moment cinétique $\vec{\sigma}(A)$ appliqué en un point A, on a :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}(A)}{\mathrm{d}t} = \sum \vec{\Gamma}_{\mathrm{ext}}(A)$$

Qu'on peut aussi écrire :

$$\frac{\mathrm{d}\vec{\sigma}(A)}{\mathrm{d}t} = \sum \overrightarrow{\mathcal{M}}_{\mathrm{ext}}(A)$$

C'est un équivalent du PFD, mais qui prend en compte la rotation, c'est à dire le moment cinétique. Pour les définitions du moment d'une force et du moment cinétique, on se réfèrera à la formule (5.6). On est souvent amené à utiliser cette équation en conjonction avec l'équation (5.10) du moment d'inertie.

Théorème 31.4 : Théorème de la puissance cinétique


(5.14)

$$\frac{\mathrm{d}E_c}{\mathrm{d}t} = \sum_i P_i$$

Puissances des forces qui travaillent

Solides en contact 5.6

On définit la vitesse de glissement instantané entre deux solides Σ_1 et Σ_2 par :



$$\overrightarrow{v}_{ ext{glissement}} = \overrightarrow{v}(I_1) - \overrightarrow{v}(I_2)$$

Définition 32: Roulement sans glissement

Deux conditions:

- $\overrightarrow{v}_{
 m glissement}=0$ $\overrightarrow{\omega}_{/\Sigma_2}(\Sigma_1)$ est parallèle au **plan de contact**

Théorème 32.1 : Lois du frottement solide

Les lois de Coulomb définissent la composante tangentielle \overrightarrow{T} en fonction du frottement solide et de la composante normale \overrightarrow{N} :

(5.16)
$$\begin{cases} \text{Statique} & \overrightarrow{T}_0 = \underbrace{f_0 \times \overrightarrow{N}}_{\text{coefficient de frottement statique}} \\ \text{Dynamique} & \overrightarrow{T} & \geq \underbrace{f}_{\text{coefficient de frottement textbf dynamique}}_{RSG} \xrightarrow{f}_{\text{coefficient de frottement}} \times \overrightarrow{N} \end{cases}$$

Chapitre 6

Optique

6.1 Optique géométrique

<u>Mé</u>thode

Formules de conjugaison

Miroir
$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$
$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}}$$
Lentille
$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{\overline{OF'}}$$


Techniques

- \bullet Les dessins miroirs peuvent être « développés » pour obtenir la repésentation d'une lentille
- Règles de construction pour les dioptres et les miroirs
 - Un rayon passant par le centre n'est pas dévié
 - Un rayon incident parallèle à l'axe passe, après son passage par le système optique, par le foxer image
 - Un rayon passant par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique
 - Deux rayons parallèles à l'axe se croisent au foyer image
 - Deux rayons se croisants au foyer objet ressortent parralèles du système optique
- Ne pas oublier le principe de retour inverse de la lumière

6.1.1 Stigmatisme et aplanétisme

Définition 33 : Système stigmatique

Un système optique est dit rigoureusement stigmatique pour le coupe de points (A; A') si tous les rayons issus de A passent par A' après avoir été déviés par le système. Si A' est une tâche assez petite au lieu d'un point, on parle de stigmatisme approché







FIGURE 6.1 – Système rigoureusement stigmatique

FIGURE 6.2 – Système non stigmatique

Définition 34 : Système aplanétique

Soit (S) un système optique. Soient A et A' deux points de l'axe optique conjugués par (S) et soit B un point du plan transverse de A,. Le système est dit **aplanétique** pour A si B', le conjugué de B par (S), est dans le plan transverse de A'.






FIGURE 6.3 – Système rigoureusement aplanétique

Figure 6.4 – Système non aplanétique

Définition 35 : Conditions de Gauss -


Les conditions de Gauss permettent de vérifier l'aplanétisme et le stigmatisme approchés :

- Les rayons lumineux font un angle petit avec l'axe du système On parle de rayons paraxiaux
- Les rayons lumineux rencontres les dioptres ou les miroirs au voisinage de leur sommet
- L'angle d'incidence des rayons sur les dioptres ou les miroirs est petit

6.1.2 Réflexion et réfraction

Théorème 35.1 : Loi de DESCARTES

La loi de DESCARTES stipule que l'angle de réflexion est le même que l'angle d'incidence. De plus, la loi permet de calculer l'angle du rayon réfracté:



(6.1)

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$$

6.2 Optique ondulatoire

Méthode

Définitions

Propriétés

$$s(M,t) = \operatorname{Re}\left(\underline{s(M,t)}\right) \qquad \left| \varphi\left(M\right) = \operatorname{arg}\left(\underline{a(M)}\right) \right|$$
$$A(M) = \left|\underline{a(M)}\right| = \left|\underline{s(M,t)}\right| \qquad \mathcal{E} = \frac{1}{2}K \left|\underline{a(M)}\right|^2 = \frac{1}{2}K \left|\underline{s(M,t)}\right|^2$$

6.2.1 Généralités

Définition 36: Onde Électromagnétique (OEM)

Une OEM est le couple (\vec{E}, \vec{B}) . C'est l'oscillation couplée du champ électrique \vec{E} et du champ magnétique \vec{B} .

Définition 37 : Vibration lumineuse

Le modèle ondulatoire de la lumière étant plus vieux que les OEMs, la vibration lumineuse s(M,t) est une composante quelconque du champ électromagnétique. C'est-à-dire que $s(M,t)=\overrightarrow{E}$ ou \overrightarrow{B} .

Théorème 37.1 : Superposition

On admet que la vibration lumineuse en un point M à l'instant t est la somme des toutes les vibrations lumineuses en ce point :

(6.2)
$$s(M,t) = \sum_{i} s_i(M,t)$$

Les récepteurs de lumière (comme l'œil et les capteurs CDD) sont sensibles à une valeur moyenne de la puissance lumineuse qu'ils reçoivent. Il convient alors de définir l'éclairement pour décrire ce que l'on voit.

Définition 38 : Éclairement -

Les capteurs photo-sensibles ayant un taux de rafraîchissement lent relativement à la vitesse de la lumière et à sa pulsation ω , ils font une moyenne sur une période de la vibration reçue. C'est alors qu'on définit l'éclairement :

(6.3)
$$\mathcal{E} = K\langle s(M,t)^2 \rangle$$

6.2.2 Lumière monochromatique

Définition 39: Lumière monochromatique

La lumière monochromatique est la forme la plus idéale de vibration. Elle est « purement » sinusoïdale :

(6.4)
$$s(M,t) = A(M)\cos(\omega t - \varphi(M))$$

Cette vibration présente une périodicité temporelle et une périodicité spatiale :

• Périodicité temporelle : caractérisée par la période T, la fréquence $\nu=\frac{1}{T}$, et la pulsation ω

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

• Périodicité spatiale : caractérisée par la longueur d'onde λ (période spatiale), le nombre d'onde $\sigma = \frac{1}{\lambda}$ (fréquence spatiale), et le module d'onde (pulsation spatiale) k:

$$\mathbf{k} = \frac{2\pi}{\lambda}$$

On les relie avec la vitesse de propagation : Pour la lumière dans le vide :

$$\lambda_0 = cT$$

Chemin optique

Définition 40: Chemin optique

Soit un rayon lumineux passant par les points M et N en un temps t_{MN} . Le chemin optique (MN) parcouru par la lumière est :

$$(6.6) (MN) = c \cdot t_{MN}$$

En <u>milieu homogène</u> où l'onde se déplace à une vitesse v, si MN est la distance parcourue, $t_{MN} = \frac{MN}{v}$.

6.2.3 Interférences

Interférences entre deux sources

Prenons deux sources S_1 et S_2 , de vibrations respectives $s_1(M,t) = A_1(M) \cos(\omega_1 t - \varphi_1(M))$ et $s_2(M,t) = A_2(M) \cos(\omega_2 t - \varphi_2(M))$.

Théorème 40.1 : Interférences entre deux sources

Pour le système ainsi définit, on a :

$$s(M,t) = s_1(M,t) + s_2(M,t)$$

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2}\cos(\varphi_2(M) - \varphi_1(M))$$
Nul si $\psi_1 \neq \psi_2$

 $(\mathbf{6.7})$

Ainsi, le terme d'interférence $2\sqrt{\mathcal{E}_{1}\mathcal{E}_{2}}\cos\left(\varphi_{2}\left(M\right)-\varphi_{1}\left(M\right)\right)$ n'est valable que si :

- Les ondes 1 et 2 doivent être de même pulsation (i.e $\omega_1 = \omega_2$)
 - Les sources S_1 et S_2 doivent être cohérentes
 - ullet Le déphasage ne doit pas dépasser la longueur de cohérence l_c

Preuve 40.1.1 On exprime l'éclairement \mathcal{E} :

$$\mathcal{E} = K \langle \left(s_1(M, t) + s_2(M, t) \right)^2 \rangle$$

$$= K \langle (s_1(M, t))^2 \rangle + K \langle (s_2(M, t))^2 \rangle + 2K \langle s_1(M, t) s_2(M, t) \rangle$$

$$= \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + \frac{2K \langle s_1(M, t) s_2(M, t) \rangle}{2K \langle s_1(M, t) s_2(M, t) \rangle}$$

Étudions ce deuxième terme $2K\langle s_1(M,t)s_2(M,t)\rangle$:

$$s_{1}(M,t)s_{2}(M,t) = 2KA_{1}(M)A_{2}(M)\langle\cos(\omega_{1}t - \varphi_{1}(M))\cos(\omega_{2}t - \varphi_{2}(M))\rangle$$

$$= \frac{1}{2} \times 2K\left(\langle\cos((\omega_{1} + \omega_{2})t - \varphi_{1}(M) - \varphi_{2}(M))\rangle\right)$$

$$+\langle\cos((\omega_{1} - \omega_{2})t - \varphi_{1}(M) + \varphi_{2}(M))\rangle\right)$$

D'après la formule de trigonométrie (10.3) page 64 ($\cos a \cos b = \frac{1}{2} (\cos(a+b) + \cos(a-b))$).

On sait de plus que $\langle \cos ((\omega_1 + \omega_2)t - \varphi_1(M) - \varphi_2(M)) \rangle = 0 \ car \ \omega_1 + \omega_2 \neq 0$, et $\langle \cos ((\omega_1 - \omega_2)t - \varphi_1(M) + \varphi_2(M)) \rangle = 0 \Leftrightarrow \omega_1 - \omega_2 = 0$.

Trous de Young

Étudions le dispositif suivant : deux fentes (F_1) et (F_2) sont éclairées par une source S à l'infini formant un angle α_0 avec l'origine.




FIGURE 6.5 – Dispositif des trous de Young

Quelques remarques : Puisque M est dans le plan transversal du foyer de la lentille, on sait que les rayons de cette couleur sont parallèles avant de passer par la lentille. De plus, la présence de la lentille F' impose que l'on soit dans les conditions de Gauss pour l'angle α (cf. définition 35 page 30 pour les conditions de Gauss).

Ainsi, on peut écrire l'approximation

$$\alpha \approx \tan \alpha = \frac{x}{f'}$$

avec f' la distance focale de la lentille F'.

Pour nous aider dans les calculs, on note H et K les projetés orthogonaux de (F_1) . Calculons la différence de marche $\delta(M)$:

$$\delta(M) = (SF_2M) - (SF_1M)$$

= $(SH) + (HF_2) + (F_2K) + (KM) - ((SF_1) + (F_1M))$

Les chemins optiques en couleur se soustraient. Il nous reste :

$$\delta(M) = (HF_2) + (F_2K)$$

(ATTENTION) Il ne faut pas omettre de préciser pourquoi (KM) et (F_1M) sont identiques En effet : H et (F_1) sont dans le même plan d'onde car ils viennent <u>directement</u> de S qui est à l'infini et qui émet une onde plane. Mais le plan contenant K et $\overline{(F_1)}$ n'est pas a priori un plan d'onde

du fait que les ondes issues des fentes ne sont plus planes. Pour raisonner, on dira que M étant une image à l'infini, les plans d'ondes relatifs à M sont les plans perpendiculaires à ses rayons. Maintenant, en remarquant qu'on peut reporter les angles α et α_0 (cf. le schéma), les calculs de (HF_2) et (F_2K) se font facilement :

$$(HF_2) = n_{\text{air}} HF_2$$

$$= n_{\text{air}} a(-\sin \alpha_0)$$

$$= -n_{\text{air}} a \sin \alpha_0$$

$$\approx -n_{\text{air}} a \alpha_0 (HF_2)$$

De même:

$$(F_2K) = n_{air}a \sin \alpha$$

 $\approx n_{air}a \alpha$
 $(F_2K) \approx n_{air}a \frac{x}{f'}$

On obtient donc le résultat :

$$\delta(M) \approx n_{\text{air}} a \left(\frac{x}{f'} - \alpha_0 \right)$$
$$i = \frac{\lambda_0 f'}{n_{\text{air}} a}$$


6.2.4 Diffraction

Définition 41: Principe d'Huygens-Fresnel

Tout point P d'une surface Π issu d'une même source S agit comme une source secondaire d'amplitude proportionnelle à celle de la source.

La vibration lumineuse en un point donné est la somme des vibrations émises par l'ensemble des sources secondaires.

(6.10)
$$\underline{a(M)} = \mathscr{C}_0 \iint\limits_{P \in \Pi} \frac{\underline{a(P)}}{PM} e^{i \widehat{k_0} PM}$$



$$\Phi_{P/O}\left(M\right) = -\frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\overrightarrow{u} - \overrightarrow{u}_i\right) \cdot \overrightarrow{OP} + \underbrace{\arg(\underline{t}(p))}_{\text{Si l'objet est quelconque}}$$

En remaniant l'équation (6.10) d'Huygens-Fresnel avec cette nouvelle phase :

$$(6.12) \qquad \underline{a(M)} = \frac{\mathscr{C}_0}{OM} A(P) e^{i\Phi_O(M)} \iint \underline{t(P)} e^{-i\frac{2\pi}{\lambda_0} \left(\overrightarrow{u} - \overrightarrow{u}_i\right) \cdot \overrightarrow{OP}}$$

(ATTENTION)

Ne pas oublier le $\frac{2\pi}{\lambda_0}$!

6.2.5 Réseaux

Théorème 41.2 : Formule des réseaux

Dans un réseau




FIGURE 6.7 – Deux fentes O_n et O_{n+1} d'un réseau

(6.13)

$$\sin \theta_k - \sin \theta_0 = k \frac{\lambda_0}{a}$$

k est appelé ordre de diffraction

Chapitre 7

Électromagnétisme

Méthode

Champ électrostatique

Pour trouver le champ \overrightarrow{E} :

- 1. Appliquer le théorème de Gauss
- 2. Appliquer les formule de Coulomb (7.2a)

7.1 Électrostatique

7.1.1 Loi de Coulomb

Définition 42 : Force de COULOMB

C'est la force électromagnétique entre deux charges q_A et q_B

(7.1)
$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_A q_B}{r^2} \vec{u_r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_A q_B}{\|\vec{AB}\|^3}$$

Théorème 42.1

On peut définir la force de COULOMB comme $\overrightarrow{F}=q_B\overrightarrow{E}(B)$ où :

(7.2a)
$$\vec{E}(B) = \frac{q_A}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\overrightarrow{AB}}{\|\overrightarrow{AB}\|^3}$$

Mais on retiendra:

(7.2b)
$$\vec{E}(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iiint\limits_{V} \rho \frac{\mathrm{d}V}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \qquad \rho(M) = \frac{\mathrm{d}Q(M)}{\mathrm{d}V}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \iint\limits_{S} \sigma \frac{\mathrm{d}S}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \qquad \sigma(M) = \frac{\mathrm{d}Q(M)}{\mathrm{d}S}$$

$$= \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int\limits_{S} \lambda \frac{\mathrm{d}l}{\|\overrightarrow{PM}\|^3} \qquad \lambda(M) = \frac{\mathrm{d}Q(M)}{\mathrm{d}l}$$

7.1.2 Propriétés du champ électrostatique

Théorème 42.2 : Principe de superposition

Soient n particules A_1, A_2, \dots, A_n immobiles dans l'espace.

Le champ électrostatique résultant est la somme des champs engendrés par ces particules :

(7.3)
$$\vec{E}(M) = \sum_{i=1}^{n} \vec{E}_{A_i}(M)$$

Théorème 42.3 : Symétries

Le champ \overrightarrow{E} est symétrique pour une distribution symétrique des charges. On en déduit que le champ \overrightarrow{E} est colinéaire aux plans de symétries des distributions des charges, et orthogonnal aux plans d'anti-symétrie.

7.1.3 Circulation du champ électrostatique

Théorème 42.4 : Circulation d'un champ

Soit q_A une charge située en A. Soit \overrightarrow{E}_A le champ électrostatique créé par q_A . La circulation de \overrightarrow{E}_A le long d'un chemin $C \to D$ est

(7.4a)
$$\mathscr{C}_{C\to D} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{AC} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{AD}$$

D'après le théorème de superposition, on peut dire que la circulation d'un champ créé par une distribution quelconque de charges est

(7.4b)
$$\mathscr{C}_{C\to D} = \sum_{i} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{A_i C} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{A_i D}$$

La circulation de \overrightarrow{E} ne dépend donc pas du chemin emprunté, mais seulement des points de départs et d'arrivée. On va pouvoir définir un potentiel

Définition 43: Potentiel Electrostatique

Le potentiel V(M) en un point M est défini tel que

$$\mathscr{C}_{M o N}(\vec{E}) = V(M) - V(N)$$

Ainsi, potentiel électrostatique V(M) créé par une charge q_A en un point A est donné par

(7.5) V(M

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q}{PM} + \text{constante}$$

Théorème 43.1 : Potentiel électrostatique

Le **potentiel électrostatique** V(M) est lié au champ $\overrightarrow{E}(M)$ par la relation :

 $(7.6) \qquad \overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}} V$

(Attention) Pour un champ $\overrightarrow{E}(M)$ donné, V(M) n'est pas unique.

Théorème 43.2: Energie potentielle

L'energie potentielle d'une charge ponctuelle q soumise à la force exercée par un champ \overrightarrow{E} de potentiel V est

 $(7.7) E_p(M) = qV(M)$

7.1.4 Flux du champ électrostatique

Théorème 43.3 : Équation de MAXWELL-GAUSS

C'est la version intégrale de l'équation (Maxwell-Gauss).

Le flux de \overrightarrow{E} à travers la surface orientée d'un volume est proportionnelle à la charge contenue dans ce volume :

(7.8) $\iint_{\mathcal{S}} \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$

L'objectif est de trouver un volume tel que \overrightarrow{E} ne dépende d'aucune variable de l'intégrale $\oiint_S \overrightarrow{dS}$. Par exemple, $\oiint_B E\overrightarrow{u_r} \cdot \overrightarrow{dS}$, où on peut sortir $E\overrightarrow{u_r}$. En général, ce

théorème est très utile avec les symétries.

(Attention) Ce sont des surfaces qu'on étudie avec le théorème de Gauss. Pas des volumes...

7.1.5 Dipôle électrostatique

Définition 44 : Dipôle électrostatique

On appelle dipôle electrostatique le système de deux charges ponctuelles opposées (q et -q) situées en deux points N et P tels que $\|\overrightarrow{NP}\|$ soit très petit devant les autres distances envisagées.

Définition 45 : Moment dipolaire

Le moment dipolaire p d'un dipôle est défini par :

$$\overrightarrow{p} = q \overrightarrow{NP}$$

(7.9)



Figure 7.1 – Moment dipolaire

Théorème 45.1 : Potentiel électrostatique d'un dipôle

Le potentiel électrostatique créé en M par un dipôle électrostatique est

(7.10)
$$V(M) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \left(\frac{1}{MP} - \frac{1}{MN} \right)$$

Théorème 45.2 : Potentiel créé par un dipôle

En coordonnées cylindriques, pour un dipôle de moment dipôlaire p:

(7.11)
$$V(M) = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2}$$

(7.13)

Théorème 45.3 : Champ électrique créé par un dipôle

En coordonnées cylindriques, pour un dipôle de moment dipôlaire p:

(7.12)
$$\vec{E}(M) = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0} \frac{2\cos\theta \vec{u}_r + \sin\theta \vec{u}_\theta}{r^3}$$

 $\vec{F} = -q\vec{E}(N) + q\vec{E}(P)$

Théorème 45.4 : Force et moment d'un champ uniforme sur un dipôle

La résultante des forces qui s'éxercent sur un dipôle electrostatique est

Quand le champ est uniforme,
$$\vec{E}(P) = \vec{E}(N)$$
, donc $\vec{F} = 0$, et la résultante des forces est nulle.

Il y a néanmoins un couple \mathcal{M}_0 qui s'applique sur le dipôle en son centre 0 :

$$\mathcal{M}_{0} = q \left(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{ON} \right) \wedge \overrightarrow{E}$$

$$= q \overrightarrow{NP} \wedge \overrightarrow{E}$$

$$\mathcal{M}_{0} = \overrightarrow{p} \wedge \overrightarrow{E}$$

$$(7.14)$$

Le dipôle electrostatique va donc chercher à s'aligner avec le champ \vec{E} .

7.2 Magnétostatique

Définition 46 : Densité Volumique de Courant

La densité volumique de courant décrit le mouvement d'ensemble des particules de charges q passant à travers une surface élémentaire orientée $\mathrm{d}S_M$.

Pour une surface élémentaire dS décrite par son vecteur normal d \vec{S} , le courant électrique d \vec{i} à travers cette surface est relié à \vec{j} par

(7.15a)
$$di = \overrightarrow{j} \cdot d\overrightarrow{S}$$
 $i = \iint_{S} \overrightarrow{j} \cdot d\overrightarrow{S}$

Un courant électrique est un débit de charges électriques à travers une surface orientée. Si on note n le nombre de charges q par unité de volume :

(7.15b)
$$\overrightarrow{j} = \rho \overrightarrow{v} = nq \overrightarrow{v}$$
 Ou encore, la troisième définition qu'on peut déduire :

(7.15c) $d^2q(M,t) = \overrightarrow{j}(M,t) \cdot d\overrightarrow{S_M} dt$

Théorème 46.1 : BIOT et SAVARD

La formules de BIOT et SAVART permet de calculer des champs \overrightarrow{B} de manière plus directe qu'avec les équations de Maxwell. La contribution au champ \overrightarrow{B} d'un circuit est

(7.16)
$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{i \vec{dl} \wedge \overrightarrow{PM}}{\|\overrightarrow{PM}\|^3}$$

(Attention) Ce théorème est désormais hors-programme

Théorème 46.2 : Équation de MAXWELL-AMPÈRE

C'est la version intégrale de l'équation (Maxwell-Ampère).

Elle n'est valable que si le deuxième terme $\left(\frac{1}{c^2}\frac{\partial E}{\partial t}\right)$ est nul ou négligeable! (ATTENTION)

(7.17)
$$\oint_{\mathscr{C}} \vec{B} \cdot \vec{dl} = \mu_0 I_{\text{Enlacé}}$$

Définition 47: Force de LORENTZ -

C'est la force subit par un charge q de vitesse \overrightarrow{v} dans des champs \overrightarrow{E} et \overrightarrow{B}

(7.18)
$$\vec{F}_{\text{LORENTZ}} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}$$

Théorème 47.1 : Force de LAPLACE

On la revoit au théorème 52.5 page 49.

La force de Laplace existe sous deux formes, et on voit ici la forme intégrale qui caractérise les effets d'un champs \vec{B} sur un circuit, elle vient de la force de LORENTZ *cf.* équation (7.18) page 42

(7.19)
$$\vec{F}_{\text{LAPLACE}} = \int I \vec{dl} \wedge \vec{B}(M)$$

Dipôle Magnétique 7.2.1

Définition 48: Moment magnétique

Le moment magnétique $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ d'une distribution de courant d'intensité I, de surface S et de vecteur normal \vec{n} est :

(7.20)
$$\overrightarrow{\mathcal{M}} = I S \overrightarrow{n}$$
 Son unité est en $\mathbf{A} \cdot \mathbf{m}^2$

Définition 49 : Dipôle magnétique —

Un dipôle magnétique est une distribution de courant tel que :

- $-\overrightarrow{\mathcal{M}}$ non nul
 La taille caractéristique a est infiniment petite devant les autres longueurs

Action du dipôle magnétique sur l'extérieur

Théorème 49.1 : Potentiel vecteur et champ magnétique

Le potentiel vecteur créé par un dipôle en M est, en notant $\overrightarrow{r} = \overrightarrow{OM}$

(7.21)
$$\vec{A}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{\mathcal{M}} \wedge \vec{r}}{r^3}$$

Le champ magnétique créé par ce même dipôle en M est

(7.22)
$$\vec{B}(M) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3\left(\vec{r} \cdot \vec{\mathcal{M}}\right) \vec{r} - r^2 \vec{\mathcal{M}}}{r^5}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\mathcal{M}}{r^3} (2\cos\theta \vec{u}_r + \sin\theta \vec{u}_\theta)$$

 $4\pi r^{3} \left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac$

Action d'un champ extérieur sur un dipôle magnétique

Théorème 49.2

Un dipôle magnétique de moment magnétique $\overrightarrow{\mathcal{M}}$ plongé dans un champ $\overrightarrow{B}_{\text{ext}}$ est soumis à un couple de moment

$$(7.24) \qquad \overrightarrow{\Gamma} = \overrightarrow{\mathcal{M}} \wedge \overrightarrow{B}_{\text{ext}}$$

L'energie potentielle qui en résulte est :

$$(7.25) E_p = -\overrightarrow{\mathcal{M}} \cdot \overrightarrow{B}_{\text{ext}}$$

7.3 Équations de MAXWELL

7.3.1 Principe de conservation de la charge

Théorème 49.3 : Équation de conservation de la charge

Il n'existe aucun processus créant ou détruisant la charge électrique. Ce postulat donne lieu à l'**équation de conservation de la charge** :

$$(7.26) \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div} \vec{j} = 0$$

7.3.2 Les équations de MAXWELL

Ces 4 équations sont les plus importantes. À elles 4 elles permettent de retrouver intégralement le programme de première année.

Théorème 49.4 : Les Équations de MAXWELL

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$
$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

(Maxwell-Flux)

$$\operatorname{div} \vec{B} = 0$$

(Maxwell-Faraday)

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$

(Maxwell-Ampère)

$$\overrightarrow{\text{rot}} \overrightarrow{B} = \mu_0 \overrightarrow{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$$

Grâce aux formules de Stokes (Stokes) et d'Ostrogradski (Ostrogradski) de la page 70, on peut obtenir les versions intégrales des équations de MAXWELL. On a aussi la loi de Faraday (7.41) de la page 48.

Définition 50 : Célérité de la lumière dans le vide

On définit la célérité c de la manière suivante :

(7.27)
$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}$$
 C'est la vitesse de la lumière

Équations de propagation

Théorème 50.1 : Équation de d'Alembert

Dans le vide, en l'absence de charges $(\rho=0$ et $\overrightarrow{j}=\overrightarrow{0})$, les champs électrique et magnétique vérifient l'équation de d'Alembert

$$\Delta \, \overrightarrow{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \overrightarrow{E}}{\partial t^2} \qquad \qquad \Delta \, \overrightarrow{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \overrightarrow{B}}{\partial t^2}$$

Preuve 50.1.1 Démontrons le cas pour \vec{B} , la démonstration pour \vec{E} est ana-

On part de l'équation (Maxwell-Ampère) :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$$

Comme dans beaucoup de démonstration, on applique un deuxième rot

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\overrightarrow{B}\right) = \frac{1}{c^2}\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}\right)$$

On peut intervertir les opérateurs ∂ et \overrightarrow{rot} :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \, \overrightarrow{B} = \frac{1}{c^2} \underbrace{\partial \overset{\bullet}{\operatorname{rot}} \overset{\bullet}{\overrightarrow{E}}}_{\partial t}$$

Sachant que
$$\overrightarrow{rot} \overrightarrow{B} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \left(\overrightarrow{\operatorname{div}} \overrightarrow{B} \right) - \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\operatorname{grad}} \overrightarrow{B} \right)$$

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} \left(\underbrace{\overrightarrow{\operatorname{div}} \overrightarrow{B}}_{0} \right) - \underbrace{\operatorname{div} \left(\overrightarrow{\operatorname{grad}} \overrightarrow{B} \right)}_{\Delta \overrightarrow{B}} = -\frac{1}{c^{2}} \frac{\partial^{2} \overrightarrow{B}}{\partial t^{2}}$$

$$\Delta \overrightarrow{B} = \frac{1}{c^{2}} \frac{\partial^{2} \overrightarrow{B}}{\partial t^{2}}$$

Théorème 50.2 : Potentiels

Au champ électromagnétique $(\vec{E}(M,t),\vec{B}(M,t))$, on peut associer un couple de potentiels $(V(M,t),\vec{A}(M,t))$ tel que :

(7.29)
$$\begin{cases} \vec{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}} \vec{A} \\ \vec{E} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t} - \overrightarrow{\operatorname{grad}} (V) \end{cases}$$

Preuve 50.2.1 Comme div $\vec{B} = 0$ (Équation 3 de Maxwell (Maxwell-Faraday)), on sait que \vec{B} est un champ rotationnel. Donc il existe \vec{A} tel que

$$\overrightarrow{B} = \overrightarrow{\operatorname{rot}}\,\overrightarrow{A}$$

Maintenant, en prenant l'équation 2 de Maxwell (Maxwell-Flux), $\overrightarrow{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \left(\overrightarrow{rot} \vec{A}\right)}{\partial t}$ En intervertissant les opérateurs, et en faisant tout passer à gauche :

$$\overrightarrow{\text{rot}}\left(\overrightarrow{E} + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}\right) = \overrightarrow{0}$$

Donc on sait que $\vec{E} + \frac{\partial (\vec{A})}{\partial t}$ est un champ à gradient. D'où il existe V tel que

$$\overrightarrow{\text{grad}} V = \overrightarrow{E} + \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t}$$

7.3.3 Equations de Poisson et de Laplace

Théorème 50.3

En régime stationnaire, le potentiel électrique vérifie l'équation de Poisson :

(7.30)
$$\Delta V(M) + \frac{\rho(M)}{\varepsilon_0} = 0$$

 $\Delta V(M)$ est le **laplacien** de V(M). Ce n'est pas la variation Δ . (ATTENTION)

> Lorsqu'une zone est en plus vide de charge, $\rho(M) = 0$ et l'équation devient l'équation de LAPLACE:

$$(7.31) \qquad \Delta V(M) = 0$$

Preuve 50.3.1 Il suffit d'injecter $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V(M)$ à l'équation de MAXWELL-Gauss (Maxwell-Gauss) page 44:

(7.32)
$$\operatorname{div}\left(-\overrightarrow{\operatorname{grad}}V\right)(M) = \frac{\rho(M)}{\varepsilon_0}$$

Or, par définition, div $\left(-\overrightarrow{\operatorname{grad}} f\right) = -\Delta f$.

7.4Énergie électromagnétique

Sur une particule chargée, la majorité des forces sont négligeables devant la force de LORENTZ. C'est ainsi qu'on peut appliquer le Théorème de la Résultante Cinétique (TRC) (équation (5.12) page 27)

Théorème 50.4 : Densité volumique de force

La densité volumique de force électromagnétique est :

(7.33a)
$$\overrightarrow{f}_V(M,t) = \rho(M,t)\overrightarrow{E}(M,t) + \overrightarrow{j}(M,t) \wedge \overrightarrow{B}(M,t)$$

Cette force est volumique, donc elle s'exerce sur les charges d'un volume $\mathrm{d}V$ tel que :

(7.33b)
$$d\vec{F} = \vec{f}_V(M, t) dV$$

Preuve 50.4.1 On part de la force de LORENTZ (7.18) page 42 :

$$\overrightarrow{F}_{\text{Lorentz}} = q\overrightarrow{E} + q\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{B}$$

Et on peut exprimer q sous la forme

Définition 51: Puissance volumique

La puissance volumique cédée par le champ électrique à la matière est $\mathcal{P}_v(M,t) = \overrightarrow{j}(M,t) \overrightarrow{E}(M,t)$

(7.34)
$$\mathcal{P}_v(M,t) = \vec{j}(M,t)\vec{E}(M,t)$$

Avec la loi d'Ohm locale (7.38) page 47 :

$$\mathcal{P}_V(M,t) = \frac{\overrightarrow{j}^2(M,t)}{\gamma}$$

Définition 52 -

Le vecteur de POYNTING $\overrightarrow{\Pi}(M,t)$ est tel que l'énergie élextromagnétique traversant la surface \overrightarrow{dS} autour de M est :

(7.35)
$$d^2 U_{\rm em} = \overrightarrow{\Pi}(M, t) \cdot \overrightarrow{dS} dt$$

On admet les expressions suivantes :

La densité volumique d'énergie électromagnétique est

(7.36)
$$u_{\rm em}(M,t) = \frac{\varepsilon_0 \vec{E}^2(M,t)}{2} + \frac{\vec{B}^2(M,t)}{2\mu_0}$$

Le vecteur densité de courant d'énergie, ou vecteur de Poynting est

(7.37)
$$\overrightarrow{\Pi}(M,t) = \frac{1}{\mu_0} \overrightarrow{E}(M,t) \wedge \overrightarrow{B}(M,t)$$

Théorème 52.1 : Loi d'Ohm locale

Elle relie, en un point M, la densité volumique de courant $\overrightarrow{j}(M,t)$ au champ électrique E(M,t):

(7.38)
$$\vec{j}(M,t) = \gamma \vec{E}(M,t)$$

Théorème 52.2 : Équation locale de Poynting

L'équation locale de POYNTING est un bilan d'énergie. Elle donne :

(7.39)
$$\frac{\partial u_{\text{em}}}{\partial t}(M,t) + \operatorname{div} \overrightarrow{\Pi}(M,t) = -\left(\overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{E}\right)(M,t)$$

Preuve 52.2.1 Le bilan d'énergie électromagnétique pour une surface ${\mathcal S}$ est :

(7.40)
$$\frac{\mathrm{d}U_{em}}{\mathrm{d}t} = -\mathcal{P}_{sortant} - \mathcal{P}_{perdue}$$

Exprimons ces grandeurs:

$$\mathcal{P}_{perdue} = \iiint \mathcal{P}_{V} dV$$

$$= \iiint \left(\overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{E} \right) dV$$

$$\mathcal{P}_{sortant} = \oiint \overrightarrow{\Pi} \cdot d\overrightarrow{S}_{P}$$

$$= \iiint \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\Pi} \right) dV$$

$$\frac{dU_{em}}{dt} = \frac{d}{dt} \iiint u_{em} dV$$

$$= \iiint \frac{\partial u_{em}}{\partial t} dV$$

ce qui nous donne, pour un volume d'intégration \mathcal{V}_M quelconque :

$$\iiint\limits_{\mathcal{V}_{M}} \frac{\partial u_{em}}{\partial t} \mathrm{d}V + \iiint\limits_{\mathcal{V}_{M}} \mathrm{div}\left(\overrightarrow{\Pi}\right) \mathrm{d}V = \iiint\limits_{\mathcal{V}_{M}} - \left(\overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{E}\right) \mathrm{d}V$$

d'où le résultat.

7.5 Induction

Théorème 52.3 : Loi de FARADAY

Elle caractérise la force électromotrice e induit par un flux Φ_B

$$e = \oint_{S} \vec{E} \vec{dl} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

7.5.1 Loi d'Ohm généralisée

Théorème 52.4

On considère un conducteur formé d'un fil de longueur L, de section s, constitué d'un matériau dont la conductivité électrique est γ , est branché entre un point A et un deuxième point B. La loi d'Ohm pour ce conducteur, dite généralisée, donne :

$$V(A,t) - V(B,t) = Ri + \underbrace{\det^{-e}_{\Phi B}}^{-e}_{dt}$$

avec $R = \frac{L}{\gamma s}$.

C'est bien sûr l'équation 3.2 de la page 11.

Preuve 52.4.1

On part de

$$\int_{M \in \Gamma_{AB}} \overrightarrow{E}(M, t) \cdot d\overrightarrow{l}_{M} = -\int_{M \in \Gamma_{AB}} \overrightarrow{\operatorname{grad}}(V) \cdot d\overrightarrow{l}_{M} - \int_{M \in \Gamma_{AB}} \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} \cdot d\overrightarrow{l}_{M}$$

D'après la définition du $\overrightarrow{\operatorname{grad}}$,

$$-\int_{M\in\Gamma_{AB}} \overrightarrow{\operatorname{grad}}(V) \cdot d\overrightarrow{l}_{M} = -(V(B,t) - V(A,t)) = V(A,t) - V(B,t)$$

D'autre part, avec la loi d'Ohm locale (équation 7.38 page 47),

$$\int\limits_{M \in \Gamma_{AB}} \overrightarrow{E}(M,t) \cdot \operatorname{d} \overrightarrow{l}_{M} = \int\limits_{M \in \Gamma_{AB}} \frac{1}{\gamma} \overrightarrow{j}(M,t) \cdot \operatorname{d} \overrightarrow{l}_{M}$$

$$= \int\limits_{M \in \Gamma_{AB}} \frac{Rs}{L} \overrightarrow{j}(M,t) \cdot \operatorname{d} \overrightarrow{l}_{M}$$

Si on reprend la définition de \overrightarrow{j} de l'équation (7.15c) (définition 46 page 41), et qu'on prend $\overrightarrow{\mathrm{dl}_M} = \overrightarrow{\mathrm{d}} \overrightarrow{\tau_M} \overrightarrow{\mathrm{dl}_M}$ ($\overrightarrow{\mathrm{d}} \overrightarrow{\tau_M}$ est orienté dans le sens de \overrightarrow{j}) :

$$\int\limits_{M \in \Gamma_{AB}} \overrightarrow{E}(M,t) \cdot \operatorname{d} \overrightarrow{l}_{M} = Ri = [V(A,t) - V(B,t)] - \int\limits_{M \in \Gamma_{AB}} \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} \cdot \operatorname{d} \overrightarrow{l}_{M}$$

$$En \ approximant : -\int\limits_{M \in \Gamma_{AB}} \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} \cdot \operatorname{d}\overrightarrow{l}_{M} = -\int\limits_{M \in \Gamma_{AB}} \frac{\partial \overrightarrow{A}}{\partial t} \cdot \operatorname{d}\overrightarrow{l}_{M} = -\frac{\operatorname{d}\Phi_{B}}{\operatorname{d}t} = e \ d'où$$

$$V(A,t) - V(B,t) = Ri - e$$

La force de Laplace est la résultante des forces du champ magnétique $\vec{B}(M)$ sur des charges en M

Théorème 52.5 : Force de Laplace

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F}_{v \; \mathrm{Laplace}} = \overrightarrow{j}(M) \wedge \overrightarrow{B}(M)$$

Cette force est bien volumique, car elle s'exprime en fonction de $\overrightarrow{j}(M)$. On retiendra surtout :

$$\overrightarrow{\mathrm{d}F}_{\mathrm{Laplace}} = I\overrightarrow{\mathrm{d}l} \wedge \overrightarrow{B}(M)$$

(Attention) $I \text{ et } \overrightarrow{dl} \text{ doivent être colinéaires}$

(7.43)

7.5.2 Auto-induction

Définition 53 : Inductance propre


Pour un circuit électrique fixe et indéformable parcouru par un courant d'intensité i(t) crée un flux propre $\Phi_p(t)$ proportionnel à i(t) dans les conditions d'ARQS

$$\Phi_p(t) = L i(t)$$

 $\Phi_p(t) = L\,i(t)$ Cette relation définit L, le coefficient d'inductance propre du circuit.

Remarque: Dans la loi d'OHM vu précédemment (cf. équation (7.42) page 48), on peut prendre, en l'absence d'un champ magétique extérieur, $-e = \frac{d\Phi_p}{dt} = L\frac{d\hat{i}}{dt}$, et alors :

$$V_A - V_B = Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$



7.5.3 Inductance mutuelle

Théorème 53.1: Inductance mutuelle entre deux circuits

Pour deux circuits 1 et 2 parcourus respectivements par les courants $i_1(t)$ et $i_2(t)$, l'inductance mutuelle M d'un circuit sur un autre est proportionnelle à $i_*(t)$:

(7.45)
$$\begin{cases} \Phi_{1\to 2}(t) = M i_1(t) \\ \Phi_{2\to 2}(t) = M i_2(t) \end{cases}$$

On admettra le théorème de NEUMANN qui donne

$$(7.46) M_{1\to 2} = M_{2\to 1} = M$$

7.5.4Force electomotrice induite

Définition 54: Champ électromoteur -

Lorsqu'on déplace un conducteur à une vitesse \vec{v} dans un champ magnétique \vec{B}_0 stationnaire, il crée un champ électrique électromoteur \vec{E}_m

(7.47)
$$\vec{E}_m(M,t) = \vec{v}(M,t) \wedge \vec{B}_0(M)$$

Théorème 54.1 : Force électromotrice induite

La force électromotrice e_{AB} induite par \vec{E}_m est, comme dans l'équation (7.41) de

$$e_{AB} = \int_{M \in \Gamma_{AB}} \vec{E}_m(M, t) \cdot \vec{\mathrm{d}} l_M$$

7.6 Propagation d'une onde

Méthode

Relations de structure

$$\vec{B} = \frac{1}{c} \; \vec{u} \wedge \vec{E}$$

$$c\vec{B} \wedge \vec{u} = \vec{E}$$

Relations de Passage

$$E_2(A,t) - E_1(A,t) = \frac{\sigma(A,t)}{\varepsilon_0} \overrightarrow{n}_{\text{sortant}}$$

$$B_2(A,t) - B_1(A,t) = \mu_0 \overrightarrow{j}(A,t) \wedge \overrightarrow{n}_{\text{sortant}}$$

7.6.1 Dans le vide

On se place dans une zone où il n'y a ni charge, ni courant. C'est à dire que $\rho=0$ et alors $\overrightarrow{j}=0$. Lorsqu'on reprend les équations de MAXWELL, les équations (Maxwell-Gauss) et (Maxwell-Ampère) sont modifiées :

$$\operatorname{div} \overrightarrow{E} = 0$$

$$\operatorname{div} \overrightarrow{B} = 0$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{E} = -\frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \, \overrightarrow{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$$

Avec ces nouvelles équations, on établit l'équation vérifiée par le champ électrique \overrightarrow{E} :

Théorème 54.2 : Équation de d'Alembert

Dans le vide, en l'absence de charges $(\rho = 0 \text{ et } \overrightarrow{j} = \overrightarrow{0})$, les champs électrique et

magnétique vérifient l'équation de d'Alembert

(7.49)
$$\Delta \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \qquad \Delta \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}$$

Preuve 54.2.1 Démontrons le cas pour \vec{B} , la démonstration pour \vec{E} est analogue.

On part de l'équation (Maxwell-Ampère) :

$$\overrightarrow{rot} \overrightarrow{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}$$

Comme dans beaucoup de démonstration, on applique un deuxième rot

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\overrightarrow{\operatorname{rot}}\overrightarrow{B}\right) = \frac{1}{c^2}\overrightarrow{\operatorname{rot}}\left(\frac{\partial \overrightarrow{E}}{\partial t}\right)$$

On peut intervertir les opérateurs ∂ et \overrightarrow{rot} :

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \overrightarrow{B}}{\partial t}$$

Sachant que $\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{B} = \overrightarrow{\operatorname{grad}} \left(\operatorname{div} \overrightarrow{B} \right) - \operatorname{div} \left(\overrightarrow{\operatorname{grad}} \overrightarrow{B} \right)$

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}}\left(\underbrace{\operatorname{div}\overrightarrow{B}}_{0}\right) - \underbrace{\operatorname{div}\left(\overrightarrow{\operatorname{grad}}\overrightarrow{B}\right)}_{\Delta\overrightarrow{B}} = -\frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}\overrightarrow{B}}{\partial t^{2}}$$
$$\Delta\overrightarrow{B} = \frac{1}{c^{2}}\frac{\partial^{2}\overrightarrow{B}}{\partial t^{2}}$$

Les champs \overrightarrow{E} et \overrightarrow{B} sont **transversaux** car ils sont perpendiculaires à leur direction de propagation. L'onde est appelée transversale

Onde Plane Progressive

Une onde plane est une solution non constante de l'équation de d'Alembert qui prend des valeurs uniformes sur les plans perpendiculaires à une direction \overrightarrow{k} Une onde plane de pulsation ω se décrit de la manière suivante :

(OP)
$$U(M,t) = f\left(\overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{OM} - vt\right) + g\left(\overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{OM} + vt\right)$$

Une **onde progressive** est une solution de l'équation de d'Alembert qui s'écrit sous la forme U(z,t) = f(z-vt). Elle se propage dans le sens positif de l'axe Oz La forme générale d'une **Onde Plane Progressive (OPP)** de pulsation ω se propageant uniquement selon une direction k est :

(OPP)
$$U(M,t) = f\left(\overrightarrow{k} \cdot \overrightarrow{OM} - vt\right)$$

Obtenir la solution des équations de d'Alembert du théorème 50.1 permet de trouver la forme générale d'une onde. C'est ainsi qu'on peut définit une OPP :

Théorème 54.3 : Onde électromagnétique

La forme générale d'une Onde Plane Progressive (OPP) se propageant dans le vide dans la direction de \vec{u}_z est :

(7.50)
$$\vec{E}(M,t) = \begin{pmatrix} f_x(z-ct) \\ f_y(z-ct) \\ 0 \end{pmatrix} \qquad \vec{B}(M,t) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{c}f_x(z-ct) \\ \frac{1}{c}f_y(z-ct) \\ 0 \end{pmatrix}$$

Preuve 54.3.1 Une OPP doit vérifier l'équation de D'ALEMBERT comme on l'a vu au théorème 50.1 page 44. Donc pour une onde se propageant selon \vec{u}_z , \vec{E} et \vec{B} sont de la forme :

$$\vec{E}(M,t) = \begin{pmatrix} f_x(t - \frac{z}{c}) \\ f_y(t - \frac{z}{c}) \\ f_z(t - \frac{z}{c}) \end{pmatrix} \qquad \vec{B}(M,t) = \begin{pmatrix} h_x(t - \frac{z}{c}) \\ h_y(t - \frac{z}{c}) \\ h_z(t - \frac{z}{c}) \end{pmatrix}$$

L'équation de MAXWELL-GAUSS (Maxwell-Gauss) (la version où $\rho = 0$ car dans le vide il n'y a pas de charge) donne :

Théorème 54.4 : Relations de structure

On structure les OPPs de la manière suivante :

- Le trièdre $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ est direct La famille $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ est orthogonale

$$\bullet \|\vec{B}\| = \frac{\|\vec{E}\|}{c}$$

Qui peuvent se résumer dans les relations de structure :

$$\vec{B} = \frac{1}{c} \vec{u} \wedge \vec{E} \qquad c \vec{B} \wedge \vec{u} = \vec{E}$$

(7.51)

Onde Plane Progressive Monochromatique

Une Onde Plane Progressive Monochromatique (OPPM) de pulsation ω se décrit de la manière suivante:

(OPPM)
$$U(M,t) = U_0 \cos \left(\omega t - \vec{k} \cdot \overrightarrow{OM} - \varphi_0\right)$$

Définition 55 : Vitesse de Phase

Une Onde Plane Progressive Monochromatique (OPPM) se propage selon une direction $\overrightarrow{u} = \frac{\overrightarrow{k}}{\|\overrightarrow{k}\|}$. On définit sa vitesse de phase :

$$(7.52) \hspace{3em} v_{\varphi} = \frac{\omega}{k}$$

Remarque : Dans le vide, $v_{\varphi} = c$, donc $k = \frac{\omega}{c}$.

Notation complexe

Opérateurs		Maxwell
$\frac{\partial}{\partial t} \bullet \Leftrightarrow -i\omega$	yו (Maxwell-0	Gauss) $i\vec{k}\cdot\vec{\underline{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} = 0$
	$\langle \underline{U} $ (Maxwell-	Flux) $i\vec{k}\cdot\vec{B}=0$
$\operatorname{div} \overrightarrow{\underline{U}} \Leftrightarrow i \overrightarrow{k} \cdot$	$\overrightarrow{\underline{U}}$ (Maxwell-Fa	araday) $i \vec{k} \wedge \underline{\vec{E}} = i\omega \underline{\vec{B}}$
$\overrightarrow{\operatorname{rot}} \overrightarrow{\underline{U}} \Leftrightarrow i \overrightarrow{k}$	$ \frac{\vec{U}}{U} $ (Maxwell-A	mpère) $i \vec{k} \wedge \underline{\vec{B}} = \frac{1}{c^2} (-i\omega) \underline{\vec{E}}$

Théorème 55.1 : Relations de structure d'une OPPM

De même que les relations de structure (7.51) d'une OPP, on obtient rapidement, avec la forme complexe des équations de MAXWELL :

(7.53)
$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega} \qquad \vec{E} = -\frac{c^2}{\omega} \vec{k} \wedge \vec{B}$$

Preuve 55.1.1 D'après l'équation (Maxwell-Faraday) en complexes (<u>en prenant</u> la partie réelle) :

$$i\overrightarrow{k}\wedge\overrightarrow{E}=i\omega\overrightarrow{B}$$

Il vient immédiatement :

$$i\frac{1}{\omega}\vec{k} \wedge \vec{E} = i\vec{B}$$

$$\vec{B} = \frac{\vec{k} \wedge \vec{E}}{\omega}$$

De même, en partant de l'équation (Maxwell-Ampère) en complexes (et toujours en prenant la partie réelle) :

$$i\vec{k} \wedge \vec{B} = -i\omega \frac{1}{c^2}\vec{E}$$

Qui donne, immédiatement :

$$i\frac{c^2}{\omega} \vec{k} \wedge \vec{B} = -i\vec{E}$$

$$\vec{E} = -\frac{c^2}{\omega} \vec{k} \wedge \vec{B}$$

Ces équations sont homolgues à celles vues précédemment, car $k=\frac{\omega}{c}$

Polarisation

On considère une OPP transverse, donc qui s'écrit :

(7.54)
$$\vec{E}_0 = \vec{E}_{0x} \cos(\omega t - kz) + \vec{E}_{0y} \cos(\omega t - kz - \varphi)$$

On appelle onde polarisée rectilignement une onde sous la forme

(7.55)
$$\vec{E} = E_0(\cos\alpha \vec{u}_x + \sin\alpha \vec{u}_y) \cos(\omega t - kz)$$




Figure 7.2 – Polarisation rectiligne

7.6.2Dans un plasma

Définition 56: Plasma

Un plasma est un conducteur constitué d'ions et d'électrons, et tel que les conditions suivantes soient vérifiées

- Les ions sont immobiles
 Il est peu dense, c'est à dire qu'il n'y a pas (ou peu) d'interactions électromagnétique

Avec un rapide bilan des forces, on trouve une condition sur la densité volmique de courant :

$$\underline{\vec{j}} = -n_0 \underline{\vec{v}} = i \frac{n_0 e^2}{m\omega} \underline{\vec{E}}$$

On peut donc définir une pulsation plasma ω_p

Définition 57: Pulsation plasma

On définit la **pulsation plasma** par

(7.56)
$$\omega_p = \sqrt{\frac{ne^2}{m\varepsilon_0}}$$
Et alors : $\vec{\underline{j}} = i\varepsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \vec{\underline{E}}$

Et alors :
$$\underline{\vec{j}} = i\varepsilon_0 \frac{\omega_p^2}{\omega} \underline{\vec{E}}$$

Théorème 57.1: Relation de dispersion

Dans un plasma, on établit une relation de dispersion :

(7.57)
$$k^{2} = \frac{1}{c^{2}} \left(\omega^{2} - \omega_{p}^{2} \right)$$

Chapitre 8

Diffusion Thermique

8.1 Conduction

C'est le phénomène à petite échelle qui se produit sans mouvement des particules lors d'une diffusion de chaleur. C'est un processus très lent.

Définition 58: Flux Thermique

On le définira de la façon suivante :

(8.1)

 $\delta Q = \Phi \, \mathrm{d} t$ On prendra φ tel que $\Phi = \varphi \, S$

Définition 59

Le transfert thermique passant à travers une surface fermée \vec{S} sera caractérisé par le vecteur \vec{j}_{th} . On le définit :

$$\delta^2 Q = \overrightarrow{j_{th}} d\overrightarrow{S} dt$$

En notant $d\vec{S}_M = dS \, \overrightarrow{n_M}$:

(8.2b)
$$\varphi_{\overrightarrow{n_M}}(M,t) = \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{n_M}$$

Théorème 59.1 : Loi de FOURIER

C'est une loi empirique qui donne la densité volumique de courant thermique $\overrightarrow{j_{th}}$ en fonction de T un champ de températures :

(Fourier)
$$\overrightarrow{j_{th}} = -\underbrace{\lambda}_{\text{Conductivit\'e Thermique}} \overrightarrow{\text{grad}}(T)$$

Théorème 59.2 : Premier principe de Thermodynamique

Le premier principe de thermodynamique (équation (1.5a) page 5) s'énonce, en diffu-

sion, avec:

$$(8.3) dU = \delta Q + \mathcal{P}_{\text{prod}} dt$$

Souvent,
$$\mathcal{P}_{\text{prod}} = \iiint \mathcal{P}_V dV$$

Théorème 59.3 : Bilan local d'énergie

Pour un système Σ de matière dans un volume $\mathcal V$ quelconque,

(8.4)
$$\mu c_v \frac{\partial T(M,t)}{\partial t} + \operatorname{div} \overrightarrow{j}_{th}(M,t) = \mathcal{P}_V(M,t)$$

Preuve 59.3.1 On utilise le premier principe de thermodynamique vu plus haut. D'après un DL au premier ordre, on détermine :

$$dU = \iiint_{M \in \mathcal{V}} \mu c_v \left(T(M, t + dt) - T(M, t) \right) dV$$
$$= \left(\iiint_{M \in \mathcal{V}} \mu c_v \left(\frac{\partial T(M, t)}{\partial t} \right) \right) dt$$

Le transfert thermique est, par définition de \overrightarrow{j} :

$$\delta Q = \left(- \oiint \overrightarrow{j}_{th} \cdot \overrightarrow{dS} \right) dt$$

 $Et \ enfin :$

$$\mathcal{P}_{prod} dt = \left(\iiint_{M \in \mathcal{V}} \mathcal{P}_V dV \right) dt$$

Théorème 59.4 : Équation de diffusion thermique

Pour un champ T de températures, on a l'équation :

$$\mu c_v \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda \underbrace{\Delta T}_{\text{Laplacien de } T}$$

avec c_v la capacité calorifique <u>massique</u> à volume constant, μ la masse volumique, et λ définit comme précédemment.

Définition 60: Résistance thermique

C'est la grandeur R_{th} telle que :

(8.5)

 $(T_1 - T_2) = \Phi_{1 \to 2} R_{th}$

Théorème 60.1 : Résistances usuelles

Pour deux plaques parallèles de surfaces S distantes de L :

 $(8.7) R_{th} = \frac{L}{\lambda S}$

Pour deux cylindres coaxiaux de hauteur H, de rayons ${\cal R}_1$ et ${\cal R}_2$

(8.8) $R_{th} = \frac{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}{2\pi\lambda H}$

8.2 Convection

Bien plus rapide que la conduction, c'est quand la diffusion thermique est accompagnée d'un mouvement de particules (par exemple quand on ouvre une fenêtre)

Définition 61 —

Encore une loi empirique, la loi phénoménologique de NEWTON :

(8.9)
$$\varphi_{\text{solide} \to \text{fluide}} = h(T_s - T_f)$$

Cette équation permet surtout de donner : $\boxed{\Phi_{\rm solide \to fluide} = hS(T_s - T_f)}$

Par définition de R_{th} et par identification, l'interface entre un solide et un fluide a donc pour résistance $R_{th}=\frac{1}{hS}$

Chapitre 9

Rayonnement Thermique

Méthode

Calculer un flux thermique

Relation entre les flux $d\Phi = \varphi_{\lambda}^0 d\lambda = \varphi^0 dS$

Relation de Stefan-Boltzmann $\varphi^0(T) = \sigma T^4$

Loi de Planck (non exigible) cf théorème 63.1

Définition 62: Flux Thermique

La densité surfacique d'énergie est définie telle que la puissance électromagnétique reçue par un objet dans l'enceinte sous dS soit

 $\mathbf{d\Phi} = \varphi^0 \, \mathrm{d}S$

L'exposant 0 est là pour rappeler que φ ne dépend ni de la position, ni de dS : il ne dépend que de T.

D'ici, on définit la densité spectrale en longueur d'onde de flux surfacique (notée φ_{λ}^{0}) de manière analogue : elle est telle que la contribution à φ^{0} des photons de longueur d'onde comprises entre $[\lambda, t + d\lambda]$ soit

 $(9.2) d\varphi^0 = \varphi_\lambda^0 d\lambda$

Pour résumer, on se rapportera à la figure 9.1 (page 62) et à la simple formule :

 $d\Phi = \varphi_{\lambda}^{0} d\lambda = \varphi^{0} dS$

Définition 63: Énergie d'un photon




FIGURE 9.1 – Caractérisation des différents flux

(9.4)
$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$$

Théorème 63.1 : Loi de Planck

La loi de Planck n'est pas exigible, mais elle permet de calculer la densité spectrale en longueur d'onde

$$\varphi^{\lambda}(T) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{A}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1}$$

avec:

$$c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

 $k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J} \cdot \text{K}^{-1}$
 $h = 6,6262 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

Théorème 63.2 : Stefan-Boltzmann

$$(9.6) \qquad \qquad \varphi^0(T) = \sigma \, T^4$$

où σ est la constante de STEFAN : $\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \; \text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-4}$ C'est aussi le flux émis par un corps noir.


La densité spectrale en longueur d'onde du flux (φ_{λ}^0) passe par un maximum pour une longeur d'onde λ_m . On l'obtient avec la loi de WIEN :

Théorème 63.3 : Loi de WIEN

(9.7)
$$\lambda_{\text{max}} T = 2,898 \cdot 10^{-3} \text{m} \cdot \text{K}$$

Pour retenir : $\lambda_{\text{max}} T = 2900 \, \mu\text{m} \cdot \text{K}$

Remarque : Le domaine spectral d'émission est compris dans $[0, 5\lambda_{\max}, 10\lambda_{\max}]$



Théorème 63.4 : Flux surfacique radiatif

En un point P, le flux surfacique cédé par un corps noir opaque est :

(9.8)
$$\varphi_{\text{CN}\to\text{ext}}^{\text{rad}}(P) = \sigma T(P)^4 - \varphi_{\text{reçu}}(P)$$

et alors, le flux radiatif suit une loi de Newton $\varphi_{\text{CN}\to\text{ext}}^{\text{rad}}(P)=h(T(P)-T0)$ dont le coefficient est

(9.9)
$$h^{\text{rad}} = 4\sigma T_0^4$$

Chapitre 10

Annexe

10.1 Trigonométrie

10.1.1 Définition

On aura souvent besoin de trigonométrie en Physique. Surtout les règles sur les sinus et cosinus. Bien sûr, la première chose à ne jamais oublier, c'est leur définition en exponentielle :

(10.1)
$$\begin{cases} \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2} \\ \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \end{cases}$$
(10.2)
$$\begin{cases} \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \\ \sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \end{cases}$$

10.1.2 Addition / Produit

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\cos a \cos b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$$


$$\sin(a+b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b$$

$$\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2\sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2\sin a \cos b$$

$$\sin(a+b) - \sin(a-b) = 2\cos a \sin b$$

10.1.3 Nombres complexes



Opérations en complexes

	Forme exponentielle	Module	Argument	
Produit	$z z' = r r' e^{i(\theta + \theta')}$	$\left zz' = z z' \right $	$\arg(zz') = \arg z + \arg z'$	$[2\pi]$
Quotient	$\frac{z}{z'} = \frac{r}{r'} e^{i(\theta - \theta')}$	$\left \frac{z}{z'} \right = \frac{ z }{ z' }$	$\arg\left(\frac{z}{z'}\right) = \arg z - \arg z'$	$[2\pi]$
Exposant	$z^n = r^n e^{in\theta}$	$ z^n = z ^n$	$\arg\left(z^{n}\right) = n \times \arg z$	$[2\pi]$
Conjugué	$\overline{z} = r e^{-i\theta}$	$ \overline{z} = \overline{ z }$	$\arg(\overline{z}) = -\arg z$	$[2\pi]$

10.2 Calcul vectoriel

On a deux types de calculs vectoriels. Le produit scalaire $\overrightarrow{u} \cdot \overrightarrow{v}$ et le produit vectoriel $\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}$. En physique, on les définit comme suit :

(10.4)
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u \cdot v \cdot \cos \theta \\ \vec{u} \wedge \vec{v} = u \cdot v \cdot \sin \theta$$
 avec :
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot \vec{v} \cdot \vec{v}$$

(Attention) Il ne faut pas oublier que le produit <u>scalaire</u> renvoie un <u>scalaire</u>, et que le produit <u>vectoriel</u> renvoie un <u>vecteur perpendiculaire</u> au plan formé des vecteurs \vec{u} et \vec{v} .

Propriétés Produit vectoriel

$$\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} = -\overrightarrow{v} \wedge \overrightarrow{u}$$

$$\lambda(\overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v}) = \lambda \overrightarrow{u} \wedge \overrightarrow{v} = \overrightarrow{u} \wedge \lambda \overrightarrow{v}$$

Le produit vectoriel n'est pas associatif :

$$u \wedge (v \wedge w) = (u \cdot w)v - (u \cdot v)w$$
 extends $(u \wedge v) \wedge w = (u \cdot w)v - (v \cdot w)u$

10.3 Complément mathématique

10.3.1 Dérivée d'un vecteur

(10.5)
$$\frac{\mathrm{d}x_i \vec{i}}{\mathrm{d}t} = x_i \frac{\mathrm{d}\vec{i}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} \vec{i}$$

10.3.2 Équation différentielle

En général, on résout l'équation homogène, on trouve une solution particulière, puis la combinaison linéaire des deux donne la solution générale.

Au premier ordre

Dans le cas d'une équation de la forme :

$$y'(t) = ay(t) + b$$

La solution générale est

(10.6)
$$Ae^{ax} - \frac{b}{a}$$

Au second Ordre

Dans le cas de l'équation homogène suivante :

$$y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = 0$$

On calcule le discriminant Δ du polynôme caractéristique. Suivant les cas, on a la solution y(t) pour l'équation homogène :

$$\Delta \neq 0 \quad y(t) = Ae^{r_1t} + Be^{r_2t}$$

$$\Delta = 0 \quad y(t) = (A + Bt)e^{rt}$$

Ou encore:

$$\Delta > 0 \quad r_{\pm} = \alpha \pm \beta \quad y(t) = e^{\alpha t} \left(A \cdot \cosh(\beta t) + B \cdot \sinh(\beta t) \right)$$

$$\Delta < 0 \quad r_{\pm} = \alpha \pm i\beta \quad y(t) = e^{\alpha t} \left(A \cdot \cos(\beta t) + B \cdot \sin(\beta t) \right)$$

$$\Delta = 0 \quad r \text{ double} \qquad y(t) = (A + Bt)e^{rt}$$

(ATTENTION)

Pour déterminer la solution particulière quand le second membre n'est pas constant, on suppose que <u>la solution est sinusoïdale et de même pulsation</u>. Alors il n'y a plus qu'à réinjecter la solution dans l'équation différentielle pour déterminer les constantes restantes.

10.4 Repères en physique

10.4.1 Repère cartésien

Dans un repère en coordonnées cartésiennes (cf. figure 10.1), le point M est repéré par la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$:

$$(10.7) \overrightarrow{OM} = x\overrightarrow{u}_x + y\overrightarrow{u}_y + z\overrightarrow{u}_z$$




Figure 10.1 – Repère en coordonnées cartésiennes

10.4.2 Repère cylindrique

Dans un repère en coordonnées cylindriques (cf. figure 10.2), le point M est repéré par la base locale $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$:

(10.8)
$$\overrightarrow{OM} = r\overrightarrow{u}_r + r\mathrm{d}\theta \overrightarrow{u}_\theta + z\overrightarrow{u}_z$$




Figure 10.2 – Repère en coordonnées cylindriques

 $(\textbf{Attention}) \qquad r$ se mesure sur le projeté : $r = \|\overrightarrow{OH}\|$, et non \overrightarrow{OM}

Analyse Vectorielle 10.5

10.5.1Généralités sur les champs

Coordonnées	Déplacement élémentaire	Circulation élémentaire
Cartésiennes	$\mathrm{d}x\vec{u}_x + \mathrm{d}y\vec{u}_y + \mathrm{d}z\vec{u}_z$	$d\mathscr{C} = a_x dx + a_y dy + a_z dz$
Cylindriques	$\mathrm{d}r\vec{u}_r + r\mathrm{d}\theta\vec{u}_\theta + \mathrm{d}z\vec{u}_z$	$d\mathscr{C} = a_r dr + a_\theta r d\theta + a_z dz$
Sphériques	$dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{u}_\varphi$	$d\mathscr{C} = a_r dr + a_\theta r d\theta + a_\varphi r \sin\theta d\varphi$

Définition 64: Lignes et tubes de champ

Pour un champ de vecteurs $\vec{A}(M)$, une ligne de champ est une courbe sur laquelle, en tout point M, $\overrightarrow{A}(M)$ est

Si on note $d\overrightarrow{M}$ le déplacement élémentaire, une ligne de champ vérifie:




Figure 10.3 – Ligne de champ

(10.9)

$$d\overrightarrow{M} \wedge \overrightarrow{A}(M) = \overrightarrow{0}$$

 $d\overrightarrow{M}\wedge\overrightarrow{A}(M)=\overrightarrow{0}$ On appelle tube de champ un ensemble de lignes de champ s'appuyant sur un contour fermé.

10.5.2 Opérateurs sur les champs

Définition 65: Gradient

Soit U(M) un champ scalaire. La variation dU est lié au deplacement élémentaire d \overrightarrow{l}_M par le gradient:

(10.10)

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}}(U(M)) \cdot \overrightarrow{\operatorname{d}} \overrightarrow{l}_M = \operatorname{d} U$$

Ses expressions sont:

Coordonnées **Expressions** Cartésiennes $\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial x} \overrightarrow{e}_x + \frac{\partial f}{\partial y} \overrightarrow{e}_y + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{e}_z$ Cylindriques $\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r} \overrightarrow{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \overrightarrow{e}_{\theta} + \frac{\partial f}{\partial z} \overrightarrow{e}_z$ Sphériques $\overrightarrow{\text{grad}}(f) = \frac{\partial f}{\partial r} \overrightarrow{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \overrightarrow{e}_{\theta} + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \varphi} \overrightarrow{e}_{\varphi}$

Définition 66 : Divergence

Soit un volume élémentaire $\mathrm{d}V_M$ autour d'un point M et un champ de vecteur $\overrightarrow{A}(M)$. En notant d Φ le flux de $\overrightarrow{A}(M)$ traversant la surface entourant d V_M , la divergence est définie

(10.11)

$$\operatorname{div}\left(\overrightarrow{A}(M)\right) \cdot dV_M = d\Phi(M)$$

Ses expressions sont :

Coordonnées Expressions
$$\text{Cartésiennes} \quad \operatorname{div} \left(\overrightarrow{A}(M) \right) \, = \, \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

Définition 67: Circulation

Soit \overrightarrow{a} un champ de vecteur.



La circulation élémentaire du champ \vec{a} de vecteurs sur le déplacement élémentaire $\vec{dl_M}$ autour d'un point M est

(10.12)

$$d\mathscr{C} = \overrightarrow{a}(M) \cdot d\overrightarrow{l_M}$$

Alors, la circulation le long d'un chemin Γ_{AB} est :

(10.13)

$$\mathscr{C}_a = \int_{M \in \Gamma_{AB}} \overrightarrow{a} \cdot d\overrightarrow{l_M}$$

On va maintenant définir le flux passant à travers une surface :



Définition 68: Flux -

Le flux élémentaire du champs \overrightarrow{a} de vecteurs à travers une surface élémentaire d $\overrightarrow{l_M}$ autour d'un point M est

(10.14)

$$d\Phi = \vec{a}(M) \cdot d\vec{S}_M$$

Alors, le flux le long d'un chemin Γ_{AB} est :

(10.15)

$$\Phi_a = \iint\limits_{M \in \Gamma_{AB}} \vec{a} \cdot d\vec{S_M}$$

10.5.3STOKES et OSTROGRADSKI

Théorème 68.1 : Formules de Stokes et d'Ostrogradski

(Ostrogradski)

$$\iiint\limits_{\mathcal{V}}\operatorname{div}\left(\overrightarrow{E}\right)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}V}=\iint\limits_{\mathcal{S}}\overrightarrow{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}$$
$$\iint\limits_{\mathcal{S}}\overrightarrow{\mathrm{rot}}\left(\overrightarrow{E}\right)\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}S}=\oint\limits_{\mathscr{C}}\overrightarrow{E}\cdot\overrightarrow{\mathrm{d}l}$$

(Flux)

(Contour fermé)

(Stokes)


10.6 Règles générales

10.6.1 Relations entre les grandeurs

$$Puissance = \frac{d Travail}{dt}$$

10.6.2 Longueurs de références

$$\overrightarrow{\mathrm{d}l} = r\overrightarrow{\mathrm{d}\theta}$$



Deuxième partie Chimie

Chapitre 11

Première année

11.1 Configuration électronique

Définition 1: Les nombres quantiques -

Pour caractériser un électron, on définit :

- n, le nombre quantique principal, définit la couche sur laquelle un électron est rangé
- $l \in [0, n-1]$, le nombre quantique azimutal, précise la sous-couche sur laquelle un électron est rangé
- $m_l \in [-l; l]$, le nombre quantique magnétique, définit le nombre d'orbitales possibles. Chaque orbitale est appellée "case quantique".
- $m_s \in \left\{-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right\}$, nombre quantique de spin, définit le sens de rotation des électrons d'une même case quantique.

Théorème 1.1 : Principe d'exclusion de Pauli

Deux électrons ne peuvent avoir 4 nombres quantiques identiques

Théorème 1.2 : Règle de stabilité de Klechkowsy

Le remplissage des orbitales atomiques se fait par ordre des (n+l) croissants.

Théorème 1.3 : Règle de remplissage de Hund

Lorsqu'un niveau d'énergie est **dégénéré** — c'est à dire pour deux orbitales de même nombre quantique principal n — et que le nombre d'électrons n'est pas suffisant pour sauter le niveau :

- L'état de plus basse énergie est obtenu en utilisant un maximum d'orbitales
- Les spins des électrons non appariés (les électrons célibataires) d'une même orbitale étants parallèles

l n	1	2	3	4
1	$1s^2$			
2	$2s^2$	$2p^6$		
3	$3s^2$	$3p^6$	$3d^{10}$	
4	$4s^2$	$4p^6$	$4d^{10}$	$4f^{14}$

FIGURE 11.1 – Tableau des sous-couches électroniques

11.2 Représentation moléculaire

Méthode

Représentation de Lewis

La charge formelle d'un atome est determinée par :

(11.1)

$$CF_A = n_{Atome}(e^-) - n_{Mol\'ecule}(e^-)$$

- 1. On compte le nombre N d'électrons pour connaître le nombre $\frac{N}{2}$ de doublets à répartir
- 2. On minimise le nombre de charges formelles en multipliant les liaisons
- 3. On distribue les charges formelles par ordre d'électronégativité

Méthode VSEPR

Le moment dipolaire $\vec{\mu}$ est le vecteur caractérisant une liaison entre deux charges $(-\delta e)$ et $(+\delta e)$ distancées de d. Ses caractéristiques sont :

Direction Celle de la liaison

Sens Du – au + (donc de ($-\delta e$) vers ($+\delta e$))

Norme $\|\vec{\mu}\| = \delta e \times d$

La notation VSEPR s'exprime par :

(VSEPR)

$$AX_m E_n$$

où m est le nombre d'atomes liés à l'atome central et n est le nombre d'entités non liantes (doublets ou électron célibataire).

11.3 Cristallographie

Définition 2 : Cristal -

Un cristal est défini par une maille et un motif. Un motif est une translation de la maille selon un vecteur \overrightarrow{t} .

— Définition 3 : Compacité ——

En considérant les atomes comme des sphères, la compacité C se définit dans une maille par :

(11.2)
$$C = \frac{\text{Volume des atomes de la maille}}{\text{Volume de la maille}}$$

Chapitre 12

Thermochimie

Méthode

Enthalpie
$$H = U + PV$$

Energie libre F = U - TS

Enthalpie libre G = H - TS

Capacité thermique molaire à volume constant

Capacité thermique molaire

à pression constante

Avancement $\xi_i = \frac{n_i - n_i^{\circ}}{\nu_i}$

 $c_v = \frac{(\partial U_m)}{\partial T}$

 $c_v = \frac{(\partial H_m)}{\partial T}$

Vitesse de réaction $v = \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = k \prod_i c_i$

12.1 Grandeurs extensives

Définition 4: Grandeure intensive/extensive

Une grandeure extensive est une grandeure proportionnelle à la taille du système qu'elle caractérise.

Propriétés

- extensive \times intensive = extensive
- $\frac{\text{extensive}}{\text{extensive}} = \text{intensive}$
- $J_{\text{extensive}}(\alpha n, \alpha V) = \alpha J(n, V)$

Définition 5

Pour toute grandeure extensive J, on définit :

(12.1)
$$\Delta_r J = \left(\frac{\partial J}{\partial \xi}\right)_{T, P \text{ fixés}}$$

Théorème 5.1

(12.2)
$$\Delta_r J = \sum_{\text{Produits}} J_m - \sum_{\text{Réactifs}} J_m$$

Définition 6 : Variance

La variance d'un système est le <u>nombre maximal de paramètres intensifs que l'on peut choisir</u> sans remettre en cause l'équilibre du système étudié.

Théorème 6.1 : Règle de Gibbs

La règle de Gibbs permet de déterminer la variance v d'un système en connaissant :

- i. Le nombre φ de phases distinctes
- ii. Le nombre c de constituants
- iii. Le nombre r de réactions chimiques

Alors, on a:

(12.3)
$$v = c - r + 2 - \varphi$$

(Attention)

Il faut faire attention en comptant φ dans un système : les phases doivent être <u>distinctes</u>. Par exemple, $\varphi=2$ pour un liquide et un gaz, $\varphi=2$ pour deux états solides (car ils sont non miscibles), et $\varphi=1$ pour deux liquides ou deux gaz miscibles

12.2 Équilibre d'une réaction

On considère une réaction du type :

$$\boxed{\nu_{\mathbf{A}}\mathbf{A} + \nu_{\mathbf{B}}\mathbf{B} + \dots + \nu_{i}A_{i} \rightleftharpoons \nu_{\mathbf{C}}\mathbf{C} + \nu_{\mathbf{D}}\mathbf{D} + \dots + \nu_{j}\mathbf{C}_{j}}$$

Les ν_i et les ν_j sont les coefficients stœchiometriques associés à chaque constituant i. Ceux des réactifs (les ν_i) sont comptés négativements.

Les n_k sont les quantités de matière associées à chaque constituant P_k de la réaction.

12.2.1 Enthalpie libre

Définition 7 : Enthalpie libre de réaction

L'enthalpie libre G est une fonction d'état associée au deuxième principe de la thermodynamique :

(12.5a)
$$G = H - TS$$
$$G = U + PV - TS$$

La version différentielle :

$$(12.5b) dG = Vdp - SdT + \delta W_{\text{rév}}$$

Et G étant une fonction d'état extensive :

$$(12.5c) \Delta_r G = \sum_i \nu_i \mu_i$$

 $\Delta_r G^{\circ}$ caractérise l'équilibre de réaction, et $\Delta_r G$ son sens.

$$\Delta_r G^{\circ} = -RT \ln K$$

$$\Delta_r G = \Delta_r G^{\circ} + RT \ln Q$$

$$= RT \ln \frac{Q}{K}$$

$$\Delta_r G \leq 0 \Leftrightarrow \text{Sens direct}$$

À l'équilibre, Q = K, donc $\Delta_r G = 0$.

12.2.2 Avancement

- Définition 8 : Avancement -

L'avancement d'une réaction est défini par

$$\xi_i = \frac{n_i - n_i^{\circ}}{\nu_i}$$

Où n_i est la quantité molaire du constituant A_i , n_i° sa quantité molaire initiale, et ν_i son coefficient stœchiométrique. ξ est en mol

Définition 9 : Vitesse de réaction

La vitesse de réaction est la variation de l'avancement :

$$(12.8) v_{\text{réaction}} = \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t}$$

Dans les systèmes à volumes constants, on parle de vitesse volumique de réaction :

$$v_{\text{vol}} = \frac{1}{V} \frac{\mathrm{d}\xi}{\mathrm{d}t} = \frac{1}{\nu_i} \frac{\mathrm{d}c_i}{\mathrm{d}t}$$

Théorème 9.1 : Loi de vitesse

On peut relier la vitesse de réaction à la constante de vitesse k et les concentrations c_i :

$$(12.9a) v = k \cdot f(c_i)$$

où $f(c_i)$ est une fonction des concentrations. Souvent, on a :

$$(12.9b) v = k \prod_{i} c_i$$

12.2.3 Loi d'action de masse

Théorème 9.2 : Loi d'action de masse

La loi d'action de masse, aussi appelée Loi de Gulderg et Waage, permet de calculer la constante K :

(12.10)
$$K = \prod_{i} a_i^{\nu_i}$$

Chapitre 13

Diagramme Potentiel-pH

Pour un couple Oxydant-Réducteur, le diagramme potentiel-pH représente l'évolution du potentiel d'oxydo-réduction en fonction du pH.

13.1 Rappels

Le produit ionique de l'eau K_e est le coefficient de réaction d'autoprotolyse de l'eau.

(13.1a)
$$K_e = [OH^-][H_3O^+]$$

(13.1b)

Le pK_e est son potentiel :

$$pK_e = -\log K_e$$
$$pK_e = pOH + pH$$

À 25řC, $K_e = 10^{-14}$.

13.2 Méthode

On va prendre pour exemple le fer : $Fe^{3+}/Fe(OH)_3(s)/Fe^{2+}/Fe(OH)_2(s)/Fe(s)$, à une concentration de tracé $c_{\rm tra}=10^{-2}{\rm mol\cdot L}^{-1}$

- 1. Créer un diagramme de situation
 - Calculer les nombres d'oxydation ($\sum q = \sum n_0$) $Fe^{3+}/Fe(OH)_3(s)/Fe^{2+}/Fe(OH)_2(s)/Fe(s) + III + III = 0$
 - Pour un même nombre d'oxydation, on regarde les gammes de pH.
 - (a) Avec la concentration de tracé $c_{\rm tra}=[{\rm Fe}^{2+}],$ on écrit une équation, par exemple ${\rm Fe}^{2+}+2\,{\rm OH}^-{=}{\rm Fe}({\rm OH})_2$
 - (b) On utilise la loi d'action de masse pour trouver le pH en connaissant le $K_e=10^{-14}$ et le $K_{s_2}=[{\rm OH}^-]^2[{\rm Fe}^{2+}]$

$$K_{s_2} = [OH^-]^2 [Fe^{2+}]$$


$$pH = -\log [H_3O^+]$$

$$= -\log \left(\frac{K_e}{[OH^-]}\right)$$

$$= -\log \left(\frac{K_e}{\sqrt{\frac{K_{s_2}}{[Fe^{2+}]}}}\right) = pK_e + \log \left(\sqrt{\frac{K_{s_2}}{[Fe^{2+}]}}\right)$$

Les données renvoient les frontières ${\rm Fe^{2+}/Fe(OH)_2}$ et ${\rm Fe^{3+}/Fe(OH)_3}$ respectivement à 7,5 et 2,3

• On en déduit un diagramme de situation :



- 2. On étudie, pour les frontières existantes, l'équation de la droite
 - Pour les équations ne faisant pas intervenir H^+ , comme par exemple à la frontière $Fe^{2+}/Fe(s)$ où l'équation est $Fe^{2+}+2e^-=Fe$, ou à la frontière Fe^{2+}/Fe^{3+} , la frontière sera horizontale, d'équation E°
 - ullet Pour les autres, on applique simplement NERNST pour exprimer E en fonction du pH. Par exemple :

$$Fe^{2+} + 3H_2O = Fe(OH)_3 + 3H^+ + e^-$$

Alors,

$$\begin{split} E &= E^{\circ}_{\mathrm{Fe(OH)_3/Fe^{2+}}} + 0,06 \log \frac{[\mathrm{H^+}]^3}{[\mathrm{Fe^{2+}}]} \\ &= E^{\circ}_{\mathrm{Fe(OH)_3/Fe^{2+}}} + 0,06 \left(3 \log[\mathrm{H^+}] - \log[\mathrm{Fe^{2+}}]\right) \\ &= E^{\circ}_{\mathrm{Fe(OH)_3/Fe^{2+}}} - \log[\mathrm{Fe^{2+}}] - 0,18 \mathrm{pH} \end{split}$$

 $E^{\circ}_{\rm Fe(OH)_3/Fe^{2+}}-\log[{\rm Fe^{2+}}]$ étant constant, on peut le déterminer par continuité avec la frontière de ${\rm Fe^{2+}}$ et ${\rm Fe^{3+}}$ à pH= 2,3

3. On trace le diagramme Potentiel-pH




FIGURE 13.1 – Diagramme potentiel-pH du fer

Liste des acronymes

AO Amplificateur Opérationnel. 12

ARQS Approximation des Régimes Quasi-Stationnaires. 9, 82

FEM Force Électromotrice. 11

OEM Onde Électromagnétique. 9, 31

OPP Onde Plane Progressive. 52, 53, 54, 55

 $\begin{array}{ccc} \text{OPPM} & \text{Onde Plane Progressive Monochromatique.} \\ & 53, \, 54 \end{array}$

PFD Principe Fondamental de la Dynamique. 26, 27

TMC Théorème du Moment Cinétique. 21, 27

TRC Théorème de la Résultante Cinétique. 26, 46

Index

D'Alembert, 46, 53 Aplanétisme, 32 Archimède, 10 ARQS, 12 Avancement, 79 Biot et Savart, 43	Divergence, 70 Éclairement \mathcal{E} , 34 Energie d'un dipôle, 16 Énergie cinétique, 22	
Bode, 19	potentielle, 22	
Capacité calorifique, 7 Champ électromoteur, 52 Charge formelle, 75 Chemin optique, 35	Enthalpie, 7 libre, 79 Entropie, 8 Équilibre de Réaction, 79 Grandeur Extensive, 77	
Circulation, 71	Faraday, 50	
Circulation	Filtre, 17	
élémentaire, 71	Flux, 71	
Compacité, 76	élémentaire, 71	
Constante	radiatif, 65	
Stefan, 64	thermique, 59	
Coordonnées	Fonction	
cartésiennes, 68	de transfert, 17	
cylindriques, 69	Force	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	centrale, 22	
Dégénéré, 74	conservative, 21	
Densité	de Coriolis, 25	
spectrale d'onde de flux surfacique,	de Coulomb, 39	
63	électromotrice induite, 52	
surfacique	de Laplace, 44 , 51	
d'énergie, 63	de Lorentz, 44	
volumique d'énergie électromagné-	de rappel, 21	
tique, 49	Fraunhoffer, 37	
volumique de force electromagné-		
tique, 48	Gain, 18	
Descartes, 32	GALILÉEN, 24	
Deuxième principe, 8	Gradient, 70	
Diagramme	Hund, 74	
potentiel-pH, 81	Huygens-Fresnel, 37	
Dipôle	,	
magnétique, 44	Impédance, 15	
Dipôle	Inductance	
électrostatique, 42	propre, 52	

\overrightarrow{j} (Densité Volumique de Courant), 43	polarisée rectilignement, 57	
Kepler, 23	progressive, 54	
Klechkowsy, 74	transversale, 54	
112201110 1121	Ostrogradski, 72	
Laplace, 48	Paraxial(rayon), 32	
Lewis, 75	Pauli, 74	
Ligne de champ, 70	Période, 34	
Loi	Phase, 18	
d'action de masse, 80	Plasma, 57	
de Coulomb, 25 , 30	Poisson, 48	
de Fourier, 59	Potentiel	
de Gulderg et Waage, 80	électrostatique, 41	
de Kirchoff, 11	Poynting	
des mailles, 11	équation locale, 49	
des nœuds, 11	vecteur, 49	
de Planck, 64	Premier principe, 7	
de Stefan-Boltzmann, 64	Pression, 10	
de Wien, 65	Puissance	
Longueur d'onde λ , 34	d'une force, 21	
- ·	instantanée, 16	
Masse	moyenne, 16	
volumique, 10	Pulsation	
Maxwell	de coupure, 19	
Ampère, 44	plasma, 58	
Gauss, 41	Pulsation ω , 34	
Millman, 16	ω , ω	
Module d'onde k , 34	Rétroaction, 14	
Moment	,	
cinétique, 27	Stigmatisme	
dipolaire, 75	approché, 32	
dipolaire(Electrostatique), 42	rigoureux, 32	
d'une force, 26	Stokes, 72	
d'inertie, 28	Système	
magnétique, 44	conservatif, 21	
Lumière monochromatique, 34	TT (10	
N. FO	Thévenin, 13	
NEUMANN, 52	Torseur	
Nombre d'onde σ , 34	cinétique, 27	
Nombre quantique, 74	Transfert thermique, 7	
azimutal l , 74	Transverse, 54	
magnétique m_l , 74	Travail d'une force, 21	
principal $n, 74$	Troisième principe, 8	
de spin m_s , 74	Tube de champ, 70	
Norton, 13	Valeur	
Loi d'Oнм		
	efficace, 16	
Globale, 50	moyenne, 16	
Onde	Variance, 78	
électromagnétique, 33	Varignon, 26	
plane, 54	Vibration lumineuse, 33	