Introducción

- Lectura de memoria: *l.d f1, desp(r5)*
- Escritura a memoria: s.d f3, res(r0)
- Copiar valor de un registro a otro: mov.d fd, ff; fd = ff

No hay carga de valores inmediatos!

Operaciones básicas

- add.d fd, ff, fg: Suma ff con fg, dejando el resultado en fd
- sub.d fd, ff, fg: Resta fg a ff, dejando el resultado en fd
- mul.d fd, ff, fg: Multiplica ff con fg, dejando el resultado en fd
- div.d fd, ff, fg: Divide ff por fg, dejando el resultado en fd

Conversión Numero Entero / Punto Flotante

Las copias se deben hacer en 2 pasos.

- Copia de bits desde/hasta punto flotante
 - En este paso se copian bits, no se copian valores!
- Conversión de los bits en número entero / punto flotante.

Las conversiones no siempre respetan el número original (por cuestiones de redondeo y representación). Nosotros no vamos a tener en cuenta esto en la práctica.

De registro entero a punto flotante

Para copiar el valor que tengo en un registro entero (r0 a r31) a uno de punto flotante (f0 a f31):

- Copiar los 64 bits del registro entero rf al registro fd de punto flotante
 - mtc1 rf, fd
- Conviertir a punto flotante el valor entero copiado al registro ff, dejándolo en fd
 - · cvt.d.l fd, ff

Importante: los números muy grandes serán redondeados en su mejor representación de punto flotante.

Copiar el valor de r5 a f10

```
mtc1 r5, f10 cvt.d.l f10, f10
```

De punto flotante a registro entero

Para copiar el valor que tengo en un registro de punto flotante (f0 a f31) a un registro entero (r1 a r31):

- Conviertir a entero el valor en punto flotante contenido en ff, dejándolo en fd
 - cvt.l.d fd, ff
- Copiar los 64 bits del registro ff de punto flotante al registro rd entero
 - mfc1 rd, ff

Importante: El número se trunca, no se redondea

Copiar el valor de f3 a r8

```
cvt.l.d f4, f3
mfc1 r8, f4
```

Saltos condicionales en Punto Flotante

La unidad de punto flotante posee un flag (FP):

- c.lt.d fd, ff: Compara fd con ff, dejando FP=1 si fd es menor que ff, sino FP=0
- c.le.d fd, ff: Compara fd con ff, dejando flag FP=1 si fd es menor o igual que ff, sino FP=0
- c.eq.d fd, ff: Compara fd con ff, dejando flag FP=1 si fd es igual que ff, sino FP=0

Podemos usar el flag FP con las siguientes instrucciones:

- bc1t etiqueta: Salta a etiqueta si flag FP=1
- bc1f etiqueta: Salta a etiqueta si flag FP=0

Subrutinas

- El soporte de la arquitectura para la invocación de subrutinas es menor que el soporte que existe en otras arquitecturas (Pila, CALL, RET)
- La instrucción encargada de realizar un llamado a una subrutina es jal (jump and link):
 - La instrucción guarda en el registro r31 la dirección de retorno de la subrutina
 - Cambia el PC por la dirección de la subrutina
- Para retornar, basta retornar a la posición apuntada por el registro r31
 - Esto podemos hacerlo con la instrucción jr r31

Subrutinas

Acción	MSX88	WinMIPS64
Llamada a subrutina	CALL subrutina Se apila la dirección de retorno Se actualiza IP con el valor de la su- brutina	jal subrutina Se guarda en el registro r31 la direc- ción de retorno Se actualiza PC con el valor de la su- brutina
Retorno de la subrutina	RET Se desapila la dirección de retorno y se actualiza IP con ese valor	jr r31 Se actualiza PC con el valor del registro r31, que tiene la dirección de retorno de la subrutina

Qué pasa si una subrutina invoca a otra subrutina?

Ejemplo

```
.data
                base: .word 16
                exponente: .word 4
                result: .word 0
                .text
               ld r1, base(r0)
               ld r2, exponente(r0)
                jal a_la_potencia
                sd r5, result(r0)
               halt
a_la_potencia: daddi r5, r0, 1
                beqz r2, terminar
lazo:
                daddi r2, r2, -1
                dmul r5, r5, r1
                i lazo
terminar:
                jr r31
```

Normalización de registros

En lugar de usar r0-r31 es más conveniente darle nombre más significativos a los registros:

Preservado No
No
dor. No
No
No
nas. No
Si
nas. No
No
gra- Si
Si
Si
tina. Si

- Preservado implica que los registros deben devolverse inalterados desde una subrutina.
- \$s0-\$s7 representan las variables locales de la subrutina / programa.
- \$t0-\$t9 son registros para almacenar resultados auxiliares.
- Este uso de registros es el recomendado y esta normalizado
- Si una subrutina altera el valor de algún registro que debe ser preservado, debe conservar el valor original para poder restaurarlo.

Ejemplo

```
.data
               base: .word 16
               exponente: .word 4
               result: .word 0
               .text
               1d $a0, base($0)
               ld $a1, exponente($0)
               jal a_la_potencia
               sd $v0, result($0)
               halt
a_la_potencia: daddi $v0, $0, 1
               beqz $a1, terminar
lazo:
               daddi $a1, $a1, -1
               dmul $v0, $v0, $a0
               i lazo
terminar:
               jr $ra
```