1.1.5. Интерполяция сплайнами

При увеличении степени полинома погрешность интерполяции далеко не всегда стремится к нулю. Из-за того, что коэффициенты полинома при больших степенях вычисляются с большой погрешностью, точность расчета может значительно ухудшиться. Поэтому большую популярность имеют метолы аппроксимации на основе гладких кусочнополиномиальных функций, которые в каждом интервале аргумента имеют невысокую степен, обычно до трех. Функции подобного рода называются сплайнами. Например, линейный сплайн – это ломаная линия, проходящая по точкам.

Рассмотрим кубический сплайн. Это интерполяционный полином третьей степени, который непрерывен вместе со своими первыми и вторыми производными во всей области задания табличной функции. На участке между каждой парой соседних точек имеет кубический полином вида:

$$\psi(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3, \quad (1.10)$$

$$x_{i-1} \le x \le x_i, 0 \le i \le N.$$

В узлах значения многочлена и интерполируемой функции совпадают:

$$\psi(x_{i-1}) = y_{i-1} = a_i, \tag{1.11}$$

$$\psi(x_{i}) = y_{i} = a_{i} + b_{i}h_{i} + c_{i}h_{i}^{2} + d_{i}h_{i}^{3},$$

$$h_{i} = x_{i} - x_{i-1}, I \le i \le N.$$
(1.12)

Число таких уравнений меньше числа неизвестных в два раза. Недостающие уравнения получают, приравнивая во внутренних узлах первые и вторые производные, вычисляемые по коэффициентам на соседних участках:

$$\psi'(x) = b_{i} + 2c_{i}(x - x_{i-1}) + 3d_{i}(x - x_{i-1})^{2},$$

$$\psi''(x) = 2c_{i} + 6d_{i}(x - x_{i-1}), \quad x_{i-1} \le x \le x_{i},$$

$$b_{i+1} = b_{i} + 2c_{i}h_{i} + 3d_{i}h_{i}^{2},$$
(1.13)

$$c_{i+1} = c_i + 3d_i h_i, \ 1 \le i \le N - 1.$$
(1.14)

Недостающие условия можно получить, полагая, например, что вторая производная равна нулю на концах участка интерполирования:

$$\psi''(x_0) = 0, c_1 = 0,$$

$$\psi''(x_N) = 0, c_N + 3d_N h_N = 0,$$
(1.15)

Уравнения (1.11)-(1.16) позволяют определить все 4N неизвестных коэффициентов: a_i , b_i , c_i , d_i ($1 \le i \le N$).

Решение полученной системы уравнений можно сильно упростить, если привести ее к специальному виду.

Из (1.11) находятся сразу все коэффициенты a_i . Из (1.14) и (1.16) следует

$$d_{i} = \frac{c_{i+1} - c_{i}}{3h_{i}}, \qquad 1 \le i \le N - 1.$$
(1.17)

$$d_N = -\frac{\overline{c}_N}{3h_N} \tag{1.18}$$

Исключим из (1.12) d_i с помощью (1.17), получим:

$$b_{i} = \frac{y_{i} - y_{i-1}}{h_{i}} - h_{i} \frac{c_{i+1} - 2c_{i}}{3} , \quad 1 \le i \le N - 1 .$$
 (1.19)

Из (1.12) и (1.18):

$$b_{N} = \frac{y_{N} - y_{N-I}}{h_{N}} - h_{N} \frac{2c_{N}}{3}$$
 (1.20)



Исключим теперь из (1.13) величины b_i и b_{i+1} с учетом (1.19), наращивая во втором случае индекс на 1, а величину d_i - с учетом (1.17). В результате получим систему уравнений для определения коэффициентов c_i :

$$c_{i-1} = 0,$$

$$h_{i-1}c_{i-1} + 2(h_{i-1} + h_{i})c_{i} + h_{i}c_{i+1} = 3(\frac{y_{i} - y_{i-1}}{h_{i}} - \frac{y_{i-1} - y_{i-2}}{h_{i-1}}), 2 \le i \le N - 1$$

$$c_{N+1} = 0.$$
(1.21)

После нахождения коэффициентов c_i остальные коэффициенты определяют по следующим формулам:

$$a_{i} = y_{i-1}, 1 \le i \le N,$$

$$b_{i} = \frac{y_{i} - y_{i-1}}{h_{i}} - h_{i} \frac{c_{i+1} - 2c_{i}}{3}, 1 \le i \le N - 1,$$

$$b_{N} = \frac{y_{N} - y_{N-1}}{h_{N}} - h_{N} \frac{2c_{N}}{3},$$

$$d_{i} = \frac{c_{i+1} - c_{i}}{3h_{i}}, 1 \le i \le N - 1,$$

$$d_{N} = -\frac{c_{N}}{3h_{N}}.$$

Осталось выяснить, как решать систему (1.21). Матрица этой системы трехдиагональна, т.е. все ее элементы равны нулю, кроме тех, которые находятся на главной и двух соседних диагоналях. Такие системы удобно решать методом прогонки. Суть метода в следующем.

Применение метода исключения Гаусса для решения системы уравнений с трехдиагональной матрицей приводит к тому, что система уравнений преобразуется к виду, когда в каждом уравнении содержится только два неизвестных, и при обратном ходе одно из этих неизвестных выражается через другое. Поэтому применительно к (1.21) можно записать:

$$c_{i} = \xi_{i+1}c_{i+1} + \eta_{i+1}, \tag{1.22}$$

где ξ_{i+1} , η_{i+1} - некоторые, не известные пока прогоночные коэффициенты;

$$c_{i-1} = \xi_i c_i + \eta_i.$$

Подставляя последнее выражение в (1.21) и преобразуя, получим

$$c_{i} = -\frac{h_{i}}{h_{i-1}\xi_{i} + 2(h_{i-1} + h_{i})}c_{i+1} + \frac{f_{i} - h_{i-1}\eta_{i}}{h_{i-1}\xi_{i} + 2(h_{i-1} + h_{i})}.$$
(1.23)

Сравнивая (1.22) и (1.23), получим

$$\xi_{i+1} = -\frac{h_i}{h_{i-1}\xi_i + 2(h_{i-1} + h_i)}, \eta_{i+1} = \frac{f_i - h_{i-1}\eta_i}{h_{i-1}\xi_i + 2(h_{i-1} + h_i)}.$$
 (1.24)

В этих формулах введено обозначение

$$f_i = 3(\frac{y_i - y_{i-1}}{h_i} - \frac{y_{i-1} - y_{i-2}}{h_{i-1}})$$
.

Из условия $c_1 = 0$, следует $\xi_2 = 0$, $\eta_2 = 0$.

Теперь алгоритм решения (1.21) выглядит следующим образом. По формулам (1.24) при известных $\boldsymbol{\xi}_2$, $\boldsymbol{\eta}_2$, равных нулю, вычисляют прогоночные коэффициенты $\boldsymbol{\xi}_{i+1}$, $\boldsymbol{\eta}_{i+1}$ ($2 \leq i \leq N$) (прямой ход). Затем по формулам (1.22) при условии $\boldsymbol{c}_{N+1} = \boldsymbol{0}$ определяют все \boldsymbol{c}_i (обратный ход).

1.2. МНОГОМЕРНАЯ ИНТЕРПОЛЯЦИЯ

В различных приложениях широко используют двумерные и трехмерные таблицы. Например, теплофизические свойства различных веществ зависят от температуры и давления, а оптические характеристики - еще и от длины волны излучения.

При многомерной интерполяции из-за громоздкости таблиц необходимо брать достаточно большие шаги по аргументам, т.е. сетка узлов, на которой строят таблицу, получается довольно грубой. Поэтому особенно выгодно вводить преобразование переменных $\eta = \eta(y)$, $\xi = \xi(x)$, $\varphi = \varphi(z)$, подбирая подходящие формулы. При удачном выборе таких формул можно использовать в новых переменных интерполяционный полином невысокой степени.

Осуществляя многомерную интерполяцию, следует помнить, что расположение узлов не может быть произвольным. Например, при интерполяции полиномом первой степени $P_I(x,y)$ узлы не должны лежать на одной прямой в плоскости. Проверять условия подобного типа достаточно сложно, поэтому на практике целесообразно строить регулярные сетки, как правило, прямоугольные и равномерные, когда узлы являются точками пересечения двух взаимно перпендикулярных систем параллельных прямых. На этой сетке проводят простую последовательную интерполяцию: сначала по строкам, а затем по столбцам.

Покажем, как строится алгоритм на примере интерполяции двумерной табличной функции z = f(x,y). Задаются степени интерполяционных полиномов по двум координатам n_x , n_y и значения аргументов x, y. Вначале проводится интерполяцию, например, по x. При этом выполняется $n_y + 1$ одномерных интерполяций при выбранных значениях y_j , $j = 0,1,...n_y$, и вычисляются значения функции $f(x,y_j)$, $j = 0,1,...n_y$. А затем по полученным значениям функции, привязанным теперь к y_j , совершается одна интерполяция по y.

Точно так же, используя алгоритм двумерной интерполяции, строят алгоритм трехмерной интерполяции, на базе которого, в свою очередь, разрабатывается алгоритм интерполяции функции четырех переменных и т.д.

При последовательной интерполяции завышается степень интерполяционного полинома. При треугольной конфигурации расположения узлов степень многочлена будет минимальной. Многочлен n-й степени в форме Ньютона для двумерной интерполяции в этом случае можно представить как обобщение одномерного варианта записи:

$$P_{n}(x,y) = \sum_{i=0}^{n} \sum_{j=0}^{n-1} z(x_{0},...,x_{i},y_{0},...,y_{j}) \prod_{p=0}^{i-1} (x-x_{p}) \prod_{q=0}^{j-1} (y-y_{q}).$$

(1.27)

Пример 1.4. Записать многочлен Ньютона первой и второй степени для двумерной интерполяции функции z = z(x,y).

Из (1.27) получаем:

$$P_{1}(x,y) = z(x_{0}, y_{0}) + z(x_{0}, y_{0}, y_{1})(y - y_{0}) + z(x_{0}, x_{1}, y_{0})(x - x_{0}),$$

$$z(x_{0}, y_{0}, y_{1}) = \frac{z(x_{0}, y_{0}) - z(x_{0}, y_{1})}{y_{0} - y_{1}}, z(x_{0}, x_{1}, y_{0}) = \frac{z(x_{0}, y_{0}) - z(x_{1}, y_{0})}{x_{0} - x_{1}}$$

$$P_{2}(x, y) = z(x_{0}, y_{0}) + z(x_{0}, y_{0}, y_{1})(y - y_{0}) + z(x_{0}, x_{1}, y_{0})(x - x_{0}) + z(x_{0}, x_{1}, y_{0}, y_{1})(x - x_{0})(y - y_{0}) + z(x_{0}, x_{1}, x_{2}, y_{0})(x - x_{0})(x - x_{1}).$$

В ряде случаев приходится все-таки использовать нерегулярные сетки. Тогда, ограничиваясь интерполяционным полиномом первой степени, имеем z = a + bx + cy, и его коэффициенты находят по трем узлам, выбираемым в окрестности точки интерполяции:

$$z_i = a + bx_i + cy_i$$
, $0 \le i \le 2$, здесь i - номер узла.

Точно так же можно использовать полином второй степени

$$z_i = a + bx_i + cy_i + dx_i^2 + gy_i^2 + hx_iy_i, \ 0 \le i \le 5.$$

Понятно, что выбираются 6 узлов, ближайших к точке интерполяции.