# Teoria erorilor și aritmetică în virgulă flotantă Erorile sunt omniprezente

Radu Tiberiu Trîmbiţaş

Universitatea "Babeș-Bolyai"

11 martie 2025

## Tipuri de erori

Aprecierea preciziei rezultatelor calculelor este un obiectiv important în Analiza numerică. Se disting mai multe tipuri de erori care pot limita această precizie:

- erori în datele de intrare sunt în afara (dincolo de) controlului calculelor. Ele se pot datora, de exemplu, imperfecțiunilor inerente ale măsurătorilor fizice.
- erori de rotunjire apar dacă se fac calcule cu numere a căror reprezentare se restrânge la un număr finit de cifre.
- **3** erori de aproximare -multe metode nu dau soluția exactă a problemei P, ci a unei probleme mai simple  $\widetilde{P}$ , care aproximează P: integralele se aproximează prin sume finite, derivatele prin diferențe (divizate), etc. Aceste erori se numesc erori de discretizare.

## Exemplu de eroare de aproximare

• (P) Dorim să aproximăm

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

• Problema se înlocuiește cu problema mai simplă  $(\widetilde{P})$  a însumării unui număr finit de termeni – eroare de trunchiere

$$(\widetilde{P}) \qquad e = 1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!}.$$

• În acest capitol ne interesează doar erorile în datele de intrare și erorile de rotunjire.

• Combinația dintre o problemă matematică (PM), (de natură constructivă) și specificațiile de precizie ale rezultatului (SP) se numește problemă numerică.

- Combinația dintre o problemă matematică (PM), (de natură constructivă) și specificațiile de precizie ale rezultatului (SP) se numește problemă numerică.
- **Exemplu**: Fie  $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  și  $x \in \mathbb{R}$ . Dorim să calculăm y = f(x). În general x nu este reprezentabil în calculator; din acest motiv vom lucra cu o aproximare  $x^*$  a sa,  $x^* \approx x$ . De asemenea este posibil ca f să nu poată fi calculată exact; vom înlocui f cu o aproximantă a sa  $f_A$ . Valoarea calculată în calculator va fi  $f_A(x^*)$ . Deci problema numerică este următoarea:

- Combinația dintre o problemă matematică (PM), (de natură constructivă) și specificațiile de precizie ale rezultatului (SP) se numește problemă numerică.
- Exemplu: Fie  $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  și  $x \in \mathbb{R}$ . Dorim să calculăm y = f(x). În general x nu este reprezentabil în calculator; din acest motiv vom lucra cu o aproximare  $x^*$  a sa,  $x^* \approx x$ . De asemenea este posibil ca f să nu poată fi calculată exact; vom înlocui f cu o aproximantă a sa  $f_A$ . Valoarea calculată în calculator va fi  $f_A(x^*)$ . Deci problema numerică este următoarea:

PM. dându-se x și f, să se calculeze f(x);

- Combinația dintre o problemă matematică (PM), (de natură constructivă) și specificațiile de precizie ale rezultatului (SP) se numește problemă numerică.
- Exemplu: Fie  $f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$  și  $x \in \mathbb{R}$ . Dorim să calculăm y = f(x). În general x nu este reprezentabil în calculator; din acest motiv vom lucra cu o aproximare  $x^*$  a sa,  $x^* \approx x$ . De asemenea este posibil ca f să nu poată fi calculată exact; vom înlocui f cu o aproximantă a sa  $f_A$ . Valoarea calculată în calculator va fi  $f_A(x^*)$ . Deci problema numerică este următoarea:

PM. dându-se x și f, să se calculeze f(x); SP.  $|f(x) - f_A(x^*)| < \varepsilon$ ,  $\varepsilon$  dat.

#### Măsuri ale erorii

- X spațiu liniar normat,  $A \subseteq X$ ,  $x \in X$ . Un element  $x^* \in A$  se numește aproximantă a lui x din A (notație  $x^* \approx x$ ).
- $x^* \approx x$  o aproximantă a lui x, diferența  $\Delta x = x x^*$  se numește eroare, iar

$$\|\Delta x\| = \|x^* - x\| \tag{1}$$

se numește eroare absolută.

Raportul

$$\delta x = \frac{\|\Delta x\|}{\|x\|}, \quad x \neq 0 \tag{2}$$

se numește eroare relativă.

• Deoarece în practică x este necunoscut, se folosește aproximarea  $\delta x = \frac{\|\Delta x\|}{\|x^*\|}$ . Dacă  $\|\Delta x\|$  este mic comparativ cu  $\|x^*\|$ , atunci aproximanta este bună.



## Eroarea propagată

- $f: \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}$ ,  $x = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)$ . Dorim să evaluăm eroarea absolută și relativă  $\Delta f$  și respectiv  $\delta f$  când se aproximează f(x) prin  $f(x^*)$ .
- Aceste erori se numesc erori propagate, deoarece ne spun cum se propagă eroarea inițială (absolută sau relativă) pe parcursul calculării lui f.
- Presupunem  $x=x^*+\Delta x$ ,  $\Delta x=(\Delta x_1,\ldots,\Delta x_n)$ . Aplicăm formula lui Taylor

$$\Delta f = f(x_1^* + \Delta x_1, \dots, x_n^* + \Delta x_n) - f(x_1^*, \dots, x_n^*)$$
  
=  $\sum_{i=1}^n \Delta x_i \frac{\partial f}{\partial x_i^*}(x_1^*, \dots, x_n^*) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \Delta x_i \Delta x_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^* \partial x_j^*}(\theta),$ 

$$\theta \in [(x_1^*, \dots, x_n^*), (x_1^* + \Delta x_1, \dots, x_n^* + \Delta x_n)].$$

| □ → ← 同 → ← 目 → → ● → へ ○ ○

## Eroarea propagată II

neglijând termenii de ordinul al doilea (mici) obţinem

$$\Delta f \approx \sum_{i=1}^{n} \Delta x_i \frac{\partial f}{\partial x_i^*}(x_1^*, \dots x_n^*). \tag{3}$$

Pentru eroarea relativă avem

$$\delta f = \frac{\Delta f}{f} \approx \sum_{i=1}^{n} \Delta x_{i} \frac{\frac{\partial f}{\partial x_{i}^{*}}(x^{*})}{f(x^{*})}$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \delta x_{i} \frac{x_{i}^{*} \frac{\partial f}{\partial x_{i}^{*}}(x^{*})}{f(x^{*})}$$
(4)

## Eroarea propagată III

- Problema inversă: cu ce precizie trebuie aproximate datele pentru ca rezultatul să aibă o precizie dată?
- Adică, dându-se  $\varepsilon > 0$ , cât trebuie să fie  $\Delta x_i$  sau  $\delta x_i$ ,  $i = \overline{1, n}$  astfel încât  $\Delta f$  sau  $\delta f < \varepsilon$ ?
- principiul efectelor egale: se presupune că toți termenii care intervin în
   (3) sau (4) au același efect, adică

$$\frac{\partial f}{\partial x_1^*}(x^*)\Delta x_1 = \ldots = \frac{\partial f}{\partial x_n^*}(x^*)\Delta x_n.$$

se obţine

$$\Delta x_i pprox \frac{\Delta f}{n \left| \frac{\partial f}{\partial x_i^*}(x^*) \right|}.$$
 (5)

$$\delta x_i = \frac{\delta f}{n \left| \frac{x_i^* \frac{\partial}{\partial x_i^*} f(x^*)}{f(x^*)} \right|}.$$
 (6)

## Exemple

**Exemplu.** Găsiți o margine a erorii absolute și relative pentru volumul sferei  $V=rac{\pi d^3}{4}$  cu diametrul egal cu  $3.7cm\pm0.04cm$  și  $\pi\approx3.14$ .

Calculăm derivatele parțiale

$$\frac{\partial V}{\partial \pi} = \frac{1}{6}d^3 = 8.44, \qquad \frac{\partial V}{\partial d} = \frac{1}{2}\pi d^2 = 21.5.$$

Aplicând formula (3) și definiția erorii relative obținem:

$$\Delta V = \left| \frac{\partial V}{\partial \pi} \right| |\Delta \pi| + \left| \frac{\partial V}{\partial d} \right| |\Delta d| = 8.44 \cdot 0.01 + 21.5 \cdot 0.04 \approx 0.9444,$$
$$\delta_V = \frac{0.9444}{26.521} \approx 4\%.$$



## Exemple - continuare

**Exemplu.** Un cilindru are raza  $R \approx 2m$ , înălțimea  $H \approx 3m$ . Cu ce erori absolute trebuie determinate R, H și  $\pi$  astfel încât V să poată fi calculat cu o eroare  $< 0.1m^3$ .

Se aplică principiul efectelor egale (5):

$$V = \pi R^2 H, \quad \Delta V = 0.1 m^3,$$

$$\frac{\partial V}{\partial \pi} = R^2 H = 12, \quad \frac{\partial V}{\partial R} = 2\pi R H = 37.7, \quad \frac{\partial V}{\partial H} = \pi R^2 = 12.6.$$

n = 3, erorile absolute ale argumentelor:

$$\Delta\pi \approx \frac{\Delta V}{3\frac{\partial V}{\partial \pi}} = \frac{0.1}{3.12} < 0.003,$$

$$\Delta R \approx \frac{0.1}{3 \cdot 37.7} < 0.001, \qquad \Delta H \approx \frac{0.1}{3 \cdot 12.6} < 0.003.$$

## Aritmetică în virgulă flotantă

#### Parametrii reprezentării

- Parametrii reprezentării în virgulă flotantă sunt următoarele numere întregi
  - baza  $\beta$  (întotdeauna pară);
  - precizia p;
  - exponentul maxim e<sub>max</sub>;
  - exponentul minim e<sub>min</sub>;
- În general, un număr în virgulă flotantă se reprezintă sub forma

$$x = \pm d_0.d_1d_2...d_{p-1} \times \beta^e$$
,  $0 \le d_i < \beta$ ,  $e_{\min} \le e \le e_{\max}$  (7)

 $d_0.d_1d_2...d_{p-1}$  - semnificant sau fracție sau mantisă, e exponent.

Valoarea lui x este

$$\pm (d_0 + d_1 \beta^{-1} + d_2 \beta^{-2} + \dots + d_{p-1} \beta^{-(p-1)}) \beta^e.$$
 (8)

## Parametrii reprezentării


- Unicitatea se asigură prin normalizare: se modifică reprezentarea (nu valoarea) astfel încât  $d_0 \neq 0$ .
- ullet Zero se reprezintă ca  $1.0 imes eta^{e_{\min}-1}$
- Ordinea numerică uzuală a numerelor reale nenegative corespunde ordinii lexicografice a reprezentării lor flotante (cu exponentul în stânga semnificantului).
- număr în virgulă flotantă (NVF) = număr real care poate fi reprezentat exact în virgulă flotantă

### Numere denormalizate

- ullet După normalizarea semnificanților ramâne un "gol" între 0 și  $eta^{e_{min}}$
- Aceasta poate avea ca efect x-y=0 chiar dacă  $x\neq y$ , iar un fragment de cod de tipul **if**  $x\neq y$  **then** z=1/(x-y) poate eşua
- Soluție: se admit semnificanți nenormalizați când exponentul este e<sub>min</sub> (gradual underflow). Aceste numere se numesc numere denormalizate. Ele garantează că

$$x = y \iff x - y = 0$$

Distribuția fără denormalizare și cu denormalizare



## Parametrii reprezentării

 Mulţimea numerelor în virgulă flotantă pentru un set de parametri daţi ai reprezentării se va nota cu

$$\mathbb{F}(\beta, \textit{p}, \textit{e}_{\text{min}}, \textit{e}_{\text{max}}, \text{denorm}), \quad \text{denorm} \in \{\textit{true}, \textit{false}\}.$$

- Această mulțime nu coincide cu  $\mathbb R$  din următoarele motive:
  - este o submulțime finită a lui Q;
  - 2 pentru  $x \in \mathbb{R}$  putem avea  $|x| > \beta \times \beta^{e_{\max}}$  (depășire superioară) sau  $|x| < 1.0 \times \beta^{e_{\min}}$  (depășire inferioară).
- Operațiile aritmetice uzuale pe  $\mathbb{F}(\beta, p, e_{\min}, e_{\max}, \text{denorm})$  se notează cu  $\oplus$ ,  $\ominus$ ,  $\otimes$ ,  $\oslash$ , iar funcțiile uzuale cu SIN, COS, EXP, LN, SQRT ș.a.m.d.  $(\mathbb{F}, \oplus, \otimes)$  nu este corp deoarece

$$(x \oplus y) \oplus z \neq x \oplus (y \oplus z) \qquad (x \otimes y) \otimes z \neq x \otimes (y \otimes z)$$
$$(x \oplus y) \otimes z \neq x \otimes z \oplus y \otimes z.$$



#### Erori

- Eroarea relativă
- ulps units in the last place (unități în ultima poziție): dacă  $z = d_0.d_1d_2...d_{p-1}... \times \beta^e$ , atunci eroarea este

$$|d_0.d_1d_2...d_{p-1}-z/\beta^e|\beta^{p-1}$$
ulps.

• Eroarea relativă ce corespunde la  $\frac{1}{2}$ ulps este

$$\frac{1}{2}\beta^{-p} \le \frac{1}{2} \text{ulps} \le \frac{\beta}{2}\beta^{-p},$$

căci eroarea absolută este  $\underbrace{0.0...0}_{p}\beta' \times \beta^{e}$ , cu  $\beta' = \frac{\beta}{2}$ . Valoarea eps  $= \frac{\beta}{3}\beta^{-p}$  se numește epsilon-ul mașinii.

• Echivalent rezoluția relativă (distanța relativă între doi vecini)



## Rotunjire

- Rotunjirea implicită se face după regula cifrei pare: dacă  $x=d_0.d_1\dots d_{p-1}d_p\dots$  și  $d_p>\frac{\beta}{2}$  rotunjirea se face în sus, dacă  $d_p<\frac{\beta}{2}$  rotunjirea se face în jos, iar dacă  $d_p=\frac{\beta}{2}$  și printre cifrele eliminate există una nenulă rotunjirea se face în sus, iar în caz contrar ultima cifră păstrată este pară.
- Alte tipuri de rotunjiri: în jos, în sus, spre zero, trunchiere

## Aritmetică în virgulă flotantă

- Definim  $\mathrm{fl}(x)$  ca fiind cea mai apropiată aproximare în virgulă flotantă a lui x
- Din definiția eps avem pentru eroarea relativă:  $\forall x \in \mathbb{R}, \ \exists \epsilon \ cu \ |\epsilon| \le \text{eps } \text{astfel } \hat{\textit{incât}} \ \text{fl}(x) = x(1+\epsilon)$
- Rezultatul unei operații  $\odot$  în virgulă flotantă este  $\mathrm{fl}(a \circ b)$
- Dacă fl(a o b) este cel mai apropiat număr în virgulă flotantă de a o b, operațiile aritmetice se rotunjesc corect (standardul IEEE o face), ceea ce ne conduce la următoarea proprietate:

Pentru orice numere în virgulă flotantă x, y, există  $\epsilon$  cu  $|\epsilon| \leq eps$  astfel încât

$$x \odot y = (x \circ y)(1 + \epsilon)$$

numită axioma fundamentală a aritmeticii în virgulă flotantă

• Rotunjire la cel mai apropiat par în caz de ambiguitate



#### Anularea

• Din formulele pentru eroarea relativă (4), dacă  $x \approx x(1+\delta_x)$  și  $y \approx y(1+\delta_y)$ , avem următoarele expresii pentru erorile relative ale operațiilor în virgulă flotantă:

$$\delta_{xy} = \delta_x + \delta_y \tag{9}$$

$$\delta_{x/y} = \delta_x - \delta_y \tag{10}$$

$$\delta_{x+y} = \frac{x}{x+y} \delta_x + \frac{y}{x+y} \delta_y \tag{11}$$

- Singura operație critică din punct de vedere al erorii este scăderea a două cantități apropiate  $x \approx y$ , caz în care  $\delta_{x-y} \to \infty$ .
- Acest fenomen se numește anulare
- Figura 1 dă o explicație intuitivă



## Explicarea intuitivă a anulării

Figura: Anularea

#### Anularea II

- Anularea este de două tipuri:
  - benignă, când se scad două cantități exacte
  - 2 catastrofală, când se scad două cantități deja rotunjite.
- Programatorul trebuie să fie conștient de posibilitatea apariției anulării și să încerce să o evite.
- Expresiile în care apare anularea trebuie rescrise, iar o anulare catastrofală trebuie întotdeauna transformată în una benignă.

### Anularea III

- **Exemplu.** Dacă  $a \approx b$ , atunci expresia  $a^2 b^2$  se transformă în (a b)(a + b). Forma inițială este de preferat în cazul când  $a \gg b$  sau  $b \gg a$ .
- Exemplu. Dacă anularea apare într-o expresie cu radicali, se amplifică cu conjugata:

$$\sqrt{x+\delta} - \sqrt{x} = \frac{\delta}{\sqrt{x+\delta} + \sqrt{x}}, \quad \delta \approx 0.$$

• **Exemplu.** Diferența valorilor unei funcții pentru argumente apropiate se transformă folosind formula lui Taylor:

$$f(x+\delta)-f(x)=\delta f'(x)+\frac{\delta^2}{2}f''(x)+\cdots \quad f\in C^n[a,b].$$



#### Anularea IV

La ecuația de gradul al doilea  $ax^2+bx+c=0$ , anularea poate să apară dacă  $b^2\gg 4ac$ . Formulele uzuale

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{12}$$

$$x_2 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{13}$$

pot să conducă la anulare astfel: pentru b>0 anularea apare la calculul lui  $x_1$ , iar pentru b<0 anularea apare la calculul lui  $x_2$ . Remediul este să amplificăm cu conjugata

$$x_1 = \frac{2c}{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}} \tag{14}$$

$$x_2 = \frac{2c}{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}} \tag{15}$$

și să utilizăm în primul caz formulele (14) și (13), iar în al doilea caz (12) și (15). ../demo/html/ecgr2.html

## Teorema asupra pierderii preciziei

- Problemă: Câte cifre semnificative se pierd la scăderea x y când x este apropiat de y?
- Apropierea lui x de y este măsurată convenabil de  $1 \frac{y}{x}$ .

#### Teoremă (Loss of precission theorem)

Fie  $x \neq y$  NVF normalizate, unde x > y > 0. Dacă

$$2^{-p} \le 1 - \frac{y}{x} \le 2^{-q}$$

pentru p,  $q \in \mathbb{N}$ , atunci se pierd cel puțin q și cel mult p cifre binare semnificative la scăderea x-y.

## Teorema asupra pierderii preciziei - demonstrație

#### Demonstrație.

Vom demonstra partea a doua, lăsând prima parte ca exercițiu. Fie  $x=r\times 2^n$ ,  $y=s\times 2^m$  NVF normalizate  $(1\leq r,s<2)$ . Deoarece y< x, y va trebui deplasat înaintea scăderii, pentru a avea același exponent ca x. Deci,  $y=(s2^{m-n})\times 2^n$  și

$$x - y = (r - s2^{m-n}) \times 2^n$$

Semnificantul satisface

$$r - s2^{m-n} = r\left(1 - \frac{s \times 2^m}{r \times 2^n}\right) = r\left(1 - \frac{y}{x}\right) < 2^{-q}$$

Deci, pentru normalizarea reprezentării lui x-y, este nevoie de o deplasare de q biți la stânga. Astfel se introduc cel puțin q zerouri false la capătul drept al semnificantului. Aceasta înseamnă o pierdere a preciziei de cel puțin q biți.

## Reducerea rangului I

#### Exemplu

Pentru  $\sin x$ , câți biți semnificativi se pierd la reducerea la intervalul  $[0,2\pi)$ ?

**Soluție.** Dându-se  $x>2\pi$ , vom determina întregul n ce satisface  $0 \le x-2n\pi < 2\pi$ . Apoi la evaluare vom utiliza periodicitatea  $f(x)=f(x-2n\pi)$ . La scăderea  $x-2n\pi$ , va fi o pierdere de precizie. Conform teoremei 1 se vor pierde cel puțin q biți dacă

$$1 - \frac{2n\pi}{x} \le 2^{-q}$$

Deoarece

$$1 - \frac{2n\pi}{x} = \frac{x - 2n\pi}{x} < \frac{2\pi}{x}$$

◄□▶◀圖▶◀불▶◀불▶ 불 쒸٩○

## Reducerea rangului II

conchidem că cel puțin q biți se pierd dacă  $2\pi/x < 2^{-q}$ , sau echivalent, dacă  $2^q < x/2\pi$ .

**Exemplu numeric**. Să se calculeze  $\sin(12532.14)$ .

Avem  $\sin(12532.14) = \sin(12532.14 - 2k\pi)$ , cu k = 1994 și  $12532.14 - 2k\pi \approx 3.47$  și rezultatul va fi eronat. Dacă reducerea s-ar fi putut face cu precizie mai bună și rezultatul ar fi fost mai bun. MATLAB dă  $\sin(12532.14) = -0.321113319309938$  și  $\sin(3.47) = -0.322535900322479$ . De fapt,

$$\log_2 \frac{x}{2\pi} \approx 10.96$$

### Standardele IEEE

- Există două standarde diferite pentru calculul în virgulă flotantă:
  - **1 IEEE** 754 care prevede  $\beta = 2$
  - ② IEEE 854 pentru o reprezentare independentă de bază (permite  $\beta=2$  sau  $\beta=10$ , dar lasă o mai mare libertate de reprezentare).
- Parametrii standardului IEEE 754

	Precizia				
	Simplă	Simplă extinsă	Dublă	Dublă extinsă	
р	24	≥ 32	53	≥ 64	
$e_{max}$	+127	$\ge +1023$	+1023	$\ge +16383$	
$e_{min}$	-126	$\leq -1022$	-1022	$\leq -16382$	
dim. exponent	8	$\geq 11$	11	$\geq 15$	
dim. număr	32	≥ 43	64	≥ 79	

Tabela: Parametrii reprezentării flotante

bit ascuns -  $d_0 = 1$ , deci nu trebuie reprezentat fizic

#### **IEEE 754 II**

Motivele pentru formatele extinse sunt:

- o mai bună precizie;
- pentru conversia din binar în zecimal şi invers este nevoie de 9 cifre în simplă precizie şi de 17 cifre în dublă precizie.

Motivul pentru care  $|e_{min}| < e_{max}$  este acela că  $1/2^{e_{min}}$  nu trebuie să dea depășire.

Operațiile  $\oplus$ ,  $\ominus$ ,  $\otimes$ ,  $\oslash$  trebuie să fie exact rotunjite. Precizia aceasta se asigură cu două cifre de gardă și un bit suplimentar.

Reprezentarea exponentului se numește reprezentare cu exponent deplasat, adică în loc de e se reprezintă e+D, unde D este fixat la alegerea reprezentării.

D=127 pentru simplă precizie și D=1023 pentru dublă precizie.

## Precizia cvadruplă

#### După IEEE 754-2008

- p = 113 biţi (112+1 bit ascuns);
- dim. exponent=15 biţi
- $e_{max} = 16383$ ,  $e_{min} = -16382$
- deplasamentul D = 16383
- dim. număr 128

Varianta din 2019 a standardului prevede pentru dimensiunea exponentului formula

$$w = round(4\log_2(k)) - 13,$$

unde k este dimensiunea reprezentării (multiplu de 32).



## Cantități speciale

Semnificant	Ce reprezintă	
f = 0	$\pm 0$	zero cu semn
$f \neq 0$	$0.f \times 2^{e_{min}}$	Numere denormalizate
	$1.f \times 2^e$	
f = 0	$\pm \infty$	infinit
$f \neq 0$	NaN	NaN-uri
	$f = 0$ $f \neq 0$ $f = 0$	$f \neq 0$ $0.f \times 2^{e_{min}}$ $1.f \times 2^{e}$ $f = 0$ $\pm \infty$

## Cantități speciale

- NaN. Avem de fapt o familie de valori NaN, operațiile ilegale sau nedeterminate conduc la NaN:  $\infty+(-\infty)$ ,  $0\times\infty$ , 0/0,  $\infty/\infty$ , x REM 0,  $\infty$  REM y,  $\sqrt{x}$  pentru x<0. Dacă un operand este NaN rezultatul va fi tot NaN.
- Infinit. Operațiile cu  $\infty$  se definesc ca limite, ex:  $1/0 = \infty$ ,  $-1/0 = -\infty$ . Valorile infinite dau posibilitatea continuării calculului, lucru mai sigur decât abortarea sau returnarea celui mai mare număr reprezentabil.  $\frac{x}{1+x^2}$  pentru  $x = \infty$  dă rezultatul 0.
- Zero cu semn. Avem doi de 0: +0, -0; relațiile +0 = -0 și  $-0 < +\infty$  sunt adevărate. Avantaje: tratarea simplă a depășirilor inferioare și discontinuităților. Se face distincție între  $\log 0 = -\infty$  și  $\log x = \mathrm{NaN}$  pentru x < 0. Fără 0 cu semn nu s-ar putea face distincție la logaritm între un număr negativ care dă depășire superioară și 0.

## IEEE Simplă precizie, exemple

S	e + D	f	Cantitate
0	11111111	000001000000000000000000000000000000000	NaN
1	11111111	00100010000100101010101	NaN
0	11111111	000000000000000000000000000000000000000	$\infty$
0	10000001	101000000000000000000000000000000000000	$+2^{129-127} \cdot 1.101 = 6.5$
0	10000000	000000000000000000000000000000000000000	$+2^{128-127} \cdot 1.0 = 2$
0	0000001	000000000000000000000000000000000000000	$+2^{1-127} \cdot 1.0 = 2^{-126}$
0	00000000	100000000000000000000000000000000000000	$+2^{-126} \cdot 0.1 = 2^{-127}$
0	00000000	000000000000000000000000000000000000000	$+2^{-126} \cdot 2^{-23} = 2^{-149}$
0	00000000	000000000000000000000000000000000000000	+0
1	00000000	000000000000000000000000000000000000000	-0
1	10000001	101000000000000000000000000000000000000	$-2^{129-127} \cdot 1.101 = -6.5$
1	11111111	000000000000000000000000000000000000000	$-\infty$

Pentru virgulă flotantă în MATLAB vezi ../demo/html/fpdemo.html



William Kahan, eminent matematician și informatician, contribuții importante la studiul metodelor precise și eficiente de rezolvare a problemelor numerice pe calculatoare cu precizie finită. A fost principalul arhitect al standardului IEEE 754. Distins cu premiul Turing al ACM în 1989, Fellow al ACM din 1994. Profesor la Universitatea Berkeley, California

## Eșecul rachetei Patriot I



- Eșecul unui sistem de rachete antirachetă Patriot în timpul războiului din Golf din 1991 s-a datorat unei erori de conversie software.
- Ceasul sistemului măsura timpul în zecimi de secundă, dar îl memora într-un registru de 24 de biți, provocându-se astfel erori de rotunjire.
- Datele din câmp au arătat că sistemul poate eșua să urmărească și să intercepteze o rachetă după 20 de ore de funcționare și deci sistemul ar necesita rebootare.

## Eșecul rachetei Patriot II

 După 100 de ore de funcționare, eșecul sistemului a cauzat moartea a 28 de soldați americani aflați într-o cazarmă din Dhahran, Arabia Saudită, deoarece nu a reușit să intercepteze o rachetă Scud irakiană. Deoarece numărul 0.1 are o dezvoltare infinită în binar (este o fracție periodică), valoarea din registrul de 24 de biți este eronată

$$(0.00011001100110011001100)_2 \approx 0.95 \times 10^{-7}$$
.

Eroarea de timp după o sută de ore a fost de 0.34 secunde. Viteza rachetei Scud este de 3750 mile/oră, rezultând o eroare în distanță de aproximativ 573.59 m.

Vezi ../demo/html/patriotmaple.html și ../demo/patriotx.pdf

## Explozia rachetei Ariane 5

- În 1996, racheta Ariane 5 lansată de Agenția Spațială European a explodat la 40 de secunde după lansarea de la Kourou, Guyana Franceză.
- Investigația de după incident a arătat că componenta orizontală a vitezei a necesitat conversia unui număr flotant în dublă precizie într-un întreg pe 16 biți.
- Deoarece numărul era mai mare decât 32,767, cel mai mare întreg reprezentabil pe 16 biți, componentele de control au intrat în procedura de autodistrugere. Valoarea rachetei și a încărcăturii a fost de 500 de milioane de dolari.



### Referințe WWW

Se pot găsi informații adiționale pe World Wide Web la adresa http://www.ima.umn.edu/~arnold/disasters/ sau la http://www5.in.tum.de/~huckle/bugse.html. Există și alte consemnări ale calamităților ce ar fi putut fi evitate printr-o programare mai atentă, în special la utilizarea AVF.

• Putem gândi o problemă ca o aplicație

$$f: \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n, \quad y = f(x).$$
 (16)

- Ne interesează sensibilitatea aplicației într-un punct dat x la mici perturbații ale argumentului, adică cât de mare sau cât de mică este perturbația lui y comparativ cu perturbația lui x.
- În particular, dorim să măsurăm gradul de sensibilitate printr-un singur număr, numărul de condiționare al aplicației f în punctul x.
   Vom presupune că f este calculată exact, cu precizie infinită.
- Condiționarea lui f este deci o proprietate inerentă a funcției f și nu depinde de nici o considerație algoritmică legată de implementarea sa.

- Aceasta nu înseamnă că determinarea condiționării unei probleme este nerelevantă pentru orice soluție algoritmică a problemei.
- Soluția calculată cu (16),  $y^*$  (utilizând un algoritm specific și aritmetica în virgulă flotantă) este (și acest lucru se poate demonstra) soluția unei probleme "apropiate"

$$y^* = f(x^*) \tag{17}$$

CII

$$x^* = x + \delta \tag{18}$$

- distanța  $\|\delta\| = \|x^* x\|$  poate fi estimată în termeni de precizie a mașinii
- dacă știm cât de tare sau cât de slab reacționează aplicația la mici perturbații, cum ar fi  $\delta$  în (18), putem spune ceva despre eroarea  $y^* y$  a soluției cauzată de această perturbație.

Fie  $x = [x_1, \dots, x_m]^T \in \mathbb{R}^m$ ,  $y = [y_1, \dots, y_n]^T \in \mathbb{R}^n$ ,  $y_{\nu} = f_{\nu}(x_1, \dots, x_m)$ ,  $\nu = \overline{1, n} - y_{\nu}$  va fi privit ca o funcție de o singură variabilă  $x_{\mu}$ 

$$\gamma_{\nu\mu} = (\operatorname{cond}_{\nu\mu} f)(x) = \left| \frac{x_{\mu} \frac{\partial f_{\nu}}{\partial x_{\mu}}}{f_{\nu}(x)} \right|. \tag{19}$$

Aceasta ne dă o matrice de numere de condiționare (vezi și (4))

$$\Gamma(x) = \begin{pmatrix} \frac{x_1 \frac{\partial f_1}{\partial x_1}}{f_1(x)} & \cdots & \frac{x_m \frac{\partial f_1}{\partial x_m}}{f_1(x)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{x_1 \frac{\partial f_n}{\partial x_1}}{f_n(x)} & \cdots & \frac{x_m \frac{\partial f_n}{\partial x_m}}{f_n(x)} \end{pmatrix} =: [\gamma_{\nu\mu}(x)]$$
(20)

și vom lua ca număr de condiționare

$$(\operatorname{cond} f)(x) = \|\Gamma(x)\|. \tag{21}$$

Altfel.

$$\|\Delta y\| = \|f(x + \Delta x) - f(x)\| \le \|\Delta x\| \left\| \frac{\partial f}{\partial x} \right\|$$

unde

$$J(x) = \frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$$
 (22)

este matricea jacobiană a lui f

$$\frac{\|\Delta y\|_{\infty}}{\|y\|_{\infty}} \le \frac{\|x\|_{\infty} \left\|\frac{\partial f}{\partial x}\right\|_{\infty}}{\|f(x)\|_{\infty}} \cdot \frac{\|\Delta x\|}{\|x\|_{\infty}}.$$
 (23)

#### Cazul unidimensional

• Pentru m = n = 1 și  $x \neq 0$ ,  $y \neq 0$ 

$$(\operatorname{cond} f)(x) = \left| \frac{xf'(x)}{f(x)} \right|.$$

• Dacă  $x=0 \land y \neq 0$  se consideră eroarea absolută pentru x și eroarea relativă pentru y

$$(\operatorname{cond} f)(x) = \left| \frac{f'(x)}{f(x)} \right|;$$

- Pentru  $y=0 \land x \neq 0$  se ia eroarea absolută pentru y și eroarea relativă pentru x
- Pentru x = y = 0, se iau erorile absolute

$$(\mathsf{cond}\ f)(x) = f'(x).$$



## Condiționarea absolută

• Număr de condiționare absolută al unei probleme diferențiabile f în x:

$$\hat{\kappa} = \sup_{\delta x} \frac{\|\delta f\|}{\|\delta x\|} = \|J(x)\|$$

unde  $J(x) = [J_{ij}] = [\partial f_i/\partial x_j]$ , este jacobianul, iar norma este indusă de normele lui  $\delta f$  și  $\delta x$ 

• în cazul unidimensional

$$\hat{\kappa} = |f'(x)|.$$

### Exemple

- **Exemplu**: Funcția  $f(x) = \alpha x$ 
  - număr de condiționare absolută  $\hat{\kappa} = \|J\| = \alpha$
  - număr de condiționare relativă  $(\operatorname{cond} f)(x) = \frac{\|J\|}{\|f(x)\|/\|x\|} = \frac{\alpha}{\alpha x/x} = 1$
- Exemplu: Funcția  $f(x) = \sqrt{x}$ 
  - număr de condiționare absolută  $\hat{\kappa} = \|J\| = \frac{1}{2\sqrt{\chi}}$
  - număr de condiționare relativă  $(\operatorname{cond} f)(x) = \frac{\|J\|}{\|f(x)\|/\|x\|} = \frac{1/(2\sqrt{x})}{\sqrt{x}/x} = \frac{1}{2}$
- **Exemplu**: Funcția  $f(x) = x_1 x_2$  (cu norma  $\infty$ )
  - număr de condiționare absolută  $\hat{\kappa} = ||J|| = ||(1, -1)^T|| = 2$
  - număr de condiționare relativă

$$(\operatorname{cond} f)(x) = \frac{\|J\|}{\|f(x)\| / \|x\|} = \frac{2}{|x_1 - x_2| / \max\{|x_1|, |x_2|\}}$$

• prost condiționată dacă  $x_1 \approx x_2$  (anulare)



ullet Pentru o funcție dată g(n) vom nota cu  $\Theta(g(n))$  mulțimea de funcții

$$\Theta(g(n)) = \{ f(n) : \exists c_1, c_2, n_0 > 0 \ 0 \le c_1 g(n) \le f(n) \le c_2 g(n)$$
$$\forall n \ge n_0 \}.$$

- Scriem  $f(n) = \Theta(g(n))$  pentru a indica  $f(n) \in \Theta(g(n))$ . Spunem că g(n) este o margine asimptotică strânsă (assymptotically tight bound) pentru f(n).
- Definiția mulțimii  $\Theta(g(n))$  necesită ca fiecare membru al ei să fie asimptotic nenegativ, adică  $f(n) \ge 0$  când n este suficient de mare.

ullet Pentru o funcție dată g(n) vom nota cu O(g(n)) mulțimea de funcții

$$O(g(n)) = \{f(n): \exists c, n_0 \ 0 \le f(n) \le cg(n), \ \forall n \ge n_0\}.$$

- margine asimptotică superioară
- Pentru a indica faptul că f(n) este un membru al lui O(g(n)) scriem f(n) = O(g(n)).
- Observăm că  $f(n) = \Theta(g(n)) \Longrightarrow f(n) = O(g(n))$ , sau  $\Theta(g(n)) \subseteq O(g(n))$
- Una dintre proprietățile ciudate ale notației este aceea că  $n = O(n^2)$ .



• Pentru o funcție dată g(n) vom nota prin  $\Omega(g(n))$  mulțimea de funcții

$$\Omega(g(n)) = \left\{f(n): \ \exists c, n_0 \ 0 \leq cg(n) \leq f(n), \ \forall n \geq n_0\right\}.$$

- margine asimptotică inferioară
- Din definițiile notațiilor asimptotice se obține imediat:

$$f(n) = \Theta(g(n)) \iff f(n) = O(g(n)) \land f(n) = \Omega(g(n)).$$

• Spunem că funcțiile f și  $g: \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}$  sunt asimptotic echivalente, notație  $\sim$  dacă

$$\lim_{n\to\infty}\frac{f(n)}{g(n)}=1.$$

• Extinderea notațiilor asimptotice la mulțimea numerelor reale este naturală. De exemplu f(t) = O(g(t)) înseamnă că există o constantă pozitivă C astfel încât pentru orice t suficient de apropiat de o limită subînțeleasă (de exemplu  $t \to \infty$  sau  $t \to 0$ ) avem

$$|f(t)| \le Cg(t). \tag{24}$$

- ullet Considerăm un algoritm  $\widetilde{f}$  pentru problema f
- Un calcul  $\widetilde{f}(x)$  are eroarea absolută  $\left\|\widetilde{f}(x) f(x)\right\|$  și eroarea relativă

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|}$$

• Algoritmul este precis dacă (pentru orice x)

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|} = O(\text{eps})$$

unde O(eps) este "de ordinul eps" (vezi slide-ul următor)

• Constanta din O(eps) poate fi foarte mare pentru multe probleme, căci datorită erorilor de rotunjire nu utilizăm nici chiar un x corect.

## Detalii asupra notațiilor asimptotice

- Notația  $\varphi(t) = O(\psi(t))$  înseamnă că există o constantă C a.î. pentru t apropiat de o limită (de obicei 0 sau  $\infty$ ),  $|\varphi(t)| \leq C\psi(t)$
- **Exemplu**:  $\sin^2 t = O(t^2)$  când  $t \to 0$  înseamnă  $|\sin^2 t| \le Ct^2$  pentru un anumit C
- ullet Dacă  $\phi$  depinde de variabile adiționale, notația

$$\varphi(s,t) = O(\psi(t))$$
 uniform în  $s$ 

înseamnă că există o constantă C a.î.  $|arphi(s,t)| \leq C \psi(t)$  pentru orice s

- **Exemplu**:  $(\sin^2 t)(\sin^2 s) = O(t^2)$  uniform când  $t \to 0$ , dar nu dacă  $\sin^2 s$  este înlocuit cu  $s^2$
- În margini de forma  $\|\widetilde{x} x\| \le C\kappa(A) \operatorname{eps} \|x\|$ , C nu depinde de de A sau b, dar poate depinde de dimensiunea m



• Un algoritm  $\widetilde{f}$  pentru problema f este stabil dacă pentru orice x există un  $\widetilde{x}$  cu proprietatea

$$\frac{\|\widetilde{x} - x\|}{\|x\|} = O(\text{eps})$$

a.î.

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|} = O(\text{eps})$$

• Un algoritm  $\widetilde{f}$  pentru problema f este stabil dacă pentru orice x există un  $\widetilde{x}$  cu proprietatea

$$\frac{\|\widetilde{x} - x\|}{\|x\|} = O(\text{eps})$$

a.î.

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|} = O(\text{eps})$$

"Răspuns aproape corect la problemă aproape exactă"

• Un algoritm  $\widetilde{f}$  pentru problema f este stabil dacă pentru orice x există un  $\widetilde{x}$  cu proprietatea

$$\frac{\|\widetilde{x} - x\|}{\|x\|} = O(\text{eps})$$

a.î.

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|} = O(\text{eps})$$

- "Răspuns aproape corect la problemă aproape exactă"
- Un algoritm  $\widetilde{f}$  pentru problema f este regresiv stabil dacă pentru orice x există un  $\widetilde{x}$  cu proprietatea

$$\frac{\|\widetilde{x} - x\|}{\|x\|} = O(\text{eps})$$

a.î.

$$\widetilde{f}(x) = f(\widetilde{x}).$$



• Un algoritm  $\widetilde{f}$  pentru problema f este stabil dacă pentru orice x există un  $\widetilde{x}$  cu proprietatea

$$\frac{\|\widetilde{x} - x\|}{\|x\|} = O(\text{eps})$$

a.î.

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|} = O(\text{eps})$$

- "Răspuns aproape corect la problemă aproape exactă"
- Un algoritm  $\widetilde{f}$  pentru problema f este regresiv stabil dacă pentru orice x există un  $\widetilde{x}$  cu proprietatea

$$\frac{\|\widetilde{x} - x\|}{\|x\|} = O(\text{eps})$$

a.î.

$$\widetilde{f}(x) = f(\widetilde{x}).$$

### Stabilitatea AVF

- Cele două axiome ale AVF implică stabilitatea regresivă a operației  $\odot$ 
  - (1)  $\forall x \in \mathbb{R}$ ,  $\exists \epsilon$  cu  $|\epsilon| \le \mathrm{eps}$  a.î.  $\mathrm{fl}(x) = x(1+\epsilon)$
  - (2) Pentru orice NVF x, y, există  $\epsilon$  cu  $|\epsilon| \le \text{eps a.î.}$   $x \odot y = (x \circ y)(1 + \epsilon)$
- Exemplu: Scăderea  $f(x_1, x_2) = x_1 x_2$  cu algoritmul

$$\widetilde{f}(x_1, x_2) = \mathrm{fl}(x_1) \ominus \mathrm{fl}(x_2)$$

• (1) implică existența  $|\epsilon_1|$ ,  $|\epsilon_2| \le \mathrm{eps}$  a.î.

$$fl(x_1) = x_1(1 + \epsilon_1), \qquad fl(x_2) = x_2(1 + \epsilon_2)$$



(continuarea exemplului)

• (2) implică existența  $|\epsilon_3| \leq \mathrm{eps} \; \mathrm{a.i.}$ 

$$\mathrm{fl}(x_1)\ominus\mathrm{fl}(x_2)=(\mathrm{fl}(x_1)-\mathrm{fl}(x_2))(1+\epsilon_3)$$

• Combinând, rezultă existența  $|\epsilon_4|$ ,  $|\epsilon_4| \leq 2 \mathrm{eps} + O(\mathrm{eps}^2)$  a.î.

$$fl(x_1) \ominus fl(x_2) = (x_1(1+\epsilon_1) - x_2(1+\epsilon_2))(1+\epsilon_3)$$
  
=  $x_1(1+\epsilon_1)(1+\epsilon_3) - x_2(1+\epsilon_2)(1+\epsilon_3)$   
=  $x_1(1+\epsilon_4) - x_2(1+\epsilon_5)$ 

• Deci,  $fl(x_1) - fl(x_2) = \widetilde{x}_1 - \widetilde{x}_2$ 



• **Exemplu**: Produsul  $f(x,y) = x^*y$  calculat cu  $\otimes$  și  $\oplus$  este regresiv stabil

- **Exemplu**: Produsul  $f(x,y) = x^*y$  calculat cu  $\otimes$  și  $\oplus$  este regresiv stabil
- **Exemplu**: Produsul exterior  $f(x, y) = xy^*$  calculat cu  $\otimes$  nu este regresiv stabil (înafară de cazul când  $\widetilde{f}$  are rangul 1)

- **Exemplu**: Produsul  $f(x,y) = x^*y$  calculat cu  $\otimes$  și  $\oplus$  este regresiv stabil
- **Exemplu**: Produsul exterior  $f(x, y) = xy^*$  calculat cu  $\otimes$  nu este regresiv stabil (înafară de cazul când  $\widetilde{f}$  are rangul 1)
- **Exemplu**: f(x) = x + 1 calculat cu  $\widetilde{f}(x) = \mathrm{fl}(x) \oplus 1$  nu este regresiv stabil (considerăm  $x \approx 0$ )

- **Exemplu**: Produsul  $f(x,y) = x^*y$  calculat cu  $\otimes$  și  $\oplus$  este regresiv stabil
- **Exemplu**: Produsul exterior  $f(x, y) = xy^*$  calculat cu  $\otimes$  nu este regresiv stabil (înafară de cazul când  $\tilde{f}$  are rangul 1)
- **Exemplu**: f(x) = x + 1 calculat cu  $\widetilde{f}(x) = \mathrm{fl}(x) \oplus 1$  nu este regresiv stabil (considerăm  $x \approx 0$ )
- Exemplu: f(x,y) = x + y calculat cu  $\widetilde{f}(x,y) = \mathrm{fl}(x) \oplus \mathrm{fl}(y)$  este regresiv stabil

### Teoremă (Precizia unui algoritm regresiv stabil)

Daca se utilizează un algoritm regresiv stabil pentru a rezolva problema f cu numărul de condiționare  $\operatorname{cond}(f)(x)$ , eroarea relativă satisface

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|} = O((\operatorname{cond} f)(x)\operatorname{eps})$$

### Teoremă (Precizia unui algoritm regresiv stabil)

Daca se utilizează un algoritm regresiv stabil pentru a rezolva problema f cu numărul de condiționare  $\operatorname{cond}(f)(x)$ , eroarea relativă satisface

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|} = O((\operatorname{cond} f)(x)\operatorname{eps})$$

#### Demonstrație.

Stabilitatea regresivă înseamnă  $\widetilde{f}(x)=f(\widetilde{x})$ , pentru un anumit  $\widetilde{x}$  a. î.  $\frac{\|\widetilde{x}-x\|}{\|x\|}=O(\text{eps})$ . Definiția numărului de condiționare ne dă

$$\frac{\left\|\widetilde{f}(x) - f(x)\right\|}{\|f(x)\|} = \left(\left(\operatorname{cond} f\right)(x) + o(1)\right) \frac{\|\widetilde{x} - x\|}{\|x\|}$$

unde  $o(1) \to 0$  la fel ca eps  $\to 0$ . Combinând aceste două se obține rezultatul dorit.

# Bibliografie I

- James Demmel, Applied Numerical Linear Algebra, SIAM, Philadelphia, 1997.
- W. Gautschi, Numerical Analysis. An Introduction, Birkhäuser, Basel, 1997.
- D. Goldberg, What every computer scientist should know about floating-point arithmetic, Computing Surveys 23 (1991), no. 1, 5–48.
- Nicholas J. Higham, Accuracy and Stability of Numerical Algorithms, SIAM, Philadelphia, 1996.
- M. L. Overton, Numerical Computing with IEEE Floating Point Arithmetic, SIAM, Philadelphia, 2001.
- J. Stoer, R. Bulirsch, Introduction to Numerical Analysis, 2nd ed., Springer Verlag, 1992.

# Bibliografie II

- C. Überhuber, Computer-Numerik, vol. 1, 2, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New-York, 1995.
- C. Ueberhuber, Numerical Computation. Methods, Software and Analysis, vol. I, II, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1997.