# Contents

1	Physikalische Größen und Einheiten	2			
	1.1 Umrechnungen in SI-Einheiten	$\frac{2}{2}$			
	1.3 Messunsicherheit Typ B	3			
2	Verschiebung, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsbetrag	4			
3	Gleichförmig beschleunigte Bewegung	4			
4	Gleichmäßig beschleunigte Bewegung				
5	Bewegung in zwei und drei Dimensionen 5.1 Der schräge Wurf				
6	Die Newtonschen Axiome6.1 Das erste Newtonsche Axiom: Das Trägheitsgesetz6.2 Das zweite Newtonsche Axiom6.3 Das dritte Newtonsche Axiom	6 6 6 7			
7	Kontaktkräfte und weitere Arten von Kräften 7.1 Trägheits- und Scheinkräfte	<b>7</b> 9			
8	Der Massenmittelpunkt	9			
9	Arbeit und kinetische Energie	10			
10	Verrichtete Arbeit bei geradliniger Bewegung mit ortsabhängiger Kraft	11			
11	Leistung	11			
<b>12</b>	Energieerhaltung	11			
13	Impuls und Impulserhaltung	12			
14	Stoßprozesse         14.0.1 Gerader, zentraler, elastischer Stoß, zweite Kugel in Ruhe	12 13 13			
15	Drehbewegungen      15.1 Die Kinetische Energie der Drehbewegung	14 15			
16	Massenträgheitsmomente	16			
17	Das zweite Newtonsche Axiom für Drehbewegungen17.1 Statisches Gleichgewicht17.2 Die kinetische Energie rollender Körper	18 18 18			
18	Drehimpuls und Drehimpulserhaltung	19			
19	Schwingungen	19			
	19.1 Ungedämpfte, freie und harmonische Schwingungen	19 21			
	19.3 Energie des gedämpften Oszillators	21			
	19.4 Güte	22			

20	Wellen	23
	20.1 Wellen in drei Dimensionen	23
	20.2 Der Doppler-Effekt	24
21	Überlagerung von Wellen	25
	21.1 Überlagerung von zwei Wellen mit gleicher Wellenzahl und Frequenz	25
	21.2 Interferenzbedingungen	25
	21.3Überlagerung von zwei Wellen mit geringfügig unterschiedlicher Frequenz und Wellenlänge	25
22	Reflexion und Transmission an Grenzschichten	26

# 1 Physikalische Größen und Einheiten

### 1.1 Umrechnungen in SI-Einheiten

$$\begin{aligned} \operatorname{Kraft} & F = kg \cdot \frac{m}{s^2} = N \\ \operatorname{Arbeit} & W = kg \cdot \frac{m}{s^2} \cdot m = kg \cdot \frac{m^2}{s^2} = J \\ \operatorname{Leistung} & P = \frac{kg \cdot m^2}{s^3} = W \\ \operatorname{Spannung} & U = \frac{kg \cdot m^2}{s^2 \cdot As} = \frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3} = V \\ \operatorname{Kapazit\"{at}} & C = \frac{A^2 \cdot s^4}{kg \cdot m^2} = \frac{C}{V} = \frac{As}{V} = F \\ \operatorname{Geschwindigkeit} & v = \frac{m}{s} \\ \operatorname{Beschleunigung} & a = \frac{m}{s^2} \end{aligned}$$

### 1.2 Messunsicherheit Typ A

Arithmetischer Mittelwert

$$\bar{x} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} x_i$$

 $\bar{x}$ : Mittelwert der Messwerte [Einheit wie  $x_i$ ],  $x_i$ : Einzelne Messwerte, N: Anzahl der Messungen

Standartabweichung des Messverfahrens

$$\Delta x = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})}$$

 $\Delta x \colon \mathit{Standardabweichung} \ [\mathit{Einheit wie} \ x_i], \ x_i \colon \mathit{Einzelne} \ \mathit{Messwerte}, \ \bar{x} \colon \mathit{Mittelwert}, \ \mathit{N} \colon \mathit{Anzahl} \ \mathit{der} \ \mathit{Messwerte}$ 

Standartabweichung eines Messwertes

$$\Delta x = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2$$

 $\Delta x$ : Standardabweichung [Einheit wie  $x_i$ ],  $x_i$ : Einzelne Messwerte,  $\bar{x}$ : Mittelwert, N: Anzahl der Messwerte

Standartabweichung des Mittelwertes

$$\Delta \bar{x} = \frac{\Delta x}{\sqrt{N}}$$

 $\Delta \bar{x}$ : Standardabweichung des Mittelwertes,  $\Delta x$ : Standardabweichung [Einheit wie  $x_i$ ], N: Anzahl der Messwerte

Darstellung der Messgröße x

$$x_p = \bar{x} \pm t_p \cdot \Delta x$$
$$x_p = \bar{x} \pm U_a(x)$$

 $x_p$ : Messgröße,  $\bar{x}$ : Mittelwert,  $t_p$ : Vertrauensfaktor,  $\Delta x$ : Standardabweichung,  $U_a(x)$ : erweiterte Unsicherheit

#### 1.3 Messunsicherheit Typ B

Unsicherheiten, welche nicht durch Wiederholungsmessungen ermittelt werden. Die Messunsicherheit ist angegeben

### 1.3.1 Ermittlung des kombinierten Unsicherheit

Wenn Typ A und Typ B vorliegen

$$U_{\text{mess}} = \sqrt{U_A^2(x) + U_{B_1}^2(x) + U_{B_2}^2(x) + \dots}$$

 $U_{mess}$ : Gesamte kombinierte Unsicherheit,  $U_A(x)$ : Unsicherheit Typ A,  $U_{B_i}(x)$ : Unsicherheit Typ B

Bei Abhängigkeit mehrerer Größen (z.B. Volumen = abc)

$$u_{ges} = \sqrt{(\frac{\partial_z}{\partial_a} \cdot \Delta a)^2 + (\frac{\partial_z}{\partial_b} \cdot \Delta b)^2 + (\frac{\partial_z}{\partial_c} \cdot \Delta c)^2}$$

# 2 Verschiebung, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsbetrag

Verschiebung

$$\Delta x = x_E - x_A$$

 $\Delta x$ : Verschiebung [m],  $x_E$ : Endposition [m],  $x_A$ : Anfangsposition [m]

Mittlere Geschwindigkeit

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

 $\bar{v_x}$ : Mittlere Geschwindigkeit [m/s],  $\Delta x$ : Weg [m],  $\Delta t$ : Zeitintervall [s]

Momentangeschwindigkeit

$$v_x = \frac{x}{t} = \dot{x}(t)$$

 $v_x$ : Momentangeschwindigkeit [m/s], x: Position [m], t: Zeit [s],  $\dot{x}(t)$ : Ableitung von x(t) nach der Zeit

# 3 Gleichförmig beschleunigte Bewegung

Der mittlere Geschwindigkeitsbetrag (speed)  $\bar{v}_x$  ist definiert als zurückgelegte Strecke s geteilt durch die benötigte Zeit  $\Delta t$ :

$$\bar{v}_x = \frac{s}{\Delta t}$$

 $\bar{v}_x$ : Mittlere Geschwindigkeit [m/s], s: Strecke [m],  $\Delta t$ : Zeitintervall [s]

Die mittlere Beschleunigung  $\bar{a}_x$  ist definiert als Änderung der Geschwindigkeit  $v_x$  pro Zeiteinheit  $\Delta t$ :

$$\bar{a}_x = \frac{v_{xE} - v_{xA}}{\Delta t} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$

 $\bar{a}_x$ : Mittlere Beschleunigung [m/s²],  $v_{xE}$ : Endgeschwindigkeit [m/s],  $v_{xA}$ : Anfangsgeschwindigkeit [m/s],  $\Delta t$ : Zeit [s]

# 4 Gleichmäßig beschleunigte Bewegung

$$x(t) = x_0 + v_{x0}t + \frac{1}{2}a_x t^2$$
$$v_x(t) = v_{x0} + a_x t$$

x(t): Position zur Zeit t [m],  $x_0$ : Anfangsposition [m],  $v_{x0}$ : Anfangsgeschwindigkeit [m/s],  $a_x$ : konstante Beschleunigung [m/s<sup>2</sup>], t: Zeit [s]

# 5 Bewegung in zwei und drei Dimensionen

$$r(t) = x(t)\vec{e_x} + y(t)\vec{e_y}$$
$$= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$$

r(t): Ortsvektor [m], x(t), y(t): Komponenten der Position [m],  $\vec{e_x}, \vec{e_y}$ : Einheitsvektoren

$$\Delta \vec{r}(t) = \vec{r_E}(t) - \vec{r_A}(t)$$
$$= \begin{pmatrix} x_E(t) - x_A(t) \\ y_E(t) - y_A(t) \end{pmatrix}$$

 $\Delta \vec{r}(t)$ : Verschiebungsvektor [m],  $\vec{r_E}(t)$ : Endposition,  $\vec{r_A}(t)$ : Anfangsposition

Mittlere Geschwindigkeit

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

 $\vec{v}$ : Mittlere Geschwindigkeit [m/s],  $\Delta \vec{r}$ : Verschiebung [m],  $\Delta t$ : Zeitintervall [s]

$$\vec{r}(t) = x(t)\vec{e_x} + y(t)\vec{e_y} + z(t)\vec{e_z}$$

$$= \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

z.B.

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} x_0 + v_{x0}t + \frac{1}{2}a_xt^2 \\ y_0 + v_{y0}t + \frac{1}{2}a_yt^2 \\ z_0 + v_{z0}t + \frac{1}{2}a_zt^2 \end{pmatrix}$$

 $\vec{r}(t)$ : Ortsvektor [m],  $x_0, y_0, z_0$ : Anfangskoordinaten [m],  $v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}$ : Anfangsgeschwindigkeiten [m/s],  $a_x, a_y, a_z$ : Beschleunigungen  $[m/s^2]$ , t: Zeit [s]

### 5.1 Der schräge Wurf

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} v_0 \cdot \cos \alpha \cdot t \\ y_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_{x0}t \\ y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2 \end{pmatrix}$$

 $\vec{r}(t)$ : Ortsvektor [m],  $v_0$ : Anfangsgeschwindigkeit [m/s],  $\alpha$ : Abwurfwinkel, g: Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>], t: Zeit [s],  $y_0$ : Anfangshöhe [m]

$$y(t) = y_0 + v_0 \sin \alpha \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

y(t): Höhe zur Zeit t [m],  $y_0$ : Anfangshöhe [m],  $v_0$ : Anfangsgeschwindigkeit [m/s],  $\alpha$ : Winkel, g: Erdbeschleunigung  $[m/s^2]$ , t: Zeit [s]

$$y(x) = y_0 + v_0 \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha}\right)^2$$

y(x): Höhe in Abhängigkeit vom horizontalen Ort x [m],  $y_0$ : Anfangshöhe [m],  $v_0$ : Anfangsgeschwindigkeit [m/s],  $\alpha$ : Winkel, g: Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>], x: horizontale Entfernung [m]

### 6 Die Newtonschen Axiome

$$F = m \cdot a$$

F: Kraft [N], m: Masse [kg], a: Beschleunigung [m/s<sup>2</sup>]

#### 6.1 Das erste Newtonsche Axiom: Das Trägheitsgesetz

Ein Körper bleibt in Ruhe oder bewegt sich geradlinig mit konstanter Geschwindigkeit weiter, wenn keine resultierende Kraft auf ihn wirkt

$$\vec{a} = 0$$
 falls  $\vec{F} = 0$ 

Sie gelten nur in Inertialsystemen (Jedes Bezugssystem, in dem ein Kräftefreier Körper in Ruhe bleibt, ist ein Inertialsystem)

 $\vec{a}$ : Beschleunigung [m/s<sup>2</sup>],  $\vec{F}$ : resultierende Kraft [N]

#### 6.2 Das zweite Newtonsche Axiom

(lex secunda oder Aktionsprinzip). Die zeitliche Änderung des Impulses ist gleich der resultierenden Kraft, die auf einen Körper wirkt.

**Impuls** 

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

 $\vec{p}$ : Impuls [kg·m/s], m: Masse [kg],  $\vec{v}$ : Geschwindigkeit [m/s]

$$\vec{F}_{res} = \sum_{i} \vec{F}_{i} = m \cdot \vec{a}$$

 $\sum_i \vec{F}_i$ : Summe der Kräfte auf einen Körper [N], m: Masse [kg],  $\vec{a}$ : Beschleunigung [m/s²]

Eine über Zeit veränderliche Masse (z.B. Rakete)

$$m = \frac{m_{\rm Ruhe}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

m: relativistische Masse [kg], m<sub>Ruhe</sub>: Ruhemasse [kg], v: Geschwindigkeit [m/s], c: Lichtgeschwindigkeit [m/s]

Gravitationskraft

$$F_G = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$$

 $F_G$ : Gravitationskraft [N], G: Gravitationskonstante  $G = 6,67430 \cdot 10^{-11} [m^3/kg \cdot s^2]$ ,  $m_1, m_2$ : Massen der Körper [kg], r: Abstand [m]

### 6.3 Das dritte Newtonsche Axiom

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

 $\vec{F}_{12}$ : Kraft von Körper 1 auf 2 [N],  $\vec{F}_{21}$ : Gegenkraft von 2 auf 1 [N]

### 7 Kontaktkräfte und weitere Arten von Kräften

Gewichtskraft  $F_G$ 

$$F_G = m \cdot g$$

Greift Immer am Schwerpunkt!!

 $F_G\colon Gewichtskraft\ [N],\ m\colon Masse\ [kg],\ g\colon Erdbeschleunigung\ [m/s^2]$ 

Normalkraft  $F_N$ 

$$F_N = F_G$$

Immer senkrecht zu einem Untergrund gerichtet. Sie kann entweder in gleiche oder entgegengesetzte Richtung der Gewichtskraft  $F_G$  eingezeichnet werden

 $F_N$ : Normalkraft [N],  $F_G$ : Gewichtskraft [N]

Reibungskraft  $F_R$ 

$$F_R = \mu \cdot F_N$$

Wirkt eine Kraft F auf einen Körper mit der Gewichtskraft  $F_G$  parallel zum Untergrund, so entsteht entgegen dieser Kraft F eine Reibungskraft.

 $F_R$ : Reibungskraft [N],  $\mu$ : Reibungskoeffizient,  $F_N$ : Normalkraft [N]

Hangabtriebskraft  $F_H$ 

 $F_H = m \cdot g \cdot \sin \alpha$ 

 $F_N$  wird kleiner

$$F_N = m \cdot g \cdot \cos \alpha$$

Diese Aufgaben mit Kräftezerlegung lösen: Wirklinien von  $F_H$  und  $F_N$  einzeichnen und ein Kräfteparallelogramm bilden. Anschließend über trigonometrische Zusammenhänge lösen.

 $F_H$ : Hangabtriebskraft [N],  $F_N$ : Normalkraft [N], m: Masse [kg], g: Erdbeschleunigung [ $m/s^2$ ],  $\alpha$ : Neigungswinkel

Federkraft

$$F_{\text{Zug}} = K_F \cdot x$$

$$F_{\text{Feder}} = -K_F \cdot x$$

 $F_{Zug}$ : Zugkraft an der Feder [N],  $F_{Feder}$ : Rückstellkraft der Feder [N],  $K_F$ : Federkonstante [N/m], x: Auslenkung [m]

Zentripetalkraft  $\vec{F}_{ZP}$ 

$$\vec{F}_{ZP} = -m \cdot \omega^2 \cdot \vec{r} = \frac{m \cdot v^2}{r}$$

 $\vec{F}_{ZP}$ : Zentripetalkraft [N], m: Masse [kg],  $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s],  $\vec{r}$ : Radiusvektor [m], v: Bahngeschwindigkeit [m/s]

Luftwiderstandskraft

$$F_W = \frac{1}{2}c_W \cdot \rho \cdot A \cdot v^2$$

Vereinfacht

$$F_W = b \cdot v^2$$

 $F_W$ : Luftwiderstand [N],  $c_W$ : Widerstandsbeiwert,  $\rho$ : Dichte der Luft [kg/m³], A: Querschnittsfläche [m²], v: Geschwindigkeit [m/s], b: Reibungskoeffizient [kg/m]

### 7.1 Trägheits- und Scheinkräfte

Trägheitskraft

$$\vec{F}_T = -m \cdot \vec{a}_B$$

 $\vec{F}_T$ : Trägheitskraft [N], m: Masse [kg],  $\vec{a}_B$ : Beschleunigung des Bezugssystems [m/s<sup>2</sup>]

Zentrifugalkraft

$$\vec{F}_{ZF} = m \cdot \omega^2 \cdot \vec{r} = -\vec{F}_{ZP}$$

 $\vec{F}_{ZF}$ : Zentrifugalkraft [N], m: Masse [kg],  $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s],  $\vec{r}$ : Radiusvektor [m]

Corioliskraft

$$\vec{F}_{\mathrm{Cor}} = 2m \, \vec{v} \times \vec{\omega} = 2m \, |\vec{v}| |\vec{\omega}| \sin(\vec{v}; \vec{\omega})$$
$$\vec{a}_{\mathrm{Cor}} = 2 \cdot \vec{v}_0 \times \vec{\omega}$$

Rechte Hand Regel: Daumen:  $\vec{a}_{cor}$  Zeigefinger:  $\vec{v}$  Mittelfinger:  $\vec{\omega}$ 

 $\vec{F}_{\mathrm{Cor}}$ : Corioliskraft [N], m: Masse [kg],  $\vec{v}$ : Geschwindigkeit [m/s],  $\vec{\omega}$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s]

# 8 Der Massenmittelpunkt

Drehmoment  $\vec{M}$ 

$$\vec{M} = r \cdot \vec{F}$$

 $\vec{M}$ : Drehmoment [Nm], r: Hebelarm [m],  $\vec{F}$ : angreifende Kraft [N]

Statisches Problem

$$\sum F_i = 0$$

$$\sum M_i = 0$$

 $\sum F_i$ : Summe aller Kräfte [N],  $\sum M_i$ : Summe aller Momente [Nm]

Massenmittelpunkt  $X_s$ bei 2 Teilchen

$$X_s = \frac{X_1 \cdot m_1 + X_2 \cdot m_2}{m_1 + m_2}$$

 $X_s$ : Schwerpunkt [m],  $X_1, X_2$ : Positionen der Massen [m],  $m_1, m_2$ : Massen [kg]

Für n Teilchen gilt

$$X_S = \frac{1}{m_{\rm ges}} \sum m_i \cdot \vec{r_i}$$

 $X_S$ : Massenmittelpunkt [m],  $m_i$ : Masse des Teilchens [kg],  $\vec{r}_i$ : Ort des Teilchens [m],  $m_{ges}$ : Gesamtmasse [kg]

Für  $\infty$  Teilchen gilt

$$X_S = \frac{1}{m_{\rm ges}} \int \vec{r} \, dm$$

 $X_S$ : Massenmittelpunkt [m],  $\vec{r}$ : Ortselement [m],  $m_{ges}$ : Gesamtmasse [kg]

# 9 Arbeit und kinetische Energie

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = |\vec{F}| \cdot |\vec{s}| \cdot \cos(\vec{F}; \vec{s})$$

 $W: Arbeit [J], \vec{F}: Kraft [N], \vec{s}: Weg [m], \cos(\vec{F}; \vec{s}): Winkel zwischen Kraft und Weg$ 

Reibungsarbeit  $W_r$  -> Wärme<br/>engergie

$$W_r = F_r \cdot \Delta x = \mu F_N \cdot \Delta x$$

 $W_r$ : Reibungsarbeit [J],  $F_r$ : Reibungskraft [N],  $\mu$ : Reibungskoeffizient,  $F_N$ : Normalkraft [N],  $\Delta x$ : Weg [m]

Hubarbeit  $W_H$  —> Potentielle Energie

$$W_H = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{\rm Pot} = W_{\rm Pot} = mgh$$

 $W_H$ : Hubarbeit [J],  $E_{Pot}$ : Potentielle Energie [J], m: Masse [kg], g: Erdbeschleunigung [ $m/s^2$ ], h: Höhe [m]

Beschleunigungsarbeit  $W_B$  —> kinetische Energie

$$W_B = F_B \cdot \Delta x = m \cdot a \cdot \Delta x = \frac{1}{2}mv^2$$

 $W_B$ : Beschleunigungsarbeit [J],  $F_B$ : Beschleunigende Kraft [N],  $\Delta x$ : Weg [m], m: Masse [kg], a: Beschleunigung [m/s<sup>2</sup>], v: Geschwindigkeit [m/s]

Gesamtenergie bei geschlossenen Wegen (konservative Kräfte)

$$W_{\rm ges} = 0 = \oint \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Konservative Kräfte sind Kräfte, die längs eines beliebeigen, geschlossenen Weges keine Arbeit verrichten. An Teilstrecken aufgewendete Energie wird an anderen Strecken wieder zurückgewonnen.

 $W_{ges}$ : Gesamtarbeit über geschlossene Bahn [J],  $\vec{F}$ : Kraft [N],  $d\vec{s}$ : Wegdifferenzial [m]

# 10 Verrichtete Arbeit bei geradliniger Bewegung mit ortsabhängiger Kraft

Einzelne Teilmengen

$$dW_i = F_i \cdot ds_i$$

dW<sub>i</sub>: Infinitesimale Arbeit [J], F<sub>i</sub>: Kraft entlang des Wegs [N], ds<sub>i</sub>: Wegdifferenzial [m]

Gesamte Arbeit zwischen  $S_1$  und  $S_2$ 

$$W = \int_{S_1}^{S_2} F(s) \, ds$$

W: Arbeit [J], F(s): ortsabhängige Kraft [N], s: Weg [m]

# 11 Leistung

Die Energieänderung eines Körpers pro Zeiteinheit heißt Leistung P

$$\begin{split} P &= \frac{\text{Verrichtete Arbeit}}{\text{Zeit}} = \vec{F} \cdot \vec{v} \\ dW &= \vec{F} \cdot d\vec{s} = \vec{F} \cdot \vec{v} \cdot dt \\ \frac{dW}{dt} &= \vec{F} \cdot \vec{v} = P \end{split}$$

P: Leistung [W],  $\vec{F}$ : Kraft [N],  $\vec{v}$ : Geschwindigkeit [m/s], t: Zeit [s]

# 12 Energieerhaltung

Allgemeiner Energieerhaltungssatz:

$$E_{\text{ges}} = E_{\text{mech}} + E_{\text{wärme}} + E_{\text{chem}} + E_{\text{andere}} = \text{konstant}$$

Mechanischer Energieerhaltungssatz:

$$E_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^{n} E_{\text{Pot},i} + \sum_{i=1}^{n} E_{\text{Kin},i} = \text{konstant}, \text{ wenn } \vec{F}_{\text{ext}} = 0$$

$$E_{\text{Pot}} = m \cdot g \cdot h$$

$$E_{\text{Kin}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^{2}$$

Wenn an einem System keine äußeren Kräfte Arbeit verrichten und alle inneren Kräfte, die Arbeit verrichten, konstant sind, bleibt die mechanische Gesamtenergie eines abgeschlossenen Systems konstant.

 $E_{ges}$ : Gesamte mechanische Energie [J],  $E_{Pot}$ : Potentielle Energie [J],  $E_{Kin}$ : Kinetische Energie [J], m: Masse [kg], g: Erdbeschleunigung [ $m/s^2$ ], h: Höhe [m], v: Geschwindigkeit [m/s]

# 13 Impuls und Impulserhaltung

Der Impuls  $\vec{p}$  einer Masse ist definiert als das Produkt aus der Masse m und ihrer Geschwindigkeit  $\vec{v}$ :

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

 $\vec{p}$ : Impuls [kg·m/s], m: Masse [kg],  $\vec{v}$ : Geschwindigkeit [m/s]

Impulserhaltungssatz:

$$\sum_{i} m_{i} \cdot \vec{v}_{i} = \sum_{i} m_{i} \cdot \vec{v}'_{i} \quad \text{wenn } \vec{F}_{\text{ext}} = 0$$

Wenn die Summe aller äußeren Kräfte auf ein System null ist, bleibt der Gesamtimpuls des Systems konstant

 $\vec{p}_{ges}$ : Gesamtimpuls [kg·m/s],  $m_i$ : Massen [kg],  $\vec{v}_i$ : Geschwindigkeiten [m/s],  $\vec{F}_{ext}$ : äußere Kraft [N]

# 14 Stoßprozesse

Elastischer Stoß:

$$\sum_{i} \frac{1}{2} m_{i} v_{i,\text{vor}}^{2} = \sum_{i} \frac{1}{2} m_{i} v_{i,\text{nach}}^{2}$$

Gesamte kinetische Energie ist nach dem Stoß gleich groß, wie die gesamte kinetische Energie vor dem Stoß.

 $m_i$ : Masse [kg],  $v_{i,vor}$ : Geschwindigkeit vor dem Stoß [m/s],  $v_{i,nach}$ : Geschwindigkeit nach dem Stoß [m/s]

Inelastischer Stoß:

$$\sum_{i} \frac{1}{2} m_i v_{i,\text{vor}}^2 = \sum_{i} \frac{1}{2} m_i v_{i,\text{nach}}^2 + \Delta W$$

Ein Teil der kinetischen Energie geht vor dem Stoß in eine andere Energieform über.

Vollständig inelastischer Stoß:

$$\sum_{i} \frac{1}{2} m_i v_{i,\text{vor}}^2 = \Delta W$$

Die Gesamtenergie geht vor dem Stoß in eine andere Energieform über

Alle kinetische Energie geht in andere Energieformen über (z. B. Wärme, Verformung)

#### 14.0.1 Gerader, zentraler, elastischer Stoß, zweite Kugel in Ruhe

Impulserhaltung:

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}_1' + m_2 \vec{v}_2'$$

 $m_1, m_2$ : Massen [kg],  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ : Geschwindigkeiten vor dem Stoß [m/s],  $\vec{v}_1', \vec{v}_2'$ : Geschwindigkeiten danach [m/s]

Energieerhaltung:

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 = \frac{1}{2}m_1{v_1'}^2 + \frac{1}{2}m_2{v_2'}^2$$

Kinetische Energie vor und nach dem Stoß ist gleich (elastischer Stoß)

Geschwindigkeiten nach dem Stoß:

$$v_1' = \frac{(m_1 - m_2)v_1 + 2m_2v_2}{m_1 + m_2}$$

$$v_2' = \frac{(m_2 - m_1)v_2 + 2m_1v_1}{m_1 + m_2}$$

 $v_1', v_2'$ : Endgeschwindigkeiten nach dem Stoß [m/s],  $m_1, m_2$ : Massen [kg],  $v_1, v_2$ : Anfangsgeschwindigkeiten [m/s]

#### 14.1 Schiefer, zentraler, elastischer Stoß, die zweite Kugel ist in Ruhe

Impulserhaltung in x- und y-Richtung aufteilen:

X-Richtung

$$m_1 v_{1x} = m_1 v'_{1x} + m_2 v'_{2x}$$
  
$$m_1 v_{1x} = m_1 v'_1 \cos \Theta_1 + m_2 v'_2 \cos \Theta_2$$

Y-Richtung:

$$0 = m_1 v'_{1y} + m_2 v'_{2y}$$
$$0 = m_1 v'_1 \sin \Theta_1 + m_2 v'_2 \sin \Theta_2$$

Da wir einen elastischen Stoß haben gilt der Energieerhaltungssatz:

$$m_1 v_1^2 = m_1 v_1^{\prime 2} + m_2 v_2^{\prime 2}$$

Nun haben wir 4 unbekannte aber 3 Gleichungen -> Es wird eine weitere Information benötigt (z.B.  $m_1 = m_2$ )

# 15 Drehbewegungen

Die Länge eines Kreisbogens s ergibt sich aus dem Zusammenhang:

$$s = r \cdot \varphi$$

Bogenlänge  $\Delta s$ : Entspricht der zurückgelegten Strecke einer Bewegung auf einer gekrümmten Ortskurve -> Bei einer Kreisförmigen Bewegung errechnet sich die Bogenlänge in Abhängigkeit vom überstrichenen Winkel  $\Delta \varphi = \varphi - \varphi_0$  zwischen zwei Punkten auf der Kreisbahn mit Radius r (Winkel im Bogenmaß)

s: Kreisbogenlänge [m], r: Radius [m], φ: Winkel im Bogenmaß [rad]

Winkelgeschwindigkeit (Änderung des Drehwinkels pro Zeit)

$$\omega = \frac{d\varphi(t)}{dt}$$
 mit  $[\omega] = \text{rad/s}$ 

Die Winkelgeschwindigkeit ist unabhängig vom Radius -> Auf einer rotierenden Scheibe besitzen alle Punkte dieselbe Winkelgeschwindigkeit.

 $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s],  $\varphi(t)$ : Winkel [rad], t: Zeit [s]

Winkelbeschleunigung (Änderung der Winkelgeschwindigkeit pro Zeit)

$$\alpha = \frac{d^2 \varphi(t)}{dt^2} = \frac{d\omega(t)}{dt}$$
 mit  $[\alpha] = \text{rad/s}^2$ 

 $\alpha$ : Winkelbeschleuniqung [rad/s],  $\omega(t)$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s],  $\varphi(t)$ : Winkel [rad]

Bahngeschwindigkeit (Tangentialgeschwindigkeit)

$$v_t = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

Bei einer ganzen Umdrehung mit Bogenlänge  $\Delta s = r \cdot 2\pi$  erhält man

$$v_t = r \cdot \omega$$

Bei einer Kreisbewegung mit konstanter Winkelgeschwindigkeit  $\omega$  ist auch der Betrag der Tangentialbeschleunigung konstant

Eine Änderung von  $v_t$  kann nur stattfinden, wenn eine Beschleunigung  $a_{zp}$  dafür ursächlich ist

 $v_t$ : Bahngeschwindigkeit [m/s], r: Radius [m],  $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s]

Tangentialbeschleunigung (Bahnbeschleunigung)

$$a_t = r \cdot \alpha$$

 $a_t$ : Tangentialbeschleunigung  $[m/s^2]$ , r: Radius [m],  $\alpha$ : Winkelbeschleunigung  $[rad/s^2]$ 

Zentripetalbeschleunigung

$$a_{zp} = -r \cdot \omega^2 = -\frac{v_t^2}{r}$$

 $a_{zp}$ : Zentripetalbeschleunigung  $[m/s^2]$ , r: Radius [m],  $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s],  $v_t$ : Bahngeschwindigkeit [m/s]

Grundformeln

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \omega t + \frac{1}{2}\alpha t^2$$
$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t$$
$$\alpha(t) = \alpha$$

 $\varphi(t)$ : Winkel [rad],  $\varphi_0$ : Anfangswinkel [rad],  $\omega$ : Anfangswinkelgeschwindigkeit [rad/s],  $\alpha$ : konstante Winkelbeschleunigung [rad/s²], t: Zeit [s]

$$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\varphi$$
 
$$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$
 
$$P = M \cdot \omega$$

 $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s],  $\omega_0$ : Anfangswinkelgeschwindigkeit [rad/s],  $\alpha$ : Winkelbeschleunigung [rad/s²],  $\Delta\varphi$ : Winkeländerung [rad], f: Frequenz [Hz], T: Periodendauer [s], P: Leistung [W], M: Drehmoment [Nm]

#### 15.1 Die Kinetische Energie der Drehbewegung

$$E_{\rm kin} = \sum_i \frac{1}{2} m_i r_i^2 \cdot \omega^2 = \frac{1}{2} I \omega^2$$

 $E_{kin}$ : Rotationsenergie [J],  $m_i$ : Masse [kg],  $r_i$ : Abstand zur Drehachse [m],  $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s], I: Trägheitsmoment [kg· $m^2$ ]

Tabelle 10.2: Vergleich der Zusammenhänge von Rotation und Translation, am Beispiel von zwei Dimensionen

<del></del>							
Rotation		Translation					
Ortsvektor	$\vec{r} = r(\theta)$	Ortsvektor	$ec{r} = xec{e_x} + yec{e_y}$				
Drehwinkel	$\Delta  heta =  heta_{ m Ende} -  heta_{ m Anfang}$	Verschiebung	$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{e_x} + \Delta y \vec{e_y}$				
Bogenlänge	$s = r \cdot \Delta \theta$	Strecke	$\mathrm{s}=\sqrt{\left(\Delta x\right)^2+\left(\Delta y\right)^2}$				
Winkelgeschwindigkeit	$\omega = \dot{\theta}(t) = \frac{\mathrm{d}\theta(t)}{\mathrm{d}t}$	Geschwindigkeit	$\vec{v} = \dot{\vec{r}} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}(t)}{\mathrm{d}t}$				
Winkelbeschleunigung	$\alpha = \frac{\mathrm{d}\omega(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta(t)}{\mathrm{d}t^2}$	Beschleunigung	$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}(t)}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\vec{r}(t)}{\mathrm{d}t^2}$				
Gleichungen für den Fall konstanter Winkelbeschleunigung	$\theta(t) = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\alpha t^2$ $\omega^2(t) = \omega_0^2 + 2\alpha\Delta\theta$	Gleichungen für den Fall konstanter Winkelbeschleunigung	$ec{r} = ec{r}_0 + ec{v}_0 t + rac{1}{2} ec{a} t^2$ $ec{v}^2(t) = ec{v}_0^2 + 2 ec{a} \Delta ec{r}$				
Drehmoment	$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$	Kraft	$ec{F}$				
Trägheitsmoment	I	Masse	m				
Zweites Newtonsches Axiom	$\vec{M}_{\mathrm{res}} = I\vec{\alpha} = \frac{\mathrm{d}\vec{L}}{\mathrm{d}t}$	Zweites Newtonsches Axiom	$ec{F}_{ m res} = m ec{a} = rac{{ m d} ec{p}}{{ m d} t}$				
Arbeit	$\mathrm{d}W = \vec{M}  \mathrm{d}\vec{\theta}$	Arbeit	$\mathrm{d}W = \vec{F}\mathrm{d}\vec{s}$				
Kinetische Energie	$E_{\mathrm{kin}} = \frac{1}{2}I\omega^2$	Kinetische Energie	$E_{\rm kin} = \frac{1}{2}mv^2$				
Leistung	$P = \vec{M} \vec{\omega}$	Leistung	$P = \vec{F} \vec{v}$				
Drehimpuls	$\vec{L} = I \vec{\omega} = \vec{r} \times \vec{p}$	Impuls	$\vec{p}=m\vec{v}$				

#### ${\bf Massentr\"{a}gheits momente}$ 16

Massenträgheitsmoment

$$I = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i r_i^2$$
$$I_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^{n} I_i$$

$$I_{\text{ges}} = \sum_{i} I_{i}$$

 $I: \ \textit{Tr\"{a}gheitsmoment eines K\"{o}rpers [kg \cdot m^2], \ m_i: \ \textit{Masse [kg], $r_i$: Abstand zur Drehachse [m]}$ 

### Kontinuierliche Masseverteilungen

$$I = \int r^2 \, dm$$

I: Trägheitsmoment  $[kg \cdot m^2]$ , r: Abstand zur Drehachse [m], dm: infinitesimale Masse [kg]

Massiver, homogener Zylinder (Masse m; Radius  $r_a$ )

$$I = \frac{1}{2}m \cdot r_a^2$$

I: Trägheitsmoment [ $kg \cdot m^2$ ], m: Masse [kg],  $r_a$ : Außenradius [m]

Hohlzylinder (Masse m; Innenradius  $r_i$ ; Außenradius  $r_a$ )

$$I = \frac{1}{2}m \cdot (r_a^2 + r_i^2)$$

I: Trägheitsmoment [ $kg \cdot m^2$ ], m: Masse [kg],  $r_a$ : Außenradius [m],  $r_i$ : Innenradius [m]

Dünnwandiger, hohler Zylinder (Radius  $r_a$ )

$$I = m \cdot r_a^2$$

I: Trägheitsmoment [kg· $m^2$ ], m: Masse [kg],  $r_a$ : Radius [m]

Dünner Stab (Länge l; durch die Mitte gedreht)

$$I = \frac{1}{12} m \cdot l^2$$

 $I: Tr\"{a}gheitsmoment [kg \cdot m^2], m: Masse [kg], l: L\"{a}nge [m]$ 

Dünner Stab (Drehachse durch das Ende)

$$I = \frac{1}{3}m \cdot l^2$$

I: Trägheitsmoment [kg·m²], m: Masse [kg], l: Länge [m]

Bei versetzter Drehachse

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2}I_s\omega^2 + \frac{1}{2}mr^2\omega^2 = \frac{1}{2}(I_s + mr^2)\omega^2$$

Steiner

$$I_p = I_s + mr^2$$

 $E_{kin}$ : Kinetische Energie der Rotation [J],  $I_s$ : Trägheitsmoment um Schwerpunktachse [kg·m²],  $I_p$ : Trägheitsmoment um Parallelachse [kg·m²], m: Masse [kg], r: Abstand der Achsen [m],  $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s]

# 17 Das zweite Newtonsche Axiom für Drehbewegungen

$$\vec{M} = I \cdot \vec{\alpha}$$

 $\vec{M}$ : Drehmoment [Nm], I: Trägheitsmoment [kg·m²],  $\vec{\alpha}$ : Winkelbeschleunigung [rad/s²]

Drehmoment über Kreuzprodukt

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

 $\vec{M}$ : Drehmoment [Nm],  $\vec{r}$ : Hebelarm [m],  $\vec{F}$ : Kraft [N]

Tangentialbeschleunigung

$$a_t = \vec{\alpha} \cdot \vec{r} \quad \Rightarrow \quad \vec{F} = m \cdot \vec{\alpha} \times \vec{r}$$

 $a_t$ : Tangentialbeschleunigung  $[m/s^2]$ ,  $\vec{\alpha}$ : Winkelbeschleunigung  $[rad/s^2]$ ,  $\vec{r}$ : Radiusvektor [m],  $\vec{F}$ : Kraft [N], m: Masse [kg]

#### 17.1 Statisches Gleichgewicht

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a} = 0$$

$$\vec{M} = I \cdot \vec{\alpha} = 0$$

Statische Bedingungen: keine Beschleunigung, keine Winkelbeschleunigung. Kräfte- und Momentengleichgewicht.  $\vec{F}$ : resultierende Kraft [N],  $\vec{a}$ : Beschleunigung [m/s²],  $\vec{M}$ : Drehmoment [Nm],  $\vec{\alpha}$ : Winkelbeschleunigung [rad/s²]

### 17.2 Die kinetische Energie rollender Körper

Ein rollender Körper besitzt sowohl kinetische Energie durch die Rotation, als auch kinetische Energie durch die Bewegung seines Schwerpunkts in Folge des Abrollens. Gesamtenergie:

$$E_{\rm kin} = \frac{1}{2}I_S\omega^2 + \frac{1}{2}mv_S^2$$

 $E_{kin}$ : Gesamtenergie [J],  $I_S$ : Trägheitsmoment um Schwerpunkt [kg·m²],  $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s], m: Masse [kg],  $v_S$ : Schwerpunktsgeschwindigkeit [m/s]

Vollzylinder auf schiefer Ebene (Neigung  $\beta$ ):

$$E_{\rm pot} = E_{\rm kin}$$

Geschwindigkeit nach Strecke x:

$$v_x^2 = \frac{4}{3}g \cdot x \cdot \sin \beta$$

Beschleunigung:

$$a = \frac{2}{3}g \cdot \sin \beta$$

 $E_{pot}$ : Potentielle Energie [J],  $v_x$ : Geschwindigkeit [m/s], g: Erdbeschleunigung [m/s²], x: zurückgelegte Strecke [m],  $\beta$ : Neigungswinkel [rad], a: Beschleunigung [m/s²]

# 18 Drehimpuls und Drehimpulserhaltung

Drehimpuls

$$\begin{split} L &= I \cdot \omega = \vec{r} \times \vec{p} \\ \vec{L}_{\rm ges} &= \vec{L}_{\rm Bahn} + \vec{L}_{\rm Spin} = m \cdot \vec{r}_S \times \vec{v}_S + \vec{L}_{\rm Spin} \end{split}$$

L: Drehimpuls [kg·m²/s], I: Trägheitsmoment [kg·m²],  $\omega$ : Winkelgeschwindigkeit [rad/s],  $\vec{r}$ : Ort [m],  $\vec{p}$ : Impuls [kg·m/s],  $\vec{v}_s$ : Geschwindigkeit Schwerpunkt [m/s]

Drehimpulserhaltung

$$\vec{L}_{\mathrm{ges}} = \sum_{i} I_i \cdot \omega_i = \mathrm{konstant}, \quad \mathrm{wenn} \ \vec{M}_{\mathrm{ges}} = 0$$

 $\vec{L}_{ges}$ : Gesamtdrehimpuls [kg·m²/s],  $\vec{M}_{ges}$ : Summe der äußeren Drehmomente [Nm]

# 19 Schwingungen

### 19.1 Ungedämpfte, freie und harmonische Schwingungen

Auslenkung, Geschwindigkeit, Beschleunigung

$$y(t) = A \cdot \cos(\omega_0 t + \delta)$$

$$v(t) = -\omega_0 A \cdot \sin(\omega_0 t + \delta)$$

$$a(t) = -\omega_0^2 A \cdot \cos(\omega_0 t + \delta)$$

y(t): Auslenkung [m], v(t): Geschwindigkeit [m/s], a(t): Beschleunigung [m/s<sup>2</sup>], A: Amplitude [m],  $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s],  $\delta$ : Phasenverschiebung [rad], t: Zeit [s]

Kreisfrequenz

$$\omega_0 = 2\pi f_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \sqrt{\frac{k_F}{m}}$$

 $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s],  $f_0$ : Frequenz [Hz],  $T_0$ : Periodendauer [s],  $k_F$ : Federkonstante [N/m], m: Masse [kg]

Energie des harmonischen Oszillators

$$E_{\rm mech} = \frac{1}{2}k_F \cdot A^2$$

 $E_{mech}$ : Mechanische Energie [J],  $k_F$ : Federkonstante [N/m], A: Amplitude [m]

Vertikaler Federschwinger

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k_F}{m}}$$

 $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s],  $k_F$ : Federkonstante [N/m], m: Masse [kg]

Mathematisches Pendel

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l}\sin\theta(t) = 0$$

Linearisiert:

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{g}{l}\theta(t) = 0$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{g}{l}}$$

 $\theta(t)$ : Winkel [rad], g: Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>], l: Pendellänge [m],  $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s]

Drehpendel / Torsionspendel

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{\kappa}{I}\theta(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{\kappa}{I}}$$

 $\theta(t)$ : Auslenkwinkel [rad],  $\kappa$ : Drehfederkonstante [Nm], I: Trägheitsmoment [kg·m²]

Physikalisches Pendel

$$\ddot{\theta}(t) + \frac{smg}{I_p}\sin\theta(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{smg}{I_p}}$$

 $\theta(t)$ : Winkel [rad], s: Abstand zur Drehachse [m], m: Masse [kg], g: Erdbeschleunigung [m/s<sup>2</sup>],  $I_p$ : Trägheitsmoment bezogen auf Drehachse [kg·m<sup>2</sup>]

Elastischer Schwingkreis

$$\ddot{Q}(t) + \frac{1}{LC}Q(t) = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

Q(t): Ladung [C], L: Induktivität [H], C: Kapazität [F],  $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s]

### 19.2 Gedämpfte Schwingungen

DGL für Feder-Masse-Dämpfungssystem:

$$\ddot{y}(t) + 2\delta \dot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = 0 \quad \text{mit } 2\delta = \frac{b}{m}$$

y(t): Auslenkung [m],  $\delta$ : Abklingkonstante [1/s], b: Dämpfungskonstante [kg/s], m: Masse [kg],  $\omega_0$ : ungedämpfte Kreisfrequenz [rad/s]

Dämpfungsgrad

$$D = \frac{\delta}{\omega_0}$$

D: Dämpfungsgrad,  $\delta$ : Abklingkonstante [1/s],  $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s]

Lösung der charakteristischen Gleichung

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2}$$


 $\lambda$ : Eigenwerte,  $\delta$ : Abklingkonstante [1/s],  $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s]

### 19.3 Energie des gedämpften Oszillators

Schwach gedämpft (Näherung  $\omega_d \approx \omega_0$ ):

$$E_{\rm mech} = \frac{1}{2}m \cdot \omega_0^2 \cdot A^2$$

 $E_{mech}$ : Energie [J], m: Masse [kg],  $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s], A: Amplitude [m]



**Abbildung 11.4:** Kriechfall, aperiodischer Grenzfall und Schwingfall eines gedämpften Systems mit den Anfangsbedingungen  $y(0) = y_0 = 1$  und  $\dot{y}(0) = 0$ .

Stärker gedämpft:

$$E_{\rm mech} = \frac{1}{2}m \cdot \omega_d^2 \cdot A^2$$

 $\omega_d$ : gedämpfte Eigenfrequenz [rad/s]

#### 19.4 Güte

Gütefaktor

$$Q = \frac{1}{2D} = \omega_0 \cdot \frac{m}{b}$$

Q: Gütefaktor, D: Dämpfungsgrad,  $\omega_0$ : Kreisfrequenz [rad/s], m: Masse [kg], b: Dämpfungskonstante [kg/s]

### 20 Wellen

Eindimensionale Wellengleichung

$$\frac{\partial^2 y(z,t)}{\partial t^2} = \frac{F_s}{A\rho} \cdot \frac{\partial^2 y(z,t)}{\partial z^2}$$

y(z,t): Auslenkung [m],  $F_s$ : Zugkraft [N], A: Querschnittsfläche [m²],  $\rho$ : Dichte [kg/m³]

Lösung der harmonischen Wellenfunktion

$$y(z,t) = A \cdot \cos(\omega t - kz + \delta)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k} = \nu \cdot \lambda$$

y(z,t): Auslenkung [m], A: Amplitude [m],  $\omega$ : Kreisfrequenz [rad/s], k: Wellenzahl [rad/m],  $\delta$ : Phase [rad],  $\lambda$ : Wellenlänge [m], T: Periodendauer [s],  $\nu$ : Frequenz [Hz], c: Ausbreitungsgeschwindigkeit [m/s]

Phasengeschwindigkeit verschiedener Wellen

Seilwellen

$$c = \sqrt{\frac{F_s}{\mu}}$$

$$\mu = \frac{m}{l}$$

Elektromagnetische Wellen im Vakuum

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

Elektromagnetische Wellen in Materie

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_r \epsilon_0 \mu_r \mu_0}}$$

c: Phasengeschwindigkeit [m/s],  $F_s$ : Spannkraft im Seil [N],  $\mu$ : lineare Massendichte [kg/m],  $\epsilon_0$ : elektrische Feldkonstante (Permittivität des Vakuums) [F/m],  $\mu_0$ : magnetische Feldkonstante (Permeabilität des Vakuums) [H/m],  $\epsilon_r$ : relative Permittivität,  $\mu_r$ : relative Permeabilität, m: masse [kg], l: länge [l] }

#### 20.1 Wellen in drei Dimensionen

Intensität:

$$I(z) = \frac{\text{zeitlich gemittelte Lieistung}}{\text{senkrecht zur Ausbreitung stehende Fläche}} = \frac{P_t}{A} = \text{const.}$$

Kreiswellen

$$I(r) = \frac{I_0 r_0}{r}$$

Kugelwellen

$$I(r) = \frac{I_0 r_0^2}{r^2} = \frac{P_t}{4\pi r^2}$$

I(z), I(r): Intensität  $[W/m^2], P_t$ : zeitlich gemittelte Leistung [W], A: Fläche senkrecht zur Ausbreitungsrichtung  $[m^2], I_0$ : Referenzintensität in Abstand  $r_0$   $[W/m^2], r, r_0$ : Abstand zur Quelle bzw. Referenzabstand [m]

Messung der Schallintensität

$$I_p = 10 \log \frac{I}{I_0} dB$$

 $I_p$ : Schalldruckpegel [dB], I: gemessene Schallintensität [W/m²], I<sub>0</sub>: Bezugsintensität, meist  $10^{-12}$  W/m²

### 20.2 Der Doppler-Effekt

Fall 1: Empfänger bewegt sich relativ zu einer still stehenden Quelle

$$\nu_E = \nu_0 (1 + / -\frac{V_E}{c})$$

Hinbewegung

Wegbewegung

Fall 2: Quelle bewegt sich relativ zu einem still stehenden Empfänger

$$\nu_E = \nu_0 \frac{1}{1 - / + \frac{V_Q}{c}}$$

Hinbewegung

Wegbewegung

Fall 3: Quelle und Empfänger bewegen sich relativ zueinander

$$\nu_E = \frac{1 + / - \frac{V_E}{c}}{1 - / + \frac{V_Q}{c}}$$

Hinbewegung

Wegbewegung

 $\nu_E$ : Frequenz beim Empfänger [Hz],  $\nu_0$ : Frequenz der Quelle [Hz],  $V_E$ : Geschwindigkeit des Empfängers relativ zum Medium [m/s],  $V_C$ : Geschwindigkeit der Quelle relativ zum Medium [m/s],  $V_C$ : Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle im Medium [m/s],

Fall 4: Entstehung von Stoßwellen

$$\sin \theta = \frac{c}{V_Q} = \frac{1}{\text{Ma}}$$

# 21 Überlagerung von Wellen

### 21.1 Überlagerung von zwei Wellen mit gleicher Wellenzahl und Frequenz

$$y_1 = A\cos(kz - \omega t)$$

$$y_2 = A\cos(kz - \omega t + \delta)$$

$$y = y_1 + y_2$$

$$y = 2A\cos(\frac{1}{2}\delta)\cos(kz - \omega t + \frac{1}{2}\delta)$$

Der erste Teil der Formel  $(2A\cos(\frac{1}{2}\delta))$  stellt die resultierende Amplitude  $A_{res}$  dar. Der Zweite Teil der Formel  $(\cos(kz - \omega t + \frac{1}{2}\delta))$  beschreibt die, sich in Z-Richtung ausbreitende Welle

Gangunterschied

$$\Delta z = \frac{\delta}{2\pi} \lambda$$

$$\Delta z = z_2 - z_1$$

Der Gangunterschied stellt anschaulich den räumlichen Versatz der beiden Wellen in Bezug auf die Wellenlänge  $\lambda$  dar

 $y_1, y_2$ : Einzelne Wellenfunktionen, y: resultierende Welle, A: Amplitude der Einzelsignale,  $A_{res} = 2A\cos(\frac{1}{2}\delta)$ : resultierende Amplitude, k: Wellenzahl,  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$  [rad/m],  $\omega$ : Kreisfrequenz,  $\omega = 2\pi f$  [rad/s], f: Frequenz [Hz],  $\delta$ : Phasendifferenz [rad],  $\lambda$ : Wellenlänge [m],  $\Delta z$ : Gangunterschied [m],  $z_1, z_2$ : Orte der beiden Wellenfronten

### 21.2 Interferenzbedingungen

#### Konstruktive Interferenz

- Phasenkonstante:  $\delta = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi, \ldots$
- Gangunterschied:  $\Delta z = 0, \pm \lambda, \pm 2\lambda, \dots$
- Ergebnis: Verstärkung der Wellen (Maxima überlagern sich)

#### Destruktive Interferenz

- Phasenkonstante:  $\delta = \pm \pi, \pm 3\pi, \pm 5\pi, \dots$
- Gangunterschied:  $\Delta z = \pm \frac{\lambda}{2}, \ \pm \frac{3\lambda}{2}, \ \pm \frac{5\lambda}{2}, \ \dots$
- Ergebnis: Auslöschung der Wellen (Maxima und Minima überlagern sich)

# 21.3 Überlagerung von zwei Wellen mit geringfügig unterschiedlicher Frequenz und Wellenlänge

$$y_1 = A\cos(k_1 z - \omega_1 t)$$

$$y_2 = A\cos(k_2 z - \omega_2 t)$$

$$y = y_1 + y_2$$

$$y = 2A\cos(\frac{1}{2}\Delta kz - \frac{1}{2}\Delta \omega t)\cos(\frac{(k_1 + k_2)}{2}z - \frac{(\omega_1 + \omega_2)}{2}t)$$

Der erste Teil der Formel  $(2A\cos(\frac{1}{2}\Delta kz - \frac{1}{2}\Delta\omega t))$  stellt die resultierende Amplitude  $A_{res}$  dar. Der Zweite Teil der Formel  $(\cos(\frac{(k_1+k_2)}{2}z - \frac{(\omega_1+\omega_2)}{2}t))$  beschreibt die, sich in Z-Richtung ausbreitende Welle

Wenn die Differenz 1Hz beträgt, hat man jede Sekunde ein Auf- und Abklingen ( $\frac{1}{1Hz} = 1s$ ). Bei 3 Hz hat man schon 3 Auf- und Abklingen pro Sekunde

 $y_1, y_2$ : Einzelne Wellenfunktionen, y: resultierende Welle, A: Amplitude der Einzelsignale,  $A_{res}$ : resultierende Amplitude, k: Wellenzahl,  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$  [rad/m],  $\omega$ : Kreisfrequenz,  $\omega = 2\pi f$  [rad/s], f: Frequenz [Hz],  $\delta$ : Phasendifferenz [rad],  $\lambda$ : Wellenlänge [m],  $\Delta z$ : Gangunterschied [m],  $z_1, z_2$ : Orte der beiden Wellenfronten

Ausbreitungsgeschwindigkeit des Wellenpakets (Gruppengeschwindigkeit):

$$v_{gr} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{c}{n_{gr}}$$

Phasengeschwindigkeit

$$v_{ph} = \frac{\bar{\omega}}{\bar{k}} = \frac{c}{\bar{n}}$$

### 22 Reflexion und Transmission an Grenzschichten

Bei Seilkraft gilt:

$$c = \sqrt{\frac{F_s}{\mu}}$$
$$\mu = \frac{m}{l}$$

Die Amplituden der reflektierten und transmittierten Welle ergeben sich mit Hilfe des Reflektionskoeffizienten R

$$y_R = R \cdot y_0 = \frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1} \cdot y_0 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \cdot y_0$$

Und dem Transmissionskoeffizienten T

$$y_T = T \cdot y_0 = \frac{2c_2}{c_2 + c_1} \cdot y_0 = \frac{2n_1}{n_1 + n_2} \cdot y_0$$

Durch R wird die Amplitude der reflektierten Welle berechnet. Ist diese negativ, startet die Amplitude am Reflexionspunkt beim negativen Wert des berechneten R.

Durch T wird die Amplitude der transmittierten Welle berechnet. Selbe Logik wie bei R.

Zwei Wellen können sich auch gegenseitig auslöschen, wenn die Amplituden gleich groß und entgegengesetzt sind.

Bei Energieübertragung, der Wellen<br/>intensität (elektromagnetische Wellen, Licht): Reflexionsgrad<br/>  $\rho=R^2$ 

$$I_R = \rho \cdot I_0 = (\frac{c_2 - c_1}{c_2 + c_1})^2 \cdot I_0 = (\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2})^2 \cdot I_0$$

Und dem Transmissionsgrad  $\tau=1-\rho$ 

$$I_T = \tau \cdot I_0 = \frac{4n_1n_2}{(n_1 + n_2)^2} \cdot I_0$$