2.1 Ladungskontinuität

Maxwell ergänzt in der letzten Maxwellschen Gleichung die Summe der Leitungsströme mit der Änderung der Verschiebungsstromdichte.

$$\nabla \cdot (\nabla \times H) = \nabla \cdot S + \nabla \cdot \frac{dD}{dt} = \nabla \cdot S + \frac{d\nabla \cdot D}{dt} = \nabla \cdot S + \frac{d\rho}{dt}$$

2.2.1 Hilfsgleichung

Problem: 8 Maxwellgleichungen für 12 unbekannte, daher werden Hilfgleichungen benötigt. el. und mag. FLussdichtegleichungen gelten in isotropen Medien (linear & homogen?)

ρ (ausgeprochen Rohacel)

$$\nabla \cdot (\nabla x H) = \nabla \cdot (S + \frac{dD}{dt})$$
$$\nabla x E = -\frac{dB}{dt}$$
$$\nabla \cdot D = \rho$$

(effektive Ladungsfreiheit bei $f \leq 10^1 8 Hz$ - bei diesen Wellenlängen ist λ kleiner als der Atomradius, da hören die Kontinuitätsannahmen auf)

 $\nabla \cdot B = 0$

aus 1 und 3:

$$0 = \nabla \cdot S + \frac{d\rho}{dt} \text{folgt} \sigma \nabla \cdot E + \frac{drho}{dt} = 0$$

$$\sigma \rho \epsilon + \frac{d\rho}{dt} = 0$$

$$\rho(x, y, z, t) \text{with}(x, y, z) \in \mathbb{R}^{3}, t \in 0, inf$$

$$\rho(x, y, z, t) = \rho(x, y, z) \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{D}}}$$

$$S = \sigma E$$

$$D = \epsilon E$$

$$\frac{\sigma}{\epsilon} \rho_{0}(x, y, z) \cdot e^{\frac{-t}{\tau_{D}}} + \rho_{0}(x, y, z) (\frac{-1}{\tau_{D}}) e^{\frac{-t}{\tau_{D}}} = 0$$

$$\frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{1}{\tau_{D}}, \tau_{D} = \frac{\epsilon}{\sigma}$$

allgemeine Lösung = homogen + partikulär

$$\begin{split} \rho(x,y,z) &= \rho_0(x,y,z) \cdot e^{\big(} - \frac{t}{\tau_D}\big) + \text{partikul\"are L\"osung} \\ \int_{\mathbb{R}^3} (\rho(x,y,z,t)) dx dy dz &= \int_{\mathbb{R}^2} (\rho_0(x,y,z) \cdot e^{\frac{-t}{\tau_D}}) dx dy dz \\ &= e^{\frac{-t}{\tau_D}}, Q(t) = e^{\frac{-t}{\tau_D}} \cdot Q_0 \end{split}$$

Anfangsladungsverteilung:

$$Q_0 = rect_{-t_0}(t) - rect_{t_0}(t)$$

Wobei bei Kupfer $\tau_D=8,854.10^-12F/m/60.10^6S/m=10^-18s$ gilt. $H(x,y,z,t)=Re\{\underline{H}(x,y,z)e^{jwt}\}$...Notiz: Spitzenwertzeiger \underline{H}

$$\nabla \times \underline{H} = \underline{S} + j\omega\underline{D} = \sigma \cdot \underline{E} + j\omega\epsilon\underline{E} = (\sigma + j\omega\epsilon) \cdot \underline{E} = j\omega\epsilon(1 + \frac{\sigma}{j\omega\epsilon}) \cdot \underline{E} = j\omega\epsilon(1 - \frac{j\sigma}{\omega\epsilon}) \cdot \underline{E}$$

 $\nabla \times \underline{H} = j\omega \delta \underline{E}...\delta = \text{effektive Permitivität}$

$$\nabla \times \underline{H} = -j\omega\mu\underline{H}$$

$$\nabla \times \underline{H} = -j\omega\underline{B}$$

$$\nabla \cdot \underline{D} = -j\omega\underline{B}$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

Poyntingscher Satz

- \bullet Gleichungen mit H und E multiplizieren
- Gleichungen subtrahieren
- den Term $\nabla \cdot (E \times H)$ mittels Produktregel + Spatprodukt umformen auf $H \cdot (\nabla \times E) E \cdot (\nabla \times H)$
- ullet Weiter Produktregel an E und H Termen anwenden

$$x\cdot\frac{dx}{dt}=|x|^2/2$$

$$\nabla\cdot(E\times H)+\sigma|E|^2=-\frac{d}{dt}(\frac{\epsilon}{2}|E|^2+\frac{\mu}{2}|H|^2)$$

Abstrahlung + Heizung = elektromagnetische

Die dielektrischen Verluste wachsen direkt proportional zur Frequenz.

$$H(x,y,z,t) = \frac{1}{2}(\underline{H}(x,y,z,t) \cdot e^{j\omega t} + \underline{H} * (x,y,z) \cdot e^{-j\omega t})$$

$$E(x,y,z,t) \times H(x,y,z,t) = Re\{\underline{E}(x,y,z) \cdot e^{j\omega t}\} \times \frac{1}{2}(\underline{H} \cdot e^{j\omega t} + \underline{H} * \cdot e^{-j\omega t})$$

$$= Re\{\frac{1}{2}\underline{E} \times \underline{H} * + \frac{1}{2}\underline{E} \times \underline{H} \cdot e^{2j\omega t}\} = \text{station\"{a}} \text{rer} + \text{pendelnder Anteil}$$

$$= Re\{\frac{1}{2}\underline{E} \times \underline{H} * \} + \dots$$

$$E(x,y,z,t) = Re\{E(x,y,z,t) \cdot e^{j\omega t}\}$$

$$H(x,y,z,t) = \frac{1}{2}(\underline{H}(x,y,z,t) \cdot e^{j\omega t} + \underline{H} * (x,y,z) \cdot e^{-j\omega t})$$

$$E(x,y,z,t) \times H(x,y,z,t) = Re\{\underline{E}(x,y,z) \cdot e^{j\omega t}\} \times \frac{1}{2}(\underline{H} \cdot e^{j\omega t} + \underline{H} * \cdot e^{-j\omega t})$$

$$= Re\{\frac{1}{2}\underline{E} \times \underline{H} * + \frac{1}{2}\underline{E} \times \underline{H} \cdot e^{2j\omega t}\} = \text{station\"{a}} \text{rer} + \text{pendelnder Anteil}$$

$$= Re\{\frac{1}{2}\underline{E} \times \underline{H} * + \frac{1}{2}\underline{E} \times \underline{H} \cdot e^{2j\omega t}\} = \text{station\"{a}} \text{rer} + \text{pendelnder Anteil}$$

komplexer Poyntingvektor:

$$\underline{T} = \frac{1}{2}\underline{E} \times \underline{H} * = \underline{T}_{\omega} + j\underline{T}_{b}$$

1 tägliche Trivia

-) Koaxkabel -) Wifi-Antenne: Diese haben "gespiegelteSStecker, damit normale koaxantennen nicht in einen Router passen. Mehr dazu in Kapitel 11

Also, was war nochmal eine Antenne? Wandler zwischen raumgebundenen und leitungsgebundenen Wellen.

2 2.4 Randbedingungen

Wiederholung: Faraday'sches Gesetz

2.1 Grenzflächen zwischen Dielektrika 3

Beispiel: Oberflächenintegral über kleines Rechteck na Grenzfläche. delta l ist größer als delta x, $aber kurz genug, damit E_t angential and en beiden kurzen Kanten konstant bleibt. siehe Resultatim Skriptum Analoges zu$

Ähnliche infinitesimale Methode for die Divergenzgleichungen. Die elektrischen Flächenladungen die in den Ergebnissen auftreten, spielen in dieser Vorlesung keine Rolle und daher gibt es auch keine Beispiele dazu. Die Flächenstromdichte spielt sehr wohl eine Rolle (Skinneffekt).

Sommerfeldsche Ausstrahlungsbedingung: Wellen verschwinden in der Unendlichkeit (Mathematische Formulierung wird erstmal nicht durchgeführt)

2.5 Lösung der Wellengleichung in kartesischen Koordina-4 $ext{ten}$

Sei angemerkt: unter hinreichenden Bedingungen gilt der Satz von schwartz. $\nabla xH = sigmaE +$ $epsilonpartd/partdtE\nabla x(\nabla xH) = sigma() + epsilonpartd/partdt(\nabla xE)\nabla(\nabla H) - deltaH = sigma() - deltaH = si$ $partdH/partdt) + epsilonpartd/partdt (-partdH/partdt) deltaH = sigmapartdH/partdt + epsilonpartd^2/partdt^2H...T$ $Rebot H(x,y,z). e^{\jmath}wt...partd/partdtwirdlaplace transformiert deltabot H=jwsigmabot Hepsilon w^2bot H...deltabot H=jwsigmabot H$ $(w^2epsilojwsigma)botH = bot0?...Helmholtzgleichung$

HÜ: Empfehlung: Das gleiche für E wiederholen. Nächste Woche Di: Seperationsansatz (sollte man aus Mathe noch kennen)

17.10.2023

5 2.5.1 Löungsansätze

Methode 1: E=a.psi Methode 2: Reines Wirbelfeld E bzw $H=\nabla x(a.psi)=-ax\nabla.psiDurchWiederholung$: $\nabla x(\nabla x(a.psi))MitgengendWiederholungenkanndieElektrodynamikgelstwerden.$

Methode 3: Ansatz mittels elektrodynamischer Potentiale Ansatz mittels Vektorpotential

2.5.2 Seperationsansatz

```
zu lösen: pard<br/>2psi/pardx^2pard^2psi/pardy^2+pard^2psi/pardz^2+w^2sigmapsi\ =\ 0psi(x,y,z) =
  01/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/Y(y).pard^2psi/pardy^2+1/Z(z).pard^2psi/pardz^2+w^2sigma=0 \\ aufgrunddeskonstanter (1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/Y(y).pard^2psi/pardy^2+1/Z(z).pard^2psi/pardz^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/Y(y).pard^2psi/pardy^2+1/Z(z).pard^2psi/pardz^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/Y(y).pard^2psi/pardy^2+1/Z(z).pard^2psi/pardz^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/Y(y).pard^2psi/pardy^2+1/Z(z).pard^2psi/pardz^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/Z(z).pard^2psi/pardz^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/Z(z).pard^2psi/pardz^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+1/X(x).pard^2psi/pardx^2+w^2sigma=0 \\ Mkx^2+w^2sigma=0 \\ M
 ky^2 + kz^2 = w^2 sigma... Separations ansatz
                      1/X \cdot d^2X(x)/dx^2 = -kx^2 folglichX''(x) + kx^2 \cdot X(x) = 0...SchwingungsgleichungANALOGY''(x) + kx^2 \cdot X(x) = 0...SchwingungANALOGY''(x) + kx^2
 ky^2.Y(y) = 0Z''(x) + kz^2.Z(z) = 0Fundamentalsystem: sin(kx.x), cos(kx.x)...hufigverwendetKomplexesFundsys
 e^{-jkx.x}, e^{+jkx.x}...hufiqverwendetMischform: sin(kx.x), e^{+jkx.x}, etc.Hyperbelfunktion: cosh(kx.x), sinh(kx.x)
 Resin(kz.z).e^{j}wtberprftwerden.DieWellenfrontverluftinz-Richtung.
```

Fortan wird die verkürzte schreibweise pard/pardx = $pard_x verwendet$.

 $(2.39) \operatorname{pard}_y H_z - pard_z H_y = jw sigma E_x /. jw (2.43) pard_z E_x - pard_x E_z = -jw H_y /. pard_z ber 2 Schritte folgt : 2 - pard_z E_x -$

 $jw.pard_yH_z + pard_z^2E_x - pard_zpard_xE_z = -w^2sigma.E_x$ Annahme wanderwelle nach z +inf jwppard_yHz-k_z^2.E_x+jk_z.pard_xE_z = -w^2sigmaE_y(w^2sigma-w^2) $kz^2)E_x = -jwpard_y.Hz - jk_zpard_xE_z^kappa^2E_x = -j/kappa^2.(k_z.pard_xE_z + wd_yH_z)...solltedieersteGleichung (2.45ergangen) - jk_zpard_xE_z^kappa^2E_x = -j/kappa^2E_x =$ Fr2.46bis2.48wiederholen

 $kappa^2 = 0w^2sigma - kz^2 = 0kz = + -w/sqrt(.epsilon)kappa^2! = 0w^2sigma - kz^2 = kx^2 + w^2sigma - kz^2 = 0kz = + w/sqrt(.epsilon)kappa^2!$ $kz^2...Derbetrag der k-Vektorsbleibtgleich, daher wird die kz Komponente wegen kx und kz kleiner Aus die ser Er kentnissel von der kannen der$ Die TEM-Welle ist die schnellste Welle. Notiz: Einn gerahmte Formeln mssen auswendig gelern twerden, auer die Monten fernen der Verlagen der Verla

7 3. Die homogene ebene Welle

3.1 Die HEW im idealen Dielektrikum

e ... elektrische Feldstärke h ... magnetische Feldstärke Kleinbuchstaben als Anzeichen der Zeitabhängigkeit.

```
\operatorname{pard}_{z}^{2}e_{x}(z,t) - \operatorname{epsilon.pard}_{z}^{2}e_{x}(z,t) = 0 \operatorname{mite}_{x}(z,t) = f_{1}(z-vt) + f_{z}(z+vt) \operatorname{eingesetzt}(\operatorname{nurmalfrf1}) :
f_1''(z-vt) - epsilon f_1''(z-vt)(-v).(-v) = 01 - epsilon v^2 = 0  folgt v = +-1/sqrt(epsilon)
```

 $\mathbf{h}_y^+ = 1/n.e_x^+...n = sqrt(/epsilon)n_0 = sqrt(_0/epsilon_0) = sqrt((4pi.10^-zH/m)^2.c_0^2) = 12pi.10Ohm = 120piOhm...Feldwellenwiderstand^hatnichtsmitohmschenVerlustenzutunepsilon_{0.0} = 1/c_0^2epsilon_0 = 1/(_0.c_0^2)$

19.10.2023

Ding des Tages

Der Prof. baute sich einmal eine Antenne, um mit der ISS beim FAQ mit einer Schule zuzuhören. Eine 50cm Stange nach links, eine 50cm Stange nach rechts. Die Stangen gehen per Bananenstecker in eine mysteriöse graue Box. Von unten wird ein Koax-Kabel angesteckt, bissl qualitativer, nicht so wie das vom grindigen Fernsehen.

Es wird ein Balun benötigt (Bal=balanced, un=unbalanced). Dieses schließt eine balanzierte Leitung an eine unbalanzierte Leitung an.

Abb.: Tafelbild + Diashow Weil die Ströme gegensinnig, die Wicklung aber gleichsinnig ist, heben sich die Flüsse auf \implies L=0, $\omega_0=0$ Da bereits eine geringe Stromdifferenz eine relativ hohe Impedanz erzeugt, bestraft dieser Balun Differenzströme.

Weil die Schule unterhalb des Horizontes lag, konnte der Prof. nur der ISS, nicht aber der Schule zuhören. Der Prof. hat auch die Aufnahme zur Verfügung gestellt.

3.1.3 Energiedichte der HEW, Poyntingscher Vektor

Zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort, ist die elektrische Energiedichte gleich groß wie die magnetische Energiedichte: sie gehen synchron.

Abb. 3.1 Man sieht die Energiedichte eines Photons. Dort wo die Pfeile näher zusammen liegen, ist die Feldstärke erhöht. Man kann einen sinusförmigen Verlauf der Feldstärke erkennen.

Weiters ist die Homogene Elektromagnetische Welle im freien Raum dargestellt. Unbedingt einprägen!

3.1.4 Wellenzahl und Wellenlänge

Unterschied zwischen k und ω .

Polarisation

Alle haben eine Polaristation. Unpolarisierte sind nur im mittel nicht polarisiert.

Polaristationsarten

elliptische Polarisations (allgemeine Form)