Sistemas Operativos I

Mecanismos de sincrohización basados en Locks

Objeto Concurrente

Algo de **tipo objeto** está definido por un conjunto de operaciones y una especificación que describe el correcto funcionamiento de los **objetos** de ese tipo.

La única forma de interactuar con un objeto es mediante sus operaciones. Un **objeto concurrente** es un objeto que puede ser invocado concurrentemente por varios procesos.

Definimos rápidamente lo que es un tipo objeto como el conjunto de operaciones más una especificación que describe el correcto funcionamiento, esta puede ser secuencial o no. Un objeto es una entidad computacional que corresponde con esas operaciones y esa especificación. La especificación puede ser descrita de diferentes maneras, se llaman secuenciales a aquellas especificaciones que se definen en base a las secuencias (trazas) de la ejecución del objeto concurrente.

Y un objeto concurrente como algo de un tipo objeto que puede ser accedido (interactúa) con varios procesos de forma concurrente (thread-safe).




Por ejemplo podemos definir rápidamente un objeto Stack sin límite de valores, como un objeto con dos operaciones push/pop, donde la función push agrega un elemento (y como el stack es sin límite) lo puede hacer siempre, y pop lo que hace es eliminarlo. En caso de que el stack esté vacío se devuelve un elemento distinguido llamado bottom.

La especificación está dada por todas las trazas (sequencia de pop/pushs) que se correspondan con un FILO

Veamos una implementación de un Stack sin límite

Objeto: Stack sin límite Concurrente

- conc_push
- conc_pop




Donde queremos que se comporte de la misma manera que el stack anterior pero será un stack compartido por varios procesos.

Dada una especificación secuencial de un objeto, es fácil implementar su versión concurrente simplemente utilizando locks.

La implementación la podemos hacer simplemente introduciendo un lock que proteja las regiones críticas (cada operación) del objeto.

Esto está muy bien, porque combina dos objetos en uno... Donde por una lado tenemos la idea de información o data bien concreta, y otro que es el lock que maneja el control del programa. (Operacional y data).

Mostrarlo en JAm!



Dada una especificación secuencial de un objeto, es fácil implementar su versión concurrente simplemente utilizando locks.

La implementación la podemos hacer simplemente introduciendo un lock que proteja las regiones críticas (cada operación) del objeto.


Esto está muy bien, porque combina dos objetos en uno... Donde por una lado tenemos la idea de información o data bien concreta, y otro que es el lock que maneja el control del programa. (Operacional y data).



El ejercicio consiste en dada una 'stack' implementar un 'stack concurrente'. Las operaciones del stack concurrente deben ser atómicas. Como veremos más adelante esto no soluciona los problemas.


Problema Productor(es) Consumidor(es)

Asumamos dos tipos de procesos, aquellos que producen un elemento y otros que lo consumen. Asumimos que la producción y el consumo se pueden dar en diferentes momentos, y por ende introducimos un **buffer** de tamaño **K**.



El problema de productor/consumidor ya lo mencioné, hay dos procesos uno que produce y otro que consume. La idea es que los productos que son producidos por el productor son consumidos por el consumidor, y no hay casos raros. Todo lo que produce se consume, y se consume solo lo que se produce.

Para hacerlo más divertido, asumamos que tenemos varios productores y varios consumidores, y como el consumo es diferido de la producción utilizamos un **buffer** donde los productores van poniendo los elementos producidos.



Los productores producirán siempre que puedan e invocaran al objeto concurrente **buff** para que deposite donde quiera el producto recién producido.

Objeto Concurrente Buffer(I)

Asumimos que el objeto concurrente Buffer tiene un stack interno llamado **istack** de tamaño **K**.

depositar(v)

si hay lugar en istack: stack_push(v) tomar()

si no es vacio istack:
 v = stack_pop()
 retornar v

Comencemos a definir el objeto concurrente Buffer. Primero asumimos que tiene un stack interno (istack), de al menos tamaño \mathbf{K} .

Definimos a depositar() simplemente como push() si hay lugar, y tomar() como pop() si hay al menos un elemento.

Problemas! Esto es básicamente un stack concurrente! Y podemos llegar a tener problemas entre las llamadas a pop/push.

Observar que al representar al buffer de productor-consumidor con un stack, puede hacer que algunos elementos queden mucho tiempo en el stack sin ser consumidos. Por esto el problema de productor-consumidor suele resolverse con una queue.

Esto igualmente tiene dos problemas que vamos a ignorar por ahora:

- Del lado del Productor, si no lo puede poner con push, porque está lleno, y tira el objeto, y vamos a tener objetos que nunca se van a consumir (PROBLEMA!)
- Del lado del Consumidor, si el buffer está vacío, qué retornamos??!!

Objeto Concurrente Buffer(II)

Asumimos que el objeto concurrente Buffer tiene un stack concurrente interno llamado icstack de tamaño K.

depositar(v)

si hay lugar en icstack: conc_stack_push(v) tomar()

si no es vacio icstack:
 v = conc_stack_pop()
 retornar v

Podemos entonces aplicar lo que vimos antes, y encerrar las regiones críticas usando un lock.

Pero todavía tenemos un problema, para el caso de los productores: entre la lectura de que haya lugar en el stack y que realmente se introduzca podemos dejar que varios productores piensen que pueden hacer push sin tener lugar.

De manera análoga, para el caso de los consumidores: entre la verificación de que el buffer no está vacio y el pop() de un elemento puede hacer que varios consumidores piensen que pueden hacer pop cuando en realidad está vacío el buffer.

Recordar que solo queremos producir si hay lugar en el buffer y solo queremos consumir si el buffer no está vacío, estoy no está sucediendo.

Objeto Concurrente Buffer(II')

Asumimos que el objeto concurrente Buffer tiene un stack interno llamado **istack** de tamaño **K** y un lock llamado **lock**.

depositar(v)

si hay lugar en icstack: tomar(lock) stack_push(v) soltar(lock)

tomar()

si no es vacio icstack:
tomar(lock)
v = stack_pop()
soltar(lock)
retornar v

Si expandimos las definciones de conc_stack_push() y conc_stack_pop().

De esta manera podemos pensar en tomar el lock antes de las condiciones, si el buffer está lleno o si el buffer está vacío.

Objeto Concurrente Buffer(III)

Asumimos que el objeto concurrente Buffer tiene un stack interno llamado **istack** de tamaño **K** y un lock llamado **lock**.

depositar(v)

tomar()

tomar(lock)
si hay lugar en icstack:
stack_push(v)
soltar(lock)

tomar(lock)
si no es vacio icstack:
 v = stack_pop()
soltar(lock)
retornar v

Bueno, tomamos el lock y luego hacemos los chequeos necesarios...

Esto igualmente tiene dos problemas

- Del lado del Productor, si no lo puede poner con push, porque está lleno, y tira el objeto, y vamos a tener objetos que nunca se van a consumir (PROBLEMA!)
- Del lado del Consumidor, si el buffer está vacío, qué retornamos??!!

De alguna manera tenermos que verificar en el caso del productor que el elemento fue depositado en el buffer, y desde el lado del consumidor que el elemento fue tomado del buffer.

Objeto Concurrente Buffer(IV)

Asumimos que el objeto concurrente Buffer tiene un stack interno llamado **istack** de tamaño **K** y un lock llamado **lock**

depositar(v)

agregado = false
while(!agregado)
tomar(lock)
si hay lugar en icstack:
stack_push(v)
agregado = true
soltar(lock)

tomar()

sacado = false
while (!sacado)
 tomar(lock)
 si no es vacio icstack:
 v = stack_pop()
 sacado = true
 soltar(lock)
retornar v

Bien, ya tenemos una solución que parece andar. Pero es super ineficiente, los hilos van a estar compitiendo todo el tiempo por adquirir el acceso a la región crítica. Para esto introduciremos un nuevo mecanismo que permite resolver el problema mucho más elegantemente.

Si analizamos lo que está pasando: los procesos dependen de ciertas condiciones para garantizar su correcta ejecución. Que el stack no esté lleno, o vacío, y para esto podríamos diseñar un mecanismo que los haga `dormir` hasta que estás condiciones se den.

Variables de Condición

Variables de Condición!

Las variables de condición representan la idea que hay un conjunto de procesos que esperan cierta condición, y una vez que esta se cumple, se despiertan para que puedan volver a competir por los recursos.

Y se utilizan en conjunto con mutex lock.

- + wait : pone al hilo que la invoca a la espera de una condición liberando el lock que tiene.
- + signal : despierta a un hilo que esté a la espera
- + broadcast : despierta a todos los hilos esperando.

Variables de Condición!

#include <pthread.h>

int pthread_cond_broadcast(pthread_cond_t *cond);
int pthread_cond_signal(pthread_cond_t *cond);

int pthread_cond_timedwait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex, const struct timespec *restrict abstime);

int pthread_cond_wait(pthread_cond_t *restrict cond, pthread_mutex_t *restrict mutex);

La función pthread_cond_timedwait() será equivalente a pthread_cond_wait(), excepto que se devuelve un error si pasa el tiempo absoluto especificado por abstime.

Si se bloquea más de un thread en una variable de condición, la política de programación determinará el orden en que se desbloquean los threads. Cuando cada thread se desbloquea como resultado de un pthread_cond_broadcast() o pthread_cond_signal() retorna de su llamada a pthread_cond_wait() o pthread_cond_timedwait(), el thread poseerá el mutex con el que llamó a pthread_cond_wait() o pthread_cond_timedwait(). Los threads que se desbloquean competirán por la exclusión mutua de acuerdo con la política de programación (si corresponde) y como si cada uno hubiera llamado a pthread_mutex_lock().

Un thread puede llamar a las funciones pthread_cond_broadcast() o pthread_cond_signal() independientemente de que posea o no el mutex que llama a los subprocesos pthread_cond_wait() o pthread_cond_timed_wait() se han asociado con la variable de condición durante sus esperas; sin embargo, si se requiere un comportamiento de programación predecible, entonces ese mutex debe ser bloqueado por el subproceso que llama pthread_cond_broadcast() o pthread_cond_signal().

Las funciones pthread_cond_broadcast() y pthread_cond_signal() no tendrán efecto si no hay threads actualmente bloqueados en cond.

La subrutina pthread_cond_signal desbloquea al menos un hilo bloqueado, mientras que la subrutina pthread_cond_broadcast desbloquea todos los hilos bloqueados. Si se bloquea más de un subproceso en una variable de condición, la política de programación determina el orden en que se desbloquean los subprocesos.

Objeto Concurrente Buffer Variables de Condición

Asumimos que el objeto concurrente Buffer tiene un stack **concurrente** interno llamado **istack**, un semáforo **Lugares(K)** y **Ocupados(0)**.

depositar(v)

tomar(lock)
while (isFull())
cond_wait(non_full_cond, lock)
stack_push(v)
cond_signal(non_empty_cond)
soltar(lock)


tomar()

tomar(lock)
while (isEmpty())
 cond_wait(non_empty_cond, lock)
v = stack_pop()
cond_signal(non_full_cond)
soltar(lock)
return v

Poniendo todo junto, podemos resolver el objeto concurrente buffer de tamaño K utilizando, un stack concurrente, y dos semáforos, uno para cada condición:

- que el buffer no esté lleno
- + que el buffer no esté vacío.

Semáforos



Semáforos!

Los semáforos son un objeto concurrente que representa la idea de un **contador concurrente**. Es decir, es un contador con dos operaciones **atómicas** *down* y *up* .

- Un semáforo S se inicia con un valor s0 no negativo.
- El contador s0 nunca se vuelve negativo
- down decrementa atómicamente en uno el contador
- *up* incrementa atómicamente en uno el contador

Invariante: S = s0 + #(up) - #(down)

Es decir, podemos pensar a los semáforos como un contador concurrente, donde se puede incrementar o decrementar su valor en uno.

Como su valor nunca puede ser negativo, la operación down es **bloqueante** en el caso que quiera decrementar un contador en 0.

La operación up siempre se puede realizar sin violar ningún invariante por lo que es **no bloqueante**.

Si hay procesos bloqueados por querer decrementar el valor del contador, y se produce un up, todos compiten normalmente.

Tenemos un variante.

Semáforos!

Los semáforos son un poco más flexibles que los Mutex Locks.

- En principio podemos utilizarlo como lock (Semáforo Binario), inicializandolo en 1.
- Pero además podemos bloquear hasta que se haya completado una tarea (como un lock tomado), inicializandolo en 0.

Los semáforos fueron inventados para brindar una solución elegante a un problema, pero hacen mucho y pueden ser complicados de usar.

Se usan en general para dos cosas

- + Proveen un lock
- + Se utilizan para preservar una condición.

Para la primera podemos usar un lock directamente, y para la segunda es más fácil utilizar lo que se conocen como **Variables de Condición!**

Remarcar que signal puede perderse! Si no hay nadie esperando no pasa nada. El hilo que se despierta vuelve a competir por el lock.

Objeto Concurrente Buffer Semáforos

Asumimos que el objeto concurrente Buffer tiene un stack concurrente interno llamado istack, un semáforo Lugares(K) y Ocupados(O).

depositar(v)

Lugares.down
conc_stack_push(v)
Ocupados.up

tomar()

Ocupados.down t = conc_stack_pop() Lugares.up retornar t

Poniendo todo junto, podemos resolver el objeto concurrente buffer de tamaño K utilizando, un stack concurrente, y dos semáforos, uno para cada condición:

- + que el buffer no esté lleno
- + que el buffer no esté vacío.

Semáforos!

```
#include <semaphore.h>
```

```
int sem_init(sem_t *sem, int pshared, unsigned int value);
```

int sem_post(sem_t *sem);

int sem_wait(sem_t *sem);

int sem_trywait(sem_t *sem);

int sem_timedwait(sem_t *sem, const struct timespec *abs_timeout);

int sem_destroy(sem_t *sem);

Link with -pthread.

sem_wait() disminuye (bloquea) el semáforo al que apunta sem. Si el valor del semáforo es mayor que cero, entonces el decremento continúa y la función regresa inmediatamente. Si el semáforo actualmente tiene el valor cero, luego la llamada se bloquea hasta que sea posible realizar la disminución (es decir, el valor del semáforo aumenta por encima de cero) o un controlador de señal interrumpe la llamada.

sem_trywait() es lo mismo que sem_wait(), excepto que si el decremento no se puede realizar de inmediato, entonces la llamada devuelve un error (errno establecido en EAGAIN) en lugar de bloquear.

sem_timedwait() es lo mismo que sem_wait(), excepto que abs_timeout especifica un límite en la cantidad de tiempo que la llamada debe bloquearse si la disminución no se puede realizar de inmediato. El argumento abs_time-out apunta a una estructura que especifica un tiempo de espera absoluto en segundos y nanosegundos desde Epoch, 1970-01-01 00:00:00 +0000 (UTC).



Mostrar ejemplo minimal de semáforo.