Experimentalphysik II

Vorlesung von Prof.Dr. Schumacher im Sommersemester 2018

Markus Österle Andréz Gockel

16.04.2018

Inhaltsverzeichnis

I Elektrostatik		atik 3	
	I.1	Elekt	rische Ladung
		I.1.1	Reibungselektrizität
		I.1.2	Die elektrische Ladung
		I.1.3	Die Elementarladung
	I.2	Kraft	und Feld
		I.2.1	Coulomb - Gesetz
		I.2.2	Influez
		I.2.3	Das Elektrische Feld
		I.2.4	Das elektrische Potential
		I.2.5	Der elektrische Fluss
		I.2.6	Quellstärke des elektrischen Feldes
		I.2.7	Maxwell-Gleichungen
	I.3	Multi	
		I.3.1	Kräfte auf Dipol
		I.3.2	Quadrupol
	I.4	Elekt	rostatische Energie und Kapazität
		I.4.1	Spannung
		I.4.2	Kapazität
		I.4.3	Kondensatorschaltungen
		I.4.4	Elektrische Energie
	I.5	Mate	rie in elektrischen Feldern
		I.5.1	Polarisation des Mediums
		I.5.2	Felder und Maxwell gl. im Medium
		I.5.3	Mikroskopische Beschreibung der Polarisation (Pol.)
		I.5.4	Kondensator im Dielektrikum
II	\mathbf{M}	agnetos	
	II.6	Strön	ne
		II.6.1	Elektrischer Strom
		II.6.2	Ohmsches Gesetz
		II.6.3	Arbeit und Leitung
		II.6.4	Leitungsvorgänge in Metallen und Halbleitern
		II.6.5	Kirchhoffsche Gesetze KHG
		II.6.6	Leitungsvorgänge in Flüssigkeiten
		II.6.7	Stromleitung in Gasen
		II.6.8	Stromquellen
	II.7	Das n	nagnetische Feld
		II.7.1	Eletromagnetische Kräfte

II.7.2	Magnetisches Feld	38
II.7.3	Maxwell-Gleichung der Magnetostatik	39
II.7.4		40
II.7.5	Berechnung von Magnetfeldern	40
II.8 Mag		42
II.8.1	Die Lorenz Kraft	42
II.8.2	Kräfte auf Stöme	43
II.8.3	Der Magnetische Dipol	44
II.9 Mag		45
II.9.1	Magnetisierung der Materie	45
II.9.2	Diamagnetismus	46
II.9.3	Paramagnetismus	47
II.9.4	Ferromagnetismus	47
II.9.5	Elektromagnet	48
III Elektro	dynamik 4	19
		49
III.10 Ele		49
III.10 III.10	8	51
III.10		52
III.10 III.10	8	52
	8	53
III.11		53
III.11		54
III.11	O	55
III.11	0 0	55
III.11	1	56
III.11		57
III.11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	58
III.12 Elel		61
		61
III.12		64
III.12		65
		65
III.13		66
III.13		69
III.13		74
III.13		76
	O I	77
III.14		77
III.14	1	78
III.14		81
III.15 Wel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	84

Kapitel I

Elektrostatik

I.1 Elektrische Ladung

Exp: Auf Thales Spuren

(PVC Rohr mit Filz gerieben, Lametta zum schweben gebracht)

I.1.1 Reibungselektrizität

- \bullet Reibung von Kunststoff und Filz \Rightarrow Aufladung des Stabes
- Berührung Lametta mit Stab ⇒ Abstoßung

Anziehende/Abstoßende Kräfte: Elektrizität

Exp:

- i) 2 Kunststoffstäbe ⇒ Abstoßung, gleiche Ladung
- ii) Kunststoff-, Glasstab ⇒ Anziehung, ungleiche (entgegengesetzte) Ladung
- ⇒ Es gibt zwei Arten von Ladungen
- ⇒ Aufladung ist Materialabhängig. "Reihenfolge": Triboelektrische Reihe ¹

Zwei Materialien A und B und $W_A < W_B$ Energiefreisetzung wenn Elektron e^- von A nach B wandert \Rightarrow A positiv (Elektronenmangel), B negativ (Elektronenüberschuss) Ladungen "wandern", werden aber nicht erzeugt oder vernichtet.

I.1.2 Die elektrische Ladung

Elektrische Ladung Q quantifiziert Elektrizität. Q bezeichnet die Menge Elektrizität die ein Körper trägt.

Neues Phänomen \Rightarrow nicht Rückführbar auf "m,kg,s" [Q] = C Coulomb (C.A. de Coulomb)

 $^{^{1}}$ (Erklärung in Festkörperphysik: Austrittsarbeit W_{Aus} ist die Arbeit um ein Elektron aus einer Oberfläche zu entfernen bzw. die freigesetzte Energie wenn es von einer Oberfläche absorbiert wird)

keine basiseinheit Def. mittels Stromstärke

[A] = A Ampere

 $1C = \text{Ladung die von einem Strom mit Stärke } I = 1A \text{ in der Zeit } \Delta t = 1s$

1C ist eine relativ große Ladung:

Vergleich:

•
$$Q_{\text{Elektron}} = -1,602 \cdot 10^{-19} C$$

•
$$Q_{\text{Reibungselektrizität}} = \mu Q = 10^{-6} C$$

Elektrometer: Messung von Ladung ohne Vorzeichen. Beobachtung: 2 Ladungsvorzeichen, Ladungen sind Additiv

Erhaltungssatz der Ladungen: In einem geschlossenen System ist die Summe der Ladungen konstant.

Erinnerung: geschlossenes System $\widehat{=}$ kein Austausch von Materie mit Umgebung (Ladung gekoppelt an Materie)

Noether - Theorem

Erhaltungssatz \Leftrightarrow Symmetrie des Systems/ Gesetzes. hier: Eichsymmetrie $U(1)_Q \Leftrightarrow$ Ladungserhaltung (später fortgeschrittene Quantenmechanik, Teilchenphysik)

I.1.3 Die Elementarladung

Faraday Elektrolyseexperimente

Bei der Umsetzung von einem Mol eines Elements wird eine feste Ladung umgesetzt.

1wertig: $96486C/mol~({\it Faraday~Konstante})$

Also bei der Reaktion eines Moleküls wird $Q=1,6\cdot 10^{-19}C$ (Annahme Avogardozahl bekannt, erste Bestimmung 1865 Loschschmidt)

Frage: Mittelwert über viele Reaktionen oder fester Wert für jede Reaktion.

Exp: ightarrow 1913 Millikan - Experiment

Kräfte:

Gewichtskraft:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{g} = (\frac{4}{3} \pi r_{\rm tr\"{o}pf}^3) \rho_{\"{O}l} \vec{\rho} \downarrow$$

Elektrische Kraft:

$$\vec{F_{el}} = Q_{\text{tr\"opf}} \vec{E} \downarrow \uparrow$$

Auftrieb:

$$\vec{F_A} = -\frac{4}{3}\pi T_{\rm tr\"{o}pf}^3 \rho_{\rm Luft} \vec{g} \uparrow$$

Reibungskraft:

$$\vec{F_R} = -G\pi\eta_{\text{Luft}}\vec{v_{\text{tr\"opf}}}\uparrow\downarrow$$

Laminare Strömung

Da $r_{\rm tr\"{o}pf} \sim \lambda_{\rm frei}$

 \rightarrow Conningham - Korrektur

$$F_R = 1 + \frac{\lambda_{\text{frei}}}{r_{\text{tropf}}} (A_1 + A_2 e^{-A_3} \frac{r_{\text{tropf}}}{\lambda_{\text{frei}}})$$

Luft: $A_1 = 1,257A_2 = 0,4A_3 = 1,1$

- Suche Tröpfchen
- Beobachtete Bewegung bei 2. Spannung
- Bestimme Sink- bzw. Steiggeschwingigkeit
- $\rightarrow r_{\text{tr\"opf}}$ und $Q_{\text{tr\"opf}}$
- a) Suchmethode
 - sinken bei 0V = U
 - -Erhöhung von U bis Schwebung der Tropfen $\vec{v}_{\text{tropf}} = \vec{0}$
- b) Steig-/Sink Methode
 - zwei Spannungen $U_c(>0)$ Messe \vec{r}_{tropf}

Mathode a) (ohne Conningham Korrektur) U = 0V,

$$|\vec{F}_G| = |\vec{F}_A| + |\vec{F}_B|$$

(Stationärer Zustand ($\vec{a} = \text{const}$))

$$\frac{4}{3}\pi\rho_{\text{Oel}}r_{\text{tropf}}^3g = \frac{4}{3}\pi\rho_{Luft}r_{\text{tropf}}^3g + 6\pi\eta_{\text{Luft}} + r|\vec{v}|$$

$$\Rightarrow r_{\rm tropf} = \sqrt{\frac{9}{2g} \frac{\eta_{\rm Luft} + |\vec{r}|}{\rho_{\rm Oel} - \rho_{\rm Luft}}}$$

Bei Schwebung:

$$U = 0V \quad |\vec{F}_G| = |\vec{F}_A| + |\vec{F}_{el}|$$
$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Oel}} g = \frac{4}{3}\pi r_{\pi}^3 \rho_{\text{Luft}} + Q_{\text{tropf}} \frac{U}{d}$$

d = Abstand Kondensatorplatten

$$Q\pi = \frac{4}{3}\pi g(\rho_{\rm Oel} - \rho_{\rm Luft}\frac{d}{U})$$

viele Tröpfchen \rightarrow Statische Auswertung

Ergebnis von Millikan

Elektrische Ladung ist gequantelt $+ - e; + - 2e; \dots$

$$e = 1.6021766208(88) \cdot 10^{-19}C$$

Erstmals gequantelte Größe

Drittelzahlige Ladungen der Quarks

Quarks sind Konstituenten von Protonen und Neutronen

Proton p = (uud) Neutron n = (udd)

$$Q_u = +\frac{2}{3}, Q_d = -\frac{1}{3} \Rightarrow Q_p = 1Q_n = 0$$

$$Q_p + Q_e < 10 - 21e$$

aus Stabilität der Materie

underlineHistorisch:

 $Q = 4,774 + -0,009 \cdot 10^{-10}$ esu (Elactrostatic unit)

 $1 \text{ esu} = 3,34 \cdot 10^{-10} C$

Millikans wert für Elementarladung:

$$esu \Rightarrow SI : e = 1,592 + -0,003 \cdot 10^{-19}C$$

"5 σ " - Effekt \rightarrow Fehler unterschätzt.

I.2 Kraft und Feld

I.2.1 Coulomb - Gesetz

Elektrische Kraft zwischen zwei Körpern (punktförmig) mit Laungen Q_1 und Q_2 im Abstand r

$$\vec{F}_{el} = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}, \quad \hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|}$$

Kraft auf Q_2 von Q_1

Exp: Coulomb - Waage

$$k = 8,99 \cdot 10^9 \frac{\text{N m}^2}{C^2}$$

für
$$Q_1 = Q_2 = 1C$$
, $r = 1m \Rightarrow |\vec{F}_{el}|8,99 \cdot 10^9 N$ Im SI-System: $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \epsilon_0$

Dielektrizitätskonstante $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{12} \frac{e^2}{\mathrm{Nm}^2}$

(cgs-System $k = 1 \Rightarrow Umdefinition der Ladung)$

$$\vec{F}_{el} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

Coulomb - Gesetz

Motivation der Abhängigkeit:

- $\sim Q_2$ Additivität der Ladungen
- $\sim Q_1$,actio = reactio"
- $\bullet \sim \frac{1}{r^2}$ dreidimensionaler (für 4 Raumdimensionen wäre es $\sim \frac{1}{r^3}$)

I.2.2 Influez

Beobachtung: Ausschlag des Elektrometers ohne Berührung. Anhängig von der nähe des Stabes.

Erklärung: Kraft von e^- auf dem Stab verdrängen die e^- aus der Kugel in die Zeiger. \Rightarrow Kugel positiv geladen, Zeiger negativ geladen

Influenz: Trennung von Ladungen in einem neutralen Körper.

<u>In Metallen und Leitern</u> sind die Elektronen (zu einem bestimmten vom Material abhängigen Grad) frei beweglich.

 $Q_1 = Q_2$ da neutral

$$|\vec{F}_1| = k \frac{Q_1 Q}{r_1^2} \quad |\vec{F}_2| = k \frac{Q_2 Q}{r_2^2} \text{ da } r_1 < r_2 \quad |\vec{F}_1| > |\vec{F}_2|$$

Leiter angezogen

Nichtleiter:

Ladungen/Elektronen nicht Frei beweglich Verschiebung bei Polaren Molekülen. Wasser H_2O $\alpha=105$ e^- vom H zum O verschoben \to Dipol

I.2.3 Das Elektrische Feld

Bisher: Kraft zwischen zwei Ladungen q und $Q \to \vec{F}$

Frage : woher kennt q die Existenz von Q? \rightarrow abstraktes Konzept: elektrisches Feld \vec{F}

- \bullet um jede Ladung Qbildet sich ein Feld \vec{E}
- Probeladung qspürt eine Kraft $\vec{F} = q\vec{E}$

Quantenelktrodynamik (QED):

- Anregung des Feldes = Photonen γ
- Kraft/Wechselwirkung = Austausch von γ

Pragmatisch: gegben: beliebige Ladungsverteilung wie sieht die Kraft auf eine pkt.förmige q? (q klein \rightarrow keine Verzerrung von \vec{E})

$$ightarrow \vec{E} = rac{\vec{F}}{F_{ ext{Probe}}}$$
 unabhängig von $q_{ ext{Probe}}$

El. Feld einer Pktladung

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{Punkt}}}{q_{\text{Probe}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq_{\text{Probe}}}{r^2 q_{\text{Probe}}} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Zsf:

 \bullet jede Ladung Qvon $\vec{E}\text{-Feld}$ umgeben

- \bullet es gilt Superpositonsprinzi
p $\vec{E}_{Q_1+Q_2}=\vec{E}_{Q_1}+\vec{E}_{Q_2}$ folgt aus Addition von Kräften
- ullet Nahwirkung der Kraft: Feld breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit c aus Superposition:
- N Punktladungen $Q_i, i=1,\ldots,N$ $\vec{F}=\sum_{i=1}^N \vec{F_i}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{r_i^2}\hat{r}_i$

$$\Rightarrow \vec{E} = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

• kontinuierliche Ladungsverteilung $\rho(\vec{r})$ Gesamtladung $Q = \int dV \rho(\vec{r}') \quad (dV = d\vec{r}'^3)$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3\vec{r}' \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Visualisierung:

- a) Feldvektoren an vorgegebenen Gitterpunkten im Raume oft Vektor $\hat{=}$ Projektion von \vec{E} in Ebene
- b) Feldlinien:
 - Tangenten $\hat{=}$ Richtung von \vec{E}
 - Dichte der Linie $\hat{=}$ Stärke $|\vec{E}|$

Exp: Feldlinien

- Feldlinien kreuzen sich nicht [Falls Kreuzung: dann 2 Felder \vec{F} , 2 \vec{E} in einem Punkt wid: Superpositionsprinzip]
- $\bullet\,$ Feldlinien \perp orthogonal auf Oberfläche der Leiter
- keine Feldlinien innerhalb geschlossener Leiter

Elektrisches Feld im Leiter

- \bullet e^- frei beweglich und sie stoßen sich ab
- \bullet "Kräftegleichgewicht" wenn e^- an der Oberfläche sitzen
- $\vec{E}, \vec{F} \perp$ Oberfläche
- \vec{E} -Feld im Inneren verschwindet

Kugel mit Radius:

$$\begin{split} \vec{E}(\vec{R}) &= 0 \qquad |\vec{r}| < R \\ \vec{E}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \qquad |\vec{r}| \geq R \end{split}$$

pkt. förmige Ladung im Zentrum

Beliebige Flächen:

Approximation durch Ebenen und Kugelschalen Kugel:

$$|\vec{E}| \sim \frac{1}{r^2}$$

kleiner Krümmungsradius \to großes $|\vec{E}|$ "Spitze" \to kleines r \to großes $|\vec{E}|$ \to führt zur Entladungen

Faradaysche Becher:

- begränzte Ladungsaufnahme von außen
- \rightarrow Ladungen von innen aufbringen

Feldberechnung:

1) homogen geladener Ring Radius R, Dicke vernachlässigbar

$$-\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$$
 $[\lambda] = \frac{C}{m}$ Linienladungsdichte

- gesucht: $\vec{E}(a)$ auf Symmetrieachse (y=z=0)
- Symmetrie: $\vec{E}(a) = E\vec{e}_x$ [andere Komponenten kompensieren sich]
- Element auf Ring trägt Ladung λdx , liefert Feldbeitrag

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \cos\phi dQ$$

- Es gilt:

$$E_x = \cos \phi |\vec{E}| \qquad \cos \phi = \frac{a}{r} \qquad r = \sqrt{R^2 + a^2}$$

- Integration über Ring in Polarkoordinaten

$$E_x = \int_{\text{Ring}} dQ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \cos \phi$$
$$= \int_{\text{Ring}} dQ$$

$$\int_{\rm Ring} dQ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2 + a^2} \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a}{(R^2 + a^2)^{(\frac{3}{2})}}$$

große Entfernung: $a \gg R$: $E_x \sim \frac{1}{a^2}$ wie Pkt.ladung

Nähe des Rings: $a \sim R$: langsamer Anstieg von

9

 $|\vec{E}|$ als für Pkt.ladung

a = 0: $E_x = 0$ aus Symmetrie

2) unendlich dünne, unendlich ausgedehnte leitende Platte Ladungsflächendichte σ $[\sigma] = \frac{C}{m^2}$

– Symmetrie: $\vec{E} = \vec{E}_z \vec{e}_z \perp$ auf Platte

$$Q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{VPlatte} d^3 \vec{r} \, \rho(\vec{r})$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{VPlatte} d^3 \vec{r} \, \frac{\rho(\vec{r})}{r^2} \hat{r} \qquad \hat{r} \perp Platte$$

$$= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{APlatte} d^2 \vec{r} \, \frac{\sigma}{r^2} \hat{r}$$

– Es gilt: $E_z = \cos \beta |\vec{E}| \qquad \cos \beta = \frac{a}{d}$ Integration in kleinen Ringen bzw. Polarkoordinaten $(dA = r \ dr \ d\varphi)$

$$E_z(a) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty dr \int_0^{2\pi} d\varphi \, r \frac{\sigma}{a^2} \cos \beta$$

$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 a^2} \int_0^\infty dr \int_0^{2\pi} d\varphi \cos^3 \beta$$

$$r = a \tan \beta \qquad dr = \frac{a}{\cos^2 \beta} d\beta$$

$$r = 0 = \beta = 0$$

$$r = \infty = \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$E_z(a) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 a^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin\beta \, d\beta$$
$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (-\cos\beta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

-homogenes Feld in z-Richtung (d.h. senkrecht \perp zur Platte)

I.2.4 Das elektrische Potential

mit

• Bewegung von Ladung im elektrischen Feld

$$W = -\int\limits_{Weg} \vec{F} \ d\vec{s} = -q \int\limits_{Weg} \vec{E} \ d\vec{s}$$

W>0: von außen gegen \vec{E} -Feld verrichten

W < 0: Feld verrichtet Arbeit Charakteristik der Feldes: Arbeit pro Einheitsladung

$$\frac{W}{q} = -\int_{Weg} \vec{E} \, d\vec{s}$$

• Arbeit im Feld einer Punktladung $\vec{E} \perp d\vec{s}$ keinen Beitrag

$$\frac{W_{ACB}}{q} = -\int_{A}^{C} |\vec{E}| ds = -\frac{1}{a\pi\epsilon_{0}} \int_{r_{A}}^{r_{C}} \frac{Q}{r^{2}} dr = -\frac{1}{a\pi\epsilon_{0}} (-\frac{Q}{r}) \Big|_{r_{A}}^{r_{C}} = -\frac{Q}{a\pi\epsilon_{0}} (\frac{1}{r_{A}} - \frac{1}{r_{C}})$$

analog:

$$\frac{W_{ADB}}{q} = -\int_{D}^{B} |\vec{E}| ds = -\frac{Q}{a\pi\epsilon_{0}} (\frac{1}{r_{D}} - \frac{1}{r_{B}})$$

$$r_A = r_D \quad r_B = r_C \Rightarrow \frac{W}{q}$$
 auf beiden Wegen gleich

$$\Rightarrow \oint_{\text{geschlossenem Weg}} \vec{E} \ d\vec{s} = 0 \quad W \text{ unabh. von Weg}$$

+ Superpositionsprinzip \Rightarrow Arbeit auf einem geschlossenen Weg verschwindet (i.e = 0)

Erlaubt Definition der potentiellen Energie

$$E_{pot}(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \ d\vec{s}$$

 \vec{r}_0 ist ein Bezugspunkt (Referenzpunkt) oft im unendlichen da $(\vec{E}(|\vec{r}| \to \infty) \to 0)$ In Praxis: nur

$$\Delta E_{pot} = E_{pot}(\vec{r}_2) - E_{pot}(\vec{r}_1)$$

relevant.

Normierung von E_{pot} auf im Feld bewegte Ladung: el. Potential

$$\varphi(\vec{r}) - \varphi(\vec{r}_0) = \int \vec{E} \ d\vec{s} \ \text{oft} \ \phi(\vec{r}_0) = 0$$

Für Punktladung Q $\vec{r_0} \to \infty : \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r}|}$

- Superpositionsprinzip:
 - i) N Punktladungen Q_i bei $\vec{r_i}$

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|}$$

Potential ist Skalarfeld \to Rechnungen oft einfacher graphische Darstellung mittels Äquipotentialflächen:

(auf diesen gilt $\varphi(\vec{r}) = const$)

- * für Pkt. Ladung: Äquipotentialflächen = Kugelschalen
- * Feldlinien / \vec{E} -Feld \perp Äquipotentialflächen
- * Bewegung in Äquipotentialflächen \rightarrow keine Arbeit wird verrichtet

Zusammenhang el. Feld \vec{E} und Potential φ Wir hatten:

$$\varphi(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \ d\vec{s} \qquad \varphi(\vec{r}_0) = 0$$

Ist dies umkehrbar?

a) infinitesimaler Weg dx, Probeladung q

$$dW = -q[\varphi(x, y, z) - \varphi(x + dx, y, z)]$$

$$= q \frac{\varphi(x + dx, y, z) - \varphi(x, y, z)}{dx} dx$$

$$= q \frac{\partial \varphi(x, y, z)}{\partial x} dx$$

b)
$$dW = -q\vec{E}(\vec{r}) \ d\vec{s} \qquad d\vec{s} = \begin{pmatrix} dx \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = -qE_x \ dx$$

Vgl:

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

analog zu Bewegung in y- und in z-Richtung

$$\vec{E}(\vec{r}) = \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{e}_x\right) + \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{e}_y\right) + \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{e}_z\right)$$
$$= -\operatorname{grad} \varphi(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r})$$

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Elektrostatik: äquivalente Beschreibung durch entweder \vec{E} -Feld oder φ

Wirbelfreiheit von \vec{E} Rotation von

$$\begin{split} \vec{E}: \ rot(\vec{E}) &= \vec{\nabla} \times \vec{E} \\ &= \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) \vec{e_x} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right) \vec{e_y} + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right) \vec{e_z} \end{split}$$

da $\vec{E} = \operatorname{grad} \varphi$ und

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}$$

Partielle Ableitungen vertauschbar

$$\Rightarrow \operatorname{rot} \vec{E} = -\operatorname{rot}(\operatorname{grad}\varphi) = \vec{0}$$

 \vec{E} -Felder in Elektrostatik sind Wirbelfrei Zusammenhang: mit Stokesschem Satz

$$\int\limits_{A} \vec{\nabla} \times \vec{V}(\vec{r}) \; d\vec{A} \oint\limits_{S=dA} \vec{V}(\vec{r}) \; d\vec{s} \qquad \vec{V}(\vec{r}) \text{Vetorfeld}$$

hier

$$\int_{A} rot(\vec{E}) \ d\vec{A} \oint_{\delta A} \vec{E} \ d\vec{s} \overset{\text{Elektrostatik}}{=} 0$$

Bedeutung: wirbelfrei bzw. keine geschlossenen Feldlinien Beispiele Potentialberechung:

1) Potential eines homogenen ringförmigen Leiters. Beitrag $d\varphi$ aus dQ auf Ring

$$d\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \, dQ$$

Aus Abbildung: $r = \sqrt{R^2 + a^2}$

$$\varphi(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}}$$

da r = const auf x-Achse

für $a\gg R$ $\varphi(a)=rac{Q}{4\pi\epsilon_0}rac{1}{a}$ Potential einer Pkt. Ladung

$$E_x = -\frac{\partial \varphi(a)}{\partial a} = -\frac{\partial \varphi(x)}{\partial x} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} (-\frac{1}{2}) 2a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qa}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

2) Beispiel 2: leitende Kugel Radius R

$$\varphi(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{a} \qquad a \ge R$$

$$\varphi(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} = \text{const.}$$

Bisher: $\varphi(\vec{r})$ aus $\rho(\vec{r})$ via Poisson-Integral teilweise $\rho(\vec{r})$ nicht bekannt, aber Randbedingungen $\varphi(\vec{r}) = 0$ auf Leiteroberfläche. $(\rho(\vec{r})$ kann komlex sein) \Rightarrow Randwertproblem (Theo II.)

"Einfaches" Beispiel mit Methode der Spiegelladung

Platte geerdet $\varphi(x, y, z) \stackrel{!}{=} 0$ Punktladung q_1 bei $\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

Realisierung der Randbedingungen durch Spiegelladung q_2

Brauche: $\varphi(x, y, z = 0) = 0$

Superposition $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$

 $\Rightarrow q_2 = -q_1$ $z_2 = -z_1$ erfüllen Randbedingung

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{a_1}{4\pi\epsilon} \left\{ \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r_1}|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r_2}|} \right\}$$

 \vec{E} -Feld aus $-\vec{\nabla}^2 \varphi$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{a_r}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\vec{r} - \vec{r}_1}{|\vec{r} - \vec{r}_1|^3} - \frac{\vec{r} - \vec{r}_2}{|\vec{r} - \vec{r}_2|^3} \right\}$$

für z=0 : $E_x=E_y=0$ $\vec{E}\perp(x,y)$ -Ebene Flächenladungsdichte: σ $[\sigma]=\frac{C}{m^2}$ Später: $\sigma=2\epsilon_0E_z$

$$\sigma = -\frac{q_1}{2\pi} \frac{z_1}{(x^2 + y^2 + z_1^2)}$$

$$\vec{r}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z_1 \end{pmatrix}$$

I.2.5Der elektrische Fluss

Elektrischer Fluss Φ ist ein Maß für die dichte der el. Feldlinien. Er ist definiert für eine gegebene Fläche A.

$$\Phi_A = \int_A \vec{E} \ d\vec{A}$$
 $\vec{A} = \text{infinitisimaler Normalvektor}$

$$\vec{A} \perp$$
 Fläche

offene Fläche: Orientierung beliebig

geschlossene Fläche: Orientierung nach außen

Fluss durch geschlossene Fläche

Bsp: Würfel im Plattenkondensator (Abb.) nur Beiträge von linker und rechter Fläche

$$\Phi = \Phi_l + \Phi_r = \vec{E}\vec{A}_l + \vec{E}\vec{A}_r = 0$$

$$\vec{A}_l = -\vec{A}_r$$

Superposition bzw. Approximation von Körper durch inf. Würfel ⇒ Fluss durch geschlossene Oberfläche im homogenen Feld verschwindet.

Bsp: Kugelschale

$$\vec{A}(r) = 4\pi r^2 \vec{e}_R \left\{ \begin{array}{ll} + & \text{für äußere} \\ - & \text{für innere} \end{array} \right.$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

$$\left| \vec{E}(\vec{r}) * \vec{A}(\vec{r}) \right| = \text{const}$$

$$\Phi = \Phi(r_1) + \Phi(r_2) = + \text{const} - \text{const} = 0$$

In elektrischen Feldern (wenn keine Ladungen im Volumen) \Rightarrow Fluss durch geschlossene Oberfläche verschwindet.

I.2.6 Quellstärke des elektrischen Feldes

 $\Phi_A \neq 0$ wenn Ladungen innerhalb geschlossener Oberfläche. Bsp: Kugel mit Radius R. Pkt.Ladung im Ursprung $s\vec{A}$ und \vec{E} radial nach außen $\sim \vec{e}_r$

$$\Phi = \oint_{\mathbf{R} = \text{const}} \vec{E} \, d\vec{A} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2}}_{|\vec{E}|} \underbrace{4\pi R^2}_{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Ergebnis unabhängig von:

- Form der Oberfläche
- Position der Ladung innerhalb der Oberfläche

Mehrere Ladungen Q_i aus Superposition der E_i

$$\Phi = \oint (\sum_{i} \vec{E}_{i}) \ d\vec{A} = \frac{\sum_{i} Q_{i}}{\epsilon_{0}}$$

"externe" Q_i liefern keinen Beitrag Es gilt:

$$\Phi = \oint \vec{E} \ d\vec{A} = \frac{Q_{ein}}{\epsilon_0}$$

Gaußsches Gesetz (Integralform)

Mit Gaußschen Satz : Oberflächen- \rightarrow Volumenintegral

$$\oint_{A} \vec{E} \ d\vec{A} = \int_{V} \operatorname{div} \vec{E} \ d\vec{V} \quad \text{mit} \quad Q_{ein} = \int_{V} \rho(\vec{r}) \ dV$$

$$\int_{V} \operatorname{div} \vec{E} \ dV = \frac{1}{\epsilon_{0}} \int_{V} \rho(\vec{R}) \ dV$$

gültig für beliebige Volumen

 \Rightarrow div $\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ differentielle Form des Gaußschen Gesetzes Ladungen die Quellen $(\rho > 0)$ bzw. Senken $\rho < 0$) des elektrischen Feldes sind.

I.2.7 Maxwell-Gleichungen

für statische (unbewegte) Ladungen Integral- und Differentialform

1.
$$\oint \vec{E} \ d\vec{s} = 0$$
 $rot\vec{E} = \vec{0}$ Wirbelfrei
3. $\oint \vec{E} \ d\vec{A} = \frac{Q_{ein}}{\epsilon_0}$ $div\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ Quellen/Senken

- 1. gilt allgemein in Zentralkraftfeldern d.h. $\rho(\vec{r}) \sim |\vec{r}|$
- 3. gilt nur für $\varphi \sim \frac{1}{|\vec{r}|} |\vec{E}| \sim \frac{1}{|\vec{r}|^2}$ im 3-dimensionalen Raum

MW-Gleichungen sind Axiome der Elektrostatik d.h. $F_{coulomb}$ ableitbar betrachte Ladungen $Q_1 = Q_{ein}$

1.Gl:

$$\oint_{A} \vec{E} \ d\vec{A} = \frac{Q_1}{\epsilon_0}$$
$$|\vec{E}(r)| 4\pi r^2 = \frac{Q_1}{\epsilon_0}$$

Kraft auf Ladung $Q_2 \colon \vec{F}_{Q_2} = \vec{E}_{Q_1} \cdot Q_2$

$$|\vec{F}_{Q_2}| = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

Bsp.: homogene geladene Kugel, Radius R
, $\rho(\vec{r}) = \text{const} \quad |\vec{r}| \leq R$

$$Q_{ges} = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

Symmetrie: $\vec{E} = |\vec{E}|\vec{e_r}$ radial $|\vec{E}| = E_r$

 $|\vec{r}| \geq R$:

$$\Phi = \oint_A \vec{E} \ d\vec{A} = \int_A E_r \ dA = E_r 4\pi r^2 \stackrel{!}{=} \frac{Q_{ein}}{\epsilon_0}$$
$$E_r = \frac{\rho_0 R^3}{\epsilon_0 3 r^2}$$

wie bei Punktladung

 $|\vec{r}| \le R$:

$$Q_{ein} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \qquad \Phi = \frac{Q_{ein}}{\epsilon_0}$$

$$E_r = \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0}$$

linearen Anstieg

Potential $\varphi(\vec{r})$:

$$\varphi(r_0 = \infty) = 0$$

$$\varphi(r) = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} \ d\vec{r} \stackrel{(r \ge R)}{=} -\int_{\infty}^{r} \frac{\rho R^{3}}{\epsilon_{0} 3r'^{2}} \ dr' = \int_{r}^{\infty} \frac{\rho}{\epsilon_{0}} \frac{R^{3}}{r'^{2}} \ dr' = \frac{\rho R^{3}}{\epsilon_{3} r}$$
$$(\frac{\partial (\hat{r})}{\partial r} = -\frac{1}{r^{2}})$$

Innenraum: $(r \leq R)$

$$\varphi(r) = -\int \frac{\rho r'}{3\epsilon_0} dr' = -\frac{1}{2} \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{r^2}{3} + \text{const}$$

Wähle c so, dass φ stetig bei r = R ist

$$\rightarrow c = \frac{R^2 \rho}{2\epsilon_0}$$

$$\varphi(r) = \frac{R^2\rho}{2\epsilon_0}(1 - \frac{r^2}{3R^2}) \quad \text{ für } r \leq R$$

Maxwell-Gl. und Potential ϕ

$$\vec{E} = -\operatorname{grad}(\varphi)$$

1. Gl

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\operatorname{rot}(\operatorname{grad}\varphi) \stackrel{linear}{=} 0$$

da $\mathrm{rot} \vec{E} = 0$ können wir \vec{E} als $\mathrm{grad} \varphi$ schreiben

3. Gl

$$\operatorname{div}\vec{E} = \operatorname{div}(-\operatorname{grad}\phi) = -\left[\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}\right] = -\Delta\phi$$
$$\rightarrow -\Delta\phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Poisson-Gl. ($\rho = 0$ Laplace-Gl.)

Poisson-Gl. äquivalent zu beiden Maxwell-Gl.

MW-Gl: 2 Gl. erster Ordnung in Ableitungen $(\frac{\partial}{\partial x}, \dots)$

Poisson-Gl: 1.Gl. zweiter Ordnung in Ableitung $(\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \dots)$

I.3 Multipole

• für beliebige Ladungsverteilung $\rho(\vec{r})$ ist

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3 \vec{r'} \frac{\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|}$$

komplex i.a.

- oft interessiert nur Fernfeld $\rho(\vec{r}), \vec{E}(\vec{r}), |\vec{r}| \gg |\vec{r'}|$ mit $\rho(\vec{r'}) = 0$ Abstand \gg Ausdehnung der Ladungsverteilung
- Approximation von $\rho(r)$ in Taylor-Entwicklung \rightarrow Multipolentwicklung

$$\rho(\vec{r}) = \underbrace{\frac{a}{T}}_{Monopol} + \underbrace{\frac{b}{T^2}}_{Dipol} + \underbrace{\frac{c}{T^3}}_{Quadropol} + \dots$$

Monopol

$$\vec{E}_{Mono}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$
 $\rho_{Mono}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$

dominiert für $r\to\infty$ wenn $Q_{ges}\neq 0$

$$Q_{Mono} = \sum_{i=1}^{N} Q_i$$
 Pkt. Ladungen $Q_{Mono} = \int d^3 \vec{r} \rho(\vec{r})$

 Q_{Mono} bei $\vec{r_s}$ Ladungsschwerpunkt platzieren

$$\vec{r}_s = \frac{\sum_i |Q_i| \vec{r}_i}{\sum_i |Q_i|}$$

$$\vec{r}_s = \frac{\int |\rho(\vec{r})| \vec{r} d^3 \vec{r}}{\int |\rho(\vec{r})| d^3 \vec{r}}$$

Dipol

zwei entgegengesetzte, gleich große Ladungen Q>0 im Abstand $d=|\vec{d}|$. Richtung von \vec{d} von -Q nach +Q

$$\vec{r}_{-} = \vec{r}_{0} - \frac{\vec{d}}{2}$$
 $\vec{r}_{+} = \vec{r}_{0} + \frac{\vec{d}}{2}$

Potential $\varphi(\vec{r})$ aus Superposition

$$\varphi_{Dipol}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{|\vec{r_0} - \frac{\vec{d}}{2}|} - \frac{1}{|\vec{r_0} - \frac{\vec{d}}{2}|} \right\}$$

für $(|\vec{r}_0| \gg |\vec{d}|)$ nutze Näherung

$$\frac{1}{|\vec{r}_0 \pm \frac{\vec{d}}{2}|} = \frac{1}{\sqrt{\vec{r}_0^2 \pm r_0 \vec{d} + \frac{\vec{d}^2}{4}}} = \frac{1}{|\vec{r}_0|} \frac{1}{\sqrt{1 \pm \frac{r_0 \vec{d}}{|\vec{r}_0|^2} + \frac{\vec{d}^2}{4\vec{r}_0^2}}} = \frac{1}{|\vec{r}_0|} \left(1 \mp \frac{\vec{r}_0 \vec{d}}{\vec{r}_0^2}\right)$$

$$\varphi_{Dipol} \sim \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{\vec{r}\vec{d}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}}{r^2}$$

 $\vec{p} = Q\vec{d} = [\vec{p}] = c_m$ Dipolmoment

$$\varphi_{Dipol}(\vec{r}) = \frac{Qd}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2} \qquad \theta = \angle(\vec{d}, \vec{r})$$

- Potential richtungsabhängig $\sim \cos \theta$ maximal entlang \vec{d} verschwindend $\perp \vec{d}$
- $\varphi \sim \frac{1}{r^2} \Rightarrow \text{Erwartung } |\vec{E}| \sim \frac{1}{r^3}$

Bestimmung des \vec{E} -Feldes \vec{d} entlang z-Achse

Geometrie \to Zylindersymmetrie des Feldes, d.h. keine Abhängigkeit vom Azimutalwinkel ϕ

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r}) = -\frac{\partial\varphi}{\partial r}\vec{e_r} - \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\vec{e_\theta} = \frac{1}{r\sin\theta}\underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}}_{\varnothing}\vec{e_\varphi}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} |\vec{p}| (2\cos\theta \vec{e}_r + \sin\theta \vec{e}_\theta)$$

- $\bullet \,$ für N
 Punktladungen $\vec{p} = \sum_i Q_i \vec{r_i}$
- für Ladungsverteilung $\vec{p} = \int d^3 \vec{r} \; \rho(\vec{r}) \vec{r}$

 \vec{p} abhängig von Wahl des Koordinatenursprungs

Bsp.: Pkt.Ladung bei $\vec{r}_0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} \mathbf{i} & \vec{r}_0 = \vec{0} & \mathrm{dann} & \vec{p} = \vec{0} \\ \mathbf{ii} & \vec{r}_0 \neq \vec{0} & \mathrm{dann} & \vec{p} \neq \vec{0} \end{array} \right.$

Konvention: Ursprung bei $\vec{r_s}$ Ladungsschwerpunkt

- punktsymmetrische Ladungsverteilung $\rho(\vec{r})=\rho(-\vec{r})$ gilt $\vec{p}=\vec{0}$
- $\bullet\,$ wenn $Q_{ges}=0$ dann \vec{p} unabhängig von Ursprung

I.3.1 Kräfte auf Dipol

a) homogenes \vec{E} -Feld (Bsp. Plattenkondensator) Beobachtung: Dipol richtet sich im Kondensator wie erwartet aus: Plus zu Minus, Minus zu Plus Kraft:

$$\vec{F}_{qes} = Q\vec{E} + (-Q)\vec{E} = \vec{0}$$

 \rightarrow keine Translation Drehmoment:

$$\begin{split} \vec{T}_{ges} &= \sum_{i=1}^{2} \vec{r}_{i} \times \vec{F}_{i} \\ &= \frac{\vec{d}}{2} \times Q \vec{E} + \frac{-\vec{d}}{2} \times (-Q \vec{E}) = Q \vec{d} \times \vec{E} \end{split}$$

$$\vec{T}_{ges} = \vec{p} \times \vec{E}$$

 $\vec{p} \perp \vec{E} \quad \vec{T}$ Maximal $\vec{p} \parallel \vec{E} \quad \vec{T}$ verschwindet \rightarrow Ausrichtung im \vec{E} -Feld Potentiellen Energie:

$$E_{Dip} = Q\varphi(\vec{r}_1) - Q\varphi(\vec{r}_2)$$
$$\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2) = \vec{\nabla}\varphi(\vec{r})\vec{d} = -\vec{E}\vec{d}$$
$$E_{Dip} = -Q\vec{E}\vec{d} = -\vec{p}\vec{E}$$

 $p \uparrow \uparrow E$ minimiert $E_{Dip} \longrightarrow \text{Richtung von } \vec{p} \text{ im } \vec{E}$

b) inhomogenes \vec{E} -Feld zusätzliche Kraft:

$$\begin{split} \vec{F}_{ges} &= Q \vec{E}(\vec{r} + \vec{d}) - Q \vec{E}(\vec{r}) \\ \vec{E}(\vec{r} + \vec{d}) \overset{\text{Taylor-Entwicklung}}{=} \vec{E}(\vec{r}) + (\vec{d} \cdot \nabla) \vec{E}(\vec{r}) \\ \vec{F}_{ges} &= Q(\vec{q} \cdot \nabla) \vec{E}(\vec{r}) = (\vec{p} \cdot \nabla) \vec{E}(\vec{r}) \end{split}$$

- i) Ausrichtung von Dipol durch \vec{T}_{ges}
- ii) Bewegung ins Gebiet höherer Feldstärke \vec{E}

I.3.2 Quadrupol

- vier Ladungen 2 : +Q, 2 : -Q , jeweils im Abstand d
- zwei Dipole \vec{p} bei $(x,z)=(\frac{d}{2},0)$ $-\vec{p}$ bei $(x,z)=(-\frac{d}{2},0)$

$$\varphi_{Dipol} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}\vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p\cos\theta}{r^2} \quad \vec{r_s} = \vec{0} \quad \theta = \angle(\vec{r}, \vec{e_z})$$

$$\varphi_{Quadrupol} = \varphi_{oben}(\vec{r} - \frac{\vec{d}}{2}) - \varphi_{unten}(\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2})$$

für $|\vec{d}|$ klein :

$$\approx -d \frac{\partial}{\partial x} \varphi_{Dipol}(\vec{r})$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \varphi_{Dipol} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-2 \frac{p \cos \theta}{r^3} \frac{\partial r}{\partial x} - \frac{p \sin \theta}{r^2} \frac{\partial \theta}{\partial x} \right]$$

Kettenregel:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} \quad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

Kugelkoordinaten:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \phi \end{pmatrix}$$
$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{r^2} 2x = \frac{x}{r} = \sin \theta \cos \phi$$
$$\frac{\partial \cos \theta}{\partial x} = -\frac{1}{r} \sin \theta \sin \phi \cos \phi$$

$$\varphi_{Quadrupol}(\vec{r}) = -\frac{|\vec{p}||\vec{d}|}{4\pi\epsilon_0} \left\{ -\frac{2\cos\theta}{r^3} \sin\theta\cos\phi - \frac{\sin\theta}{r^2} \frac{1}{r}\cos\theta\cos\phi \right\}$$
$$= \frac{3|\vec{p}||\vec{d}|}{4\pi\epsilon_0 r^3} \cos\theta\sin\theta\cos\varphi$$

$$Q_{Mono} = 0 \quad \vec{p}_{gesamt} = \vec{0}$$

Fernferld:

$$\varphi(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^3}$$
 bzw. $\vec{E}(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^4} \vec{e}_R$

Bsp.: linearer Quadrupol

$$\varphi_{Quad}^{lin} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|\vec{a}|^2 Q}{r^3} (3\cos^2\theta - 1)$$

Kraft und Elektrische Energie des Quadrupols

• homogenes Feld: $\vec{F}_{ges} = \vec{0}$; $\vec{T}_{ges} = \vec{0}$

 \bullet inhomogenes Feld : komplexe \vec{F}_{ges} , \vec{T}_{ges}

Elektrische Energie

$$E_{el} = \sum_{i=1}^{4} Q_i \varphi_{ext}(\vec{r_i})$$
 (eine kleine Rechnung)

$$E_{el} = Q|\vec{d}|^2 \frac{\partial^2 \varphi_{ext}}{\partial x \partial y} = \frac{1}{3} \hat{Q}_{xy} \frac{\partial^2 \varphi_{ext}}{\partial x \partial y}$$

 $\hat{Q}_{x_1} = 3Q|\vec{d}|^2$ Quadrupol

allgemein gilt : für $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z$

$$E_{el} = \frac{1}{6} \sum_{i,j=1}^{3} \hat{Q}_{ij} \frac{\partial^{2} \varphi_{ext}}{\partial x_{i} \partial x_{j}}$$

$$\hat{Q}_{ij} = \int d^3 \vec{r} \{3x_i x_j - |\vec{r}|^2 \delta_{ij}\} \rho(\vec{r})$$

Tensor 2. Stufe $i, j = 1 \rightarrow 3$ für N Punktladungen :

$$\hat{Q}_{ij} = \sum_{k=1}^{N} (3x_i x_j)_n - |\vec{r}|^2 \delta_{ij} \qquad \delta_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

 E_{el} in Multipolentwicklung

$$E_{el} = Q_{ges}\varphi_{ext}(\vec{r}) + \sum_{i=1}^{3} p_{i} \frac{\partial \varphi_{ext}}{\partial x_{i}} + \frac{1}{6} \sum_{i,j=1}^{3} \hat{Q}_{ij} \frac{\partial^{2} \varphi_{ext}}{\partial x_{i} \partial x_{j}}$$

$$= Q_{Mono}\varphi_{ext}(\vec{r}) + \vec{p} \vec{\nabla} \varphi_{ext}(\vec{r}) + \underbrace{\frac{1}{6} \sum_{i,j=1}^{3} \hat{Q}_{ij} \frac{\partial^{2} \varphi_{ext}}{\partial x_{i} \partial x_{j}}}_{Quadrynolanteil}$$

Bem.: \vec{p}, \hat{Q} abhängig von Wahl des Koordinatensystems

I.4 Elektrostatische Energie und Kapazität

I.4.1Spannung

Erinnerung:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{W(\vec{r}_0 \to \vec{r})^{"}}{q} = \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \ d\vec{s} + \varphi(\vec{r}_0)$$

 \vec{r}_0 Bezugspunkt

Spannung U als Potentialdifferenz zwischen \vec{r}_A und \vec{r}_B

$$U_{ba}=arphi(\vec{r}_B)-arphi(\vec{r}_A)=\int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B}\vec{E}\;d\vec{s}$$
 unabhängig von \vec{r}_0
$$[U]=1V=1\frac{J}{C}$$

I.4.2 Kapazität

• alle Potentiale \sim Ladung: $\varphi(\vec{r}) \sim Q$ N Punktladungen

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|}$$

für $Q_i \to zQ_i$ gilt $\varphi(\vec{r}) \to z\varphi(\vec{r})$

Es folgt: $U = \frac{1}{C}Q$ C Kapazität $[C] = 1F(Farad) = a\frac{C}{V}$ typische Werte für C: pF bis mF $(10^{-12}F - 10^{-3}F)$ Bei gegebener Spannung U ist die Kapazität C ein Maß dafür wieviel Ladung eine Konfiguration von Leitern aufnehmen kann

- C abhängig von Geometrie der Leiter Beispiele:
 - a) homogene Kugel Radius R, Ladung Q

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad r_0 = \infty \quad \varphi(\vec{r}_0) = 0$$

$$U(R) = \varphi(R) - \varphi(\infty) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R}$$

$$C_{Kugel} = 4\pi\epsilon_0 R$$

b) Plattenkondensator (homogenes Feld)

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z$$
 $\sigma = \frac{Q}{A}$ Flächenladungsdichte
$$\varphi(\vec{r}) = \int_{z=0}^{z} \vec{E} \ d\vec{z} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{A} z \qquad \varphi(z=0) = 0$$

$$U = \varphi(d\vec{e}_z) - \varphi(o\vec{e}_z) = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{A} d = |\vec{E}| d$$

$$C_{Platte} = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

c) Zylinderkondensator, Länge l

$$Q_1 = -Q - 2$$

 \vec{E} -Feld aus Gaußschem Gesetz für $r < R_1, r > R_2$ $\vec{E} = 0$ da $Q_{ein} = 0$ für $R_1 \le r \le R_2$:

$$\oint_{Zylinder(r)} \vec{E} \, d\vec{A} \int_{0}^{l} \int_{0}^{2\pi} dz d\varphi E_{r}(|\vec{r}|) = l2\pi r E_{r}$$

$$E_{r} = \frac{1}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{Q}{l} \frac{1}{l}$$

$$\varphi = \frac{1}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{Q}{l} \ln r$$

$$U = \varphi(R_{2}) - \varphi(R_{2}) = \frac{1}{2\pi\epsilon_{0}} \frac{Q}{l} \ln \frac{R_{2}}{R_{1}}$$

$$C_{Zylinder} = 2\pi\epsilon_{0} \frac{l}{\ln \frac{R_{2}}{R_{1}}}$$

d) Lecherleitung / parallele Drähte einzelner Draht mit Radius R, Ladungsdichte $\frac{Q}{I}$

$$\varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} ln(\frac{r}{R})$$

Drahtpaar mit $\mp \frac{Q}{l}$, Abstand a

$$\varphi(\vec{r}) = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \left[ln(\frac{r_+}{R}) - ln(\frac{r_-}{R}) \right]$$

Sei $R\ll a$. U aus 2 Punkten auf Drähten

pos. Draht: $r_+ \approx R$ $r_- \approx a$ neg. Draht: $r_+ \approx a$ $r_- \approx R$

$$U = \varphi(\text{pos. D}) - \varphi(\text{neg- D})$$

$$= -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} \left[\ln \frac{R}{R} - \ln \frac{a}{R} - \ln \frac{a}{R} + \ln \frac{R}{R} \right]$$

$$= \frac{1}{\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} \ln \frac{a}{R}$$

$$C_{\text{Lecher}} = \frac{\pi\epsilon_0 l}{\ln \frac{a}{R}}$$

e) Kugelkondensator

$$C_{\text{Kugelkond.}} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1}{1 - \frac{R_1}{R_2}}$$

für
$$R_2 \to \infty$$
 $C_{Kugel} = 4\pi\epsilon_0 R_1$

I.4.3 Kondensatorschaltungen

a) Parallelschaltung

$$C_1: Q_1 = C_1 U \quad C_2: Q_2 = C_2 U$$

Potentiale / Spannungen gleich $U_1 = U_2 = U = \varphi_+ - 0$

 $Q_{ges} = Q_1 + Q_2$ Ladungserhaltung

 $Q_{ges} = C_{ges}U$ Frage: C_{ges}

$$Q_{ges} = Q_1 + Q_2 = U(C_1 + C_2)$$
 also $C_{ges} = C_1 + C_2$

allgemein für n parallele C_i :

$$C_{ges} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

Parallelschaltung erlaubt großes C_{ges}

b) Reihenschaltung

Es gilt:
$$Q_1^+ = -Q_1^- = Q_2^+ = -Q_2^-$$

$$Q_1 \equiv Q$$

$$U = U_1 + U_2$$

$$U = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}) = \frac{Q}{C_{\text{ges}}}$$

also

$$\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

allg. für serielle C_i :

$$\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \quad C_{\text{ges}} < C_i$$

I.4.4 Elektrische Energie

- \bullet wie viel Energie notwendig um Ladungen im $\vec{E}\text{-Feld}$ zu bewegen
- Punktladung q von $A \to B$ $W_{A\to B} = q\varphi(\vec{r}_B) - q\varphi(\vec{r}_A)$
- zwei Punktladungen Q_1 und Q_2 von ∞ an \vec{r}_1 und \vec{r}_2 $Q_1:\infty\to\vec{r}_1:$ kein \vec{E} -Feld, kein $\varphi\to$ keine Arbeit $Q_2:\infty\to\vec{r}_2:$ Arbeit im Feld von Q_1

$$W_2 = Q_2 \varphi_1(\vec{r}_2) = Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

andere Reihenfolge:

$$W_1 = Q_1 \varphi_2(\vec{r_1}) = Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r_1} - \vec{r_2}|}$$

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{2} Q_i \varphi_j(\vec{r_i})$$

dritte Punktladung $Q_3: \infty \to \vec{r}_3$

$$W_3 = Q_3\varphi_1(\vec{r}_3) + Q_3\varphi_2(\vec{r}_3)$$

Es gilt: $Q_3\varphi_i(\vec{r}_3) = Q_i\varphi_3(\vec{r}_i)$ 1 = 1, 2

$$E_{el} = \frac{1}{2}Q_1[\varphi_2(\vec{r}_1) + \varphi_3(\vec{r}_1)] + \frac{1}{2}Q_2[\varphi_1(\vec{r}_2) + \varphi_3(\vec{r}_2)] + \frac{1}{2}Q_1[\varphi_1(\vec{r}_3) + \varphi_2(\vec{r}_3)]$$

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} Q_i \varphi(\vec{r}_i)$$
 für N Punktladungen

mit

$$\varphi(\vec{r_i}) = \sum_{\substack{i=1\\i\neq j}}^{N} \varphi_j(\vec{r_i})$$

konst. Ladungsvertielung $\varphi(\vec{r}): \sum Q_i \to \int dQ$

$$E_{el} = \frac{1}{3} \int \frac{d^3 \vec{r} \rho(\vec{r})}{dQ} \varphi(\vec{r})$$

Bsp.: homogengeladene Kugelschale mit Radius R

$$\varphi(\vec{r}) = \text{const} \quad r < R \qquad = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad r \ge R$$

Sei zunächst Q=0. dQ aus $\infty \to R$ $dE_{el}=\varphi(e)dQ=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{Q}{R}$ dQ

$$E_{el} = \int_0^Q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^1}{R} dQ^1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \frac{Q^{12}}{R} \Big|_0^{???R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \frac{Q}{R} = \frac{1}{2} Q \varphi(R)$$
 wie oben

Bsp.: homogen geladene Kugel Radius R, Ladung Q:

$$E_{el} = \frac{3}{5} \ k \ \frac{Q^2}{R}$$

Andere Form von E_{el} mit \vec{E}

$$E_{el} = \frac{1}{2} d^3 \tilde{r} \rho(\tilde{r}) \varphi(\tilde{r}) \quad 3. \text{ MW-Gl.}) \quad div(\tilde{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$
$$= \frac{\epsilon_0}{2} \int d^3 \vec{r} \vec{\nabla} \vec{E}(\vec{r}) \varphi(\vec{r})$$

partielle Integraltion (1 dim: $\int_a^b dx f(x)g'(x) = fg\Big|_a^b - \int dx f'(x)g(x)$) in 3 Dimensionen:

$$E_{el} = \frac{\epsilon_0}{2} \left[\oint_{\substack{\text{Rand des} \\ \text{Volumens}}} \varphi(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) \ d\vec{s} - \int d^3 \vec{r} \ \vec{E}(\vec{r}) \vec{\nabla} \varphi(\vec{r}) \right]$$

Volumen $\to \infty; E(\vec{r}) \to 0$ auf Rand $\Rightarrow \oint_{\text{Rand}} \to 0$ verschwindet

$$E_{el} = \frac{\epsilon_0}{2} \int |\vec{E}(\vec{r})|^2 d^3 \vec{r} \qquad \vec{\nabla} \varphi = -\vec{E}$$

 $E_{el} \sim |\vec{E}|^2$ Energie im \vec{E} -Feld gespeichert Energiedichte $W_{el} = \frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}|^2$

Bsp.: Plattenkondensator mit Spannung U(q)

 E_{el} und dq auf Platte hinzufägen?

 $dE_{el} = Udq = \frac{q}{C} dq$ Energie um Kondensator von \varnothing nach Q laden

$$E_{el} = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \Big|_0^Q = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

$$E_{el} = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \epsilon_0 V_{\text{Kondensator}} |\vec{E}|^2$$

$$V_{\text{Kond}} = Ad \quad C = \epsilon_0 \frac{A}{d} \quad |\vec{E}| = \frac{U}{d}$$

I.5 Materie in elektrischen Feldern

I.5.1 Polarisation des Mediums

Betrachte Nichtliter, Q=0 im externen \vec{E} -Feld

- \bullet keine freien Elektronen e^-
- Verschiebung der e^- im Atom / Molekül.
 - \rightarrow mikroskopische Dipole $\vec{p_i} = q_i d_i$
 - \rightarrow Ausrichtung im \vec{E} -Feld: $\vec{E} \uparrow \uparrow \vec{p_i}$ parallel

Effekt:

- Polarisation des Mediums \vec{P} oder $(\underline{\vec{P}})$
- \bullet Flächenladungsdichte σ_{pol} am Rand des Mediums

Polarisation \vec{P} : $\vec{P} \equiv \frac{1}{V} \sum_i \vec{p_i}$ Mittelung der mikroskopischen Dipole über Volumen V $[\vec{P}] = \frac{C}{m^2}$ Annahme: alle $\vec{p_i}$ gleich \vec{P} , gleich ausgerichtet, Dipoldichte η Gilt: $P = |\vec{P}| = \eta |\vec{p}| = \eta q d$

Flächenladungsdichte σ_{pol}

Betrachte V = dA am Rand des Mediums

$$P = \frac{\eta q da}{A} = \frac{\eta q V}{A} = \frac{Q}{A} = \sigma_{pol}$$

d.h. Polarisation $\hat{=}$ Flächenladungsdichte am Rand

Polarisationsfeld \vec{E}_{pol} im Medium

Anwendung von Maxwell-Gl auf Bereich mit σ_+

$$\oint_{\sigma_+} \vec{E}_{pol} \ d\vec{A} = \frac{Q_{ein}}{\epsilon_0}$$

rechts $\vec{E}_{pol}=0$ keine Beitrag zum Fluss links $\vec{E}_{pol}\uparrow\uparrow\vec{A}$

$$E_{pol}A = \frac{Q_{ein}}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{pol} = \frac{Q_{ein}}{A\epsilon_0} = \frac{\sigma_{pol}}{\epsilon_0} = \frac{p}{\epsilon_0}$$

Richtung von \vec{E}_{pol} :

 \vec{p} von neg. Pol zur pos Pol

 \vec{E}_{pol} von pos. Ladung zur neg Ladung

$$\rightarrow \vec{P} = -\epsilon_0 \vec{E}_{pol}$$

?????

 \vec{E}_{Mol} (tsl?) Überlagerung von ???????

a) \vec{E}_{frei} ohne Medium \vec{E}_{pol} aus Dipolen

$$ec{E}_{ ext{Med}} = ec{E}_{ ext{frei}} + ec{E}_{ ext{Pol}} = ec{E}_{ ext{frei}} - rac{ec{P}}{\epsilon_0}$$

Polarisation abhängig von \vec{E}_{Mol} : $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}_{\text{Med}}$ $\chi_e = \hat{d}_{\text{iielektrische}}$ Suszeptibilität

$$\vec{E}_{\mathrm{Med}} = rac{\vec{E}_{\mathrm{frei}}}{1 + \chi_e}$$

 $\epsilon=1+\chi_e$ relative Dielektrizitätskonstante / Permitivität $\vec{E}_{\rm Med}=\frac{\vec{E}_{\rm frei}}{\epsilon}~\epsilon$ Faktor um den Feld geschwächt wird ϵ,χ_e abhängig von der Art und Struktur des Mediums

I.5.2 Felder und Maxwell gl. im Medium

3. MW-Gl:

$$\operatorname{div} \vec{E}_{\mathrm{Med}} = \frac{P}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_{\mathrm{frei}} + \rho_{\mathrm{Pol}}) \qquad (*)$$

 $\rho_{\rm frei}$ freie Ladung, $\rho_{\rm Pol}$ Polarisationsladungen Polarisationsladung in V mit Rand A

$$\Delta Q_{\rm Pol} = \int_{A} \sigma_{\rm Pol} \ dA = \int_{A} \vec{P} \ dA \qquad (1)$$

Außerdem:

$$\Delta Q_{\text{Pol}} = -\int \rho_{\text{Pol}} \, dV \tag{2}$$

 $\vec{P}\uparrow\uparrow, \vec{E}_{\rm frei}\to \vec{P}\uparrow\downarrow \vec{A}$ auf rechter Grenze also mit "+" $\Delta Q_{\rm Pol}<0$ in (1) $\rho_{\rm Pol}>0$ in (2) \to "-" Zeichen in (2)

Gaußscher Satz:

$$\oint \vec{P} \ d\vec{A} = \int \operatorname{div} \vec{P} \ dV = \int -\rho_{\text{Pol}} \ dV$$

Es folgt:

$$\rho_{\rm Pol} = -{\rm div}\vec{P} = \epsilon_0 {\rm div}\vec{E}_{\rm Pol}$$

In (*):

$$\operatorname{div} \vec{E}_{\mathrm{Med}} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_{\mathrm{frei}} + \epsilon_0 \operatorname{div} \vec{E}_{\mathrm{Pol}})$$
$$\operatorname{div} (\vec{E}_{\mathrm{Med}} - \vec{E}_{\mathrm{Pol}}) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho_{\mathrm{frei}}$$

Definiere \vec{D} als Flussdichte / eleektrische Erregung / dielektrische Verschiebung

$$\vec{D} = \epsilon_0 (\vec{E}_{\mathrm{Med}} - \vec{E}_{\mathrm{Pol}}) = \epsilon_0 \vec{E}_{\mathrm{frei}} = \epsilon_0 E_{\mathrm{Med}} + \vec{P}$$

$$3.\text{MW-GL}: \ \text{div}\vec{D} = \text{frei}$$

 $1.\text{MW-GL}: \ \text{rot}\vec{E}_{\text{Med}} = 0$

Feldverhalten an Grenzflächen

Betrachte Grenzfkäche: Medium/Dielekktrikum ($\epsilon > 1$) \leftrightarrow Volumen ($\epsilon = 1$)

- nur Polarisation $\rho_{\text{frei}} = 0 \quad \cdot \vec{E}_{\text{ext}}$
- $\rho_{\text{frei}} = 0 \Rightarrow D \perp \text{Med} = D \perp \text{Vak}$ $E_{\text{Med}}^{\perp} = \frac{1}{\epsilon} E_{\text{Vak}}^{\perp}$

$$\oint \vec{D} \ dA = 0 \ \text{da frei} \ = 0$$

 $d \to 0$: Beiträge von linker und rechter Stirnfläche

$$D_{\mathrm{Med}}^{\perp}(A) + D_{\mathrm{Vak}}^{\perp}(-A) = 0 \rightarrow D_{\mathrm{Med}}^{\perp} = D_{\mathrm{Vak}}^{\perp}$$

• parallele Komponenten $D^{\parallel}, E^{\parallel}$

$$\oint_{ABCD} \vec{E} \ d\vec{s} = 0 \text{ da rot} \vec{E} = 0$$

 $\overline{AB},\overline{CD}\to 0$ nur \overline{BC} und \overline{AD} tragen bei

$$\int\limits_{\overline{BC}} \vec{E} \ d\vec{s} + \int\limits_{\overline{AD}} \vec{E} \ d\vec{s} = 0 \quad d\vec{s}_{\overline{AD}} = -d\vec{s}_{\overline{BC}}$$

$$\int_{B}^{C} E_{\text{Med}}^{\parallel} d\vec{s} + \int_{A}^{D} E_{\text{Vak}}^{\parallel} d\vec{s} = 0$$

$$\Rightarrow E_{\mathrm{Med}}^{\parallel} = E_{\mathrm{Vak}}^{\parallel} \to D_{\mathrm{Med}}^{\parallel} = \epsilon D_{\mathrm{Vak}}^{\parallel}$$

Berechnungsgesetz der Elektrostatik

$$\tan\alpha_{\mathrm{Med}} = \frac{E_{\mathrm{Med}}^{\parallel}}{E_{\mathrm{Med}}^{\perp}} = \epsilon \frac{E_{\mathrm{Vak}}^{\parallel}}{E_{\mathrm{Vak}}^{\perp}} = \epsilon \tan\alpha_{\mathrm{frei}}$$

I.5.3 Mikroskopische Beschreibung der Polarisation (Pol.)

angenommen $\vec{P} \sim \vec{E}_{\text{Med}}$

- Verhalten von Nichtleitern ohne permanentes Dipolmoment $\vec{p} = 0$ z.B. H_2 Ladungsschwerpunkt $(\vec{r_s})$ mittig
- im \vec{E} -Feld verschiebung der e^- bzw. $\vec{r_s}$ $\vec{F_e} \sim \vec{E}$ $\rightarrow \vec{p} = \alpha \vec{E}$, $\alpha = \frac{\text{elektrische Polarisierbarkeit}}{\text{Pol. dominiert, sind Dielektrika im engeren Sinne}}$
- Makroskopische Polarisation \vec{P}

$$\vec{P} = n\vec{p} = n\alpha \vec{E}_{\mathrm{Med}}$$
 $n = \frac{N_A \rho}{m_{\mathrm{Mol}}}$

 N_A Avogadrokonst. ρ Massendichte m_{Mol} Molmasse

• Hatten $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}_{\text{Med}}$ Zusammenhang α und $\chi_e \epsilon$

$$\alpha = \frac{\epsilon_0}{n} \chi_e = \frac{\epsilon_0}{n} (\epsilon - 1)$$

gut für kleine P (z.B. Gase) wen P groß, dann Dipol-Dipol-Wechselwirkung \rightarrow Clausius-Mosotti-Beziehung: $\alpha = \epsilon \frac{\epsilon_0}{n} \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2}$

Bsp.: H_2 -Molekül im E-Feld $1\frac{\text{MV}}{\text{m}}$

$$\alpha_{H_2} = 8, 7 \cdot 10^{-41} \frac{\text{Cm}}{\text{V}} (\alpha_{\text{typ}} \approx 100 \alpha_{H_2})$$
$$|\vec{p}|_{H_2} = 8, 7 \cdot 10^{-35} \text{Cm}$$
$$d = 2, 7 \cdot 10^{-16} \text{m} \quad L = 7, 4 \cdot 10^{-11} \text{m} \text{ (Abstand H Atome)}$$

$$d/L = 3, 6 \cdot 10^{-6}$$

Orientierungspolarisation

- polare Moleküle (z.B. H_2O) mit permanentem Dipol
moment \vec{p} R \rightarrow paraelektrisch
- $\vec{E}_{\mathrm{Med}} = 0$ Richtung der \vec{p} statistisch / gleichverteilt \rightarrow kein \vec{p}
- $\vec{E}_{\text{Med}} \neq 0$ Ausrichtung der \vec{p} im \vec{E} -Feld

Wärmebewegung behindert vollständige Ausrichtung. Ausrichtungsgrad beschrieben durch Boltzmannverteilung (\rightarrow Ex1)

$$f(\Delta E) = f_0 e^{-\Delta E/kT}$$
 T Temperatur, k Boltzmannkonstante

 $\Delta E = -|\vec{p}||\vec{E}|\cos\theta$ pot Energie des Dipols $\vec{E} = E\vec{e}_z$ Beitrag von 1 Molekül $p_z = |\vec{p}|\cos\theta$ Polarisation aus $f(\theta)$ Ergibt:

$$P = n\bar{p}_2 \left\{ \coth \frac{p|\vec{E}|}{kT} - \frac{kT}{p|\vec{E}|} \right\}$$
Langevin fkt. $L(\frac{p|\vec{E}|}{kt})$

l(x)=1d.h. alle Dipole ausgerichtet. oft $p|\vec{E}|<< kT$ dann $L(x)\approx \frac{1}{3}x$ für |x|<<1dann $P=np\frac{1}{3}\frac{p|\vec{E}|}{kt}=\frac{1}{3}\frac{p^2|\vec{E}|}{kt}$ wieder linear in $|\vec{E}|$

- für $|\vec{E}|$ groß, oder T klein nicht lineare Effekte und schließlich Sättigung
- Suszeptibilität abhängig von Temperatur $\chi_c(T)$

Bsp.: H_2O -Molekül in E-Feld $100\frac{\text{kV}}{\text{m}}$ $P_{H_2O} = 6,15 \cdot 10^{-30} \text{Cm} \quad \epsilon_{H_2O} \approx 80$ $\Delta E = |\vec{p}||\vec{E}| = 7,7 \cdot 10^{-27} \text{J} = 4,8 \cdot 10^{-8} \text{eV}$

Ausrichtungsgrad: $\frac{1}{3} \frac{p|\vec{E}|}{kT} = 1, 9 \cdot 10^{-6}$

d.h. für 1 Million Moleküle, 2 mit $\vec{p}\uparrow\uparrow\vec{E}$ Paraelektrisch: Überlagerung von Verschieb. pol. und Orientierungs pol.

$$P = n(\alpha + \frac{1}{3}\frac{p^2}{kT})E_{\text{Med}}$$

plus Clausius-Moretti-Korrektur $3\frac{\epsilon-1}{\epsilon+2}\epsilon_0=n(\alpha+\frac{1}{3}\frac{p^3}{kT})$ hieraus χ_e,ϵ $P=\epsilon_0\chi_e E_{\rm Med}$ Esp. Bestimmung: Messung $C(T) \to \chi_e(T)$ Ferroelektrika

- große permanente Dipolmomente \vec{p} (Kristalle, kein Eisen)
- Dipol-Dipol-Wechselwirkung \rightarrow Domänenbildung ohne \vec{E} -Feld (durcheinander)
- in \vec{E} -Feld: Ausrichtung der Domänen sehr große ϵ bis 10^5

I.5.4 Kondensator im Dielektrikum

Meist: Dielektrikum zwischen den Platten Ziel:

- Erhöhung der Spannungsfelder
- Erhöhung der Kapazität

Exp:

- a) Ladung Q = const. $C = \frac{Q}{C}$ Beobachtung: $U(|\vec{E}|)$ kleiner $\to C$ größer
- b) Spannung U = const.Beobachtung: Q größer $\to C$ größer

Erklärung: (a)

- Dielektrikum polarisiert
- Oberflächenladung $\sigma_{\rm pol}$ an Grenzflächen $\to \vec{E}_{\rm pol} \uparrow \downarrow \vec{E}_{\rm ext} \Rightarrow \vec{E}_{\rm Med}$ geschwächt $\to U$ kleiner $U = |\vec{E}| d$

U def. über Arbeit um dq von "+" nach "-" zu bewegen. Feld schwächer $\to U$ kleiner um Faktor ϵ also

$$C = \epsilon \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

und

$$E_{\rm el} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\epsilon\epsilon_0 |\vec{E}|^2 V$$

Energiedichte

$$W_{\rm el} = \frac{E_{\rm el}}{V} = \frac{1}{2} \epsilon \epsilon_0 |\vec{E}|^2 0 \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{D} \vec{E}$$

Vgl. von elektrischer Energie ohne und mit Dielektrikum

$$\begin{array}{cccc} \text{ohne} & & \text{mit} \\ C_0 & \to & \epsilon C_0 \\ U_0 & \to & U_0/\epsilon & \text{bei } Q = \text{const.} \\ & & & \downarrow \\ E_{\text{el}} & \to & E_{\text{el}}/\epsilon \end{array}$$

Teilweise mit $\epsilon > 1$ gefüllter Kondensator

- Ladungsdichte größer bei $\epsilon > 1$ da $E_{\parallel}^{\rm Med} = E_{\parallel}^{\rm Vak}$
- Parallelschaltung von 3 Kondensatoren
- $C_{\text{Med}} = \epsilon C_{\text{Vak}} \rightarrow Q_{\text{Med}} = \epsilon Q_{\text{Vak}}$ da U = const.

Kapitel II

Magnetostatik

II.6 Ströme

II.6.1 Elektrischer Strom

Bisher: ruhende Ladungen, räumlich getrennt $\rightarrow \vec{E}, \varphi$

Jetzt: leitende Verbindung \rightarrow pos. und/oder neg. Ladungen bewegen sich

Strom: Laungsfluss pro Zeit durch eine gegebene Fläche

$$\boxed{I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{bzw.} \quad I = \frac{dQ}{dt}}$$

1. wenn y = const. ist in Δt und 2. für I(t)

[I] = 1A Ampére SI-Basiseinheit

Richtung: von "+"-Pol zu "-"-Pol \rightarrow technische Stromrichtung

in Leitern (metall): ↑↓ Richtung der Elektronen

Stromdichte:

$$\vec{j}(\vec{r}) = \frac{dy}{dA}\vec{e}_j$$
 \vec{e}_j in Stromrichtung

Zshg.: $I = \int_A \vec{j} \ d\vec{A}$

Bsp.: Vakuumdiiode

 V_e (Kathode) $\approx 0 \text{m/s}$ Beschleunigung in $\vec{E} = E \vec{e}_z$

wieviele e^- treffen in dt auf pos. Platte?

Alle e^- im Abstand $< ds = v \ dt$ bzw. Volumen $ds \ A$ befinden $V = ds \ A = Av \ dt$ Anzahlt e^- in V: $n_e V - n_e$ Elektronendichte. Transponierte Ladung $dQ = e n_e Av \ dt$

Strom
$$I = en_e Av$$
 Stromdichte $\vec{j} = en_e \vec{v}$

 \vec{j} konstant entlang Flugrichtung wegen Ladungserhaltung \Rightarrow Kathode: kleine v, große n_e ; Anode: große v, kleine n_e

Kontinuitätsgleichung

Betrachte Volumen V, mit Oberfläche A

Strom (oder) Ladungsdichte/Zeit druch A = Änderung der Ladung in V

$$I = \oint_{A(v)} \vec{j} \, d\vec{A} = -\frac{dQ}{dt}$$

Gaußscher Satz:

$$\Rightarrow \int_V \operatorname{div} \vec{j} \ dV = -\frac{d}{dt} \int \rho_Q \ dV$$

$$\Rightarrow \boxed{\operatorname{div} \vec{j}(\vec{r},t) = -\frac{\partial}{\partial t} \rho_Q(\vec{r},t)} \quad \text{Kontinuitätsgleichung}$$

Ladungen erhalten; werden nicht erzeugt oder vernichtet

II.6.2 Ohmsches Gesetz

G.S. Ohm (1826): $(I \sim U)$ in vielen Leitern

$$\Rightarrow U = RI$$

Ohmsche Gesetze (OG.) makroskopische Form R: el./ohmscher Widerstand

$$[R] = 1\frac{V}{A} = 1\Omega$$
 Ohm

Exp: Strom-Spannungs Charakteristika I(U)

$$R(U) = \frac{dU}{dI}$$

Ursache: Temperaturabhängigkeit R(T) (\to später) Strikt: Ohmscher Widerstand $I \sim U^1$; nicht-ohmsch $I \sim U^k \quad k \neq 1$

Supraleitung

Flüssiger Stickstoff: $T_{W_2} = 77K = -196^{\circ}C$

Messung: $R(\Delta T)$ $\Delta T = T_{\text{Probe}} - T_{W_2}$ Zeitabstand $\Delta t \approx 5s$ Beobachtung:

Hochtemperatursupraleiter $R = 0\Omega$ bis zu $\Delta T \approx 8K$

 \rightarrow Sprungtemperatur $T_c = 77K + 8K = 85K = -188^{\circ}C$

Kupfer:

 $R=0,7 \mathrm{m}\Omega$ für kleine $\Delta T,$ danach ohmscher Widerstand Supraleitung: gewisse Materialien die für $T < T_c$ Widerstand Verlieren

II.6.3 Arbeit und Leitung

An Ladung q (von φ_1 nach φ_2 gebracht) wird Arbeit verrichtet/gewonnen

$$W = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU$$

In dt wird dQ transportiert, dann wird Leistung p verrichtet.

$$p = \frac{dW}{dt} = \frac{dQ}{dt}U = UI$$
 el. Leistung

Umkehrung:

$$W = \int_0^t p(t) \ dt = \int_0^t U(t)I(t) \ dt$$

$$[p] = 1W = 1VA = 1\frac{I}{s}$$

Leistung wird im Leiter in Wärme umgewandelt geht aus Stromkreis verloren.

Exp: Widerstände

Widerstände aus Fe und C
n in Reihe geschalten $R_{Cn} < R_{Fe}$ Strom I gleich $p = UI = RI^2 \rightarrow P_{Fe} > P_{Cn}$

II.6.4 Leitungsvorgänge in Metallen und Halbleitern

Metalle:

 $\overline{\rm Strom}$ durch die e^- im Leitungsband, U an Drahtenden $\to \vec{E}\text{-Feld}$

Beschleunigung der $e^ \vec{F}_{e^-} = -e\vec{E}$

Aber: thermische Bewegung $hT(300\text{K})=0,0025\text{eV}\to v_{\text{therm}}\approx 10^5\frac{\text{m}}{\text{s}}$ Stöße mit den Atomen ("Reibungseffekt")

 \rightarrow Drift der Elektronen mit v_{drift}

Stromdichte \vec{I} : in dt passieren alle e^- die Fläche A in $dl=v_0t$ bzw V=dl A $dQ=N_ee=en_eV$ dA dt

 N_e Anzahl e^- , n_e e^- -Dichte

$$\boxed{\vec{I} = -n_e \vec{v}_0}$$
 "-" weil $\vec{v}_0 \uparrow \downarrow \vec{E}$

 $\overline{\text{Driftgesche}}$ windigkeit v_D

$$v(t) = at = \frac{e|\vec{E}|}{m_e}t$$
 m_e Elektronenmasse

Sei \mathcal{T}_s mittlere Zeit zwischen 2 Stößen

$$v_0 = rac{e|\vec{E}|\mathcal{T}_s}{m_e} = \left[rac{n_e e^2 \mathcal{T}}{m_e}
ight]|\vec{E}|$$

$$\sigma_{el} = rac{1}{
ho_{el}} = rac{n_e e^2 \mathcal{T}}{m_e}$$

 σ_{el} Elektrische Leitfähigkeit?!?!? ρ_{el} spezifischer Widerstand $[\rho_{el}]=\Omega m$

$$\vec{I} = \sigma_{el} \vec{E}$$

ohmsches Gesetz in mikroskopischer/originaler Form "Rückkehr" zu makroskopischem OG $\vec{I}=\mathrm{const.}$ über A

$$I = |\vec{j}|A = \frac{1}{\rho_{el}}|\vec{E}|A = \frac{1}{\rho_{el}}\frac{U}{l}A$$

d.h.
$$R = \frac{\rho_{el}l}{A}$$
 Widerstand eines Drahtes

Halbleiter:

Bandlücke ΔE zwischen Valenz- und Leitungsband

$$n_e = n_0 e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$
 steigt mit T

- für $T < T_{\text{Sättigung}}$: $\frac{dR}{dT} < 0$
- für $T > T_{\text{S\"attigung}}$: $\begin{cases} n_e & \to \text{const.} \\ \mathcal{T}_s & \text{sinkt mit T} \end{cases} \sigma \text{ sinkt mit } T$

Kirchhoffsche Gesetze KHG II.6.5

- 2 KHG + OG Grundlage für U bzw. I in R-Netzwerken
- 1.KHG (auch Kontenregel): im Knoten gilt $\sum_{i} I_{i} = 0$ aus Ladungserhaltung
- 2.KHG (auch Maschenregel): in Maschen gilt $\sum_i U_i = 0$ folgt $\oint \vec{E}; d\vec{S} = 0$

Widerstandsschaltungen

• Reihenschaltung:

Knotenregel: $I = I_1 = I_2$

Machenregel: $U = U_1 + U_2$

OG: $U = R_1 I_1 + R_2 I_2 = (R_1 + R_2)I$

 $\rightarrow R_{\rm ges} = R_1 + R_2$

bzw. für $n R_i$: $R_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^n R_i$

• Parallelschaltung:

Knotenregel: $I = I_1 + I_2$

Maschenregel: $U = U_1 = U_2$ $I = I_1 + I_2 = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} = U(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$ $\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$ bzw. für nR_i : $\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i}$

Wheatstonesche Brückenschaltung

Ziel: Messung von unbekannten R_x

Spannungen an den grünen Punkten:

$$U_L = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_0 \qquad U_R = \frac{R_x}{R_0 + R_x} U_0$$

kein Strom I wenn $U_L = U_R$ dann gilt: $\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_x}{R_0 + R_x}$

II.6.6 Leitungsvorgänge in Flüssigkeiten

Beobachtung: reines H_2O kein Strom, Zugabe von NaCl Strom \sim Konzentration des NaCl

- Elektrolyt: Lösung von Salz, Säure, Lauge die Strom leitet
- Dissoziation in Lösung (Ionisation/Hydratisierung)

$$NaCl \rightarrow Na^{+}(H_2O) + Cl^{-}(H_2O)$$

wenn E(Anlagerung) > E(Ionisation)

• Wanderung der Na^+ , Cl^- -Ionen im \vec{E} -Feld.

Materialabscheidung an Elektroden (fest, gasförmig)

 Na^+ zu Kathode(-): Abscheidung von Na $(Na^+ + e^- = Na)$

 CL^- zu Anode(+): Abscheidung von Chlorgas $(2Cl^- \to Cl_2 + 2e^-)$

Exp:

Glas bei $T=300\mathrm{K}$ Isolator, erstarrte Flüssigkeit bei $T=600^{\circ}\mathrm{C}$ Funken, erster Stromfluss

Strom $\rightarrow T \nearrow \rightarrow I \nearrow \rightarrow T \nearrow \dots$ bis das Glas schmilzt

Ionenleitung:

pos. Ionen mit Ladung \mathbb{Z}_+ und Dichte n_+

neg. Ionen mit Ladung Z_{-} und Dichte n_{-}

Drift im \vec{E} -Feld: $\vec{v}_{x/-} = \pm \beta_{\pm} \vec{E}$ β_{\pm} ist die Beweglichkeit der Ionen (teilweise: u, μ) $[\beta] = \frac{m^2}{V_S}$

Stromdichte:

$$|\vec{j}| = e(n_+ Z_+ V_+ + n_- Z_- V_-)$$

$$\sigma_{el} = e(n_{+}\beta_{+}Z_{+} + n_{-}\beta_{-}Z_{-})$$

für kleine n
: $\beta \neq \beta(n)~$ typisches $\beta \sim 10^{-8} \rightarrow 10^{-7} \frac{\rm m^2}{\rm Vs}$

Voltasche Spannungsreihe

Metall in Wasser: wenn $E_{\text{Ionisation}} < E_{\text{Hydratisierung}}$

Atom $\rightarrow A^+(H_2O) + e^-$ (Elektrode)

 \vec{E} -Feld zwischen neg. Elektrode und pos. Elektrode <u>bewirkt</u> $E_{\text{Ionisation}}$ wächst \to Sättigung der Ionisation

 $n_{\text{Gleichgewicht}}$ und $U_{\text{Gleichgewicht}}$ (Elektrode und Flüssigkeit) \rightarrow elektrolytische Tension

- zwei Elektroden aus
 - a) gleichem Metall \rightarrow keine Spannung zwischen Elektroden
 - b) unterschiedliche Metalle $\rightarrow \Delta U$ Galvanisches Element
- $\bullet\,$ Messung von ΔU zu Referenzelektrode (H_2 umspültes Platin)
 - \rightarrow Voltasche Spannungsreihe ("—" unedel \rightarrow) "+"edler)

II.6.7 Stromleitung in Gasen

- Gase: keine (minimale) freie Ladungsträger
- Entladung: Stromfluss durch Gas
- Ladungsträger: Ionen (A^+, M^+) und $e^-, n_+ \approx n_-$
- 2 Arten:
 - unselbstständige von außenerzeugte A^+, e^-
 - selbsständige: initialer Strom wird verstärkt

Unselbsständige Ionisation:

a) als Röntgenstralung $\gamma + A \rightarrow A^+ + e^-$

b) therm. Bewegung in Stößen $T \nearrow \text{dann } E_{\text{kin}} \nearrow \text{für } E_{\text{kin}}$

Erzeugungsrate für Ionen $(e^-,A^+):(\frac{dn}{dt})_{\rm erz}=\alpha$ Vernichtungsrate/Rekombinationsrate: $(\frac{dn}{dt})_{\rm Reh}=-\beta n_+n_-=-\beta n^2$

$$n_{+} = n_{-} = n$$

- Summe: $(\frac{dn}{dt})_{\text{Gesamt}} = \alpha \beta n^2$
- Gleichgewicht: $(\frac{dn}{dt})_{\text{gesamt}} = 0 \rightarrow n_{\text{Gleichgew}} = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$ $n_{\text{Gleich.}} = \text{const.} \rightarrow \text{ohmscher Bereich}$

$$\vec{j} = e\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}(\beta^+ + \beta^-)\vec{E}$$

• U, \vec{E} sehr groß: $\lambda_{\text{frei}} \gg \text{Abstand der Platten}$ $\rightarrow \text{ keine Rakombination } \beta \rightarrow 0$ Sättigungsstrom I_s : alle e^-A^+ abgesagt

$$I_s \sim \alpha$$

II.6.8 Stromquellen

Innenwiderstand

- $U_v < U_0$
- Stromquelle hat maximale Leitung
- → Effekt beschrieben durch Ersatzschaltbild (Reale Stromquelle als Spannungsquelle in reihe mit Widerstand)

Spannungs/Stromquelle mit U_0 in Serie mit Innenwiderstand R_I U_0 Elektromotorische Kraft EMK

$$I = \frac{U_0}{R_I + R_V} \qquad U_{kl} = R_V I = \frac{R_V}{R_I + P_V} U_0$$

Leistung:

$$P_V = U_{kl}I = \frac{R_V}{(R_V + R_I)^2} U_0^2$$

Grenzfälle:

- a) $R_V \to \infty$ $U_{kl} \to U_0$ $I \to 0$ $P_V \to 0$ offene Stromstärke
- b) $R_V \to 0$ $U_{kl} \to 0$ $I = \frac{U_0}{R_I}$ $P_V \to 0$ kurz schluss

dazwischen P_V maximal

Thermoelektrizität

Kontaktpotential

- 2 unterschiedliche Metalle in Kontakt Fermi-Energie / Austrittsarbeiten sind unterschiedlich $E_F(A) < E_F(B)$: wandern e^- von B nach A, B pos. geladen / A neg. geladen $\to \vec{E}(A \to B)$ entgegengesetzt zu Strom
- \to Kontaktspannung $U_{\rm kon}=E_F(B)-E_F(A)$ Geschlossener Kreis: $\sum_i U_{\rm kon}^i=0$ bei konstanter Temperatur

Seebeck-Effekt

- \bullet $U_{\rm kon}$ temperaturabhängig
- kontakte 1 und 2 bei T_1 und T_2 \to Seebeck koeffizienten $[S_i] = \frac{V}{K}$ typ: $10^{-5 \to -6}$ in Metall 10^{-3} in Halbleiter
- ΔT bewirkt Spannung

Peltier-Effekt

Strom durch Material A, B, A

- Strom durch Kontaktstellen bewirkt ΔT
- $E_F^A > E_F^B$ AB heiß BA kühl

 $A\to B:\frac{dW}{dt}>0$ T steigt, Energie dem Gitter zugeführt $B\to A:\frac{dW}{dt}<0$ T sinkt, Energie dem Gitter entzogen

$$\frac{dW}{dt} = (\Pi_A - \Pi_B)I \qquad \text{Peltierkoeffizienten}[\Pi] = \frac{J}{K} \quad (\text{typ } 10^2 J/K)$$

Es gilt: $\Pi_A = S_A T$

II.7 Das magnetische Feld

II.7.1 Eletromagnetische Kräfte

 \rightarrow Folie

II.7.2 Magnetisches Feld

- Elektrostatik: Coulombkraft $\vec{F_e}$ $\rightarrow \vec{E}$ -Feld $\vec{E} = \frac{\vec{F_e}}{q_{\text{Probe}}}$
- Beobachtung
 Feld
 Kraft
- Beobachtung:
 - Feldlinien immer geschlossen
 [auch innerhalb von Permanentmagneten]
 ⇒ quellenfrei

- in Nähe von Pol und Stromdurchflossener Leiter Feldlinien Dichter \rightarrow Feld größer $\sim \frac{1}{r^k} \quad k>0$
- Konvention:

Außenbereich von Nord \rightarrow Süd

Innenbereich von Süd \rightarrow Nord

in Permanentmagneten

Idee: math. Beschreibung durch Vektorfeld $\vec{B}(\vec{r})$ "magnetische Feldstärke", "Flussdichte", "Induktion"

$$[\vec{B}] = 1$$
T (Tesla) = $1\frac{Vs}{m^2}$ (Zshg. später)

magnetischer Fluss $\Phi_M \equiv \int_A \vec{B} \ d\vec{A}$

II.7.3 Maxwell-Gleichung der Magnetostatik

• geschlossene Feldlinien ohne Anfang und Ende

$$\oint_A \vec{B} \ d\vec{A} = \int_V {\rm div} \vec{B} \ dV = 0 \quad \text{für beliebige Volumina} \ \Rightarrow \ {\rm div} \vec{B} = 0$$

- kein skalares Potential φ_M definierbar
- Feld von stromdurchflossenen Leiter.

$$\vec{B}(\vec{r}) = B(|\vec{r}|) \vec{e}_{\varphi}$$
nur von
r abhängig

$$\oint_{r=r_0} \vec{B} \ d\vec{s} = 2\pi r_0 B(r_0) \neq 0.I \text{ experimentell}$$

 $\rightarrow \boxed{\oint \vec{B} \ d\vec{s} = \mu_0 I}$ Ampéresches Gesetz μ_0 magnetische Feldkonstante Permeabilität

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$
 μ_0 ohne Felder \rightarrow später

• Anwendung des stokeschen Satzes mit $I = \int \vec{j} d\vec{A}$

$$\oint_{B(A)} \vec{B} \ d\vec{s} = \int_{A} \operatorname{rot} \ \vec{B} \ d\vec{A} = \mu_0 \int \vec{j} \ d\vec{A}$$

Weg \vec{s} auf dem Rand R(A) pos. Schraube um \vec{A}

$$\mathrm{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j}$$
 $\oint \vec{B} \ d\vec{s} = \mu_0 I$ 2 MW-Gl. Wirbelkerne = Orte mit Stromdichte $\neq 0$

Def: magnetische Feldenergie E_{mag} bzw. Energiedichte w_{mag}

$$E_{\rm mag} = \frac{1}{2\mu_0} \int |\vec{B}|^2 dV \qquad hierfehltwas$$

Zsfg:

 \vec{E} ist wirbelfreies Quellfeld

 \vec{B} ist quellfreies Wirbelfeld

II.7.4 Das Vektorpotential $\vec{A}(\vec{r})$

- da div $\vec{B} = 0$ gibt es \vec{A} , so dass $\vec{B} = \text{rot}\vec{A}$
- Frage:
 - wie bestimmt man \vec{A}
 - -ist \vec{A} "real" oder nur mathematisches Hilfsmittel
 - * klassische Physik: lediglich Hilfsmittel
 - * Quantenmechanik: Aharahou-Bohm-Effekt $\vec{A} \neq 0$ beeinflusst eine e^- -Strahl obwohl $\vec{B} = 0$ auf Weg des Strahls
 - * QED: $(\varphi_{el}), \vec{A}$) ist "Wellenfunktion" des Photon
- \vec{A} ist nicht eindeutig \vec{A} und $\vec{A'} = \vec{A} + \operatorname{grad} f$ f skalarfeld liefern selbes \vec{B} , da $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = 0$ \rightarrow Eichfreiheit durch Wahl von f oft: Coulombgleichung: $\operatorname{div} \vec{A} \stackrel{!}{=} 0$
- f eindeutig? Nein. Alle f mit $\Delta f = \text{div } \text{grad} f = 0$ erfüllen $\div(\vec{A}) = 0$ nutze freiheit in f, so dass $|\vec{A}(\vec{r})| \xrightarrow{|\vec{r}| \to \infty} 0$
- Betrachte 2. MG.

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \dots = -\Delta \vec{A}$$

also

$$\Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{j}
t = 1$$

II.7.5 Berechnung von Magnetfeldern

Aus MW-Gl. bzw. Ampéresches Gesetz

1) gerader Leiter, Strom I $\int \vec{B} \ d\vec{s} = \mu_0 I \quad B \ \text{nur abhängig von r, in Richtung} \ \vec{e_r}$ $B(r) 2\pi r = \mu_0 I$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

2) Koaxialkabel

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \qquad \frac{\frac{r}{R_s} \text{ für } r < R_s}{\frac{1}{r} \text{ für } R_s < r < R - n}$$

3) Solenoid

$$\oint \vec{B} \ d\vec{s} = \int_C^D \vec{B} \ d\vec{s} + \int_A^B \vec{B} \ d\vec{s} \quad \text{ auf anderen Wegen } \quad \vec{B} \perp d\vec{s}$$

Bhomogen und entlang Symmetrieachse für "AB" $\rightarrow \infty \quad B(\infty) \rightarrow 0$

$$= \int_C^D \vec{B} \ d\vec{s} = Bl = \mu_0 NI$$

l Länge des Solenoiden N Windungszahl

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

• Toroidspule $\vec{B} = \frac{\mu NI}{2\pi R} \vec{e}_{\varphi}$

Biot-Savart-Gesetz BSG

- \bullet Ziel: Verfahren zur Berechnung von \vec{B} für beliebige gegebene \vec{j}, I
- Betrachte infinitisimales Leeiterstück mit inf Stromdichte $d\vec{j}\to d\vec{V}$ $\vec{B}_{\rm Gesamt}$ aus Summe/Integral über $d\vec{j}$
- Es gilt: $\Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$ [Vgl: $\Delta \varphi_{\rm el} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$] Lsg: $\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 \vec{r}' \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$ $\vec{B} = {\rm rot} \vec{A} = \dots = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 \vec{r}' [\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \vec{\nabla} \times \vec{j}(\vec{r}') = +\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|} \vec{j} \times (\vec{r} \times \vec{r}')]$ rot $\vec{j} = 0$ kein Kreisstrom ohne externen Antrieb in Magnetostatik

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 \vec{r}' \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{(\vec{r} - \vec{r}') \times d\vec{l}}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} odersonachschauen$$

hier fehlt was

Bestimmung von \vec{B} mit BSG

1) Leiterschleife mit Radius R, Strom I ges: Magnetfeld auf der Achse aus $d\vec{l} \sim \vec{j}$ $d\vec{B} \sim -(\vec{r} - \vec{r}') \times d\vec{l}$ Symmetrie bzw Kompensatioen von $d\vec{l}$ bei φ und $\varphi + \pi \Rightarrow \vec{B} = B_z \vec{e}_z$ $dB_z = \cos \alpha dB$ $\cos \alpha = \frac{R}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}}$ $d\vec{l} \perp \vec{r} - \vec{r}' \Rightarrow$ Beträge ausreichend

$$B_z = \frac{\mu_= I}{4\pi} \int dl \frac{\cos \alpha}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \quad \text{auf Kreis} \quad R, z = \text{const.}$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi R = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

hier fehlt was

II.8 Magnetische Kräfte

II.8.1 Die Lorenz Kraft

Erinnerung: Anziehung $I_1 \uparrow \uparrow I_2$, Abstoßung $I_1 \uparrow \downarrow I_2$ keine Coulombkräfte, da Leuter neutral

Exp: Fadenstrahlrohr

Beobachtung: $R \sim \frac{1}{I} \sim \frac{1}{|\vec{R}|}$

Richtung der Kraft: $-\vec{v_e} \times \vec{B}$ rechte-Hand-Ragel "+" $Q_e = -e$

keine Arbeit verrichtet durch $F_{\rm Mag}$ (Loranzkraft) $W=\int F_{\rm Mag}~d\vec{s}=0~F_{\rm Mag}~\perp~\vec{v} \Rightarrow$ Richtung von \vec{v} ändert sich, Betrag von \vec{v} konstant

$$\boxed{\vec{F}_{\text{Mag}} = \vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}} \quad \text{Lorenzkraft}$$

Fadenstrahlrohr:

Beschleunigung in \vec{E} -Feld: $eU_B = \frac{1}{2}mv^2$ $v = \sqrt{\frac{2eU_B}{m}}$

für $U_B = 300 \text{V}$ v = 0,03 Lichtgeschwindigkeit $\vec{F}_L = \vec{F}_{\text{Zent}}$ $-e\vec{v} \times \vec{B} = -\frac{mv^2}{r}\vec{e}_r$

 $\Rightarrow r = \frac{|\vec{p}|}{eB} \quad \vec{p} = m\vec{v}$ $T_{\text{Umlauf}} = \frac{\text{Umfang } 2\pi r}{v} = \frac{2\pi m}{eB} \quad W_{\text{Umlauf}} = \frac{2\pi}{T_{\text{Umlauf}}} = \frac{e}{m_e}B \quad \text{Zyklotronfrequenz}$ gilt für v << C Lichtgeschw.

für $v \to c$ wird $T \nearrow, w \searrow$ Wenn $\vec{v} \perp \vec{B}$ dann in Gl. $\vec{v}, \vec{p} \to \vec{v}_{\perp \vec{B}}, \vec{p}_{\perp \vec{B}}$

 $eB = \frac{\equiv_{\perp B}}{\rho} \quad \rho \text{ Radius in Ebene } \perp \vec{B}$

 $\vec{v}_{\parallel B}$ unbeeinflusst \rightarrow Helixbahn des Elektronenstrahls

Anwendung: $\frac{e}{m}$ - Bestimmung

Hall-Effekt

• Hall-Effekt (Erwin Hall 1879 in Doktorarbeit)

Exp: Strom durch (Halb)leiter in Magnetfeld

- \rightarrow Spannung $U_{\text{Hall}} \perp \vec{B}$ und $\perp \vec{j}$
- e^- durch \vec{F}_L abgelenkt $\to \vec{E}$ -Feld wegen e^- -Mangel/Überschuss
- Gleichgewicht wenn $\vec{F}_{\rm el} + \vec{F}_L = \vec{0}$ $e|\vec{v}_D||\vec{B}| = e|\vec{E}| \qquad |\vec{E}| = \frac{U_H}{b}$ $I = |\vec{j}|A = jbd$ $j = n_e|\vec{v}_D|e$ $ev_D = \frac{j}{n_e}$ Also: $F_L = \frac{I}{bdn_e}B$ $F_{\rm el} = e\frac{U_H}{b}$ $\rightarrow U_H = \frac{IB}{edn_e}$ $(n_e)_{H_L} \ll (n_e)_{\rm Leiter} \Rightarrow \text{ für } I = \text{const. wird } U_H \text{ größer}$
- Anwendung: Hall-Sonde zur Messung von B-Feldern.

II.8.2 Kräfte auf Stöme

Leiter mit Querschnitt A: I=jA $\vec{j}=en_e\vec{v}_D$ Kraft auf infinitisimales Leiterstück dl $dq=en_eA$ dl $d\vec{F}=dq(\vec{v}_D\times\vec{B})=en_eA$ $dl(\vec{v}\times\vec{B})=A$ $dl\vec{j}\times\vec{B}$ $d\vec{l}\equiv dl\frac{\vec{j}}{|\vec{j}|}$ $d\vec{F}=Ajd\vec{l}\times\vec{B}=Id\vec{l}\times\vec{B}$ Integration über Leiter: $\vec{F}=I\vec{e}\times\vec{B}\to {\rm erklärt}$ rollenden Stab/Leiterschaukel

• parallele Ströme (galvanische Kräfte) I_2 erzeugt $\vec{B}(I_2)$ am Ort von I_1 \rightarrow Lorenzkraft auf I_1 gemäß obiger Gleichung Abstand der Leiter r, länge $l \gg r$ Kraft auf dl_1 im Leiter 1 $d\vec{F}_1 = I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{B}(I_2)$ Hatten: $\vec{B}(I_2) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{r} \vec{e}_{\varphi}$ $\vec{B}(I_2) \perp I_1 \Rightarrow$ Beträge ausreichend $dF_1 = I_1 \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{r} dl_1$

$$|\vec{F_1}| = \int_0^L \frac{\mu_0}{2\pi r} I_1 I_2 \ dl_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{L}{r} I_1 I_2$$

 $d\vec{l_1} \times \vec{B}$ mit Rechte-Hand-Regel \rightarrow Abstoßung für $I_1 \uparrow \downarrow I_2$ actio = reactio Aymmtrie zwischen I_1 und I_2

Exp: "Stromwaage"

Masse con 200 mg zum Beschweren $F_L = F_G \quad F_G = m \cdot g \quad F_L = \frac{\mu_0}{2\pi} I^2 \frac{L}{r}$ $\rightarrow I = \sqrt{\frac{mg^2\pi r}{L\mu_0}} = 15, 1A \quad \text{Vgl. Exp: I} = 14,9 \text{ A}$

Exp: Meissler-Ochsenfeldeffekt

Hochtemperatursupraleiter (Ytrium Barium Kupferoxid)

- Für $T < T_{\text{sprung}}$ supraleitend
- Magnetfeld aus Körper hinausgedrängt Erklärung in Festkörperphysik (Ginzburg-Landau-Th, BCS-Theorie)
- \bullet warum scheben über Magnetbahn ? \to Übung

II.8.3 Der Magnetische Dipol

Def. magnetiischer Dipol C \rightarrow Leiterschleife $\vec{p}_M = I\vec{A}$ Richtung von \vec{A} aus \vec{j} über "Rechte-Hand-Regel" Hatten B auf Achse:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{l^2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_z$$

für $R^2 \ll z^2$:

$$= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{z^3} \vec{e}_z \sim \boxed{\frac{1}{z^3}}$$
$$= \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{p}_M}{z^3} \boxed{\vec{p}_M \uparrow \uparrow \vec{B}}$$

Allgemein (außerhalb Achse)

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{|\vec{r}|^3} \left(\frac{3\vec{r}(\vec{p}_M \cdot \vec{r})}{r^2} - \vec{p}_M \right)$$

Nordpol bei + z - Richtung, Südpol bei - z - Richtung $\to \vec{p}_M$ zeigt von Süd- nach Nordpol

• Dipol des e^- im Wasserstoffatom (klassisch) $\vec{F}_{\rm el} = \vec{F}_{\rm zen} \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m_e \frac{v^2}{r} = \frac{Lv}{r^2} \quad L \equiv m_e v r$ In QM: L quantisiert $n\hbar \quad \hbar = \frac{h}{2\pi} \quad h$ Planksches Wirkungsquantum e^- -Bewegung $\hat{=}$ Kreisstrom $I = \frac{e}{T} \quad T$ Umlaufzeit $\vec{p}_H = U\vec{A} = \frac{-e}{r}\vec{A} = \frac{-ev}{2\pi r}\pi r^2 \vec{e}_n = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$ für $L = 1\hbar$: $|\vec{p}_H| = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,26 \cdot 10^{-24} \text{ A m}^2 \mu_B = \text{Bohrsches Magneton}$

Kräfte auf magnetischen Dipol

Leiterschleife $\vec{F} = I \oint d\vec{l} \times \vec{B}$ $\vec{M} = I \oint \vec{r} \times (d\vec{l} \times \vec{B})$

- a) homogenes \vec{B} -Feld $\vec{F}_{\rm ges} = 0 \text{ da Kompensation von } d\vec{l} \text{ bei } \varphi \text{ und } d\vec{l} \text{ bei } \varphi + \pi$ $\vec{M} = IB \sin \alpha \pi R^2 \vec{e}_y = \vec{e}_M \times \vec{B}$ $\vec{B} \downarrow \rightarrow \vec{p}_M \qquad \vec{p}_M \uparrow \uparrow \vec{B} \text{ energetisch günstiger}$ $\Delta E_{\rm mag} \equiv -\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^d \vec{M} \ d\vec{\alpha} = -\vec{p}_M \vec{B} \text{ Nullpunkt für } E_{\rm mag} \text{ bei } \alpha = \pi/2$
- b) inhomogenes \vec{B} -Feld Taylorentwicklung $\vec{B}(\vec{r}) = \underbrace{\vec{B}(\vec{r_0})}_{\text{const.}} + (\vec{r} \cdot \nabla \vec{B}(\vec{r})) \mid_{\vec{r} = \vec{r_0}} \vec{B}(\vec{r_0})$ kein Beitrag zur Kraft Rechnung zeigt: $\vec{F} = \nabla (\vec{B}\vec{p_M})$ d.h. Kraft in Richtung \vec{B} -Gradient. Dipol wird in Bereich großer Feldstärke gezogen

II.9 Magnetische Felder in Materie

II.9.1 Magnetisierung der Materie

- Atom: Elektronen und Kern. e^- mit \vec{p}_M verbunden \vec{p}_M im Magnetfeld \vec{B} ausgerichtet
- $\vec{B}(\vec{p}_M) \equiv \vec{B}_{\mathrm{Mag}}$ überlagert sich externes \vec{B} -Feld $\to \vec{B}_{\mathrm{Med}}$
- $e^- \text{ mit } \vec{L} \Rightarrow \vec{p}_M = \underbrace{-\frac{e}{2m_e}}_{C} \vec{L} \quad |\vec{L}| = n\hbar$

 $\gamma_L=$ gyromagnetisches Verhältnis manchmal auch ohne für $|\vec{L}|=1\hbar$ $|\vec{p}_M=\mu_B$ Bohrsche Magneton (des e^-)

- komplexe Atome: viele $e^- \to \text{vektorielle Summe der } \vec{L}_i$ $\to \text{Quantenmechanik, Atomphysik}$
- Kern: $\gamma_{L, \text{ Photon}} = \frac{e}{2m_p} \approx \frac{1}{1836} \gamma_{L,e^-} \rightarrow \text{vernachlässigbar}$
- Spin des e^- (Eigendrehimpuls) $\vec{S}: |\vec{S}| = \frac{1}{2}\hbar$

$$\vec{p}_M = \gamma_S \vec{S} \quad \gamma_S = -\frac{e}{m_e} = 2\gamma_L$$

• Gesamt Dipolmoment eines $e^-: \vec{p}_M = \vec{p}_{M,L} + \vec{p}_{M,S}$ komplexes Atom: $\vec{p}_{M,\mathrm{gesamt}}$ aus c^- -Konfiguration aber: \vec{p}_{Atom} fixiert, \vec{B}_{ext} ändert nur Orientierung von \vec{p}_{Atom}

Magnetisierung der Materie

- \bullet Ziel: Einfluss der atomaren \vec{p}_M auf \vec{B} -Feld in Materie quantifizieren
- \bullet Magnetisierung $\vec{M} \equiv \frac{1}{V} \sum_i \vec{p}_{M,i}$ aus Überlagerung von atomaren Kreisströmen
 - im Inneren Kompensation von entgegengerichteten Strömen
 - -auf Rand Oberflächenstrom $I_{\rm Mag}$

$$\vec{M} = rac{I_{
m Mag} \vec{A}}{V} \qquad |\vec{M}| = rac{I_{
m Mag} A}{A d} = rac{I_{
m Mag}}{d} \quad d = ext{Dichte der schicht}$$

 \bullet $\vec{B}_{\rm Mag}$ aus $I_{\rm Mag}$ über Ampéresches Gesetz Annahme: $\vec{B}_{\rm Mag}$ homogen, im Vakuum verschwindet

$$\oint \vec{B}_{\text{Mag}} d\vec{s} = \mu_0 I_{\text{Mag}} \qquad B_{\text{Mag}} d = \mu_0 I_{\text{Mag}}$$

$$|\vec{B}_{\text{Mag}}| = \mu_0 \frac{I_{\text{Mag}}}{d} = \mu_0 |\vec{M}| \text{ Rechte-Hand-Regel } \vec{M} \uparrow \uparrow \vec{B}$$

• Vgl: Elektrostatik $\vec{E}_{Pol} = -\frac{1}{\epsilon_0} \vec{P}$ $\vec{E}_{Pol} \uparrow \downarrow \vec{P} \rightarrow \text{Schwächung des E-Feldes}$ $\vec{B}_{Mag} \uparrow \uparrow \vec{M} \rightarrow \text{Stärkung des B-Feldes}$ • Feld im Medium $\vec{B}_{\mathrm{Med}} = \vec{B}_{\mathrm{frei}} + \vec{B}_{\mathrm{Mag}} = \vec{B}_{\mathrm{frei}} + \mu_0 \vec{M}$ $\vec{B}_{\mathrm{Mag}} / \vec{M}$ proportional zu \vec{B}_{frei} $\vec{B}_{\mathrm{Mag}} = \chi_m \vec{B}_{\mathrm{frei}}$ χ_m magnetische Suszeptibilität Achtung: $\vec{E}_{\mathrm{Pol}} = \chi_e \vec{E}_{\mathrm{Med}}$ (nicht via \vec{E}_{frei}) Zsgh: $\vec{B}_{\mathrm{Med}} = (1 + \chi_m) \vec{B}_{\mathrm{frei}} \equiv \mu \vec{B}_{\mathrm{frei}} \mu$ relative Permeabilität $\mu = 1 + \chi_m$

Maxwell- Gleichungen im Medium

Def: neues Feld

$$\vec{H} \equiv \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_{\text{frei}}$$
 magnetische Erregung

Es gilt: $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$ $\vec{B}_{\text{Med}} = \vec{B}_{\text{frei}} + \vec{B}_{\text{Mag}} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$ Verwendung von \vec{B} und $\vec{H} \to \text{kompaktere MW-Gl}$.

- Ab jetzt: " Med " unterdrücken \vec{B} und \vec{E} sind Felder (im Medium oder Vakuum) die gemessen werden
- Vorteil der MW-Gl in $\vec{B}, \vec{H}, \vec{E}, \vec{D}$
 - keine Kenntnis über ρ, \vec{j} im Medium
 - nur externen ρ, \vec{j}

 \vec{H} Teil des \vec{B} -Feldes $(\cdot \frac{1}{\mu_0})$ das aus der Externen Anregung/Erregung stammt

- keine magnetischen Monopole $\operatorname{div} \vec{B} = 0$ $\operatorname{div}(\mu, \mu_0, \vec{H}) = \mu \mu_0 \operatorname{div} \vec{H} + \mu_0 \operatorname{grad} \mu \cdot \vec{H} \stackrel{!}{=} 0$
 - homogenes Medium $\mu = \mathrm{const.} \to \mathrm{div} \vec{H} = 0$
 - inhomogenes Medium $\mu = \mu(\vec{r}) \to \text{div} \vec{H} = -\frac{\text{grad}\mu\vec{H}}{\mu} \neq 0$ txi.a.
- Verhalten an Grenzflächen d.h.überlagerung von Vakuum ($\mu=1$) zu Medium ($\mu\neq 1$) rot $\vec{H}=\vec{j}=0\Rightarrow \vec{H}_{\mathrm{frei}}^{\parallel}=\vec{H}_{\mathrm{Med}}^{\parallel}\quad \vec{B}_{\mathrm{frei}}^{\parallel}=\frac{1}{\mu}\vec{B}_{\mathrm{Med}}^{\parallel}$ div $\vec{B}=0\Rightarrow \vec{B}_{\mathrm{frei}}^{\perp}=\vec{B}_{\mathrm{Med}}^{\perp}\quad \vec{H}_{\mathrm{frei}}^{\perp}=\mu\vec{H}_{\mathrm{Med}}^{\perp}$

II.9.2 Diamagnetismus

- keine permanente Dipole ($\vec{I}_{Atom} = \vec{L}_{Atom} + \vec{S}_{Atom} = 0$) wenn abgeschlossene Schulen in Hülle (reist)
- $\vec{B}_{\rm ext}$ induziert magnetische Dipole $\vec{P}_M^{\rm ind} \uparrow \downarrow \rightarrow$ nächstes Kapitel \rightarrow Schwächung des B-Feldes, $\chi_m < 0, \mu < 1$ typ: $\chi_m \sim -10^{-5} \rightarrow -10^{-6}$
- Kraft im inhomogenen Feld $\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{B} \cdot \vec{p}_M)$ $\vec{M} = \frac{1}{V} \sum_i \vec{p}_{M,i}$ $\vec{p}_M = V \vec{M} = V \chi_m \vec{H} = \frac{V \chi_m}{\mu_0} \vec{B}$

$$\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{B}\frac{V\chi_m}{\mu_0}\vec{B}) = \frac{V\chi_m}{\mu_0}\vec{\nabla}|\vec{B}|^2$$

- Probe aus Bereich von hohem Feld herausgedrängt
- alle Substanzen zeigen Diamagnetismus aber durch paramagnetismus und ferromagnetismus Effekt überdeckt

II.9.3 Paramagnetismus

- x > 0 $\vec{M} \uparrow \uparrow \vec{B}_{\rm ext}$ permanente magnetische Dipole
- $\vec{B}_{\rm ext} = 0$ keine Ausrichtung des atomaren $\vec{p}_{M,i} \Rightarrow \vec{M} = 0$
- $\vec{B}_{\rm ext} \neq 0$ teilweise Ausrichtung des $\vec{p}_{M,i}$ Gegenwirkung durch thermische Bewegung Ausrichtung durch Boltzmannvtlg. $ce^{-\frac{\Delta E}{kT}} \approx c(1-\frac{\Delta E}{kT})$ $\Delta E = \mu_B |\vec{B}| = 9, 26 \cdot 10^{-24} {\rm J} \ {\rm für} \ B = 1T$ $kT(T=300{\rm K}) = 4, 14 \cdot 10^{-21} {\rm J} \quad \Rightarrow \frac{\Delta E}{kT} \ll 1$
- Mittleres Dipolmoment eines Atoms

$$|\overrightarrow{\vec{p}_M}| = \frac{1}{3} \frac{|\overrightarrow{p}_m|^2}{|\overrightarrow{B}| kT n_p} \quad \text{Dipoldichte}$$

$$\overrightarrow{M} = n_p \overrightarrow{\vec{p}_m} = \frac{1}{3} \frac{n_p |\overrightarrow{p}_m|^2}{kT} \overrightarrow{B}$$

$$\chi_m = \frac{\mu_0 \overrightarrow{M}}{|\overrightarrow{B}|} = \frac{1}{3} \frac{n_p \mu_0 |\overrightarrow{p}_m|^2}{kT} \sim \frac{1}{T} \quad \text{Curie- Gesetz}$$

$$\chi_m(300 \text{K}) \stackrel{\text{typ}}{\approx} 10^{-6} \to 10^{-4}$$

• Probe in den Bereich größeres B-Feldes gezogen

II.9.4 Ferromagnetismus

- \bullet grosse $\chi,\,\vec{M}$ aus WW der atomaren Dipole
- hohe Temp.: Dipole statistisch verteilt $E_{therm} > E_{Austausch}$
- temperatursink: $E_{therm} > E_{Austausch}$
 - \rightarrow ausrichtung der dipole an mehreren stellen
 - → bildung der wißschen Bezirke / Domänen
- für $\vec{B} = \vec{O}$ gilt $\vec{M} = \vec{O}$ (zunächst)
- $\vec{B} \neq \vec{O}$: ausrichtung der domänen $\vec{M} \uparrow \uparrow \vec{B}$
 - sprungweise \rightarrow Barkhausen effekt
 - sättigung \rightarrow alle Domänen ausgerichtet

• Phasenübergang bei Temperatur erhöhung

bei
$$T > T_c$$
: $E_{therm} > E_{Austausch} (N_i : T_c = 358C)$

- \rightarrow auflösen der domänen
- $\rightarrow \vec{M} \rightarrow 0$ Entmagnetisierung

Phasenübergang: Ferro- \rightarrow Paramagnetismus

obehalb
$$T_c: \chi = \frac{d}{(T - T_c)^r}$$
 $c = \text{const.}, \ r = 1 \to 1, 5$

II.9.5 Elektromagnet

- Kombination Spule und Eisenkern
 - \rightarrow Formung des Magnetfeldes
 - \rightarrow Luftspalt zur Nutzung des Feldes

Amperesches Gesetz:

$$\oint \vec{H} d\vec{s} = H_{Fe} + l_{Fe} + H_0 d = NI$$

Grenze:
$$B_{\perp} = \text{const.} \ \mu_{Fe} H_{Fe} = H_0$$

$$\rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{\frac{l_{Fe}}{\mu_{Fe}} + d} \approx \frac{\mu_o NI}{d} \quad \mu_{Fe} \approx 4000 \text{ hier fehlt was}$$
spalt kleiner, dann B größer
vgl: Luftspule $B = \frac{\mu_0 NI}{L_{spule}}$ hier Verstärkung $\frac{dL_{spule}}{d}$

vgl: Luftspule
$$B = \frac{\mu_0 NI}{L_{snule}}$$
 hier Verstärkung $\frac{dL_{spule}}{d}$

Kapitel III

Elektrodynamik

III.10 Elektromagnetische Induktion

III.10.1 Indutionsgesetz

1831 Faraday: in veränderlichem \vec{B} -Feld wird entlang Leiter Spannung induziert U_{ind}

Beobachtung: $U_{\text{ind}} \sim \frac{d}{dt}A$, $\frac{d}{dt}\vec{B}$, $\frac{d}{dt}$ Winkel (\vec{A}, \vec{B})

$$U_{\rm ind} \sim \frac{d}{dt} \Phi_M \quad \Phi_M = \int_M \vec{B} d\vec{A}$$

- Wer verursacht U_{ind} ?
- F_L auf beweglichen e^- und ortsfesten A^+
- e^- verschoben $\to E$ -Feld bis Gleichgewicht $F_{el} = F_L$

$$e|\vec{E}| = e|\vec{v}||\vec{B}| \quad U_{\text{ind}} = l|\vec{E}| = l|\vec{v}||\vec{B}|$$

$$v = \frac{ds}{dt}, \ l = \text{const.}, \ |\vec{B}| = \text{const.}$$

$$|U_{\text{ind}}| = |\vec{B}|\frac{d}{dt}(ls) = |\vec{B}|\frac{d}{dt}|\vec{A}| = \frac{d}{dt}\Phi_M \quad \Phi_M = |\vec{B}|A$$

Lorentzkraft bewirkt U_{ind} . Hier: aus Änderung von A

- Leiterschleife (A = const.) im \vec{B} -Feld
 - [A] \vec{B} homogen, $\vec{v} \uparrow \uparrow \vec{B} \to \Phi_M = \text{const.}, U_{\text{ind}} = 0$
 - \overline{B} B inhomogen, $B_z = f(z)B_0$ f(z) stetige, monoton fallend

$$B_z \uparrow \uparrow \vec{v}$$
 keine F_L , keine $U_{\rm ind}$

radiale komponente B_r , $\vec{B}_r \perp \vec{v} \rightarrow F_L \rightarrow U_{\text{ind}} \neq 0$

aus div
$$\vec{B} = 0$$
 folgt $B_r = \frac{B_0}{r} \int dr \ r \frac{df(z)}{dz}$

Ring geschlossen: fließt Induktionstrom I_{ind}

Offen: Induktionsspannung an Enden

$$F_{el} = e|\vec{E}| = e\frac{|U_{\text{ind}}|}{2\pi r} \stackrel{!}{=} e|\vec{v}|B_r = F_L$$

$$|U_{\rm ind} = 2\pi r |\vec{v}| B_r (1)$$

Betrachte Fluss durch Leiterschleife

$$\Phi_{M} = \int_{A} \vec{B} d\vec{A} = \oint_{A} B_{z} dA = \int d\varphi \int dr \ r B_{0} f(z)$$

$$\frac{d\Phi_{M}}{dt} = \underbrace{2\pi}_{\int d\varphi} B_{0} \frac{d}{dt} \int dr \ r F(z) = 2\pi B_{0} \int \frac{df(z)}{dz} \underbrace{\frac{dz}{dt}}_{V} r \ dr$$

$$= 2\pi B_{0} |\vec{v}| \int dr \ r \frac{df(z)}{dz} = f2\pi B_{r} r |\vec{v}| \quad (2)$$

also aus Vgl (1) und (2) $|U_{\text{ind}}| = \frac{d\Phi_M}{dt}$

Lenzsche Regel

- Richtung von U_{ind} und I_{ind} ?
- Betrachte Leiterschleife $\vec{A}\uparrow\uparrow z$ -Achse /symmetrie
achse Ring nach links bewegen $\frac{d\Phi_M}{dt}>0$ für $U_{\rm ind}=-\frac{d\Phi_M}{dt}$ strom Linkschrauve um \vec{A} machen oben I nach hunten, e^- Lorntz-kraft nach vorne Richtung von I konstant mit Herleitung aus F_L
- Gedanken experiment: $\vec{B}_{ind}(I_{ind}) \uparrow \downarrow \Delta \vec{B}_{sol}$ sonst Verletzung der Energieerhaltung Lensche regel:

 I_{ind} so gerichtet, dass erzeugte \vec{B}_{ind} der Änderung von Φ_M entegenwirkt.

Zusammenfassung: Änderung von Φ_M in A erzeugt/induziert U_{ind} auf Rand des Leiters gemäß Faradasches Induktionsgesetz

$$U_{\rm ind} = -\frac{d\Phi_M}{dt}$$

• I_{ind} ist Kreisstrom (z.B. in Ring) \rightarrow kreis/ring förmiges \vec{E} -Feld $\oint \vec{E} d\vec{s} = U_{ind} \neq 0$ zunächst widerspuch zu 1. MX-Gl. aber bisger: $\Phi_M = \text{const.} \rightarrow U_{ind} = 0$ neues term in MW-Gl.

$$\oint_{dA} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_{A} \vec{B} d\vec{A} + \text{satz von Stokes}$$

$$\oint_{dA} \vec{E} d\vec{s} = \int_{A} rot \vec{E} d\vec{A} = -\frac{d}{dt} \int_{A} \vec{B} d\vec{A}$$

$$A \text{ beliebig } \Rightarrow \boxed{\text{rot } \vec{E} = -\frac{d}{dt} \vec{B}}$$

1. MW- Gl...

"zeitlich veränderliche $\vec{B} ext{-Feld}$ erzeugt el. Wirbelfeld"

"Wirbelströme"

• bisher: Leiterschleifen, Spulen

• generell: in geschlossenem Leiter erzeugt el. Wirbelfeld Kreisströme / Wirbelströme

ullet Wirbelströme erzeugen $ec{B}$ -Feld gemäß Lenzscher Regel [Folie: wibelstrom bremese des ICE3]

III.10.2 Selbstinduktion

• Schleife/Spule mit Induktion und separates veränderliches Magnetfeld

 \bullet aber: Induktion im feldererzeugenden Leiter \to Selbstinduktion

Betrachte Spule: Strom $I \to \vec{B}$ -Feld erzeugt

$$\Phi_M \sim |\vec{B}| \sim I \quad \Phi_M \equiv LI$$

(selbst-)Induktion $L[L] = 1\frac{\text{Vs}}{\text{A}} = 1\text{H}$ (Henry)

Lenzsche Regel $U_{\rm ind} = \frac{d\Phi_M}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$

L abhängige von Geometrie des Leiters, zeitlich konstant

Maschenregel $U_0 = U_L + U_R$

Gegenspanning $U_L = -U_{\text{ind}}$

$$\rightarrow U_0 = U_R - U_{\text{ind}} = RI + L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{R}{L}I + \frac{U_0}{L}(DGL)$$

Lösungsansatz: $I(t) = Ae^{-\chi t} + B$

$$\frac{dI}{dt} = -\chi A e^{-\chi t}$$

Einsetzen: $-\chi A e^{-\chi t} = -\frac{R}{L} A e^{-\chi t} - \frac{R}{L} B + \frac{U_0}{L}$ für belt: $\rightarrow \chi = \frac{R}{L} A_{\rm bel} B = \frac{U_0}{R}$

$$\to I(t) \frac{U_0}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

starker Anstieg, asymptotisch gegen $\frac{U_0}{R}(\hat{=}L=0)$

Ausschaltvorgang

[Folie: Ausschaltvorgang]

Knotenregel $I_1 = -I_2$

Maschenregel $0 = U_2 - U_1 = R_2 I_2 - U_{\text{ind}} - R_1 I_1 = R_2 I_2 + L \frac{dI_2}{dt} - R_1 I_1$

$$\frac{d}{dt}I_2(t) = -\frac{R_1 + R_2}{L}I_2(t)$$

Lösung $I_2(t) = \frac{U_0}{R_2} e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t}$ $I_2(0) = \frac{U_0}{R_2}$

Beispiele für Induktivitäten

1. Solenoid spule

$$B=\mu_0\frac{N}{l}I \text{ Wicklungsdichte } \eta=\frac{N}{l}$$

$$\Phi_M=\int_A \vec{B}d\vec{A}=\mu_0\eta AI \quad \vec{B}\uparrow\uparrow\vec{A}, \quad \vec{B} \text{ homogen}$$

in jeder Windung Spannung induziert

$$U_{\text{ind}} = -N \frac{d\Phi_M}{dt} = -\mu_0 N \eta A \frac{dI}{dt}$$
$$= -\mu_0 \eta^2 l A \frac{dI}{dt}$$

Da
$$U_{\text{ind}} = -L \frac{dI}{dt}$$
, $L = \mu_0 \eta^2 \text{ V}$

- 2. Koaxialkabel $L = \frac{\mu_0}{2\pi} (\frac{1}{2} + \ln \frac{R}{R_s}) l$
- 3. Lecherleitung $L=\frac{\mu_0 l}{\pi}[\frac{1}{2}+ln\frac{d-r_0}{r_0}]$ minimal für $d=2r_0$

III.10.3 Feldenergie

- Betrachte Schaltvorgänge in Spule
 - Einschalten \rightarrow Aufbau \vec{B} -Feld Energie im \vec{B} -Feld gespeichert
 - Ausschalten $U_{\rm ext}=0$, Stromfluss \to Energiefreisetzung strom ducht R_1 und R_2 in serie $\to P=I^2R$ $R=R_1+R_2$

$$W_m = \int_0^\infty I^2(t)R \ dt = \int_0^\infty I_0^2 e^{-\frac{2R}{L}t} R \ dt = -I_0^2 \frac{LR}{2R} e^{-\frac{2R}{L}t} \Big|_0^\infty$$
$$W_m = \frac{1}{2} I_0^2 L$$

Solenoid: $L = \mu_0 n^2 A l$ $B = \mu_0 n I_0$ dann $w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} I_0^2 \mu_0 = \frac{1}{2\mu_0} |\vec{B}|^2$ Ergebnis ist allgemeingültig

Zsfg:
$$W_{\text{el}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 |\vec{E}^2$$

 $W_{\text{mag}} = \frac{1}{2\mu_0} |\vec{B}|^2$
 $\text{mit } \epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$
 $W_{??}W_{\text{ges}} = \frac{1}{2}\epsilon_0 (|\vec{z}|^2 + c^2 |\vec{B}|^2)$

Kondensators $W_{\rm el}=\frac{1}{2}CU^2$ spule $W_{{\rm mag}=\frac{1}{2}LI^2}$ c für Lichtgeschwindigkeit

III.10.4 Maxwell-Gleichungen

- Gl. für statische Situation
 - + Faradays Induktionsgesetz
 - + neuer Term "Verschiebungstromäus theo. Argument (Maxwell)

Betrachte

$$\oint \vec{B} d\vec{s} = \mu_0 I$$

Links ringförmigen Weg am Leiter $\oint \vec{B} \ ds = 0$ wiederspruch zu Ampereschen Gesetz/ Maxwell-Gl.

Rechts keinen Strom I im Kondensator aller el. Fluss $\Phi_{\rm el}$ ducht Zylinderfläche \to zusätzlicher Beitrag $\frac{d\Phi_{\rm el}}{dt}$ nur wenn $\frac{d\Phi_{\rm el}}{dt} \neq 0$ fließt I und erzeugt \vec{B} -Feld

Rechnung $I_V = \frac{dQ}{dt}$ Änderung auf Kondensatorplatten

$$|\vec{E}| = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \quad Q = |\vec{E}| A \epsilon_0$$

$$I_{V} = \frac{dQ}{dt} = \epsilon_{0} \frac{d}{dt} (|\vec{E}|A)$$
$$= \epsilon_{0} \frac{d}{dt} \int_{A} \vec{E} \ d\vec{A} = \epsilon_{0} \frac{d\Phi_{el}}{dt}$$

Addition von I_V zu normalen Strom in MW-Gl.

$$\oint \vec{B} \ d\vec{s} = \mu_0(I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \Phi_{el}$$

Diff. Form: $I=\int_A \vec{j} \ d\vec{A}$ und Stokescher Satz

$$\int_{A} \operatorname{rot} \vec{B} \ d\vec{A} = \mu_{0} \int \vec{j} \ d\vec{A} + \mu_{0} \epsilon_{0} \frac{d}{dt} \int \vec{E} \ d\vec{A}$$

A beliebig: rot $\vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \vec{E}$

Finale Form der MW-Gl. im Vakuum Kopplung von \vec{E} und \vec{B} durch \vec{d} "Therme

III.11 Wechselstromkreise

III.11.1 Wechselstrom

• periodische Änderung der Polarität der Spannungsquelle meist sunsuförmig:

$$U(t) = U_0 \sin \frac{2\pi}{T} t$$
 $\frac{1}{T} = f$ Frequenz
$$I(t) = I_0 \sin \omega t$$
 $\frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \omega$

 I_0 bzw. U_0 Maximal o. Spitzenwete Leistung am ohmschen Wiederstant P(t) = U(t)I(t)Spitzenwert $U_0I_0 = \frac{U_0^2}{R} = R_0I_0^2$

$$P(t) = \frac{U_0^2}{R} \sin^2 \omega t = RI_0^2 \sin^2 \omega t$$

$$\overline{P} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U_0^2}{R} \sin^2 \omega t \ dt$$
$$= \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{R} = \frac{1}{2} I_0^2 R = \frac{1}{2} U_0 I_0$$

 \rightarrow Effektivwerte: Werte die Gleichstrom hat mit gleichem Leistungverbrauch

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$
 $I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

[Folie: Netzspannung in Deutschland] [Folie: Drei-Phasen-Wechelspannung]

[Folie: Generator zur Erzeugung der Netzwechselspannung]

III.11.2 Diodenschaltungen

Diode Bauelement, dass Strom nur in eine Richtung fließt Schaltsymbol durchlässig

[Folie: Kennlinie und Schaltsymbol]

 $U_{Ak}>0,5$ V Diode wird leitend $U_{Ak}\gg0,7$ V l_{in} I-U-Charakteristik I=k(U-0,7V) $U_{Ak}<0,5$ V fließt Sperrstrom $I_{\rm sperr}\approx pA\to\mu A$ $U_{Ak}\ll0$ Durchbruch

Gleichrichter

[Folie: Brückengleichrichtung]

- Ziel: Erzeugung von Gleichspannung aus Wechselspannung
- i) Einweggleichrichtung
 - nur in pos. Halbperiode Diode leitend
 - $-U_{\text{aus}}^{\text{max}} = U_{\text{ein}} 0.7V$
 - Glättung durch Kondensator $U_{\rm aus}(t) = U_{\rm max} e^{-t/RC} \approx U_{\rm max}(1-\frac{t}{RC})$

54

- ii) Grätzschaltung
 - in jeder Halbperiode 2 Dioden leitend
 - $-U_{\text{max}}^{\text{aus}} = U_{\text{ein}} 1,4V$
 - Glättung wie oben
- iii) Villardschaltung

Einschalten: U_C bis $U_0 - 0.7V$ geladen

Maschenregel: $U_{\text{aus}} = U_{\text{ein}} + U_C = U_{\text{ein}} + U_0 \approx U_0 + U_0 \cos \omega t$

 \rightarrow Spannungshub um U_0

+Gleichrichter \rightarrow Greinacher Schaltung

 $U_{D_1} = U_0 + U_0 \cos \omega t$ $U_{\text{max}}^{\text{aus}} 2U_0(-1, 4V)$

iv) Kaskadenschaltung nach Greinacher

- 1. Stufe $U_{A_0}=2U_0-1,4{\rm V}$ gleichgerichtet $U_{D_2}=2U_0\sim\omega t\rightarrow {\rm Eingang\ f\ddot{u}r\ 2.\ Stufe}$
- 2. Stufe $U_{AB}=2U_0-1,4\mathrm{V}$ gleichgerichtet $\to U_{B0}^{\mathrm{max}}=4U_0-2,8\mathrm{V}$ viele Kaskaden \to Hochspannung Begrenzung: Feldstärke in letzter Stufe Anwendung: Cockroft-Walton-Kaskade in Beschleunigern

III.11.3 Zeigerdiagramme

 \bullet komplexe Schaltungen \to Rechnen mit cos, sin und Additionsth. schwierig \to komplexe Schreibweise sin und cos als Realteile der komplexen Exponentialfunktion

z.B.
$$U_0 \cos \omega t = \text{Re}(U_0 e^{i\omega t})$$
 $U_0 \sin \omega t = \text{Re}(U_0 r^{i\omega t - \pi/2})$
 $\exp(ia) = \cos ai \sin a$ $\cos(a - \frac{\pi}{2}) \sin a$
 $a + ib = \sqrt{a^2 + b^2} e^{i\Phi}$ $\Phi = \arctan \frac{b}{a}$
oft Re weggelassen: $U = U_0 e^{i\omega t}$

- nur Hilfsmittel, an Ende Realteil bilden
- Veranschaulichung im Zeigerdiagramm

III.11.4 Komplexe Widerstände

Gilt:
$$U = \frac{Q}{C} \quad \frac{d}{dt} : \frac{dU}{dt} = \frac{I}{C}$$

$$U(t) = U_0 \cos \omega t \quad \text{gegeben}$$

$$I(t) = C \frac{dU}{dt} = -\omega U_0 C \sin \omega t = I_0 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$
Spitzenwert $I_0 = \omega C U_0 \quad I \text{ teilt } U \text{ um } \frac{\pi}{2}(90^\circ) \text{ voraus}$

 $\underline{\textbf{Impedanz Z:}}$ Widerstand für Bauteil um $\frac{U}{I}$ zu beschreiben. naiv: $\frac{U(t)}{I(t)}$ "Widerstand" zeitabhängig, negativ

alternativ:
$$Z = \frac{U(t)}{I(t)}$$
 wobei U, I komplexwertige Funktionen sind.

i) Kondensator mit Kapazität

$$\begin{array}{ll} U(t) = U_0 e^{i\omega t} & I(t) = \omega C U_0 r^{i(\omega t + \frac{\pi}{2})} \\ Z_C = \frac{1}{\omega C} \frac{1}{e^{i\pi/2}} = \frac{1}{i\omega C} \\ \omega \to 0 : Z_C \nearrow \infty \quad \omega \to \infty : Z_C \searrow 0 \end{array}$$

ii) Spule mit Induktivität L
$$U(t) = U_0 e^{i\omega t} \quad I(t) = \frac{U_0}{\omega L} e^{i(\omega t - \frac{\pi}{2})}$$
$$Z_L = \omega \frac{1}{e^{-i\pi/2}} = i\omega L \quad \omega \to 0 : Z_L \searrow 0 \quad \omega \to \infty : Z_L \nearrow \infty$$

iii) Ohmscher Widerstand $Z_R = R$ (trivial)

Kirchhoffsche Gesetze auch hier gültig (da auf Q- und E-Erhaltung basierend) Berechnung von Netzwerken mit KHG und den Impendanzen.

III.11.5 Frequenzfilter

Bem: periodisches Signal mit beliebigem Amplitudenverlauf aus überlagerung von cosund sin-förmigen Signalen

 \rightarrow Fourierzerlegung

Komplexe Widerstände

- Ändern das Frequenzspektrum
- \bullet Beeinflussen Form des Signals/Größe in Abhängigkeit von ω

Hochpass: Spannungsteiler mit $Z_1 = \frac{1}{i\omega C}$ $Z_2 = R$ Übertragungsfaktor $k = \frac{U_{\text{aus}}}{U_{\text{ein}}} = \frac{Z_{\text{aus}}}{Z_{\text{ges}}}$

$$K = \frac{R}{R + \frac{1}{i\omega C}} \frac{R + \frac{i}{\omega C}}{R + \frac{i}{\omega C}} = \frac{R^2 + i\frac{R}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = \frac{\omega^2 C^2 R^2}{\omega^2 C^2 R^2 + 1} + i\frac{\omega C R}{\omega^2 C^2 R^2 + 1}$$
$$|k| = \frac{|U_{\text{aus}}|}{|U_{\text{ein}}|} \quad |k|^2 = \frac{\omega^2 C^2 R^2}{\omega^2 C^2 R^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{\omega_0^2}{\omega^2}} \quad \omega_0 \equiv \frac{1}{RC}$$

Phase Φ $\tan \Phi = \frac{\operatorname{Im}}{\operatorname{Re}} = \frac{1}{\omega CR} = \frac{\omega_0}{\omega}$ für $\omega \to \infty$ $|k| \to 1$ "Hochpass" für $\omega \to 0$ $Z_C \to \infty$ Kondansator sperrt für ω klein eilt Spannung um $\frac{\pi}{2}$ hinterher

Def: Grenzfrequenz $\omega_{\mathbf{Gr}}$ Frequenz bei der $|k(\omega_{\mathbf{Gr}})| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ Hochpass: $\omega_{\mathbf{Gr}} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$

Tiefpass:

- a) RC-Serienschaltung mit Abgiff über C
- b) LR-Serienschaltung mit Abgriff über R

$$\begin{split} Z_1 &= i\omega L \quad Z_2 = R \quad k = \frac{R}{R + i\omega L} \\ |k|^2 &= \frac{R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} = \frac{1}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \quad \omega_0 \equiv \frac{R}{L} \\ \tan \Phi &= \frac{-\omega L}{R} = \frac{-\omega}{\omega_0} \\ \text{für } \omega \to 0 \quad |k| \to 1 \quad \Phi \to 0 \text{ Tiefpass} \\ \text{für } \omega \to \infty \quad |k| \to 0 \quad \Phi \to -\frac{\pi}{2} \end{split}$$

Bandpass:

- 1. R-L-C-Serienschaltung
- 2. nur Durchlass in einem gewissen Frequenzbereich
- 3. zwei frequenzabhängige Impadanzen $\sim \omega, \sim \frac{1}{\omega}$

$$|k| = \frac{R}{\sqrt{R^2[\omega L - \frac{1}{\omega C}]}}$$
 $\tan \Phi = \frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{R}$

- 4. |k|=1 maximal bei $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ dort Sprung in Φ von $+\pi/2\to -\pi/2$
- 5. Breite des Bereichs in ω mit $|k| > \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\Delta\omega = \sqrt{\frac{R^2}{L^2} + \frac{4}{LC}}$$

III.11.6 Blindleistung

- Bestimmung von Leistung P an Impendanz Z
- Gleichspannung: P = UI zeitlich konstant
- An Ipendanz Z: $U(t) = U_0 \cos \omega t$ $I(t) = I_0 \cos(\omega t \Phi)$ Mittlere Leistung $\overline{P} \equiv \frac{1}{T} \int_0^T U(t)I(t)dt$

$$\overline{P} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_0 I_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t - \Phi) \cdots = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \Phi$$

ohmscher Widerstand Z = R $\Phi = 0$ $\overline{P} = \frac{U_0 I_0}{2} \equiv U_{\text{eff}} I_{\text{eff}}$

- für reine C, reine L $\Phi = \pm \frac{\pi}{2} \to \overline{P} = 0$
- Blindleistung: Leistung von C und / oder L aufgenommen wird

$$Z = \frac{U(t)}{I(t)} = \frac{U_0 e^{i\omega t}}{I_0 e^{i(\omega t - \Phi)}} = \frac{U_0}{I_0} e^{+i\Phi}$$

Wirkwiderstand $\text{Re}(z) = \frac{U_0}{I_0} \cos \Phi$ Blindwiderstand $\text{Im}(z) = \frac{U_0}{I_0} \sin \Phi$

• Wirkleistung
$$\overline{P} = \frac{1}{2}I_0^2 \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}\frac{U_0^2}{\operatorname{Re}(z)}$$

Blindleitung $\overline{Q} = \frac{1}{2}I_0^2 \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2}\frac{U_0^2}{\operatorname{Im}(z)}$

[Folie: Wirk- und Blindleistung]

Leistungsanpassung Betrachte Spule mit $R \ll \omega L \rightarrow$ geringe Wirkleistung aber eventuell sehr großer Strom

• optimale Leistungsübertragung \to weitere Anpassungimpedanz Z_A in Reihe an Last $\overline{P}=\frac{1}{2}I_0^2~{\rm Re}(Z_L)$

$$I(t) = \frac{U(t)}{Z_A + Z_L} \to I_0 = \frac{U_0}{|Z_A + Z_L|}$$

$$\overline{P} = \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{|Z_A + Z_L|^2} \operatorname{Re} Z_L = \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{(\operatorname{Re} Z_A + \operatorname{Re} Z_L)^2 (\operatorname{Im} Z_A + \operatorname{Im} Z_L)^2} \operatorname{Re} Z_L$$

 \overline{P} maximal wenn $\operatorname{Im}(Z_A) = \operatorname{Im}(Z_L)$

Impedanz verhaltern, die $\Delta\Phi$ kompensiert.

hier: Kondensator mit $\frac{1}{\omega C} = \omega L$.

weiterhin: $Re(Z_A) = 0$ damit $\overline{P}(Z_n) = 0$

wenn R_z gegeben, dann $R_L = R_Z$ maximal \overline{P}

III.11.7 Transformator

Ziel Strom oder Spannung erhöhen/erniedrigen

Prinzip Induktion zwischen gekoppelten Spulen

[Folie: Transformator - Schaltzeichnung und tech. Umsetzung]

Ideale, unbelaster Trafo

 \bullet ideal: reine L, keine R

• unbelastet: $I_2 = 0$, keinen Verbraucher

Primärspule: $U_1(t) = U_0 \cos \omega t$

$$I_1 \to \Phi_{m,1} \to U_{\text{ind},1} = -N_1 \frac{d\Phi_{m,1}}{dt} = -U_1$$

Also

$$\frac{d\Phi_{\omega,1}}{dt} = -\frac{U_{\text{ind},1}}{N_1} = \frac{U_1}{N_1}$$

Flussänderung in Spule 1 =Flussänderung in Spule 2

$$\frac{d\Phi_{m,1}}{dt} = \frac{d\Phi_{m,2}}{dt}$$

Induziert

$$U_2(t) = -N_2 \frac{d\Phi_{m,1}}{dt} = -\frac{N_2}{N_1} U_1(t) \text{ also } \frac{U_2}{U_1} = -\frac{N_2}{N_1} \quad \Delta\phi = \pi \text{ gegenphasig}$$

ideal: kein Leistungsverbrauch

$$U_1(t) \ I_1(t) = U_2(t) \ I_2(t) \to \frac{I_2(t)}{I_1(t)} = -\frac{N_1}{N_2}$$

großes $N_2/N_1 \to \text{Erzerugung}$ von Hochspannung kleines $N_2/N_1 \to \text{Erzeugung}$ von hohe Ströme aber: wenn $I_2 \neq 0$ dann Gegeninduktion

Realer, belastender Trafo

a) $R \neq 0 \rightarrow \text{Maschenregel}$

$$U_1(t) - R_1 I_1(t) = N_1 \frac{d\Phi_{m,1}}{dt}$$
 (*) Primärspule
$$U_2(t) - R_2 I_2(t) = N_2 \frac{d\Phi_{m,1}}{dt}$$
 (*) Sekundärspule

b) Gegen induktion Gilt: $U_L = -U_{\text{ind}} = L \frac{dI}{dt} = N \frac{d\Phi_m}{dt}$ $LI = N\Phi_m$

 $I_2 \neq 0$: Überlagerung der magnetischen Flüssse \rightarrow Beiträge zu U_{ind} in beiden Spulen Sei Φ_{ij} der Fluss erzeugt durch I_j in Spule i L_{11}, L_{22} Selbstinduktivitäten L_{12}, L_{21} Gegeninduktivitäten

perfekte koppelung, keine Verluste von Φ_m dann $L_{12}=L_{21}=\sqrt{L_{11}L_{22}}$

$$N_1 \Phi_{m,1} = N_1 [\Phi_{m,11} + \Phi_{m,12}] = L_{11} I_1 + L_{12} I_2$$

$$N_2 \Phi_{m,2} = N_2 [\Phi_{m,21} + \Phi_{m,22}] = L_{21} I_1 + L_{22} I_2$$

Einsetzen in $(*) \rightarrow$ Transfromatior gleichungen

$$U_1 - R_1 I_1 = L_{11} \frac{dI_1}{dt} + L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$
$$U_2 - R_2 I_2 = L_{21} \frac{dI_1}{dt} + L_{22} \frac{dI_2}{dt}$$

Für Spitzenwete U_0 , I_0 mit $U_1 = U_0 e^{i\omega t}$

$$U_1 - R_1 I_1 = i\omega L_{11} I_1 + \omega L_{12} I_2$$
$$U_2 + R_2 I_2 = -i\omega L_{21} I_1 - \omega L_{22} I_2$$

Phasenverschiebung U_2 zu U_1 von $\pi \to ,,$ - "Zeichen Für weitere Diskussion $R_1^{\rm spule} = R_2^{\rm spule} = 0$ aber Last Z sekundärkreis Nutze $U_2 = ZI_2$ und nach Strömen auflösen

$$I_{1} = \frac{i\omega L_{22} + Z}{i\omega L_{11}Z + \omega^{2}(l_{12}^{2} - L_{11}L_{22})}U_{1}$$

$$I_{2} = \frac{i\omega L_{12}}{i\omega L_{11}Z + \omega^{2}(L_{12}^{2} - L_{11}L_{22})}U_{1}(evtlauchU_{1})$$

Darus Übersetzungsverhältnisse für U_i, I_i

$$\frac{I_2}{I_1} = -\frac{i\omega L_{12}}{i\omega L_{22} + Z} \quad \frac{U_2}{U_1} = -\frac{i\omega L_{12}Z}{i\omega L_{11}Z + \omega^2(L_{12}^2lL_1L_2)}$$

Def: Kppelungsgrad $k = \to \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$ 0 < k < 1 k = 1 vollständige koppelung k = 0 entkoppelt

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{iL_{12}}{iL_{11} + \omega^2(k^2 - 1)\frac{L_{11}L_{22}}{Z}}$$

Beträge:

$$\frac{|I_2|}{|I_1|} = \frac{\omega L_{12}}{\sqrt{Z^2 + \omega^2 L_{12}^2}} \quad \frac{|U_2|}{|U_1|} = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11}^2 + \omega^2 \frac{L_{11}^2 L_{22}^2}{|Z|^2} (1 - k^2)}}$$

a) k = 1 $L_{12} = L_{21} = \sqrt{L_{11}L_{22}}$

$$|\frac{U_2}{U_1}| = \frac{L_{12}}{L_{11}} = \sqrt{\frac{L_{22}}{L_{11}}} = \frac{N_2}{N_1}$$
 wie beim idealen unbelasteten Trafo

unabhängig von Last Z

$$\frac{|I_2|}{|I_1|} \stackrel{|Z| \to 0}{\longrightarrow} \frac{N_1}{N_2}$$
sonst I_2 kleiner w
gen Last Z

- b) k < 1
- i) $Z = R \frac{|U_2|}{|U_1|}$ sinkt mit sinkendem R

$$\tan \phi_{U_1, U_2} = -\frac{\omega L_{22}(L-k)}{R}$$

 $k=1 \quad \phi=\pi$ unabhängig von R $k<1 \quad \phi<\pi$

ii) $Z = i\omega L$

$$\frac{U_2}{U_1} = -\frac{L_{12}/L_{11}}{1 + L_{22}/L_{11}(1 - k^2)}$$

 $\Delta\phi=\pi$ unabhängig von Last

iii)
$$Z = \frac{1}{i\omega C}$$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{L_{12}}{L_{11} - \omega^2 C L_{11} L_{22} (1 - k^2)}$$

$$U_2/U_1 \text{ größer als bei Leerlauf } |Z| = \infty$$
Resonanzverhalten $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{C L_{22} (1 - k^2)}}$

Anwendungen/Experimenten:

- 1. "Hörnerblitz" $N_1=500~N_2=2300~U_1=230~{\rm V} \rightarrow U_2\approx 10~{\rm kV}$
- 2. "Punktschweißen" $N_1 = 500$ $N_2 = 5$ $U_1 = 230$ V $\rightarrow U_2 \approx 10$ kV
- 3. Leistungsübertragung über Kabel

Ziel: $P_{\rm el} = U_I$ übertragen

Leitung mit $R_L \to \text{Leistungs}$ verlust $I^2 R_L = \Delta P_{\text{el}}$

Relativer Leistungsverlust:

$$\frac{\Delta P_{\rm el}}{P_{\rm el}} = \frac{I^2 R_L}{UI} = \frac{I R_L}{U} = \frac{R_L}{U^2} P_{\rm el}$$

d.h. bei gegebener Leistung $P_{\rm el}$ sinkt $\Delta P_{\rm el}$ mit $\frac{1}{U^2}$ [Folie: Leistungsübertragung]

Elektromagnetische Schwingungen III.12

III.12.1 Einfache Schwingungen

RLC-Serienschaltung \rightarrow Bandpass (ohne R)

- Exp: Resonanz bei $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} (\approx 2, 2 \text{ kHz})$ $\Delta \phi = 0$
- Suche I(t)

Knotenregel I gleich in allen Bauteilen

Maschenregel
$$U_{\text{ext}} = \underbrace{U_L}_{-U_{\text{ind}}} + U_C + U_R = L \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}Q + RI$$

[Folie: Serienschwingkeris]

$$\frac{d}{dt}: \quad \frac{dU_{\text{ext}}}{dt} = L\frac{d^2I}{dt^2} + R\frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}I$$

 $U_{\rm ext} = U_0 \sin \omega t \cdot \frac{1}{C}$

$$\frac{s^2I}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}I = \frac{U_0\omega}{L}\cos\omega t$$

inhomogene DGL 2. Ordnung für den Strom I(t)

Lösung: mit komplexwertigem Ansatz

zunächst $U_{\text{ext}} = U_0 e^{i\omega t}$

$$\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}I = \frac{iU_0\omega}{L}e^{i\omega t}$$

Ansatz : $I(t) = I_0 e^{i(\omega t - \Phi)}$

Bilden zeitliche Ableitung und Einsetzen

$$(\underbrace{i\omega L}_{Z_L} + \underbrace{\frac{1}{i\omega L}}_{Z_C} + \underbrace{R}_{Z_R})I_0 = U_0e^{i\Phi}$$

wie erwartet für Impedanzen in Serie $I(t) = \frac{U(t)}{Z_{\rm ges}}$ Resonanz wenn $Z_{\rm ges}$ minimal

$$\frac{dZ_{\text{ges}}}{d\omega}\bigg|_{\omega_R} \stackrel{!}{=} 0 \qquad iL\omega - \frac{1}{i\omega_R C} = 0 \Leftrightarrow \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Freie, ungedämpfte Schwingung

- LC-Kreis R = 0 keine externe Anregung
- Kondensator laden, bei t = 0 mit Spule verbinden \rightarrow Schwingungen

- periodisches Umladen des Kondensators, periodische Ströme in Spule [Folie: El.-mag. Schwingkreis und mech. Modell eines Oszillators im Vergleich]
- Maschenregel $U_C + U_L = 0$ $U_L = -U_{\text{ind}}$ $\frac{Q}{C} + L \frac{dI}{dt} = 0$
- Lösungsansatz: $Q = Q_0 \cos \omega t$ Einsetzen: $-Q_0\omega^2\cos\omega t + \frac{1}{LC}Q_0\cos\omega t = 0$ also:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad f = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{LC}}$$
 Thomson-Formel

harmonische Schwinung mit Randbedingung $Q(t=0) = Q_0$ andere Sartbedingung:
$$\begin{split} Q(t) &= Q_0 \cos(\omega t + \phi) \\ I(t) &= \frac{dQ}{dt} = -Q_0 \omega \sin(\omega t + \phi) = Q_0 \omega \cos(\omega t - \frac{\pi}{2} + \phi) \\ \text{d.h. I eilt } U_C \text{ bzw. } Q_C \text{ um } \frac{\pi}{2} \text{ hinterher} \end{split}$$

Gedämpfte Schwingung $R \neq 0$

- $Q(t=0) = Q_{\text{max}}$ • RLC-Kreis
- $\bullet\ t=0$ Kreis schließen \to Schwinung mit abnehmender Amplitude
- Maschenregel: $U_L + U_C + U_R = 0$

$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \underbrace{\frac{R}{L}}_{2\gamma} \frac{dQ}{dt} + \underbrace{\frac{1}{LC}}_{\omega_0^2} Q = 0$$

 γ ist die Dämpfungskonstante, 2γ Dämpfungsterm

$$\frac{d}{dt}: \frac{d^2I}{dt^2} + 2\gamma \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = 0$$

homogene DGL 2. Ordnung für Strom I

Lösungsansatz: $I(t) = ae^{\lambda t}$

Fallunterscheidung: $I(0) = I_0$

i) starke Dämpfung/Kriechfall
$$\gamma>\omega_0 \quad \frac{R}{2L}>\frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$I(t) = I_0 e^{-\gamma t} \cosh \alpha t \quad \alpha^2 = \gamma^2 - \omega_0^2$$

ii) kritische Dämpfung/aperiodischer Grenzfall
$$\gamma=\omega_0\quad \tfrac{R}{2L}=\tfrac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$I(t) = I_0(1 + \gamma t)e^{-\lambda t}$$

iii) Schwache Dämpfung/Schwingfall

$$\gamma < \omega_0 \quad R/2L < \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$I(t) = I_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi)$$

Frequenz $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$ kleiner als bei freien schwingungen. Zeitkonstante der Dämpfung $\gamma = \frac{R}{2L}$

Erzwungene Schwinung

- Serien- und Parallelschwingkreis
- Nach dem Einschwingverhalten stationäre Lösung d.h. Amplitude unabhängig von Zeit

$$U(t) = U_0 e^{i\omega t}$$
 $I(t) = \frac{U(t)}{Z_{\text{ges}}}$

Kreis schwingt mit externer Frequenz $I_0 = \frac{U_0}{|Z_{\rm ges}|}$

• Serienkreis $Z_{\text{ges}} = i\omega L + \frac{1}{i\omega C} + R$ Parallelkreis $Z_{\text{ges}} = (i\omega L + \frac{1}{i\omega C} + R)^{-1}$ Resonanzverhalten in beiden Fällen

Serienkreis

$$\frac{dI_0}{d\omega} \stackrel{!}{=} 0$$

Maximum bei $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{\underline{LC}}} I_0? \frac{U_0}{R}$

$$U_C(t) = \frac{I_0(\omega_0)}{\omega_0 C} = \frac{U_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$U_L(t) = \omega_0 L I_0(\omega_0) = \frac{U_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

 $U_L(t) = \omega_0 L I_0(\omega_0) = \frac{U_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ Bem: $U_C, U_L \gg U_0$ werden \rightarrow Spannungsresonanz

umgesetzte Leistung (nur R)

$$P_{\text{wirk}} = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \Phi \qquad \cos \Phi = \frac{R}{|Z_{\text{ges}}|}$$
$$= \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{|Z_{\text{ges}}|}^2 R$$

maximal bei ω_0 , dann $Z_{\rm ges}$ minimal

Parallelkreis

- Resonanz frequenz $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- \bullet Strom über R und $P_{\rm wirk}$ minimal bei ω_0 großer Strom im Kreis von Kondensator und Spule

$$I_C(\omega_0) = I_L(\omega_0) = U_0 \sqrt{\frac{C}{L}}$$

 $I_C \gg I_R$ Stromresonanz

Bem: In Mechanik: Resonanzfrequenz verschoben

Hier: beide Fälle $\omega_{\text{Resonanz}} = \omega_0^{\text{Thomson}}$

Mechanik: Resonanz def. über max. Auslenkung von Pendel/Feder

E-Dynamik: Analogon wäre el. Ladung Q. Aber: Resonanz def. über $I = \frac{dQ}{dt}$ Resonanz für Q auch bei $\omega_R < \omega_0^{\text{Thomson}}$

[Folie: Gekoppelte Schwingkeise]

III.12.2 Gekoppelte Schwingungen

Zwei induktiv gekoppelte Schwingkreise magnetischer Fluss durch beide Spulen \rightarrow Schwingung in Kreis 1 durch gemeinsamesn magnetischen Fluss bzw. Gegeninduktivitäten L_{12}, L_{21} auf Kreis 2 übertragen

[Folie: Induktive gekoppelte Schwingkreise]

Differentialgl. aus Maschenregel in Kreis 1 und 2

$$L_1 \frac{dI_1}{dt} + R_1 I_1 + \frac{Q_1}{C_1} + L_{12} \frac{dI_2}{dt} = 0$$

$$L_2 \frac{dI_2}{dt} + R_2 I_2 + \frac{Q_2}{C_2} + L_{21} \frac{dI_1}{dt} = 0$$

Terme 1 bis 3 wie bei Serienschwingkreis und letzter Term aus Gegeninduktion

$$\frac{d}{dt}: L_1 \frac{d^2 I_1}{dt^2} + R_1 \frac{dI_1}{dt} + \frac{I_1}{C_1} = -L_{12} \frac{d^2 I_2}{dt^2}$$

$$\frac{d}{dt}: L_2 \frac{d^2 I_2}{dt^2} + R_2 \frac{dI_2}{dt} + \frac{I_2}{C_2} = -L_{21} \frac{d^2 I_1}{dt^2}$$

Lösungsansatz: $I_1(t) = \hat{I}_1 e^{i\omega t}$ $I_2(t) = \hat{I}_2 e^{i\omega t}$

Einsetzen in DGL und sortieren

$$\underbrace{\begin{pmatrix} R_1 + i(L_1\omega - \frac{1}{\omega C_1}) & iL_{12}\omega \\ iL_{21}\omega & R_2 + i(L_2\omega - \frac{1}{\omega C_2}) \end{pmatrix}}_{R_2 + i(L_2\omega - \frac{1}{\omega C_2})} \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Triviale Lösung: $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 = 0$

Nicht triviale Lösung: Bedingung det $\mathcal{M} = 0$

$$\det \mathcal{M} = (R_1 + i(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}))(R_2 + i(\omega_2 L_2 - \frac{1}{\omega_2 C_2})) + \omega^2 L_{12} L_{21} \stackrel{!}{=} 0$$

allgemeiner Lösungsansatz

Thomsonfrequenz $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Kopplungsparameter $k = \frac{L_{12}^{\text{v}}}{I}$

Wir haben 2 Eigenfrequenzen $(h \ll 1 \ \Delta \omega = \omega_1 - \omega_2 = \omega_0 k)$

k=0: Entkopplung Schwingung bei ω_0

 $k \to 1$: $\omega_2 \to \infty$ $\omega_1 = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$ verständlich 1 Kreis mit doppelter Kapazität

0 < k < 1: Beobachtung beider Frequenzen bzw. Überlagerung \rightarrow Schebung

$$\cos\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\sin\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t$$

Nun Anregung in Kreis 1: $U(t) = U_0 e^{i\omega t}$

obige Matrix-Gl mit rechter Seite $\begin{pmatrix} U(t) \\ 0 \end{pmatrix}$

Gekoppelte DGL mit Inhomogenität U(t)

Allgemeine L
sg: = Allg. Lsg der homogenen DGL (A) + Spezielle Lsg der inhomogenen DGL (B)

- (A) freie, gedämpfte Schwingung (s.o.) Amplitude abklingend $(R \neq 0) \rightarrow$ Einschwingvorgang für t groß $A(t) \rightarrow 0$: d.h. kein Beitrag
- (B) t groß dominant. Sationäre Lösung Amplitude zeitlich konstat, abhängig von ω

Hier: Bestimmung von (B) "homogene" Zeile der DGL:

$$I_1 = -\frac{R_2 + i(L_2\omega - \frac{1}{\omega C_2})}{iL_{21}\omega}\hat{I}_2$$

Einsetzen in "inhomogene" Zeile

$$-\{R_1 + i(L_1\omega - \frac{1}{\omega C_1})\}\frac{R_2 + i(L_2\omega - \frac{1}{\omega C_2})}{iL_{21}\omega}\hat{I}_2 + iL_{12}\omega\hat{I}_2 = U(t)$$

Daraus \hat{I}_2 messen als U_2 an R_2

$$-\{R_1 + i(L_1\omega + \frac{1}{\omega C_1})\}\{R_2 + i(L_2\omega + \frac{1}{\omega C_2})\} - L_{12}L_{21}\omega^2 = iR_2L_{21}\omega\frac{U(t)}{U_2} \qquad (*)$$

Spezialfall $R\equiv R_1=R_2$ $C\equiv C_1=C_2$ $L\equiv L_1=L_2$ $L_{12}=L_{21}$ Definiere Blindwiderstand $x\equiv \omega L-\frac{1}{\omega C}$ (*) vereinfacht zu

$$-(R+ix)^{2} - L_{12}^{2}\omega^{2} = iRL_{12}\omega \frac{U(t)}{U2}$$

Multipliziere mit $\left(-\frac{i}{RL_{12}\omega}\right)$ und Kehrwert bilden

$$\frac{U_2}{U(t)} = \frac{RL_{12}\omega}{i(R^2 - X^2 + \omega^2 L_{12}^2 - 2RX)}$$
$$\frac{|U_2|}{|U(t)|} = \frac{RL_{12}\omega}{\sqrt{(R^2 - X^2 + \omega^2 L_{12}^2)^2 + 4R^2 X^2}}$$

Bei $\omega = \omega_{1/2}$ Signifikante Übertragung von Leistungen aus Kreis 1 und Kreis 2

III.12.3 Ungedämpfte Schwingungen

→ [Folie: Erzeugung einer ungedämpften Schwingung durch manuelle Pulsierung] [Folie: Erzeugung einer ungedämpften Schwingung mittels Rückkopplung]

III.13 Elektromagnetische Wellen

1864 Vorhersage von el-magnetischen Wellen J.C.Maxwell

1886 Nachweis von Heinrich Hertz (heute Mikrowellen $\lambda \sim \mathcal{O}(10 \text{ cm})$)

1888 Untersuchung der Ausbreitung durch E.lecher Ausbreitungsgeschwindigkeit \approx Lichtgeschw. c \rightarrow Licht ist eine el.-mag. Welle $v_{\text{Welle}} = f \lambda \lambda$ Wellenlänge, f Frequenz

III.13.1 Lecher-Leitung (LL)

Induktieve Kopplung von offener/geschlossener LL an Schwingkreis mit Frequenz f

Exp:

 $f \approx 250 \mathrm{MHz}$ Annahme: $v_{\mathrm{Welle}} = c \rightarrow \lambda \approx 120 \mathrm{cm}$

Beobachtung:

Spannungsmaxim (Bäuche) und .minima (Knoten)

Strom minima (Knoten) und -maxima(Bäuche)

Abstand der Knoten $\approx 60~\mathrm{cm} \approx \frac{\lambda}{2}$ erwartet

Nur für "gute" Länge der LL Knoten und Bäuche

Erklärung:

- Bildung eines periodischen Strom bzw. Ladungverschiebung
- offenes Ende $I = 0 \rightarrow \text{Spannungsband}$
- geschlossenes Ende $U=0 \to \text{Strombauch}$
- Entstehung einer stehenden Welle wenn l_{LL} auf λ abgestimmt ist 2 abgeschlossene Enden: $l_{LL} = n \frac{\lambda}{2}$ [Folie: Lecher-Leitung und davor]

Mathematische Beschreibung

 $Ersatzschaltbild \rightarrow [Folie: Lecher-Leitung: Ersatzschaltbild]$

 $l\equiv\frac{L}{z}=\frac{\mu_0\mu}{\pi}\ln(\frac{2a}{d})$ $c=\frac{C}{z}=\frac{\pi\epsilon_0\epsilon}{\ln(\frac{2a}{d})}$ d Durchmesser der Leiter, a Abstand der Leiter $r=\frac{R}{z}$ $g=\frac{G}{z}$ $G=\frac{1}{R_{\rm Luft}}$ ideal: $r\to0$ $g\to0$

$$r = \frac{R}{z}$$
 $g = \frac{G}{z}$ $G = \frac{1}{R_{\text{Luft}}}$ ideal: $r \to 0$ $q \to 0$

Telegraphengleichung (TGl):

Leiterstück dz Taylorentwicklung (an Stelle z) für U(z+dz), I(z+dz) bis lin. Term

$$U(z+dz) = U(z) + \frac{\partial U}{\partial z}dz$$

 ∂U durch

- i) Abfall über r
- ii) Induktion in l

$$R = \frac{\partial U}{\partial I}$$
 $G = \frac{\partial I}{\partial U}$

$$\frac{\partial U}{\partial z} = -rT - l\frac{dI}{dt}$$
(1)

$$I(z+dz) = I(z) + \frac{\partial I}{\partial z}dz$$

Stromfluss über c und g

$$\boxed{\frac{\partial I}{\partial z} = -\frac{U}{g} - c\frac{dU}{dt}} \tag{2}$$

 $I_C = C \frac{\partial U}{\partial t} \quad \frac{1}{g} \to g \quad \frac{\partial I}{\partial z} = \delta U_{\pm}$

Ableiten von (1) und (2) nach $\frac{d}{dt}$ bzw $\frac{d}{dz}$

$$\frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = -r\frac{\partial I}{\partial z} - l\frac{\partial^2 I}{\partial z \partial t} \quad \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = -\frac{1}{g}\frac{\partial Z}{\partial z} - c\frac{\partial^2 U}{\partial z \partial t}$$
$$\frac{\partial^2 U}{\partial t \partial z} = -r\frac{\partial I}{\partial t} - l\frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \quad \frac{\partial^2 I}{\partial t \partial z} = -\frac{1}{g}\frac{\partial U}{\partial t} - c\frac{\partial^2 U}{\partial t^2}$$

"Gemischte" Ableitung aus Zeile 2 in Zeile 1 einsetzen und Ersetzen von 1. Abl durch (1) und (2)

$$\begin{split} \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} &= -r \bigg(-\frac{U}{g} - c \frac{\partial U}{\partial t} \bigg) - l \bigg(-\frac{1}{g} \frac{\partial U}{\partial t} - c \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \bigg) \\ \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} &= -g \bigg(-rI - l \frac{\partial I}{\partial t} \bigg) - c \bigg(-r \frac{\partial I}{\partial t} - l \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \bigg) \end{split}$$

Entkopplung von U und I in DGL

TGl.:

$$\begin{split} \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} &= grU + (rc + gl) \frac{\partial U}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \\ \frac{\partial I}{\partial z^2} &= grI + (rc + gl) \frac{\partial I}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \end{split}$$

Beschreibung der Ausbreitung von Signalen auf LL

Wellengleichung

approximative Lsg. der TGl für r = 0, g = 0

$$\boxed{ \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = lc \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \qquad \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = lc \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} }$$

homogene Wellengleichung

hier: ∂U , ∂I in z-Richtung

Für bel. Richtung der LL: $\Delta U(\vec{r},t) = lc \frac{\partial U(\vec{r},t)}{\partial t^2}$ $\Delta I(\vec{r},t) = lc \frac{\partial I(\vec{r},t)}{\partial t^2}$

Lösungsansatz: $U(z,t) = U_0 e^{i(\omega t \mp kz - \phi)}$ $I(z,t)I_0 e^{i(\omega t \mp kz - \phi)}$

Einsetzen von U(z,t) in Wellen-Gl $k^2 = lc\omega^2 \quad v_{\rm ph} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $v_{\rm ph}$ Phasengeschwindigkeit der Welle

Werte für lecher-Leitung einsetzen

$$v_{\rm ph} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\pi} \ln(\frac{2a}{d}) \frac{\pi \epsilon_0 \epsilon}{\ln(\frac{2a}{d})}}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} c$$

in Medium $v_{\rm ph} < c$

 $v_{\rm ph}$ unabhängig von Geometrie der LL

 $\pi + kz$ "-Lösungen: π -" Ausbreitung in pos. z-Richtung, π -" Ausbreitung in neg. z-Richtung

Wellengleichung:
$$\left(\Delta - \frac{1}{v_{\rm ph}^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) U(\vec{r}, t) = 0$$

Bisher: ideale, unendlich lang

Nun: Verbraucher aus Ende mit Impedanz Z_V

Betrachte LL: Stromquelle mit Innenwiderstand Z_L

$$Z_L = \frac{U}{I} = \frac{\partial U/\partial z}{\partial U/\partial z} = \frac{-rI - l\frac{\partial I}{\partial t}}{den}$$

hier fehlt was

$$Z_L = \sqrt{\frac{r + il\omega}{g + ic\omega}} \stackrel{\text{ideal}}{=} \sqrt{\frac{l}{c}}$$

$$\text{Für LL: } = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\epsilon_0 \epsilon}} \frac{\ln \frac{2a}{d}}{\pi} = 377\Omega \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{\ln \frac{2a}{d}}{\pi}$$

 $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377\Omega$ Wellenwiderstand des Volumens

Vollständige Leistungsanpassung: $Z_L = Z_V$

 $Z_V \neq Z_L$: nur Teil der Leistung in Z_V umgesetzt der Rest der Leistung reflektiert

Extremfälle: $Z_V = 0$ (Kurzschluss) und $Z_V = \infty$ (offene LL)

 $Z_V = 0$: $U(Z_V) = 0$ Spannungsknoten

 $Z_V = \infty$: $I(Z_V) = 0$ Stromknoten

komplette oder teilweise Reflexion der Welle

 \rightarrow Überlagerung von einlaufender und auslaufender Welle \rightarrow stehende Welle (wie in Mechanik bei Seilen)

Rechnung: zur Entstehung der stehenden Welle

einlaufend: $U_{\text{ein}}(z,t) = U_0 e^{i(\omega t - kz)}$

Annahme vollständige Reflexion: $\Delta \phi = 0$ an losen Ende

rücklaufend: $U_{\text{rück}}(z,t) = U_0 e^{i(\omega t + kz)}$

Gesamt: $U_{\text{ges}} = U_{\text{ein}} + U_{\text{rück}} = U_0 e^{i(\omega t)} (e^{ikz} + e^{-ikz}) = 2U_0 \cos kz \cos \omega t$ (übergang zu Realteil)

Dies ist stehende Welle mit $\omega = 2\pi f$ $k = 2\pi \lambda$

Weise Beobachtung wenn LL ∞ -lang, offene Leitung

Hier/Exp: geschlossenes Ende $\Delta \phi = \pi$ beii Reflexion

Endliche Länge \rightarrow viele Reflexionen und Überlagerungen

Bedingung für stehende Welle/konstruktive Interferenz

1 lose / 1 fest (offen/geschlossen) : $l = \frac{2n-1}{4}\lambda$

2 lose oder 2 feste (offen/geschlossen) : $l = n\frac{\lambda}{2}$

Wellenausbreitung mit Absorption

jetzt: $r, g \neq 0$ $r, g < \omega L < \frac{1}{\omega L}$

d.h. Term: " $r \cdot gU(z,t)$ " vernachlässigbar

Ansatz: $U = U_0 e^{i(\omega t - \overline{k}z)}$

Einsetzen in Telegraphen Gl. teile durch $U_0e^{i(\omega t - \bar{k}z)}$

 $-k^{-2} = i(rc + lg)\omega - lc\omega^2$

 $\overline{k} = \sqrt{lc}\omega\sqrt{1-i\frac{rc+lg}{lc}\omega} \approx \sqrt{lc}\omega - i\frac{1}{2}\frac{rc+lg}{\sqrt{lc}}\omega^2$

 $(\sqrt{1-x}\approx 1+\frac{x}{2})$

Def: $k = \text{Re } \overline{k} = \sqrt{lc}\omega$ $\frac{1}{s} = -\operatorname{Im} \overline{k} = \frac{1}{2} \frac{rc + lg}{\sqrt{lc}} \omega^2$

Dann: $U(z,t) = U_0 e^{-z/s} e^{i(\omega t - kz)}$

Welle mit Frequenz ω , Wellenzahl k mit Abnehmender Amplitude $(e^{-z/s})$

Exp:

Koaxialkabel $v^{-1} = 5 \frac{\text{ns}}{\text{m}}$ Länge = 20 m Rechteckimpuls von 75 ns

[Folie: Signalausbreitung auf Koaxialkabel]

Vakuumwellen III.13.2

Einleitung: el.-mag. Welle auf Leiter eingeschränkt auch Ausbreitung im Raum (Vakuum/Medien)

[Folie: Vom Schwingkreis zum Hertzschen Dipol]

Vom Schwingkreis zum Hertzschen Dipol

C vom Kondensator $\rightarrow C$ Endplatten $\rightarrow C$ Stab

- L von Spule \rightarrow L Windung \rightarrow L Stab offener Schwingkreis: C und L pro Länge
- geschlossener Schwingkreis: \vec{E} und \vec{B} -Feld lokalisiert Streufelder vernachlässigbar
- gerader Draht: Ladungen schwingen zwischen Enden \vec{E} und \vec{B} im ganzen Raum ausgedehnt. Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit c
- Antenne für stehende Welle $l = n\frac{\lambda}{2}$ Sender induktiv an Schwingkreis gekoppelt Empfänger: Nachweis von U/I durch Glimmlage / Glühlampe

[Folie: Stabsendesantenne und -empfängerantenne]

[Folie: Wellenlänge in Wasser]

Wellengleichung

Betrachte Maxwell Gl. im Vakuum $(\rho=0,\vec{j}=0)$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \times \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Auswertung:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \Delta \vec{E}$$

3 Maxwell Gl. im Vakuum: $\vec{\nabla} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$

$$\boxed{\Delta \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}} \text{ Wellen gleichung für } E_x, E_y, E_z$$

Ausbreitungsgeschwindigkeit durch Faktor von $\frac{\partial^2}{\partial t^2}$

$$\boxed{\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0}$$

Kompakte Schreibweise:

$$\underbrace{(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2})}_{\text{lambert/Quabla-Operator}} \vec{E} = 0 \quad \Box \vec{E} = 0$$

Analog für \vec{B} -Feld : $|\Box \vec{B} = 0|$ wellen gl. für \vec{B} -Feld

Lsg: $\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}_0e^{i(\omega t\mp\vec{k}\vec{r})}$ Ausbreitung in + bzw. - \vec{k} - richtung

Ebene Welle

Sei $\vec{k} = k\vec{e}_z$

Ebene Welle: Amplitude konstant in Wellenfront für feste Zeit; Wellenfront: Ebene $\perp \vec{k}$ [Folie: Ebene Welle in z-Richtung]

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} = 0 \quad \text{für festes z und t}$$

3MW-Gl: $\vec{\nabla} \vec{E} \stackrel{\text{Vakuum}}{=} 0 \Rightarrow \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow E_z = \text{const. in } z$ Aus Wellengl.: $\frac{\partial E_z}{\partial t} = 0$ $E_z = \text{const. in } t = 0$ durch Randbedingungen

$$ightarrow \vec{E}(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

 $\vec{E} \perp \vec{k}$ d.h. transversale Welle

$$\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r}, t) \stackrel{\text{Ansatz}}{=} \vec{E}_0 i(\mp \vec{k}) e^{i(\omega t \mp \vec{k}\vec{r})} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\vec{E}_0 \cdot \vec{k} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \vec{E}_0 \perp \vec{k}$$

für g. Ausbreitungsrichtung 2 lin. unabhängige Lsg.

$$\vec{E}_1(\vec{r},t) = A_x \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)}$$

$$\vec{E}_2(\vec{r},t) = A_y \vec{e}_y e^{i(\omega t - kz)}$$

 A_i konstante Amplituden

Einsetze in Welengleichung (z.B. $\vec{E}_1(\vec{r},t)$)

$$-A_x \vec{e}_x k^2 - \frac{1}{c^2} (-A_x \vec{e}_x \omega^2) = 0$$

d.h.
$$c = \frac{\omega}{k}$$
 bzw. $V_{\rm ph} \equiv \frac{\omega}{k} = c$

keine Dispersion im Vakuum $V_{\rm ph} \neq V_{\rm ph}(\omega)$

Räumliche Periodizität

$$\omega t - k(\lambda + z) - (\omega t - kz) = 2\pi \quad k\lambda = 2\pi$$

Zeitliche Periodizität

$$\omega(t+T) - kz - (\omega t - kz) = 2\pi \quad \omega T = 2\pi$$

[Folie: Eben Welle in z-Richtung]

Polarisation

• lineare Polarisation: \vec{E} zeigt immer in die selbe Richtung $\perp \vec{k}$ \vec{E}_1 und \vec{E}_2 sind linear polarisierte Lösungen Phasengleiche Überlagerung von \vec{E}_1 und \vec{E}_2

$$\vec{E}_{\text{ges}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = A_x \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)} + A_y \vec{e}_y e^{i(\omega t - kz)}$$

 \vec{E} -Feld schwingt in Richtung

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2}} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

linear Polarisiert

[Folie: Linear polarisierte Wellen]

• zirkulare Polarisation \vec{E} -Vektor dreht sich um \vec{k} mit konstanter Kreisgeschwindigkeit ω 2 unabhängige Lsg: links/rechts zirkular links/rechts polarisiert Aus Überlagerung von 2 lin. polarisierten Wellen mit Phasenverschiebung $\pm \frac{\pi}{2}$

$$\vec{E}_1'(\vec{r},t) = E_0 \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)}$$

$$\vec{E}_2'(\vec{r},t) = E_0 \vec{e}_y e^{i(\omega t - kz - \frac{\pi}{2})}$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_1' + \vec{E}_2' = (E_0 \vec{e}_x + i E_0 \vec{e}_y) e^{i(\omega t - kz)} = \vec{E}_1 - i \vec{E}_2$$

Richtung von \vec{E}_L aus Realteil

$$\vec{E}_L = \vec{e}_x E_0 \cos(\omega t - kz) + E_0 \vec{e}_y \sin(\omega t - kz)$$

festes z: Rotation um k-Achse

[Folie: Zirkular Polarisierte Wellen]

 $\sigma_{+/-}$ Drehimpuls der Welle $\sigma_{+}: \vec{L} \uparrow \uparrow k$ links zirkular $\sigma_{-}: \vec{L} \uparrow \downarrow k$ rechts zirkular elliptische Polarisation: wenn $E_{0,x} = E_{0,y}$ oder $\Delta \phi = \pm \frac{\pi}{2}$

 \vec{E} -Vektor beschreibt Ellipse um k-Achse

$$\vec{E}_{R,\text{el}} = A_x \vec{E}_1 + i A_y \vec{E}_2 \quad A_x \neq A_y$$

<u>unpolarisiert:</u> wenn \vec{E} -Vektor keine zeitlich konstante Richtung und keine Ellipsen periodisch durchläuft, bzw. Richtung in Raum und Zeit statistisch verteilt i.A. Lichtquelle unpolarisiert weil Überlagerung von vielen Emissionen von Atomen/Dipolen.

[Folie: Das Spektrum der el.mag. Strahlung]

[Folie: Messung der Lichtgeschwindigkeit nach B.L. Foucault]

Stehende Welle

- Reflexion von ebener Vakuumwelle an Metalloberfläche
- Überlagerung von ein- und rücklaufender Welle
 → stehende Welle
- z.B. Welle in z-Richtung, lin. polarisiert in x-Richtung

$$\vec{E}_{\rm ein} = E_0 \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)}$$

$$\vec{E}_{\text{rück}} = -E_0 \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)}$$

Metalloberfläche bildet festes Ende. d.h. Phasensprung $\Delta \phi = \pi$ da $\vec{E}_{\text{tangetial}} = 0 \Rightarrow , -E_0$ "

$$\vec{E}_{\text{ges}} = \vec{E}_{\text{ein}} + \vec{E}_{\text{Rück}} = -E_0 \vec{e}_x e^{i\omega t} \underbrace{\left\{ \underbrace{e^{ikz} - e^{-ikz}}_{2\sin kz} \right\}}_{2\sin kz}$$

$$|\Re(\vec{E}_{\rm ges})| = 2E_0\vec{e}_x\sin kz\sin \omega t$$

zwei Metallflächen: Abstand $a=n\frac{\lambda}{2}$ stehende Welle

Magnetfeld der Wellen

Betrachte: $\vec{E} = E_0 \vec{e_x} e^{i(\omega t - kz)}$ lin. pol. in x-Richtung, Ausbreitung in +z-Richtung

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = E_0(\vec{e}_y)e^{i(\omega t - kz)}$$

Maxwell-Gl:
$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \vec{E}$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial B_z}{\partial t} = 0$$

 B_x, B_z zeitlich konstant und können = 0 gewählt werden

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = +ikE_x = ikE_0e^{i(\omega t - kz)}$$

Integration t: $B_y = ikE_0 \int dt e^{i(\omega t - kz)} = \frac{k}{\omega} E_0 e^{i(\omega t - kz)}$

Also: $\vec{B} = \frac{1}{c} |\vec{E}| \vec{e_y}$ mit $\frac{\omega}{k} = c$

 $\vec{B} \perp \vec{E}; \vec{B}, \vec{E} \perp \vec{k}$

Kompakt:

$$\boxed{\vec{B} = \frac{1}{\omega}(\vec{k} \times \vec{E})} \quad \text{im Vakuum}$$

 \vec{B} und \vec{E} in Phase schwingen

[Folie: Momentanaufnahme der lin. pol. Welle von E- und B-Feld]

Hohlraumresonator

- 3-dim "Einsperrung der Welle" \rightarrow leitender Hohlraum (Metallquader)
- Betrachte Quader: l_x, l_y, l_z (a, b, c) [Folie: Hohlraumresonator]
- \bullet Tangentialkomponente des \vec{E} -Feldes verschwindet auf Wänden
- El.-mag. Welle wird vielfach reflektiert und überlagert
 → stehende Welle wenn folgende Bedingungen erfüllt sind

$$k_x = \frac{l\pi}{l_x}$$
 $k_y = \frac{n\pi}{l_y}$ $k_z = \frac{m\pi}{l_z}$ l, n, m ganze Zahlen ≥ 0

Zsgh:

$$|\vec{k}| = k = \pi \sqrt{\frac{l^2}{l_x^2} + \frac{n^2}{l_y^2} + \frac{m^2}{l_z^2}}$$

Mögliche Frequenzen $\omega = V_{\rm ph} k = c k = c \pi$ [siehe oben] stehende Welle der Form:

$$E_{lnm} = E_0(l, n, m) \cos \omega t$$

[Folie: Resonanzbedingung im Hohlraumresonator]

 $E_0(l, m, n)$ ergibt sich aus den Bedingungen

- i) $\vec{E} \perp \vec{k}$
- ii) $\vec{E}_{\text{tangential auf Wänden}} = 0$
 - Frage: wie viele Moden unterhalb Grenzfrequenz ω_0 gibt es? wichtig bei der Quantenmechanik Entwicklung

Vereinfachung: Würfel $l_x = l_y = l_z = a$ Bestimme alle $\vec{k} \leq k_G$ $k_G = \frac{\omega_G}{c}$ Punkte (n, m, l) im \vec{k} -Raum mit Gitterkonstanten $\frac{\pi}{a}$ Für ω_G bzw. k_G groß d.h. $n^2 + m^2 + l^2 \gg 1$ N_G Anzahl der Gitterpunkte durch $\frac{V_{\mathrm{Kugel}}(|\vec{k}|)}{V_0}$

 V_0 Volumen der Einheitszelle im \vec{k} -Raum: $V_0 = (\frac{\pi}{a})^3$

 $V_{\text{Kugel}}(|\vec{k}|) = \frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} k_G^3 \quad \frac{1}{8}$ nur pos. Oktanten $(n, m, l \ge 0)$ Anzahl der Resonatormoden ergibt sich dazu:

$$N_G = 2 \frac{V_{\text{Kugel}}(k_G)}{V_0}$$
 2 für Polarisationsfreiheitsgrade
$$= 2 \frac{\pi}{6} (\frac{a\omega_G}{\pi c})^3 = \frac{8\pi f_G^3 a^3}{3c^3} \quad f_G = \frac{\omega_G}{2\pi}$$
 Modendichte: $\frac{N_G}{V} = \frac{8\pi f_G^3}{3c^3}$ Spektrale Modendichte: $\frac{dN_G/V}{df} = \frac{8\pi f_G^2}{c^3}$

III.13.3 Hohlleiter

Hohlraumresonator mit zwei offenen Enden Ziel: Transport von Mikrowellen

a) planparallele Platten in y/z-Ebene im Abstand d Drehung des Koordinatensystems $\rightarrow \vec{k} = (k_x, 0, k_z) \quad k_z > 0$

Reflexion an Platten mit Phasensprung π

$$k_x \to -k_x \quad k_z \to k_z$$

Polarisation in y-Richtung $(\vec{E} \perp \vec{k})$

$$\vec{E} = E_0 \vec{e}_y e^{i(\omega t - k_x x - k_z z)} + E_0 \vec{e}_y e^{i(\omega t + k_x x - k_z z)}$$
$$= 2i E_0 \vec{e}_y \sin k_x x e^{i(\omega t - k_z z)}$$

aus Bedingungen, $\vec{E}_{\text{tang.}} \stackrel{!}{=} 0$ folgt $k_x = \frac{n\pi}{d}$ keine Einschränkung auf k_z Resultat: Welle in z-Richtung mit modulierter Amplitude sin $\frac{\pi k_x}{d}x$

Algemeine Lösung:

a) $\vec{E} \perp \text{Ausbreitung } E_0 = (E_{x0}, E_{y0}, 0)$ TE-Wellen transversal elektrisch

b) $E_z \neq 0 \text{ dann } B_0 = (B_{x0}, B_{y0}, 0)$ d.h. $B \perp Ausbreitung$ TM-Wellen transversal magnetisch

" $e^{i(\omega t - k_z z)}$ " beschreibt Ausbreitung. Phasengeschwindigkeit $v_{\rm ph} = \frac{\omega}{k_z}$ Weiterhin gilt $c = \frac{\omega}{|k|} = \frac{\omega}{\sqrt{k_x^2 + k_z^2}}$

$$\rightarrow v_{\rm ph} = \frac{c}{k_z} \sqrt{k_z^2 + k_x^2} = c \sqrt{1 + \frac{k_x^2}{k_z^2}} \ge c$$

Aber Gruppengeschwindigkeit

$$v_{\rm Gr} = \frac{\partial \omega}{\partial k_z} = \frac{\partial \omega}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial k_z} = \frac{c^2}{\omega} k_z = \frac{c^2}{v_{\rm ph}} \le c$$

kleiner als für Wellen im Vakuum Mit Bedingung $k \stackrel{!}{=} \frac{n\pi}{d}$ ergibt sich:

$$k_z = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{n^2 \pi^2}{d^2}}$$

[Folie: Phasen- und Gruppengeschwindigkeit zwischen parallelen Grenzflächen]

b) Wellenleiter

- Rechteckiger Querschnitt
- \bullet Mechanismus wie bei parallelen Platten Reflexion + Überlagerung \to Welle entlang Achse eines Hohlleiters zusätzliche Bedingung in y-Richtung

$$\vec{E} = \vec{E}_0(x, y)e^{i(\omega t - k_z z)} \tag{*}$$

Tangentialkomp von $\vec{E} = 0$ auf 4 Wänden (*) in Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}_0}{\partial y^2} + \vec{E}_0(\frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2) = 0 \tag{**}$$

wieder TE und TM - Lsg.

Hier: TE- Moden, d.h. $\vec{E} \perp$ Ausbreitungsrichtung

Ansatz:
$$\vec{E}_0 = \begin{pmatrix} E_0 x \cos k_x x \sin k_y y \\ E_0 y \sin k_x x \cos k_y y \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aus Randbed.: $k_x = \frac{n\pi}{e_x}$ $k_y = \frac{n\pi}{e_y}$ l_x, l_y Abmessungen des Hohlleiters

Aus (**) erhalten wir Bedingungen für k_z

$$-k_x^2 - k_y^2 - k_z^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0$$
$$k_z = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{c^2}{\omega^2} (k_x^2 + k_y^2)}}$$

Phasengeschwindigkeit:

$$v_{\rm ph} = \frac{\omega}{k_z} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{c^2}{\omega^2} (k_x^2 + k_y^2)}}$$

Räumliche Periode:

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_z = \frac{2\pi}{k_z} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2}(k_x^2 + k_y^2)}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \lambda_0^2(\frac{1}{\lambda_x^2} + \frac{1}{\lambda_z}^2)}}$$

 λ_0 Wellenlänge im Vakuum bei ω

$$\lambda_x \equiv \frac{2\pi}{k_x} \quad \lambda_y \equiv \frac{2\pi}{k_y}$$
$$\lambda_z \ge \lambda_0 \text{ da } v_{\text{ph}} \ge c$$

 k_z muss reelle Zahl sein

Hohlleiter wirkt als Hochpass

 $f < f_{\text{Grenz}}(n, m)$ können sich nicht ausbreiten

[Folie: Radiowellen in Erdatmosphäre]

III.13.4 Energietransport

Intensität der Welle

Energiedichte des el-mag. Feldes

$$w = \frac{1}{2}E_o(\vec{E}^2 + c^2\vec{B}^2)$$

Mit
$$\vec{B} = \frac{1}{\omega}(\vec{k} \times \vec{E}) = \frac{1}{c}(\frac{\vec{k}}{|\vec{k}|} \times \vec{E})$$
 im Vakuum $|\vec{B}| = |\vec{E}|/c$

$$w = \epsilon_0 |\vec{E}|^2$$

Ebene Welle unendlich ausgedehnt $\rightarrow E$ unendlich Groß.

Intensität \equiv Energie der Welle die Pro Zeit dt durch die Fläche $A \perp$ zur Ausbreitungsrichtung transportiert wird.

$$I = \frac{E_{\rm em}}{dt \ A} = \frac{w_{\rm em}V}{dt \ A} = \frac{w_{\rm em} \ c \ dt \ A}{dt \ A}$$

Mittellung über Wellenlänge $\overline{\cos^2 \omega t} = \frac{1}{2}$

$$\vec{E} = E_0 \vec{e_x} \cos(\omega t - kz_0)$$
 an Stelle z_0

$$I(t) = I_0 \cos^2(\omega t - kz_0) \quad I_0 = \epsilon c E_0^2$$

$$\overline{I} = \frac{1}{T} \int_0^T I_0 \cos^2(\omega t - kz_0) dt$$
$$= \frac{1}{2} I_0 = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_0^2$$

Für zirkular polarisierte Welle:

$$\overline{I} = c\epsilon_0 E_0^2$$
 da $|\vec{E}| = \text{const.}$

Intensität $\sim (Amplitude der Welle)^2$

Poynting-Vektor \vec{S}

Def:

$$\vec{S} \equiv \vec{E} \times \vec{H} \stackrel{\text{Vakuum}}{=} \epsilon_0 c^2 (\vec{E} \times \vec{B})$$

Vakuum:

$$\vec{E}, \vec{B} \perp \vec{k} \Rightarrow \vec{S} \uparrow \uparrow \vec{k}$$

$$S = |\vec{S}| = \epsilon_0 c^2 |\vec{E}| |\vec{B}| = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 = I$$

 \vec{S} beschreibt Richtung und Betrag des Energieflusses

Betrachte Volumen V

$$E_{\rm em} = \epsilon_0 \int\limits_V |\vec{E}|^2 dV$$

keine Verbrauch von $E_{\rm em}$ in V lediglich Zu- oder Abfluss

$$-\frac{\partial E_{\rm em}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{V} \epsilon_0 |\vec{E}|^2 dV = \oint_{A} \vec{S} d\vec{A} = \int_{\substack{\text{Gausscher} \\ \text{Satz}}} \text{div } \vec{S} dV$$

$$-\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0|\vec{E}|^2) = \text{div } \vec{S}$$

[Folie: Impulstransport/Strahlungsdruck und davor]

Impulstransport

el.-mag. Welle transportiert auch Impuls

Impulstransport
$$\vec{\pi} \equiv \frac{1}{c^2} \vec{S} = \epsilon_0 (\vec{E} \times \vec{B})$$
Strahlungsdruck $P_{\text{St}} = \frac{F}{A} = \frac{dp}{dt} \frac{1}{A}$
Impulsänderung $dp = |\vec{\pi}|V = |\vec{\pi}|Ac\ dt$

$$\Rightarrow P_{\mathrm{St}} = \epsilon_0 |\vec{E}|^2 = w_{\mathrm{em}}$$
 für Absorption

Spiegel mit Reflexion der Welle $\Delta p \rightarrow 2\Delta p$

III.14 Wellenabstrahlung

III.14.1 Hertzscher Dipol

- offener, gerader Schwingkreis
- e⁻ im Leitungsband schwingen periodisch
- Trennung der Ladungen: e^- -überschuss oder e^- -Mangel \rightarrow Bildung eines oszillierenden Dipols $\vec{p} = q\vec{d} \pm q$ Ladungen , $\vec{d}: -q \xrightarrow{\vec{d}} +q$ Beachte $|\vec{d}| \ll l_{\rm stab}$ typ: $|\vec{d}| \sim \mu {\rm m}$

III.14.2 Abstrahlung des Hertzschen Dipols

- $\bullet\,$ qspürt Kraftwirkung aus dem $\vec{E}\text{-Feld}$ des Dipols erst nach $\Delta t = \frac{\text{Abstand}}{c}$
- \rightarrow Retardierung, $\vec{E},\ \vec{B}$ breiten sich mit Verzögerung im Raum aus

Magnetfeld

Bio-Savart für Vektorpotential \vec{A}

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3 \vec{r}'$$

[Folie: Zur Berechnung des B-Feldes]

Stromdichte der e^- im Stab:

$$\vec{j}(\vec{r}',t) = \underbrace{\vec{v}(\vec{r}',t)}_{\text{Geschw. Ladungsdichte}} \underbrace{\rho(\vec{r}',t)}_{\text{Ladungsdichte}}$$

Betrachte:

• $|\vec{r} - \vec{r}'| \gg l$ Stab dann

a)
$$r = |\vec{r}| \gg l$$

b) $|\vec{r} - \vec{r'}| \approx |\vec{r}|$ unabhängig von $\vec{r'}$

• Laufzeit der Wellen im Stab $\mathcal{T}=\frac{l}{c}\ll T=\frac{2\pi}{\omega}$ d.h. alle Wellenfronten von unterschiedlicher \vec{r}' gleichzeitig bei \vec{r} ankommen

Berücksichtigung der Retardierung

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \vec{v}(\vec{r}',t') \rho(\vec{r}',t') d^3 \vec{r}'$$

$$t' = t - \frac{r}{c} \quad \text{Retardierung}$$

Integrand durch oszillierenden Dipol beschreibbar. Dipol in z-Richtung: $\vec{p}(t) = qd\sin\omega t\vec{e}_z$ Aus $\frac{d}{dt}\vec{d} = \vec{v}$ folgt: $\frac{d}{dt}\vec{p} = q\frac{d}{dt}\vec{d} = q\vec{v}$

Raum- \rightarrow Ladungsintegral $\rho d^3 \vec{r}' = dq$

$$\rightarrow \vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \frac{1}{q} \frac{dp(t-\frac{r}{c})}{dt} \int_{\text{Stab}} dq$$

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} q d\omega \{\omega(t - \frac{r}{c})\} \vec{e}_z \quad p_0 = q d$$

• $\frac{d}{dt}\vec{p}$ erzeugt \vec{A} und damit \vec{E} und \vec{B} -Felder

• Magnetfeld
$$\vec{B} = \text{rot } \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} \\ -\frac{\partial A_z}{\partial x} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bei Ableitung beachten: $\tau(x,y)$ und Retardierung

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) \frac{\partial}{\partial y} (\frac{1}{r}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial y} \frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) \\ -\frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) \frac{\partial}{\partial x} (\frac{1}{r}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial x} \frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) \end{pmatrix}$$

$$t' = t - \frac{r}{c} \quad \frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) = \frac{d}{dt'} p(t') \underbrace{\frac{dt'}{dt}}_{1} \equiv \dot{p}$$

$$\frac{\partial t'}{\partial r} = -\frac{1}{c} \quad \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\partial y} = \frac{1}{2r} 2y = \frac{y}{r} \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \dot{p} = -\ddot{p} \frac{1}{c} \frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (\frac{1}{r}) = \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{-2r^3} 2y = -\frac{y}{r^3}$$

Ergibt:

$$\begin{split} \vec{B} &= \frac{\mu_0}{4\pi} \left\{ \begin{matrix} -\dot{p}\frac{y}{r^3} - \ddot{p}\frac{y}{cr^2} \\ +\dot{p}\frac{x}{r^3} + \ddot{p}\frac{x}{cr^2} \\ 0 \end{matrix} \right\} \\ \vec{B}(\vec{r},t) &= \frac{mu_0}{4\pi} \left\{ \frac{\dot{\vec{p}}}{r^2} x \vec{e_r} + \frac{\ddot{\vec{p}}}{cr} x \vec{e_r} \right\} \end{split}$$

 $\vec{B} \perp \vec{p} \quad (\vec{p} \parallel \dot{\vec{p}} \parallel \ddot{\vec{p}}) \quad \vec{B} \perp \vec{r}$ Beiträge:

- a) $,\dot{\vec{p}}^{\iota}$, $\sim \frac{1}{r^2}$ Vgl. Bio-Savart $d\vec{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{\vec{j}\times\vec{r}}{r^2}dV$ $\dot{\vec{p}} \int \vec{j}dV \Rightarrow \dot{\vec{p}}$ stammt aus Oszillation von \vec{j}
- b) ,, $\ddot{\vec{p}}$, , $\sim \frac{1}{r}$ aus $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ bzw. des Verschiebungsstromes Vgl: Maxwell-Gl:

$$rot \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Elektrisches Feld

div
$$\vec{A} = \frac{\partial A_z}{\partial z} = \frac{\mu_0}{4\pi} (\dot{p} \frac{z}{r^3} + \ddot{p} \frac{z}{cr^2})$$

In Lorentzeichung:

$$\operatorname{div} \vec{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \rho_{\text{el}} \quad \operatorname{mit} \quad \epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$$
$$\rho_{\text{el}} \frac{1}{4\pi \epsilon_0} \left\{ p \frac{z}{r^3} + \dot{r} \frac{z}{cr^2} \right\}$$

Final

$$\begin{split} \vec{E} &= -\vec{\nabla}\rho_{\rm el} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \begin{matrix} 3p\frac{xz}{r^5} + 3\dot{p}\frac{xz}{cr^4} + \ddot{p}\frac{xz}{c^2r^3} \\ 3p\frac{yz}{r^5} + 3\dot{p}\frac{yz}{cr^4} + \ddot{p}\frac{yz}{c^2r^3} \\ p(3\frac{z^2}{r^5} - \frac{1}{r^3}) + \dot{p}(3\frac{z^2}{cr^4} - \frac{1}{cr^2}) + \ddot{p}(\frac{z^2}{c^2r^3} - \frac{1}{c^2r}) \end{matrix} \right\} \end{split}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ 3(\frac{\vec{p}}{r^3} \vec{e}_r) \vec{e}_r - \frac{\vec{p}}{r^3} + 3(\frac{\vec{p}}{cr^2} \vec{e}_r) \vec{e}_r - \frac{\dot{\vec{p}}}{cr^2} + (\frac{\ddot{\vec{p}}}{cr^2} \times \vec{e}_r) \vec{e}_r \right\}$$

Nahfeld: Terme $\sim \frac{1}{r^2}$ und $\sim \frac{1}{r^3}$

$$\vec{E}_N = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [-\vec{p}^* + 3(\vec{p}^* \vec{e}_r) \vec{e}_r]$$

$$\vec{p}^*?\vec{p} + \frac{r}{c}\dot{\vec{p}}$$

 \vec{E} und \vec{B} um $\frac{\pi}{2}$ verschoben Fernfeld: Term $\sim \frac{1}{r}$

$$\vec{E}_F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} [\ddot{\vec{p}} - (\vec{e_r} \cdot \ddot{\vec{p}}) \vec{e_r}]$$

 $\perp \vec{r}, \perp \vec{B}, \vec{E}$ und \vec{B} in Phase wie von Vakuumwelle erwartet Amplitude $\sim \frac{1}{r} \Rightarrow$ Intensität $\sim \frac{1}{r^2}$

 \rightarrow Energie und Impuls durch eine Kugelfläche konstant

$$|\vec{E}| = \frac{|\ddot{\vec{p}}|\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}$$

 θ : \triangleleft Dipolachse und Richtung der Welle

nicht isotrop, maximal \bot Dipolachse. Verschwindet entlang Dipolachse [Folie: Nahfeld des Hertzschen Dipol und davor]

Strahlungsdämpfung

Energiestromdichte: $|\vec{S}| = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2$

Im Fernfeld:
$$S = \epsilon_0 c \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\ddot{p}}{c^2 r} \sin \theta \right)^2$$

$$\operatorname{mit} \ddot{p}^2 = -p_0^2 \omega^4 \sin^2(\dot{\omega}(t + \frac{r}{c}))$$

Mittlung über Schwingungsperiode $\overline{\vec{p}^2} = \frac{1}{2}p_0^2\omega^4$

Beachte Skalierung mit ω^4

 \rightarrow signifikante Abstrahlung bei hohen Frequenzen

$$p = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}$$

- Energie wird der Schwingung des Dipols entzogen
 → Dämpfung der Schwingung
 aber Kompensation durch gekoppelte Schwingkreis
- Berechnung für freie Schwingung Bei t=0 Schwingung mit Amplitude p_0 dann schwache Dämpfung $p(t)=p_0e^{-\gamma t}$ Da $E_{\rm tot}=E_{\rm kin}+E_{\rm pot}\sim |{\rm Amplitude}|^2$ gilt $E_{\rm tot}=E_{\rm tot}(t=0)e^{-2\gamma t}$ Abgestrahlte Leistung P>0

Abgestrahlte Leistung
$$P > 0$$

 $-P = \frac{dE_{\text{tot}}}{dt} = -2\gamma E_{\text{tot}} \quad \gamma = \frac{1}{2} \frac{P}{E_{\text{tot}}}$

In Mechanik:
$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 d^2$$

Daraus $\gamma = \frac{q^2 \omega^2}{12\pi \epsilon_0 m_e c^3}$
 m_e Masse el., q Ladung des Dipols

• Wie sieht das Frequenzspektrum aus?

– naiv: nur $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

 Dämpfung bewirkt Verbreitung. Antenne sendet eine Welle aus mit esp. abklingender Amplitude.

Mechanik:

$$d = \frac{k}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2) + (2\gamma\omega)^2}}$$

d Amplitude, ω_0 Resonanzfrequenz

K Stärke der Anregung = $\frac{E_0q}{m}$

Einsetzen in $P = +2\gamma E_{\rm tot}$

$$P = \frac{q^2 \omega^2 K^2}{12\pi \epsilon_0 c^3} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + (2\gamma \omega)^2}$$

bei $\omega_{1/2}=\sqrt{\omega_0^2-\omega^2}\pm\gamma$ fällt P auf die Hälfte $\Delta\omega=2\gamma$ volle Breite auf halber Höhe

[Folie: Lebensdauer eines atomaren Zustands]

III.14.3 Beschleunigte Ladungen

Elektrostatik $\varphi(\mathbf{r})$ aus $\rho(\vec{r}')$ via Poisson-Integrals

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 \vec{r}'$$

Bewegte Ladungen \rightarrow Modifikationen

i) Retardierung: $\vec{r}'(t-\frac{r}{c}) \quad \rho(\vec{r}'(t-\frac{r}{c}))$

ii) "Deformation" des Integrationsvolumens dV_R' [Folie: Verlängerung der Strecke in Bewegungsrichtung]

Verlängerung von $d^3\vec{r}'$ in Richtung von \vec{v} der Ladungsbewegung

$$dV_R' = \frac{d^3 \vec{r}'}{1 - \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}} \frac{\vec{v}}{c}$$

$$\Rightarrow \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}'(t - \frac{r}{c}))}{|\vec{r} - \vec{r}'(t - \frac{r}{c})|} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\vec{v}}{c} d^3 \vec{r}'$$

Für eine Punkladung q

$$\varphi(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qC}{|\vec{r} - \vec{r'}|c - (\vec{r} - \vec{r'})\vec{v}} \bigg|_{\text{ret}}$$

analog ergibt sich

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qC}{|\vec{r} - \vec{r}'|c - (\vec{r} - \vec{r}')\vec{v}|_{\text{ret}}}$$
$$= \frac{\vec{v}}{c^2} \varphi(\vec{r},t)$$

Liénard-Wiedert-Potentiale für Pkt. ladungen

Felder der bewegten Ladung

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\vec{A} \qquad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

Einsetzen und lange rechnen ...

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qw}{(\vec{\omega} \cdot \vec{u})^3} \left\{ (c^2 - v^2)\vec{u} + \vec{w} \times (\vec{u} \times \vec{a}) \right\}_{\text{ret.}}$$

 $\vec{B} = \frac{1}{c}\vec{e}_w \times \vec{E}$ \vec{v}, \vec{a} Geschwindigkeit, Beschleunigung der Ladung q

$$\vec{w} \equiv \vec{r} - \vec{r}'_{\text{ret}} \qquad \vec{u} \equiv c\vec{e}_w - \vec{v}$$

2 Beiträge:

- i) Term $\sim \vec{u}$ Nahfeld $|\vec{E}|, |\vec{B}| \sim \frac{1}{w^2}$ Energiefluss $\sim \frac{1}{w^4} \longrightarrow 0$ für Kugelschale mit $R \to \infty$
- ii) Term $\sim \vec{w} \times (\vec{u} \times \vec{a})$ Fernfeld $|\vec{E}|, |\vec{B}| \sim \frac{1}{w}$ Energiefluss $\sim \frac{1}{w^2} \longrightarrow$ konstant durch Kugelschalen \rightarrow Dieser Term bestimmt Abstrahlung $\sim |\vec{a}|$ bewirkt Energieverlust von q

2 Spezialfälle:

i) ruhende Ladung $n = c \vec{e}_w \parallel \vec{r} - \vec{r}'$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qw}{c^3(\vec{w}\vec{e}_w)} c^2(c\vec{e}_w) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{w^2} \vec{e}_w$$

 $\vec{B} = 0$ wie in Elektrostatik

ii) konstante Geschwindigkeit $\vec{r}'(t) = \vec{v}t$

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qw}{(\vec{w}\vec{u})^3} (c^2 - v^2) \vec{u} \Big|_{\text{ref}}$$

Es gilt: $w\vec{u} = c\Delta\vec{r}$ $\Delta\vec{r} \equiv \vec{r} - \vec{r'} = \vec{r} - \vec{v}t$ weiterhin: $\vec{w}\vec{u} = c\Delta\vec{r}\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}\sin^2\theta}$

 $\theta = \langle \vec{v} \text{ und } \vec{E} \rangle$

Ergibt:
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 - \frac{v^2}{c^2}}{(1 - \frac{v^2}{c^2}\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} \frac{q}{\Delta r^2} \Delta \vec{r}$$

 [Folie: Elektrische Feldlinien bewegter Punktladungen] Für
 $|\vec{v}|\to c$ $E_{\rm trans}$ wächst, $E_{\rm long}$ nimmt ab

Abstrahlung

• im Fernfeld, $\sim |\vec{a}|$ der Pkt.ladung Energiefluss aus Pointingvektor

$$\vec{S} = \epsilon_0 c^2 (\vec{E} \times \vec{B}) = \epsilon_0 c (\vec{E} \times (\vec{e}_w \times \vec{E}))$$
$$= \epsilon_0 c (\vec{E}^2 \vec{e}_w - (\vec{e}_w \vec{E}) \vec{E})$$

im Fernfeld gilt $\vec{E} \perp \vec{w} \rightarrow 2$. Term = 0

$$\vec{S} = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 \vec{e}_w$$

 \vec{E} abhängig von \vec{v} und \vec{a} der Ladung

- wenn $\vec{v} = \vec{0}$ dann $\vec{u} = c\vec{e}_w$ aber Abstrahlung $\neq 0$
- wenn $\vec{a} = \vec{0}$ dann Abstrahlung = 0 $\vec{a} \neq \vec{0}$ dann Abstrahlung in gewisse Richtung Beschleunigteel.Ladungenstrahlenel.mag.Wellenaus

Abgestrahlte Leistung in $d\Omega = d\varphi \sin \theta \ d\theta$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 w^2$$

 \vec{S} gibt Leistung von Bewegung Q in Richtung $d\varphi$, $d\theta$ aus Sicht der Ladung. Suche: Leistung an Ort \vec{r} (ruhender Beobachter). Leistung unterschiedlich da Art Dopplereffekt:

- → Abstände Wellentäler ändert sich
- \rightarrow zusätzlicher Faktor

$$\frac{dP}{d\Omega} = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 w^2 \frac{\vec{w}\vec{u}}{wc} \qquad \text{(Ableitung)}$$

Betrachte 2 Spezialfälle:

i) \vec{a} parallel \vec{v} $\vec{u} \times \vec{a} = c(\vec{w} \times \vec{a})$ und $\vec{w} \cdot \vec{u} = \vec{w}(c - \vec{e}_w \vec{v})$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2c^2}{16\pi^2\epsilon_0} \frac{\{\vec{e}_w \times (\vec{e}_w \times \vec{a})\}}{(c - \vec{e}_w \vec{v})^5} \qquad \qquad = \frac{q^2|\vec{a}|^2}{16\pi^2\epsilon_0} \frac{\sin^2\theta}{(1 - \frac{v}{c}\cos\theta)^5}$$

 $\theta = \langle \vec{v}, \text{ Beobachtungsrichtung} \rangle$

 $v \to 0 :\sim \sin^2 \theta$ Senkrecht zu \vec{a}

 $v \to \infty$: Nenner $\to 0$ für $\theta \to 0 \Rightarrow$ Vorwärtsabstrahlung

$$P = \int \frac{dP}{d\Omega} \Omega = \frac{q^2 c^2 \gamma^6}{6\pi \epsilon_0 c^3}$$

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{E_{\text{ges}}}{den} mc^2 \ge 1 \quad \beta = \frac{v}{c} \le 1$$

Beachte: $\gamma^6 = (\frac{E}{m})^6$ Abhängigkeit

"Bremstrahlung"wenn $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{v}$

Gleich für Beschleunigung und Abbremsung $(|\vec{a}|^2)$

[Folie: Bremsstrahlung in Materie] [Folie: Röntgenröhren]

ii) $\vec{a} \perp \vec{v} \quad |\vec{v}| = \text{const. Kreisbewegung}$ $\vec{v} \sim \vec{e}_w$ und $\vec{a} \sim \vec{e}_x$ \vec{w} in Polarkoordinaten

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2 a^2}{16\pi^2 \epsilon_0 c^3} \frac{(1 - \beta \cos \theta)^2 - (1 - \beta^2) \sin^2 \theta \cos^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^5}$$
$$P = \frac{q^2 a^2 \gamma^4}{6\pi \epsilon_0 c^3}$$

"Synchrotronstrahlung": 1964 erstmals an Kreisbeschleuniger beobachtet

- $\gamma^4 = (\frac{E}{m})^4$ Abhängigkeit limitiert maximale Energie von Kreisförmigen $\frac{e^+}{e^-}$ -Beschleunigern
- Abstrahlungscharakteristik

$$\beta \approx 0 : \sim 1 - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi$$

$$\varphi = 0 : 1 - \sin^2 \theta \text{ (wieder } \pm \vec{a}\text{)}$$

$$\varphi = 90^\circ : 1$$

$$\varphi = 45^\circ : (\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}})1 - \frac{1}{2}\sin^2 \theta$$

$$\beta \to 1 : \frac{1}{(1 - \beta \cos \theta)^3}$$
Strahlung in Vorwärtsrichtung gebündelt

[Folie: Abstrahlung bei v senkrecht a] [Folie: Kosmische Synchrotronstrahlung]

[Folie: Strahlentod der Atomen]

Wellen in Materie III.15