Experimentalphysik II

Vorlesung von Prof.Dr. Schumacher im Sommersemester 2018

Markus Österle Andréz Gockel

16.04.2018

Inhaltsverzeichnis

| Ι | \mathbf{El} | ektrost | atik 3 |
|----|---------------|---------|--|
| | I.1 | Elekt | rische Ladung |
| | | I.1.1 | Reibungselektrizität |
| | | I.1.2 | Die elektrische Ladung |
| | | I.1.3 | Die Elementarladung |
| | I.2 | Kraft | ϵ und Feld |
| | | I.2.1 | Coulomb - Gesetz |
| | | I.2.2 | Influez |
| | | I.2.3 | Das Elektrische Feld |
| | | I.2.4 | Das elektrische Potential |
| | | I.2.5 | Der elektrische Fluss |
| | | I.2.6 | Quellstärke des elektrischen Feldes |
| | | I.2.7 | Maxwell-Gleichungen |
| | I.3 | Multi | ipole |
| | | I.3.1 | Kräfte auf Dipol |
| | | I.3.2 | Quadrupol |
| | I.4 | Elekt | rostatische Energie und Kapazität |
| | | I.4.1 | Spannung |
| | | I.4.2 | Kapazität |
| | | I.4.3 | Kondensatorschaltungen |
| | | I.4.4 | Elektrische Energie |
| | I.5 | Mate | rie in elektrischen Feldern |
| | | I.5.1 | Polarisation des Mediums |
| | | I.5.2 | Felder und Maxwell gl. im Medium |
| | | I.5.3 | Mikroskopische Beschreibung der Polarisation (Pol.) 29 |
| | | I.5.4 | Kondensator im Dielektrikum |
| | | | |
| II | | agnetos | |
| | II.6 | | ne |
| | | II.6.1 | Elektrischer Strom |
| | | II.6.2 | Ohmsches Gesetz |
| | | II.6.3 | Arbeit und Leitung |
| | | II.6.4 | Leitungsvorgänge in Metallen und Halbleitern |
| | | II.6.5 | Kirchhoffsche Gesetze KHG |
| | | II.6.6 | Leitungsvorgänge in Flüssigkeiten |
| | | II.6.7 | Stromleitung in Gasen |
| | | II.6.8 | Stromquellen |
| | | II.6.9 | Thermoelektrizität |
| | II.7 | Das n | nagnetische Feld |

| II.7.1 | Eletromagnetische Kräfte | 36 |
|----------------|--|----|
| II.7.2 | Magnetisches Feld | 39 |
| II.7.3 | Maxwell-Gleichung der Magnetostatik | 39 |
| II.7.4 | Das Vektorpotential $\vec{A}(\vec{r})$ | 40 |
| II.7.5 | Berechnung von Magnetfeldern | 41 |
| II.8 Magne | etische Kräfte | 43 |
| II.8.1 | Die Lorenz Kraft | 43 |
| II.8.2 | Kräfte auf Stöme | 44 |
| II.8.3 | Der Magnetische Dipol | 45 |
| II.9 Magne | etische Felder in Materie | 46 |
| II.9.1 | Magnetisierung der Materie | 46 |
| II.9.2 | Diamagnetismus | 48 |
| II.9.3 | Paramagnetismus | 48 |
| II.9.4 | Ferromagnetismus | 49 |
| II.9.5 | Elektromagnet | 49 |
| 11.0.0 | Zionvioniognet | 10 |
| III Elektrody | namik | 51 |
| III.10 Elektro | omagnetische Induktion | 51 |
| III.10.1 | Induktionsgesetz | 51 |
| III.10.2 | Selbstinduktion | 53 |
| III.10.3 | Feldenergie | 54 |
| III.10.4 | Maxwell-Gleichungen | 55 |
| III.11 Wechs | elstromkreise | 55 |
| | Wechselstrom | 55 |
| III.11.2 | Diodenschaltungen | 56 |
| III.11.3 | Zeigerdiagramme | 57 |
| III.11.4 | Komplexe Widerstände | 57 |
| III.11.5 | Frequenzfilter | 58 |
| III.11.6 | Blindleistung | 60 |
| III.11.7 | Transformator | 61 |
| III.12 Elektro | omagnetische Schwingungen | 63 |
| III.12.1 | Einfache Schwingungen | 63 |
| III.12.2 | Gekoppelte Schwingungen | 67 |
| III.12.3 | Ungedämpfte Schwingungen | 68 |
| III.13 Elektro | omagnetische Wellen | 68 |
| III.13.1 | Lecher-Leitung (LL) | 69 |
| III.13.2 | Vakuumwellen | 72 |
| III.13.3 | Hohlleiter | 77 |
| III.13.4 | Energietransport | 79 |
| III.14 Wellen | nabstrahlung | 80 |
| III.14.1 | Hertzscher Dipol | 80 |
| III.14.2 | Abstrahlung des Hertzschen Dipols | 81 |
| III.14.3 | Beschleunigte Ladungen | 84 |
| | o-magnetische Wellen in Materie | 87 |
| | Brechungsindex/Brechzahlen | 87 |

Kapitel I

Elektrostatik

I.1 Elektrische Ladung

Exp: Auf Thales Spuren

(PVC Rohr mit Filz gerieben, Lametta zum schweben gebracht)

I.1.1 Reibungselektrizität

- Reibung von Kunststoff und Filz \Rightarrow Aufladung des Stabes
- Berührung Lametta mit Stab ⇒ Abstoßung

Anziehende/Abstoßende Kräfte: Elektrizität

Exp:

- i) 2 Kunststoffstäbe \Rightarrow Abstoßung, gleiche Ladung
- ii) Kunststoff-, Glasstab ⇒ Anziehung, ungleiche (entgegengesetzte) Ladung
- ⇒ Es gibt zwei Arten von Ladungen
- ⇒ Aufladung ist Materialabhängig. "Reihenfolge": Triboelektrische Reihe ¹

Zwei Materialien A und B und $W_A < W_B$

Energiefreisetzung wenn Elektron e^- von A nach B wandert

⇒ A positiv (Elektronenmangel), B negativ (Elektronenüberschuss)

Ladungen "wandern", werden aber nicht erzeugt oder vernichtet.

I.1.2 Die elektrische Ladung

Elektrische Ladung Q quantifiziert Elektrizität. Q bezeichnet die Menge Elektrizität die ein Körper trägt.

Neues Phänomen ⇒ nicht Rückführbar auf "m,kg,s"

[Q] = C Coulomb (C.A. de Coulomb)

 $^{^{1}}$ (Erklärung in Festkörperphysik: Austrittsarbeit W_{Aus} ist die Arbeit um ein Elektron aus einer Oberfläche zu entfernen bzw. die freigesetzte Energie wenn es von einer Oberfläche absorbiert wird)

keine basiseinheit Def. mittels Stromstärke

[A] = A Ampere

 $1C = \text{Ladung die von einem Strom mit Stärke } I = 1A \text{ in der Zeit } \Delta t = 1s$

1C ist eine relativ große Ladung:

Vergleich:

•
$$Q_{\text{Elektron}} = -1,602 \cdot 10^{-19} C$$

•
$$Q_{\text{Reibungselektrizit"}} = \mu Q = 10^{-6} C$$

Elektrometer: Messung von Ladung ohne Vorzeichen. Beobachtung: 2 Ladungsvorzeichen, Ladungen sind Additiv

Erhaltungssatz der Ladungen: In einem geschlossenen System ist die Summe der Ladungen konstant.

Erinnerung: geschlossenes System $\hat{=}$ kein Austausch von Materie mit Umgebung (Ladung gekoppelt an Materie)

Noether - Theorem

Erhaltungssatz \Leftrightarrow Symmetrie des Systems/ Gesetzes. hier: Eichsymmetrie $U(1)_Q \Leftrightarrow$ Ladungserhaltung (später fortgeschrittene Quantenmechanik, Teilchenphysik)

I.1.3 Die Elementarladung

Faraday Elektrolyseexperimente

Bei der Umsetzung von einem Mol eines Elements wird eine feste Ladung umgesetzt.

1 wertig: 96486 C/mol (Faraday Konstante)

Also bei der Reaktion eines Moleküls wird $Q=1,6\cdot 10^{-19}\mathrm{C}$ (Annahme Avogardozahl bekannt, erste Bestimmung 1865 Loschschmidt)

Frage: Mittelwert über viele Reaktionen oder fester Wert für jede Reaktion.

Exp: ightarrow 1913 Millikan - Experiment

Kräfte:

Gewichtskraft:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{g} = (\frac{4}{3}\pi r_{\text{tr\"opf}}^3) \rho_{\ddot{\text{O}}\text{l}} \vec{g} \downarrow$$

Elektrische Kraft:

$$\vec{F_{el}} = Q_{\text{tr\"opf}} \vec{E} \downarrow \uparrow$$

Auftrieb:

$$\vec{F_A} = -\frac{4}{3}\pi T_{\rm tr\"opf}^3 \rho_{\rm Luft} \vec{g} \uparrow$$

Reibungskraft:

$$\vec{F_R} = -G\pi\eta_{\text{Luft}}\vec{v}_{\text{tr\"opf}}\uparrow\downarrow$$

Laminare Strömung

Da $r_{\rm tr\"{o}pf} \sim \lambda_{\rm frei}$

 \rightarrow Conningham - Korrektur

$$F_R = 1 + \frac{\lambda_{\text{frei}}}{r_{\text{tropf}}} \left(A_1 + A_2 e^{-A_3} \frac{r_{\text{tropf}}}{\lambda_{\text{frei}}} \right)$$

Luft: $A_1 = 1,257A_2 = 0,4A_3 = 1,1$

- Suche Tröpfchen
- Beobachtete Bewegung bei 2. Spannung
- Bestimme Sink- bzw. Steiggeschwingigkeit
- $\rightarrow r_{\text{tr\"opf}}$ und $Q_{\text{tr\"opf}}$
- a) Suchmethode
 - $-\,$ sinken bei0V=U
 - Erhöhung von U bis Schwebung der Tropfen $\vec{v}_{\text{tropf}} = \vec{0}$
- b) Steig-/Sink Methode
 - zwei Spannungen $U_c(>0)$ Messe \vec{r}_{tropf}

Mathode a) (ohne Conningham Korrektur)

$$U = 0V \quad |\vec{F}_G| = |\vec{F}_A| + |\vec{F}_R|$$

(Stationärer Zustand ($\vec{a} = \text{const}$))

$$\frac{4}{3}\pi\rho_{\mathrm{Oel}}r_{\mathrm{tropf}}^{3}g = \frac{4}{3}\pi\rho_{Luft}r_{\mathrm{tropf}}^{3}g + 6\pi\eta_{\mathrm{Luft}} + r|\vec{v}|$$

$$\Rightarrow r_{\rm tropf} = \sqrt{\frac{9}{2g} \frac{\eta_{\rm Luft} + |\vec{r}|}{\rho_{\rm Oel} - \rho_{\rm Luft}}}$$

Bei Schwebung:

$$U = 0V \quad |\vec{F}_G| = |\vec{F}_A| + |\vec{F}_{el}|$$
$$\frac{4}{3}\pi r^3 \rho_{\text{Oel}} g = \frac{4}{3}\pi r_{\pi}^3 \rho_{\text{Luft}} + Q_{\text{tropf}} \frac{U}{d}$$

d = Abstand Kondensatorplatten

$$Q\pi = \frac{4}{3}\pi g \left(\rho_{\text{Oel}} - \rho_{\text{Luft}} \frac{d}{U}\right)$$

viele Tröpfchen \rightarrow Statistische Auswertung Ergebnis von Millikan

Elektrische Ladung ist gequantelt $\pm e$; $\pm 2e$; ...

$$e = 1.6021766208(88) \cdot 10^{-19}C$$

Erstmals gequantelte Größe

Drittelzahlige Ladungen der Quarks

Quarks sind Konstituenten von Protonen und Neutronen

Proton p = (uud) Neutron n = (udd)

$$Q_u = +\frac{2}{3}, Q_d = -\frac{1}{3} \Rightarrow Q_p = 1Q_n = 0$$

$$Q_p + Q_e < 10 - 21e$$

aus Stabilität der Materie

Historisch:

 $Q = 4,774 + -0,009 \cdot 10^{-10}$ esu (Electrostatic unit)

 $1 \text{ esu} = 3,34 \cdot 10^{-10} C$

Millikans wert für Elementarladung:

$$esu \Rightarrow SI : e = 1,592 + -0,003 \cdot 10^{-19}C$$

"5 σ " - Effekt \rightarrow Fehler unterschätzt.

I.2 Kraft und Feld

I.2.1 Coulomb - Gesetz

Elektrische Kraft zwischen zwei Körpern (punktförmig) mit Ladungen Q_1 und Q_2 im Abstand r

$$\vec{F}_{el} = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2}, \quad \hat{r}_{12} = \frac{\vec{r}_{12}}{|\vec{r}_{12}|}$$

Kraft auf Q_2 von Q_1

Exp: Coulomb - Waage

$$k=8,99\cdot 10^9\frac{\text{N m}^2}{C^2}$$
 für $Q_1=Q_2=1$ C, $r=1$ m $\Rightarrow |\vec{F}_{el}|$ 8,99 · 109 N Im SI-System: $k=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ ϵ_0 Dielektrizitätskonstante: $\epsilon_0=8,85\cdot 10^{-12}\frac{C^2}{\text{Nm}^2}$ (cgs-System k = 1 \Rightarrow Umdefinition der Ladung)

$$\vec{F}_{el} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \hat{r}_{12}$$

Coulomb - Gesetz

Motivation der Abhängigkeit:

- $\sim Q_2$ Additivität der Ladungen
- $\bullet \sim Q_1$, actio = reactio"
- $\bullet \sim \frac{1}{r^2}$ dreidimensionaler (für 4 Raumdimensionen wäre es $\sim \frac{1}{r^3}$)

I.2.2 Influez

Beobachtung: Ausschlag des Elektrometers ohne Berührung. Anhängig von der nähe des Stabes.

Erklärung: Kraft von e^- auf dem Stab verdrängen die e^- aus der Kugel in die Zeiger.

⇒ Kugel positiv geladen, Zeiger negativ geladen

<u>Influenz</u>: Trennung von Ladungen in einem neutralen Körper.

<u>In Metallen und Leitern</u> sind die Elektronen (zu einem bestimmten vom Material abhängigen Grad) frei beweglich.

 $Q_1 = Q_2$ da neutral

$$|\vec{F}_1| = k \frac{Q_1 Q}{r_1^2} \quad |\vec{F}_2| = k \frac{Q_2 Q}{r_2^2} \quad \text{da } r_1 < r_2 \quad |\vec{F}_1| > |\vec{F}_2|$$

Leiter angezogen

Nichtleiter:

Ladungen/Elektronen nicht Frei beweglich Verschiebung bei Polaren Molekülen. Wasser H_2O $\alpha=105$ e^- vom H zum O verschoben \to Dipol

I.2.3 Das Elektrische Feld

Bisher: Kraft zwischen zwei Ladungen q und $Q \to \vec{F}$

Frage : woher kennt q die Existenz von Q? \rightarrow abstraktes Konzept: elektrisches Feld \vec{E}

- \bullet um jede Ladung Q bildet sich ein Feld \vec{E}
- Probeladung q spürt eine Kraft $\vec{F} = q\vec{E}$

Quantenelktrodynamik (QED):

- Anregung des Feldes = Photonen γ
- Kraft/Wechselwirkung = Austausch von γ

Pragmatisch: gegben: beliebige Ladungsverteilung wie sieht die Kraft auf eine pkt. förmige q? (q klein \to keine Verzerrung von \vec{E})

$$ightarrow \vec{E} = rac{\vec{F}}{q_{ ext{Probe}}}$$
 unabhängig von $q_{ ext{Probe}}$

El. Feld einer Pktladung

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}_{\text{Punkt}}}{q_{\text{Probe}}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qq_{\text{Probe}}}{r^2 q_{\text{Probe}}} \hat{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r}$$

Zusammenfassung:

- \bullet jede Ladung Qvon $\vec{E}\text{-Feld}$ umgeben
- \bullet es gilt Superpositonsprinzi
p $\vec{E}_{Q_1+Q_2}=\vec{E}_{Q_1}+\vec{E}_{Q_2}$ folgt aus Addition von Kräften

- ullet Nahwirkung der Kraft: Feld breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit c aus Superposition:
 - N Punktladungen $Q_i, i=1,\ldots,N$ $\vec{F} = \sum_{i=1}^N \vec{F}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{Q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$

$$\Rightarrow \vec{E} = \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{r_i^2} \hat{r}_i$$

• kontinuierliche **Ladungsverteilung**: $\rho(\vec{r})$ Gesamtladung $Q = \int dV \rho(\vec{r'}) \quad (dV = d\vec{r'})^3$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3 \vec{r'} \frac{\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r'}}{|\vec{r} - \vec{r'}|}$$

Visualisierung:

- a) Feldvektoren an vorgegebenen Gitterpunkten im Raume oft Vektor $\hat{=}$ Projektion von \vec{E} in Ebene
- b) Feldlinien:
 - Tangenten $\hat{=}$ Richtung von \vec{E}
 - Dichte der Linie $\hat{=}$ Stärke $|\vec{E}|$

Exp: Feldlinien

- Feldlinien kreuzen sich nicht [Falls Kreuzung: dann 2 Felder \vec{E} , 2 \vec{E} in einem Punkt wid: Superpositionsprinzip]
- ullet Feldlinien $oldsymbol{\perp}$ orthogonal auf Oberfläche der Leiter
- keine Feldlinien innerhalb geschlossener Leiter

Elektrisches Feld im Leiter

- $\bullet\ e^-$ frei beweglich und sie stoßen sich ab
- \bullet "Kräftegleichgewicht" wenn e^- an der Oberfläche sitzen
- $\vec{E}, \vec{F} \perp$ Oberfläche
- \vec{E} -Feld im Inneren verschwindet

Kugel mit Radius:

$$\vec{E}(\vec{R}) = 0 \qquad |\vec{r}| < R$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \qquad |\vec{r}| \ge R$$

verhält sich bei großem Abstand wie Punkt-förmige Ladung im Zentrum

Beliebige Flächen:

Approximation durch Ebenen und Kugelschalen Kugel:

$$|\vec{E}| \sim \frac{1}{r^2}$$

kleiner Krümmungsradius — großes $|\vec{E}|$ "Spitze" — kleines r — großes $|\vec{E}|$ — führt zur Entladungen

Faradaysche Becher:

- begränzte Ladungsaufnahme von außen
- $\rightarrow\,$ Ladungen von innen aufbringen

Feldberechnung:

1) homogen geladener Ring Radius R, Dicke vernachlässigbar

$$-\lambda = \frac{Q}{2\pi R}$$
 $[\lambda] = \frac{C}{m}$ Linienladungsdichte

– gesucht:
$$\vec{E}(a)$$
 auf Symmetrieachse (y=z=0)

– Symmetrie:
$$\vec{E}(a) = E\vec{e}_x$$
 [andere Komponenten kompensieren sich]

– Element auf Ring trägt Ladung
$$\lambda dx$$
, liefert Feldbeitrag

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \cos\phi dQ$$

$$E_x = \cos \phi |\vec{E}| \qquad \cos \phi = \frac{a}{r} \qquad r = \sqrt{R^2 + a^2}$$

– Integration über Ring in Polarkoordinaten

$$E_x = \int_{\text{Ring}} dQ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2} \cos \phi$$
$$= \int_{\text{Ring}} dQ$$

$$\int_{\text{Ring}} dQ \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R^2 + a^2} \frac{a}{\sqrt{R^2 + a^2}} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{a}{(R^2 + a^2)^{(\frac{3}{2})}}$$

große Entfernung:
$$a \gg R$$
: $E_x \sim \frac{1}{a^2}$ wie Pkt.ladung

Nähe des Rings:
$$a \sim R$$
: langsamer Anstieg von

$$|\vec{E}|$$
 als für Pkt.ladung

$$a = 0$$
: $E_x = 0$ aus Symmetrie

2) unendlich dünne, unendlich ausgedehnte leitende Platte Flächenladungsdichte σ $[\sigma] = \frac{C}{m^2}$

– Symmetrie: $\vec{E} = \vec{E}_z \vec{e}_z \perp$ auf Platte

$$Q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{VPlatte} d^3 \vec{r} \, \rho(\vec{r})$$

$$\begin{split} \vec{E}(\vec{r}) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{V\text{Platte}} d^3 \vec{r} \, \frac{\rho(\vec{r})}{r^2} \hat{r} \qquad \hat{r} \perp \text{ Platte} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_{A\text{Platte}} d^2 \vec{r} \, \frac{\sigma}{r^2} \hat{r} \end{split}$$

– Es gilt: $E_z = \cos \beta |\vec{E}| \qquad \cos \beta = \frac{a}{d}$ Integration in kleinen Ringen bzw. Polarkoordinaten $(dA = r dr d\varphi)$

$$E_z(a) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_0^\infty dr \int_0^{2\pi} d\varphi \ r \frac{\sigma}{a^2} \cos\beta$$
$$= \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 a^2} \int_0^\infty dr \int_0^{2\pi} d\varphi \cos^3\beta$$

mit

$$r = a \tan \beta$$
 $dr = \frac{a}{\cos^2 \beta} d\beta$

$$r = 0 \stackrel{\frown}{=} \beta = 0$$
$$r = \infty \stackrel{\frown}{=} \beta = \frac{\pi}{2}$$

$$E_z(a) = \frac{\sigma}{4\pi\epsilon_0 a^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin\beta \, d\beta$$
$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} (-\cos\beta) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}}$$
$$= \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

homogenes Feld in z-Richtung (d.h. senkrecht ⊥ zur Platte)

I.2.4 Das elektrische Potential

• Bewegung von Ladung im elektrischen Feld

$$W = -\int\limits_{Weg} \vec{F} \; d\vec{s} = -q \int\limits_{Weg} \vec{E} \; d\vec{s}$$

W>0: von außen gegen $\vec{E}\text{-}\mathrm{Feld}$ verrichten

W < 0: Feld verrichtet Arbeit Charakteristik der Feldes: Arbeit pro Einheitsladung

$$\frac{W}{q} = -\int_{Weg} \vec{E} \, d\vec{s}$$

• Arbeit im Feld einer Punktladung $\vec{E} \perp d\vec{s}$ keinen Beitrag

$$\frac{W_{ACB}}{q} = -\int_{A}^{C} |\vec{E}| ds = -\frac{1}{a\pi\epsilon_{0}} \int_{r_{A}}^{r_{C}} \frac{Q}{r^{2}} dr = -\frac{1}{a\pi\epsilon_{0}} (-\frac{Q}{r}) \Big|_{r_{A}}^{r_{C}} = -\frac{Q}{a\pi\epsilon_{0}} (\frac{1}{r_{A}} - \frac{1}{r_{C}})$$

analog:

$$\frac{W_{ADB}}{q} = -\int_{D}^{B} |\vec{E}| ds = -\frac{Q}{a\pi\epsilon_{0}} (\frac{1}{r_{D}} - \frac{1}{r_{B}})$$

$$r_{A} = r_{D} \quad r_{B} = r_{C} \Rightarrow \frac{W}{q} \text{ auf beiden Wegen gleich}$$

$$\Rightarrow \oint_{\text{geschlossenem Weg}} \vec{E} \ d\vec{s} = 0 \qquad W \text{ unabh. von Weg}$$

+ Superpositionsprinzip \Rightarrow Arbeit auf einem geschlossenen Weg verschwindet (i.e = 0)

Erlaubt Definition der potentiellen Energie

$$E_{\rm pot}(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \ d\vec{s}$$

 \vec{r}_0 ist ein Bezugspunkt (Referenzpunkt) oft im unendlichen da $(\vec{E}(|\vec{r}| \to \infty) \to 0)$ In Praxis: nur

$$\Delta E_{\rm pot} = E_{\rm pot}(\vec{r}_2) - E_{\rm pot}(\vec{r}_1)$$

relevant. Normierung von $E_{\rm pot}$ auf im Feld bewegte Ladung: el. Potential

$$\varphi(\vec{r}) - \varphi(\vec{r}_0) = \int \vec{E} \ d\vec{s}$$
 off $\varphi(\vec{r}_0) = 0$
$$\varphi(\vec{r}) = \int \vec{E} \ d\vec{s}$$

Für Punktladung Q $\vec{r_0} \rightarrow \infty$:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{|\vec{r}|}$$

• Superpositionsprinzip:

N Punktladungen Q_i bei $\vec{r_i}$

$$\varphi(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \varphi_i(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|}$$

Potential ist Skalarfeld \rightarrow Rechnungen oft einfacher, graphische Darstellung mittels Äquipotentialflächen: (auf diesen gilt $\varphi(\vec{r}) = \text{const.}$)

- für Pkt. Ladung: Äquipotentialflächen = Kugelschalen
- -Feldlinien / $\vec{E}\text{-Feld}$ \perp Äquipotentialflächen
- -Bewegung in Äquipotentialflächen \rightarrow keine Arbeit wird verrichtet

Zusammenhang elektrisches Feld \vec{E} und Potential φ Wir hatten:

$$\varphi(\vec{r}) = -\int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E} \, d\vec{s} \qquad \varphi(\vec{r}_0) = 0$$

Ist dies umkehrbar?

a) infinitesimaler Weg dx, Probeladung q

$$dW = -q[\varphi(x, y, z) - \varphi(x + dx, y, z]$$

$$= q \frac{\varphi(x + dx, y, z) - \varphi(x, y, z)}{dx} dx$$

$$= q \frac{\partial \varphi(x, y, z)}{\partial x} dx$$

b)

$$dW = -q\vec{E}(\vec{r}) d\vec{s} \qquad d\vec{s} = \begin{pmatrix} dx \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$= -qE_x dx$$

Vgl:

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$$

analog zu Bewegung in y- und in z-Richtung

$$\vec{E}(\vec{r}) = \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{e}_x\right) + \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{e}_y\right) + \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{e}_z\right)$$

$$= -\operatorname{grad}\varphi(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r}) \qquad \qquad \vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} \\ \frac{\partial \varphi}{\partial \varphi} \end{pmatrix}$$

Elektrostatik: äquivalente Beschreibung durch entweder \vec{E} -Feld oder φ

Wirbelfreiheit von \vec{E} Rotation von

$$\begin{split} \vec{E}: & \operatorname{rot}(\vec{E}) = \vec{\nabla} \times \vec{E} \\ & = \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z}\right) \vec{e_x} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x}\right) \vec{e_y} + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y}\right) \vec{e_z} \end{split}$$

da $\vec{E} = \operatorname{grad} \varphi$ und

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}$$

Partielle Ableitungen vertauschbar

$$\Rightarrow \operatorname{rot} \vec{E} = -\operatorname{rot}(\operatorname{grad} \varphi) = \vec{0}$$

 \vec{E} -Felder in Elektrostatik sind Wirbelfrei Zusammenhang: mit Stokesschem Satz

$$\int\limits_{A} \vec{\nabla} \times \vec{V}(\vec{r}) \ d\vec{A} = \oint\limits_{S=dA} \vec{V}(\vec{r}) \ d\vec{s} \qquad \vec{V}(\vec{r}) \text{Vetorfeld}$$

hier

$$\int_{A} \operatorname{rot}(\vec{E}) \ d\vec{A} = \oint_{\delta A} \vec{E} \ d\vec{s} \stackrel{\text{E. statik}}{=} 0$$

Bedeutung: wirbelfrei bzw. keine geschlossenen Feldlinien

Beispiele Potential-Berechung:

1) Potential eines homogenen ringförmigen Leiters. Beitrag $d\varphi$ aus dQ auf Ring

$$d\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} dQ$$

Aus Abbildung: $r = \sqrt{R^2 + a^2}$

$$\varphi(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{\sqrt{R^2 + a^2}}$$

da r= const. auf x-Achse für $a\gg R$ $\varphi(a)=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{a}$ Potential einer Pkt. Ladung

$$E_x = -\frac{\partial \varphi(a)}{\partial a} = -\frac{\partial \varphi(x)}{\partial x} = -\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}} \left(-\frac{1}{2}\right) 2a = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qa}{(R^2 + a^2)^{\frac{3}{2}}}$$

2) Beispiel 2: leitende Kugel Radius R

$$\varphi(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{a} \qquad a \ge R$$

$$\varphi(a) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R} = \text{const.} \qquad a < R$$

$$\to \vec{E} = -\text{grad}\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{a^2} \vec{e}_R \qquad a \ge R$$

$$= 0 \Rightarrow \qquad a < R$$

Bisher: $\varphi(\vec{r})$ aus $\rho(\vec{r})$ via Poisson-Integral teilweise $\rho(\vec{r})$ nicht bekannt, aber Randbedingungen $\varphi(\vec{r}) = 0$ auf Leiteroberfläche. $(\rho(\vec{r})$ kann komlex sein) ⇒ Randwertproblem (Theo II.)

"Einfaches" Beispiel mit Methode der Spiegelladung

Platte geerdet
$$\varphi(x, y, z) \stackrel{!}{=} 0$$
 Punktladung q_1 bei $\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z_1 \end{pmatrix}$

Realisierung der Randbedingungen durch Spiegelladung q_2

Brauche: $\varphi(x, y, z = 0) = 0$

Superposition $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$

 $\Rightarrow q_2 = -q_1$ $z_2 = -z_1$ erfüllen Randbedingung

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{a_r}{4\pi\epsilon} \left\{ \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r_1}|} - \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r_2}|} \right\}$$

 \vec{E} -Feld aus $-\vec{\nabla}\varphi$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{a_r}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{\vec{r} - \vec{r_1}}{|\vec{r} - \vec{r_1}|^3} - \frac{\vec{r} - \vec{r_2}}{|\vec{r} - \vec{r_2}|^3} \right\}$$

für z=0 : $E_x=E_y=0$ $\vec{E}\perp(x,y)$ -Ebene Flächenladungsdichte: σ $[\sigma]=\frac{C}{m^2}$

Später: $\sigma = 2\epsilon_0 E_z$

$$\sigma = -\frac{q_1}{2\pi} \frac{z_1}{(x^2 + y^2 + z_1^2)}$$
$$\vec{r_1} = \begin{pmatrix} 0\\0\\z_1 \end{pmatrix}$$

I.2.5Der elektrische Fluss

Elektrischer Fluss Φ ist ein Maß für die dichte der el. Feldlinien. Er ist definiert für eine gegebene Fläche A.


$$\Phi_A = \int_A \vec{E} \ d\vec{A}$$
 $\vec{A} = \text{infinitisimaler Normalvektor}$ $\vec{A} \perp \text{ Fläche}$

offene Fläche: Orientierung beliebig

geschlossene Fläche: Orientierung nach außen

Fluss durch geschlossene Fläche:

Bsp: Würfel im Plattenkondensator (Abb.auf [Folie: Elektrischer Fluss durch geschlossene Oberfläche]) nur Beiträge von linker und rechter Fläche:



$$\Phi = \Phi_l + \Phi_r = \vec{E}\vec{A}_l + \vec{E}\vec{A}_r = -EA_l + EA_r \cos \alpha = -EA_l + EA_l = 0$$
$$\vec{A}_l = -\vec{A}_r \cos \alpha$$

Superposition bzw. Approximation von Körper durch inf. Würfel ⇒ Fluss durch geschlossene Oberfläche im homogenen Feld verschwindet.

Bsp: Kugelschale

$$\vec{A}(r)=4\pi r^2\vec{e}_R\left\{\begin{array}{ll} + & \text{für äußere}\\ - & \text{für innere} \end{array}\right.$$

$$\vec{E}(\vec{r})=\frac{Q}{4\pi\epsilon_0}\frac{1}{r^2}$$

$$\left| \vec{E}(\vec{r}) \cdot \vec{A}(\vec{r}) \right| = \text{const}$$

$$\Phi = \Phi(r_1) + \Phi(r_2) = + \text{const} - \text{const} = 0$$

In elektrischen Feldern (wenn keine Ladungen im Volumen) \Rightarrow Fluss durch geschlossene Oberfläche verschwindet.

I.2.6 Quellstärke des elektrischen Feldes

 $\Phi_A \neq 0$ wenn Ladungen innerhalb geschlossener Oberfläche. Bsp: Kugel mit Radius R. Punktladung im Ursprung $d\vec{A}$ und \vec{E} radial nach außen $\sim \vec{e_r}$

$$\Phi = \oint_{\mathbf{R} = \text{const}} \vec{E} \, d\vec{A} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R^2}}_{|\vec{E}|} \underbrace{4\pi R^2}_{A} = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

Ergebnis unabhängig von:

- Form der Oberfläche
- Position der Ladung innerhalb der Oberfläche

Mehrere Ladungen Q_i aus Superposition der \vec{E}_i

$$\Phi = \oint \left(\sum_{i} \vec{E}_{i}\right) d\vec{A} = \frac{\sum_{i} Q_{i}}{\epsilon_{0}}$$

"externe" Q_i liefern keinen Beitrag

Es gilt:

$$\Phi = \oint \vec{E} \ d\vec{A} = \frac{Q_{\rm ein}}{\epsilon_0}$$

Gaußsches Gesetz (Integralform)

Mit Gaußschen Satz : Oberflächen- \rightarrow Volumenintegral

$$\oint_{A} \vec{E} \ d\vec{A} = \int_{V} \operatorname{div} \vec{E} \ d\vec{V} \quad \text{mit} \quad Q_{\text{ein}} = \int_{V} \rho(\vec{r}) \ dV$$

$$\int_{V} \operatorname{div} \vec{E} \ dV = \frac{1}{\epsilon_{0}} \int_{V} \rho(\vec{r}) \ dV$$

gültig für beliebige Volumen

 $\Rightarrow {\rm div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ differentielle Form des Gaußschen Gesetzes

Ladungen die Quellen $(\rho > 0)$ bzw. Senken $(\rho < 0)$ des elektrischen Feldes sind.

I.2.7 Maxwell-Gleichungen

für statische (unbewegte) Ladungen Integral- und Differentialform

$$\oint \vec{E} \ d\vec{s} = 0 \quad \text{rot} \vec{E} = \vec{0} \quad \text{Wirbelfrei}$$
(1)

$$\oint \vec{E} \, d\vec{A} = \frac{Q_{\text{ein}}}{\epsilon_0} \quad \text{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad \text{Quellen/Senken}$$
 (3)

1. gilt allgemein in Zentralkraftfeldern d.h. $\rho(\vec{r}) \sim |\vec{r}|$

3. gilt nur für $\varphi \sim \frac{1}{|\vec{r}|} |\vec{E}| \sim \frac{1}{|\vec{r}|^2}$ im 3-dimensionalen Raum

MW-Gleichungen sind Axiome der Elektrostatik d.h. F_{coulomb} ableitbar betrachte Ladungen $Q_1=Q_{\text{ein}}$

1.Gl:

$$\oint_{A} \vec{E} \ d\vec{A} = \frac{Q_{1}}{\epsilon_{0}}$$
$$|\vec{E}(r)| 4\pi r^{2} = \frac{Q_{1}}{\epsilon_{0}}$$

Kraft auf Ladung $Q_2 \colon \vec{F}_{Q_2} = \vec{E}_{Q_1} \cdot Q_2$

$$|\vec{F}_{Q_2}| = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r^2}$$

Bsp.: homogene geladene Kugel, Radius R, $\rho(\vec{r}) = \text{const} \quad |\vec{r}| \leq R$

$$Q_{\rm ges} = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho$$

Symmetrie: $\vec{E} = |\vec{E}|\vec{e}_r$ radial $|\vec{E}| = E_r$

 $|\vec{r}| \ge R$:

$$\Phi = \oint_A \vec{E} \ d\vec{A} = \int_A E_r \ dA = E_r 4\pi r^2 \stackrel{!}{=} \frac{Q_{\text{ein}}}{\epsilon_0}$$
$$E_r = \frac{\rho_0 R^3}{\epsilon_0 3 r^2}$$

wie bei Punktladung

 $|\vec{r}| \leq R$:

$$Q_{\rm ein} = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho \qquad \Phi = \frac{Q_{\rm ein}}{\epsilon_0}$$

$$E_r = \frac{\rho_0 r}{3\epsilon_0}$$

linearen Anstieg

Potential $\varphi(\vec{r})$:

$$\varphi(r_0 = \infty) = 0$$

$$\varphi(r) = -\int_{\infty}^{r} \vec{E} \ d\vec{r} \stackrel{(r \ge R)}{=} -\int_{\infty}^{r} \frac{\rho R^{3}}{\epsilon_{0} 3 r'^{2}} \ dr' = \int_{r}^{\infty} \frac{\rho}{\epsilon_{0}} \frac{R^{3}}{3 r'^{2}} \ dr' = \frac{\rho R^{3}}{\epsilon 3 r}$$
$$\left(\frac{\partial (\hat{r})}{\partial r} = -\frac{1}{r^{2}}\right)$$

Innenraum: $(r \leq R)$

$$\varphi(r) = -\int \frac{\rho r'}{3\epsilon_0} dr' = -\frac{1}{2} \frac{\rho_0}{\epsilon_0} \frac{r^2}{3} + \text{const}$$

Wähle c so, dass φ stetig bei r=R ist

$$\rightarrow c = \frac{R^2 \rho}{2\epsilon_0}$$

$$\varphi(r) = \frac{R^2 \rho}{2\epsilon_0} (1 - \frac{r^2}{3R^2}) \quad \text{ für } r \leq R$$

Maxwell-Gl. und Potential φ

$$\vec{E} = -\operatorname{grad}(\varphi)$$

1. Gl

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\operatorname{rot}(\operatorname{grad} \varphi) \stackrel{\text{linear}}{=} 0$$

da rot $\vec{E}=0$ können wir \vec{E} als grad φ schreiben

3. Gl

$$\operatorname{div} \vec{E} = \operatorname{div}(-\operatorname{grad}\varphi) = -\left[\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial z^2}\right] = -\Delta\varphi$$

$$\rightarrow \quad -\Delta\varphi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Poisson-Gl. ($\rho = 0$ Laplace-Gl.)

Poisson-Gl. äquivalent zu beiden Maxwell-Gl.

MW-Gl: 2 Gl. erster Ordnung in Ableitungen $(\frac{\partial}{\partial x}, \dots)$

Poisson-Gl: 1.Gl. zweiter Ordnung in Ableitung $(\frac{\partial^2}{\partial x^2}, \dots)$

I.3 Multipole

 $\bullet\,$ für beliebige Ladungsverteilung $\rho(\vec{r})$ ist

$$\Phi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int d^3 \vec{r'} \frac{\rho(\vec{r'})}{|\vec{r} - \vec{r'}|}$$

komplex i.a.

- oft interessiert nur Fernfeld $\rho(\vec{r}), \vec{E}(\vec{r}), |\vec{r}| \gg |\vec{r'}|$ mit $\rho(\vec{r'}) = 0$ Abstand \gg Ausdehnung der Ladungsverteilung
- Approximation von $\rho(r)$ in Taylor-Entwicklung \rightarrow Multipolentwicklung

$$\rho(\vec{r}) = \underbrace{\frac{a}{T}}_{\text{Monopol}} + \underbrace{\frac{b}{T^2}}_{\text{Dipol}} + \underbrace{\frac{c}{T^3}}_{\text{Quadrupol}} + \dots$$

Monopol:

$$\vec{E}_{\mathrm{Mono}}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{r^2} \hat{r} \qquad \varphi_{\mathrm{Mono}}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$$

dominiert für $r\to\infty$ wenn $Q_{\rm ges}\neq 0$

$$Q_{\mathrm{Mono}} = \sum_{i=1}^{N} Q_i$$
 Pkt. Ladungen $Q_{\mathrm{Mono}} = \int d^3 \vec{r} \rho(\vec{r})$

 Q_{Mono} bei $\vec{r_s}$ Ladungsschwerpunkt platzieren

$$\begin{split} \vec{r_s} &= \frac{\sum_i |Q_i| \vec{r_i}}{\sum_i |Q_i|} \\ \vec{r_s} &= \frac{\int |\rho(\vec{r})| \vec{r} d^3 \vec{r}}{\int |\rho(\vec{r})| d^3 \vec{r}} \end{split}$$

Dipol:

zwei entgegengesetzte, gleich große Ladungen Q>0 im Abstand $d=|\vec{d}|$. Richtung \vec{d} von -Q nach +Q

$$\vec{r}_{-} = \vec{r}_{0} - rac{ec{d}}{2} \qquad \vec{r}_{+} = \vec{r}_{0} + rac{ec{d}}{2}$$

Potential $\varphi(\vec{r})$ aus Superposition

$$\varphi_{\text{Dipol}}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \frac{1}{|\vec{r_0} + \frac{\vec{d}}{2}|} - \frac{1}{|\vec{r_0} - \frac{\vec{d}}{2}|} \right\}$$

für $(|\vec{r}_0|\gg |\vec{d}|)$ nutze Näherung

$$\frac{1}{|\vec{r}_0 \pm \frac{\vec{d}}{2}|} = \frac{1}{\sqrt{\vec{r}_0^2 \pm r_0 \vec{d} + \frac{\vec{d}^2}{4}}} = \frac{1}{|\vec{r}_0|} \frac{1}{\sqrt{1 \pm \frac{r_0 \vec{d}}{|\vec{r}_0|^2} + \frac{\vec{d}^2}{4\vec{r}_0^2}}} = \frac{1}{|\vec{r}_0|} \left(1 \mp \frac{\vec{r}_0 \vec{d}}{\vec{r}_0^2} \right)$$

$$\varphi_{\text{Dipol}} \sim \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{r}\vec{d}}{r^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{r^2}$$

 $\vec{p} = Q\vec{d} = [\vec{p}] = c_m$ Dipolmoment

$$\varphi_{\text{Dipol}}(\vec{r}) = \frac{Q\vec{d}}{4\pi\epsilon_0} \frac{\cos\theta}{r^2} \qquad \theta = \sphericalangle(\vec{d}, \vec{r})$$

- Potential richtungsabhängig $\sim \cos \theta$ maximal entlang \vec{d} verschwindend $\perp \vec{d}$
- $\varphi \sim \frac{1}{r^2} \Rightarrow \text{ Erwartung } |\vec{E}| \sim \frac{1}{r^3}$

Bestimmung des \vec{E} -Feldes:

 \vec{d} entlang z-Achse

Geometrie \to Zylindersymmetrie des Feldes, d.h. keine Abhängigkeit vom Azimutalwinkel ϕ

$$\vec{E}(\vec{r}) = -\vec{\nabla}\varphi(\vec{r}) = -\frac{\partial\varphi}{\partial r}\vec{e}_r - \frac{1}{r}\frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\vec{e}_\theta = \frac{1}{r\sin\theta}\underbrace{\frac{\partial\varphi}{\partial\phi}}_{\varnothing}\vec{e}_\varphi$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} |\vec{p}| (2\cos\theta \vec{e}_r + \sin\theta \vec{e}_\theta)$$

- für N
 Punktladungen $\vec{p} = \sum_i Q_i \vec{r_i}$
- für Ladungsverteilung $\vec{p} = \int d^3 \vec{r} \; \rho(\vec{r}) \vec{r}$

 \vec{p} abhängig von Wahl des Koordinatenursprungs

Bsp.: Punktladung bei
$$\vec{r}_0 \Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} {\rm i}) & \vec{r}_0 = \vec{0} & {\rm dann} & \vec{p} = \vec{0} \\ {\rm ii}) & \vec{r}_0 \neq \vec{0} & {\rm dann} & \vec{p} \neq \vec{0} \end{array} \right.$$

Konvention: Ursprung bei $\vec{r_s}$ Ladungsschwerpunkt

- punktsymmetrische Ladungsverteilung $\rho(\vec{r}) = \rho(-\vec{r})$ gilt $\vec{p} = \vec{0}$
- $\bullet\,$ wenn $Q_{\rm ges}=0$ dann \vec{p} unabhängig von Ursprung

I.3.1 Kräfte auf Dipol

a) homogenes \vec{E} -Feld (Bsp. Plattenkondensator)

Beobachtung: Dipol richtet sich im Kondensator wie erwartet aus: Plus zu Minus, Minus zu Plus

Kraft:

$$\vec{F}_{ges} = Q\vec{E} + (-Q)\vec{E} = \vec{0}$$

 \rightarrow keine Translation

Drehmoment:

$$\begin{split} \vec{T}_{ges} &= \sum_{i=1}^{2} \vec{r}_{i} \times \vec{F}_{i} \\ &= \frac{\vec{d}}{2} \times Q \vec{E} + \frac{-\vec{d}}{2} \times (-Q \vec{E}) = Q \vec{d} \times \vec{E} \end{split}$$

$$\vec{T}_{ges} = \vec{p} \times \vec{E}$$

 $\vec{p} \perp \vec{E} \quad \vec{T}$ Maximal $\vec{p} \parallel \vec{E} \quad \vec{T}$ verschwindet \rightarrow Ausrichtung im \vec{E} -Feld Potentiellen Energie:

$$E_{\text{Dip}} = Q\varphi(\vec{r}_1) - Q\varphi(\vec{r}_2)$$
$$\varphi(\vec{r}_1) - \varphi(\vec{r}_2) = \vec{\nabla}\varphi(\vec{r})\vec{d} = -\vec{E}\vec{d}$$
$$E_{\text{Dip}} = -Q\vec{E}\vec{d} = -\vec{p}\vec{E}$$

 $p \uparrow \uparrow E$ minimiert $E_{\text{Dip}} \longrightarrow \text{Richtung von } \vec{p} \text{ im } \vec{E}$

b) inhomogenes \vec{E} -Feld zusätzliche Kraft:

$$\vec{F}_{ges} = Q\vec{E}(\vec{r} + \vec{d}) - Q\vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{E}(\vec{r} + \vec{d}) \stackrel{\text{Taylor-Entwicklung}}{=} \vec{E}(\vec{r}) + (\vec{d} \cdot \nabla)\vec{E}(\vec{r})$$

$$\vec{F}_{ges} = Q(\vec{q} \cdot \nabla)\vec{E}(\vec{r}) = (\vec{p} \cdot \nabla)\vec{E}(\vec{r})$$

- i) Ausrichtung von Dipol durch \vec{T}_{ges}
- ii) Bewegung ins Gebiet höherer Feldstärke \vec{E}

I.3.2 Quadrupol

- $\bullet\,$ vier Ladungen 2 : $\,+Q,\,2$: $\,-Q\,$, jeweils im Abstand d

$$\varphi_{\rm Dipol} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\vec{p}\vec{r}}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p\cos\theta}{r^2} \qquad \vec{r}_s = \vec{0} \quad \theta = \sphericalangle(\vec{r}, \vec{e}_z)$$

$$\varphi_{\rm Quadrupol} = \varphi_{\rm oben}(\vec{r} - \frac{\vec{d}}{2}) - \varphi_{\rm unten}(\vec{r} + \frac{\vec{d}}{2})$$

für $|\vec{d}|$ klein :

$$\approx -d\frac{\partial}{\partial x}\varphi_{\text{Dipol}}(\vec{r})$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\varphi_{\text{Dipol}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left[-2\frac{p\cos\theta}{r^3} \frac{\partial r}{\partial x} - \frac{p\sin\theta}{r^2} \frac{\partial\theta}{\partial x} \right]$$

Kettenregel:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x} \frac{\partial}{\partial r} \quad \frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \theta}{\partial x} \frac{\partial}{\partial \theta}$$

Kugelkoordinaten:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \phi \\ r \sin \theta \sin \phi \\ r \cos \phi \end{pmatrix}$$
$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \frac{1}{r^2} 2x = \frac{x}{r} = \sin \theta \cos \phi$$
$$\frac{\partial \cos \theta}{\partial x} = -\frac{1}{r} \sin \theta \sin \phi \cos \phi$$

$$\varphi_{\text{Quadrupol}}(\vec{r}) = -\frac{|\vec{p}||\vec{d}|}{4\pi\epsilon_0} \left\{ -\frac{2\cos\theta}{r^3}\sin\theta\cos\phi - \frac{\sin\theta}{r^2}\frac{1}{r}\cos\theta\cos\phi \right\}$$
$$= \frac{3|\vec{p}||\vec{d}|}{4\pi\epsilon_0 r^3}\cos\theta\sin\theta\cos\phi$$

$$Q_{\text{Mono}} = 0 \quad \vec{p}_{\text{gesamt}} = \vec{0}$$

Fernferld:

$$\varphi(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^3}$$
 bzw. $\vec{E}(\vec{r}) \sim \frac{1}{r^4} \vec{e}_R$

Bsp.: linearer Quadrupol

$$\varphi_{\text{Quad}}^{\text{lin}} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|\vec{d}|^2 Q}{r^3} (3\cos^2\theta - 1)$$

Kraft und Elektrische Energie des Quadrupols

• homogenes Feld: $\vec{F}_{\rm ges} = \vec{0}$; $\vec{T}_{\rm ges} = \vec{0}$

 \bullet inhomogenes Feld : komplexe $\vec{F}_{\rm ges}$, $\vec{T}_{\rm ges}$

Elektrische Energie

$$E_{el} = \sum_{i=1}^{4} Q_i \varphi_{\text{ext}}(\vec{r_i})$$
 (eine kleine Rechnung)

$$E_{el} = Q|\vec{d}|^2 \frac{\partial^2 \varphi_{\text{ext}}}{\partial x \partial y} = \frac{1}{3} \hat{Q}_{xy} \frac{\partial^2 \varphi_{\text{ext}}}{\partial x \partial y}$$

 $\hat{Q}_{x_1} = 3Q|\vec{d}|^2$ Quadrupol

allgemein gilt : für $x_1 = x, x_2 = y, x_3 = z$

$$E_{el} = \frac{1}{6} \sum_{i,j=1}^{3} \hat{Q}_{ij} \frac{\partial^{2} \varphi_{ext}}{\partial x_{i} \partial x_{j}}$$

$$\hat{Q}_{ij} = \int d^3 \vec{r} \{3x_i x_j - |\vec{r}|^2 \delta_{ij}\} \rho(\vec{r})$$

Tensor 2. Stufe $i, j = 1 \rightarrow 3$ für N Punktladungen :

$$\hat{Q}_{ij} = \sum_{k=1}^{N} (3x_i x_j)_n - |\vec{r}|^2 \delta_{ij} \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} i = j & 1 \\ i \neq j & \text{sonst} \end{cases} = \begin{pmatrix} 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

 E_{el} in Multipolentwicklung

$$\begin{split} E_{el} &= Q_{\text{ges}} \varphi_{\text{ext}}(\vec{r}) + \sum_{i=1}^{3} p_{i} \frac{\partial \varphi_{\text{ext}}}{\partial x_{i}} + \frac{1}{6} \sum_{i,j=1}^{3} \hat{Q}_{ij} \frac{\partial^{2} \varphi_{\text{ext}}}{\partial x_{i} \partial x_{j}} \\ &= Q_{\text{Mono}} \varphi_{\text{ext}}(\vec{r}) + \underbrace{\vec{p} \, \vec{\nabla} \varphi_{\text{ext}}(\vec{r})}_{\text{Dipolanteil}} + \underbrace{\frac{1}{6} \sum_{i,j=1}^{3} \hat{Q}_{ij} \frac{\partial^{2} \varphi_{\text{ext}}}{\partial x_{i} \partial x_{j}}}_{\text{Quadrupolanteil}} \end{split}$$

Bem.: \vec{p},\hat{Q} abhängig von Wahl des Koordinatensystems

I.4 Elektrostatische Energie und Kapazität

I.4.1 Spanning

Erinnerung:

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\text{``}W(\vec{r_0} \to \vec{r})\text{'`}}{q} = \int_{\vec{r_0}}^{\vec{r}} \vec{E} \ d\vec{s} + \varphi(\vec{r_0})$$

 \vec{r}_0 Bezugspunkt

Spannung U als Potentialdifferenz zwischen \vec{r}_A und \vec{r}_B

$$U_{\rm BA}=\varphi(\vec{r}_B)-\varphi(\vec{r}_A)=\int_{\vec{r}_A}^{\vec{r}_B}\vec{E}\;d\vec{s}$$
unabhängig von \vec{r}_0
$$[U]=1V=1\frac{J}{C}$$

I.4.2 Kapazität

• alle Potentiale \sim Ladung: $\varphi(\vec{r}) \sim Q$ N Punktladungen

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{|\vec{r} - \vec{r_i}|}$$

für $Q_i \to zQ_i$ gilt $\varphi(\vec{r}) \to z\varphi(\vec{r})$ Es folgt:

$$U = \frac{1}{C}Q$$

C Kapazität

$$[C] = 1F(\text{Farad}) = a\frac{C}{V}$$

typische Werte für C: pF bis mF $(10^{-12}F - 10^{-3}F)$ Bei gegebener Spannung U ist die Kapazität C ein Maß dafür wieviel Ladung eine Konfiguration von Leitern aufnehmen kann

- C abhängig von Geometrie der Leiter Beispiele:
 - a) homogene Kugel Radius R, Ladung Q

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad r_0 = \infty \quad \varphi(\vec{r}_0) = 0$$

$$U(R) = \varphi(R) - \varphi(\infty) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{R}$$

$$\boxed{C_{\text{Kugel}} = 4\pi\epsilon_0 R}$$

b) Plattenkondensator (homogenes Feld)

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z \qquad \sigma = \frac{Q}{A} \quad \text{Flächenladungsdichte}$$

$$\varphi(\vec{r}) = \int_{z=0}^z \vec{E} \ d\vec{z} = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{A} z \qquad \varphi(z=0) = 0$$

$$U = \varphi(d\vec{e}_z) - \varphi(d\vec{e}_z) = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{Q}{A} d = |\vec{E}| d$$

$$\boxed{C_{\text{Platte}} = \frac{\epsilon_0 A}{d}}$$

c) **Zylinderkondensator**, Länge l

$$Q_1 = -Q_2$$

 \vec{E} -Feld aus Gaußschem Gesetz für $R_1 > r > R_2$ $\vec{E} = 0$ da $Q_{\rm ein} = 0$ für $R_1 \le r \le R_2$:

$$\oint_{\text{Zylinder(r)}} \vec{E} \, d\vec{A} = \int_0^l \int_0^{2\pi} dz d\varphi E_r(|\vec{r}|) = l2\pi r E_r$$

$$E_r = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} \frac{1}{l}$$

$$\varphi = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} \ln r$$

$$U = \varphi(R_2) - \varphi(R_2) = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C_{\text{Zylinder}} = 2\pi\epsilon_0 \frac{l}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

d) Lecherleitung/parallele Drähte

einzelner Draht mit Radius R, Ladungsdichte $\frac{Q}{I}$

$$\varphi(\vec{r}) = -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} \ln\left(\frac{r}{R}\right)$$

Drahtpaar mit $\mp \frac{Q}{l}$, Abstand a

$$\varphi(\vec{r}) = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \left[\ln \left(\frac{r_+}{R} \right) - \ln \left(\frac{r_-}{R} \right) \right]$$

Sei $R \ll a$. U aus 2 Punkten auf Drähten

pos. Draht: $r_{+} \approx R$ $r_{-} \approx a$ neg. Draht: $r_{+} \approx a$ $r_{-} \approx R$

$$U = \varphi(\text{pos. D}) - \varphi(\text{neg- D})$$

$$= -\frac{1}{2\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} \left[\ln \frac{R}{R} - \ln \frac{a}{R} - \ln \frac{a}{R} + \ln \frac{R}{R} \right]$$

$$= \frac{1}{\pi\epsilon_0} \frac{Q}{l} \ln \frac{a}{R}$$

$$C_{\text{Lecher}} = \frac{\pi \epsilon_0 l}{\ln \frac{a}{R}}$$

e) Kugelkondensator

$$\boxed{C_{\text{Kugelkond.}}} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2}{R_2 - R_1} = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1}{1 - \frac{R_1}{R_2}}$$

für
$$R_2 \to \infty$$
 $C_{Kugel} = 4\pi \epsilon_0 R_1$

I.4.3 Kondensatorschaltungen

a) Parallelschaltung

$$C_1: Q_1 = C_1 U \quad C_2: Q_2 = C_2 U$$

Potentiale / Spannungen gleich $U_1=U_2=U=\varphi_+-0$ $Q_{\rm ges}=Q_1+Q_2$ Ladungserhaltung

 $Q_{\rm ges} = C_{\rm ges} U$ Frage: $C_{\rm ges}$

$$Q_{\text{ges}} = Q_1 + Q_2 = U(C_1 + C_2)$$
 also $C_{\text{ges}} = C_1 + C_2$

allgemein für n parallele C_i :

$$C_{\text{ges}} = \sum_{i=1}^{n} C_i$$

Parallelschaltung erlaubt großes C_{ges}

b) Reihenschaltung

Es gilt: $Q_1^+ = -Q_1^- = Q_2^+ = -Q_2^-$

 $Q_1 \equiv Q$

 $U = U_1 + U_2$

$$U = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} = Q(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}) = \frac{Q}{C_{\text{ges}}}$$

also

$$\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

allg. für serielle C_i :

$$\frac{1}{C_{\text{ges}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{C_i} \quad C_{\text{ges}} < C_i$$

I.4.4 Elektrische Energie

- \bullet wie viel Energie notwendig um Ladungen im $\vec{E}\text{-Feld}$ zu bewegen
- Punktladung q von $A \to B$ $W_{A\to B} = q\varphi(\vec{r}_B) - q\varphi(\vec{r}_A)$
- zwei Punktladungen Q_1 und Q_2 von ∞ an $\vec{r_1}$ und $\vec{r_2}$ $Q_1:\infty\to\vec{r_1}$: kein \vec{E} -Feld, kein $\varphi\to$ keine Arbeit $Q_2:\infty\to\vec{r_2}$: Arbeit im Feld von Q_1

$$W_2 = Q_2 \varphi_1(\vec{r}_2) = Q_2 \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

andere Reihenfolge:

$$W_1 = Q_1 \varphi_2(\vec{r_1}) = Q_1 \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 |\vec{r_1} - \vec{r_2}|}$$

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{2} Q_i \varphi_j(\vec{r_i})$$

dritte Punktladung $Q_3: \infty \to \vec{r}_3$

$$W_{3} = Q_{3}\varphi_{1}(\vec{r}_{3}) + Q_{3}\varphi_{2}(\vec{r}_{3})$$
 Es gilt: $Q_{3}\varphi_{i}(\vec{r}_{3}) = Q_{i}\varphi_{3}(\vec{r}_{i})$ $i = 1, 2$
$$E_{el} = \frac{1}{2}Q_{1}[\varphi_{2}(\vec{r}_{1}) + \varphi_{3}(\vec{r}_{1})] + \frac{1}{2}Q_{2}[\varphi_{1}(\vec{r}_{2}) + \varphi_{3}(\vec{r}_{2})] + \frac{1}{2}Q_{3}[\varphi_{1}(\vec{r}_{3}) + \varphi_{2}(\vec{r}_{3})]$$

$$E_{el} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} Q_i \varphi(\vec{r_i})$$
 für N Punktladungen

mit

$$\varphi(\vec{r_i}) = \sum_{\substack{i=1\\i\neq j}}^N \varphi_j(\vec{r_i})$$

konst. Ladungsvertielung $\varphi(\vec{r}): \sum Q_i \to \int dQ$

$$E_{el} = \frac{1}{3} \int \frac{d^3 \vec{r} \rho(\vec{r})}{dQ} \varphi(\vec{r})$$

Bsp.: homogengeladene Kugelschale mit Radius R

$$\varphi(\vec{r}) = \text{const} \quad r < R \qquad \varphi(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \quad r \ge R$$

Sei zunächst Q = 0. dQ aus $\infty \to R$

$$dE_{el} = \varphi(e)dQ = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{R} dQ$$

$$E_{el} = \int_0^Q \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^1}{R} dQ^1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \frac{(Q^1)^2}{R} \Big|_0^{Q???R} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{2} \frac{Q^2}{R} = \frac{1}{2} Q\varphi(R)$$

wie oben Bsp.: homogen geladene Kugel Radius R, Ladung Q:

$$E_{el} = \frac{3}{5} \ k \ \frac{Q^2}{R}$$

Andere Form von E_{el} mit \vec{E}

$$E_{el} = \frac{1}{2} d^3 \tilde{r} \rho(\tilde{r}) \varphi(\tilde{r})$$
 (3. MW-Gl.) $\operatorname{div}(\tilde{E}) = \frac{\rho}{\epsilon_{\theta}}$
$$= \frac{\epsilon_0}{2} \int d^3 \vec{r} \vec{\nabla} \vec{E}(\vec{r}) \varphi(\vec{r})$$

partielle Integraltion $\left(1 \text{ dim: } \int_a^b dx f(x) g'(x) = fg \Big|_a^b - \int dx f'(x) g(x)\right)$ in 3 Dimensionen:

$$E_{el} = \frac{\epsilon_0}{2} \left[\oint_{\substack{\text{Rand des} \\ \text{Volumens}}} \varphi(\vec{r}) \vec{E}(\vec{r}) \ d\vec{s} - \int d^3 \vec{r} \ \vec{E}(\vec{r}) \vec{\nabla} \varphi(\vec{r}) \right]$$

Volumen $\to \infty$; $E(\vec{r}) \to 0$ auf Rand $\Rightarrow \oint_{\text{Rand}} \to 0$ verschwindet

$$E_{el} = \frac{\epsilon_0}{2} \int |\vec{E}(\vec{r})|^2 d^3 \vec{r} \qquad \vec{\nabla} \varphi = -\vec{E}$$

 $E_{el} \sim |\vec{E}|^2$ Energie im \vec{E} -Feld gespeichert Energiedichte $W_{el} = \frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}|^2$

Bsp.: Plattenkondensator mit Spannung U(q)

 E_{el} und dq auf Platte hinzufägen?

 $dE_{el}=Udq=\frac{q}{C}\;dq$ Energie um Kondensator von Ø nach Q laden

$$E_{el} = \int_{0}^{Q} \frac{q}{C} dq = \frac{1}{2} \frac{q^{2}}{C} \Big|_{0}^{Q} = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{C}$$

$$E_{el} = \frac{1}{2} \frac{Q^{2}}{C} = \frac{1}{2} QU = \frac{1}{2} CU^{2} = \frac{1}{2} \epsilon_{0} V_{\text{Kond}} |\vec{E}|^{2}$$

$$V_{\text{Kond}} = Ad \quad C = \epsilon_{0} \frac{A}{d} \quad |\vec{E}| = \frac{U}{d}$$

I.5 Materie in elektrischen Feldern

I.5.1 Polarisation des Mediums

Betrachte Nichtleiter, Q=0 im externen \vec{E} -Feld

- keine freien Elektronen e^-
- Verschiebung der e⁻ im Atom / Molekül.
 - \rightarrow mikroskopische Dipole $\vec{p_i} = q_i \vec{d_i}$
 - \rightarrow Ausrichtung im \vec{E} -Feld: $\vec{E} \uparrow \uparrow \vec{p_i}$ parallel

Effekt:

- Polarisation des Mediums \vec{P} oder (\vec{P})
- \bullet Flächenladungsdichte $\sigma_{\rm pol}$ am Rand des Mediums

Polarisation \vec{P} :

$$\vec{P} \equiv \frac{1}{V} \sum_{i} \vec{p_i}$$

Mittelung der mikroskopischen Dipole über Volumen V $[\vec{P}] = \frac{C}{m^2}$ Annahme: alle $\vec{p_i}$ gleich \vec{P} , gleich ausgerichtet, Dipoldichte η Gilt:

$$P = |\vec{P}| = \eta |\vec{p}| = \eta qd$$

Flächenladungsdichte $\sigma_{\rm pol}$

Betrachte V = dA am Rand des Mediums

$$P = \frac{\eta q dA}{A} = \frac{\eta q V}{A} = \frac{Q}{A} = \sigma_{\text{pol}}$$

d.h. Polarisation $\hat{=}$ Flächenladungsdichte am Rand

Polarisationsfeld $\vec{E}_{\rm pol}$ im Medium

Anwendung von Maxwell-Gl auf Bereich mit σ_+

$$\oint_{\sigma_+} \vec{E}_{\text{pol}} \ d\vec{A} = \frac{Q_{\text{ein}}}{\epsilon_0}$$

rechts $\vec{E}_{\rm pol}=0$ keine Beitrag zum Fluss links $\vec{E}_{\rm pol} \uparrow \uparrow \vec{A}$

$$E_{\text{pol}}A = \frac{Q_{\text{ein}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{\text{pol}} = \frac{Q_{\text{ein}}}{A\epsilon_0} = \frac{\sigma_{\text{pol}}}{\epsilon_0} = \frac{P}{\epsilon_0}$$

Richtung von $\vec{E}_{\rm pol}$: \vec{p} von neg. Pol zur pos Pol $\vec{E}_{\rm pol}$ von pos. Ladung zur neg Ladung

$$\rightarrow \vec{P} = -\epsilon_0 \vec{E}_{\rm pol}$$

?????

 \vec{E}_{Med} (tsl?) Überlagerung von ???????

a) $\vec{E}_{ ext{frei}}$ ohne Medium $\vec{E}_{ ext{pol}}$ aus Dipolen

$$ec{E}_{ ext{Med}} = ec{E}_{ ext{frei}} + ec{E}_{ ext{Pol}} = ec{E}_{ ext{frei}} - rac{ec{P}}{\epsilon_0}$$

Polarisation abhängig von $\vec{E}_{\rm Med}: \vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}_{\rm Med}$ $\chi_e \; \widehat{=} \; {\rm dielektrische} \; {\rm Suszeptibilit}$ ät

$$\vec{E}_{\mathrm{Med}} = \frac{\vec{E}_{\mathrm{frei}}}{1 + \chi_e}$$

 $\epsilon = 1 + \chi_e$ relative Dielektrizitätskonstante / Permitivität

$$ec{E}_{ ext{Med}} = rac{ec{E}_{ ext{frei}}}{\epsilon}$$

 ϵ Faktor um den Feld geschwächt wird

 ϵ, χ_e abhängig von der Art und Struktur des Mediums

I.5.2 Felder und Maxwell gl. im Medium

3. MW-Gl:

$$\operatorname{div}\vec{E}_{\mathrm{Med}} = \frac{P}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_{\mathrm{frei}} + \rho_{\mathrm{Pol}}) \tag{*}$$

 $\rho_{\rm frei}$ freie Ladung, $\rho_{\rm Pol}$ Polarisationsladungen Polarisationsladung in V mit Rand A

$$\Delta Q_{\rm Pol} = \int_A \sigma_{\rm Pol} \ dA = \int_A \vec{P} \ dA \tag{1}$$

Außerdem:

$$\Delta Q_{\rm Pol} = -\int \rho_{\rm Pol} \ dV \tag{2}$$

 $\vec{P}\uparrow\uparrow, \vec{E}_{\rm frei}\to \vec{P}\uparrow\downarrow \vec{A}$ auf rechter Grenze also mit "+" $\Delta Q_{\rm Pol}<0$ in (1) $\rho_{\rm Pol}>0$ in (2) \to "–" Zeichen in (2)

Gaußscher Satz:

$$\oint \vec{P} \ d\vec{A} = \int \operatorname{div} \vec{P} \ dV = \int -\rho_{\text{Pol}} \ dV$$

Es folgt:

$$\rho_{\text{Pol}} = -\text{div}\vec{P} = \epsilon_0 \text{div}\vec{E}_{\text{Pol}}$$

In (*):

$$\operatorname{div} \vec{E}_{\mathrm{Med}} = \frac{1}{\epsilon_0} (\rho_{\mathrm{frei}} + \epsilon_0 \operatorname{div} \vec{E}_{\mathrm{Pol}})$$
$$\operatorname{div} (\vec{E}_{\mathrm{Med}} - \vec{E}_{\mathrm{Pol}}) = \frac{1}{\epsilon_0} \rho_{\mathrm{frei}}$$

Definiere \vec{D} als Flussdichte / elektrische Erregung / dielektrische Verschiebung

$$\vec{D} = \epsilon_0 (\vec{E}_{\mathrm{Med}} - \vec{E}_{\mathrm{Pol}}) = \epsilon_0 \vec{E}_{\mathrm{frei}} = \epsilon_0 E_{\mathrm{Med}} + \vec{P}$$

$$\boxed{ 3.\mathrm{MW-GL}: \ \mathrm{div} \vec{D} = \rho_{\mathrm{frei}} \\ 1.\mathrm{MW-GL}: \ \mathrm{rot} \vec{E}_{\mathrm{Med}} = 0 }$$

Feldverhalten an Grenzflächen

Betrachte Grenzfkäche: Medium/Dielekktrikum $(\epsilon > 1) \leftrightarrow \text{Volumen } (\epsilon = 1)$

- nur Polarisation $\rho_{\mathrm{frei}} = 0 \quad \cdot \vec{E}_{\mathrm{ext}}$
- $\rho_{\mathrm{frei}}=0 \Rightarrow D_{\mathrm{Med}}^{\perp}=D_{\mathrm{Vak}}^{\perp}$ $E_{\mathrm{Med}}^{\perp}=\frac{1}{\epsilon}E_{\mathrm{Vak}}^{\perp}$ $\oint \vec{D} \; dA=0 \; \mathrm{da \; frei} \; =0$

 $d \to 0$: Beiträge von linker und rechter Stirnfläche

$$D_{\mathrm{Med}}^{\perp}(A) + D_{\mathrm{Vak}}^{\perp}(-A) = 0 \rightarrow D_{\mathrm{Med}}^{\perp} = D_{\mathrm{Vak}}^{\perp}$$

• parallele Komponenten $D^{\parallel}, E^{\parallel}$

$$\oint\limits_{ABCD} \vec{E} \ d\vec{s} = 0 \ \mathrm{da} \ \mathrm{rot} \vec{E} = 0$$

 $\overline{AB},\overline{CD}\to 0$ nur \overline{BC} und \overline{AD} tragen bei

$$\begin{split} \int\limits_{\overline{BC}} \vec{E} \ d\vec{s} + \int\limits_{\overline{AD}} \vec{E} \ d\vec{s} &= 0 \quad d\vec{s}_{\overline{AD}} = -d\vec{s}_{\overline{BC}} \\ \int\limits_{B}^{C} E_{\mathrm{Med}}^{\parallel} \ d\vec{s} + \int\limits_{A}^{D} E_{\mathrm{Vak}}^{\parallel} \ d\vec{s} &= 0 \\ \Rightarrow E_{\mathrm{Med}}^{\parallel} &= E_{\mathrm{Vak}}^{\parallel} \rightarrow D_{\mathrm{Med}}^{\parallel} = \epsilon D_{\mathrm{Vak}}^{\parallel} \end{split}$$

Berechnungsgesetz der Elektrostatik

$$\tan\alpha_{\mathrm{Med}} = \frac{E_{\mathrm{Med}}^{\parallel}}{E_{\mathrm{Med}}^{\perp}} = \epsilon \frac{E_{\mathrm{Vak}}^{\parallel}}{E_{\mathrm{Vak}}^{\perp}} = \epsilon \tan\alpha_{\mathrm{frei}}$$

I.5.3 Mikroskopische Beschreibung der Polarisation (Pol.)

angenommen $\vec{P} \sim \vec{E}_{\text{Med}}$

- Verhalten von Nichtleitern ohne permanentes Dipolmoment $\vec{p} = 0$ z.B. H_2 Ladungsschwerpunkt $(\vec{r_s})$ mittig
- im \vec{E} -Feld verschiebung der e^- bzw. $\vec{r_s}$ $\vec{F_e} \sim \vec{E}$ $\rightarrow \vec{p} = \alpha \vec{E}$, $\alpha = \frac{\text{elektrische Polarisierbarkeit}}{\text{Polarisation dominiert, sind Dielektrika im engeren Sinne}}$
- Makroskopische Polarisation \vec{P}

$$\vec{P} = n\vec{p} = n\alpha \vec{E}_{\mathrm{Med}}$$
 $n = \frac{N_A \rho}{m_{\mathrm{Mol}}}$

 N_A Avogadrokonst. ρ Massendichte m_{Mol} Molmasse

• Hatten $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}_{\text{Med}}$ Zusammenhang α und $\chi_e \epsilon$

$$\alpha = \frac{\epsilon_0}{n} \chi_e = \frac{\epsilon_0}{n} (\epsilon - 1)$$

gut für kleine P (z.B. Gase) wen P groß, dann Dipol-Dipol-Wechselwirkung \rightarrow Clausius-Mosotti-Beziehung: $\alpha = \epsilon \frac{\epsilon_0}{n} \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2}$

Bsp.: H_2 -Molekül im E-Feld $1\frac{\text{MV}}{\text{m}}$

$$\alpha_{H_2} = 8, 7 \cdot 10^{-41} \frac{\text{Cm}}{\text{V}} (\alpha_{\text{typ}} \approx 100 \alpha_{H_2})$$
$$|\vec{p}|_{H_2} = 8, 7 \cdot 10^{-35} \text{Cm}$$
$$d = 2, 7 \cdot 10^{-16} \text{m} \quad L = 7, 4 \cdot 10^{-11} \text{m} \text{ (Abstand H Atome)}$$

 $d/L = 3.6 \cdot 10^{-6}$

- polare Moleküle (z.B. H_2O) mit permanentem Dipolmoment \vec{p} R \rightarrow paraelektrisch
- $\vec{E}_{\mathrm{Med}} = 0$ Richtung der \vec{p} statistisch / gleichverteilt \rightarrow kein \vec{P}
- $\vec{E}_{\mathrm{Med}} \neq 0$ Ausrichtung der \vec{p} im \vec{E} -Feld

Wärmebewegung behindert vollständige Ausrichtung. Ausrichtungsgrad beschrieben durch Boltzmannverteilung (\rightarrow Ex1)

$$f(\Delta E) = f_0 e^{-\Delta E/kT}$$
 T Temperatur, k Boltzmannkonstante

$$\Delta E = -|\vec{p}||\vec{E}|\cos\theta$$
 pot Energie des Dipols

 $\vec{E} = E\vec{e}_z$ Beitrag von 1 Molekül $\vec{p}_z = |\vec{p}|\cos\theta$

Polarisation aus $f(\theta)$

Ergibt:

$$P = n\vec{p}_z \left\{ \underbrace{\coth \frac{p|\vec{E}|}{kT} - \frac{kT}{p|\vec{E}|}}_{\text{Langevin fkt.}L(\frac{p|\vec{E}|}{kT})} \right\}$$

L(x)=1d.h. alle Dipole ausgerichtet. oft $p|\vec{E}|<< kT$ dann $L(x)\approx \frac{1}{3}x$ für |x|<<1dann

$$P = np\frac{1}{3}\frac{p|\vec{E}|}{kt} = \frac{1}{3}\frac{p^{2}|\vec{E}|}{kt}$$

wieder linear in $|\vec{E}|$

- für $|\vec{E}|$ groß, oder T klein nicht lineare Effekte und schließlich Sättigung
- Suszeptibilität abhängig von Temperatur $\chi_e(T)$

$$\begin{array}{l} \text{Bsp.: } H_2O\text{-Molekül in E-Feld } 100\frac{\text{kV}}{\text{m}} \\ P_{H_2O} = 6,15\cdot 10^{-30}\text{Cm} \quad \epsilon_{H_2O} \approx 80 \\ \Delta E = |\vec{p}||\vec{E}| = 7,7\cdot 10^{-27}\text{J} = 4,8\cdot 10^{-8}\text{eV} \end{array}$$

Ausrichtungsgrad: $\frac{1}{3} \frac{p|\vec{E}|}{kT} = 1, 9 \cdot 10^{-6}$

d.h. für 1 Million Moleküle, 2 mit $\vec{p} \uparrow \uparrow \vec{E}$ Paraelektrisch: Überlagerung von Verschieb. pol. und Orientierungs-pol.

$$P = n\left(\alpha + \frac{1}{3}\frac{p^2}{kT}\right)E_{\text{Med}}$$

plus Clausius-Moretti-Korrektur $3\frac{\epsilon-1}{\epsilon+2}\epsilon_0=n(\alpha+\frac{1}{3}\frac{p^3}{kT})$ hieraus χ_e,ϵ $P=\epsilon_0\chi_e E_{\mathrm{Med}}$ **Exp. Bestimmung: Messung** $C(T)\to\chi_e(T)$ Ferroelektrika

- große permanente Dipolmomente \vec{p} (Kristalle, kein Eisen)
- Dipol-Dipol-Wechselwirkung \rightarrow Domänenbildung ohne \vec{E} -Feld (durcheinander)
- in \vec{E} -Feld: Ausrichtung der Domänen sehr große ϵ bis 10^5

I.5.4Kondensator im Dielektrikum

Meist: Dielektrikum zwischen den Platten Ziel:

- Erhöhung der Spannungsfelder
- Erhöhung der Kapazität

Exp:

- a) Ladung $Q = \text{const. } C = \frac{Q}{U}$ Beobachtung: $U(|\vec{E}|)$ kleiner $\to C$ größer
- b) Spannung U = const.Beobachtung: Q größer $\to C$ größer

Erklärung: (a)

- Dielektrikum polarisiert
- Oberflächenladung $\sigma_{\rm pol}$ an Grenzflächen $\to \vec{E}_{\rm pol} \uparrow \downarrow \vec{E}_{\rm ext} \Rightarrow \vec{E}_{\rm Med}$ geschwächt $\to U$ kleiner $U = |\vec{E}| d$

U def. über Arbeit um dq von "+" nach "–" zu bewegen. Feld schwächer $\to U$ kleiner um Faktor ϵ also

$$C = \epsilon \epsilon_0 \frac{A}{d}$$

und

$$E_{\rm el} = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\epsilon\epsilon_0 |\vec{E}|^2 V$$

Energiedichte

$$W_{\rm el} = \frac{E_{\rm el}}{V} = \frac{1}{2}\epsilon\epsilon_0 |\vec{E}|^2 = \frac{1}{2}\epsilon_0 \vec{D}\vec{E}$$

Vgl. von elektrischer Energie ohne und mit Dielektrikum

ohne mit
$$\begin{array}{ccc} C_0 & \to & \epsilon C_0 \\ U_0 & \to & U_0/\epsilon & \text{bei } Q = \text{const.} \\ & & \downarrow & \\ E_{\text{el}} & \to & E_{\text{el}}/\epsilon \end{array}$$

Teilweise mit $\epsilon > 1$ gefüllter Kondensator

- $\bullet\,$ Ladungsdichte größer bei $\epsilon>1$ da $E_{\parallel}^{\rm Med}=E_{\parallel}^{\rm Vak}$
- $\bullet\,$ Parallelschaltung von 2 Kondensatoren
- $C_{\text{Med}} = \epsilon C_{\text{Vak}} \to Q_{\text{Med}} = \epsilon Q_{\text{Vak}} \text{ da } U = \text{const.}$

Kapitel II

Magnetostatik

II.6 Ströme

II.6.1 Elektrischer Strom

Bisher: ruhende Ladungen, räumlich getrennt $\rightarrow \vec{E}, \varphi$

Jetzt: leitende Verbindung \rightarrow pos. und/oder neg. Ladungen bewegen sich

Strom: Ladungsfluss pro Zeit durch eine gegebene Fläche

$$\boxed{I = \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \text{bzw.} \quad I = \frac{dQ}{dt}}$$

1. wenn I = const. ist in Δt und 2.für I(t)

[I] = 1A Ampére SI-Basiseinheit

Richtung: von "+"-Pol zu "–"-Pol \rightarrow technische Stromrichtung

in Leitern (metall): ↑↓ Richtung der Elektronen

Stromdichte:

$$\vec{j}(\vec{r}) = \frac{dI}{dA}\vec{e}_j$$
 \vec{e}_j in Stromrichtung Zshg.: $I = \int_A \vec{j} \ d\vec{A}$

Bsp.: Vakuumdiode

 v_e (Kathode) $\approx 0 \text{m/s}$ Beschleunigung in $\vec{E} = E \vec{e}_z$

wieviele e^- treffen in dt auf pos. Platte?

Alle e^- im Abstand $< ds = v \ dt$ bzw. Volumen $ds \ A$ befinden $V = ds \ A = Av \ dt$ Anzahlt e^- in V: $n_e V - n_e$ Elektronendichte. Transponierte Ladung $dQ = e n_e Av \ dt$

Strom
$$I = en_e Av$$
 Stromdichte $\vec{j} = en_e \vec{v}$

 \vec{j} konstant entlang Flugrichtung wegen Ladungserhaltung \Rightarrow Kathode: kleine v, große n_e ; Anode: große v, kleine n_e

Kontinuitätsgleichung

Betrachte Volumen V, mit Oberfläche A

Strom (oder) Ladungsdichte/Zeit druch A = Änderung der Ladung in V

$$I = \oint_{A(V)} \vec{j} \, d\vec{A} = -\frac{dQ}{dt}$$

Gaußscher Satz:

$$\Rightarrow \int_V \operatorname{div} \vec{j} \ dV = -\frac{d}{dt} \int \rho_Q \ dV$$

$$Q = \int \rho_{el} \ dV$$

$$\Rightarrow \left[\operatorname{div} \vec{j}(\vec{r}, t) = -\frac{\partial}{\partial t} \rho_Q(\vec{r}, t) \right] \text{ Kontinuitätsgleichung}$$

Ladungen erhalten; werden nicht erzeugt oder vernichtet

II.6.2 Ohmsches Gesetz

G.S. Ohm (1826): $(I \sim U)$ in vielen Leitern

$$\Rightarrow U = RI$$

Ohmsche Gesetze (OG.) makroskopische Form R: el./ohmscher Widerstand

$$[R] = 1\frac{V}{A} = 1\Omega$$
 Ohm

Exp: Strom-Spannungs Charakteristika I(U)

$$R(U) = \frac{dU}{dI}$$

$$\begin{array}{c|c} \underline{\text{Kohlefaden}} & \underline{\text{Gl\"{u}hlampe}} & \underline{\text{Konstantandraht}} \\ R \text{ kleiner f\"{u}r große } U & R \text{ gr\"{o}\$er f\"{u}r große } U & R \text{ konstant} \\ \end{array}$$

Ursache: Temperaturabhängigkeit R(T) (\rightarrow später)

Strikt: Ohmscher Widerstand $I \sim U^1$; nicht-ohmsch $I \sim U^k \quad k \neq 1$

Supraleitung

Flüssiger Stickstoff: $T_{W_2} = 77K = -196^{\circ}C$

Messung: $R(\Delta T)$ $\Delta T = T_{\text{Probe}} - T_{W_2}$ Zeitabstand $\Delta t \approx 5s$ Beobachtung:

Hoch temperatursupraleiter $R = 0\Omega$ bis zu $\Delta T \approx 8K$

 \rightarrow Sprungtemperatur $T_c = 77K + 8K = 85K = -188^{\circ}C$

Kupfer:

 $R = 0,7 \text{m}\Omega$ für kleine ΔT , danach ohmscher Widerstand Supraleitung:

gewisse Materialien die für $T < T_c$ Widerstand Verlieren

II.6.3 Arbeit und Leitung

An Ladung q (von φ_1 nach φ_2 gebracht) wird Arbeit verrichtet/gewonnen

$$W = q(\varphi_1 - \varphi_2) = qU$$

In dt wird dQ transportiert, dann wird Leistung P verrichtet.

$$P = \frac{dW}{dt} = \frac{dQ}{dt}U = UI$$
 el. Leistung

Umkehrung:

$$W = \int_0^t P(t) dt = \int_0^t U(t)I(t) dt$$

$$[P] = 1W = 1VA = 1\frac{I}{s}$$

Leistung wird im Leiter in Wärme umgewandelt geht aus Stromkreis verloren.

Exp: Widerstände

Widerstände aus Fe und C
n in Reihe geschalten $R_{Cn} < R_{Fe}$ Strom I gleich $P = UI = RI^2 \rightarrow P_{Cn} < P_{Fe}$

II.6.4 Leitungsvorgänge in Metallen und Halbleitern

Metalle:

Strom durch die e^- im Leitungsband, U an Drahtenden $\to \vec E$ -Feld Beschleunigung der $e^ -\vec F_{e^-}=-e\vec E$

Aber: thermische Bewegung $hT(300{\rm K})=0,0025{\rm eV}\to v_{\rm therm}\approx 10^5\frac{\rm m}{\rm s}$ Stöße mit den Atomen ("Reibungseffekt")

 \rightarrow Drift der Elektronen mit v_{drift}

Stromdichte \vec{j} : in dt passieren alle e^- die Fläche A in $dl = v_0 t$ bzw V = dl A

$$dQ = N_e e = e n_e V \ dA \ dt$$

 N_e Anzahl e^- , n_e e^- -Dichte

$$\vec{j} = -n_e e \vec{v}_0$$

,,–" weil $\vec{v_0} \uparrow \downarrow \vec{E}$

Driftgeschewindigkeit v_D

$$v(t) = at = \frac{e|\vec{E}|}{m_e}t$$
 m_e Elektronenmasse

(mit $F_e l = q \cdot \vec{E}$ und q = e)

Sei \mathcal{T}_s mittlere Zeit zwischen 2 Stößen

$$v_0 = \frac{e|\vec{E}|\mathcal{T}_s}{m_e} = \boxed{\frac{n_e e^2 \mathcal{T}}{m_e}} |\vec{E}|$$

$$\sigma_{el} = \frac{1}{\rho_{el}} = \frac{n_e e^2 \mathcal{T}}{m_e}$$

 σ_{el} Elektrische Leitfähigkeit?!?!? ρ_{el} spezifischer Widerstand $[\rho_{el}]=\Omega m$

$$\vec{j} = \sigma_{el} \vec{E}$$

ohmsches Gesetz in mikroskopischer/originaler Form "Rückkehr" zu makroskopischem OG. $\vec{I}=\mathrm{const.}$ über A

$$I = |\vec{j}|A = \frac{1}{\rho_{el}}|\vec{E}|A = \frac{1}{\rho_{el}}\frac{U}{l}A$$

d.h.

$$R = \frac{\rho_{el} \ l}{A}$$
 Widerstand eines Drahtes

Halbleiter:

Bandlücke ΔE zwischen Valenz- und Leitungsband

$$n_e = n_0 e^{-\frac{\Delta E}{kT}}$$
 steigt mit T

- für $T < T_{\text{S\"attigung}}$: $\frac{dR}{dT} < 0$
- für $T > T_{\text{S\"{a}ttigung}}$: $\begin{cases} n_e \to \text{const.} \\ T_s \text{ sinkt mit T} \end{cases} \sigma \text{ sinkt mit } T$

II.6.5Kirchhoffsche Gesetze KHG

- 2 KHG + OG Grundlage für U bzw. I in R-Netzwerken
- 1.KHG (auch Kontenregel): im Knoten gilt $\sum_i I_i = 0$ aus Ladungserhaltung
- 2.KHG (auch **Maschenregel**): in Maschen gilt $\sum_i U_i = 0$ folgt $\oint \vec{E} \ d\vec{S} = 0$

Widerstandsschaltungen

• Reihenschaltung:

Knotenregel: $I = I_1 = I_2$

Machenregel: $U = U_1 + U_2$

OG: $U = R_1 I_1 + R_2 I_2 = (R_1 + R_2) I$

 $\rightarrow R_{\rm ges} = R_1 + R_2$

bzw. für $n R_i$:

$$R_{\rm ges} = \sum_{i=1}^{n} R_i$$

• Parallelschaltung:

Knotenregel: $I = I_1 + I_2$

Maschenregel:
$$U = U_1 = U_2$$

 $I = I_1 + I_2 = \frac{U_1}{R_1} + \frac{U_2}{R_2} = U(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2})$
 $\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$
bzw. für $n R_i$:

$$\frac{1}{R_{\text{ges}}} = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{R_i}$$

Wheatstonesche Brückenschaltung

Ziel: Messung von unbekannten R_x Spannungen an den grünen Punkten:

$$U_L = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_0 \qquad U_R = \frac{R_x}{R_0 + R_x} U_0$$

kein Strom I wenn $U_L = U_R$ dann gilt: $\frac{R_2}{R_1 + R_2} = \frac{R_x}{R_0 + R_x}$

II.6.6 Leitungsvorgänge in Flüssigkeiten

Beobachtung: reines H_2O kein Strom, Zugabe von NaCl Strom \sim Konzentration des NaCl

- Elektrolyt: Lösung von Salz, Säure, Lauge die Strom leitet
- Dissoziation in Lösung (Ionisation/Hydratisierung)

$$NaCl \rightarrow Na^{+}(H_2O) + Cl^{-}(H_2O)$$

wenn E(Anlagerung) > E(Ionisation)

• Wanderung der Na^+ , Cl^- -Ionen im \vec{E} -Feld. Materialabscheidung an Elektroden (fest, gasförmig) Na^+ zu Kathode(-): Abscheidung von Na ($Na^+ + e^- = Na$) CL^- zu Anode(+): Abscheidung von Chlorgas ($2Cl^- \rightarrow Cl_2 + 2e^-$)

Exp:

Glas bei $T=300\mathrm{K}$ Isolator, erstarrte Flüssigkeit bei $T=600^{\circ}\mathrm{C}$ Funken, erster Stromfluss

Strom $\to T \nearrow \to I \nearrow \to T \nearrow \dots$ bis das Glas schmilzt

Ionenleitung:

pos. Ionen mit Ladung \mathbb{Z}_+ und Dichte n_+

neg. Ionen mit Ladung Z_{-} und Dichte n_{-}

Drift im \vec{E} -Feld: $\vec{v}_{+/-} = \pm \beta_{\pm} \vec{E}$ β_{\pm} ist die Beweglichkeit der Ionen (teilweise: u, μ) $[\beta] = \frac{m^2}{Vs}$

Stromdichte:

$$|\vec{j}| = e(n_+ Z_+ V_+ + n_- Z_- V_-)$$

$$\sigma_{el} = e(n_{+}\beta_{+}Z_{+} + n_{-}\beta_{-}Z_{-})$$

für kleine n: $\beta \neq \beta(n)$ typisches $\beta \sim 10^{-8} \to 10^{-7} \frac{\text{m}^2}{\text{Vs}}$

Voltasche Spannungsreihe

Metall in Wasser: wenn $E_{\text{Ionisation}} < E_{\text{Hydratisierung}}$

Atom $\rightarrow A^+(H_2O) + e^-$ (Elektrode)

E-Feld zwischen neg. Elektrode und pos. Elektrode <u>bewirkt</u> $E_{\text{Ionisation}}$ wächst \to Sättigung der Ionisation

 $n_{\text{Gleichgewicht}}$ und $U_{\text{Gleichgewicht}}$ (Elektrode und Flüssigkeit) \rightarrow elektrolytische Tension

- zwei Elektroden aus
 - a) gleichem Metall \rightarrow keine Spannung zwischen Elektroden
 - b) unterschiedliche Metalle $\rightarrow \Delta U$ Galvanisches Element
- \bullet Messung von ΔU zu Referenzelektrode (H_2 umspültes Platin)
 - \rightarrow Voltasche Spannungsreihe ("—" unede
l \rightarrow "+"edler)

II.6.7 Stromleitung in Gasen

• Gase: keine (minimale) freie Ladungsträger

• Entladung: Stromfluss durch Gas

• Ladungsträger: Ionen (A^+, M^+) und $e^-, n_+ \approx n_-$

• 2 Arten:

- unselbstständige von außenerzeugte A^+, e^-

- selbsständige: initialer Strom wird verstärkt

Unselbsständige Ionisation:

a) als Röntgenstralung $\gamma + A \rightarrow A^+ + e^-$

b) therm. Bewegung in Stößen $T \nearrow \text{dann } E_{\text{kin}} \nearrow \text{für } E_{\text{kin}}$

Erzeugungsrate für Ionen $(e^-,A^+):(\frac{dn}{dt})_{\rm erz}=\alpha$ Vernichtungsrate/Rekombinationsrate: $(\frac{dn}{dt})_{\rm Reh}=-\beta n_+n_-=-\beta n^2$

$$n_+ = n_- = n$$

• Summe: $(\frac{dn}{dt})_{\text{Gesamt}} = \alpha - \beta n^2$

• Gleichgewicht: $(\frac{dn}{dt})_{\text{gesamt}} = 0 \rightarrow n_{\text{Gleichgew}} = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$ $n_{\text{Gleich.}} = \text{const.} \rightarrow \text{ohmscher Bereich}$

$$\vec{j} = e\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}(\beta^+ + \beta^-)\vec{E}$$

• U, \vec{E} sehr groß: $\lambda_{\text{frei}} \gg \text{Abstand der Platten}$ $\rightarrow \text{ keine Rekombination } \beta \rightarrow 0$ Sättigungsstrom I_s : alle e^-A^+ abgesandt

$$I_s \sim \alpha$$

II.6.8 Stromquellen

Innenwiderstand

• $U_v < U_0$

• Stromquelle hat maximale Leitung

 \rightarrow Effekt beschrieben durch Ersatzschaltbild (Reale Stromquelle als Spannungsquelle in reihe mit Widerstand)

37

Spannungs-/Stromquelle mit U_0 in Serie mit Innenwiderstand R_I – U_0 Elektromotorische Kraft EMK

$$I = \frac{U_0}{R_I + R_V} \qquad U_{kl} = R_V I = \frac{R_V}{R_I + R_V} U_0$$

Leistung:

$$P_V = U_{kl}I = \frac{R_V}{(R_V + R_I)^2} U_0^2$$

Grenzfälle:

- a) $R_V \to \infty$ $U_{kl} \to U_0$ $I \to 0$ $P_V \to 0$ offene Stromstärke
- b) $R_V \to 0$ $U_{kl} \to 0$ $I = \frac{U_0}{R_I} = \frac{U_{kl}}{R_V}$ $P_V \to 0$ kurz schluss

dazwischen P_V maximal (bei $R_I = R_V$ in Übung berechnet)

II.6.9 Thermoelektrizität

Kontaktpotential

- 2 unterschiedliche Metalle in Kontakt Fermi-Energien / Austrittsarbeiten sind unterschiedlich $E_F(A) < E_F(B)$: wandern e^- von A nach B, A pos. geladen / B neg. geladen $\to \vec{E}(B \to A)$ entgegengesetzt zu Strom
- \to Kontaktspannung $U_{\rm kon}=E_F(B)-E_F(A)$ Geschlossener Kreis: $\sum_i U_{\rm kon}^i=0$ bei konstanter Temperatur

Seebeck-Effekt

- $U_{\rm kon}$ temperaturabhängig
- Kontakte 1 und 2 bei T_1 und T_2 \to Seebeck Koeffizienten $[S_i] = \frac{V}{K}$ typ: $10^{-5 \to -6}$ in Metall 10^{-3} in Halbleiter
- ΔT bewirkt Spannung

Peltier-Effekt

Strom durch Material A, B, A

- Strom durch Kontaktstellen bewirkt ΔT
- $E_F^A > E_F^B$ AB heiß BA kühl

 $A \to B : \frac{dW}{dt} > 0$ T steigt, Energie dem Gitter zugeführt

 $B \to A : \frac{dW}{dt} < 0$ T sinkt, Energie dem Gitter entzogen

$$\frac{dW}{dt} = (\Pi_A - \Pi_B)I \qquad \text{Peltierkoeffizienten}[\Pi] = \frac{J}{K} \quad (\text{typ } 10^2 J/K)$$

Es gilt: $\Pi_A = S_A T$

II.7 Das magnetische Feld

II.7.1 Eletromagnetische Kräfte

 \rightarrow Folie

II.7.2 Magnetisches Feld

- Elektrostatik: Coulombkraft $\vec{F_e}$ $\rightarrow \vec{E}$ -Feld $\vec{E} = \frac{\vec{F_e}}{q_{\rm Probe}}$
- Beobachtung \rightarrow Feld \rightarrow Kraft
- Beobachtung:
 - Feldlinien immer geschlossen
 [auch innerhalb von Permanentmagneten]
 ⇒ Quellen-frei
 - in Nähe von Pol und Stromdurchflossener Leiter Feldlinien Dichter \to Feld größer $\sim \frac{1}{r^k} \quad k>0$
 - Konvention:

Außenbereich von Nord \rightarrow Süd Innenbereich von Süd \rightarrow Nord in Permanentmagneten

Idee: mathematische Beschreibung durch Vektorfeld $\vec{B}(\vec{r})$ "magnetische Feldstärke", "Flussdichte", "Induktion"

$$[\vec{B}] = 1$$
T (Tesla) = $1\frac{Vs}{m^2}$ (Zshg. später)
magnetischer Fluss $\Phi_M \equiv \int_A \vec{B} \ d\vec{A}$

II.7.3 Maxwell-Gleichung der Magnetostatik

• geschlossene Feldlinien ohne Anfang und Ende

4. MW-Gl. \vec{B} ist Quellen-frei.

Äquivalenz mittels Gaußschen Satzes

$$\oint_A \vec{B} \ d\vec{A} = \int_V {\rm div} \vec{B} \ dV = 0 \quad \text{für beliebige Volumina} \ \Rightarrow \ {\rm div} \vec{B} = 0$$

39

• kein skalares Potential φ_M definierbar

• Feld von stromdurchflossenen Leiter.

$$\vec{B}(\vec{r})=B(|\vec{r}|)\vec{e}_{\varphi}$$
 nur von r abhängig
$$\oint_{r=r_0} \vec{B} \; d\vec{s}=2\pi r_0 B(r_0) \neq 0 \;\; \mu_0 I \; \text{experimentell}$$

$$\rightarrow \oint \vec{B} \ d\vec{s} = \mu_0 I$$

Ampéresches Gesetz μ_0 magnetische Feldkonstante Permeabilität des Volumens

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{Vs}}{\text{Am}}$$
 μ_0 ohne Felder \rightarrow später

• Anwendung des stokesschen Satzes mit $I = \int \vec{j} d\vec{A}$

$$\oint_{R(A)} \vec{B} \ d\vec{s} = \int_{A} \operatorname{rot} \vec{B} \ d\vec{A} = \mu_0 \int \vec{j} \ d\vec{A}$$

Weg \vec{s} auf dem Rand R(A) pos. Schraube um \vec{A}

$$\cot \vec{B} = \mu_0 \vec{j} \qquad \oint \vec{B} \ d\vec{s} = \mu_0 I$$

2 MW-Gl. Wirbelkerne = Orte mit Stromdichte $\neq 0$

Def: magnetische Feldenergie E_{mag} bzw. Energiedichte w_{mag}

$$E_{\text{mag}} = \frac{1}{2\mu_0} \int |\vec{B}|^2 dV \qquad w_{\text{mag}} = \frac{1}{2\mu_0} |\vec{B}|^2$$

Zsfg:

 \vec{E} ist wirbelfreies Quellfeld

 \vec{B} ist quellfreies Wirbelfeld

II.7.4 Das Vektorpotential $\vec{A}(\vec{r})$

- $\bullet \ \mbox{da div} \vec{B} = 0$ gibt es \vec{A} , so dass $\vec{B} = \mbox{rot} \vec{A}$
- Frage:
 - wie bestimmt man \vec{A}
 - -ist \vec{A} "real" oder nur mathematisches Hilfsmittel
 - * klassische Physik: lediglich Hilfsmittel
 - * Quantenmechanik: Aharahou-Bohm-Effekt $\vec{A} \neq 0$ beeinflusst einen e^- -Strahl obwohl $\vec{B} = 0$ auf Weg des Strahls
 - * QED: (φ_{el}, \vec{A}) ist "Wellenfunktion" des Photon

- \vec{A} ist nicht eindeutig \vec{A} und $\vec{A'} = \vec{A} + \operatorname{grad} f$ f Skalarfeld liefern selbes \vec{B} , da $\operatorname{rot}(\operatorname{grad} f) = 0$ \rightarrow Eichfreiheit durch Wahl von f oft: Coulombgleichung: $\operatorname{div} \vec{A} \stackrel{!}{=} 0$
- f eindeutig? Nein. Alle f mit $\Delta f = \text{div } \text{grad} f = 0$ erfüllen $\text{div}(\vec{A}) = 0$ nutze Freiheit in f, so dass $|\vec{A}(\vec{r})| \stackrel{|\vec{r}| \to \infty}{\longrightarrow} 0$
- Betrachte 2. MG.

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{A}) = \dots = -\Delta \vec{A}$$

also

$$\Delta \vec{A} = \mu_0 \vec{j}$$
$$t = 1$$

II.7.5 Berechnung von Magnetfeldern

Aus MW-Gl. bzw. Ampéresches Gesetz

1) **gerader Leiter**, Strom I $\int \vec{B} \ d\vec{s} = \mu_0 I \quad B \text{ nur abhängig von r, in Richtung } \vec{e_r}$ $B(r)2\pi r = \mu_0 I$

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

2) Koaxialkabel

$$B(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \cdot \begin{cases} \frac{r}{R_s} & \text{für} \quad r < R_s \\ \frac{1}{r} & \text{für} \quad R_s < r < R_n \\ 0 & \text{für} \quad R_n < r \end{cases}$$

3) Solenoid

$$\oint \vec{B} \ d\vec{s} = \int_C^D \vec{B} \ d\vec{s} + \int_A^B \vec{B} \ d\vec{s} \quad \text{ auf anderen Wegen } \quad \vec{B} \perp d\vec{s}$$

Bhomogen und entlang Symmetrieachse für "AB" $\rightarrow \infty \quad B(\infty) \rightarrow 0$

$$\oint \vec{B} \ d\vec{s} = \int_C^D \vec{B} \ d\vec{s} = Bl = \mu_0 NI$$

l Länge des Solenoiden N Windungszahl

$$B = \frac{\mu_0 NI}{l}$$

41

- 4) Toroidspule $\vec{B} = \frac{\mu NI}{2\pi R} \vec{e}_{\varphi}$
- 5) Flächenstrom $B_y = -\frac{1}{2}\mu_0 \vec{j} d$

Biot-Savart-Gesetz BSG

- \bullet Ziel: Verfahren zur Berechnung von \vec{B} für beliebige gegebene \vec{j},I
- Betrachte infinitesimales Leiterstück mit infinitesimaler Stromdichte $d\vec{j} \to d\vec{V}$ \vec{B}_{Gesamt} aus Summe/Integral über $d\vec{j}$
- Es gilt: $\Delta \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}$ [Vgl: $\Delta \varphi_{\rm el} = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$]

Lsg:
$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 \vec{r}' \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

 $\vec{B} = \operatorname{rot} \vec{A} = \dots = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 \vec{r}' \left[\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \vec{\nabla} \times \vec{j}(\vec{r}') = + \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \vec{j} \times (\vec{r} \times \vec{r}') \right]$ $\mathrm{rot} \vec{j} = 0$ kein Kreisstrom ohne externen Antrieb in Magnetostatik

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int d^3 \vec{r}' \frac{\vec{j}(\vec{r}') \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

wenn $\vec{j}=$ const. über Leiteroberfläche $\vec{j}\ d\vec{V}=\vec{j}\ d\vec{A}\ d\vec{l}=I\ d\vec{l}$ $d\vec{l}\uparrow\uparrow\ d\vec{j}\uparrow\uparrow\vec{l}$

$$\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi} \int \frac{(\vec{r} - \vec{r}') \times d\vec{l}}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$
 Biot Savart Gesetz

Bestimmung von \vec{B} mit BSG

1) Leiterschleife mit Radius R, Strom I ges: Magnetfeld auf der Achse aus $d\vec{l} \sim \vec{j} - d\vec{B} \sim -(\vec{r} - \vec{r'}) \times d\vec{l}$ Symmetrie bzw Kompensation von $d\vec{l}$ bei φ und $\varphi + \pi \Rightarrow \vec{B} = B_z \vec{e}_z$

$$dB_z = \cos \alpha dB$$
 $\cos \alpha = \frac{R}{|\vec{r} - \vec{r'}|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + z^2}}$

 $d\vec{l} \perp \vec{r} - \vec{r'} \Rightarrow \text{Beträge ausreichend}$

$$B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int dl \frac{\cos \alpha}{|\vec{r} - \vec{r'}|} \quad \text{auf Kreis} \quad R, z = \text{const.}$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{R}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} 2\pi R = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$$

für z = 0 (Ringzentrum) : $B_z = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{1}{R}$

2) Helmholzspulenpaar 2 Spuen mit Radius R, Abstand d_0 (oft = R)

II.8 Magnetische Kräfte

II.8.1 Die Lorenz Kraft

Erinnerung: Anziehung $I_1 \uparrow \uparrow I_2$, Abstoßung $I_1 \uparrow \downarrow I_2$ keine Coulomb-Kräfte, da Leiter neutral

Exp: Fadenstrahlrohr

Beobachtung: $R \sim \frac{1}{I} \sim \frac{1}{|\vec{R}|}$

Richtung der Kraft: $-\vec{v_e} \times \vec{B}$ rechte-Hand-Regel "+" $Q_e = -e$

keine Arbeit verrichtet durch F_{Mag} (Loranzkraft) $W = \int F_{\text{Mag}} d\vec{s} = 0$ $F_{\text{Mag}} \perp \vec{v} \Rightarrow$ Richtung von \vec{v} ändert sich, Betrag von \vec{v} konstant

$$\vec{F}_{\text{Mag}} = \vec{F}_L = q\vec{v} \times \vec{B}$$
 Lorenzkraft

Fadenstrahlrohr:

Beschleunigung in \vec{E} -Feld: $eU_B = \frac{1}{2}mv^2$ $v = \sqrt{\frac{2eU_B}{m}}$

für $U_B = 300 \text{V}$ v = 0,03 Lichtgeschwindigkeit $\vec{F}_L = \vec{F}_{\text{Zent}}$ $-e\vec{v} \times \vec{B} = -\frac{mv^2}{r}\vec{e}_r$

$$\vec{F}_L = \vec{F}_{\mathrm{Zent}} - e\vec{v} \times \vec{B} = -\frac{mv^2}{r}\vec{e}_r$$

$$\Rightarrow r = |\vec{p}| \quad \vec{n} = m\vec{v}$$

$$\Rightarrow r = \frac{|\vec{p}|}{eB} \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

$$T_{ ext{Umlauf}} = rac{ ext{Umfang } 2\pi r}{v} = rac{2\pi m}{eB}$$
 $\omega_{ ext{Umlauf}} = rac{2\pi}{T_{ ext{Umlauf}}} = rac{e}{m_e}B$ Zyklotronfrequenz

(gilt für $v \ll C$ Lichtgeschwindigkeit)

für $v \to c$ wird $T \nearrow, \omega \searrow$

Wenn $\vec{v}\perp\vec{B}$ dann in Gl. $\vec{v},\vec{p}\rightarrow\vec{v}_{\perp\vec{B}},\vec{p}_{\perp\vec{B}}$

 $eB = \frac{v_{\perp B}}{\rho}(\cdot m_e)$? ρ Radius in Ebene $\perp \vec{B}$

 $\vec{v}_{\parallel B}$ unbeeinflusst \rightarrow **Helixbahn** des Elektronenstrahls

Anwendung: $\frac{e}{m}$ - Bestimmung

Hall-Effekt:

• Hall-Effekt (Erwin Hall 1879 in Doktorarbeit)

Exp: Strom durch (Halb)leiter in Magnetfeld

 \rightarrow Spannung $U_{\text{Hall}} \perp \vec{B}$ und $\perp \vec{i}$

- e^- durch \vec{F}_L abgelenkt $\to \vec{E}$ -Feld wegen e^- -Mangel/Überschuss
- Gleichgewicht wenn $\vec{F}_{\rm el} + \vec{F}_L = \vec{0}$ $e|\vec{v}_D||\vec{B}| = e|\vec{E}| \qquad |\vec{E}| = \frac{U_H}{b}$ $I = |\vec{j}|A = jbd \quad j = n_e |\vec{v}_D|e \quad ev_D = \frac{j}{n_e}$ Also: $F_L = \frac{I}{bdn_e}B \quad F_{el} = e\frac{U_H}{b}$

Also:
$$F_L = \frac{I}{bdn_e}B$$
 $F_{el} = e\frac{U_H}{b}$

$$\rightarrow \boxed{U_H = \frac{IB}{edn_e}}$$

 $(n_e)_{H_L} \ll (n_e)_{\text{Leiter}} \Rightarrow \text{ für } I = \text{const. wird } U_H \text{ größer}$

• Anwendung: Hall-Sonde zur Messung von B-Feldern.

II.8.2 Kräfte auf Stöme

Leiter mit Querschnitt A: I = jA $\vec{j} = en_e \vec{v}_D$ Kraft auf infinitesimales Leiterstück dl, $dq = en_e A dl$

$$d\vec{F} = dq(\vec{v}_D \times \vec{B}) = en_e A \ dl(\vec{v} \times \vec{B}) = A \ dl\vec{j} \times \vec{B}$$

$$d\vec{l} \equiv dl \frac{\vec{j}}{|\vec{j}|}$$

$$d\vec{F} = Ajd\vec{l} \times \vec{B} = Id\vec{l} \times \vec{B}$$

Integration über Leiter: $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B} \to \text{erklärt}$ rollenden Stab/Leiterschaukel

• parallele Ströme (galvanische Kräfte)

 I_2 erzeugt $\vec{B}(I_2)$ am Ort von I_1 \rightarrow Lorenzkraft auf I_1 gemäß obiger Gleichung Abstand der Leiter r, länge $l \gg r$ Kraft auf dl_1 im Leiter 1

$$d\vec{F}_1 = I_1 d\vec{l}_1 \times \vec{B}(I_2)$$

Hatten:

$$\vec{B}(I_2) = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{r} \vec{e}_{\varphi}$$

 $\vec{B}(I_2) \perp I_1 \Rightarrow \text{Beträge ausreichend}$

$$dF_1 = I_1 \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I_2}{r} dl_1$$

$$|\vec{F_1}| = \int_0^L \frac{\mu_0}{2\pi r} I_1 I_2 \ dl_1 = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{L}{r} I_1 I_2$$

 $d\vec{l_1} \times \vec{B}$ mit Rechte-Hand-Regel \rightarrow Abstoßung für $I_1 \uparrow \downarrow I_2$ actio = reactio Aymmtrie zwischen I_1 und I_2

Exp: ,,Stromwaage"

Masse von 200 mg zum Beschweren $F_L = F_G \quad F_G = m \cdot g \quad F_L = \frac{\mu_0}{2\pi} I^2 \frac{L}{r}$ $\rightarrow I = \sqrt{\frac{mg^2\pi r}{L\mu_0}} = 15, 1A \quad \text{Vgl. Exp: I} = 14,9 \text{ A}$

Exp: Meissler-Ochsenfeldeffekt

Hochtemperatursupraleiter (Ytrium Barium Kupferoxid)

• Für $T < T_{\text{sprung}}$ supraleitend

- Magnetfeld aus Körper hinausgedrängt Erklärung in Festkörperphysik (Ginzburg-Landau-Th, BCS-Theorie)
- \bullet warum schweben über Magnetbahn ? \rightarrow Übung

II.8.3 Der Magnetische Dipol

Def.: magnetischer Dipol $C \rightarrow$ Leiterschleife

$$\vec{p}_M = I\vec{A}$$

Richtung von \vec{A} aus \vec{j} über "Rechte-Hand-Regel" Hatten B auf Achse:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2} \frac{l^2}{(R^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} \vec{e}_z$$

für $R^2 \ll z^2$:

$$= \frac{\mu_0 I}{2} \frac{R^2}{z^3} \vec{e}_z \sim \boxed{\frac{1}{z^3}}$$
$$= \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{\vec{p}_M}{z^3} \qquad \boxed{\vec{p}_M \uparrow \uparrow \vec{B}}$$

Allgemein (außerhalb Achse)

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{|\vec{r}|^3} \left(\frac{3\vec{r}(\vec{p}_M \cdot \vec{r})}{r^2} - \vec{p}_M \right)$$

Nordpol bei +z - Richtung, Südpol bei -z - Richtung $\to \vec{p}_M$ zeigt von Süd- nach Nordpol

• Dipol des e^- im Wasserstoffatom (klassisch)

$$\vec{F}_{\rm el} = \vec{F}_{\rm zen} \quad \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2} = m_e \frac{v^2}{r} = \frac{Lv}{r^2} \quad L \equiv m_e v r$$

In QM: L quantisiert $n\hbar$ $\hbar=\frac{h}{2\pi}$ h Planksches Wirkungsquantum e^- -Bewegung $\hat{=}$ Kreisstrom $I=\frac{-e}{T}$ T Umlaufzeit

$$\vec{p}_H = I\vec{A} = \frac{-e}{T}\vec{A} = \frac{-ev}{2\pi r}\pi r^2 \vec{e}_n = -\frac{e}{2m_e}\vec{L}$$
 für $L = 1\hbar$: $|\vec{p}_H| = \underbrace{\frac{e\hbar}{2m_e}} = 9,26\cdot 10^{-24} \text{ A m}^2$

 $\mu_B = \text{Bohrsches Magneton}$

Kräfte auf magnetischen Dipol

Leiterschleife $\vec{F} = I \oint d\vec{l} \times \vec{B}$ $\vec{M} = I \oint \vec{r} \times (d\vec{l} \times \vec{B})$

a) homogenes \vec{B} -Feld

 $\vec{F}_{\rm ges} = 0$ da Kompensation von $d\vec{l}$ bei φ und $d\vec{l}$ bei $\varphi + \pi$

$$\vec{M} = IB\sin\alpha\pi R^2 \vec{e}_y = \vec{p}_M \times \vec{B}$$

 $\vec{B} \downarrow \rightarrow \vec{p}_M \qquad \vec{p}_M \uparrow \uparrow \vec{B}$ energetisch günstiger

$$\Delta E_{\rm mag} \equiv -\int\limits_{\frac{\pi}{2}}^{\alpha} \vec{M} \ d\vec{\alpha} = -\vec{p}_M \vec{B} \quad \text{Nullpunkt für } E_{\rm mag} \text{ bei } \alpha = \pi/2$$

b) inhomogenes \vec{B} -Feld

Taylorentwicklung $\vec{B}(\vec{r}) = \underbrace{\vec{B}(\vec{r_0})}_{\text{const.}} + (\vec{r} \cdot \vec{\nabla} \vec{B}(\vec{r})) |_{\vec{r} = \vec{r_0}}$

 $\vec{B}(\vec{r_0})$ kein Beitrag zur Kraft

Rechnung zeigt: $\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{B}\vec{p}_M)$

d.h. Kraft in Richtung \vec{B} -Gradient. Dipol wird in Bereich großer Feldstärke gezogen.

II.9 Magnetische Felder in Materie

II.9.1 Magnetisierung der Materie

- Atom: Elektronen und Kern. e^- mit \vec{p}_M verbunden \vec{p}_M im Magnetfeld \vec{B} ausgerichtet
- $\vec{B}(\vec{p}_M) \equiv \vec{B}_{\text{Mag}}$ überlagert sich externes \vec{B} -Feld $\rightarrow \vec{B}_{\text{Med}}$
- $e^- \text{ mit } \vec{L} \Rightarrow \vec{p}_M = \underbrace{-\frac{e}{2m_e}}_{\gamma_L} \vec{L} = \gamma_L \vec{L} \quad |\vec{L}| = n\hbar$

 $\gamma_L=$ gyromagnetisches Verhältnis manchmal auch ohne für $|\vec{L}|=1\hbar \quad |\vec{p}_M|=\mu_B$ Bohrsche Magneton (des $e^-)$

- komplexe Atome: viele $e^- \to \text{vektorielle Summe der } \vec{L}_i$ $\to \text{Quantenmechanik, Atomphysik}$
- Kern: $\gamma_{L, \text{ Photon}} = \frac{e}{2m_p} \approx \frac{1}{1836} \gamma_{L,e^-} \rightarrow \text{vernachlässigbar}$
- Spin des e^- (Eigendrehimpuls) $\vec{S}: |\vec{S}| = \frac{1}{2}\hbar$

$$\vec{p}_M = \gamma_S \vec{S} \quad \gamma_S = -\frac{e}{m_e} = 2\gamma_L$$

46

• Gesamt Dipolmoment eines $e^- : \vec{p}_M = \vec{p}_{M,L} + \vec{p}_{M,S}$ komplexes Atom: $\vec{p}_{M,\text{gesamt}}$ aus e^- -Konfiguration aber: \vec{p}_{Atom} fixiert, \vec{B}_{ext} ändert nur Orientierung von \vec{p}_{Atom}

Magnetisierung der Materie

- ullet Ziel: Einfluss der atomaren \vec{p}_M auf \vec{B} -Feld in Materie quantifizieren
- Magnetisierung $\vec{M} \equiv \frac{1}{V} \sum_i \vec{p}_{M,i}$ aus Überlagerung von atomaren Kreisströmen
 - im Inneren Kompensation von entgegengerichteten Strömen
 - auf Rand Oberflächenstrom I_{Mag}

$$\vec{M} = \frac{I_{\mathrm{Mag}}\vec{A}}{V} \qquad |\vec{M}| = \frac{I_{\mathrm{Mag}}A}{Ad} = \frac{I_{\mathrm{Mag}}}{d} \quad d = \mathrm{Dicke} \ \mathrm{der} \ \mathrm{schicht}$$

 \bullet $\vec{B}_{\rm Mag}$ aus $I_{\rm Mag}$ über Ampéresches Gesetz Annahme: $\vec{B}_{\rm Mag}$ homogen, im Vakuum verschwindet

$$\oint \vec{B}_{\rm Mag} d\vec{s} = \mu_0 I_{\rm Mag} \qquad B_{\rm Mag} d = \mu_0 I_{\rm Mag}$$

$$|\vec{B}_{\rm Mag}| = \mu_0 \frac{I_{\rm Mag}}{d} = \mu_0 |\vec{M}| \text{ Rechte-Hand-Regel } \vec{M} \uparrow \uparrow \vec{B}$$

- Vgl: Elektrostatik $\vec{E}_{Pol} = -\frac{1}{\epsilon_0} \vec{P}$ $\vec{B}_{Mag} = \mu_0 \vec{M}$ $\vec{E}_{Pol} \uparrow \downarrow \vec{P} \rightarrow \text{Schwächung des E-Feldes}$ $\vec{B}_{Mag} \uparrow \uparrow \vec{M} \rightarrow \text{Stärkung des B-Feldes}$
- Feld im Medium $\vec{B}_{\mathrm{Med}} = \vec{B}_{\mathrm{frei}} + \vec{B}_{\mathrm{Mag}} = \vec{B}_{\mathrm{frei}} + \mu_0 \vec{M}$ $\vec{B}_{\mathrm{Mag}} / \vec{M}$ proportional zu \vec{B}_{frei} $\vec{B}_{\mathrm{Mag}} = \chi_m \vec{B}_{\mathrm{frei}}$ χ_m magnetische Suszeptibilität Achtung: $\vec{E}_{\mathrm{Pol}} = \chi_e \vec{E}_{\mathrm{Med}}$ (nicht via \vec{E}_{frei}) Zsgh:

$$\vec{B}_{\rm Med} = (1+\chi_m) \vec{B}_{\rm frei} \equiv \mu \vec{B}_{\rm frei}$$
 μ relative Permeabilität $\mu=1+\chi_m$

 μ relative Permeabilität $\mu = 1 + \chi_m$ $((1 + \chi_e)\vec{E}_{\text{Med}} = \vec{E}_{\text{frei}})$

Maxwell- Gleichungen im Medium

Def: neues Feld magnetische Erregung

$$\vec{H} \equiv \frac{1}{\mu_0} \vec{B}_{\text{frei}}$$
 magnetische Erregung

Es gilt:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$
 $\vec{B}_{\text{Med}} = \vec{B}_{\text{frej}} + \vec{B}_{\text{Mag}} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$

Verwendung von \vec{B} und $\vec{H} \to \text{kompaktere MW-Gl.}$

- \bullet Ab jetzt: " Med " unterdrücken \vec{B} und \vec{E} sind Felder (im Medium oder Vakuum) die gemessen werden
- Vorteil der MW-Gl in $\vec{B}, \vec{H}, \vec{E}, \vec{D}$
 - -keine Kenntnis über ρ, \vec{j} im Medium

– nur externen ρ, \vec{j}

 \vec{H} Teil des \vec{B} -Feldes $(\cdot \frac{1}{\mu_0})$ das aus der Externen Anregung/Erregung stammt

- keine magnetischen Monopole $\operatorname{div} \vec{B} = 0$ $\operatorname{div}(\mu, \mu_0, \vec{H}) = \mu \mu_0 \operatorname{div} \vec{H} + \mu_0 \operatorname{grad} \mu \cdot \vec{H} \stackrel{!}{=} 0$
 - homogenes Medium $\mu={\rm const.} \to {\rm div} \vec{H}=0$
 - inhomogenes Medium $\mu=\mu(\vec{r}) \to {\rm div} \vec{H} = -\frac{{\rm grad}\mu\vec{H}}{\mu} \neq 0$ i.a.
- Verhalten an Grenzflächen d.h.überlagerung von Vakuum $(\mu=1)$ zu Medium $(\mu\neq1)$ rot $\vec{H}=\vec{j}=0 \Rightarrow \vec{H}_{\mathrm{frei}}^{\parallel}=\vec{H}_{\mathrm{Med}}^{\parallel} \quad \vec{B}_{\mathrm{frei}}^{\parallel}=\frac{1}{\mu}\vec{B}_{\mathrm{Med}}^{\parallel}$ div $\vec{B}=0 \Rightarrow \qquad \vec{B}_{\mathrm{frei}}^{\perp}=\vec{B}_{\mathrm{Med}}^{\perp} \quad \vec{H}_{\mathrm{frei}}^{\perp}=\mu\vec{H}_{\mathrm{Med}}^{\perp}$

II.9.2 Diamagnetismus

- keine permanente Dipole ($\vec{I}_{Atom} = \vec{L}_{Atom} + \vec{S}_{Atom} = 0$) wenn abgeschlossene Schulen in Hülle (reist)
- $\vec{B}_{\rm ext}$ induziert magnetische Dipole $\vec{P}_M^{\rm ind} \uparrow \downarrow \rightarrow$ nächstes Kapitel \rightarrow Schwächung des B-Feldes, $\chi_m < 0, \mu < 1$ typ: $\chi_m \sim -10^{-5} \rightarrow -10^{-6}$
- Kraft im inhomogenen Feld $\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{B} \cdot \vec{p}_M)$ $\vec{M} = \frac{1}{V} \sum_i \vec{p}_{M,i}$ $\vec{p}_M = V \vec{M} = V \chi_m \vec{H} = \frac{V \chi_m}{\mu_0} \vec{B}$ $\vec{F} = \vec{\nabla}(\vec{B} \frac{V \chi_m}{\mu_0} \vec{B}) = \frac{V \chi_m}{\mu_0} \vec{\nabla} |\vec{B}|^2$

$$\mu_0$$
 μ_0

- Probe aus Bereich von hohem Feld herausgedrängt
- alle Substanzen zeigen Diamagnetismus aber durch Paramagnetismus und Ferromagnetismus Effekt überdeckt

II.9.3 Paramagnetismus

- x>0 $\vec{M} \uparrow \uparrow \vec{B}_{\mathrm{ext}}$ permanente magnetische Dipole
- $\vec{B}_{\mathrm{ext}} = 0$ keine Ausrichtung des atomaren $\vec{p}_{M,i} \Rightarrow \vec{M} = 0$
- $\vec{B}_{\rm ext} \neq 0$ teilweise Ausrichtung des $\vec{p}_{M,i}$ Gegenwirkung durch thermische Bewegung Ausrichtung durch Boltzmannvtlg. $ce^{-\frac{\Delta E}{kT}} \approx c(1-\frac{\Delta E}{kT})$ $\Delta E = \mu_B |\vec{B}| = 9, 26 \cdot 10^{-24} {\rm J}$ für B = 1T $kT(T=300{\rm K}) = 4, 14 \cdot 10^{-21} {\rm J} \quad \Rightarrow \frac{\Delta E}{kT} \ll 1$

• Mittleres Dipolmoment eines Atoms

$$|\overrightarrow{\vec{p}_M}| = \frac{1}{3} \frac{|\vec{p}_m|^2}{kT} |\vec{B}| \qquad n_p \quad \text{Dipoldichte}$$

$$\vec{M} = n_p \overrightarrow{\vec{p}_M} = \frac{1}{3} \frac{n_p |\vec{p}_m|^2}{kT} \vec{B}$$

$$\chi_m = \frac{\mu_0 \vec{M}}{|\vec{B}|} = \frac{1}{3} \frac{n_p \mu_0 |\vec{p}_m|^2}{kT} \sim \frac{1}{T} \quad \text{Curie- Gesetz}$$

$$\chi_m(300 \text{K}) \stackrel{\text{typ}}{\approx} 10^{-6} \to 10^{-4}$$

• Probe in den Bereich größeres B-Feldes gezogen

II.9.4 Ferromagnetismus

- \bullet große $\chi,\,\vec{M}$ aus WW der atomaren Dipole
- hohe Temperatur: Dipole statistisch verteilt $E_{\text{therm}} > E_{\text{Austausch}}$
- Temperatur sinkt: $E_{\text{therm}} > E_{\text{Austausch}}$
 - \rightarrow Ausrichtung der Dipole an mehreren stellen
 - \rightarrow Bildung der weißschen Bezirke / Domänen
- für $\vec{B} = \vec{0}$ gilt $\vec{M} = \vec{0}$ (zunächst)
- $\vec{B} \neq \vec{0}$: Ausrichtung der Domänen $\vec{M} \uparrow \uparrow \vec{B}$
 - Sprungweise \rightarrow Barkhausen Effekt
 - Sättigung \rightarrow alle Domänen ausgerichtet
- Phasenübergang bei Temperatur Erhöhung bei $T > T_c$: $E_{\text{therm}} > E_{\text{Austausch}} \ (N_i : T_c = 358\text{C})$ \rightarrow auflösen der Domänen $\rightarrow \vec{M} \rightarrow 0$ Entmagnetisierung

Phasenübergang: Ferro- \rightarrow Paramagnetismus

obehalb
$$T_c: \chi = \frac{d}{(T - T_c)^r}$$
 $c = \text{const.}, \ r = 1 \to 1, 5$

II.9.5 Elektromagnet

- Kombination Spule und Eisenkern
 - \rightarrow Formung des Magnetfeldes
 - \rightarrow Luftspalt zur Nutzung des Feldes Ampéresches Gesetz:

$$\oint \vec{H}d\vec{s} = H_{\text{Fe}} + l_{\text{Fe}} + H_0 d = NI$$

Grenze: $B_{\perp} = \text{const.} \ \mu_{\text{Fe}} H_{\text{Fe}} = H_0$

$$\rightarrow B = \frac{\mu_0 NI}{\frac{l_{\rm Fe}}{\mu_{\rm Fe}} + d} \approx \frac{\mu_o NI}{d} \quad \mu_{Fe} \approx 4000 \qquad hierfehltwas$$

Spalt kleiner, dann Bgrößer v
gl: Luftspule $B=\frac{\mu_0NI}{L_{\rm Spule}}$ hier Verstärkung $\frac{dL_{\rm Spule}}{d}$

Kapitel III

Elektrodynamik

III.10 Elektromagnetische Induktion

III.10.1 Induktionsgesetz

1831 Faraday: in veränderlichem \vec{B} -Feld wird entlang Leiter Spannung induziert $U_{\rm ind}$

Beobachtung: $U_{\text{ind}} \sim \frac{d}{dt}A$, $\frac{d}{dt}\vec{B}$, $\frac{d}{dt}$ Winkel (\vec{A}, \vec{B})

$$U_{\rm ind} \sim \frac{d}{dt} \Phi_M \quad \Phi_M = \int_M \vec{B} d\vec{A}$$

- Wer verursacht U_{ind} ?
- \bullet F_L auf beweglichen e^- und ortsfesten A^+
- e^- verschoben $\to E$ -Feld bis Gleichgewicht $F_{el} = F_L$

$$e|\vec{E}| = e|\vec{v}||\vec{B}| \quad U_{\text{ind}} = l|\vec{E}| = l|\vec{v}||\vec{B}|$$

$$v = \frac{ds}{dt}, \ l = \text{const.}, \ |\vec{B}| = \text{const.}$$

$$|U_{\text{ind}}| = |\vec{B}|\frac{d}{dt}(ls) = |\vec{B}|\frac{d}{dt}|\vec{A}| = \frac{d}{dt}\Phi_M \quad \Phi_M = |\vec{B}|A$$

Lorentzkraft bewirkt U_{ind} . Hier: aus Änderung von A

- Leiterschleife (A = const.) im \vec{B} -Feld
 - [A] \vec{B} homogen, $\vec{v} \uparrow \uparrow \vec{B} \to \Phi_M = \text{const.}, U_{\text{ind}} = 0$
 - B inhomogen, $B_z = f(z)B_0$ f(z) stetige, monoton fallend

$$B_z \uparrow \uparrow \vec{v}$$
 keine F_L , keine $U_{\rm ind}$

radiale komponente B_r , $\vec{B}_r \perp \vec{v} \rightarrow F_L \rightarrow U_{\text{ind}} \neq 0$

aus div
$$\vec{B} = 0$$
 folgt $B_r = \frac{B_0}{r} \int dr \ r \frac{df(z)}{dz}$

Ring geschlossen: fließt Induktionstrom I_{ind}

Offen: Induktionsspannung an Enden

$$F_{el} = e|\vec{E}| = e\frac{|U_{\text{ind}}|}{2\pi r} \stackrel{!}{=} e|\vec{v}|B_r = F_L$$

$$|U_{\rm ind}| = 2\pi r |\vec{v}| B_r \tag{1}$$

Betrachte Fluss durch Leiterschleife

$$\Phi_{M} = \int_{A} \vec{B} d\vec{A} = \oint_{A} B_{z} dA = \int d\varphi \int dr \ r B_{0} f(z)$$

$$\frac{d\Phi_{M}}{dt} = \underbrace{2\pi}_{\int d\varphi} B_{0} \frac{d}{dt} \int dr \ r f(z) = 2\pi B_{0} \int \frac{df(z)}{dz} \underbrace{\frac{dz}{dt}}_{v} r \ dr$$

$$= 2\pi B_{0} |\vec{v}| \int dr \ r \frac{df(z)}{dz} = f2\pi B_{r} r |\vec{v}| \tag{2}$$

also aus Vgl (1) und (2) $|U_{\text{ind}}| = \frac{d\Phi_M}{dt}$

Lenzsche Regel

- Richtung von U_{ind} und I_{ind} ?
- Betrachte Leiterschleife $\vec{A}\uparrow\uparrow z$ -Achse /Symmetrieachse Ring nach links bewegen $\frac{d\Phi_M}{dt}>0$ für $U_{\rm ind}=-\frac{d\Phi_M}{dt}$ Strom Linksschraube um \vec{A} machen oben I nach unten, e^- Lorentzkraft nach vorne Richtung von I konstant mit Herleitung aus F_L
- Gedanken Experiment: $\vec{B}_{\rm ind}(I_{\rm ind}) \uparrow \downarrow \Delta \vec{B}_{\rm sol}$ sonst Verletzung der Energieerhaltung

Lensche Regel:

 I_{ind} so gerichtet, dass erzeugte \vec{B}_{ind} der Änderung von Φ_M entegenwirkt.

Zusammenfassung: Änderung von Φ_M in A erzeugt/induziert U_{ind} auf Rand des Leiters gemäß Faradayschen Induktionsgesetzes.

$$U_{\rm ind} = -\frac{d\Phi_M}{dt}$$

• $I_{\rm ind}$ ist Kreisstrom (z.B. in Ring) \rightarrow Kreis/Ring förmiges \vec{E} -Feld $\oint \vec{E} d\vec{s} = U_{\rm ind} \neq 0$ zunächst Widerspruch zu 1. MX-Gl. aber bisher: $\Phi_M = {\rm const.} \rightarrow U_{\rm ind} = 0$ neuer Term in MW-Gl.

$$\oint_{dA} \vec{E} d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_{A} \vec{B} d\vec{A} + \text{satz von Stokes}$$

$$\oint_{dA} \vec{E} d\vec{s} = \int_{A} \text{rot} \vec{E} d\vec{A} = -\frac{d}{dt} \int_{A} \vec{B} d\vec{A}$$

$$A \text{ beliebig } \Rightarrow \boxed{\text{rot } \vec{E} = -\frac{d}{dt} \vec{B}}$$

1. MW- Gl.:

"zeitlich veränderliche \vec{B} -Feld erzeugt elektrisches Wirbelfeld"

"Wirbelströme"

• bisher: Leiterschleifen, Spulen

• generell: in geschlossenem Leiter erzeugte elektrische Wirbelfeld Kreisströme / Wirbelströme

ullet Wirbelströme erzeugen $ec{B}$ -Feld gemäß Lenzscher Regel [Folie: Wirbelstrom bremse des ICE3]

III.10.2 Selbstinduktion

• Schleife/ Spule mit Induktion und separates veränderliches Magnetfeld

ullet aber: Induktion im Feld-erzeugenden Leiter o Selbstinduktion

Betrachte Spule: Strom $I \to \vec{B}$ -Feld erzeugt

$$\Phi_M \sim |\vec{B}| \sim I \quad \boxed{\Phi_M \equiv LI}$$

(selbst-) Induktion $L~[L]=1\frac{\rm Vs}{\rm A}=1{\rm H}$ (Henry)

Lenzsche Regel

$$U_{\rm ind} = \frac{d\Phi_M}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

L abhängige von Geometrie des Leiters, zeitlich konstant

Maschenregel $U_0 = U_L + U_R$

Gegenspanning $U_L = -U_{\text{ind}}$

$$\rightarrow U_0 = U_R - U_{\text{ind}} = RI + L \frac{dI}{dt}$$

$$\frac{dI}{dt} = -\frac{R}{L}I + \frac{U_0}{L} \qquad (DGL)$$

Lösungsansatz: $I(t) = Ae^{-\chi t} + B$

$$\frac{dI}{dt} = -\chi A e^{-\chi t}$$

Einsetzen: $-\chi A e^{-\chi t} = -\frac{R}{L} A e^{-\chi t} - \frac{R}{L} B + \frac{U_0}{L}$ für belt: $\rightarrow \chi = \frac{R}{L} A_{\rm bel} B = \frac{U_0}{R}$

$$\to I(t) = \frac{U_0}{R} (1 - e)^{-\frac{R}{L}t}$$

starker Anstieg, asymptotisch gegen $\frac{U_0}{R}(\hat{=}L=0)$

Ausschaltvorgang

[Folie: Ausschaltvorgang]

Knotenregel $I_1 = -I_2$

Maschenregel $0 = U_2 - U_1 = R_2 I_2 - U_{\text{ind}} - R_1 I_1 = R_2 I_2 + L \frac{dI_2}{dt} - R_1 I_1$

$$\frac{d}{dt}I_2(t) = -\frac{R_1 + R_2}{L}I_2(t)$$

Lösung
$$I_2(t) = \frac{U_0}{R_2} e^{-\frac{R_1 + R_2}{L}t}$$
 $I_2(0) = \frac{U_0}{R_2}$

Beispiele für Induktivitäten

1. Solenoid spule

$$B=\mu_0\frac{N}{l}I \text{ Wicklungsdichte } \eta=\frac{N}{l}$$

$$\Phi_M=\int_A \vec{B}d\vec{A}=\mu_0\eta AI \quad \vec{B}\uparrow\uparrow\vec{A}, \quad \vec{B} \text{ homogen}$$

in jeder Windung Spannung induziert

$$U_{\text{ind}} = -N \frac{d\Phi_M}{dt} = -\mu_0 N \eta A \frac{dI}{dt}$$
$$= -\mu_0 \eta^2 l A \frac{dI}{dt}$$

Da
$$U_{\rm ind} = -L \frac{dI}{dt}$$
, $L = \mu_0 \eta^2 \text{ V}$

- 2. Koaxialkabel $L = \frac{\mu_0}{2\pi} (\frac{1}{2} + ln \frac{R}{R_s}) l$
- 3. Lecherleitung $L = \frac{\mu_0 l}{\pi} \left[\frac{1}{2} + ln \frac{d-r_0}{r_0} \right]$ minimal für $d = 2r_0$

III.10.3 Feldenergie

- Betrachte Schaltvorgänge in Spule
 - -Einschalten \rightarrow Aufbau $\vec{B}\text{-Feld}$ Energie im $\vec{B}\text{-Feld}$ gespeichert
 - Ausschalten $U_{\rm ext}=0$, Stromfluss \to Energiefreisetzung Strom durch R_1 und R_2 in Serie $\to P=I^2R$ $R=R_1+R_2$

$$W_m = \int_0^\infty I^2(t)R \ dt = \int_0^\infty I_0^2 e^{-\frac{2R}{L}t} R \ dt = -I_0^2 \frac{LR}{2R} e^{-\frac{2R}{L}t} \Big|_0^\infty$$
$$W_m = \frac{1}{2} I_0^2 L$$

Solenoid:
$$L = \mu_0 n^2 A l$$
 $B = \mu_0 n I_0$
dann $w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} I_0^2 \mu_0 = \frac{1}{2\mu_0} |\vec{B}|^2$

Ergebnis ist allgemeingültig

Zsfg:
$$W_{\rm el}=\frac{1}{2}\epsilon_0|\vec{E}|^2$$
 Kondensators $W_{\rm el}=\frac{1}{2}CU^2$ $W_{\rm mag}=\frac{1}{2\mu_0}|\vec{B}|^2$ spule $W_{\rm mag}=\frac{1}{2}LI^2$ c für Lichtgeschwindigkeit $W_{\rm ges}=\frac{1}{2}\epsilon_0(|\vec{E}|^2+c^2|\vec{B}|^2)$

III.10.4 Maxwell-Gleichungen

• Gl. für statische Situation

+ Faradays Induktionsgesetz

+ neuer Term "Verschiebungsstrom" aus Theo. Argument (Maxwell)

Betrachte:

$$\oint \vec{B} d\vec{s} = \mu_0 I$$

Links ringförmigen Weg am Leiter $\oint \vec{B} \ ds = 0$ Widerspruch zu Ampéreschen Gesetz/ Maxwell-Gl.

Rechts keinen Strom I im Kondensator aller el. Fluss $\Phi_{\rm el}$ durch Zylinderfläche \to zusätzlicher Beitrag $\frac{d\Phi_{\rm el}}{dt}$ nur wenn $\frac{d\Phi_{\rm el}}{dt} \neq 0$ fließt I und erzeugt \vec{B} -Feld

Rechnung $I_V = \frac{dQ}{dt}$ Änderung auf Kondensatorplatten

$$|\vec{E}| = \frac{Q}{\epsilon_0 A} \quad Q = |\vec{E}| A \epsilon_0$$

$$I_{V} = \frac{dQ}{dt} = \epsilon_{0} \frac{d}{dt} (|\vec{E}|A)$$
$$= \epsilon_{0} \frac{d}{dt} \int_{A} \vec{E} \ d\vec{A} = \epsilon_{0} \frac{d\Phi_{el}}{dt}$$

Addition von I_V zu normalen Strom in MW-Gl.

$$\oint \vec{B} \ d\vec{s} = \mu_0(I + I_V) = \mu_0 I + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \Phi_{el}$$

Diff. Form: $I = \int_A \vec{j} \ d\vec{A}$ und Stokes'scher Satz

$$\int_{A} \operatorname{rot} \vec{B} \ d\vec{A} = \mu_{0} \int \vec{j} \ d\vec{A} + \mu_{0} \epsilon_{0} \frac{d}{dt} \int \vec{E} \ d\vec{A}$$

A beliebig:

$$\operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{d}{dt} \vec{E}$$

Finale Form der MW-Gl. im Vakuum Kopplung von \vec{E} und \vec{B} durch " $\frac{d}{dt}$ "-Therme

III.11 Wechselstromkreise

III.11.1 Wechselstrom

• periodische Änderung der Polarität der Spannungsquelle meist Sinusförmig:

$$U(t) = U_0 \sin \omega t$$
 $\frac{1}{T} = f$ Frequenz $I(t) = I_0 \sin \omega t$ $\frac{2\pi}{T} = 2\pi f = \omega$

 I_0 bzw. U_0 Maximal o. Spitzenwerte Leistung am ohmschen Widerstand P(t)=U(t)I(t) Spitzenwert $U_0I_0=\frac{U_0^2}{R}=R_0I_0^2$

$$P(t) = \frac{U_0^2}{R} \sin^2 \omega t = RI_0^2 \sin^2 \omega t$$

$$\overline{P} = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{U_0^2}{R} \sin^2 \omega t \ dt$$
$$= \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{R} = \frac{1}{2} I_0^2 R = \frac{1}{2} U_0 I_0$$

 \rightarrow Effektivwerte: Werte die Gleichstrom hat mit gleichem Leistungsverbrauch

$$U_{\text{eff}} = \frac{U_0}{\sqrt{2}}$$
 $I_{\text{eff}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}}$

[Folie: Netzspannung in Deutschland] [Folie: Drei-Phasen-Wechselspannung]

[Folie: Generator zur Erzeugung der Netzwechselspannung]

III.11.2 Diodenschaltungen

Diode Bauelement, dass Strom nur in eine Richtung fließt Schaltsymbol durchlässig

[Folie: Kennlinie und Schaltsymbol]

 $U_{Ak}>0,5$ V Diode wird leitend $U_{Ak}\gg 0,7$ V $l_{\rm in}~I-U$ -Charakteristik I=k(U-0,7V) $U_{Ak}<0,5$ V fließt Sperrstrom $I_{\rm sperr}\approx pA\rightarrow \mu A$ $U_{Ak}\ll 0$ Durchbruch

Gleichrichter

[Folie: Brückengleichrichtung]

- Ziel: Erzeugung von Gleichspannung aus Wechselspannung
- i) Einweggleichrichtung
 - nur in pos. Halbperiode Diode leitend
 - $-U_{\text{aus}}^{\text{max}} = U_{\text{ein}} 0.7V$
 - Glättung durch Kondensator $U_{\rm aus}(t)=U_{\rm max}e^{-t/RC}\approx U_{\rm max}(1-\frac{t}{RC})$
- ii) Grätzschaltung
 - in jeder Halbperiode 2 Dioden leitend
 - $-U_{\text{max}}^{\text{aus}} = U_{\text{ein}} 1,4V$

- Glättung wie oben
- iii) Villardschaltung

Einschalten: U_C bis $U_0 - 0,7V$ geladen

Maschenregel: $U_{\text{aus}} = U_{\text{ein}} + U_C = U_{\text{ein}} + U_0 \approx U_0 + U_0 \cos \omega t$

 \rightarrow Spannungsschub um U_0

+ Gleichrichter \rightarrow Greinacher Schaltung

 $U_{D_1} = U_0 + U_0 \cos \omega t$ $U_{\text{max}}^{\text{aus}} = 2U_0(-1, 4V)$

- iv) Kaskadenschaltung nach Greinacher
- 1. Stufe $U_{A_0}=2U_0-1,4{\rm V}$ gleichgerichtet $U_{D_2}=2U_0\sim\omega t\to {\rm Eingang~f\"ur}~2. {\rm Stufe}$
- 2. Stufe $U_{AB}=2U_0-1,4$ V gleichgerichtet $\to U_{B0}^{\rm max}=4U_0-2,8$ V viele Kaskaden \to Hochspannung

Begrenzung: Feldstärke in letzter Stufe

Anwendung: Cockroft-Walton-Kaskade in Beschleunigern

III.11.3 Zeigerdiagramme

ullet komplexe Schaltungen \to Rechnen mit cos, sin und Additionstheorem schwierig \to komplexe Schreibweise sin und cos als Realteile der komplexen Exponentialfunktion

z.B. $U_0 \cos \omega t = \text{Re}(U_0 e^{i\omega t})$ $U_0 \sin \omega t = \text{Re}(U_0 r^{i\omega t - \pi/2})$

$$\exp(ia) = \cos ai \sin a \quad \cos(a - \frac{\pi}{2})\sin a$$

$$a + ib = \sqrt{a^2 + b^2}e^{i\Phi}$$
 $\Phi = \arctan \frac{b}{a}$

oft Re weggelassen: $U = U_0 e^{i\omega t}$

- nur Hilfsmittel, an Ende Realteil bilden
- Veranschaulichung im Zeigerdiagramm

III.11.4 Komplexe Widerstände

<u>Kondensator:</u> Gilt: $U = \frac{Q}{C} \quad \frac{d}{dt} : \frac{dU}{dt} = \frac{I}{C}$

$$U(t) = U_0 \cos \omega t$$
 gegeben

$$I(t) = C\frac{dU}{dt} = -\omega U_0 C \sin \omega t = I_0 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

Spitzenwert $I_0 = \omega C U_0$ I teilt U um $\frac{\pi}{2}(90^\circ)$ voraus

$$\overline{-U_{\rm ind}} = L_{dI}^{dI} = U(t)$$

Geg:
$$U(t) = U_0 \cos \omega t$$

$$\frac{dI}{dt} = \frac{1}{L}U(t) = \frac{U_0}{L}\cos\omega t$$

$$I(t) = \int \frac{U_0}{L} \cos \omega t \, dt = \frac{U_0}{L\omega} = \frac{U_0}{L\omega} \cos(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

Spitzenwert $I_0 = \frac{U_0}{\omega L}$ Spannung eilt Strom um $\frac{\pi}{2}$ voraus

Impedanz Z: Widerstand für Bauteil um $\frac{U}{I}$ zu beschreiben. naiv: $\frac{U(t)}{I(t)}$ "Widerstand" zeitabhängig, negativ

alternativ: $Z = \frac{U(t)}{I(t)}$ wobei U, I komplexwertige Funktionen sind.

i) Kondensator mit Kapazität C
$$U(t)=U_0e^{i\omega t}$$
 $I(t)=\omega CU_0r^{i(\omega t+\frac{\pi}{2})}$

$$Z_C = \frac{1}{\omega C} \frac{1}{e^{i\pi/2}} = \frac{1}{i\omega C}$$

$$\omega \to 0 : Z_C \nearrow \infty \quad \omega \to \infty : Z_C \searrow 0$$

$$U(t) = U_0 e^{i\omega t} \quad I(t) = \frac{U_0}{\omega L} e^{i(\omega t - \frac{\pi}{2})}$$

$$Z_L = \omega \frac{1}{e^{-i\pi/2}} = i\omega L$$

$$\omega \to 0: Z_L \searrow 0 \quad \omega \to \infty: Z_L \nearrow \infty$$

iii) Ohmscher Widerstand

$$Z_R = R$$
 (trivial)

Kirchhoffsche Gesetze auch hier gültig (da auf Q- und E-Erhaltung basierend) Berechnung von Netzwerken mit KHG und den Impedanzen.

III.11.5Frequenzfilter

Bem: periodisches Signal mit beliebigem Amplitudenverlauf aus Überlagerung von cosund sin-förmigen Signalen

 \rightarrow Fourierzerlegung

Komplexe Widerstände

- Ändern das Frequenzspektrum
- \bullet Beeinflussen Form des Signals/Größe in Abhängigkeit von ω

Hochpass: Spannungsteiler mit $Z_1 = \frac{1}{i\omega C}$ $Z_2 = R$

 $\overline{\ddot{\text{U}}\text{bertragungsfaktor}} \ k = \frac{U_{\text{aus}}}{U_{\text{ein}}} = \frac{Z_{\text{aus}}}{Z_{\text{ges}}}$

$$k = \frac{R}{R + \frac{1}{i\omega C}} \frac{R + \frac{i}{\omega C}}{R + \frac{i}{\omega C}} = \frac{R^2 + i\frac{R}{\omega C}}{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}} = \frac{\omega^2 C^2 R^2}{\omega^2 C^2 R^2 + 1} + i\frac{\omega C R}{\omega^2 C^2 R^2 + 1}$$

58

$$|k| = \frac{|U_{\text{aus}}|}{|U_{\text{ein}}|} \quad |k|^2 = \frac{\omega^2 C^2 R^2}{\omega^2 C^2 R^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{\omega_0^2}{2}} \qquad \omega_0 \equiv \frac{1}{RC}$$

Phase Φ $\tan \Phi = \frac{\operatorname{Im}}{\operatorname{Re}} = \frac{1}{\omega CR} = \frac{\omega_0}{\omega}$ für $\omega \to \infty$ $|k| \to 1$ "Hochpass" für $\omega \to 0$ $Z_C \to \infty$ Kondensator sperrt für ω klein eilt Spannung um $\frac{\pi}{2}$ hinterher

Def: Grenzfrequenz $\omega_{\mathbf{Gr}}$ Frequenz bei der $|k(\omega_{\mathbf{Gr}})| = \frac{1}{\sqrt{2}}$ Hochpass: $\omega_{\mathbf{Gr}} = \omega_0 = \frac{1}{RC}$

Tiefpass:

- a) RC-Serienschaltung mit Abgiff über C
- b) LR-Serienschaltung mit Abgriff über R

$$Z_1 = i\omega L \quad Z_2 = R \quad k = \frac{R}{R + i\omega L}$$
$$|k|^2 = \frac{R^2}{R^2 + \omega^2 L^2} = \frac{1}{1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}} \quad \omega_0 \equiv \frac{R}{L}$$

$$\begin{array}{l} \tan\Phi = \frac{-\omega L}{R} = \frac{-\omega}{\omega_0} \\ \text{für } \omega \to 0 \quad |k| \to 1 \quad \Phi \to 0 \text{ Tiefpass} \\ \text{für } \omega \to \infty \quad |k| \to 0 \quad \Phi \to -\frac{\pi}{2} \end{array}$$

Bandpass:

- 1. R-L-C-Serienschaltung
- 2. nur Durchlass in einem gewissen Frequenzbereich
- 3. zwei frequenzabhängige Impedanzen $\sim \omega, \sim \frac{1}{\omega}$

$$|k| = \frac{R}{\sqrt{R^2[\omega L - \frac{1}{\omega C}]}}$$
 $\tan \Phi = \frac{\frac{1}{\omega C} - \omega L}{R}$

- 4. |k|=1 maximal bei $\omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}}$ dort Sprung in Φ von $+\pi/2\to -\pi/2$
- 5. Breite des Bereichs in ω mit $|k| > \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\Delta\omega = \sqrt{\frac{R^2}{L^2} + \frac{4}{LC}}$$

III.11.6 Blindleistung

- Bestimmung von Leistung P an Impedanz Z
- Gleichspannung: P = UI zeitlich konstant
- An Impedanz Z: $U(t) = U_0 \cos \omega t$ $I(t) = I_0 \cos(\omega t \Phi)$ Mittlere Leistung $\overline{P} \equiv \frac{1}{T} \int_0^T U(t)I(t)dt$

$$\overline{P} = \frac{1}{T} \int_{0}^{T} U_0 I_0 \cos(\omega t) \cos(\omega t - \Phi) \cdots = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \Phi$$

ohmscher Widerstand Z=R $\Phi=0$ $\overline{P}=\frac{U_0I_0}{2}\equiv U_{\rm eff}I_{\rm eff}$

- für reine C, reine L $\Phi = \pm \frac{\pi}{2} \to \overline{P} = 0$
- Blindleistung: Leistung von C und / oder L aufgenommen wird

•

$$Z = \frac{U(t)}{I(t)} = \frac{U_0 e^{i\omega t}}{I_0 e^{i(\omega t - \Phi)}} = \frac{U_0}{I_0} e^{+i\Phi}$$

Wirkwiderstand $\text{Re}(z) = \frac{U_0}{I_0} \cos \Phi$ Blindwiderstand $\text{Im}(z) = \frac{U_0}{I_0} \sin \Phi$

• Wirkleistung $\overline{P} = \frac{1}{2}I_0^2 \operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}\frac{U_0^2}{\operatorname{Re}(z)}$ Blindleitung $\overline{Q} = \frac{1}{2}I_0^2 \operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2}\frac{U_0^2}{\operatorname{Im}(z)}$

[Folie: Wirk- und Blindleistung]

Leistungsanpassung Betrachte Spule mit $R \ll \omega L \rightarrow$ geringe Wirkleistung aber eventuell sehr großer Strom

• optimale Leistungsübertragung \to weitere Anpassungsimpedanz Z_A in Reihe an Last $\overline{P} = \frac{1}{2}I_0^2 \operatorname{Re}(Z_L)$

$$I(t) = \frac{U(t)}{Z_A + Z_L} \to I_0 = \frac{U_0}{|Z_A + Z_L|}$$

$$\overline{P} = \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{|Z_A + Z_L|^2} \operatorname{Re} Z_L = \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{(\operatorname{Re} Z_A + \operatorname{Re} Z_L)^2 (\operatorname{Im} Z_A + \operatorname{Im} Z_L)^2} \operatorname{Re} Z_L$$

 \overline{P} maximal wenn Im $(Z_A) = \text{Im } (Z_L)$

Impedanz verhaltern, die $\Delta\Phi$ kompensiert.

hier: Kondensator mit $\frac{1}{\omega C} = \omega L$.

weiterhin: $\operatorname{Re}(Z_A) = 0$ damit $\overline{P}(Z_n) = 0$

wenn R_z gegeben, dann $R_L = R_Z$ maximal \overline{P}

III.11.7 Transformator

Ziel Strom oder Spannung erhöhen/erniedrigen

Prinzip Induktion zwischen gekoppelten Spulen

[Folie: Transformator - Schaltzeichnung und technische Umsetzung]

Ideale, unbelaster Trafo

• ideal: reine L, keine R

• unbelastet: $I_2 = 0$, keinen Verbraucher

Primärspule: $U_1(t) = U_0 \cos \omega t$

$$I_1 \to \Phi_{m,1} \to U_{\text{ind},1} = -N_1 \frac{d\Phi_{m,1}}{dt} = -U_1$$

Also

$$\frac{d\Phi_{\omega,1}}{dt} = -\frac{U_{\text{ind},1}}{N_1} = \frac{U_1}{N_1}$$

Flussänderung in Spule 1 = Flussänderung in Spule 2

$$\frac{d\Phi_{m,1}}{dt} = \frac{d\Phi_{m,2}}{dt}$$

Induziert

$$U_2(t) = -N_2 \frac{d\Phi_{m,1}}{dt} = -\frac{N_2}{N_1} U_1(t)$$
 also $\frac{U_2}{U_1} = -\frac{N_2}{N_1}$ $\Delta \phi = \pi$ gegenphasig

ideal: kein Leistungsverbrauch

$$U_1(t) I_1(t) = U_2(t) I_2(t) \rightarrow \frac{I_2(t)}{I_1(t)} = -\frac{N_1}{N_2}$$

großes $N_2/N_1 \to$ Erzeugung von Hochspannung kleines $N_2/N_1 \to$ Erzeugung von hohe Ströme aber: wenn $I_2 \neq 0$ dann Gegeninduktion

Realer, belastender Trafo

a) $R \neq 0 \rightarrow$ Maschenregel

$$U_1(t) - R_1 I_1(t) = N_1 \frac{d\Phi_{m,1}}{dt}$$
 (*) Primärspule
$$U_2(t) - R_2 I_2(t) = N_2 \frac{d\Phi_{m,1}}{dt}$$
 (*) Sekundärspule

b) Gegen
induktion Gilt:
$$U_L = -U_{\text{ind}} = L \frac{dI}{dt} = N \frac{d\Phi_m}{dt}$$
 $LI = N\Phi_m$

 $I_2 \neq 0$: Überlagerung der magnetischen Flüssse

 \rightarrow Beiträge zu U_{ind} in beiden Spulen

Sei Φ_{ij} der Fluss erzeugt durch I_j in Spule i

 L_{11}, L_{22} Selbstinduktivitäten

 L_{12}, L_{21} Gegeninduktivitäten

perfekte koppelung, keine Verluste von Φ_m dann $L_{12}=L_{21}=\sqrt{L_{11}L_{22}}$

$$N_1 \Phi_{m,1} = N_1 [\Phi_{m,11} + \Phi_{m,12}] = L_{11} I_1 + L_{12} I_2$$

$$N_2 \Phi_{m,2} = N_2 [\Phi_{m,21} + \Phi_{m,22}] = L_{21} I_1 + L_{22} I_2$$

Einsetzen in $(*) \rightarrow \text{Transfromator gleichungen}$

$$U_1 - R_1 I_1 = L_{11} \frac{dI_1}{dt} + L_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

$$U_2 - R_2 I_2 = L_{21} \frac{dI_1}{dt} + L_{22} \frac{dI_2}{dt}$$

Für Spitzenwerte U_0 , I_0 mit $U_1 = U_0 e^{i\omega t}$

$$U_1 - R_1 I_1 = i\omega L_{11} I_1 + \omega L_{12} I_2$$

$$U_2 + R_2 I_2 = -i\omega L_{21} I_1 - \omega L_{22} I_2$$

Phasenverschiebung U_2 zu U_1 von $\pi\to$ " - " Zeichen Für weitere Diskussion $R_1^{\rm spule}=R_2^{\rm spule}=0$ aber Last Z Sekundärkreis

Nutze $U_2 = ZI_2$ und nach Strömen auflösen

$$I_1 = \frac{i\omega L_{22} + Z}{i\omega L_{11}Z + \omega^2(l_{12}^2 - L_{11}L_{22})}U_1$$

$$I_{2} = \frac{i\omega L_{12}}{i\omega L_{11}Z + \omega^{2}(L_{12}^{2} - L_{11}L_{22})} U_{1}(evtlauchU_{1})$$

Darus Übersetzungsverhältnisse für U_i , I_i

$$\frac{I_2}{I_1} = -\frac{i\omega L_{12}}{i\omega L_{22} + Z} \quad \frac{U_2}{U_1} = -\frac{i\omega L_{12}Z}{i\omega L_{11}Z + \omega^2(L_{12}^2 l L_1 L_2)}$$

Def: Kopplungsgrad $k = \rightarrow \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11}L_{22}}}$ 0 < k < 1 k = 1 vollständige Kopplung k = 0entkoppelt

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{iL_{12}}{iL_{11} + \omega^2(k^2 - 1)\frac{L_{11}L_{22}}{Z}}$$

Beträge:

$$\frac{|I_2|}{|I_1|} = \frac{\omega L_{12}}{\sqrt{Z^2 + \omega^2 L_{12}^2}} \quad \frac{|U_2|}{|U_1|} = \frac{L_{12}}{\sqrt{L_{11}^2 + \omega^2 \frac{L_{11}^2 L_{22}^2}{|Z|^2} (1 - k^2)}}$$

a)
$$k = 1$$
 $L_{12} = L_{21} = \sqrt{L_{11}L_{22}}$

$$\left|\frac{U_2}{U_1}\right| = \frac{L_{12}}{L_{11}} = \sqrt{\frac{L_{22}}{L_{11}}} = \frac{N_2}{N_1}$$
 wie beim idealen unbelasteten Trafo

unabhängig von Last Z

$$\frac{|I_2|}{|I_1|} \stackrel{|Z| \to 0}{\longrightarrow} \frac{N_1}{N_2}$$
sonst I_2 kleiner w
gen Last Z

- b) k < 1
- i) $Z=R \quad \frac{|U_2|}{|U_1|}$ sinkt mit sinkendem R

$$\tan \phi_{U_1, U_2} = -\frac{\omega L_{22}(L-k)}{R}$$

 $k=1 \quad \phi=\pi$ unabhängig von R $k<1 \quad \phi<\pi$

ii) $Z = i\omega L$

$$\frac{U_2}{U_1} = -\frac{L_{12}/L_{11}}{1 + L_{22}/L_{11}(1 - k^2)}$$

 $\Delta \phi = \pi$ unabhängig von Last

iii) $Z = \frac{1}{i\omega C}$ $\frac{U_2}{U_1} = \frac{L_{12}}{L_{11} - \omega^2 C L_{11} L_{22} (1 - k^2)}$ $U_2/U_1 \text{ größer als bei Leerlauf } |Z| = \infty$ Resonanzverhalten $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{C L_{22} (1 - k^2)}}$

Anwendungen/Experimenten:

- 1. "Hörnerblitz" $N_1=500~N_2=2300~U_1=230~{\rm V} \rightarrow U_2\approx 10~{\rm kV}$
- 2. "Punktschweißen" $N_1=500 \quad N_2=5 \ U_1=230 \ \mathrm{V} \rightarrow U_2 \approx 10 \ \mathrm{kV}$
- 3. Leistungsübertragung über Kabel

Ziel: $P_{\rm el} = U_I$ übertragen

Leitung mit $R_L \to \text{Leistungs}$ verlust $I^2 R_L = \Delta P_{\text{el}}$

Relativer Leistungsverlust:

$$\frac{\Delta P_{\rm el}}{P_{\rm el}} = \frac{I^2 R_L}{UI} = \frac{I R_L}{U} = \frac{R_L}{U^2} P_{\rm el}$$

d.h. bei gegebener Leistung $P_{\rm el}$ sinkt $\Delta P_{\rm el}$ mit $\frac{1}{U^2}$ [Folie: Leistungsübertragung]

III.12 Elektromagnetische Schwingungen

III.12.1 Einfache Schwingungen

RLC-Serienschaltung \rightarrow Bandpass (ohne R)

- Exp: Resonanz bei $\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} (\approx 2, 2 \text{ kHz})$ $\Delta \phi = 0$
- Suche I(t)

Knotenregel I gleich in allen Bauteilen

Maschenregel
$$U_{\text{ext}} = \underbrace{U_L}_{-U_{\text{ind}}} + U_C + U_R = L \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}Q + RI$$

[Folie: Serienschwingkeris]

$$\frac{d}{dt}: \quad \frac{dU_{\text{ext}}}{dt} = L\frac{d^2I}{dt^2} + R\frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}I$$

 $U_{\text{ext}} = U_0 \sin \omega t \quad (??? \cdot \frac{1}{C})$

$$\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}I = \frac{U_0\omega}{L}\cos\omega t$$

inhomogene DGL 2. Ordnung für den Strom I(t)

Lösung: mit komplexwertigem Ansatz

zunächst $U_{\text{ext}} = U_0 e^{i\omega t}$

$$\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}I = \frac{iU_0\omega}{L}e^{i\omega t}$$

Ansatz : $I(t) = I_0 e^{i(\omega t - \Phi)}$

Bilden zeitliche Ableitung und Einsetzen

$$(\underbrace{i\omega L}_{Z_L} + \underbrace{\frac{1}{i\omega L}}_{Z_C} + \underbrace{R}_{Z_R})I_0 = U_0e^{i\Phi}$$

wie erwartet für Impedanzen in Serie

 $I(t) = \frac{U(t)}{Z_{\text{ges}}}$ Resonanz wenn Z_{ges} minimal

$$\frac{dZ_{\text{ges}}}{d\omega}\Big|_{\omega_R} \stackrel{!}{=} 0 \qquad iL\omega_R - \frac{1}{i\omega_R C} = 0 \Leftrightarrow \omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

Freie, ungedämpfte Schwingung

- LC-Kreis R = 0 keine externe Anregung
- Kondensator laden, bei t=0 mit Spule verbinden \rightarrow Schwingungen
- periodisches Umladen des Kondensators, periodische Ströme in Spule [Folie: El.-mag. Schwingkreis und mech. Modell eines Oszillators im Vergleich]
- Maschenregel $U_C + U_L = 0$ $U_L = -U_{\text{ind}}$ $\frac{Q}{C} + L\frac{dI}{dt} = 0$
- Lösungsansatz: $Q = Q_0 \cos \omega t$ Einsetzen: $-Q_0 \omega^2 \cos \omega t + \frac{1}{LC} Q_0 \cos \omega t = 0$ also:

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad f = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{LC}} \qquad \text{Thomson-Formel}$$

harmonische Schwingung mit Randbedingung $Q(t=0)=Q_0$ andere Startbedingung: $Q(t)=Q_0\cos(\omega t+\phi)$ $I(t)=\frac{dQ}{dt}=-Q_0\omega\sin(\omega t+\phi)=Q_0\omega\cos(\omega t-\frac{\pi}{2}+\phi)$ d.h. I eilt U_C bzw. Q_C um $\frac{\pi}{2}$ hinterher

Gedämpfte Schwingung $R \neq 0$

- RLC-Kreis $Q(t=0) = Q_{\text{max}}$
- \bullet t=0 Kreis schließen \to Schwingung mit abnehmender Amplitude
- Maschenregel: $U_L + U_C + U_R = 0$

$$\frac{d^2Q}{dt^2} + \underbrace{\frac{R}{L}}_{2\gamma} \frac{dQ}{dt} + \underbrace{\frac{1}{LC}}_{\omega_0^2} Q = 0$$

 γ ist die Dämpfungskonstante, 2γ Dämpfungsterm

$$\frac{d}{dt}: \frac{d^2I}{dt^2} + 2\gamma \frac{dI}{dt} + \omega_0^2 I = 0$$

homogene DGL 2. Ordnung für Strom I

Lösungsansatz: $I(t) = ae^{\lambda t}$ Fallunterscheidung: $I(0) = I_0$

i) starke Dämpfung/Kriechfall $\gamma>\omega_0-\frac{R}{2L}>\frac{1}{\sqrt{LC}}$

$$I(t) = I_0 e^{-\gamma t} \cosh \alpha t \quad \alpha^2 = \gamma^2 - \omega_0^2$$

ii) kritische Dämpfung/aperiodischer Grenzfall $\gamma = \omega_0 \quad \tfrac{R}{2L} = \tfrac{1}{\sqrt{LC}}$

$$I(t) = I_0(1 + \gamma t)e^{-\lambda t}$$

iii) Schwache Dämpfung/Schwingfall

$$\gamma < \omega_0 \quad R/2L < \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

$$I(t) = I_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \phi)$$

Frequenz $\omega=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}$ kleiner als bei freien schwingungen. Zeitkonstante der Dämpfung $\gamma=\frac{R}{2L}$

Erzwungene Schwinung

• Serien- und Parallelschwingkreis

• Nach dem Einschwingverhalten stationäre Lösung d.h. Amplitude unabhängig von Zeit

$$U(t) = U_0 e^{i\omega t}$$
 $I(t) = \frac{U(t)}{Z_{\text{ges}}}$

Kreis schwingt mit externer Frequenz $I_0 = \frac{U_0}{|Z_{\rm ges}|}$

• Serienkreis $Z_{\rm ges}=i\omega L+\frac{1}{i\omega C}+R$ Parallelkreis $Z_{\rm ges}=(i\omega L)^{-1}+(\frac{1}{i\omega C})^{-1}+(R)^{-1}$ Resonanzverhalten in beiden Fällen

Serienkreis

$$\frac{dI_0}{d\omega} \stackrel{!}{=} 0$$

Maximum bei $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} I_0? \frac{U_0}{R}$

$$U_C(t) = \frac{I_0(\omega_0)}{\omega_0 C} = \frac{U_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$U_L(t) = \omega_0 L I_0(\omega_0) = \frac{U_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

 $U_L(t) = \omega_0 L I_0(\omega_0) = \frac{U_0}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$ Bem: $U_C, U_L \gg U_0$ werden \rightarrow Spannungsresonanz

umgesetzte Leistung (nur R)

$$P_{\text{wirk}} = \frac{1}{2} U_0 I_0 \cos \Phi \qquad \cos \Phi = \frac{R}{|Z_{\text{ges}}|}$$
$$= \frac{1}{2} \frac{U_0^2}{|Z_{\text{ges}}|}^2 R$$

maximal bei ω_0 , dann $Z_{\rm ges}$ minimal

Parallelkreis

- Resonanz frequenz $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$
- \bullet Strom über R und $P_{\rm wirk}$ minimal bei ω_0 großer Strom im Kreis von Kondensator und Spule

$$I_C(\omega_0) = I_L(\omega_0) = U_0 \sqrt{\frac{C}{L}}$$

 $I_C \gg I_R$ Stromresonanz

Bem: In Mechanik: Resonanzfrequenz verschoben

Hier: beide Fälle $\omega_{\text{Resonanz}} = \omega_0^{\text{Thomson}}$

Mechanik: Resonanz def. über max. Auslenkung von Pendel/Feder

E-Dynamik: Analogon wäre el. Ladung Q. Aber: Resonanz def. über $I=\frac{dQ}{dt}$ Resonanz für Q auch bei $\omega_R < \omega_0^{\text{Thomson}}$

[Folie: Gekoppelte Schwingkeise]

III.12.2 Gekoppelte Schwingungen

Zwei induktiv gekoppelte Schwingkreise magnetischer Fluss durch beide Spulen \rightarrow Schwingung in Kreis 1 durch gemeinsamesn magnetischen Fluss bzw. Gegeninduktivitäten L_{12}, L_{21} auf Kreis 2 übertragen

[Folie: Induktive gekoppelte Schwingkreise]

Differentialgl. aus Maschenregel in Kreis 1 und 2

$$L_1 \frac{dI_1}{dt} + R_1 I_1 + \frac{Q_1}{C_1} + L_{12} \frac{dI_2}{dt} = 0$$

$$L_2 \frac{dI_2}{dt} + R_2 I_2 + \frac{Q_2}{C_2} + L_{21} \frac{dI_1}{dt} = 0$$

Terme 1 bis 3 wie bei Serienschwingkreis und letzter Term aus Gegeninduktion

$$\frac{d}{dt}: L_1 \frac{d^2 I_1}{dt^2} + R_1 \frac{dI_1}{dt} + \frac{I_1}{C_1} = -L_{12} \frac{d^2 I_2}{dt^2}$$
$$\frac{d}{dt}: L_2 \frac{d^2 I_2}{dt^2} + R_2 \frac{dI_2}{dt} + \frac{I_2}{C_2} = -L_{21} \frac{d^2 I_1}{dt^2}$$

Lösungsansatz: $I_1(t) = \hat{I}_1 e^{i\omega t}$ $I_2(t) = \hat{I}_2 e^{i\omega t}$

Einsetzen in DGL und sortieren

$$\underbrace{\begin{pmatrix} R_1 + i(L_1\omega - \frac{1}{\omega C_1}) & iL_{12}\omega \\ iL_{21}\omega & R_2 + i(L_2\omega - \frac{1}{\omega C_2}) \end{pmatrix}}_{\text{Impedangmetrix } M} \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Triviale Lösung: $\hat{I}_1 = \hat{I}_2 = 0$

Nicht triviale Lösung: Bedingung det $\mathcal{M} = 0$

$$\det \mathcal{M} = \left(R_1 + i(\omega L_1 - \frac{1}{\omega C_1}) \right) \left(R_2 + i(\omega_2 L_2 - \frac{1}{\omega_2 C_2}) \right) + \omega^2 L_{12} L_{21} \stackrel{!}{=} 0$$

allgemeiner Lösungsansatz:

hier fehlt was

Thomsonfrequenz $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

Kopplungsparameter $k = \frac{L_{12}^{V}}{L}$

Wir haben 2 Eigenfrequenzen $(k \ll 1 \ \Delta \omega = \omega_1 - \omega_2 = \omega_0 k)$

k=0: Entkopplung Schwingung bei ω_0

 $k \to 1$: $\omega_2 \to \infty$ $\omega_1 = \frac{\omega_0}{\sqrt{2}}$ verständlich 1 Kreis mit doppelter Kapazität

0 < k < 1: Beobachtung beider Frequenzen bzw. Überlagerung \rightarrow Schebung

$$\cos\frac{\omega_1 - \omega_2}{2}t\sin\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t$$

Nun Anregung in Kreis 1: $U(t) = U_0 e^{i\omega t}$

obige Matrix-Gl mit rechter Seite $\begin{pmatrix} U(t) \\ 0 \end{pmatrix}$

Gekoppelte DGL mit Inhomogenität U(t)

Allgemeine L
sg: = Allg. Lsg der homogenen DGL (A) + Spezielle Lsg der inhomogenen DGL (B)

- (A) freie, gedämpfte Schwingung (s.o.) Amplitude abklingend $(R \neq 0) \rightarrow$ Einschwingvorgang für t groß $A(t) \rightarrow 0$: d.h. kein Beitrag
- (B) t groß dominant. Sationäre Lösung Amplitude zeitlich konstat, abhängig von ω

Hier: Bestimmung von (B) "homogene" Zeile der DGL:

$$I_1 = -\frac{R_2 + i(L_2\omega - \frac{1}{\omega C_2})}{iL_{21}\omega}\hat{I}_2$$

Einsetzen in "inhomogene" Zeile

$$-\{R_1 + i(L_1\omega - \frac{1}{\omega C_1})\}\frac{R_2 + i(L_2\omega - \frac{1}{\omega C_2})}{iL_{21}\omega}\hat{I}_2 + iL_{12}\omega\hat{I}_2 = U(t)$$

Daraus \hat{I}_2 messen als U_2 an R_2

$$-\{R_1 + i(L_1\omega + \frac{1}{\omega C_1})\}\{R_2 + i(L_2\omega + \frac{1}{\omega C_2})\} - L_{12}L_{21}\omega^2 = iR_2L_{21}\omega\frac{U(t)}{U_2} \qquad (*)$$

Spezialfall $R\equiv R_1=R_2$ $C\equiv C_1=C_2$ $L\equiv L_1=L_2$ $L_{12}=L_{21}$ Definiere Blindwiderstand $x\equiv \omega L-\frac{1}{\omega C}$ (*) vereinfacht zu

$$-(R+ix)^{2} - L_{12}^{2}\omega^{2} = iRL_{12}\omega \frac{U(t)}{U2}$$

Multipliziere mit $\left(-\frac{i}{RL_{12}\omega}\right)$ und Kehrwert bilden

$$\frac{U_2}{U(t)} = \frac{RL_{12}\omega}{i(R^2 - X^2 + \omega^2 L_{12}^2 - 2RX)}$$
$$\frac{|U_2|}{|U(t)|} = \frac{RL_{12}\omega}{\sqrt{(R^2 - X^2 + \omega^2 L_{12}^2)^2 + 4R^2 X^2}}$$

Bei $\omega = \omega_{1/2}$ Signifikante Übertragung von Leistungen aus Kreis 1 und Kreis 2

III.12.3 Ungedämpfte Schwingungen

→ [Folie: Erzeugung einer ungedämpften Schwingung durch manuelle Pulsierung] [Folie: Erzeugung einer ungedämpften Schwingung mittels Rückkopplung]

III.13 Elektromagnetische Wellen

1864 Vorhersage von el-magnetischen Wellen J.C.Maxwell

1886 Nachweis von Heinrich Hertz (heute Mikrowellen $\lambda \sim \mathcal{O}(10 \text{ cm})$)

1888 Untersuchung der Ausbreitung durch E.lecher Ausbreitungsgeschwindigkeit \approx Lichtgeschw. c \rightarrow Licht ist eine el.-mag. Welle $v_{\text{Welle}} = f \lambda \lambda$ Wellenlänge, f Frequenz

III.13.1 Lecher-Leitung (LL)

Induktieve Kopplung von offener/geschlossener LL an Schwingkreis mit Frequenz f

Exp:

 $f \approx 250 \mathrm{MHz}$ Annahme: $v_{\mathrm{Welle}} = c \rightarrow \lambda \approx 120 \mathrm{cm}$

Beobachtung:

Spannungsmaxim (Bäuche) und .minima (Knoten)

Strom minima (Knoten) und -maxima(Bäuche)

Abstand der Knoten $\approx 60~\mathrm{cm} \approx \frac{\lambda}{2}$ erwartet

Nur für "gute" Länge der LL Knoten und Bäuche

Erklärung:

- Bildung eines periodischen Strom bzw. Ladungverschiebung
- offenes Ende $I = 0 \rightarrow \text{Spannungsband}$
- geschlossenes Ende $U=0 \to \text{Strombauch}$
- Entstehung einer stehenden Welle wenn l_{LL} auf λ abgestimmt ist 2 abgeschlossene Enden: $l_{LL} = n \frac{\lambda}{2}$ [Folie: Lecher-Leitung und davor]

Mathematische Beschreibung

 $Ersatzschaltbild \rightarrow [Folie: Lecher-Leitung: Ersatzschaltbild]$

 $l\equiv\frac{L}{z}=\frac{\mu_0\mu}{\pi}\ln(\frac{2a}{d})$ $c=\frac{C}{z}=\frac{\pi\epsilon_0\epsilon}{\ln(\frac{2a}{d})}$ d Durchmesser der Leiter, a Abstand der Leiter $r=\frac{R}{z}$ $g=\frac{G}{z}$ $G=\frac{1}{R_{\rm Luft}}$ ideal: $r\to0$ $g\to0$

$$r = \frac{R}{z}$$
 $g = \frac{G}{z}$ $G = \frac{1}{R_{\text{Luft}}}$ ideal: $r \to 0$ $q \to 0$

Telegraphengleichung (TGl):

Leiterstück dz Taylorentwicklung (an Stelle z) für U(z+dz), I(z+dz) bis lin. Term

$$U(z + dz) = U(z) + \frac{\partial U}{\partial z}dz$$

 ∂U durch

- i) Abfall über r
- ii) Induktion in l

$$R = \frac{\partial U}{\partial I}$$
 $G = \frac{\partial I}{\partial U}$

$$\boxed{\frac{\partial U}{\partial z} = -rT - l\frac{dI}{dt}} \tag{1}$$

$$I(z+dz) = I(z) + \frac{\partial I}{\partial z}dz$$

Stromfluss über c und g

$$\boxed{\frac{\partial I}{\partial z} = -\frac{U}{g} - c\frac{dU}{dt}} \tag{2}$$

 $I_C = C \frac{\partial U}{\partial t} \quad \frac{1}{g} \to g \quad \frac{\partial I}{\partial z} = \delta U_{\pm}$

Ableiten von (1) und (2) nach $\frac{d}{dt}$ bzw $\frac{d}{dz}$

$$\begin{split} \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} &= -r \frac{\partial I}{\partial z} - l \frac{\partial^2 I}{\partial z \partial t} & \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = -\frac{1}{g} \frac{\partial Z}{\partial z} - c \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial t} \\ \frac{\partial^2 U}{\partial t \partial z} &= -r \frac{\partial I}{\partial t} - l \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} & \frac{\partial^2 I}{\partial t \partial z} = -\frac{1}{g} \frac{\partial U}{\partial t} - c \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \end{split}$$

"Gemischte" Ableitung aus Zeile 2 in Zeile 1 einsetzen und Ersetzen von 1. Abl durch (1) und (2)

$$\begin{split} \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} &= -r \bigg(-\frac{U}{g} - c \frac{\partial U}{\partial t} \bigg) - l \bigg(-\frac{1}{g} \frac{\partial U}{\partial t} - c \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \bigg) \\ \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} &= -g \bigg(-rI - l \frac{\partial I}{\partial t} \bigg) - c \bigg(-r \frac{\partial I}{\partial t} - l \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \bigg) \end{split}$$

Entkopplung von U und I in DGL

TGl.:

$$\begin{split} \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} &= grU + (rc + gl) \frac{\partial U}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \\ \frac{\partial I}{\partial z^2} &= grI + (rc + gl) \frac{\partial I}{\partial t} + lc \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} \end{split}$$

Beschreibung der Ausbreitung von Signalen auf LL

Wellengleichung

approximative Lsg. der TGl für r = 0, g = 0

$$\boxed{ \frac{\partial^2 U}{\partial z^2} = lc \frac{\partial^2 U}{\partial t^2} \qquad \frac{\partial^2 I}{\partial z^2} = lc \frac{\partial^2 I}{\partial t^2} }$$

homogene Wellengleichung

hier: ∂U , ∂I in z-Richtung

Für bel. Richtung der LL: $\Delta U(\vec{r},t) = lc \frac{\partial U(\vec{r},t)}{\partial t^2}$ $\Delta I(\vec{r},t) = lc \frac{\partial I(\vec{r},t)}{\partial t^2}$

Lösungsansatz: $U(z,t) = U_0 e^{i(\omega t \mp kz - \phi)}$ $I(z,t)I_0 e^{i(\omega t \mp kz - \phi)}$

Einsetzen von U(z,t) in Wellen-Gl $k^2 = lc\omega^2 \quad v_{\rm ph} = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ $v_{\rm ph}$ Phasengeschwindigkeit der Welle

Werte für lecher-Leitung einsetzen

$$v_{\rm ph} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\pi} \ln(\frac{2a}{d}) \frac{\pi \epsilon_0 \epsilon}{\ln(\frac{2a}{d})}}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \epsilon \mu}}$$
$$= \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} c$$

in Medium $v_{\rm ph} < c$

 $v_{\rm ph}$ unabhängig von Geometrie der LL

" $\mp kz$ "-Lösungen: "—" Ausbreitung in pos. z-Richtung, "+" Ausbreitung in neg. z-Richtung

Wellengleichung:
$$\left(\Delta - \frac{1}{v_{\rm ph}^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2}\right) U(\vec{r}, t) = 0$$

Bisher: ideale, unendlich lang

Nun: Verbraucher aus Ende mit Impedanz Z_V

Betrachte LL: Stromquelle mit Innenwiderstand \mathbb{Z}_L

$$Z_L = \frac{U}{I} = \frac{\partial U/\partial z}{\partial U/\partial z} = \frac{-rI - l\frac{\partial I}{\partial t}}{den}$$

hier fehlt was

$$Z_L = \sqrt{\frac{r + il\omega}{g + ic\omega}} \stackrel{\text{ideal}}{=} \sqrt{\frac{l}{c}}$$

$$\text{Für LL: } = \sqrt{\frac{\mu_0 \mu}{\epsilon_0 \epsilon}} \frac{\ln \frac{2a}{d}}{\pi} = 377\Omega \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \frac{\ln \frac{2a}{d}}{\pi}$$

 $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \approx 377\Omega$ Wellenwiderstand des Volumens

Vollständige Leistungsanpassung: $Z_L = Z_V$

 $Z_V \neq Z_L$: nur Teil der Leistung in Z_V umgesetzt der Rest der Leistung reflektiert

Extremfälle: $Z_V = 0$ (Kurzschluss) und $Z_V = \infty$ (offene LL)

 $Z_V = 0$: $U(Z_V) = 0$ Spannungsknoten

 $Z_V = \infty : I(Z_V) = 0$ Stromknoten

komplette oder teilweise Reflexion der Welle

 \to Überlagerung von einlaufender und auslaufender Welle \to stehende Welle (wie in Mechanik bei Seilen)

Rechnung: zur Entstehung der stehenden Welle

einlaufend: $U_{\text{ein}}(z,t) = U_0 e^{i(\omega t - kz)}$

Annahme vollständige Reflexion: $\Delta \phi = 0$ an losen Ende

rücklaufend: $U_{\text{rück}}(z,t) = U_0 e^{i(\omega t + kz)}$

Gesamt: $U_{\text{ges}} = U_{\text{ein}} + U_{\text{rück}} = U_0 e^{i(\omega t)} (e^{ikz} + e^{-ikz}) = 2U_0 \cos kz \cos \omega t$ (übergang zu Realteil)

Dies ist stehende Welle mit $\omega = 2\pi f$ $k = 2\pi \lambda$

Weise Beobachtung wenn LL ∞-lang, offene Leitung

Hier/Exp: geschlossenes Ende $\Delta\phi=\pi$ bei
i Reflexion

Endliche Länge \rightarrow viele Reflexionen und Überlagerungen

Bedingung für stehende Welle/konstruktive Interferenz

1 lose / 1 fest (offen/geschlossen) : $l = \frac{2n-1}{4}\lambda$

2 lose oder 2 feste (offen/geschlossen) : $l = n\frac{\lambda}{2}$

Wellenausbreitung mit Absorption

jetzt: $r, g \neq 0$ $r, g < \omega L < \frac{1}{\omega L}$

d.h. Term: " $r \cdot gU(z,t)$ " vernachlässigbar

Ansatz: $U = U_0 e^{i(\omega t - \overline{k}z)}$

Einsetzen in Telegraphen Gl. teile durch $U_0e^{i(\omega t - \bar{k}z)}$

 $-k^{-2} = i(rc + lg)\omega - lc\omega^2$

 $\overline{k} = \sqrt{lc}\omega\sqrt{1-i\frac{rc+lg}{lc}\omega} \approx \sqrt{lc}\omega - i\frac{1}{2}\frac{rc+lg}{\sqrt{lc}}\omega^2$

 $(\sqrt{1-x}\approx 1+\frac{x}{2})$

Def: $k = \text{Re } \overline{k} = \sqrt{lc\omega}$ $\frac{1}{s} = -\text{Im } \overline{k} = \frac{1}{2} \frac{rc + lg}{\sqrt{lc}} \omega^2$ Dann: $U(z,t) = U_0 e^{-z/s} e^{i(\omega t - kz)}$

Welle mit Frequenz ω , Wellenzahl k mit Abnehmender Amplitude $(e^{-z/s})$

Exp:

Koaxialkabel $v^{-1} = 5 \frac{\text{ns}}{\text{m}}$ Länge = 20 m Rechteckimpuls von 75 ns

[Folie: Signalausbreitung auf Koaxialkabel]

Vakuumwellen III.13.2

Einleitung: el.-mag. Welle auf Leiter eingeschränkt auch Ausbreitung im Raum (Vakuum/Medien)

[Folie: Vom Schwingkreis zum Hertzschen Dipol]

Vom Schwingkreis zum Hertzschen Dipol

C vom Kondensator $\rightarrow C$ Endplatten $\rightarrow C$ Stab

- L von Spule \rightarrow L Windung \rightarrow L Stab offener Schwingkreis: C und L pro Länge
- geschlossener Schwingkreis: \vec{E} und \vec{B} -Feld lokalisiert Streufelder vernachlässigbar
- gerader Draht: Ladungen schwingen zwischen Enden \vec{E} und \vec{B} im ganzen Raum ausgedehnt. Ausbreitung mit Lichtgeschwindigkeit c
- Antenne für stehende Welle $l = n\frac{\lambda}{2}$ Sender induktiv an Schwingkreis gekoppelt Empfänger: Nachweis von U/I durch Glimmlage / Glühlampe

[Folie: Stabsendesantenne und -empfängerantenne]

[Folie: Wellenlänge in Wasser]

Wellengleichung

Betrachte Maxwell Gl. im Vakuum $(\rho=0,\vec{j}=0)$

$$\operatorname{rot} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \operatorname{rot} \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\vec{\nabla} \times \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \vec{\nabla} \times \vec{B} = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

Auswertung:

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = \vec{\nabla} (\vec{\nabla} \cdot \vec{E}) - \Delta \vec{E}$$

3 Maxwell Gl. im Vakuum: $\vec{\nabla} \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} = 0$

$$\boxed{\Delta\vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}} \text{ Wellen gleichung für } E_x, E_y, E_z$$

Ausbreitungsgeschwindigkeit durch Faktor von $\frac{\partial^2}{\partial t^2}$

$$\boxed{\frac{1}{c^2} = \mu_0 \epsilon_0}$$

Kompakte Schreibweise:

$$\underbrace{(\Delta - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2})}_{\text{lambert/Quabla-Operator}} \vec{E} = 0 \quad \Box \vec{E} = 0$$

Analog für \vec{B} -Feld : $|\Box \vec{B} = 0|$ wellen gl. für \vec{B} -Feld

Lsg: $\vec{E}(\vec{r},t)=\vec{E}_0e^{i(\omega t\mp\vec{k}\vec{r})}$ Ausbreitung in + bzw. - \vec{k} - richtung

Ebene Welle

Sei $\vec{k} = k\vec{e}_z$

Ebene Welle: Amplitude konstant in Wellenfront für feste Zeit; Wellenfront: Ebene $\perp \vec{k}$ [Folie: Ebene Welle in z-Richtung]

$$\frac{\partial \vec{E}}{\partial x} = \frac{\partial \vec{E}}{\partial y} = 0 \quad \text{für festes z und t}$$

3MW-Gl: $\vec{\nabla} \vec{E} \stackrel{\text{Vakuum}}{=} 0 \Rightarrow \frac{\partial E_z}{\partial z} = 0 \Rightarrow E_z = \text{const. in } z$ Aus Wellengl.: $\frac{\partial E_z}{\partial t} = 0$ $E_z = \text{const. in } t = 0$ durch Randbedingungen

$$ightarrow \vec{E}(\vec{r},t) = \begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

 $\vec{E} \perp \vec{k}~$ d.h. transversale Welle

$$\operatorname{div} \vec{E}(\vec{r},t) \stackrel{\text{Ansatz}}{=} \vec{E}_0 i(\mp \vec{k}) e^{i(\omega t \mp \vec{k}\vec{r})} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\vec{E}_0 \cdot \vec{k} \stackrel{!}{=} 0 \Rightarrow \vec{E}_0 \perp \vec{k}$$

für g. Ausbreitungsrichtung 2 lin. unabhängige Lsg.

$$\vec{E}_1(\vec{r},t) = A_x \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)}$$

$$\vec{E}_2(\vec{r},t) = A_y \vec{e}_y e^{i(\omega t - kz)}$$

 A_i konstante Amplituden

Einsetze in Welengleichung (z.B. $\vec{E}_1(\vec{r},t)$)

$$-A_x \vec{e}_x k^2 - \frac{1}{c^2} (-A_x \vec{e}_x \omega^2) = 0$$

d.h.
$$c = \frac{\omega}{k}$$
 bzw. $V_{\rm ph} \equiv \frac{\omega}{k} = c$

keine Dispersion im Vakuum $V_{\rm ph} \neq V_{\rm ph}(\omega)$

Räumliche Periodizität

$$\omega t - k(\lambda + z) - (\omega t - kz) = 2\pi \quad k\lambda = 2\pi$$

Zeitliche Periodizität

$$\omega(t+T) - kz - (\omega t - kz) = 2\pi \quad \omega T = 2\pi$$

[Folie: Eben Welle in z-Richtung]

Polarisation

• lineare Polarisation: \vec{E} zeigt immer in die selbe Richtung $\perp \vec{k}$ \vec{E}_1 und \vec{E}_2 sind linear polarisierte Lösungen Phasengleiche Überlagerung von \vec{E}_1 und \vec{E}_2

$$\vec{E}_{\text{ges}} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = A_x \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)} + A_y \vec{e}_y e^{i(\omega t - kz)}$$

 \vec{E} -Feld schwingt in Richtung

$$\hat{a} = \frac{1}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2}} \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ 0 \end{pmatrix}$$

linear Polarisiert

[Folie: Linear polarisierte Wellen]

• zirkulare Polarisation \vec{E} -Vektor dreht sich um \vec{k} mit konstanter Kreisgeschwindigkeit ω 2 unabhängige Lsg: links/rechts zirkular links/rechts polarisiert Aus Überlagerung von 2 lin. polarisierten Wellen mit Phasenverschiebung $\pm \frac{\pi}{2}$

$$\vec{E}_1'(\vec{r},t) = E_0 \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)}$$

$$\vec{E}_2'(\vec{r},t) = E_0 \vec{e}_y e^{i(\omega t - kz - \frac{\pi}{2})}$$

$$\vec{E}_2 = \vec{E}_1' + \vec{E}_2' = (E_0 \vec{e}_x + i E_0 \vec{e}_y) e^{i(\omega t - kz)} = \vec{E}_1 - i \vec{E}_2$$

Richtung von \vec{E}_L aus Realteil

$$\vec{E}_L = \vec{e}_x E_0 \cos(\omega t - kz) + E_0 \vec{e}_y \sin(\omega t - kz)$$

festes z: Rotation um k-Achse

[Folie: Zirkular Polarisierte Wellen]

 $\sigma_{+/-}$ Drehimpuls der Welle $\sigma_{+}: \vec{L} \uparrow \uparrow k$ links zirkular $\sigma_{-}: \vec{L} \uparrow \downarrow k$ rechts zirkular elliptische Polarisation: wenn $E_{0,x} = E_{0,y}$ oder $\Delta \phi = \pm \frac{\pi}{2}$

 \vec{E} -Vektor beschreibt Ellipse um k-Achse

$$\vec{E}_{R,\text{el}} = A_x \vec{E}_1 + i A_y \vec{E}_2 \quad A_x \neq A_y$$

<u>unpolarisiert:</u> wenn \vec{E} -Vektor keine zeitlich konstante Richtung und keine Ellipsen periodisch durchläuft, bzw. Richtung in Raum und Zeit statistisch verteilt i.A. Lichtquelle unpolarisiert weil Überlagerung von vielen Emissionen von Atomen/Dipolen.

[Folie: Das Spektrum der el.mag. Strahlung]

[Folie: Messung der Lichtgeschwindigkeit nach B.L. Foucault]

Stehende Welle

- Reflexion von ebener Vakuumwelle an Metalloberfläche
- Überlagerung von ein- und rücklaufender Welle
 → stehende Welle
- z.B. Welle in z-Richtung, lin. polarisiert in x-Richtung

$$\vec{E}_{\rm ein} = E_0 \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)}$$

$$\vec{E}_{\text{rück}} = -E_0 \vec{e}_x e^{i(\omega t - kz)}$$

Metalloberfläche bildet festes Ende. d.h. Phasensprung $\Delta \phi = \pi$ da $\vec{E}_{\text{tangetial}} = 0 \Rightarrow , -E_0$ "

$$\vec{E}_{\text{ges}} = \vec{E}_{\text{ein}} + \vec{E}_{\text{Rück}} = -E_0 \vec{e}_x e^{i\omega t} \underbrace{\left\{ \underbrace{e^{ikz} - e^{-ikz}}_{2\sin kz} \right\}}_{2\sin kz}$$

$$|\Re(\vec{E}_{\rm ges})| = 2E_0\vec{e}_x\sin kz\sin \omega t$$

zwei Metallflächen: Abstand $a=n\frac{\lambda}{2}$ stehende Welle

Magnetfeld der Wellen

Betrachte: $\vec{E} = E_0 \vec{e_x} e^{i(\omega t - kz)}$ lin. pol. in x-Richtung, Ausbreitung in +z-Richtung

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} = E_0(\vec{e}_y)e^{i(\omega t - kz)}$$

Maxwell-Gl:
$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{\nabla} \times \vec{E}$$

$$\frac{\partial B_x}{\partial t} = \frac{\partial B_z}{\partial t} = 0$$

 B_x, B_z zeitlich konstant und können = 0 gewählt werden

$$\frac{\partial B_y}{\partial t} = +ikE_x = ikE_0e^{i(\omega t - kz)}$$

Integration t: $B_y = ikE_0 \int dt e^{i(\omega t - kz)} = \frac{k}{\omega} E_0 e^{i(\omega t - kz)}$

Also: $\vec{B} = \frac{1}{c} |\vec{E}| \vec{e_y}$ mit $\frac{\omega}{k} = c$

 $\vec{B} \perp \vec{E}; \vec{B}, \vec{E} \perp \vec{k}$

Kompakt:

$$\boxed{\vec{B} = \frac{1}{\omega}(\vec{k} \times \vec{E})} \quad \text{im Vakuum}$$

 \vec{B} und \vec{E} in Phase schwingen

[Folie: Momentanaufnahme der lin. pol. Welle von E- und B-Feld]

Hohlraumresonator

- 3-dim "Einsperrung der Welle" \rightarrow leitender Hohlraum (Metallquader)
- Betrachte Quader: l_x, l_y, l_z (a, b, c) [Folie: Hohlraumresonator]
- \bullet Tangentialkomponente des \vec{E} -Feldes verschwindet auf Wänden
- El.-mag. Welle wird vielfach reflektiert und überlagert
 → stehende Welle wenn folgende Bedingungen erfüllt sind

$$k_x = \frac{l\pi}{l_x}$$
 $k_y = \frac{n\pi}{l_y}$ $k_z = \frac{m\pi}{l_z}$ l, n, m ganze Zahlen ≥ 0

Zsgh:

$$|\vec{k}| = k = \pi \sqrt{\frac{l^2}{l_x^2} + \frac{n^2}{l_y^2} + \frac{m^2}{l_z^2}}$$

Mögliche Frequenzen $\omega=V_{\rm ph}k=ck=c\pi$ [siehe oben] stehende Welle der Form:

$$E_{lnm} = E_0(l, n, m) \cos \omega t$$

[Folie: Resonanzbedingung im Hohlraumresonator]

 $E_0(l, m, n)$ ergibt sich aus den Bedingungen

- i) $\vec{E} \perp \vec{k}$
- ii) $\vec{E}_{\text{tangential auf Wänden}} = 0$
 - Frage: wie viele Moden unterhalb Grenzfrequenz ω_0 gibt es? wichtig bei der Quantenmechanik Entwicklung

Vereinfachung: Würfel $l_x = l_y = l_z = a$ Bestimme alle $\vec{k} \leq k_G$ $k_G = \frac{\omega_G}{c}$

Punkte (n, m, l) im \vec{k} -Raum mit Gitterkonstanten $\frac{\pi}{a}$

Für ω_G bzw. k_G groß d.h. $n^2 + m^2 + l^2 \gg 1$

 N_G Anzahl der Gitterpunkte durch $\frac{V_{\mathrm{Kugel}}(|\vec{k}|)}{V_0}$

 V_0 Volumen der Einheitszelle im \vec{k} -Raum: $V_0 = (\frac{\pi}{a})^3$

 $V_{\text{Kugel}}(|\vec{k}|) = \frac{1}{8} \frac{4\pi}{3} k_G^3 \quad \frac{1}{8}$ nur pos. Oktanten $(n, m, l \ge 0)$ Anzahl der Resonatormoden ergibt sich dazu:

$$N_G=2rac{V_{
m Kugel}(k_G)}{V_0}$$
 2 für Polarisationsfreiheitsgrade
$$=2rac{\pi}{6}(rac{a\omega_G}{\pi c})^3=rac{8\pi f_G^3 a^3}{3c^3} \quad f_G=rac{\omega_G}{2\pi}$$
 Modendichte: $rac{N_G}{V}=rac{8\pi f_G^3}{3c^3}$ Spektrale Modendichte: $rac{dN_G/V}{df}=rac{8\pi f_G^2}{c^3}$

III.13.3 Hohlleiter

Hohlraumresonator mit zwei offenen Enden Ziel: Transport von Mikrowellen

a) planparallele Platten in y/z-Ebene im Abstand d Drehung des Koordinatensystems $\rightarrow \vec{k} = (k_x, 0, k_z) \quad k_z > 0$

Reflexion an Platten mit Phasensprung π

$$k_x \to -k_x \quad k_z \to k_z$$

Polarisation in y-Richtung $(\vec{E} \perp \vec{k})$

$$\vec{E} = E_0 \vec{e}_y e^{i(\omega t - k_x x - k_z z)} + E_0 \vec{e}_y e^{i(\omega t + k_x x - k_z z)}$$
$$= 2i E_0 \vec{e}_y \sin k_x x e^{i(\omega t - k_z z)}$$

aus Bedingungen, $\vec{E}_{\text{tang.}} \stackrel{!}{=} 0$ folgt $k_x = \frac{n\pi}{d}$ keine Einschränkung auf k_z

Resultat: Welle in z-Richtung mit modulierter Amplitude sin $\frac{\pi k_x}{d}x$

Algemeine Lösung:

a) $\vec{E} \perp \text{Ausbreitung } E_0 = (E_{x0}, E_{y0}, 0)$ TE-Wellen transversal elektrisch

b) $E_z \neq 0$ dann $B_0 = (B_{x0}, B_{y0}, 0)$ d.h. $B \perp Ausbreitung$ TM-Wellen transversal magnetisch

" $e^{i(\omega t - k_z z)}$ " beschreibt Ausbreitung. Phasengeschwindigkeit $v_{\rm ph} = \frac{\omega}{k_z}$ Weiterhin gilt $c = \frac{\omega}{|k|} = \frac{\omega}{\sqrt{k_x^2 + k_z^2}}$

$$\rightarrow v_{\rm ph} = \frac{c}{k_z} \sqrt{k_z^2 + k_x^2} = c \sqrt{1 + \frac{k_x^2}{k_z^2}} \ge c$$

Aber Gruppengeschwindigkeit

$$v_{\rm Gr} = \frac{\partial \omega}{\partial k_z} = \frac{\partial \omega}{\partial k} \frac{\partial k}{\partial k_z} = \frac{c^2}{\omega} k_z = \frac{c^2}{v_{\rm ph}} \le c$$

kleiner als für Wellen im Vakuum Mit Bedingung $k \stackrel{!}{=} \frac{n\pi}{d}$ ergibt sich:

$$k_z = \sqrt{\frac{\omega^2}{c^2} - \frac{n^2 \pi^2}{d^2}}$$

[Folie: Phasen- und Gruppengeschwindigkeit zwischen parallelen Grenzflächen]

b) Wellenleiter

- Rechteckiger Querschnitt
- Mechanismus wie bei parallelen Platten Reflexion + Überlagerung \rightarrow Welle entlang Achse eines Hohlleiters zusätzliche Bedingung in y-Richtung

$$\vec{E} = \vec{E}_0(x, y)e^{i(\omega t - k_z z)} \tag{*}$$

Tangentialkomp von $\vec{E} = 0$ auf 4 Wänden (*) in Wellengleichung:

$$\frac{\partial^2 \vec{E}_0}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \vec{E}_0}{\partial y^2} + \vec{E}_0(\frac{\omega^2}{c^2} - k_z^2) = 0 \tag{**}$$

wieder TE und TM - Lsg.

Hier: TE- Moden, d.h. $\vec{E} \perp$ Ausbreitungsrichtung

Ansatz:
$$\vec{E}_0 = \begin{pmatrix} E_0 x \cos k_x x \sin k_y y \\ E_0 y \sin k_x x \cos k_y y \\ 0 \end{pmatrix}$$

Aus Randbed.: $k_x = \frac{n\pi}{e_x}$ $k_y = \frac{n\pi}{e_y}$ l_x, l_y Abmessungen des Hohlleiters Aus (**) erhalten wir Bedingungen für k_z

 $-k_x^2 - k_y^2 - k_z^2 + \frac{\omega^2}{c^2} = 0$

$$k_z = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{c^2}{\omega^2} (k_x^2 + k_y^2)}}$$

Phasengeschwindigkeit:

$$v_{\rm ph} = \frac{\omega}{k_z} = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{c^2}{\omega^2} (k_x^2 + k_y^2)}}$$

Räumliche Periode:

$$\lambda_{\text{eff}} = \lambda_z = \frac{2\pi}{k_z} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{\omega^2}{c^2}(k_x^2 + k_y^2)}} = \frac{\lambda_0}{\sqrt{1 - \lambda_0^2(\frac{1}{\lambda_x^2} + \frac{1}{\lambda_z}^2)}}$$

 λ_0 Wellenlänge im Vakuum bei ω

$$\lambda_x \equiv \frac{2\pi}{k_x} \quad \lambda_y \equiv \frac{2\pi}{k_y}$$
$$\lambda_z \ge \lambda_0 \text{ da } v_{\text{ph}} \ge c$$

 k_z muss reelle Zahl sein

Hohlleiter wirkt als Hochpass

 $f < f_{\text{Grenz}}(n, m)$ können sich nicht ausbreiten

[Folie: Radiowellen in Erdatmosphäre]

III.13.4 Energietransport

Intensität der Welle

Energiedichte des el-mag. Feldes

$$w = \frac{1}{2}E_o(\vec{E}^2 + c^2\vec{B}^2)$$

Mit
$$\vec{B}=\frac{1}{\omega}(\vec{k}\times\vec{E})=\frac{1}{c}(\frac{\vec{k}}{|\vec{k}|}\times\vec{E})$$
 im Vakuum $|\vec{B}|=|\vec{E}|/c$

$$w = \epsilon_0 |\vec{E}|^2$$

Ebene Welle unendlich ausgedehnt $\rightarrow E$ unendlich Groß.

Intensität \equiv Energie der Welle die Pro Zeit dt durch die Fläche $A \perp$ zur Ausbreitungsrichtung transportiert wird.

$$I = \frac{E_{\rm em}}{dt \ A} = \frac{w_{\rm em}V}{dt \ A} = \frac{w_{\rm em} \ c \ dt \ A}{dt \ A}$$

Mittellung über Wellenlänge $\overline{\cos^2 \omega t} = \frac{1}{2}$

$$\vec{E} = E_0 \vec{e_x} \cos(\omega t - kz_0)$$
 an Stelle z_0

$$I(t) = I_0 \cos^2(\omega t - kz_0) \quad I_0 = \epsilon c E_0^2$$

$$\overline{I} = \frac{1}{T} \int_0^T I_0 \cos^2(\omega t - kz_0) dt$$
$$= \frac{1}{2} I_0 = \frac{1}{2} c\epsilon_0 E_0^2$$

Für zirkular polarisierte Welle:

$$\overline{I} = c\epsilon_0 E_0^2$$
 da $|\vec{E}| = \text{const.}$

Intensität $\sim (Amplitude der Welle)^2$

Poynting-Vektor \vec{S}

Def:

$$\vec{S} \equiv \vec{E} \times \vec{H} \stackrel{\text{Vakuum}}{=} \epsilon_0 c^2 (\vec{E} \times \vec{B})$$

Vakuum:

$$\vec{E}, \vec{B} \perp \vec{k} \Rightarrow \vec{S} \uparrow \uparrow \vec{k}$$

$$S = |\vec{S}| = \epsilon_0 c^2 |\vec{E}| |\vec{B}| = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 = I$$

 \vec{S} beschreibt Richtung und Betrag des Energieflusses

Betrachte Volumen V

$$E_{\rm em} = \epsilon_0 \int\limits_V |\vec{E}|^2 dV$$

keine Verbrauch von $E_{\rm em}$ in V lediglich Zu- oder Abfluss

$$-\frac{\partial E_{\rm em}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} \int_{V} \epsilon_0 |\vec{E}|^2 dV = \oint_{A} \vec{S} d\vec{A} = \int_{\substack{\text{Gausscher} \\ \text{Satz}}} \text{div } \vec{S} dV$$

$$-\frac{\partial}{\partial t}(\epsilon_0|\vec{E}|^2) = \text{div } \vec{S}$$

[Folie: Impulstransport/Strahlungsdruck und davor]

Impulstransport

el.-mag. Welle transportiert auch Impuls

Impulstransport
$$\vec{\pi} \equiv \frac{1}{c^2} \vec{S} = \epsilon_0 (\vec{E} \times \vec{B})$$
Strahlungsdruck $P_{0} = \frac{F}{c} = \frac{dp}{dt} \frac{1}{ct}$

Strahlungsdruck
$$P_{\text{St}} = \frac{F}{A} = \frac{dp}{dt} \frac{1}{A}$$

Impulsänderung
$$dp = |\vec{\pi}|V = |\vec{\pi}|Ac \ dt$$

$$\Rightarrow P_{\rm St} = \epsilon_0 |\vec{E}|^2 = w_{\rm em}$$
 für Absorption

Spiegel mit Reflexion der Welle $\Delta p \rightarrow 2\Delta p$

Wellenabstrahlung **III.14**

III.14.1 Hertzscher Dipol

- offener, gerader Schwingkreis
- \bullet e^- im Leitungsband schwingen periodisch
- Trennung der Ladungen: e^- -überschuss oder e^- -Mangel \rightarrow Bildung eines oszillierenden Dipol
s $\vec{p}=q\vec{d}~\pm q$ Ladungen , $\vec{d}:-q\stackrel{\vec{d}}{\rightarrow}+q$ Beachte $|\vec{d}| \ll l_{\rm stab}$ typ: $|\vec{d}| \sim \mu \text{m}$

III.14.2 Abstrahlung des Hertzschen Dipols

- $\bullet\,$ qspürt Kraftwirkung aus dem $\vec{E}\text{-Feld}$ des Dipols erst nach $\Delta t = \frac{\text{Abstand}}{c}$
- \rightarrow Retardierung, $\vec{E},\ \vec{B}$ breiten sich mit Verzögerung im Raum aus

Magnetfeld

Bio-Savart für Vektorpotential \vec{A}

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{\vec{j}(\vec{r}',t)}{|\vec{r}-\vec{r}'|} d^3 \vec{r}'$$

[Folie: Zur Berechnung des B-Feldes]

Stromdichte der e^- im Stab:

$$\vec{j}(\vec{r}',t) = \underbrace{\vec{v}(\vec{r}',t)}_{\text{Geschw. Ladungsdichte}} \underbrace{\rho(\vec{r}',t)}_{\text{Ladungsdichte}}$$

Betrachte:

• $|\vec{r} - \vec{r}'| \gg l$ Stab dann

a)
$$r = |\vec{r}| \gg l$$

b) $|\vec{r} - \vec{r'}| \approx |\vec{r}|$ unabhängig von $\vec{r'}$

• Laufzeit der Wellen im Stab $\mathcal{T} = \frac{l}{c} \ll T = \frac{2\pi}{\omega}$ d.h. alle Wellenfronten von unterschiedlicher \vec{r}' gleichzeitig bei \vec{r} ankommen

Berücksichtigung der Retardierung

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \int \vec{v}(\vec{r}',t') \rho(\vec{r}',t') d^3 \vec{r}'$$

$$t' = t - \frac{r}{c} \quad \text{Retardierung}$$

Integrand durch oszillierenden Dipol beschreibbar. Dipol in z-Richtung: $\vec{p}(t) = qd\sin\omega t\vec{e}_z$ Aus $\frac{d}{dt}\vec{d} = \vec{v}$ folgt: $\frac{d}{dt}\vec{p} = q\frac{d}{dt}\vec{d} = q\vec{v}$

Raum- \rightarrow Ladungsintegral $\rho d^3 \bar{r}' = dq$

$$\rightarrow \vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} \frac{1}{q} \frac{dp(t-\frac{r}{c})}{dt} \int_{\text{Stab}} dq$$

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi r} q d\omega \{\omega(t - \frac{r}{c})\} \vec{e}_z \quad p_0 = q d$$

 $\bullet \ \frac{d}{dt} \vec{p}$ erzeugt \vec{A} und damit \vec{E} und $\vec{B}\text{-Felder}$

• Magnetfeld
$$\vec{B} = \text{rot } \vec{A} = \begin{pmatrix} \frac{\partial A_z}{\partial y} \\ -\frac{\partial A_z}{\partial x} \\ 0 \end{pmatrix}$$

Bei Ableitung beachten: $\tau(x,y)$ und Retardierung

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \begin{pmatrix} \frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) \frac{\partial}{\partial y} (\frac{1}{r}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial y} \frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) \\ -\frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) \frac{\partial}{\partial x} (\frac{1}{r}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial x} \frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) \end{pmatrix}$$

$$t' = t - \frac{r}{c} \quad \frac{d}{dt} p(t - \frac{r}{c}) = \frac{d}{dt'} p(t') \underbrace{\frac{dt'}{dt}}_{1} \equiv \dot{p}$$

$$\frac{\partial t'}{\partial r} = -\frac{1}{c} \quad \frac{\partial r}{\partial y} \frac{\partial \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}{\partial y} = \frac{1}{2r} 2y = \frac{y}{r} \quad \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \dot{p} = -\ddot{p} \frac{1}{c} \frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} (\frac{1}{r}) = \frac{\partial}{\partial y} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{1}{-2r^3} 2y = -\frac{y}{r^3}$$

Ergibt:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \begin{cases} -\dot{p}\frac{y}{r^3} - \ddot{p}\frac{y}{cr^2} \\ +\dot{p}\frac{x}{r^3} + \ddot{p}\frac{x}{cr^2} \\ 0 \end{cases}$$
$$\vec{B}(\vec{r},t) = \frac{mu_0}{4\pi} \left\{ \frac{\dot{\vec{p}}}{r^2} x \vec{e_r} + \frac{\ddot{\vec{p}}}{cr} x \vec{e_r} \right\}$$

 $\vec{B} \perp \vec{p} \quad (\vec{p} \parallel \dot{\vec{p}} \parallel \ddot{\vec{p}}) \quad \vec{B} \perp \vec{r}$ Beiträge:

- a) $,\dot{\vec{p}}^{\circ}$, $\sim \frac{1}{r^{2}}$ Vgl. Bio-Savart $d\vec{B} = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}} \frac{\vec{j} \times \vec{r}}{r^{2}} dV$ $\dot{\vec{p}} \int \vec{j} dV \Rightarrow \dot{\vec{p}}$ stammt aus Oszillation von \vec{j}
- b) ,, $\ddot{\vec{p}}$, , $\sim \frac{1}{r}$ aus $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$ bzw. des Verschiebungsstromes Vgl: Maxwell-Gl:

$$rot \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Elektrisches Feld

$$\operatorname{div} \vec{A} = \frac{\partial A_z}{\partial z} = \frac{\mu_0}{4\pi} (\dot{p} \frac{z}{r^3} + \ddot{p} \frac{z}{cr^2})$$

In Lorentzeichung:

$$\operatorname{div} \vec{A} = -\frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \rho_{\text{el}} \quad \operatorname{mit} \quad \epsilon_0 \mu_0 = \frac{1}{c^2}$$
$$\rho_{\text{el}} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ p \frac{z}{r^3} + \dot{r} \frac{z}{cr^2} \right\}$$

Final

$$\begin{split} \vec{E} &= -\vec{\nabla}\rho_{\rm el} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ \begin{matrix} 3p\frac{xz}{r^5} + 3\dot{p}\frac{xz}{cr^4} + \ddot{p}\frac{xz}{c^2r^3} \\ 3p\frac{yz}{r^5} + 3\dot{p}\frac{yz}{cr^4} + \ddot{p}\frac{yz}{c^2r^3} \\ p(3\frac{z^2}{r^5} - \frac{1}{r^3}) + \dot{p}(3\frac{z^2}{cr^4} - \frac{1}{cr^2}) + \ddot{p}(\frac{z^2}{c^2r^3} - \frac{1}{c^2r}) \end{matrix} \right\} \end{split}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left\{ 3(\frac{\vec{p}}{r^3} \vec{e}_r) \vec{e}_r - \frac{\vec{p}}{r^3} + 3(\frac{\vec{p}}{cr^2} \vec{e}_r) \vec{e}_r - \frac{\dot{\vec{p}}}{cr^2} + (\frac{\ddot{\vec{p}}}{cr^2} \times \vec{e}_r) \vec{e}_r \right\}$$

Nahfeld: Terme $\sim \frac{1}{r^2}$ und $\sim \frac{1}{r^3}$

$$\vec{E}_N = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} [-\vec{p}^* + 3(\vec{p}^* \vec{e}_r) \vec{e}_r]$$

$$\vec{p}^*?\vec{p} + \frac{r}{c}\dot{\vec{p}}$$

 \vec{E} und \vec{B} um $\frac{\pi}{2}$ verschoben Fernfeld: Term $\sim \frac{1}{r}$

$$\vec{E}_F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 c^2 r} [\ddot{\vec{p}} - (\vec{e_r} \cdot \ddot{\vec{p}}) \vec{e_r}]$$

 $\perp \vec{r}, \perp \vec{B}, \vec{E}$ und \vec{B} in Phase wie von Vakuumwelle erwartet Amplitude $\sim \frac{1}{r} \Rightarrow$ Intensität $\sim \frac{1}{r^2}$

 \rightarrow Energie und Impuls durch eine Kugelfläche konstant

$$|\vec{E}| = \frac{|\ddot{\vec{p}}|\sin\theta}{4\pi\epsilon_0 c^2 r}$$

 θ : \triangleleft Dipolachse und Richtung der Welle

nicht isotrop, maximal \bot Dipolachse. Verschwindet entlang Dipolachse [Folie: Nahfeld des Hertzschen Dipol und davor]

Strahlungsdämpfung

Energiestromdichte: $|\vec{S}| = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2$

Im Fernfeld:
$$S = \epsilon_0 c \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\ddot{p}}{c^2 r} \sin \theta \right)^2$$

$$\operatorname{mit} \ddot{p}^2 = -p_0^2 \omega^4 \sin^2(\dot{\omega}(t + \frac{r}{c}))$$

Mittlung über Schwingungsperiode $\overline{\vec{p}^2} = \frac{1}{2}p_0^2\omega^4$

Beachte Skalierung mit ω^4

 \rightarrow signifikante Abstrahlung bei hohen Frequenzen

$$p = \frac{p_0^2 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 c^3}$$

- Energie wird der Schwingung des Dipols entzogen
 → Dämpfung der Schwingung
 aber Kompensation durch gekoppelte Schwingkreis
- Berechnung für freie Schwingung Bei t=0 Schwingung mit Amplitude p_0 dann schwache Dämpfung $p(t)=p_0e^{-\gamma t}$ Da $E_{\rm tot}=E_{\rm kin}+E_{\rm pot}\sim |{\rm Amplitude}|^2$ gilt $E_{\rm tot}=E_{\rm tot}(t=0)e^{-2\gamma t}$ Abgestrahlte Leistung P>0 $-P=\frac{dE_{\rm tot}}{dt}=-2\gamma E_{\rm tot} \quad \gamma=\frac{1}{2}\frac{P}{E_{\rm tot}}$

In Mechanik:
$$E_{\text{tot}} = \frac{1}{2} m v_{\text{max}}^2 = \frac{1}{2} m \omega^2 d^2$$

Daraus $\gamma = \frac{q^2 \omega^2}{12\pi \epsilon_0 m_e c^3}$
 m_e Masse el., q Ladung des Dipols

• Wie sieht das Frequenzspektrum aus?

– naiv: nur $\omega_R = \frac{1}{\sqrt{LC}}$

 Dämpfung bewirkt Verbreitung. Antenne sendet eine Welle aus mit esp. abklingender Amplitude.

Mechanik:

$$d = \frac{k}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2) + (2\gamma\omega)^2}}$$

d Amplitude, ω_0 Resonanzfrequenz

K Stärke der Anregung = $\frac{E_0q}{m}$

Einsetzen in $P = +2\gamma E_{\rm tot}$

$$P = \frac{q^2 \omega^2 K^2}{12\pi \epsilon_0 c^3} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) + (2\gamma \omega)^2}$$

bei $\omega_{1/2}=\sqrt{\omega_0^2-\omega^2}\pm\gamma$ fällt P auf die Hälfte $\Delta\omega=2\gamma$ volle Breite auf halber Höhe

[Folie: Lebensdauer eines atomaren Zustands]

III.14.3 Beschleunigte Ladungen

Elektrostatik $\varphi(\mathbf{r})$ aus $\rho(\vec{r}')$ via Poisson-Integrals

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon} \int \frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} d^3 \vec{r}'$$

Bewegte Ladungen \rightarrow Modifikationen

i) Retardierung: $\vec{r}'(t-\frac{r}{c}) \quad \rho(\vec{r}'(t-\frac{r}{c}))$

ii) "Deformation" des Integrationsvolumens dV_R' [Folie: Verlängerung der Strecke in Bewegungsrichtung]

Verlängerung von $d^3\vec{r}'$ in Richtung von \vec{v} der Ladungsbewegung

$$dV_R' = \frac{d^3 \vec{r}'}{1 - \frac{(\vec{r} - \vec{r}'')}{|\vec{r} - \vec{r}''|}} \frac{\vec{v}}{c}$$

$$\Rightarrow \varphi(\vec{r}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{\rho(\vec{r}'(t - \frac{r}{c}))}{|\vec{r} - \vec{r}'(t - \frac{r}{c})|} \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \frac{\vec{v}}{c} d^3 \vec{r}'$$

Für eine Punkladung q

$$\varphi(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qC}{|\vec{r} - \vec{r'}|c - (\vec{r} - \vec{r'})\vec{v}} \bigg|_{\text{ret}}$$

analog ergibt sich

$$\vec{A}(\vec{r},t) = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qC}{|\vec{r} - \vec{r}'|c - (\vec{r} - \vec{r}')\vec{v}|_{\text{ret}}}$$
$$= \frac{\vec{v}}{c^2} \varphi(\vec{r},t)$$

Liénard-Wiedert-Potentiale für Pkt. ladungen

Felder der bewegten Ladung

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}\varphi - \frac{\partial}{\partial t}\vec{A} \qquad \vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$$

Einsetzen und lange rechnen ...

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qw}{(\vec{\omega} \cdot \vec{u})^3} \left\{ (c^2 - v^2)\vec{u} + \vec{w} \times (\vec{u} \times \vec{a}) \right\}_{\text{ret.}}$$

 $\vec{B} = \frac{1}{c}\vec{e}_w \times \vec{E}$ \vec{v}, \vec{a} Geschwindigkeit, Beschleunigung der Ladung q

$$\vec{w} \equiv \vec{r} - \vec{r}'_{\text{ret}} \qquad \vec{u} \equiv c\vec{e}_w - \vec{v}$$

2 Beiträge:

- i) Term $\sim \vec{u}$ Nahfeld $|\vec{E}|, |\vec{B}| \sim \frac{1}{w^2}$ Energiefluss $\sim \frac{1}{w^4} \longrightarrow 0$ für Kugelschale mit $R \to \infty$
- ii) Term $\sim \vec{w} \times (\vec{u} \times \vec{a})$ Fernfeld $|\vec{E}|, |\vec{B}| \sim \frac{1}{w}$ Energiefluss $\sim \frac{1}{w^2} \longrightarrow$ konstant durch Kugelschalen \rightarrow Dieser Term bestimmt Abstrahlung $\sim |\vec{a}|$ bewirkt Energieverlust von q

2 Spezialfälle:

i) ruhende Ladung $n = c\vec{e}_w \parallel \vec{r} - \vec{r}'$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qw}{c^3(\vec{w}\vec{e_w})} c^2(c\vec{e_w}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{w^2} \vec{e_w}$$

 $\vec{B} = 0$ wie in Elektrostatik

ii) konstante Geschwindigkeit $\vec{r}'(t) = \vec{v}t$

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{qw}{(\vec{w}\vec{u})^3} (c^2 - v^2) \vec{u} \Big|_{\text{ref}}$$

Es gilt: $w\vec{u} = c\Delta\vec{r}$ $\Delta\vec{r} \equiv \vec{r} - \vec{r'} = \vec{r} - \vec{v}t$ weiterhin: $\vec{w}\vec{u} = c\Delta\vec{r}\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}\sin^2\theta}$

 $\theta = \langle \vec{v} \text{ und } \vec{E} \rangle$

Ergibt:
$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{1 - \frac{v^2}{c^2}}{(1 - \frac{v^2}{c^2}\sin^2\theta)^{\frac{3}{2}}} \frac{q}{\Delta r^2} \Delta \vec{r}$$

 [Folie: Elektrische Feldlinien bewegter Punktladungen] Für
 $|\vec{v}|\to c$ $E_{\rm trans}$ wächst, $E_{\rm long}$ nimmt ab

Abstrahlung

• im Fernfeld, $\sim |\vec{a}|$ der Pkt.ladung Energiefluss aus Pointingvektor

$$\vec{S} = \epsilon_0 c^2 (\vec{E} \times \vec{B}) = \epsilon_0 c (\vec{E} \times (\vec{e}_w \times \vec{E}))$$
$$= \epsilon_0 c (\vec{E}^2 \vec{e}_w - (\vec{e}_w \vec{E}) \vec{E})$$

im Fernfeld gilt $\vec{E} \perp \vec{w} \rightarrow 2$. Term = 0

$$\vec{S} = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 \vec{e}_w$$

 \vec{E} abhängig von \vec{v} und \vec{a} der Ladung

- wenn $\vec{v} = \vec{0}$ dann $\vec{u} = c\vec{e}_w$ aber Abstrahlung $\neq 0$
- wenn $\vec{a} = \vec{0}$ dann Abstrahlung = 0 $\vec{a} \neq \vec{0}$ dann Abstrahlung in gewisse Richtung Beschleunigteel.Ladungenstrahlenel.mag.Wellenaus

Abgestrahlte Leistung in $d\Omega = d\varphi \sin \theta \ d\theta$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 w^2$$

 \vec{S} gibt Leistung von Bewegung Q in Richtung $d\varphi$, $d\theta$ aus Sicht der Ladung. Suche: Leistung an Ort \vec{r} (ruhender Beobachter). Leistung unterschiedlich da Art Dopplereffekt:

- → Abstände Wellentäler ändert sich
- \rightarrow zusätzlicher Faktor

$$\frac{dP}{d\Omega} = \epsilon_0 c |\vec{E}|^2 w^2 \frac{\vec{w}\vec{u}}{wc} \qquad \text{(Ableitung)}$$

Betrachte 2 Spezialfälle:

i) \vec{a} parallel \vec{v} $\vec{u} \times \vec{a} = c(\vec{w} \times \vec{a})$ und $\vec{w} \cdot \vec{u} = \vec{w}(c - \vec{e}_w \vec{v})$

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2c^2}{16\pi^2\epsilon_0} \frac{\{\vec{e}_w \times (\vec{e}_w \times \vec{a})\}}{(c - \vec{e}_w \vec{v})^5} \qquad \qquad = \frac{q^2|\vec{a}|^2}{16\pi^2\epsilon_0} \frac{\sin^2\theta}{(1 - \frac{v}{c}\cos\theta)^5}$$

 $\theta = \langle \vec{v}, \text{ Beobachtungsrichtung} \rangle$

 $v \to 0 :\sim \sin^2 \theta$ Senkrecht zu \vec{a}

 $v \to \infty$: Nenner $\to 0$ für $\theta \to 0 \Rightarrow$ Vorwärtsabstrahlung

$$P = \int \frac{dP}{d\Omega} \Omega = \frac{q^2 c^2 \gamma^6}{6\pi \epsilon_0 c^3}$$

$$\gamma \equiv \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = \frac{E_{\text{ges}}}{den} mc^2 \ge 1 \quad \beta = \frac{v}{c} \le 1$$

Beachte: $\gamma^6 = (\frac{E}{m})^6$ Abhängigkeit

"Bremstrahlung"wenn $\vec{a} \uparrow \downarrow \vec{v}$

Gleich für Beschleunigung und Abbremsung ($|\vec{a}|^2$)

[Folie: Bremsstrahlung in Materie] [Folie: Röntgenröhren]

ii) $\vec{a} \perp \vec{v} \quad |\vec{v}| = {\rm const.}$ Kreisbewegung $\vec{v} \sim \vec{e}_w$ und $\vec{a} \sim \vec{e}_x \quad \vec{w}$ in Polarkoordinaten

$$\frac{dP}{d\Omega} = \frac{q^2a^2}{16\pi^2\epsilon_0c^3} \frac{(1-\beta\cos\theta)^2 - (1-\beta^2)\sin^2\theta\cos^2\theta}{(1-\beta\cos\theta)^5}$$

$$P = \frac{q^2 a^2 \gamma^4}{6\pi \epsilon_0 c^3}$$

"Synchrotronstrahlung": 1964 erstmals an Kreisbeschleuniger beobachtet

- $\gamma^4 = (\frac{E}{m})^4$ Abhängigkeit limitiert maximale Energie von Kreisförmigen $\frac{e^+}{e^-}$ -Beschleunigern
- Abstrahlungscharakteristik

$$\beta \approx 0 : \sim 1 - \sin^2 \theta \cos^2 \varphi$$

$$\varphi = 0 : 1 - \sin^2 \theta \text{ (wieder } \perp \vec{a}\text{)}$$

$$\varphi = 90^\circ : 1$$

$$\varphi = 45^\circ : (\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}})1 - \frac{1}{2}\sin^2 \theta$$

$$\beta \to 1 : \frac{1}{(1 - \beta \cos \theta)^3}$$

Strahlung in Vorwärtsrichtung gebündelt

[Folie: Abstrahlung bei v senkrecht a] [Folie: Kosmische Synchrotronstrahlung]

[Folie: Strahlentod der Atomen]

III.15 Elektro-magnetische Wellen in Materie

${\bf III.15.1} \quad {\bf Brechungsindex/Brechzahlen}$

- wie verändert sich Welle im Medium?
- Wissen bereits:

$$v_{\rm ph}^{\rm med}=c=c_{\rm med}=rac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0\epsilon\mu}}=rac{c_0}{\sqrt{\epsilon\mu}}$$
 c_0 Lichtgeschw. im Vakuum

- Dipol im Wasser: $\lambda < \lambda_0$ λ_0 Vakuumwellenlänge
- $-e^{-}$ in Atomen zu periodischen Schwingungen angeregt

$$\omega_{e^-} = \omega_{\rm ext. Welle}$$

- \rightarrow Abstrahlung von Sekundärwellen
- Brechzahl $n = \frac{c_0}{c_{\text{med}}}$ da $\omega = \text{const. folgt } \lambda_{\text{med}} = \frac{\lambda_0}{n}$

[Folie: Anregung von Atomschwingungen]

Reaktion des Mediums

e⁻-Schwingung durch Welle in z-Richtung, in x linear polarisiert

$$m\ddot{x} + b\dot{x} + Dx = -eE_0e^{i\omega t}$$

$$\ddot{x} + 2\gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = K e^{i\omega t} \qquad K = -\frac{eE_0}{m}$$

bbeschreibt die Dämpfung die durch Energieübertragung auf Festkörper entsteht Dbeschreibt die Stärke der atomaren Rückstellkraft E_0 ist die Amplitude der Anregenden Welle

Lösung:

$$x(t) = x_0(\omega)e^{i\omega t}$$
$$x_0(\omega) = \frac{k}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}$$

Phasenverschiebung:

$$\phi(\omega) = \pi + \arctan \frac{\gamma \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$|x_0(\omega)| = \frac{k}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2) + (2\gamma\omega)^2}}$$

 \to Emission von Sekundärwellen von allen e^- im Medium ω/ω_0 klein \to positive Phasenverschiebung $\Delta\phi>0$ klein

[Folie: Überlagerung von Primärwelle und Sekundärwelle(n)]

Überlagerung der Wellen bewirkt:

- Phase wird in jeder Schicht verzögert
- Abstand der Maxima/Wellenlänge wird reduziert
- \bullet Welle \perp Ausbreitungsrichtung interferieren zu 0
- $\Rightarrow \lambda$ und c im Medium sind reduziert um n

Makroskopische Welle

[Folie: Phasenverzögerung im Medium]

Strecke Δz im Medium

Vakuumwelle bräuchte: $t_0 = \frac{\Delta z}{c_0}$

Mediumwelle braucht: $t_{\Delta z} = \frac{\Delta z}{c} = \frac{n\Delta z}{c_0} = t_0 + \underbrace{\frac{(n-1)\Delta z}{c_0}}_{\Delta t}$

Welle beim Eintritt: $E(t)=E_0e^{i\omega t}$ bei z=0

Beim Austritt:
$$E(\Delta z, t) = E_0 e^{i\omega(t - t_{\Delta z})} = \underbrace{E_0 e^{i\omega(t - \frac{\Delta z}{c_0})}}_{\text{ungestörte Welle}} e^{-i\omega(n-1)\frac{\Delta z}{c_0}} \parallel$$

$$= e^{-i\phi} \text{Phasenverzögerung}$$

$$\phi = \omega(n-1)\frac{\Delta z}{c_0} = 2\pi(n-1)\frac{\Delta z}{\lambda_0}$$

Dünne Schicht: $\phi \ll 1 \Rightarrow e^{-i\phi} \approx 1 - i\phi$ Welle hinter Medium:

$$E(\Delta z,t) = \underbrace{E_0 e^{i\omega(t-\frac{\Delta z}{c_0})}}_{\text{Primärwelle}} - \underbrace{i\omega(n-1)\frac{\Delta z}{c_0}E_0 e^{i\omega(t-\frac{\Delta z}{c_0})}}_{\text{Effekt von Sekundärwellen}}$$

Mikroskopische Modell:

[Folie: Zur Berechnung des E-Feldes der Sekundärwelle]

• Betrachte \vec{E} -Feld eines Hertzschen Dipols (Dipol $p_0=-ex_0$) im Fernfeld $z_0\gg x_0$ am Punkt z_0 vom Dipol bei $z=0,\rho,\varphi$

$$\vec{E}_{1D}(z_0, t) = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e\omega^2 x_0}{c_0^2 r} e^{i\omega(t - \frac{r}{c_0})} \begin{pmatrix} 1 - \frac{\rho^2}{r^2} \cos^2 \varphi \\ -\frac{\rho^2}{r^2} \sin \varphi \cos \varphi \\ \rho \frac{z_0}{r^2} \cos \varphi \end{pmatrix}$$

Kreisring bei ρ summieren/integrieren

Kreisscheibe mit Dichte $\Delta z : dV = \Delta z \ d\varphi \rho \ d\rho$

Anzahl der Dipole in Kreisscheibe: $dN = n_{\rm at} dV$ $n_{\rm at} = \Lambda$ tomdichte auf z-Achse konstruktive Überlagerung da Δt gleich

 \Rightarrow resultierende Welle dNmal Welle für 1 Dipol

$$d\vec{E}_0(z_0,t) = n_{\rm at}\vec{E}_{\rm 1D}(z_0,t)$$

$$\vec{E}_{\mathrm{D}} = n_{\mathrm{at}} \int_{0}^{\infty} d\rho \int_{0}^{2\pi} d\varphi \rho \vec{E}_{\mathrm{1D}}(z_{0}, t)$$

 $\vec{E}_{\rm D}$ in x-Richtung. $\int d\varphi$ bewirkt $E_y=E_z=0$

$$\vec{E}_0(z_0, t) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-ex_0\omega^2}{c_0^2} n_{\rm at} \Delta z e^{i\omega t} \right\} \equiv A$$

$$\int_{z_0}^{\infty} dr \int_0^{2\pi} d\varphi (1 - \frac{\rho^2}{r^2} \cos^2 \varphi) e^{-i\omega \frac{r}{c_0}} \vec{e}_x$$

Änderung der Integrationsvariablen $\rho \to r$

$$\rho \ d\rho = r \ dr \quad \text{da} \quad \ r^2 = \rho^2 + z_0^2 \quad z_0 = \text{const.}$$

Integration über $d\varphi$ durchführen:

$$\vec{E}_{\rm D}(z_0, t) = A \int_{z_0}^{\infty} dr \pi \left(1 + \frac{z_0^2}{r^2}\right) e^{-i\frac{\omega}{c_0}r} \vec{e}_x$$

Für ∞ -ausgedehnte Welle divergiert Integral. Durchmesser der Lichtwelle $2\rho_{\max}$, nur Dipole mit $\rho < \rho_{\max}$ teil $z_0^2 \approx r^2$ im Fernfeld $\left(1 + \frac{z_0^2}{r^2}\right) \approx 2$ Berücksichtige nur untere Integrationsgrenze

$$\vec{E}_{\mathrm{D}}(z_{0},t) = \frac{1}{2\epsilon_{0}} \frac{ex_{0}\omega^{2}}{c_{0}^{2}} n_{\mathrm{at}} \Delta z e^{i\omega t} \left(i\frac{c_{0}}{\omega}\right) e^{-i\frac{\omega}{c_{0}}r} \vec{e}_{x}$$

Mit Amplitude x_0 der e^- -Schwingung

$$\vec{E}_{\rm D}(z_0, t) = -i \frac{e^2 \omega^2 n_{\rm at}}{2\epsilon_0 m} \frac{\Delta z}{c_0} E_0 \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega} e^{i\omega(t - \frac{z_0}{c})} \vec{e}_x$$

Vergleich zwischen makroskop. und mikroskop. Beschreibung

$$\frac{e^2 \omega n_{\rm at} \Delta z}{2\epsilon_0 m c_0} E_0 \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega} \stackrel{!}{=} \omega (n-1) \frac{\Delta z}{c_0} E_0$$

$$\Rightarrow \boxed{n = 1 + \frac{e^2 n_{\rm at}}{2\epsilon_0 m} \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega}} \qquad \text{komplexe Größe}$$

- abhängig von $n_{\rm at}, \omega_0, \gamma$
- Achtung: gilt strikt nur für Medien mit $n-1 \ll 1$ Hier nur eine Eigenfrequenz \to Verallgemeinerung

$$n = 1 + \frac{e^2}{2\epsilon_0 m} \sum_{j=1}^{N} \frac{n_{j,\text{at}}}{\omega_j^2 - \omega^2 + 2i\gamma_j \omega_j}$$

für N Eigenfrequenzen ω_j , mit Dämpfung γ_j und Dipoldichte $n_{j,\mathrm{at}}$

Absorption und Dispersion

Aufspaltung $n = n' - i\kappa$

Realteil:

$$n' = 1 + \frac{e^2 n_{\rm at}}{2\epsilon_0 m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2}$$

Imaginärteil:

$$\kappa = \frac{e^2 n_{\rm at}}{2\epsilon_0 m} \frac{4\gamma^2 \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2 \omega^2} = 0 \quad \text{für} \quad \gamma = 0$$

Welle bei Austritt aus Medium:

$$\begin{split} \vec{E}(z_0,t) &= E_0 e^{\omega \kappa \frac{\Delta z}{c_0}} e^{-i\omega(n'-1)\frac{\Delta z}{c_0}} e^{i\omega(t-\frac{\Delta z}{c_0})} \\ &= E_0 e^{2\pi\kappa \frac{\Delta z}{\lambda_0}} e^{-i2\pi(n'-1)\frac{\Delta z}{\lambda_0}} e^{i\omega(t-\frac{\Delta z}{c_0})} \end{split}$$

- $e^{i\omega(t-\frac{\Delta z}{c_0})}$ ausfallende ursprüngliche Welle
- $e^{-i\omega(n'-1)\frac{\Delta z}{c_0}}$ Phasenverschiebung im Medium $n'(\omega) \Rightarrow n'(\lambda)$ Dispersion
- $e^{-\omega\kappa\frac{\Delta z}{c_0}}$ exponentielle Abnahme der Amplitude

Def.: Absorptionskoeffizienten α

$$I(\Delta z) = I_0 e^{-\alpha \Delta z}$$
 Beersches Absorptionsgesetz

I Intensität

[Folie: Dispersion in verschiedenen Gläsern]

Zshg. von
$$\kappa$$
 und α : $\alpha = \frac{4\pi\kappa}{\lambda}$ $[\alpha] = \frac{1}{m}$

Reflexions- und Brechungsgesetz

[Folie: Reflexion und Brechung]

- hier: Richtungen, Intensitäten/Polarisation (Mittwoch)
- Grenzfläche in x-z-Ebene
- Wellenvektor der einlaufenden Welle \vec{k}_e in x-y-Ebene Normalenvektor \vec{n}_{xz} und \vec{k}_e bilden Einfallsebene
- ullet Tangentialkomponente des $ec{E}$ -Feldes stetig an Grenzfläche

$$E_{e,t} + E_{r,t} = E_{g,t} \tag{*}$$

t tangential, e einlaufend, g gebrochen bei $\vec{r} = 0$:

$$A_{e,t}e^{i\omega_e t} + A_{e,t}e^{i\omega_r t} = A_{g,t}e^{i\omega_g t}$$

Nur Lösung, wenn gilt $\omega_e = \omega_r = \omega_g$ Bedingung (*) gilt nur für gesamte x-z-Ebene

$$k_e \vec{r} = k_r \vec{r} = \vec{k}_g \vec{r} \tag{**}$$

$$\vec{r} = x \vec{e}_x + z \vec{e}_z \quad \text{in Grenzfläche}$$

$$\vec{k}_e = k_{ex} \vec{e}_x + k_{ey} \vec{e}$$

$$\vec{k}_r = k_{rx} \vec{e}_x + k_{ry} \vec{e}_y + k_{rz} \vec{e}_z \qquad \vec{k}_g = k_{gx} \vec{e}_x + k_{gy} \vec{e}_y + k_{gz} \vec{e}_z$$

Einsetzen in (**)

$$k_{ex}x = k_{rx}x + k_{rz}z = k_{qx}x + k_{qz}z$$

Muss für beliebige x und z in Grenzfläche gelten

$$\Rightarrow k_{ex} = k_{rx} = k_{gx} \qquad k_{rz} = k_{gz} = 0$$

d.h. Wellenvektoren von reflektierter und gebrochener Welle auch in Einfallsebene. Aus Abb:

$$\begin{aligned} k_{ex} &= k_e \sin \alpha & k_{rx} &= k_r \sin \alpha' & k_{gx} &= k_g \sin \beta \\ \frac{\sin \alpha}{c_1} &= \frac{\sin \alpha'}{c_1} = \frac{\sin \beta}{c_2} & c_i \text{ Lichtgeschwindigketi im Medium i} \\ & \boxed{\sin \alpha = \sin \alpha' & \alpha = \alpha' & \text{Reflexionsgesetz}} \\ \\ & \boxed{\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{c1}{c2} = \frac{n2}{n_1} & \text{Snelliusche Brechungsgesetz}} \end{aligned}$$

[Folie: Anwendung er Totalreflexion: Retroflexionsprisma und Lichtleiter]