# Theoretische Physik II Elektrodynamik

Vorlesung von Prof. Dr. Michael Thoss im Wintersemester 2018

Daniil Aktanka Patrick Munnich Andréz Gockel

21. Januar 2019

# Inhaltsverzeichnis

1	Grundb	egriffe	2
2	<ul> <li>2.2 Inte</li> <li>2.3 Heli</li> <li>2.4 Max</li> <li>2.5 Elek</li> <li>2.6 Einf</li> <li>2.7 Ran</li> <li>2.7.7</li> </ul>	rührung gralsätze nholtz-Zerlegung twell-Gleichungen der Elektrostatik trostatische Feldenergie fache elektrostatische Probleme dwertprobleme der Elektrostatik	4 5 6 7 8 8 11 12
3	Elektro		.3
	3.1 Max	xwell-Gleichungen	13
Aı	nhang		4
			15
	3.2 Fun	ktionen der Kugelfläche	15
4	Hausaufgaben 19		
	4.1 Blat	tt 10	19
	4.1.	1 Nummer 1	19
	4.1.5	2 Nummer 2	19
	4.1.3	3 Nummer 3	19
	4.1.4		19
	4.2 Blat		20
	4.2.	1 Nummer 1	20
	4.2.5		20
	4.2.3	3 Nummer 3	20
5	$\mathbf{Skript}$		21
			21
	5.1.	0	21
	5.1.5		21
	5.1.3	B Feldgleichungen und elektrostatisches Potential	22

## Grundbegriffe

#### Ladung

diskrete Ladungsverteilung 
$$Q = \sum_{i=1}^n q_i$$
 kontinuierliche Ladungsverteilung 
$$Q = \int_V \rho(\boldsymbol{r}) \; \mathrm{d}^3 r$$
 Punktladung 
$$\rho(\boldsymbol{r}) = q \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)$$
 
$$n \; \mathrm{Punktladungen} \quad \rho(\boldsymbol{r}') = \sum_{j=1}^n q_j \, \delta(\boldsymbol{r}' - \boldsymbol{r}_j)$$

#### Coulomb'sches Gesetz

zwei Punktladungen 
$$\boldsymbol{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \, q_1 q_2 \, \frac{\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|^3} = -\boldsymbol{F}_{21}$$

$$n \text{ Punktladungen } \boldsymbol{F}_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \, q_1 \sum_{j=2}^n q_j \, \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j|^3}$$
Beziehung zur E-Feld 
$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = q \, \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$$
Beziehung zur Potential 
$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{r}) = -\boldsymbol{\nabla} \, q \, \varphi(\boldsymbol{r})$$

#### Elektrisches Feld

im bel. Raumpunkt 
$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0|^3}$$
 diskret 
$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=2}^n q_j \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j|^3}$$
 kontinuierlich 
$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \rho(\boldsymbol{r}') \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3} \, \mathrm{d}^3r'$$
 (Identität) 
$$\begin{vmatrix} \frac{\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3} = -\nabla_r \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} & \text{wobei} \quad \nabla_r \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} = -\nabla_{r'} \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}$$
 Beziehung zur Potential 
$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = -\nabla \varphi(\boldsymbol{r})$$
  $\Longrightarrow \quad \nabla \times q \boldsymbol{E} = 0$  d.h., die Coulomb-Kraft ist konservativ

#### Skalare Elektrische Potential

im bel. Raumpunkt kontinuierlich 
$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} \,\mathrm{d}^3r'$$
 im bel. Raumpunkt diskret 
$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^n \frac{q_j}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_j|}$$
 Spannung / Potentialdifferenz 
$$U(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}_0) = \varphi(\boldsymbol{r}) - \varphi(\boldsymbol{r}_0) = -\int_{\boldsymbol{r}_0}^{\boldsymbol{r}} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}') \,\mathrm{d}\boldsymbol{r}'$$

#### Operator Nomenklatur

#### Produktformeln

f, g sind skalare Felder,  $\mathbf{F}, \mathbf{G}$  sind Vektor Felder:

$$\nabla(fg) = f\nabla(g) + g\nabla(f)$$

$$\nabla \cdot (fG) = f\nabla \cdot (G) + G \cdot \nabla(f)$$

$$\nabla(F \times G) = G \cdot \nabla \times (F) - F \cdot \nabla \times (G)$$

$$\nabla \times (fG) = f\nabla \times (G) - G \times \nabla$$

#### Identitäten

$$egin{aligned} oldsymbol{
abla} imes (oldsymbol{
abla} F) &= oldsymbol{
abla} (oldsymbol{
abla} \cdot (oldsymbol{
abla} f) &= oldsymbol{0} \ oldsymbol{
abla} \cdot (oldsymbol{
abla} \times F) &= 0 \ oldsymbol{
abla} imes (oldsymbol{a} imes oldsymbol{
abla} f - oldsymbol{
abla} (oldsymbol{a} \cdot oldsymbol{
abla} f) \end{aligned}$$

#### Additionstheorem

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{\sqrt{r^2 + r'^2 - 2r r' \cos \theta}} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{r_{<}^l}{r_{>}^{l+1}} P_l(\cos \theta) \quad \text{in Kugelkoordinaten}$$

$$r_{<} = \min(r, r'), \quad r_{>} = \max(r, r')$$

#### Kugelkoordinaten

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin \theta \cos \varphi \\ r \sin \theta \sin \varphi \\ r \cos \theta \end{pmatrix}, \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} f(\mathbf{r}) \, d\mathbf{r} = \int_{0}^{2\pi} \int_{0}^{\pi} \int_{0}^{\infty} f(r, \theta, \varphi) r^{2} \sin \theta \, dr d\theta d\varphi$$

wobei:

$$r \in [0\,,\,\infty)\,, \quad \Theta \in [0\,,\,\pi]\,, \quad \varphi \in [0\,,\,2\pi)$$

### Elektrostatik

#### 2.1 Einführung

Dirac'sche Delta-Funktion

Definition

$$\int_{V} \delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0}) d^{3}r := \begin{cases} 1, & r_{0} \in V \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$
$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_{0}) = 0 \quad \forall \mathbf{r} \neq \mathbf{r}_{0}$$

Bemerkung: Die  $\delta$ -Funktion ist keine Funktion im üblichen mathematischen Sinne. Man bezeichnet sie deshalb als **uneigentliche Funktion** oder als **Distribution**. Heuristisch:

$$\delta(x) = \begin{cases} +\infty, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$
$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) \, dx = 1$$

Formeln

$$\int_{a}^{b} f(x) \, \delta(x - x_{0}) \, dx = \begin{cases} f(x_{0}) \,, & a < x_{0} < b \\ \frac{1}{2} f(x_{0}) \,, & x_{0} = a \lor b \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

$$\text{``} f(x) \, \delta'(x - x_{0}) = -f'(x) \, \delta(x - x_{0}) \, \text{``} \qquad \text{(heuristisch)}$$

$$\delta(x - x_{0}) = \frac{d}{dx} \Theta(x - x_{0}) \qquad \text{($\Theta$ sei die Stufenfunktion)}$$

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}') = -\frac{1}{4\pi} \Delta \, \frac{1}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$

#### Mehrdimensionale Delta-Funktion

Kartesisch (x,y,z) 
$$\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0) = \delta(x-x_0)\,\delta(y-y_0)\,\delta(z-z_0)$$
Kugel (r, \theta, \varphi) 
$$\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0) = \frac{1}{r_0^2\sin\theta_0}\,\delta(r-r_0)\,\delta(\theta-\theta_0)\,\delta(\varphi-\varphi_0)$$
Zylinder (\rho, \phi, z) 
$$\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0) = \frac{1}{\rho_0}\,\delta(\rho-\rho_0)\,\delta(\varphi-\varphi_0)\,\delta(z-z_0)$$

#### 2.2 Integralsätze

#### **Einleitung: Fluss**

**Definition** Sei  $a(r) = (a_1(r), a_2(r), a_3(r))$  ein Vektorfeld, V ein Volumen und S(V) die Oberfläche. Dann heisst  $\Phi_S(a)$  der Fluss (eng. flux) von a(r) durch die Fläche S wenn es gilt:

$$\Phi_S(oldsymbol{a}) \, = \, \int_S \, oldsymbol{a}(oldsymbol{r}) \, \mathrm{d}oldsymbol{f}$$

**Geschlossene Fläche** Das Oberflächenintegral über eine geschlossene Fläche wird durch ein spezielles Integralzeichen symbolisiert:

$$\Phi_S(oldsymbol{a}) \, = \, \oint_S oldsymbol{a}(oldsymbol{r}) \, \mathrm{d}oldsymbol{f}$$

#### Satz von Stokes

**Bedeutung** Ganz allgemein gesagt handelt es sich um einen sehr grundlegenden Satz über die Integration von Differentialformen. Es geht darum, n-dimensionale Volumenintegrale über das Innere in (n-1)-dimensionale Randintegrale über die Oberfläche des Volumenstücks umzuwandeln. Für uns sind die Spezialfälle am wichtigsten, bei denen der Gauß'sche Satz und der Kelvin-Stokes'sche Satz (Rotationssatz).

Rotationssatz (auch Klassische Integralsatz von Stokes)

Seien a(r) ein hinreichend oft differenzierbares Vektorfeld und F eine Fläche mit dem Rand  $C(F) = \delta F$ . Dann gilt:

$$\int_{F} \mathbf{\nabla} imes \mathbf{a} \; \mathrm{d}\mathbf{f} = \int_{\partial F} \mathbf{a} \; \mathrm{d}\mathbf{r}$$

#### Gauß'sche Satz

(eng. Divergence Theorem)

**Definition** Der elektrische Nettofluss  $\Phi$  durch eine hypothetische geschlossene Oberfläche S ist gleich  $\frac{1}{\varepsilon_0}$  mal die elektrische Nettoladung Q innerhalb dieser geschlossenen Oberfläche.

#### **Integrale Form**

$$\Phi = \oint_{\mathcal{E}} \mathbf{E} \, \mathrm{d}\mathbf{f} = \frac{Q}{\varepsilon_0}$$

Wobei Q die Gesamtladung innerhalb V ist.

#### Differentielle Form

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

Wobei  $\rho$  die Gesamtladungsdichte (pro Einheit Volumen) ist.

#### Beziehung

$$\int_V \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{E} \; \mathrm{d}^3 r = \oint_S \boldsymbol{E} \; \mathrm{d} \boldsymbol{f}$$

#### Greensche Sätze

Die Green'sche Sätze (Identitäten) lassen sich aus Anwendungen des Gauß'schen Satzes ableiten. Hierfür wurde die folgende Definition der Normalableitung benutzt.

#### Normalableitung

Sei  $\psi$  ein mindestens zweimal stetig differenzierbares, skalares Feld auf einer Fläche S(V). Sei n(r) eine (ortsabhängige) Flächennormale. Dann gilt:

$$\nabla \psi \cdot \boldsymbol{n} \equiv \frac{\partial \psi}{\partial n}$$

#### 1. Green'sche Identität

$$\int_{V} (\varphi \Delta \psi + (\nabla \psi \cdot \nabla \varphi)) d^{3}r = \oint_{S} \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} df$$

Wobei  $\varphi$  und  $\psi$  Skalarfunktionen sind, angenommen sei  $\varphi$  einfach und  $\psi$  zweifach stetig differenzierbar.

#### 2. Green'sche Identität

$$\int_{V} (\varphi \Delta \psi - \psi \Delta \varphi) \, \mathrm{d}^{3} r = \oint_{S} \left( \varphi \frac{\partial \psi}{\partial n} - \psi \frac{\partial \varphi}{\partial n} \right) \, \mathrm{d}^{3} f$$

Wobei  $\varphi$  und  $\psi$  beide zweifach stetig differenzierbar sind.

Bemerkung: Die beiden oben genannten Green'schen Identitäten sind Spezialfällen und gelten nur unter Bedienungen.

#### 2.3 Helmholtz-Zerlegung

#### **Bedeutung**

Zusammengefasst besagen der Satz, dass unter gewissen Voraussetzungen jedes Vektorfeld  $\boldsymbol{a}(\boldsymbol{r})$  eindeutig durch sein Quellenfeld  $\nabla \cdot \boldsymbol{a}(\boldsymbol{r})$  und sein Wirbelfeld  $\nabla \times \boldsymbol{a}(\boldsymbol{r})$  bestimmt ist. Oder anders ausgedrückt: (fast) jedes Vektorfeld lässt sich eindeutig als Summe eines wirbelfreien und eines quellenfreien Anteils darstellen.

#### Aussage des Theorems

Sei F ein zweifach stetig differenzierbares Vektorfeld über ein beschränktes Gebiet im  $\mathbb{R}^3$  und S eine Oberfläche welche dieses Gebiet umschließt. Dann kann F in eine curl-freie Komponente und eine divergenzfreie Komponente zerlegt werden:

$$F = -\nabla \Phi + \nabla \times A$$

Wobei die beiden einander ergänzenden Potentiale  $\Phi$  und A lassen sich durch die folgenden Integrale aus dem Feld F, über das die Felder enthaltende Volumen V, gewinnen:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{V} \frac{\mathbf{\nabla}' \cdot \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, dV' \qquad \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi} \int_{V} \frac{\mathbf{\nabla}' \times \mathbf{F}(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} \, dV'$$

#### Schlussfolgerungen

- Ein wirbelfreies Feld ( $\nabla \times a = 0$ ) ist ein Gradientenfeld.
- Ein quellenfreies Feld  $(\nabla \cdot a = 0)$  ist ein Rotationsfeld.

#### 2.4 Maxwell-Gleichungen der Elektrostatik

#### Differenzielle Darstellung

physikalischer Gauß'scher Satz 
$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{1}{\varepsilon_0} \rho$$
  
Faraday'sche Induktionsgesetz  $\nabla \times \boldsymbol{E} = 0$ 

#### Integrale Darstellung

physikalischer Gauß'scher Satz 
$$\int_{S} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{f} = \frac{1}{\varepsilon_{0}} \, q(V)$$
 Faraday'sche Induktionsgesetz 
$$\int_{\partial F} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{r} = 0$$

#### Poisson Gleichung (Einführung)

Durch die Einführung des skalaren Potentials  $\phi(r)$  lassen sich die beiden Maxwell-Gleichungen zusammenfassen zur so genannten Poisson-Gleichung.

$$\Delta\varphi(\boldsymbol{r})\,=\,\frac{1}{\varepsilon_0}\,\rho(\boldsymbol{r})$$

Die Lösung dieser linearen, inhomogenen, partiellen Differenzialgleichung 2. Ordnung bezeichnet man als das Grundproblem der Elektrostatik. Ist der Raumbereich ladungsfrei, dann bekommt man die Laplace-Gleichung:

$$\Delta\varphi(\mathbf{r}) = 0$$

Die allgemeine Lösung der Poisson-Gleichung lässt sich als Summe einer speziellen Lösung der Poisson-Gleichung und der allgemeinen Lösung der Laplace-Gleichung darstellen.

### 2.5 Elektrostatische Feldenergie

#### Definition

Die Energie einer auf einen endlichen Raumbereich beschränkten Ladungskonfiguration  $\rho(r)$  entspricht der Arbeit, die notwendig ist, um Ladungen aus dem Unendlichen ( $\varphi(\infty)=0$ ) zu dieser Konfiguration zusammenzuziehen.

#### Formeln

diskret 
$$W = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{i=2}^{N} \sum_{j=1}^{i-1} \frac{q_i q_j}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|} = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \sum_{\substack{i,j=1\\i\neq j}}^{N} \frac{q_i q_j}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|}$$
 kontinuierlich 
$$W = \frac{1}{8\pi\varepsilon_0} \int \int \frac{\rho(\boldsymbol{r})\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}_i - \boldsymbol{r}_j|} \,\mathrm{d}^3r \,\mathrm{d}^3r' = \frac{1}{2} \int \rho(\boldsymbol{r})\varphi(\boldsymbol{r}) \,\mathrm{d}^3r$$
 
$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int |\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})|^2 \,\mathrm{d}^3r$$
 Energiedichte 
$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} |\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})|^3$$

#### 2.6 Einfache elektrostatische Probleme

#### Elektrisches Potential einer homogen geladenen Kugel

Zur Lösung des Problems können wir das Poisson-Integral verwenden. [1]

#### Methode der Spiegelladungen

(eng. Method of Image Charges)

Beschreibung Die Spiegelladung (oder Bildladung) ist eine gedankliche Hilfsstütze, um das Verhalten einer Ladung Q vor einem leitenden Körper im Abstand R zu veranschaulichen. Beim Fall eines Leiters wird die gesamte influenzierte Ladung dafür anschaulich zu einer Punktladung zusammengefasst. Aus Symmetriegründen wird diese Punktladung als Spiegelladung bezeichnet. (für physikalische Grundlagen siehe Anhang.1)

Punktladung und die ungeladene Metallkugel Sein r und r' die Abstände zur realenund Spiegelladung, mit Koordinatenursprung im Zentrum des Kugels mit Radius R. Dann liegen die beide Ladungen auf einer Gerade, wobei (mittels Kreisspiegelung) gilt:

$$r' = \frac{R^2}{r}$$
$$q' = q \frac{R}{r}$$

Bem. Die Platzierung elektrischer Ladungen sollte irrelevant sein.

#### 2.7 Randwertprobleme der Elektrostatik

#### Formulierung des Problems

Das Ziel ist Lösung der Poisson-Gleichung zu finden, was man als das Grundproblem der Elektrostatik bezeichnet. Falls die das Potential  $\varphi(\mathbf{r})$  erzeugende Ladungsdichte  $\rho(\mathbf{r}')$  bekannt ist und keine spezielle Randbedinungen auf Grenzflächen im Endlichen zu erfüllen sind, dann reicht die folgende allgemeine Lösung völlig aus:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|} d^3r'$$
 Poisson-Integral

Ist  $\rho$  räumlich begrenzt, so gilt insbesondere

$$\varphi \xrightarrow[r \to \infty]{} 0 ; \qquad \nabla \varphi \xrightarrow[r \to \infty]{} 0$$

Dies ist jedoch bei vielen praktischen Problemen nicht der eigentliche Ausgangspunkt.

#### Definition

**Gegeben:**  $\rho(\mathbf{r}')$  in einem gewissen Raumbereich  $V, \varphi$  oder  $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{n}$ 

Gesucht: Das skalare Potential  $\varphi(r)$  in allen Punkten r des interessierenden Raumbereichs V

#### Klassifikation der Randbedingungen

Dirichlet-Randbedingungen  $\varphi$  auf S(V) gegeben

Neumann-Randbedingungen  $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = -\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{E}$  auf S(V) gegeben

Von gemischten Randbedingungen spricht man, wenn diese auf S(V) stückweise Dirichlet- und stückweise Neumann-Charakter haben.

#### Green'sche Funktion

**Mathematische Definition** Die Green'sche Funktion  $G(x, x_0)$  eines linearen Differentialoperators L = L(x), der auf Verteilungen über einer Teilmenge des euklidischen Raums an einem Punkt  $x_0$  wirkt, ist eine Lösung von:

$$LG(x, x_0) = \delta(x - x_0)$$

wobei  $\delta$  die Deltafunktion ist.

Lösung der Poisson-Gleichung für eine Punktladung q = 1 Es gilt:

$$\Delta_r G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = -\frac{1}{\varepsilon_0} \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')$$

Wobei die Funktion in r und r' symmetrisch ist; d.h., wir können den Laplace-Operator auf die Variable r' wirken lassen. Die  $\delta$ -Umformung liefert:

$$G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} + f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}'), \qquad \nabla_r f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = 0$$
 Bedingung

Für  $r \in V$  allgemeine Lösung gilt:

$$\varphi(\mathbf{r}) = \int_{V} \rho(\mathbf{r}') G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \, \mathrm{d}^{3} \mathbf{r}' - \varepsilon_{0} \int_{S(V)} \left( \underbrace{\varphi(\mathbf{r}') \frac{\partial G}{\partial n'}}_{\text{Neumann}} - \underbrace{G(\mathbf{r}, \mathbf{r}') \frac{\partial \varphi}{\partial n'}}_{\text{Dirichlet}} \right) \, \mathrm{d} f'$$

Wobei je nach Bindungstyp wird ein Teil des Integrals zu null.

#### Green'sche Funktion für die Kugel

$$G_{\mathrm{D}}(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = rac{1}{4\piarepsilon_0} \left(rac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} - rac{1}{\left|rac{r'}{R}\boldsymbol{r} - rac{R}{r'}\boldsymbol{r}'
ight|}
ight) = rac{1}{q}\Phi(\boldsymbol{r}) \quad ext{mit } \Phi ext{ Potential hom. gel. Kugel}$$

$$= rac{1}{4\piarepsilon_0} \left[ (r^2 + r'^2 - 2r\,r'\boldsymbol{e}_r\,\cdot\boldsymbol{e}_{r'})^{-1/2} + \left(rac{r^2r'^2}{R^2} + R^2 - 2r\,r'\,\boldsymbol{e}_r\cdot\boldsymbol{e}_{r'}
ight)^{-1/2} \right]$$

#### Separation der Variablen

Wir suchen nach weiteren Lösungsmethoden für die Poisson-Gleichung,

$$\Delta\varphi(\boldsymbol{r})\,=\,-\frac{1}{\varepsilon_0}\rho(\boldsymbol{r})$$

die eine lineare, partielle, inhomogene Differenzialgleichung zweiter Ordnung für ein Gebiet darstellt, auf dessen Rand gewisse Bedingungen vorgeschrieben sind. Benutze:

Separationsansatz 
$$\varphi(\mathbf{r}) = \varphi(x, y, z) = f(x) g(y) h(z)$$

#### Lösung der Laplace-Gleichung in Kugelkoordinaten

Exkurs: Funktionen der Kugelfläche Siehe Anhang 3.2

**Methode** Wir suchen eine Lösung der Laplace-Gleichung  $\Phi(r, \theta, \varphi)$  in Kugelkoordinaten. Wir benutzen den Entwicklungssatz, um das Potential  $\Phi$  durch diese Funktionen auszudrücken:

gesucht ist die Lösung von: 
$$\Delta\Phi(r,\theta,\varphi) = 0$$

benutze: 
$$\Phi(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} R_{lm}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

Wir wenden darauf den Laplace-Operator an. Dies führt zu der so genannten Radialgleichung:

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\left[r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right] - \frac{l(l+1)}{r^2}R \,=\, 0$$

Mit einem Ansatz gelöst hat das Potential  $\Phi$  damit die allgemeine Gestalt:

allgemeine Gestalt 
$$\Delta\Phi(r,\theta,\varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} (A_{lm}r^l + B_{lm}r^{-(l+1)}) Y_{lm}(\theta,\varphi)$$
azimutaler Symmetrie 
$$\Delta\Phi(r,\theta) = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \left[ A_{lm}r^l + B_{lm}r^{-(l+1)} \right] P_l(\cos\theta)$$

#### Potential einer Punktladung

Es gibt eine alternative Multipolentwicklung, wenn man den 1/|r-r'| Term nach Kugelflächenfunktionen entwickelt. Wir denken uns eine Kugel mit dem Koordinatenursprung als Mittelpunkt und dem Radius  $r_0$ . Es gilt für das Potential der Punktladung:

$$\Phi(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|} = \frac{q}{\varepsilon_0 r_>} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} \frac{l}{2l+1} \left(\frac{r_<}{r_>}\right) Y_{lm}^*(\theta_0, \varphi_0) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

wobei die folgende Notation eingeführt wurde:

innerhalb 
$$(r < r_0)$$
 :  $r = r_<$  ,  $r_0 = r_>$  außerhalb  $(r > r_0)$  :  $r = r_>$  ,  $r_0 = r_<$ 

#### 2.7.1 Multipolentwicklung

Eine Multipolentwicklung ist eine mathematische Reihe einer winkelabhängigen Funktion. In Physik ist es normalerweise die Reihenentwicklung eines Potentials, bei der verschiedene Multipol-Momente auftreten. Man unterscheidet zwischen kartesischer und sphärischer Multipolentwicklung.

#### Definition

**Multipol** - eine beliebige räumliche Anordnung von (elektrischen oder anderen) diskreten Ladungen oder, im magnetischen Fall, Dipolen. Durch eine Multipolentwicklung kann ein Potentialfeld durch Punktladungen angenähert werden.

#### Methode

Wir betrachten eine statische, lokalisierte Ladungsverteilung:

$$\rho(\mathbf{r}) = \rho(r, \theta, \varphi) = \begin{cases} \text{beliebig}, & r < R_0 \\ 0, & r > R_0 \end{cases}$$

Im Bereich  $r > R_0$  kann das elektrostatische Potenzial  $\Phi$  nach Potenzen von  $R_0/r$  entwickelt werden. Diese Multipolentwicklung wird im Folgenden auf zwei Arten abgeleitet.

#### Sphärische Darstellung

Unter Verwendung von Kugelflächenfunktionen gilt für den Potential:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \frac{q_{lm}}{r^{l+1}} Y_{lm}(\theta, \varphi) 
= \frac{q_{00}}{r} + \frac{q_{10}}{r^2} \cos \theta \mp \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{q_{1,\pm 1}}{r^2} \sin \theta \exp(\pm i\varphi) \pm \dots$$

sphärische Multipolmomente:

$$q_{lm} = \sqrt{\frac{4\pi}{2l+1}} \int \mathrm{d}^3 r' \; \rho(\mathbf{r}') r'^l \, Y_{lm}^*(\theta', \varphi')$$
 sylindersymmetrische Fall 
$$q_{l0} = \int \mathrm{d}^3 r \; \rho(r,\theta) r^l P_l(\cos\theta) \qquad \text{wobei } \rho = (r,\theta) \,, \quad q_{l0} = \delta_{m0}$$

#### Kartesische Darstellung

Sei 
$$1/|\mathbf{r}-\mathbf{r}'| = [(x_1 - x_1')^2 + (x_2 - x_2')^2 + (x_3 - x_3')^2]^{1/2}$$
. Dann gilt:

$$\Phi(\mathbf{r}) = \frac{q}{r} + \frac{\mathbf{p} \cdot \mathbf{r}}{r^3} + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3} Q_{ij} \frac{x_i x_j}{r^5} + \dots$$
 (r > R<sub>0</sub>)

kartesische Multipolmomente:

$$q = \int d^3r' \, \rho(\mathbf{r}')$$
 Ladung 
$$p_i = \int d^3r' \, x_i' \, \rho(\mathbf{r}')$$
 Dipolmoment 
$$Q_{ij} = \int d^3r' \, (3x_i'x_j' - r'^2 \, \delta_{ij}) \rho(\mathbf{r}')$$
 Quadrupolmoment

Unter orthogonalen Transformationen ist q ein Skalar,  $p_i$  ein Vektor und  $Q_{ij}$  ein Tensor zweiter Stufe.

### 2.8 Elektrostatik in Materie - Dielektrika

Siehe Skript von Markus Österle und Andréz Gockel.

# Elektrodynamik

### 3.1 Maxwell-Gleichungen

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{3.1}$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0 \tag{3.2}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{E} = -\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t} \tag{3.3}$$

$$\nabla \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{J} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \boldsymbol{E}}{\partial t}$$
 (3.4)

# Anhang

#### .1 Methode der Spiegelladungen

Wird ein leitender Körper in ein äußeres elektrisches Feld gebracht, so stehen meistens zu Beginn die Feldlinien noch nicht senkrecht auf der Oberfläche. Dies führt zu Potentialunterschieden entlang der Oberfläche, welche die frei beweglichen Elektronen dazu bringen sich so zu verschieben, dass die Feldlinien senkrecht auf die Oberfläche treffen (äußere elektrische Felder nehmen innerhalb leitender Körper exponentiell mit der Zeit ab). Da das äußere elektrische Feld auch Potentialunterschiede im Körper verursacht, bewegen sich die Elektronen innerhalb des Körpers so, dass dort überall das gleiche Potential herrscht. Theoretisch führt das demzufolge zu Oberflächenladungsdichten. Mikroskopisch nah betrachtet halten die Elektronen zueinander einen Abstand und deshalb befinden sich die Influenzladungen immer nur sehr nahe an der Oberfläche, sind aber keine echten Oberflächenladungen.

Da die elektrischen Feldlinien senkrecht auf der Oberfläche stehen, verändert der leitende Körper das elektrische Feld so, dass seine Oberfläche mit einer Äquipotentialfläche übereinstimmt. Zur mathematischen Behandlung wird demzufolge zu dem vorhandenen äußeren elektrischen Feld ein zweites elektrisches Feld eingeführt mit der Randbedingung, dass das superponierte Feld senkrecht auf der Oberfläche steht. Dies ist gleichbedeutend mit der Forderung, dass das elektrische Potential an der Oberfläche überall konstant, der Einfachheit halber gleich 0 ist.

#### 3.2 Funktionen der Kugelfläche

Die Kugelflächenfunktionen sind ein vollständiger und orthonormaler Satz von Eigenfunktionen des Winkelanteils des Laplace-Operators. Dieser Winkelanteil zeigt sich, wenn der Laplace-Operator in Kugelkoordinaten geschrieben wird. Die Kugelflächenfunktionen haben eine große Bedeutung für die Lösung partieller Differentialgleichungen. Sie treten zum Beispiel bei der Berechnung von Atomorbitalen auf, da die beschreibende zeitunabhängige Schrödingergleichung den Laplace-Operator enthält und sich das Problem am besten in Kugelkoordinaten lösen lässt.

In Kugelkoordinaten  $(r, \theta, \varphi)$  lässt sich der Laplace-Operator wie folgt schreiben:

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left( r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2} \Delta_{\theta, \varphi}$$
$$\Delta_{\theta, \varphi} = \frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \varphi^2}$$

Die Eigenfunktionen der Operatoren  $\Delta_{\theta,\varphi}$  und  $i\frac{\partial}{\partial \varphi}$ ,

$$\Delta_{\theta,\varphi} Y_{lm}(\theta,\varphi) = -l(l+1)Y_{lm}(\theta,\varphi)$$
$$i\frac{\partial}{\partial \varphi} Y_{lm}(\theta,\varphi) = -mY_{lm}(\theta,\varphi)$$

heißen Kugelflächenfunktionen  $Y_{lm}(\theta,\varphi)$ :

$$Y_{lm}(\theta,\varphi); \ l = 0, 1, 2, \dots, \ m = -l, -l+1, \dots, l-1, l$$

$$Y_{lm}(\theta,\varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos\theta) \exp(im\varphi)$$

$$Y_{l-m}(\theta,\varphi) = (-1)^m Y_{lm}^*(\theta,\varphi)$$

 $P_l^m(z)$  sind zugeordnete Legendre-Polynome

$$P_l^m(z) = (-1)^m (1 - z^2)^{m/2} \frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}z^m} P_l(z)$$

$$P_l^{-m}(z) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(z)$$

welche die Lösungen der verallgemeinerten Legendre-Gleichung sind:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[(1-z^2)\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z}\right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-z^2}\right]P(z) = 0$$

#### $P_l(z)$ sind **Legendre-Polynome**

$$P_l(z) = \frac{1}{2^l l!} \frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}z^l} (z^2 - 1)^l$$

welche die Lösungen der gewöhnlichen Legendre-Gleichung sind:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} \left[ (1 - z^2) \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}z} \right] + l(l+1)P(z) = 0$$

$$P_l(\pm 1) = (\pm 1)^l \qquad \text{nicht auf 1 normiert}$$

Orthogonalitätsrelationen:

$$\int_{-1}^{+1} dz P_l(z) P_k(z) = \frac{2}{2l+1} \delta_{lk}$$

$$\int_{-1}^{+1} dz P_l^m(z) P_k^m(z) = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{lk}$$

$$\int_{0}^{2\pi} d\varphi e^{i(m-m'\varphi)} = 2\pi \delta_{mm'}$$

$$\int_{0}^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta Y_{l'm'}^{\star}(\theta,\varphi) Y_{lm}(\theta\varphi) = \delta_{ll'} \delta_{mm'}$$

Vollständigkeitsrelationen:

$$\frac{1}{2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) P_l(z') P_l(z) = \delta(z-z')$$
$$\sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) = \delta(\varphi - \varphi') \delta(\cos\theta - \cos\theta')$$

Entwicklungssatz:

$$f(\mathbf{r}) = f(r, \theta, \varphi) = \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{+l} R_{lm}(r) Y_{lm}(\theta, \varphi)$$
$$R_{lm}(r) = \int_{0}^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^{+1} d\cos\theta f(r, \theta, \varphi) Y_{lm}^{*}(\theta, \varphi)$$

Additions theorem:

$$\sum_{m=-l}^{+l} Y_{lm}^*(\theta', \varphi') Y_{lm}(\theta, \varphi) = \frac{2l+1}{4\pi} P_l(\cos \gamma) , \qquad \gamma = \sphericalangle(\theta' \varphi', \theta \varphi)$$

Spezielle Funktionen:

$$P_{0}(z) = 1$$

$$P_{1}(z) = z$$

$$P_{2}(z) = \frac{1}{2}(3z^{2} - 1)$$

$$P_{3}(z) = \frac{1}{2}(5z^{3} - 3z), \dots;$$

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}$$

$$Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta e^{i\varphi}$$

$$Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta$$

$$Y_{22} = \frac{1}{4}\sqrt{\frac{15}{2\pi}}\sin^{2}\theta e^{2i\varphi}$$

$$Y_{21} = -\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta e^{i\varphi}$$

$$Y_{20} = \sqrt{\frac{5}{4\pi}}\left(\frac{3}{2}\cos^{2}\theta - \frac{1}{2}\right), \dots;$$

## Literaturverzeichnis

[1] OnlineMathe das mathe-forum *Elektrisches Potential einer homogen geladenen Kugel* https://www.onlinemathe.de/forum/Potential-einer-homogen-geladenen-Kugel

# Hausaufgaben

#### 4.1 Blatt 10

#### 4.1.1 Nummer 1

Exponential ansatz

$$\phi_E = \pi r^2 E$$
 
$$E = \frac{U}{d}$$
  $\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{j} + \varepsilon_0 \mu_0 \dot{\boldsymbol{E}}$ 

#### 4.1.2 Nummer 2

**B**-Feld eines Dipols:

$$egin{aligned} m{B} &= rac{\mu_0}{4\pi} \left[ rac{3 m{r} (m{m} \cdot m{r})}{r^5} - rac{m{m}}{r^3} 
ight] \ m{
abla} imes m{E} &= -rac{\partial m{B}}{\partial t} \ U_{
m ind} &= -rac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \int_F \mathrm{d}m{f} \cdot m{B} \end{aligned}$$

#### 4.1.3 Nummer 3

#### 4.1.4 Nummer 4

Coulomb-Eichung:

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = 0$$

Lorentz-Eichung:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{A} + \varepsilon \mu \frac{\partial \phi}{\partial t} = 0$$

#### 4.2 Blatt 12

#### 4.2.1 Nummer 1

Maxwell:

$$egin{aligned} oldsymbol{
abla} \cdot oldsymbol{E} &= rac{
ho}{arepsilon} rac{Vakum}{arphi} \, oldsymbol{
abla} \cdot oldsymbol{E} &= 0 \ \\ oldsymbol{
abla} \times oldsymbol{E} &= -rac{\partial oldsymbol{B}}{\partial t} \ \\ k &= rac{2\pi}{\lambda} \end{aligned}$$

Poynting:

$$oldsymbol{S} = oldsymbol{E} imes oldsymbol{B}$$

mittlere Energiedichte:

$$w_{\rm em} = \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$$

In der Aufgabe gegeben: Gesamtenergie der Welle

$$W = \varepsilon_0 \int \mathrm{d}^3 r |E_0(x,y)|^2$$

Drehimpuls

$$m{L} = \int \mathrm{d}^3 r m{r} imes ar{m{S}}$$

#### 4.2.2 Nummer 2

$$|e^{ix}| = 1$$

Maxwell:

$$vabla imes oldsymbol{B} = oldsymbol{J} + \underbrace{arepsilon_0 \mu_0}_{rac{1}{c^2}} rac{\partial oldsymbol{E}}{\partial t}$$

Leistungsdichte:

$$\boldsymbol{j} = \sigma \boldsymbol{E}$$

#### 4.2.3 Nummer 3

Rechnung bezieht sich auf Formeln vom ersten Blatt. Greensche Funktion des Laplace-Operators:

$$\Delta_r \frac{-1}{4\pi} \frac{1}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|} = \delta^3(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')$$

# Skript

#### 5.1 Elektrostatik

#### 5.1.1 Elektrische Ladung und Coulomb'sches Gesetz

$$Q = \int_{V} d^{3}r \rho(\mathbf{r})$$

$$\mathbf{F}_{1} = k \sum_{j=2}^{N} \frac{q_{1}q_{j}}{r_{1j}^{2} \mathbf{e}_{r1j}}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_{0}}$$

#### 5.1.2 Elektrisches Feld

Punktladung:  $\mathbf{F} = q\mathbf{E} \Rightarrow$ 

$$E(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \sum_{j=1}^{N} q_j \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}_j}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}_j|^3}$$
$$\rho(\mathbf{r}) = q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$
$$\int_{V} d^3 r \rho(\mathbf{r}) = q$$
$$\rho(\mathbf{r}) = q\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)$$

Kontinuierliche Ladungsverteilung:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V d^3r' \rho(r') \frac{r - r'}{|r - r'|^3}$$

Delta-Funktion:

$$\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = \begin{cases} 0 & \mathbf{r} \neq \mathbf{r}_0 \\ \infty & \mathbf{r} = \mathbf{r}_0 \end{cases}$$
$$\int_{V} d^3r f(\mathbf{r}\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0)) = \begin{cases} f(\mathbf{r}_0 & \mathbf{r}_0 \in V \\ 0\mathbf{r}_0 \notin V \end{cases}$$
$$\Rightarrow \int d^3r f(\mathbf{r})\delta(\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = f(\mathbf{r})$$

### 5.1.3 Feldgleichungen und elektrostatisches Potential

$$E(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int d^3r' \rho(\mathbf{r}') \frac{\mathbf{r} - \mathbf{r}'}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$
$$E(\mathbf{r}) = -\nabla \phi(\mathbf{r})$$
$$\phi(\mathbf{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_{\mathbb{R}^3} d^3r' \frac{\rho(\mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|}$$