# Les Systèmes d'Exploitation



# Objectifs

- Comprendre comment fonctionne un SE
  - Ce qu'il gère
  - Comment il le gère
  - Sécurité
- Savoir utiliser les possibilités du SE dans les programmes
  - Utiliser les ressources
  - Exploiter le parallélisme (multiprocesseur / multithreading)
  - Faire communiquer des processus
  - Synchroniser des processus

### Les Systèmes d'Exploitation

#### 1. Introduction

- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

### Définitions possibles

• Machine étendue :

Fournir une vision de la machine plus simple à utiliser c'est-à-dire des services pour la mémoire, les E/S, ...

• Gestionnaire de ressources :

Partager les ressources dans le temps et l'espace

- dans le temps par exemple partager le CPU
- dans l'espace par exemple partager la mémoire, le disque, ...

### Point de vue historique

- Au début les SE étaient **mono processus** car on faisait surtout du calcul donc on utilisait le CPU au maximum.
- Plus tard, **programmes interactifs** et avec fichiers => beaucoup d'attente sur les E/S => le CPU est sous utilisé => changer de processus quand le processus courant est en attente = **multiprogrammation**.
- Puis **temps partagé** (le 1<sup>er</sup> est **CTSS** Compatible Time Sharing System du MIT 1961) qui devient **MULTICS** (MULTIplexed Information and Computing System -1964) qui donnera **UNIX** (1978) puis **LINUX** (1991).
- Sur les microordinateurs **CPM** (1978) est *mono programme*, **MPM** (1979) est *multi processus*. Avec le PC retour en arrière avec **MSDOS** (1981) qui est *mono programme* puis **Windows** (1985) qui est *multi processus*.
- Puis les machines deviennent multiprocesseurs => le partage du CPU se fait dans le temps **ET** dans l'espace.

## Complexité

- Logiciels très complexes (de l'ordre de 60 millions de lignes de code)
- Croissance: Windows 3.1 en 1992: 2,5M, Windows NT4 en 1996: 11M,
   Windows 7 en 2009: 37,5M, Windows 8 en 2012: 50M
- Fonctionnent en permanence
  - Probabilité d'erreur élevée en cas de bugs
- Fonctionnement imprévisible (événements)
  - Actions de l'utilisateur
  - Réseau
  - Processus qui se terminent qui démarrent ...
  - Défauts mémoire
  - Erreurs
  - **–** ...
- Points d'entrée des attaques (doivent être sécurisés)

### Ce que fait un SE

- Le SE doit **gérer** :
  - la mémoire
  - les E/S
  - les fichiers
  - les processus
  - Les utilisateurs
- Les **outils** sont :
  - la mémoire virtuelle pour la mémoire
  - les ITs pour les E/S et les processus (temps partagé)
  - le contexte (registre, environnement) pour les processus
  - Les droits pour les utilisateurs et les fichiers
- On y ajoute des mécanismes de :
  - sécurité pour la mémoire, les fichiers et les utilisateurs
  - communication entre processus
  - synchronisation des processus.

# Primitives Système

- Le SE propose des **primitives** (fonctions) que tout programme peut appeler pour utiliser les ressources. En général on trouve :
  - gestion des fichiers (ouvrir, fermer, lire, écrire ...)
  - gestion du système de fichiers (créer/supprimer/parcourir les répertoires)
  - gestion de la mémoire (allouer, libérer, partager)
  - gestion des processus (créer, terminer, arrêter, attendre, signaler ...)
  - gestion des communications entre processus (signaux, BàL, tubes ...)
  - gestion des E/S (graphiques, souris, clavier ...)
  - gestion du réseau (sockets)
- Pour UNIX il existe la norme **POSIX** (ISO 9945-1) qui définit des appels standards.
- Pour Windows c'est l'API win32s et win32 pour 64 bits.

### Structure d'un SE

### Monolithique


Ensemble de fonctions qui s'appellent entre elles et que le programmeur peut aussi appeler. Certaines fonctions auxiliaires ne sont pas documentées => le programmeur ne peut pas les utiliser (sauf à trouver l'info). C'était le cas de MSDOS et des 1<sup>ers</sup> Windows.


### Système en couches


### Par exemple:


- gestion du CPU
- gestion de la mémoire
- communication entre processus
- gestion des E/S
- programmes


C'est le cas des SE actuels (UNIX, Windows depuis NT).











### Structure d'un SE

#### Machines virtuelles

Un **hyperviseur** définit une machine virtuelle qui est une **vision du matériel** se comportant comme une machine classique. Sur cette machine virtuelle on installe un SE complet qui la voit comme sa machine réelle.

⇒ On peut définir **plusieurs machines virtuelles** sur le même matériel et donc y faire fonctionner **simultanément plusieurs SE**.

Exemples connus: MSDOS sous Windows, VMWARE, XEN, java ...

#### Modèle client/serveur

Les appels système ne sont plus des appels directs mais des **communications** C/S. Le programme qui veut quelque chose devient client d'un service du SE qui fait le travail et lui renvoie le résultat

Dans ce modèle le SE est composé d'un **micronoyau** minimal qui gère les accès direct au matériel et de **services** qui font tout le reste

Avantage: adapté aux systèmes distribués.

### Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

### Notion de Processus

Un ordinateur peut faire **plusieurs choses en parallèle** par exemple du traitement et des E/S car l'UE fonctionne en parallèle du CPU.


Lorsque l'on dispose de plusieurs CPUs on exécute plusieurs programmes (processus) en parallèle et c'est un vrai parallélisme.

Lorsque l'on partage un CPU dans le temps on exécute plusieurs programmes (processus) en parallèle mais c'est un faux parallélisme car le CPU n'en exécute qu'un à la fois.

Remarque : les mécanismes mis en œuvre entre les processus en pseudo parallélisme sont applicables à du **vrai parallélisme** ⇒ les SE multiprocessus fonctionnent de façon identique en vrai parallélisme (plusieurs CPU).


## Principe de Processus

Un processeur gère N processus et bascule de l'un à l'autre sans arrêt.



Chaque processus dispose d'un contexte où il laisse son état pour le retrouver quand vient son tour.

Le principe est le même s'il y a plusieurs processeurs (chacun gère plusieurs processus)



# Types de processus

#### Processus interactifs

La plupart des processus s'exécutent en utilisant des E/S en lien avec un utilisateur ⇒ beaucoup d'attentes

#### Processus non interactifs

Certains processus gèrent en arrière plan des choses sans interaction (par exemple le processus qui reçoit les mails et les met dans la boîte à lettres). On parle de **démons**.

Certains processus sont créés au démarrage du SE et tournent indéfiniment d'autres sont créés à la demande d'un utilisateur ou d'un autre processus et se terminent au bout d'un moment.

# Création de processus

• UNIX utilise un appel système fork qui crée un clone du processus qui s'exécute après duplication de l'espace mémoire et du contexte.


La fonction **fork** retourne une valeur différente à chacun des 2 processus ⇒ en testant cette valeur on peut différencier le comportement des 2 clones. Le processus initial est appelé **père** et son clone est le **fils**.

Cette approche permet de créer des processus coopérants :

- Le fils hérite d'une copie des variables du père (incluant les descripteurs de fichiers ouverts, ...)
- Il peut partager un travail avec son père.
- Un processus peut utiliser un appel système pour charger un nouveau programme à sa place ⇒ il modifie l'image mémoire et la remplace par celle du nouveau programme.
- WINDOWS utilise un appel système CreateProcess qui crée un processus et y charge un programme

Remarque: fork est sans paramètre, CreateProcess a 10 paramètres.

# Principe de fork



## Arrêt de processus

- Arrêt normal par appel d'une primitive système de fin de processus
- Arrêt sur erreur volontaire par appel d'une primitive système
- Arrêt sur erreur involontaire ou sur erreur fatale : le SE décide d'arrêter le processus
- Arrêt par un autre processus ou par l'utilisateur

Remarque: quand un processus s'arrête, le SE peut arrêter tous les processus qu'il a créé ou pas (UNIX et Windows ne le font pas).


# Hiérarchie de processus

**P2** 

**P4** 

- Sous UNIX tout processus a un père ⇒ arbre
- Sous UNIX tout processus a un numéro (pid)

• Sous **Windows** ils ont un numéro (pid) mais sont « à plat ». Le processus qui en crée un autre récupère une info qui lui permet de le piloter (l'arrêter par exemple).



**P6** 


**P8** 

# Vue des processus (UNIX)


- Par la commande ps :
  - USER : utilisateur ayant lancé le processus
  - PID : n° de processus
  - %CPU: % d'utilisation du CPU
  - %MEM : % d'utilisation de la mémoire
  - VSZ : utilisation des bibliothèques partagées
  - RSS : utilisation de la mémoire physique (en Ko)
  - TTY : terminal associé au processus
  - STAT : état du processus
  - START : date de démarrage du processus
  - TIME : temps CPU utilisé par le processus
  - CMD : nom du programme

**—** ...

Vue des processus (Windows)



# États d'un processus



- 1. Le processus est bloqué en attente de quelque chose (par ex une E/S)
- 2. Le processus est suspendu par le SE qui passe à un autre
- 3. Le processus est relancé par le SE qui vient de le choisir
- 4. Ce que le processus attendait est arrivé

Le changement d'état d'un processus se fait :

- lors d'un appel de primitive système (1)
- lors d'une interruption (2, 3 et 4)

#### *Exemple* :


- 1. Un processus appelle une primitive pour lire sur disque  $\Rightarrow$  transition 1
- 2. Une IT indique que la lecture disque est terminée ⇒ transition 4


# Temps partagé

Le **temps partagé** est obtenu en utilisant un **timer** pour générer des ITs à intervalles réguliers

Le SE provoque des transitions 2 et 3

⇒ exécution en pseudo parallélisme





La partie du système qui s'occupe de ça s'appelle l'**Ordonnanceur**. Pour choisir le processus à rendre "En cours" il tient généralement compte de **priorités** entre les processus.

# Mémoire et processus

- · Zone de mémoire pour le code
- Zones de mémoire pour les variables
- Zone de mémoire pour la pile

Fonctionnement de la pile : **Programme A1** fonction 1 fonction 2 **A2** Sommet de pile  $\rightarrow$ B4 C1 **A3** Sommet de pile → A5 appetde f1 **A4 B3** appedde f2 **C3 A5** Sommet de pile → **A6 A7** fin de f1 fin **@**f2 **A8** Adresses Adresses **Adresses** La pile est également utilisée pour :

- Passer des paramètres à une fonction
- Recueillir sa valeur de retour

## Table des processus

Le SE gère une table des processus avec toutes les informations relatives à chaque processus. Pour chaque processus on y trouve des informations sur :

#### Le processeur

- Registres de l'UT
- CO
- Registre d'état
- Sommet de pile

#### Le processus

- État du processus
- Priorité
- ID du processus
- ID du père
- Infos sur le temps d'exécution ID utilisateur

#### Les fichiers

- Répertoire racine
- Fichiers ouverts
- Répertoire de travail
- Descripteurs de fichiers
- ID groupe

#### La mémoire

- Pointeur vers le segment de code
- Pointeur vers le segment de données
- Pointeur vers le segment de pile

#### **Autres**

- Variables d'environnement
- Ftc.

# Types de processus

### 2 types:

- processus utilisateurs
- processus système

Parmi les processus système certains sont résidants en mémoire et toujours présents (ils apparaissent toujours quand on utilise la commande UNIX ps -e).

Ils sont indispensables au bon fonctionnement du SE. Ce sont les **démons** (init, inetd, ...).

D'autres correspondent à des services et ne s'exécutent qu'à certaines occasions (connexions réseau, ...)

### Contexte de processus sous UNIX

Le contexte d'un processus est constitué de 3 choses :


- Environnement utilisateur
  - zone de programme
  - zone de données
  - zone de pile

La zone de programme peut être partagée par plusieurs processus

Les zones de données et de pile sont propres à chaque processus

- Environnement machine
  - registres
- Environnement système
  - table des processus
  - structure U
  - table des textes

### Environnement système d'un processus



L'environnement système d'un processus est créé par le SE lors de la création du processus.

- table des processus : 1 entrée par processus avec : pid, état, priorité, utilisateur ...
  - **structure U**: pointeurs vers les zones de mémoire (variables et pile), répertoire courant, descripteurs de fichiers ouverts, variables d'environnement
- 'a table des textes : pointeurs vers les zones de programme partagées

#### • Identification des processus

- pid t getpid() retourne le numéro de processus
- pid\_t getppid() retourne le numéro du processus père


#### Mise en sommeil de processus

- sleep(unsigned int n) met en attente le processus pour n secondes
- usleep(unsigned int n) met en attente le processus pour n microsecondes (précision exagérée  $\Rightarrow$  pas forcément exactement respectée)
- pause() met en attente le processus jusqu'à l'arrivée d'un signal.

### Création de processus

C'est par clonage du processus créateur

Le fils démarre à la fin du fork



La valeur de retour de la fonction **fork** est :

- − le numéro du pid du fils dans le père (> 0)
- 0 dans le fils

Création de processus (suite)

#### Les 2 processus ont :

- le même code non dupliqué
- les mêmes données mais dupliquées
- les mêmes fichiers ouverts
- le même environnement

Remarque : comme ils partagent les mêmes fichiers si le fils se déplace dans un fichier le déplacement est valable pour le père

```
Utilisation possible :
```

```
pid_t numero;
numero=fork();
switch (numero) {
      case -1 : erreur
      case 0 : corps du processus fils
      default : corps du processus père
}
```

#### • Terminaison normale d'un processus

- exit(int etat)

Quand le processus fils se termine son père peut récupérer sa valeur de sortie (terminaison normale par exit ou code d'erreur si terminaison sur erreur)

Si le fils s'est terminé normalement, le père peut récupérer son code de fin (paramètre de exit).

Le processus père a lui-même un père qui peut, par exemple, être le shell qui l'a créé.

#### Les processus zombies

Un fils qui se termine envoie un **signal** (SIGCHLD) à son père puis reste en état de zombie jusqu'à ce que son père ait consulté sa valeur de retour (celle retournée par le exit du fils)

Remarque : si le père se termine sans le faire, le processus reste zombie jusqu'à être adopté par le démon **init** qui récupèrera ce **signal**.

# Les processus UNIX vus du programmeur

#### Attente d'un processus

Le processus père peut attendre la terminaison de ses fils par : int wait(int \*etat)

- Si le fils était déjà terminé wait se termine immédiatement et renvoie le pid du fils
- S'il n'y a plus de fils en cours wait se termine immédiatement et renvoie -1
- Sinon wait attend la fin du 1<sup>er</sup> fils et retourne son pid

L'appel de wait tue les processus zombies.

Le paramètre de wait reçoit le code de retour du fils. Ce code est

- soit constitué à partir de la valeur passée en paramètre à exit par le fils (terminaison normale du fils → utiliser WEXITSTATUS(etat))
- soit un code d'erreur fabriqué par le SE (terminaison anormale du fils) et indiquant la raison de cette terminaison (par exemple processus tué)

<u>Remarque</u>: si le père veut attendre ou tester la fin d'un processus particulier il peut utiliser la fonction **waitpid**(int *pid*, int \**etat*, int *option*) qui permet d'attendre le fils dont le pid est donné en 1<sup>er</sup> paramètre, le deuxième recevra le code de retour du fils et le 3<sup>ème</sup> permet d'indiquer s'il y a attente ou pas.

# Les processus UNIX vus du programmeur

#### Recouvrement de processus

La création d'un processus se faisant par fork, le processus fils est un clone du père. La seule différence réside dans la valeur retournée par fork  $\Rightarrow$  on peut utiliser un if – else ou un switch.

Parfois on veut que le fils soit un programme totalement différent du père pour cela il faut **recouvrir** son code par celui d'un autre programme.

UNIX offre pour cela les primitives **execl** et **execv** avec des variantes (execle, execlp et exece, execp) qui permettent de désigner :

- le fichier contenant le programme à exécuter
- les paramètres passés à ce programme.

## Les processus sous Windows

La création se fait par CreateProcess qui a 10 paramètres :

- 1. Un pointeur sur le nom de l'exécutable
- 2. La ligne de commande
- 3. Un pointeur sur le descripteur de sécurité du processus
- 4. Un pointeur sur le descripteur de séculté du processus initial
  5. Un bit pour autoriser ou pas l'héritage des descripteurs de fichiers ouverts par le père père
- 6. Des indicateurs de proprié
- 7. Un pointeur sur de descripteur d'environnement
- 8. Un pointeur sur le nom du répertoire courant
- 9. Un pointeur sur la fenêtre initiale du processus
- 10. Un pointeur sur la structure utilisée pour la valeur de retour du processus (18 valeurs!)

Remarque : sous Windows il n'y a pas de hiérarchie père-fils tous les processus sont créés au même niveau. Mais les paramètres de création (4, 5 et 10) permettent de garder un lien.

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

### Les Threads

Aussi appelés processus légers.

Il s'agit de code s'exécutant en parallèle mais partageant la même mémoire que celui qui l'a créé (pas une copie comme avec fork).

Utilisation favorisée par la technologie de l'hyperthreading (actuellement sur la plupart des microprocesseurs):

#### Introduit par Intel

- Les registres de l'UC et de l'UT ainsi que les registres de gestion de la mémoire sont dupliqués
- En changeant de banque de registres on change de processus
   Très rapide

# Threads ou processus?

La différence essentielle est que tous les threads partagent l'espace d'adressage du même processus ⇒ ils peuvent modifier les variables en concurrence.

Quand un thread est créé il accède aux variables du processus et peut les modifier ⇒ aucune protection ⇒ un thread peut planter les autres threads du même processus. MAIS la protection est conservée entre processus.

Remarque: Quand un processus est créé sous UNIX il récupère une copie des variables de son père  $\Rightarrow$  il en connaît les valeurs au moment où il démarre mais s'il les modifie il ne modifie que sa copie et le père ne le voit pas.

Quand un processus se termine les threads qu'il a créé se terminent


### Les Threads

Les threads sont utilisés pour faire des **programmes coopérants** tandis que les processus sont utilisés pour faire des **programmes coopérants** ou **concurrents**.

UNIX avec fork proposait une forme de processus coopérants parce qu'à l'époque les threads n'existaient pas.

#### Un thread a:

- ses registres
- son CO
- son registre d'état
- son sommet de pile
- Tout le reste est partagé.



Les threads ont accès à une primitive **yield** qui leur permet de volontairement passer leur tour (transition 2) avant que ne se termine leur quota de temps ou avant d'être bloqués. Ceci a un sens car les threads **coopèrent** alors que les processus sont généralement **concurrents** pour l'accès au CPU.

### Les threads sous UNIX

#### Création d'un thread

int **pthread\_create**(pthread\_t \* ident, pthread\_attr\_t \* attributs, void \* (\*fonction) (void \*), void \* arguments)

Crée un thread qui exécute la fonction passée en 3<sup>ème</sup> paramètre appelée avec les paramètres pointés par le dernier paramètre

Le 1<sup>er</sup> paramètre recevra l'identificateur du thread (une sorte de pid)

Le 2<sup>ème</sup> paramètre peut être NULL si on veut adopter le comportement par défaut dans le cas contraire il faut :

- 1. initialiser une structure <a href="mailto:pthread\_attr\_t">pthread\_attr\_t</a> aux valeurs par défaut à l'aide de la fonction <a href="mailto:pthread\_attr\_init">pthread\_attr\_init</a>
- 2. en modifier certaines valeurs avec les fonctions set\_attr\_xxx.

### Les threads sous UNIX

#### Attributs de thread

Modifier les attributs des threads revient à remplir la structure des attributs de threads qui est du type **pthread\_attr\_t**, puis à la passer en tant que deuxième argument à **pthread\_create()**.

**pthread\_attr\_init()** initialise la structure d'attributs de thread (2ème paramètre de pthread\_create) et la remplit avec les valeurs par défaut pour tous les attributs.

Chaque attribut *attrname* peut être individuellement modifié en utilisant la fonction **pthread\_attr\_set***attrname*() et récupéré à l'aide de la fonction **pthread\_attr\_get***attrname*().

Les valeurs que l'on peut modifier concernent :

- la concurrence de ressources dans le processus
- la possibilité de consulter le code de retour du thread
- la pile allouée à ce thread
- la priorité du thread
- l'ordonnancement
- la possibilité d'hériter des paramètres du père.

# Exemple de création d'un thread sous UNIX

```
pthread_attr_t attributs;
pthread_t identificateur;
.....
pthread_attr_init(&attributs);
pthread_attr_setscope(&attributs, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM);
pthread_create(&identificateur, &attributs, void * calcul, (void *) NULL);

Et on écrit une fonction calcul qui sera exécutée par le thread void calcul(void) { .... }
```

```
on a utilisé pthread_attr_init pour récupérer les attributs standard

pthread_attr_setscope pour modifier, pour ce thread, le type
d'ordonnancement (avec tous les autres threads) (la valeur par défaut est
PTHREAD_SCOPE_PROCESS – avec les autres threads du même processus)

pthread_create pour créer le thread.
```

### Les threads sous UNIX

#### Terminaison d'un Thread

pthread\_exit(void \* retour);

Le paramètre sera le code de retour du thread (on peut mettre NULL si on ne veut pas de code de retour).

#### Attente de terminaison d'un thread

pthread\_join(pthread\_t ident, void \*\* retour);

Attend la fin d'un processus dont l'identificateur (récupéré lors du pthread\_create) est donné en 1<sup>er</sup> paramètre.

Le 2<sup>ème</sup> paramètre recevra la valeur de retour du thread : il s'agit d'un pointeur vers la valeur de retour, or la valeur de retour est un pointeur vers le code de retour (d'où le void \*\*).

On peut mettre NULL si on ne veut pas récupérer cette valeur.

### Les threads sous UNIX

#### Libération de ressources

Contrairement à un processus un thread ne libère pas ses ressources quand il se termine car elles peuvent être utilisées par d'autres threads.

On peut libérer les ressources d'un thread explicitement par **pthread\_detach**(pthread\_t ident) ça peut être fait par un autre thread qui attend la fin par **join** 

<u>Attention</u>: Quand un thread a libéré ses ressources il ne peut plus être attendu par un autre (pthread\_join ne fonctionne plus).

### Les threads sous Windows

- Ils sont crées par **CreateThread**(...) dont les paramètres sont :
  - Attributs de sécurité (en général NULL)
  - Taille de la pile à allouer (0 si taille par défaut)
  - Fonction exécutée par le thread
  - Paramètres passés à cette fonction
  - Indicateurs de mode de création du thread (semblable à pthread\_attr\_t)
  - Identificateur du thread (en général NULL)
- Ils se terminent par **ExitThread**(code\_de\_sortie)
- On peut en modifier la priorité par SetThreadPriority(identificateur, priorité).

- Exemple : programme qui télécharge N images sur Internet, les traite et les enregistre.
- Solution classique :

```
Faire N fois
télécharger une image
la traiter
l'enregistrer
```

- Durée :
  - Si T1 est le temps de téléchargement
  - Si T2 est le temps de traitement et d'enregistrement
     Le programme dure N\*(T1+T2)

- Solution parallélisée :
  - Un processus P1 fait le téléchargement

     Faire N fois
     télécharger une image
     attendre que P2 soit prêt
     lui envoyer l'image
  - Un processus P2 fait le traitement
     Faire N fois
     signaler que P2 est prêt
     attendre de recevoir une image
     la traiter
     l'enregistrer
- Durée :

Le programme ne dure plus que : T1+(N-1)\*MAX(T1,T2)+T2

- Solution parallélisée :
  - Le processus P1 fait le téléchargement

Faire N fois
télécharger une image
attendre que P2 soit prêt
lui envoyer l'image

Le processus P2 fait le traitement

Faire N fois

signaler que P2 est prêt \_\_\_\_ attendre de recevoir une image

la traiter

l'enregistrer

- Pour cet exemple on a besoin :
  - Que P2 puisse signaler à P1 qu'il est prêt (synchronisation)
  - Que P1 puisse envoyer des images à P2 (communication)

## On a besoin de mécanismes de synchronisation et de communication entre processus

- La durée du programme est T1+(N-1)\*MAX(T1,T2)+T2. Donc si T1 (temps de téléchargement) est plus long que T2 c'est N\*T1+T2
- Dans ce cas on peut lancer deux (ou trois ou plus) processus de téléchargement en parallèle
- Durée :
   Le programme dure T1+N\*T2 (les téléchargements se font pendant les traitements)
- Si c'est T2 qui est plus long que T1 on lancera deux ou plus de processus de traitement en parallèle
- Durée : Le programme dure N\*T1+T2 (les traitements se font pendant les téléchargements)
- Conclusion: le programme dure T1+(N-1)\*MIN(T1,T2)+T2

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

## Concurrence entre processus

#### Trois questions:

- 1. Comment passer des informations d'un processus à un autre ?
- 2. Comment éviter que des processus n'entrent en conflit par exemple quand ils veulent accéder à la même ressource ?
- 3. Comment s'assurer que le séquencement est assuré c'est à dire que le processus B aille récupérer les infos produites par le processus A après que A ait terminé de les produire ?


Remarque: pour les threads la 1<sup>ere</sup> question est facilement résolue puisque l'espace mémoire est partagé mais pas les 2 autres.

## Le problème de la concurrence

Lorsque plusieurs processus utilisent une même ressource se pose le problème de **concurrence** => risque de disfonctionnements.

#### <u>Exemple</u>: spooleur d'impression:

- 1 processus (spooleur) explore une table où sont indiqués les fichiers à imprimer et les imprime puis les retire de la table
- 2 processus A et B veulent imprimer un fichier (f1 pour A et f2 pour B).



**Extérisable qui amplifisé de l'ambient de l'élégoit de le l'extensión de l'exten** 

## À la recherche d'une solution

Il faudrait éviter que B ne prenne la main tant que A n'a pas terminé la séquence :

- trouver la 1<sup>ere</sup> entrée libre de la table du spooleur
- y mettre le nom du fichier à imprimer

On dit que cette séquence constitue une section critique.


Le SE ne sait pas ce que font A et B  $\Rightarrow$  il ne peut pas savoir qu'il ne faut pas changer de processus pendant cette séquence.

C'est un problème d'exclusion mutuelle ⇒ il faut respecter les règles suivantes :

- 2 processus ne peuvent être **simultanément** dans une section critique
- on ne peut rien supposer sur le temps d'exécution d'un processus
- on ne peut rien supposer sur l'ordre d'exécution des processus
- un processus ne doit pas rester trop longtemps dans une section critique donc un processus ne va pas attendre trop longtemps pour rentrer dans une section critique.

### Solution souhaitée

On arrive au schéma suivant :



#### **Solution 1**

Désactiver les ITs en entrant en section critique et les réactiver en sortant

⇒ Le processus en cours conserve le CPU

Car aucun autre processus ne peut démarrer par temps partagé (IT du timer) mais même un pilote de périphérique ne peut pas s'exécuter (IT de l'UE).

**ATTENTION**: Cette solution ne marche que s'il n'y a qu'un CPU mais est **inutilisable** car si un processus utilisateur peut désactiver les ITs **il peut tout bloquer** (pb avec les virus).

Remarque : en général seul le SE peut désactiver les ITs.

#### **Solution 2**

Utiliser une variable de verrou



#### Principe:

Une variable globale est initialisée à FAUX

Les processus qui utilisent des sections critiques suivent l'algorithme suivant :

```
tant que (verrou = VRAI) attendre
verrou ← VRAI
exécution de la section critique
verrou ← FAUX
```

Le problème est qu'on ne sait pas comment le CPU exécute ces instructions.

Par exemple, si on suppose que tant que (verrou = VRAI) attendre se traduit par :

attente: LOAD registrex, verrou

CMP registrex, VRAI

BEQ attente

		Processus B	
LOAD re	registrex, verrou	; registrex=FAUX	
BEQ a	attente	; on n'attend pas	
MOV v	verrou, VRAI		
ntrée dans la section critique entrée dans la section critique			
	CMP 1 BEQ 2 MOV	CMP registrex, VRAI BEQ attente MOV verrou, VRAI	

#### Les 2 processus sont simultanément en section critique

Le problème vient du fait que l'accès à la variable de verrou est lui-même critique !!!!

#### **Solution 3**

Pour éviter le problème précédent on pourrait utiliser des variables de verrou différentes pour chaque processus ainsi le verrou n'est modifié que par son propriétaire mais est consulté par les autres.

<u>Proposition</u>: Utiliser un tableau de booléens (1 verrou par processus mis en concurrence). Quand un processus veut entrer en section critique il met son booléen à VRAI (il ferme son verrou) et attend que tous les autres soient à FAUX (qu'ils soient tous ouverts). De cette façon on n'a plus d'accès concurrent en écriture et le problème d'accès critique à la variable de verrou est résolu.

Exemple d'algorithme pour 2 processus qui utilisent des sections critiques :

```
veut_entrer[moi] ← VRAI
tant que (veut_entrer[lui]) attendre
exécution de la section critique
veut_entrer[moi] ← FAUX
```

### Etude de cette solution

#### Processus A

veut\_entrer[moi] ← VRAI tant que (veut\_entrer[lui]) attendre

exécution de la section critique veut\_entrer[moi] ← FAUX

#### **Processus B**

veut\_entrer[moi] ← VRAI tant que (veut\_entrer[lui]) attendre

exécution de la section critique veut\_entrer[moi] ← FAUX

De pérsiste tà Exeminità de la companie de la compa

On voulait éviter que les 2 processus n'y rentrent simultanément et le résultat c'est qu'aucun n'y rentre!

#### **Solution 4**

En 1965 Dekker propose un algorithme qui marche pour 2 processus. Il utilise la même table de verrous : **veut\_entrer** + une variable **tour**.

L'idée est d'éviter le blocage dans le tant que (veut\_entrer[lui]). Pour cela on va, pendant cette boucle, céder son tour si l'autre n'a pas encore pu passer.

La variable **tour** est une sorte de privilège c'est à dire qu'un processus qui a effectué sa section critique accepte de céder son tour à l'autre en cas de conflit.

#### **Solution 4**

L'algo pour les 2 processus est alors le suivant :

```
veut entrer[moi] \leftarrow VRAI
tant que (veut entrer[lui])
    si (tour = lui)
                                       // on rentre en section critique
fintq
exécution d
                               // on sort de section critique
veut entrer m
tour ← lui
                               // on cède le privilège
```

#### **Solution 4**

En 1982 Peterson en propose une solution plus simple dont le principe est le même.

L'algo pour les 2 processus est alors le suivant :

```
veut_entrer[moi] ← VRAI
tour ← moi
tant que ((tour = moi) ET (veut_entrer[lui])) attendre
exécution de la section critique
veut_entrer[moi] ← FAUX
```

# Etude de cette solution (cas 1)

Processus 1	Processus 2
veut_entrer[1] ← VRAI	
tour ← 1	veut_entrer[2] ← VRAI
	tour ← 2
entrée dans la section critique	
	Boucle car tour=2 et
	veut_entrer[1] = VRAI
Fin de la section critique veut_entrer[1] ← FAUX	
	Sort de la boucle car veut_entrer[1] =
	FAUX entrée dans la section critique

Changement de processus :  $2 \rightarrow 2$ 

# Etude de cette solution (cas 2)

#### **Processus 1 Processus 2** veut\_entrer[1] ← VRAI veut\_entrer[2] $\leftarrow$ VRAI tour $\leftarrow 2$ Boucle car tour=2 et veut\_entrer[1] = **VRAI** tour $\leftarrow$ 1 Boucle car tour=1 et veut\_entrer[2] = VRAI Sort de la boucle car tour=1 entrée dans la section critique

Changement de processus :  $2 \rightarrow 2$ 

#### **Solution 5**

La solution 2 (verrou unique) est simple quel que soit le nombre de processus mais ne marche pas si on ne peut pas faire en sorte que les opérations sur le verrou soient indivisibles.

On a ajouté aux processeurs des **instructions spéciales** pour manipuler les verrous en 1 seule opération  $\Rightarrow$  un processus termine forcément l'instruction de manipulation du verrou avant qu'un autre ne puisse y accéder  $\Rightarrow$  Le problème est résolu.

Ce sont des instructions **TSL** (Test and Set Lock).

TSL registre, variable fait les opérations suivantes :

registre  $\leftarrow$  variable variable  $\leftarrow$  1

Pendant l'exécution de cette instruction :

- on ne peut pas être **interrompu** (normal puisque c'est une seule instruction)
- aucun accès à la mémoire n'est possible (pour éviter qu'un autre CPU ne puisse modifier le verrou) – LOCK = verrouillage de la mémoire pendant l'instruction.

#### Verrou avec l'instruction TSL

L'algorithme de verrou et sa traduction

tant que (verrou=VRAI) attendre

verrou  $\leftarrow$  VRAI

exécution de la section critique

verrou ← FAUX

attendre: TSL registre, verrou

CMP registre, 0

BNE attendre

exécution de la section critique

MOV verrou,0

Ça marche!

### Solutions au problème de concurrence

On a des solutions au problème de concurrence par :

- 1. définition de section critique
- 2. utilisation d'un mécanisme d'entrée en section critique
- 3. utilisation d'un mécanisme de sortie de section critique

Avec des instructions TSL le matériel résout le problème sinon il faut utiliser l'algo de Dekker ou de Peterson

<u>Problème</u>: Toutes ces méthodes utilisent une **attente active** (boucle TQ) càd que le processus se bloque en exécutant une boucle => il utilise du temps processeur juste pour tester le verrou et attendre qu'il se libère.

Remarque: L'attente active peut poser des problèmes si les processus ne sont pas de **même priorité**: Si le processus qui est en section critique a une priorité plus faible que celui qui attend, le CPU consacrera beaucoup de temps à boucler pour rien et très peu à faire avancer l'autre processus qui débloquerait le 1<sup>er</sup>!!!!

<u>Proposition</u>: mettre en sommeil (état bloqué) les processus qui attendent une entrée en section critique plutôt que de les faire boucler pour rien.

#### Recherche d'une solution correcte

On va étudier un problème classique pour illustrer ça :

#### Le problème du producteur/consommateur :

2 processus **partagent un tampon** de taille fixe l'un (le producteur) le remplit et l'autre (le consommateur) le vide.

Les problèmes se posent quand le producteur trouve le tampon plein parce que le consommateur ne va pas assez vite ou quand le consommateur trouve le tampon vide parce que le producteur ne va pas assez vite

On va utiliser une variable **taille** qui donne la taille occupée du tampon sachant que la taille maxi est MAX.

# Le problème du producteur/consommateur

#### **Producteur**

TQ vrai

Préparer un élément

Si (taille=MAX) se bloquer

Mettre l'élément dans le tampon

taille  $\leftarrow$  taille + 1

Si (taille=1) débloquer le consommateur

FTQ

#### Consommateur

TQ vrai

Si (taille=0) se bloquer

Récupérer un élément dans le tampon

 $taille \leftarrow taille - 1$ 

Si (taille=MAX-1) débloquer le producteur

Traiter l'élément

FTQ

Problème: L'accès à taille n'est pas géré comme une section critique

- le consommateur lit taille et trouve 0
- à ce moment on passe au producteur qui met un élément dans le tampon et débloque le consommateur mais comme il n'était pas bloqué ça n'a aucun effet.
- puis on revient au consommateur qui se bloque et ne sera jamais débloqué.

#### Ca coince!

## Étude de cette solution

Solution à ce problème : le déblocage est mémorisé c'est à dire que quand le producteur débloque le consommateur c'est mémorisé et donc, dès que le consommateur voudra se bloquer, il sera instantanément débloqué => ça marche!

Remarque : cette méthode devient très complexe à mettre en œuvre si on a plus de 2 processus (lequel est débloqué ?).

C'est le cas, par exemple, d'un spooleur d'impression (N producteurs pour 1 seul consommateur).

Il faut trouver une solution simple à utiliser dans tous les cas.

#### Vers une solution universelle

- Problème de la concurrence :
  - Quand : Partage d'une ressource
  - Où : on ne sait pas comment les processus s'enchaînent. Avec un langage de programmation on ne sait pas ce qui est réellement exécuté par le processeur.
- Solution par exclusion mutuelle :
  - 2 processus ne doivent pas être simultanément dans une section critique.

## L'exclusion mutuelle (problème)

- L'exemple du producteur/consommateur contient :
  - Un problème d'exclusion mutuelle d'accès au tampon
  - Un problème de blocage/déblocage des processus quand le tampon est plein/vide
- ⇒ Il faut un outil unique pour gérer tout ça.
- Remarque : C'est le même problème dans les 2 cas car :
  - Tampon de taille N : on peut se bloquer quand il est plein ou quand il est vide
  - Tampon de taille 1 : joue le rôle de verrou (il ne peut être que plein ou vide)

    - Le remplirEntrer en section critique
    - Le vider

Exclusion mutuelle pour section critique

## Solution unique

#### L'outil unique est le sémaphore.

Il utilise le même principe mais le tampon n'est représenté que par son nombre de cases libres qui équivaut à un **compteur de déblocages**.

#### Il offre deux opérations correspondant à :

L'entrée en section critique (avec endormissement si nécessaire) ≡ ajouter un élément au tampon ≡ diminuer le compteur de déblocages

La sortie de section critique (avec réveil des processus endormis s'il y en a) ≡ enlever un élément au tampon ≡ augmenter le compteur de déblocages.

## Les sémaphores

Inventés par Dijkstra en 1965. L'idée est d'utiliser un compteur de déblocages. Un sémaphore est un entier S manipulable par 2 opérations :

 $P(S): S \leftarrow S-1$ 

si (S < 0) bloquer le processus

 $V(S): S \leftarrow S+1$ 

débloquer les processus endormis

- [Infant tops of the Pour of the Notion of the Notion of the Research of the Notion of the Research of the Research of the Pour of the Research of the Resear
- Il faut aussi que l'accès à la mémoire soit verrouillé pour qu'un autre processeur ne puisse pas modifier S.

C'est la solution universelle à tous les problèmes de concurrence entre processus

### Sémaphores et sections critiques

Pour le cas particulier des sections critiques, il suffit :

- D'associer un **sémaphore** à chaque section critique
- Qu'un processus fasse P avant d'entrer en section critique
- Qu'il fasse V dès qu'il en sort

On parle alors de **MUTEX** c'est à dire de sémaphore binaire (ne valant que 0 ou 1) qui permet **l'exclusion mutuelle** d'entrée en section critique.

# Application au problème du producteur/consommateur

Dans le problème du producteur/consommateur on va utiliser :

- un MUTEX pour éviter l'accès concurrent au tampon (section critique)
- un **sémaphore** A pour bloquer le producteur quand le tampon est plein
- un **sémaphore** B pour bloquer le consommateur quand le tampon est vide


#### Remarques:

- A indique le nombre de places disponibles dans le tampon (il est décrémenté par le producteur et incrémenté par le consommateur)
- B indique le nombre de places occupées dans le tampon (il est décrémenté par le consommateur et incrémenté par le producteur).

## Le producteur

```
TQ vrai
    Préparer un élément
    P(A) // si A est à 0 le producteur se bloque car le tampon est plein
   → P(MUTEX) // utilisé pour éviter l'accès concurrent au tampon
    Mettre l'élément dans le tampon
    V(MUTEX) // libérer l'accès au tampon
    V(B) // réveiller le consommateur car le tampon n'est pas vide
FTO
                  Le consommateur
TO vrai
 \rightarrow P(B) // si B est à 0 le consommateur se bloque car le tampon est vide
  → P(MUTEX) // utilisé pour éviter l'accès concurrent au tampon
    Récupérer un élément dans le tampon
    V(MUTEX) // libérer l'accès au tampon
    V(A) // réveiller le producteur car le tampon n'est pas plein
    Traiter l'élément
FTQ
```

# Les sémaphores pour les processus d'UNIX



Unix gère une table des sémaphores.

Chaque entrée dans cette table est un pointeur vers une liste de sémaphores (chacun des sémaphores de cette liste gère une ressource)

Les opérations portent sur un élément d'une liste (donc un sémaphore). Unix propose des opérations plus générales que P et V mais qui permettent de réaliser P et V donc de résoudre tout problème De plus il permet de faire plusieurs opérations sur un ou plusieurs sémaphores de la même liste de façon atomique.

### Création d'une liste de sémaphores (UNIX)

<u>Principe</u>: UNIX gère un identifiant interne pour chaque liste de sémaphores. C'est la même chose que le numéro associé à un descripteur de fichier que l'on obtient par open.

Mais pour un fichier on a un moyen de l'identifier de façon unique par chemin + nom. 2 processus voulant ouvrir le même fichier peuvent le faire car ils connaissent son nom.

Par contre ils ne peuvent le faire en utilisant son identifiant interne (n°) que s'ils sont père et fils (le fils a récupéré une copie de la variable contenant le numéro obtenu par le père).

Pour les sémaphores on a le même problème sauf qu'on n'a pas de nom pour le désigner. UNIX propose alors comme solution d'utiliser une clé qui est une sorte de nom que tous les processus peuvent connaître.

#### Primitive de création d'une liste de sémaphores

semget(key\_t cle, int nombre, IPC\_CREAT|0xyz)

Cette fonction retourne l'identificateur interne de cette liste.

- Le 1<sup>er</sup> paramètre est la clé associée
- Le 2<sup>ème</sup> paramètre est le nombre de sémaphores de la liste
- Le 3<sup>ème</sup> paramètre permet la création et donne des droits d'accès (comme sur les fichiers xrwxrwxrw)

#### Accès à une liste de sémaphores (UNIX)

La même fonction **semget**(key\_t cle, int nombre, 0) permet de retrouver l'identifiant d'une liste de sémaphores dont on a la clé : il suffit de mettre 0 dans le dernier paramètre.

#### Le problème des clés

UNIX propose une fonction de création de clés à partir d'un nom de fichier et d'un entier.

**ftok**(char \* nomfich, int numero) retourne une cle (key\_t).

Remarque : le fichier doit exister mais il n'est pas utilisé par ftok.

Le 2<sup>ème</sup> paramètre permet de générer des clés différentes à partir du même nom de fichier

Remarque : si le processus qui doit utiliser la liste de sémaphores peut connaître la valeur retournée lors de sa création (c'est un processus fils) on n'a pas besoin de clé. Dans ce cas on utilise, lors de la création, la constante IPC PRIVATE en lieu de clé :

semget(IPC\_PRIVATE, int nombre, IPC\_CREAT|0xyz)

## Opérations sur une liste de sémaphores (UNIX)

La primitive **semop** permet d'effectuer un ensemble d'opérations sur une liste de sémaphores. Le processus qui l'utilise sera **mis en sommeil** si l'une de ces opérations est **bloquante**.

semop(int ident, struct sembuf \*operations, size\_t nombres\_d\_ops)

- Le 1<sup>er</sup> paramètre est l'identifiant de la liste (obtenu par semget)
- Le 2<sup>ème</sup> paramètre est un tableau dont chaque élément est une structure désignant une opération sous la forme :

 Le 3<sup>ème</sup> paramètre indique le nombre d'opérations à faire (c'est à dire la taille du tableau en 2<sup>ème</sup> paramètre ).

## Opérations sur une liste de sémaphores (UNIX)

- Valeurs possibles de l'entier sem\_op de la structure décrivant l'opération :
  - si sem-op > 0 On **ajoute** cette valeur au sémaphore et on réveille les processus qui attendaient que la valeur augmente
  - si sem\_op < 0 On ajoute cette valeur au sémaphore sans qu'il devienne < 0</li>
     Si on ne peut pas le faire le processus est bloqué jusqu'à ce que la valeur du sémaphore augmente (et que l'opération devienne faisable)
     Si la valeur devient nulle tous les processus qui attendent que la valeur soit nulle sont réveillés
  - si semp\_op = 0 On ne modifie pas le sémaphore mais le processus est bloqué s'il n'est pas nul.
- L'entier sem\_flg de la structure décrivant l'opération est normalement nul mais d'autres valeurs peuvent permettre par exemple d'annuler des opérations.

```
struct sembuf {
    ushort_t sem_num;
    short sem_op;
    short sem_flg;
    }
```

Remarque: avec  $sem_op = -1$  et  $sem_flg = 0$  on obtient l'opération de base P avec  $sem_op = 1$  et  $sem_flg = 0$  on obtient l'opération de base V

# Contrôle d'une liste de sémaphores (UNIX)

La primitive **semctl** permet d'effectuer diverses opérations de contrôle sur une liste de sémaphores. Les opérations possibles sont :

- lecture du nombre de processus en attente d'augmentation d'un sémaphore
- lecture du nombre de processus en attente de nullité d'un sémaphore
- lecture de la valeur d'un sémaphore ou de tous
- lecture du pid du dernier processus ayant effectué une opération de sémaphore
- modification de la valeur d'un sémaphore ou de tous
- suppression de la liste de sémaphores

#### La fonction est:

**semctl**(int ident, int semnum, int opération, paramètre)

- ident est l'identificateur de la liste de sémaphores
- semnum est le n° du sémaphore dans la liste ou le nombre de sémaphores selon l'opération
- opération est une constante qui désigne l'opération
- paramètre est soit un entier soit un tableau d'entiers soit un pointeur selon l'opération.

# Contrôle d'une liste de sémaphores UNIX (suite)

On utilise La primitive semctl en particulier pour :

- initialiser les valeurs des sémaphores
- supprimer une liste de sémaphores

#### **Exemples**:

**semctl**(id, *num*, **SETVAL**, *val*) initialise le sémaphore de n° *num* de la liste de sémaphores identifiée par *id* à la valeur *val*.

**semctl**(*id*, 0, IPC\_RMID, 0) supprime la liste de sémaphores identifiée par *id* (les 2<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> paramètres ne servent pas).

### Les sémaphores pour les threads d'UNIX

Les threads peuvent communiquer par variables partagées mais l'accès à ces variables étant concurrent ils ont besoin de sémaphores de type MUTEX.

UNIX propose des primitives pour manipuler de tels sémaphores de façon simple:

```
Création d'un MUTEX par sa déclaration:

pthread_mutex_t mon_mutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER

Opération P par la fonction:

pthread_mutex_lock(&mon_mutex)

Opération V par la fonction:

pthread_mutex_unlock(&mon_mutex)

Destruction d'un MUTEX par la fonction:

pthread_mutex_destroy(&mon_mutex)
```

<u>Remarque</u>: UNIX propose d'autres fonctions comme <u>pthread\_mutex\_init</u> qui permet de créer un mutex avec vérification d'erreur. Il propose aussi des fonctions permettant de modifier certains attributs des mutex. Mais <u>ces fonctions ne sont pas portables</u> d'un UNIX à un autre donc il vaut mieux éviter de les utiliser.

#### Les moniteurs

<u>Principe</u>: Offrir des **fonctions** (ou des méthodes) et des **structures de données** (ou des objets) pour l'accès aux ressources partagées.

L'accès ne peut se faire que par ces fonctions (ou méthodes) et les structures de données (ou les objets) associés sont inaccessibles de l'extérieur de ces fonctions (ou méthodes).

Il faut que le langage permette ça (java le fait).

Lorsqu'un processus exécute l'une de ces méthodes d'un objet A aucun autre processus ne peut exécuter la même ou une autre de ces méthodes du même objet A.

Lorsqu'un processus veut exécuter l'une de ces méthodes il peut être suspendu jusqu'à ce que l'exécution de cette méthode soit possible (il se met en état bloqué).

Remarque : en java si on écrit une méthode avec l'attribut synchronized elle devient une procédure de moniteur.

En Java **tout objet** offre des méthodes **wait** (P) et **notify** (V) pour bloquer et débloquer les processus.

### Moniteurs en Java

```
class RessourcePartagee {
                                           La ressource est inaccessible de
   private Truc ressource; ←
                                                l'extérieur (private)
   synchronized void m1(...) { ... }
                                              Des méthodes permettent
   synchronized char m2(...) { ... }
                                              d'accéder à la ressource
   int m3(...) { ... }
Un processus P1 exécute monit.m1(...)
Pendant l'exécution de m1 par P1 :
Un autre processus P2 peut exécuter monit.m3(...) mais
  s'il fait monit.m1(...) ou monit.m2(...) il sera bloqué
  jusqu'à ce que P1 ait terminé m1
```

## Synchronisation en java


```
P1 exécute monit.m1(...)
class RessourcePartagee {
    private Truc ressource;
                                      Si P2 veut exécuter monit.m2(...) il
    synchronized void m1(...) {
                                        est bloqué
    wait(); .
                                        Lorsque P1 arrive au wait() il est
                                        bloqué et P2 est débloqué
    synchronized char m2(...) {
                                        Lorsque P2 arrive au notify() il
                                        débloque P1 qui pourra terminer
                                        l'exécution de m1
    notify();
    int m3(...) { ... }
```

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

## Communication par messages

C'est le principe de Boîte à Lettres avec deux primitives envoyer et recevoir.



Remarque : c'est utilisable même si les processus sont sur des machines différentes. Mais dans ce cas s'ajoutent les problèmes de perte de message et d'identification des interlocuteurs.

### Réalisation de BàL sous UNIX

Les messages sont des structures à 2 champs :

- un type de message
- un contenu de message

Le **type de message** est un entier long qui pourra être utilisé par la primitive de lecture pour chercher dans la BàL un message correspondant à ce type.

Le **contenu de message** peut être une chaîne de caractères ou une structure quelconque.

#### Exemples de messages

```
struct reponse {
    long type;
    char message[100];
}
```

```
struct autre_reponse {
    long type;
    msg message;
}
typedef struct msg {
    ......
}
```

### Création d'une BàL sous UNIX

On utilise la primitive :

```
msgget( key_t cle, int options)
```

qui retourne un descripteur de BàL

On retrouve le même principe de clés que pour les sémaphores (IPC PRIVATE ou ftok)

Les options sont construites par un OU entre :

```
    IPC_CREAT si on veut créer la BàL
```

IPC\_EXCL
 si on veut la créer à condition qu'elle n'existe pas déjà

Oxyz comme pour les fichiers

Exemple: msgget(cle, IPC\_CREAT|IPC\_EXCL|0666).

## Envoi d'un message sous UNIX

On utilise la primitive :

qui retourne -1 en cas d'erreur et 0 sinon

- Le 1<sup>er</sup> paramètre est le descripteur retourné par msgget
- Le 2<sup>ème</sup> paramètre pointe sur un message (type + corps)
- Le 3<sup>ème</sup> paramètre est la taille en octets du corps du message. On peut utiliser sizeof ou strlen
- Le 4ème est normalement à 0 mais on peut mettre IPC\_NOWAIT si on ne veut pas se bloquer si la BàL est pleine.

### Réception d'un message sous UNIX

On utilise la primitive :

qui retourne -1 en cas d'erreur et la taille du message reçu sinon

Le 4<sup>ème</sup> paramètre permet de choisir les messages (en fonction du champ type):

- 0 => le 1<sup>er</sup> message disponible
- $>0 => le 1^{er}$  message de ce type

Remarque : avec MSG\_EXECPT dans le dernier paramètre on peut demander tout message sauf ce type.

Remarque : avec MSG\_NOERROR dans le dernier paramètre on peut demander qu'un message plus long que le paramètre *taille* soit tronqué. Sans cette option il n'est pas extrait de la BàL et il y a erreur.

#### Contrôle de BàL sous UNIX

#### La primitive

msgctl (int descripteur, int commande, struct msqid\_ds \*valeur)
permet de :


- Récupérer la totalité de la BàL (dans valeur)
- Modifier certains champs de la BàL (modèle dans valeur)
- Supprimer une BàL

<u>Exemple</u>: pour supprimer la BàL désignée par *ident* on fera msgctl(*ident*, IPC\_RMID, NULL)

Le dernier paramètre n'est pas utilisé dans ce cas.


## Communication par canal

Principe : créer un canal entre deux processus :




#### **Réalisation sous UNIX**

UNIX propose des tubes (pipes) pour ça. Les tubes sont à sens unique



Si on veut communiquer dans les 2 sens il faut créer 2 tubes :



## Communication par canal sous UNIX

Pour que 2 processus connaissent le même canal il faut que :

- soit l'un est le fils de l'autre et il a hérité du descripteur
- soit ils peuvent le désigner de façon unique
- pipes : ça répond au 1<sup>er</sup> cas
  - On crée un tube par la fct **pipe** et on obtient 2 descripteurs (1 pour lire et 1 pour écrire). L'un des processus utilise l'un et l'autre utilise l'autre
- fifos : ça répond au 2<sup>ème</sup> cas
  - On crée un tube par la fct **mkfifo** en lui donnant un nom et des droits comme pour un fichier et on obtient 1 descripteur

Les données sont écrites/lues par des primitives classiques pour les fichiers de bas niveau (write / read).

# Communication par mémoire partagée

C'est une zone de mémoire utilisable par plusieurs processus

#### Réalisation sous d'UNIX

Le problème est toujours le même :

- soit le segment partagé est connu de tous les processus car ils sont fils de celui qui l'a créé et ont hérité du descripteur
- soit le segment est partagé par des processus non liés

La solution est aussi la même on utilise une **clé** qui est privée ou publique.

# Création d'un segment de mémoire partagée (UNIX)

#### par shmget(cle, taille, options)

- La clé est IPC\_PRIVATE ou obtenue par ftok
- La taille est en octets
- Les options peuvent être :
  - création IPC\_CREAT
  - permission en lecture SHM\_R
  - permission en écriture SHM\_W

#### Cette fonction retourne le descripteur du segment

#### Utilisation:

- 1. Un processus crée le segment avec IPC\_CREAT et une clé
- 2. Les autres récupèrent son identificateur avec la clé
- 3. Le dernier qui l'utilise le **détruit**.

# Accès à un segment de mémoire partagée (UNIX)

par shmat(ident, NULL, options)

Cette fonction retourne un pointeur donnant accès à la mémoire partagée.

Le 1<sup>er</sup> paramètre est le descripteur du segment

Le 2<sup>ème</sup> paramètre peut servir à contraindre la façon dont est calculé le pointeur donnant accès à la mémoire (en général on met NULL et on laisse UNIX choisir)

Le 3<sup>ème</sup> paramètre permet de préciser les droits SHM\_R et/ou SHM W

## Libération d'un segment de mémoire partagée (UNIX)

par shmdt(adresse)

Le processus n'a plus accès à ce segment (mais le segment n'est pas détruit) Le paramètre est le pointeur retourné par shmat

# Destruction d'un segment de mémoire partagée (UNIX)

par **shmctl**(*ident*, **IPC RMID**, NULL)

ident est le descripteur du segment

Remarque : cette fonction peut aussi être utilisée pour récupérer des informations sur le segment ou les modifier (en changeant le 2ème paramètre et en utilisant le dernier).

### Les Systèmes d'Exploitation


- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

## Principe

- Une interruption physique permet de traiter un événement physique (périphérique, délai, erreur ...).
- Une interruption logicielle permet de traiter un événement non physique. Par exemple un événement généré par un processus pour indiquer qu'il a besoin de quelque chose ou qu'il a fini ...
- L'arrivée d'une interruption physique suspend le processus en cours pour que le processus destinataire traite l'événement (immédiat).
- L'arrivée d'une interruption logicielle ne suspend pas le processus en cours : elle sera traité par le processus destinataire lorsqu'il sera actif (non immédiat)


## Interruption physique

Processus en cours Code de l'IT



## Interruptions physiques

 Que se passe t-il si une interruption survient pendant l'exécution du code associé à une interruption ?



- Dépend du niveau de préemption des interruptions 1 et 2 :
  - Si le niveau de préemption de l'interruption 2 est inférieur à celui de la 1 : comportement 1
  - Si le niveau de préemption de l'interruption 2 est supérieur ou égal à celui de la 2 : comportement 2

## Les signaux

Les SE gèrent, pour chaque processus, un ensemble de bits correspondant aux signaux possibles (1 bit / signal).

- **Délivrance d'un signal** = mise à 1 du bit correspondant
- Association d'une action à un signal :

A chaque bit est associée l'@ d'une fonction qui sera exécutée quand le signal arrivera. Lorsqu'un processus est créé, le SE place des @ associées à des fonctions standard. Certaines font quelque chose d'autres rien.

Si le processus est actif, quand le bit est mis à 1 cela provoque :

- 1. La mise à 0 du bit
- 2. L'exécution de l'action associée (appel de fonction classique)

Sinon, lorsque le processus sera relancé, il découvrira que le bit est à 1 et exécutera les étapes 1 et 2 ci-dessus.

## Les signaux (exemple d'UNIX)

Par exemple sous UNIX quand on tape la commande : kill –sS p on envoie le signal de nom S au processus de pid p.


Certains signaux comme **SIGKILL** (9) ont une fonction associée qui tue le processus. D'autres comme **SIGUSR1** ne font rien.

Le processus peut, pour la plupart des signaux, changer l'a de la fonction associée pour y mettre une fonction à lui.

Exemple: quand on tape une touche au clavier on a une IT physique qui regarde le caractère tapé. Si c'est une touche normale elle est mise dans un buffer pour lecture ultérieure par scanf ou getchar. Si c'est Ctrl C le SE délivre le signal **SIGINT** au processus en cours. La fonction normalement associée tue le processus mais ce dernier peut l'avoir détournée.

## Masquage d'un signal

A chaque **bit de signal** est associé un autre bit (le masque). Si ce bit est positionné le signal n'est pas pris en compte.



C'est utile si un processus veut éviter de traiter certains signaux à certains moments.

## Communication par signaux

#### 2 étapes :

- Envoi du signal par un processus
- Traitement de ce signal par un autre processus

La durée entre les 2 étapes est **imprévisible** car le processus récepteur ne prendra en compte le signal que quand il sera exécuté par un CPU

La fonction UNIX pause permet à un processus de se mettre en sommeil jusqu'à ce qu'il reçoive un signal.

La fonction UNIX **alarm** permet à un processus de programmer une temporisation pour qu'elle lui envoie un signal **SIGALRM** dans *n* secondes.

Remarque : Si le signal **SIGALRM** n'est pas masqué ou intercepté, sa réception terminera le processus.

## Les signaux sous UNIX

- Envoi d'un signal par kill(pid, n° de signal)
- Masquage d'un signal par sigprocmask(opération, nouveau masque, ancien masque)
- Association d'une fonction à un signal par signal(n° de signal, fonction)

Remarque : La norme POSIX définit 1 seule primitive pour tout faire :


**sigaction**(n° de signal, action, ancienne action)

Où action est une structure de données permettant de définir aussi bien un masque qu'une fonction associée.

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

### Hiérarchie de mémoire



#### Chaque cœur:

- Dispose de ses caches de niveau L1 (2 x 32Ko) et L2 (1Mo)
- Partage le cache de niveau L3 (10Mo) et la mémoire (qques Go) La mémoire virtuelle est sur le disque (quelques dizaines de Go)

### Caches et mémoire virtuelle

#### • Propriétés :

- Localité spatiale : l'accès à une donnée située à une adresse A a de fortes chances d'être suivi d'un accès à une donnée située à une adresse très proche de A.
- Localité temporelle : l'accès à une zone mémoire à un instant donné a de fortes chances de se reproduire rapidement
- Les caches sont gérés par du matériel
  - Le SE peut configurer ce matériel (zones à ne pas mettre en cache)
- La mémoire virtuelle est gérée par le SE
  - Détection d'absence
  - Choix des zones de mémoire à remplacer
  - Copies disque ↔ mémoire

#### Gestion de la mémoire

Le SE doit gérer la distribution de la mémoire entre les différents processus ainsi que la mémoire virtuelle.

Remarque : Pour que ça marche il faut qu'un processus puisse s'exécuter n'importe où en mémoire.

Normalement, quand on compile un programme, les noms de variables et d'étiquettes sont remplacés par des **adresses fixes** donc il faudrait recompiler le programme selon l'adresse où on le met et celle où on met ses variables

Les microprocesseurs modernes permettent d'éviter ça en utilisant des registres de segment ou de base. Toute adresse est définie relativement au contenu de ces registres

Il suffit alors au SE d'initialiser ces registres selon l'endroit de la mémoire où il met le code du processus et ses variables.

## Gestion de l'espace mémoire

On divise la mémoire en **blocs** de tailles différentes (unités d'allocation).

Quand un processus démarre on lui **alloue** un bloc qui lui suffit. S'il n'y en a pas il **attend**.

Le SE gère l'utilisation de la mémoire. Il y a 2 façons de faire :

- Par table de bits : chaque unité d'allocation a 1 bit dans cette table qui indique si elle est ou non allouée
- par liste chaînée : chaque élément de liste correspond à une unité d'allocation il indique si elle est libre ou pas et pointe sur la suivante.

# Choix de la zone à allouer à un nouveau processus

#### On a 3 algorithmes:

- Algo de la 1<sup>ere</sup> zone libre : on recherche la 1<sup>ere</sup> unité libre de taille suffisante.

  On peut améliorer cet algorithme en reprenant la recherche à partir du point où on s'était arrêté la fois précédente et non du début.
- Algo de meilleur ajustement : on cherche l'unité libre dont la taille est la plus proche de celle demandée. Ça défavorise les petits processus mais c'est compensé par le fait qu'ils peuvent être choisis pour des unités petites alors que les autres ne peuvent pas. Certains SE donnent du bonus aux processus qui n'ont pas démarré pour cette raison => quand ils ont accumulé assez de bonus ils démarrent même s'ils utilisent une unité peu adéquate.
- Algo rapide: on gère des listes d'unités libres selon leur taille => on parcourt directement la bonne liste et on prend la 1<sup>ere</sup> unité même si sa taille n'est pas optimale.

### La mémoire virtuelle


- Les adresses manipulées par les instructions correspondent à des **adresses virtuelles**. La **MMU** (Memory Management Unit) se charge de transformer ces adresses en **adresses physiques**.
- On dispose de **beaucoup plus** d'adresses virtuelles qu'il n'y a de mémoire physique.
- Lors de cette correspondance on peut détecter qu'une adresse virtuelle ne correspond à aucune adresse physique, dans ce cas la MMU génère une IT qui sera prise par le SE pour gérer cette absence. Le SE utilise le disque pour compléter la mémoire :

#### Le SE va:

- 1. choisir une page de mémoire à libérer
- 2. transférer le contenu de cette page sur le disque
- 3. transférer dans la page libérée la zone disque correspondant à l'adresse virtuelle demandée.

## Table des pages

Il faut gérer une **table des pages** pour faire la correspondance **a** virtuelle → **a** physique avec l'éventuel transfert **disque** ↔ **mémoire** La table des pages peut devenir très grande => difficile à garder en mémoire. On peut résoudre ce problème en utilisant une table des pages à 2 niveaux :



## Description de la table des pages

Dans chaque entrée d'une table de pages de 2<sup>ème</sup> niveau on trouve :

- L'adresse de la page en mémoire physique
- Un bit de présence (la page est ou pas présente en mémoire)
- Des bits de protection (genre rwx)
- Des bits indiquant l'utilisation de la page (modifiée, référencée). Ils serviront lors des changements de page (modifiée => à écrire sur disque avant libération, référencée => à ne pas libérer si possible).
- Un bit pour inhiber le cache, permet de ne pas utiliser la mémoire cache pour cette page.

Remarque : pour accélérer le processus de passage @ virtuelle → @ physique le matériel propose en général une petite mémoire associative appelée TLB (Translation Lookaside Buffer) qui conserve les entrées les plus utilisées des tables de pages. Ceci évite d'accéder à la mémoire pour aller les chercher.

# Problème de taille de la table des pages

- Lorsque la taille des @ virtuelles augmente la taille et le nombre de tables de pages augmente aussi.
- <u>Exemple</u>: @ virtuelle sur 64 bits si on fait des pages de 4Ko on en a 2<sup>52</sup> possibles même en admettant que chaque entrée de table de page soit sur 8 bits les tables occuperaient 4500 tera octets!!!!
- Certes toutes les @ virtuelles possibles ne sont pas utilisées et donc toutes les tables de 2ème niveau ne sont pas présentes en mémoire vive mais le problème de la place occupée reste important.
- **Solution**: L'une des approches modernes de ce problème est de faire des **tables inversées** càd qu'il existe une entrée de table par page de mémoire physique. La mémoire physique étant plus petite la table reste de taille raisonnable
- Problème: la transformation @ virtuelle → @ physique suppose de parcourir la table des pages jusqu'à trouver la bonne entrée ou constater qu'elle n'y est pas => c'est moins rapide (d'où l'utilisation de la TLB).

## Remplacement de page

Le SE a en charge de remplacer les pages de la mémoire physique.

On trouve plusieurs algorithmes de remplacement des pages :

NRU (Non Récemment Utilisé) : On utilise les bits 'modifiée' et 'référencée' de la table des pages.

Ils sont modifiés lors des accès à la page : (référencée  $\leftarrow$  1 et modifiée  $\leftarrow$  1 si écriture) Le bit référencé est remis à 0 périodiquement par le SE.

NRU recherche une page **NON référencé ET NON modifiée** (00) et l'enlève (une au hasard s'il y en a plusieurs).

S'il n'en trouve pas il cherche NON référencé ET modifiée (01) puis référencée ET NON modifiée (10) puis référencée ET modifiée (11).

FIFO: On classe les pages par ordre d'allocation et on cherche la page la plus ancienne ayant le bit référencée à 0

Pendant cette recherche toutes les pages qui la précèdent (donc plus anciennes mais référencées) sont mises en fin de liste (récentes) mais marquées comme non référencées

Cette méthode est appelée seconde chance c'est à dire qu'on considère que la page est remise en jeu et pourra rester à condition qu'elle soit à nouveau référencée.

## Remplacement de page

Le SE a en charge de remplacer les pages de la mémoire physique.


On trouve plusieurs algorithmes de remplacement des pages :

LRU (Least Recently Used): remplacer la page qui n'a pas été référencée depuis le plus longtemps.

Il faut trouver un algorithme pour savoir laquelle c'est.

On utilise un indicateur par page initialisé à 0 quand la page est nouvelle.

Périodiquement le SE effectue l'opération suivante :



Ainsi cet indicateur contient d'autant plus de bits à 1 en fort poids que sa page a été plus récemment utilisée donc plus son contenu est faible plus la page est candidate à être remplacée.

## Optimisation de la gestion de la mémoire

Quand un processus **démarre** il ne dispose pas en mémoire physique de ses variables, de sa pile etc. => il va créer de nombreux défauts de pages.

Au bout d'un moment il aura tout ce qu'il faut en mémoire et fonctionnera sans problèmes.

Ceci est normal au démarrage d'un processus mais quand un processus est **suspendu (bloqué)** il va petit à petit être *viré* de la mémoire lui et les pages qu'il utilisait pour laisser de la place aux autres.

Quand il va redémarrer (débloqué) il va à nouveau créer des défauts de pages.

Les SE essayent d'éviter ça en chargeant d'avance, quand le processus redémarre, l'ensemble de son espace de travail tel qu'il était quand le processus a été suspendu.

### Le rôle du SE dans la gestion des pages

#### Il y a 4 moments clés:

#### Création d'un processus

- Déterminer la taille du programme et de ses données
- Créer une table de pages de niveau 2 pour lui
- Allouer de la mémoire physique
- Prévoir de la place sur le disque pour ses pages

#### Exécution d'un processus

- Mettre à jour la TLB pour ce processus
- Charger en mémoire tout ou partie de l'espace de travail de ce processus

#### Fin d'un processus

- Libérer sa table des pages
- Libérer les pages en mémoire physique
- Libérer la place sur le disque prise par ses pages

#### Défaut de page

- Localiser sur disque la page correspondant à l'@ virtuelle ayant causé le défaut
- Choisir une page en mémoire physique libre ou en libérer une
- Copier sur disque la page libérée si elle a été modifiée
- Charger la page du disque dans cette page de mémoire libre
- Reculer le CO du processus pour qu'il ré exécute l'instruction ayant provoqué le défaut de page (IT).

# Allocation de mémoire par un processus

On a vu que quand un processus démarre il se voit allouer de la mémoire pour :

- son code
- sa pile
- ses données

Mais souvent un programme a besoin de plus de mémoire dont la taille est dynamiquement définie => il doit pouvoir demander au SE de la mémoire supplémentaire.

La demande de mémoire se traduit dans les langages (C++) par new et sa libération par free

## Exemple d'UNIX

#### UNIX offre les primitives pour demander de la mémoire:

malloc accepte un paramètre qui est la taille demandée et retourne un pointeur sur la zone allouée. Ce pointeur peut être NULL si l'allocation a échouée.

calloc fait pareil mais initialise la zone allouée à 0

realloc accepte un paramètre supplémentaire qui est un pointeur sur une zone déjà allouée. Son rôle est de modifier la taille de cette zone sans en perdre le contenu

free accepte en paramètre un pointeur sur une zone déjà allouée et la libère.

Problème de la taille de mémoire à demander : En général un programme alloue de la mémoire pour y mettre une variable et il ne connaît pas la taille en octets de cette variable mais il sait de quel type elle est.

C propose une fonction sizeof(type) qui donne la taille en octets d'un type.

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

### Ordonnancement

Objectif : Choisir le prochain processus à exécuter de façon optimale.

#### Un changement de processus suppose :

- enregistrer le contexte du processus actuel (registres, config mémoire, ...)
- charger le contexte du prochain processus (registres, config mémoire, ...)

En raison de l'utilisation de caches mémoire on aura souvent des défauts de présence

- => Transferts cache ↔ mémoire. Même chose pour la mémoire virtuelle.
- ⇒ Cela crée une perte de temps importante
- ⇒ Il faut le faire à bon escient.

#### Un processus fait:

- Du traitement (CPU+mémoire)
- Des E/S (UE)

Avec les progrès sur les CPU le traitement devient moins critique :

- Les E/S sont bloquantes => on change de processus
- Le traitement n'est pas bloquant => on utilise le temps partagé

#### On parle d'ordonnancement préemptif.

## Critères essentiels de l'ordonnancement

- Attribuer à chaque processus un temps équitable
- Essayer d'occuper au mieux toutes les ressources de la machine
- Pour les systèmes interactifs : répondre rapidement aux actions de l'utilisateur
- Pour les systèmes temps réel : respecter les délais
- Pour les systèmes multimédias : prévisibilité c'est à dire régularité d'exécution

Certains de ces critères sont **contradictoires** par exemple : utiliser au mieux les ressources de la machine peut se faire en faisant tourner 2 processus (un qui fait beaucoup de calculs et un qui fait beaucoup d'E/S) mais on ne garantit pas l'équité pour les autres.

# Ordonnancement sur les systèmes classiques

#### Plusieurs approches sont possibles:

#### 1. Tourniquet (round robin)

On a une liste de processus et on passe de l'un à l'autre en tournant et on change :

- soit par blocage du processus
- soit par fin de son quota de temps

#### <u>Problème</u>: choix du quantum de temps:

- Trop court => beaucoup de changements => perte importante de temps en changements
- Trop long => temps de réponse long (pas bon pour interactif ou multimédia)

On choisit, en général, un quantum de 20 à 50 ms mais ça dépend du type d'utilisation (120 ms sur serveurs Windows <= possible de limiter la perte de temps car pas d'interactivité).

Remarque : un processeur moderne effectue 30 à 40 milliards d'instructions par seconde (600 à 2000 millions d'instructions par quota : ça avance !)

# Ordonnancement sur les systèmes classiques

#### Plusieurs approches sont possibles:

#### 2. Priorités

On associe des priorités aux processus selon leur importance.


Les processus de plus haute priorité sont traités en premier.

Un processus de priorité N ne sera exécuté que s'il n'y a aucun processus de priorité supérieure à N exécutable


La priorité d'un processus peut être modifiée à chaque fin de quantum par le SE

On peut calculer la priorité en fonction de la **charge** qu'induit un processus Par exemple un processus qui n'utilise que 10% de son quantum de temps parce qu'il fait beaucoup d'E/S pourra avoir une priorité élevée puisqu'il ne bloquera pas le CPU trop longtemps.

### Ordonnancement avec priorités



On va faire tourner le **round robin** sur les processus de priorité
4, quand il n'y en a plus (et s'il
n'en est pas arrivé de nouveaux)
on passera à ceux de priorité 3 etc.



Remarque : Il y a **risque de famine** pour les processus de la priorité la plus basse

On peut résoudre ce problème en **changeant les priorités des processus** au fur et à mesure de leur exécution et/ou en modifiant la durée pour chaque priorité.

#### Exemple:

Les processus de priorité 4 utilisent 1 quantum Les processus de priorité 3 utilisent 2 quanta Les processus de priorité 2 utilisent 4 quanta etc

Quand un processus tourne depuis longtemps il **baisse en priorité** => on donne la priorité la plus élevée au processus les plus courts tandis que les processus les plus longs baissent mais utilisent plus de temps à chaque passage.

## Exemple d'UNIX

Le chiffre associé à la priorité est d'autant plus élevé que la priorité est plus faible.

- Unix classe les processus dans des **files** correspondant à leur priorité. Les priorités les plus élevées sont négatives : elles sont réservées aux processus système.
- UNIX fait du **round robin** sur chaque file mais ne passe à la file de priorité < que s'il n'y a plus rien dans celles de priorité >.
- Ceci risquerait de créer de la **famine** pour les processus de priorité basse => UNIX modifie la priorité de chaque processus chaque seconde. La nouvelle priorité est calculée par :

#### priorité = tpsCPU + nice + base

- *tpsCPU*: nombre de cycles d'horloge qui ont été attribués au processus dans les dernières secondes. Donc si un proc n'a pas eu beaucoup de tps CPU sa priorité monte.
- *nice*: partie de la priorité laissée à l'utilisateur (commande **nice**) on peut aller de -20 à +20 mais les utilisateurs ne vont que de 0 à 20, par défaut c'est 0 càd la meilleure valeur => un utilisateur ne peut que baisser la priorité de ses processus.
- *base* : utilisé pour augmenter la priorité des processus qui ont fait une E/S. C'est une valeur négative qui dépend du type d'E/S demandé, dans l'ordre descendant :

E/S disque E/S clavier affichage attente de proc fils

## Exemple d'UNIX

Certains UNIX (LINUX) distinguent 3 classes de processus :

- 1. les processus non préemptibles sauf par un de la même classe
- 2. les processus préemptibles en temps partagé
- 3. les threads préemptibles en temps partagé

#### L'idée est que :

- La 1<sup>ere</sup> classe correspond à des processus temps réel
- Les 2 autres à des processus temps partagé avec priorité > pour la 2<sup>ème</sup> classe. Dans la 2<sup>ème</sup> classe quand un processus démarre il dispose d'un quantum de temps dépendant de sa priorité mais elle diminue au fur et à mesure qu'il consomme du temps CPU

ATTENTION : bien que désignés par "temps réel" les procs de la 1<sup>ere</sup> classe ne le sont pas car on n'a aucune garantie. Tout ce que l'on sait c'est qu'ils sont plus prioritaires que les autres donc ont plus de chance de s'exécuter plus souvent

#### Ce n'est pas du temps réel.

## Exemple de Windows

Les priorités de Windows sont :

Pour les **processus**, (6 valeurs) :

- real time
- hight
- above normal
- normal
- below normal
- idle

Pour les **threads**, (7 valeurs):

- time critical
- hightest
- above normal
- normal
- below normal
- lowest
- idle

7 priorités pour un thread et 6 pour le processus qui le contient => 42 priorités différentes.

Mais windows ne gère que 32 priorités différentes ce qui fait que la priorité finale d'un thread peut être la même dans des cas différents.

### Priorités Windows

Windows ne tient pas compte de la priorité des processus mais de celle des threads composée avec celle de leur processus :

Thread Processus	ldle	Lowest	Below Normal	Normal	Above Normal	Highest	Time Critical
Idle	1	2	3	4	5	6	15
Below Normal	1	4	5	6	7	8	15
Normal	1	6	7	(8)	9	10	15
Above Normal	1	(8)	9	10	11	12	15
Hight	1	11	12	13	14	15	15
Real time	16	22	23	24	25	26	31

Windows gère donc 32 listes et recherche un thread exécutable en commençant par la liste de priorité max non vide avec un round robin.

## Priorités Windows (suite)

- Les priorités 16 à 31 sont appelées temps réel et sont réservées au système puisqu'elles ne sont obtenues que par des threads inclus dans des processus de priorité real time. En fait ça n'est pas temps réel du tout!
- Les priorités 1 à 15 sont réservées aux utilisateurs.
- La priorité 0 est réservée à un processus de RAZ des pages mémoire inutilisées (sécurité contre la récupération de données).
- La priorité -1 est réservée à un processus de fond.

Comme UNIX, Windows **augmente la priorité** d'un thread qui a fait une E/S (sans dépasser 15). Par exemple de :

- 1 pour un disque
- 6 pour le clavier
- 8 pour la carte son
- 2 pour une attente sur sémaphore
- etc

Ces bonus sont diminués de 1 chaque fois que le processus a épuisé son quantum jusqu'à ce qu'il retrouve sa priorité initiale

Window utilise un truc pour éviter la **famine** : quand le temps depuis lequel un processus n'a pas eu le CPU dépasse un certain seuil, il le met en priorité 15 pendant 2 quanta. Après quoi il retrouve sa priorité initiale.

# Ordonnancement sur les systèmes temps réel

On distingue en général 2 grandes catégories :

- À tolérance nulle (temps réel dur)
- Avec tolérance (temps réel mou)

Les algos sont dits **statiques** s'ils assignent à chaque processus une priorité fixe et **dynamiques** si cette priorité peut changer.

- Algo **RMS** (Rate Monotonic System) **statique** 
  - On donne une priorité qui dépend de la fréquence de l'événement que traite le processus.
  - Un processus de priorité plus élevée préempte un processus actif de priorité < dès qu'il doit s'exécuter (principe des ITs et des priorités d'IT).
- Algo EDF (Earliest Deadline First) dynamique
  - Chaque processus indique à quelle échéance il doit s'être exécuté. Celui dont l'échéance est la plus proche est le plus prioritaire.

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Interblocage
- 13. Sécurité
- 14. Systèmes multiprocesseurs

### Les Entrées/Sorties

• Le SE contrôle tous les organes d'E/S : il en récupère les ITs et fournit les fonctions d'accès.

#### Aspects matériels

• Contrôleur de périphérique

On le pilote par ses registres internes :

- commandes
- états
- données

#### • DMA

Pour faciliter les transferts d'info avec les périphériques et soulager le CPU on utilise le **DMA** (Direct Memory Access). Il s'agit d'un dispositif physique auquel le CPU peut demander de faire un transfert entre registres de données du contrôleur de périphériques et mémoire dans un sens ou dans l'autre

C'est alors le DMA qui règle sa vitesse sur celle du périphérique et génère une IT vers le CPU quand le transfert est terminé

Un contrôleur de DMA offre plusieurs canaux (une dizaine) càd qu'il peut faire plusieurs transferts en même temps avec plusieurs périphériques.

## Les Entrées/Sorties

## Aspects matériels

#### Les interruptions

Le fonctionnement est le suivant :

- génération d'un signal physique sur une ligne spéciale partagée par tous les contrôleurs
- émission d'un n° d'IT sur le bus de données (le n° dépend du contrôleur).
   Le SE lui a assigné ce n° lors de l'initialisation du contrôleur pour éviter les n°s en double.

#### Quand le CPU prend en compte l'IT il:

- suspend le processus en cours et sauvegarde son contexte
- récupère l'@ où aller dans une table de vecteurs d'ITs en utilisant le n° d'IT comme index
- exécute la procédure prévue qui acquitte l'IT auprès du contrôleur

Quand c'est terminé il reprend le **contexte du processus** interrompu et **le continue** sauf si l'action associée à cette IT provoque un autre comportement (par exemple lors d'une IT de fin de quantum de temps).

## Les Entrées/Sorties

### Aspects logiciels

Le principe de fonctionnement est asynchrone :

- 1. Un processus P demande un transfert (par exemple une lecture sur disque) => appelle une primitive du SE (read)
- 2. Cette primitive programme le DMA et le contrôleur de périphérique pour le transfert
- 3. Elle met le processus en état bloqué
- 4. L'ordonnanceur cherche un autre processus prêt et l'exécute
- 5. L'ordonnancement des processus se poursuit comme d'habitude
- 6. L'IT de fin de transfert arrive
- 7. Le processus en cours P' est suspendu et l'IT est traitée (déjà vu)
- 8. Ce traitement d'IT consiste en particulier à rendre le processus P prêt
- 9. Le processus suspendu P' reprend
- 10. Plus tard l'ordonnanceur trouvera le processus P prêt, il le rendra actif et P pourra se poursuivre

Remarque : vu du processus le transfert est **bloquant** mais vu du CPU il ne l'est pas.

# Comment le SE gère les E/S ?

## Ça met en jeu 4 niveaux :

- 1. Le gestionnaire d'interruptions
  - aspect matériel : prise en compte de l'IT par n° et table d'adresses
- 2. Les pilotes de périphériques
  - gestion du périphérique et de ses ITs : inclus ou ajoutés au SE
- 3. La partie non tributaire du périphérique
  - vue du périphérique par exemple une clé USB est vue comme un disque mais un téléphone peut être vu soit comme un disque soit comme une machine (débogage)
- 4. Les fonctions offertes aux utilisateurs
  - utilisation du périphérique

## Le gestionnaire d'ITs

La prise en compte d'une IT est relativement complexe car il faut :

- 1. Sauvegarder les registres du CPU dans la pile (programme interrompu) <u>ATTENTION</u>: On ne peut pas sauvegarder les registres dans la pile du processus en cours car on pourrait tomber sur un défaut de page => une nouvelle IT pour charger la page !!!
  - => On utilise la pile du SE qui est dans une page fixe toujours en mémoire (exclue de l'allocation de mémoire).
- 2. Enregistrer le contexte du processus actif dans la table des processus
- 3. Charger les tables de mémoire virtuelle pour la procédure d'IT
- 4. Trouver (table + n° d'IT) et lancer la procédure d'IT
- 5. Acquitter l'IT vis-à-vis du contrôleur de périphériques
- **6.** Traiter l'IT : code contenu dans le pilote du périphérique

**Conclusion** : les SE classiques ne sont pas faits pour traiter des ITs très

rapidement => non temps réel

# Les pilotes de périphériques

- Chaque périphérique a un programme associé : le pilote (driver) éventuellement livré avec le périphérique et adapté au SE
- Un pilote peut contrôler plusieurs périphériques (plusieurs disques par exemple)
- Le pilote fait partie du noyau du SE
- Les SE définissent une interface standard (propre au SE) c'est à dire un ensemble de fonctions que le pilote doit fournir au SE
- Le pilote est chargé dynamiquement par le SE quand il démarre

Il est indispensable que le pilote corresponde au périphérique ET au système d'exploitation

# Les pilotes de périphériques

### Ce que fait le pilote :

- vérifier que les paramètres de la requête soient valides
- si le périphérique est occupé, la requête est mise en attente sinon elle est exécutée
- exécuter la requête en accédant aux registres du contrôleur de périphérique (souvent il faut plusieurs étapes) + programmer le DMA
- quand la requête est lancée, le pilote se bloque en attendant que le contrôleur ait fini
- quand l'IT de fin le réveille il transmet les états au logiciel de la couche supérieure (non tributaire du périphérique) et regarde s'il y a d'autres requêtes en attente si oui il lance la suivante sinon il se termine

Remarque : les pilotes doivent être ré-entrants c'est à dire qu'un pilote doit pouvoir traiter une IT alors qu'il faisait autre chose.

Par exemple quand on retire une clé USB alors que le pilote était en train de lire ou écrire dessus ⇒ stopper la requête en cours et enlever celles en attente.

### Son rôle:

- interfaçage uniforme pour tous les pilotes
- mise en mémoire tampon
- rapport d'erreurs
- allocation et libération des périphériques
- fournir une taille d'information indépendante du périphérique.

#### Interfaçage uniforme:

- Les fonctions offertes par le pilote diffèrent d'un pilote à l'autre
- Les fonctions du noyau dont le pilote a besoin diffèrent d'un pilote à l'autre
- Cette couche se charge d'interfacer le pilote au noyau et aux utilisateurs.

#### Exemple : les noms de périphériques

sous UNIX /dev/dsk0

sous windows C

Sous UNIX à un nom de périphérique sont associées 2 valeurs :

major number : qui sert à localiser le pilote

minor number : qui sert à désigner l'unité pour ce pilote.

Exemple de lignes du répertoire UNIX /dev :

```
brw-r---- 1 root disk 8, 1 aoû 26 2006 sda1
brw-r---- 1 root disk 8, 2 aoû 26 2006 sda2
crw-rw---- 1 root tty 4, 10 aoû 26 2006 tty10
crw-rw---- 1 root tty 4, 11 aoû 26 2006 tty11
```

## Mise en mémoire tampon (buffering)

Pour éviter que le processus ne soit réveillé à chaque information lue sur le périphérique on utilise un **tampon** 

- ⇒ on ne le réveille que quand le **tampon est plein**
- ⇒ on gère un second tampon pour mettre les infos qui arrivent quand le 1<sup>er</sup> est plein et avant que l'utilisateur ne l'ait vidé.

L'utilisation de tampons permet au SE de mettre en place des stratégies adaptées aux périphs.

## La couche indépendante du périphérique Exemple de stratégies pour les disques :

#### • Lecture anticipée sur disque :

- 1. Un processus demande la lecture d'un enregistrement (secteur) sur disque
- 2. Le contrôleur de périphérique déplace la tête et attend que l'enregistrement passe
- 3. Pendant cette attente plutôt que de ne rien faire on peut lire les enregistrements qui passent et les mettre dans un tampon => si plus tard on nous demande un de ces enregistrements on l'aura déjà => réponse immédiate au processus demandeur.

#### • Stratégie d'écriture sur disque :

Parmi les tampons en attente d'écriture sur le disque on peut choisir d'écrire celui qui est le plus accessible c'est à dire qui demande le moins de déplacement de la tête.

#### • Stratégie d'ascenseur :

Pour optimiser les déplacements des têtes entre les lectures et les écritures on peut les traiter dans l'ordre des pistes croissant puis décroissant => la tête se déplace vers le centre en traitant toutes les lectures et écritures en attente puis repart vers le bord en traitant toutes les lectures et écritures en attente etc.

#### • RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks):

On répartit les données sur plusieurs disques qui sont vus par les utilisateurs comme un seul.

- RAID1 : n disques pour répartir les données + n disques en copie en cas de panne
- RAID 4 et 5 : un disque est utilisé pour le contrôle d'erreurs des autres => en cas de panne on peut reconstituer les informations perdues en utilisant ce contrôle et reconstituer le contenu du disque planté.

#### Mise en mémoire tampon (buffering)

- L'avantage des mémoires tampons c'est que quand un processus veut écrire des données elles sont mises en tampon et le processus peut continuer
  - de son point de vue les données sont écrites
  - en réalité elles ne le sont pas (pas encore)
- L'inconvénient des mémoires tampons c'est qu'en cas de problème certaines données ne sont pas réellement écrites.

Exemple: enlever une clé USB sauvagement => risque que certains fichiers soient incorrects alors que normalement ils étaient OK (du point de vue de l'utilisateur).

C'est pour ça qu'il y a des **procédures particulières** pour :

- déconnecter un périphérique amovible
- fermer une session
- éteindre la machine.

### Rapports d'erreurs

Lors d'une erreur on peut faire différentes choses :

- afficher un message d'erreur à l'utilisateur
- planter le processus demandeur
- tenter de refaire l'opération si c'est possible (par ex pour une écriture disque OK mais pour une gravure sur DVD ?)

### Allocation et libération des périphs

Certains périphériques (graveur par ex) ne peuvent pas être partagés => utiliser des **sémaphores** pour mettre en attente les processus qui veulent y accéder jusqu'à ce qu'ils se libèrent ou utiliser un spooler (imprimantes)

### Fournir une taille de données indépendante du périphérique

Par exemple la taille réelle des secteurs des supports de stockage est cachée et on fournit une taille de bloc (cluster) identique pour tous (disques, clé USB).

# Les fonctions offertes aux utilisateurs

Le SE offre des fonctions d'utilisation des périphériques.

```
Par exemple en C sous UNIX : printf, scanf, open, write, read ....
```

Certaines de fonctions se retrouvent pour plusieurs périphériques (par exemple read sur un fichier, une socket, un pipe ...)

Quand un périphérique est non partageable le SE peut proposer un **spooleur** (spool = Simultaneous Peripheral Operation On Line) c'est un processus toujours présent (**démon**) qui gère l'accès à ce périphérique (par exemple : imprimante).

# Un périphérique particulier : l'horloge (timer)

**Dispositif matériel** = compteur décrémenté à intervalles réguliers (quartz)

- Programmable en mode répétitif => une IT chaque fois qu'il arrive à 0 et le compteur est automatiquement rechargé à une valeur contenue dans un registre du contrôleur.
- Programmable en mode mono coup => une IT quand le compteur arrive à 0 puis il s'arrête jusqu'à ce qu'on le relance en réinitialisant le compteur.
- Utilisé en mode répétitif (chaque 20 à 30 ms) pour le temps partagé
- Utilisé en mode mono coup pour des surveillances (watchdog timer). Par exemple pour arrêter les disques au bout d'un certain temps de non utilisation.

Remarque : le SE gère aussi des **timers logiciels** càd des variables qu'il décrémente à intervalles réguliers (à chaque IT d'un timer répétitif physique).

C'est moins précis mais ça permet aux utilisateurs de se définir autant de timers logiciels qu'ils veulent

<u>Exemples</u>: UNIX propose une fonction **alarm** qui permet à un processus de recevoir un signal **SIGALRM** dans un délai donné.

Et aussi une fonction sleep qui met un processus en sommeil pour un délai donné.

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties

### 10. Le système de fichiers

- 11. Démarrage d'un système
- 12. Sécurité
- 13. Interblocage
- 14. Systèmes multiprocesseurs

# Organisation du système de fichiers

- La structure des fichiers est en général en arbre.
- Secteur 0 du disque = MRB (Master Boot Record) contient la table des partitions dont une est marquée active.

### Chaque partition contient:

- Un secteur de boot
- Les informations relatives au système de fichiers
- Les informations sur les **espaces libres**
- Les informations sur les **espaces occupés** par les fichiers
- Et les données.

## Implantation des fichiers

Généralement un fichier n'occupe pas une zone consécutive sur disque mais un ensemble ordonné de blocs disjoints.

#### Liste chaînée

Pour chaque fichier on a une liste chaînée des blocs qu'il occupe. Mais c'est vite très lent.

#### • **FAT** (File Allocation table)

Pour chaque fichier on a une table désignant les blocs qu'il utilise. Mais la table devient vite très grande.

#### Inodes

C'est un mélange des 2 solutions :


On fait une table de type FAT pour chaque fichier mais de taille limitée et si la table ne suffit pas on utilise certaines entrées pour désigner d'autres tables.

A chaque fichier est associée une entrée dans la table des inodes. Dans cette entrée on trouve :

- type de fichier
- bits de protection
- nombre de liens sur ce fichier
- propriétaire UID et GID
- taille du fichier
- adresses des 10 1<sup>ers</sup> blocs occupés par le fichier
- dates et heures du dernier accès, de la dernière modification du fichier et de l'inode
- 3 zones d'indirection.


### Les 3 zones d'indirection marchent comme suit :

 1<sup>ere</sup> zone pointe sur une table contenant les 256 blocs suivants du fichier




#### Les 3 **zones d'indirection** marchent comme suit :

 2<sup>ème</sup> zone utilisée si la 1<sup>ere</sup> ne suffit pas, elle désigne une table dont chaque entrée désigne une table de blocs suivants. On a donc au max 256 tables désignant 256 blocs chacune => 256<sup>2</sup> blocs possibles (65000).



#### Les 3 **zones d'indirection** marchent comme suit :

- 3<sup>ème</sup> zone utilisée si ça ne suffit encore pas. Elle désigne une table dont chaque entrée désigne une table du même type que celle désignée par la 2<sup>ème</sup> zone => 256<sup>3</sup> blocs possibles (16 millions).



## Exemple de Windows NTFS

Il existe une table appelée MFT (Master File Table) dont chaque entrée fait 1Ko et décrit 1 fichier par son nom, ses attributs et la liste des blocs qu'il utilise

Cette liste est constituée d'éléments du type (bloc début – bloc fin) c'est à dire que si le fichier est en 3 morceaux sur le disque on n'a que 3 éléments quelle que soit la taille du fichier

Si cette liste est trop grande les 1<sup>eres</sup> entrées de la table de blocs sont utilisées pour désigner d'autres entrées de la MFT servant à contenir la suite de cette liste

Si le fichier est très petit son contenu peut être directement mis dans la MFT.

## Gestion des blocs libres

Le SE doit savoir quels sont les **blocs libres** dans le système de fichiers. On peut utiliser :

- une liste chaînée des blocs libres (UNIX)
- une table de bits (1 bit par bloc = libre/occupé)(WINDOWS)

Cas des CD/DVD-ROM : c'est plus simple parce que tous les fichiers sont contigus.

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers

### 11. Démarrage d'un système

- 12. Sécurité
- 13. Interblocage
- 14. Systèmes multiprocesseurs

## Démarrage d'un système

Le démarrage se fait en plusieurs étapes :

- À l'allumage, le processeur lance l'exécution d'un programme qui est en mémoire Flash (BIOS = Basic Input-Output System).
- Ce programme reconnaît et initialise les contrôleurs de périphériques présents dans la machine.
- Il "boote" ensuite sur l'un des périphériques présents grâce à son secteur 0 : MRB (Master Boot Record) qui contient la table des partitions dont une est marquée active et contient un secteur de boot.
- Ceci amène le chargement et l'exécution du noyau d'un système d'exploitation (Unix, Windows,...)

# Démarrage d'un système (exemple d'UNIX)

- Le noyau reconnaît les périphériques et démarre les pilotes correspondants (les drivers)
- il monte l'arborescence racine en utilisant le système de fichiers situé sur une des partitions du disque
- puis le noyau lance le programme /sbin/init qui devient le processus numéro 1 (celui qui adopte les zombies)
- Le rôle du noyau s'arrête là en ce qui concerne le démarrage du système. C'est init qui se charge de démarrer les services.

# Démarrage d'un système (exemple de LINUX)

Le processus init démarre les services en se basant sur :

- Le contenu d'un fichier de configuration /etc/inittab
- Un "niveau de démarrage" qui lui a éventuellement été indiqué (0 = halt, 1 = mono utilisateur, 2 = multi-utilisateur sans NFS, 3 = multi-utilisateur avec NFS, 4-5 = multiutilisateur + autres services, 6 = redémarrage)
  - Ce démarrage, lance le script /etc/init.d/rcS
  - puis /etc/init.d/rc N où n est le "niveau de démarrage"
  - et enfin de /bin/getty pour démarrer un programme de login (celui qui demande un nom et un mot de passe).

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système

#### 12. Sécurité

- 13. Interblocage
- 14. Systèmes multiprocesseurs

## Authentification de l'utilisateur

En général par un **mot de passe**. On peut aussi utiliser des systèmes physiques comme la biométrie ou des cartes à puces.

#### Fragilité des mots de passe :

De nombreux logiciels permettent de cracker les mots de passe.

Les principes qu'ils utilisent sont les suivants :

- Utiliser des dictionnaires standards
- Utiliser le contenu du fichier de mots de passe pour générer des mots de passe potentiels, comme le login
- Utiliser le nom de l'utilisateur et toutes ses données associées
- Utiliser un langage de description de modifications permettant de définir les transformations des mots de passe potentiels
- Construire des statistiques à propos de la constitution des mots de passe déjà cassés.

# Fragilité des mots de passe

Temps de craquage par force brute (40M essais/seconde : PC)

	Taille du mot de passe	6	7	8	10
Type de mot de passe	Lettres seules (maj et min)	8 mn	7 h	15 j	114 ans
	Lettres (maj et min) et chiffres	24 mn	1 j	63 j	665 ans
	Plus caractères spéciaux (+28)	3 h 41 mn	19 j	2,5 ans	27600 ans

Remarque : Les mots les plus probables sont testés en premier ⇒ temps beaucoup plus court

Remarque: Ces temps peuvent être divisés en utilisant des machines en réseau ou des circuits spécialisés (GPU, DSP) ou un superordinateur (1 million fois plus rapide 27600 ans → 10 j).

## Authentification de l'utilisateur

## Sécurité des mots de passe sous Windows

- Les mots de passe sont placés dans le fichier SAM (Security Accounts Manager)
- Il sont cryptés par deux algorithmes différents (LANMAN et NTLM)
- Le 1<sup>er</sup> crypte par DES le mot de passe mis en majuscules et complété par des 0 pour atteindre 14 caractères puis séparé en 2 moitiés
- Le 2<sup>ème</sup> crypte le mot de passe exprimé en UNICODE (le résultat est sur 16 octets).

## Sécurité des mots de passe sous LINUX

- A la création on ajoute au mot de passe un code sur 12 bits (salt) aléatoire
- Le mdp concaténé au salt sont cryptés
- Ces codes et les salts sont placés dans le fichier /etc/shadow qui n'est accessible que par root

# Sécurité du système de fichiers

Le contrôle d'accès est **discrétionnaire** en ce sens que le propriétaire d'un objet (fichier, répertoire ...) peut en modifier les permissions d'accès.

### Principe de droits:

- UNIX utilisait rwx (read/write/execute) avec les notions de utilisateur / groupe / autres
- MSDOS et Windows 3.1 utilisaient (read/write/caché) sans notion d'utilisateur ni de groupe
- Windows NT définit des droits pour chaque utilisateur et/ou chaque groupe. Mais un utilisateur peut apparaître en tant que tel puis en tant qu'appartenant à plusieurs groupes. Dans ce cas Windows combine les droits => on a les droits de chacun des groupes + ceux de l'utilisateur

<u>Exception</u>: si dans l'un des groupes l'utilisateur n'a **aucun droit** c'est ce qui prend le dessus.

# Principes de sécurité par ACL (Windows et Linux)

La liste de contrôle d'accès ACL (Access Control List) spécifie pour chaque fichier qui, quels utilisateurs et groupes ont accès à ce fichier.

Chaque entrée d'une ACL assigne à un utilisateur ou à un groupe un ou plusieurs des niveaux d'accès suivants aux fichiers :

- Aucun n'accorde aucun accès au fichier.
- Lire autorise l'affichage des données du fichier
- Écrire autorise la modification des données du fichier
- Exécuter autorise l'exécution du fichier programme.
- Supprimer autorise la suppression du fichier.
- Modifier les autorisations autorise le changement des autorisations sur le fichier.
- Appropriation autorise l'appropriation du fichier.

## Principes de sécurité par ACL

La liste de contrôle d'accès ACL (Access Control List) spécifie pour chaque répertoire qui, quels utilisateurs et groupes ont accès à ce répertoire.

Un jeu de privilèges similaire est défini sur les répertoires :

- Aucun n'accorde aucun accès au répertoire.
- Lire autorise l'affichage des noms de fichiers et de sous-répertoires
- Écrire autorise l'ajout de fichiers et de sous-répertoires
- Exécuter autorise la modification des sous-répertoires
- Supprimer autorise la suppression de sous-répertoires.
- Modifier les autorisations autorise le changement des autorisations du répertoire
- Appropriation autorise l'appropriation du répertoire.


## Modèle de sécurité de Windows


Sous Windows, toutes les ressources sont gérées sous forme d'objets (les fichiers, les processus, les clés de la base de registres ... ).

Chaque objet du système est protégé par un descripteur de sécurité (SD) (Security Descriptor), qui définit quels types d'accès sont autorisés de la part de quelles entités.


Chaque processus dispose d'un contexte de sécurité lui permettant d'accéder ou non à des objets. Cette structure, attachée à tout processus, porte le nom de jeton d'accès (AC) (access token).


## Modèle de sécurité de Windows





Un propriétaire est identifié par son SID placé dans la base de données de sécurité du système **SAM** (Security Account Manager) qui fait partie de la base d'enregistrement (base de registre: HKEY LOCAL MACHINE)






Un jeton d'accès (AC) est attaché à chaque processus et définit son contexte de sécurité. En particulier par :

#### -identité et attributs d'autorisation :

- SID du propriétaire du processus
- Liste des SID des groupes locaux (au niveau du système local) dont le propriétaire fait partie.
- Liste des SID des groupes globaux (au niveau du domaine)
- SID indiquant le type de session de connexion (par exemple, interactive)
- SID identifiant la session de connexion.
- -sécurité par défaut pour les nouveaux objets créés



#### L'algorithme utilisé pour le contrôle d'accès utilise trois éléments :

- le masque de permissions représentant le type d'accès demandé
- le descripteur de sécurité représentant la protection de l'objet
- le jeton du processus, contenant les attributs d'autorisation

#### L'algorithme utilisé est le suivant :

- Si les permissions implicites sont suffisantes, l'accès est autorisé
- Sinon chaque entrée de la DACL est examinée. Si elle autorise certaines permissions d'accès pour l'un des SID contenu dans le jeton, ces permissions sont ajoutées.
- L'algorithme se poursuit jusqu'à ce que l'un des trois événements suivants se produise :
  - Toutes les permissions présentes dans le masque de permissions spécifié lors de l'accès ont été accumulées, auquel cas l'accès est autorisé
  - Une entrée de la DACL refusant un accès à un SID contenu dans le jeton est rencontrée, auquel cas l'accès est refusé
  - La fin de la DACL est atteinte sans que toutes les permissions aient été accumulées, auquel cas l'accès est également refusé.

## Virus

- Définition :
- « Programme capable "d'infecter" d'autres programmes en les modifiant de façon à inclure une copie de lui-même, potentiellement évoluée » Frederick B. Cohen 1972
- Généralement les virus sont cachés dans un logiciel parfaitement fonctionnel
- Actuellement, l'objectif est de gagner de l'argent :
  - Vol d'informations bancaires
  - Appel de n°s de téléphone
  - Spam
  - Bots pour le déni de service
  - Rançon (virus police, virus hadopi, …)

## Les types de virus

### On distingue les types de virus suivants :

- Les <u>vers</u> (worms) : se copient eux-mêmes et de se propagent à travers un réseau
- Les <u>chevaux de Troie</u> (trojans) : installent d'autres applications afin de pouvoir contrôler l'ordinateur qu'ils infectent depuis l'extérieur.
- Les <u>bombes logiques</u> : se déclenchent suite à un événement particulier (date système, activation distante, ...)
- Les <u>Rootkits</u>: dissimulent des objets sur les ordinateurs (processus, fichiers ...). Ils sont souvent utilisés par d'autres virus pour se cacher
- Les <u>Exploits</u>: exploitent une faille de sécurité dans un logiciel, un système d'exploitation ou un protocole de communication
- Les <u>Adwares</u> : affichent des publicités
- Les Spywares : collectent et transfèrent des informations

## Les formes de virus

### On distingue cinq formes de virus :

- Les virus mutants : virus réécrits afin d'en modifier le comportement ou la signature (pratiquement tous)
- Les virus polymorphes : virus dotés de fonctions de chiffrement et de déchiffrement de leur signature
- Les rétrovirus : virus ayant la capacité de modifier les signatures des antivirus afin de les rendre inopérants
- Les virus de secteur d'amorçage : virus capables d'infecter le secteur de démarrage d'un disque (MBR master boot record)
- Les virus trans-applicatifs (virus macros) : virus situés à l'intérieur d'un banal document et exécutant une portion de code à l'ouverture de celui-ci.

## Les antivirus

Un antivirus est un programme capable de détecter la présence de virus et, dans la mesure du possible, de désinfecter ce dernier. On parle ainsi d'éradication de virus pour désigner la procédure de nettoyage de l'ordinateur.

### Il existe plusieurs méthodes d'éradication :

- La suppression du code correspondant au virus dans le fichier infecté (pas toujours possible)
- La suppression du fichier infecté
- La mise en quarantaine du fichier infecté : le déplacer dans un emplacement où il ne pourra pas être exécuté (permet de le restaurer si on est sûr qu'il n'est pas dangereux, fausse alerte).

# Les antivirus (détection de virus connus)

• L'antivirus s'appuie sur la **signature** (portion de code exécutable ajoutée par le virus au fichier infecté) propre à chaque virus. Il s'agit de la méthode de **recherche de signature** (*scanning*), la plus ancienne méthode utilisée par les antivirus.

Cette méthode n'est fiable que si l'antivirus possède une base virale à jour, c'est-à-dire comportant les signatures de tous les virus connus et de toutes leurs variantes (mutants).

 Cependant les virus polymorphes, dotés de capacités de camouflage, échappent à cette méthode.

On utilise alors les méthodes génériques qui recherchent la partie du code du virus qui n'est pas modifiée mais ce n'est pas toujours efficace.

# Les antivirus (détection de virus non connus)

- Utilisation d'un contrôleur d'intégrité pour vérifier si les fichiers ont été modifiés. Le contrôleur d'intégrité construit une base de données contenant des informations sur les fichiers exécutables du système (date de modification, taille et éventuellement une somme de contrôle). Ainsi, lorsqu'un fichier exécutable change de caractéristiques, l'antivirus prévient l'utilisateur de la machine. Gênant pour les programmeurs
- Surveillance du comportement des processus. Pas exemple un processus qui modifie la base de registre ou accède à des fichiers système. Mais cela peut lever de fausses alertes
- Méthodes heuristiques qui consistent à analyser le début du code d'un processus pour détecter soit une auto modification du code soit une tentative de trouver d'autres exécutables (pour les infecter). Mais cela peut lever de fausses alertes
- Méthode du bac à sable consiste à exécuter le programme douteux dans un émulateur du système d'exploitation puis à analyser ce qu'il a modifié. L'émulateur évite les risques de modification réelle du système mais c'est lent.

## Tester la présence d'un antivirus

Test mis au point par le comité d'experts EICAR (European Institute for Computer Antivirus Research : <a href="http://www.eicar.org/">http://www.eicar.org/</a>) spécialistes de la sécurité informatique

- Pour tester qu'un antivirus est actif, créer un fichier texte.
- Tapez-y la ligne suivante :
   X50!P%@AP[4\PZX54(P^)7CC)7}\$EICAR-STANDARD-ANTIVIRUS-TEST-FILE!\$H+H\*
- Lors de l'enregistrement du fichier l'antivirus devrait réagir en signalant la présence du virus Eicar-Test-Signature ou Eicar-AV-Test

## Les autres mécanismes

### Relèvent plutôt du réseau:

- Pare-feu (firewall)
  - Filtrage de protocoles
  - Filtrage d'adresses IP
  - Filtrage de ports
  - Filtrage d'applications
- Mandataire (proxy)
  - Filtrage de serveurs

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Sécurité

#### 13. Interblocage

14. Systèmes multiprocesseurs

## Interblocage

L'accès concurrent aux ressources peut provoquer des interblocages de processus.

Exemple: Les processus A et B utilisent les ressources R1 et R2

- 1. A demande l'accès à R1 : accordé
- 2. B demande l'accès à R2 : accordé
- 3. A demande l'accès à R2 : refusé car utilisé par B => A se bloque
- 4. B demande l'accès à R1 : refusé car utilisé par A => B se bloque

#### Les 2 processus sont bloqués indéfiniment ainsi que les 2 ressources

Ce phénomène peut se produire dans des quantités de circonstances comme l'accès concurrent à des enregistrements d'une BD qui sont verrouillés par les processus.

## Les ressources

Ce sont des **périphériques** ou des **variables partagées** ou tout ce qui peut faire l'objet d'accès concurrents

Certaines ressources peuvent être retirées sans problème à un processus qui les possède comme la mémoire par exemple.

D'autres ne le peuvent pas comme un graveur de DVD

En général on utilise des **sémaphores** pour contrôler l'accès aux ressources partagées.

## Le problème de l'interblocage

Condition d'interblocage il y en a 4 :

- 1. Condition d'exclusion mutuelle : chaque ressource est soit libre soit attribuée à un processus et un seul.
- 2. Condition de détention : les processus ayant déjà obtenu des ressources peuvent en demander d'autres
- 3. Condition de non réquisition : les ressources détenues par un processus ne peuvent pas lui être retirées. Elles ne peuvent être libérées que par ce processus
- 4. Condition d'attente circulaire : il y a un cycle d'au moins 2 processus chacun attendant une ressource détenue par l'autre

Ces 4 conditions sont nécessaires pour que se produise un interblocage.

### Mais ça arrive!

## Modélisation de l'interblocage

#### On dessine:

- un **processus** par un cercle
- une ressource par un carré

Un arc de ressource vers processus indique que cette ressource **est détenue** par ce processus

P détient R



ressource P domando S



En faisant ce graphe pour tous les processus et toutes les ressources on met en évidence des cycles => des **interblocages**.

# Exemple d'évolution de 3 processus et 3 ressources

#### Processus A

Demander R

Demander S

Libérer R

Libérer S

#### **Processus B**

Demander S

Demander T

Libérer S

Libérer T


#### Processus C

Demander T

Demander R

Libérer T

Libérer R



Remarque : si les 3 processus avaient été **ordonnancés différemment** sans rien changer à leur code l'interblocage aurait pu être évité : par exemple si A avait libéré R avant que C ne la demande.

# Comment traiter le problème de l'interblocage ?

#### Ignorer

Ignorer le problème en supposant qu'il ne se produit pas souvent : l'utilisateur pourra y remédier (tuer un processus par exemple). UNIX et Windows font comme ça!

#### Détecter et reprendre

- Détecter : le problème revient à trouver un cycle dans le graphe processus ressources. On connaît des algorithmes pour ça.
- Reprendre : on a 3 façons de résoudre le problème de l'interblocage :
  - **Préemption** : on **retire une ressource** à un processus en général c'est très difficile voire impossible sans intervention humaine
  - rollback : si les processus prévoient des points de reprise comme on le fait en réseau il est possible de ramener un processus à un point de cohérence antérieur à la demande de ressource qui a fermé le cycle
  - **suppression de processus** : on choisit un processus du cycle et on le **supprime**. Il est souvent possible de relancer ce processus au début un peu plus tard sans qu'il y ait de conséquences. Par exemple un processus qui envoie des mails peut être tué puis relancé sans problème.

# Comment traiter le problème de l'interblocage ?

#### • Eviter

On a vu qu'il faut réunir 4 conditions pour avoir un interblocage donc si on peut éviter que l'une d'entre elles se produise on a évité le problème.

- condition d'exclusion mutuelle : on peut éviter cette condition pour certains périphériques par exemple le spooleur d'impression est le seul qui a accès à l'imprimante
- condition de détention : on peut exiger que tout processus demande toutes les ressources dont il aura besoin dès le début. Ou il les obtient et il se terminera et les libèrera ou il ne les obtient pas et attend sans bloquer de ressource. Mais les processus ne peuvent pas toujours savoir d'avance de quoi ils auront besoin (surtout les processus interactifs). De plus avec ce système les ressources sont très sous employées.
- condition de non préemption : c'est en général impossible
- condition d'attente circulaire : on peut exiger qu'un processus ne puisse demander qu'une ressource à la fois => il faut qu'il libère celle qu'il a avant d'en demander une autre. En fait on peut alléger cette règle en numérotant les ressources et en imposant la règle : Un processus ne peut demander une ressource de n° k que s'il ne détient aucune ressource de n° >k. Ceci fait que l'ordre de blocage des ressources est toujours le même et que l'interblocage est impossible.

## Les Systèmes d'Exploitation

- 1. Introduction
- 2. Les Processus
- 3. Les Threads
- 4. Concurrence entre processus
- 5. Communication entre processus
- 6. Les interruption logicielles (signaux)
- 7. Gestion de la mémoire
- 8. Ordonnancement
- 9. Les Entrées/Sorties
- 10. Le système de fichiers
- 11. Démarrage d'un système
- 12. Sécurité
- 13. Interblocage
- 14. Systèmes multiprocesseurs

## Hyperthreading / Multi processeur

L'hyperthreading consiste à dupliquer H fois les registres du processeur => quand on passe d'un processus à un autre on n'a plus à sauvegarder/restituer le contexte machine mais seulement à changer de registres (plus rapide).

Le système d'exploitation voit alors le processeur comme H processeurs mais l'exécution n'est pas parallèle (seulement plus rapide).

Multi-cœur: placer K cœurs dans la même puce. Ils partagent les mémoires caches de niveau 2 et 3 mais ont chacun leur CPU et leurs caches de niveau 1.


Le système d'exploitation gère alors les K cœurs et l'exécution est parallèle

Multiprocesseur: placer N processeurs (puces) dans la même machine (chacun pouvant être multi-cœur et chaque cœur pouvant faire de l'hyperthreading)

Si on a N processeurs chacun ayant K cœurs implémentant l'hyperthreading (H duplications des registres). Le système voit N\*K\*H processeurs.

### Architectures à mémoire commune

### Principe




Les processeurs partagent la même mémoire Chacun a ses caches propres

## Problèmes liés à la mémoire commune et aux caches

- Un processus (ou thread) P1 s'exécute sur le processeur U1
- Un second processus (ou thread) P2 s'exécute sur le processeur U2
- Ces 2 processus partagent une variable V qui est dans la mémoire commune de la machine
  - P1 modifie V par exemple : si (V<0) V← V+1</li>
  - P2 utilise V par exemple : A← V/2
- U1 et U2 ont des caches de niveau 1 propres
- Au moment où P1 lit V pour savoir s'il est <0 cette variable est mise dans le cache de U1 si elle n'y était pas déjà. Donc quand P1 modifie V (exécute V← V+1) elle est dans le cache de U1
- Au moment où P2 utilise V cette variable est mise dans le cache de U2 si elle n'y était pas déjà
- Plusieurs cas peuvent se produire :

# Problèmes liés à la mémoire commune et aux caches

1<sup>er</sup> cas : V est déjà dans le cache de U2




- V étant < 0 P1 modifie V
- Quand P2 exécute  $A \leftarrow V/2$  il obtient A = -1,5

C'est FAUX

# Problèmes liés à la mémoire commune et aux caches

2ème cas : V n'est pas dans le cache de U2




- V étant < 0 P1 modifie V
- Quand P2 veut exécuter A← V/2 une copie est faite dans son cache depuis la mémoire
- Le calcul de P2 donne A= -1,5

C'est FAUX

## Solution possible


Synchronisation par la mémoire



- V étant < 0 P1 modifie V
- Comme V est partagé la copie en mémoire du cache de U1 est faite
- Le bloc contenant V dans le cache de U2 est invalidé
- Quand P2 veut exécuter A← V/2 une copie est faite dans son cache depuis la mémoire
- Le calcul de P2 donne bien A= -1

## Solution optimisée


Synchronisation par la mémoire (version optimisée)



- Comme V est partagé la copie en mémoire du cache de U1 est faite et le bloc contenant V dans le cache de U2 est mis à jour
- Le calcul de P2 donne bien A= -1

## Autre solution possible

Synchronisation des caches



- V étant < 0 P1 modifie V
- Comme V est partagé la modification du cache de U1 est reportée sur celui de U2
- Le calcul de P2 donne bien A= -1

## Comment le faire ?


- Un gestionnaire des caches qui sait ce que contient chaque cache :
  - Lors d'un transfert mémoire → cache il vérifie si la mémoire doit être mise à jour avant.
  - Lors d'utilisation simultanée de variables il synchronise les caches (copie d'un vers N)

### Optimisation :

 Lors des transferts de données entre cache et mémoire on peut récupérer ces données sur le bus pour effectuer le transfert vers les caches concernées => mise à jour simultanée de plusieurs caches => gain de temps.

# Architectures à mémoires séparées (clusters)

### Principe



Les processeur ont chacun leur mémoire Ils sont interconnectés par un réseau rapide (échange de données)


# Problèmes liés aux mémoires séparées

- Distribution initiale des données
  - Certaines données doivent être dupliquées dans les mémoires des processeurs (comme le fait fork)
- Transferts de données par réseau
  - Les processeurs échangent des données par le réseau d'interconnexion (comme on le fait par un pipe)
- Synchronisation des données
  - Il faut s'assurer que les données modifiées en un point et utilisées en un autre soient à jour.
- Communication entre processus
  - Par le réseau d'interconnexion
    - Communication directe ou indirecte
    - Synchrone ou asynchrone
  - Possibilité d'appel de fonctions à distance (PRC)

## Systèmes multiprocesseurs

Il existe 3 grands types de solutions :


1. Chaque processeur a son SE mais dans ce cas il n'y a pas vraiment de coopération possible entre processus sauf à faire comme sur un réseau classique



## Systèmes multiprocesseurs

Il existe 3 grands types de solutions :

2. Maître/Esclave: 1 processeur a le SE, les autres exécutent les processus utilisateurs. A chaque nouveau processus créé le CPU maître choisit le CPU sur lequel il va l'implanter en essayant d'équilibrer la charge.




## Systèmes multiprocesseurs

Il existe 3 grands types de solutions :

**3. Symétrique** : Il n'y a qu'un SE en mémoire mais tous les CPU peuvent l'exécuter (cette mémoire est partagée). On protège alors le code du SE par un **MUTEX** pour qu'un seul CPU l'exécute à la fois

Pour optimiser on met des MUTEX différents selon les parties du SE (par ex un CPU peut exécuter l'ordonnanceur pendant qu'un autre exécute une E/S) => le SE est divisé en sections critiques mais il faut éviter les interblocages.



## Ordonnancement des processus

Le système d'exploitation distribue les processus sur les différents processeurs :

Equilibrer les charges des processeurs

Le problème est celui de l'ordonnancement des processus :

Quand un processus démarre ou redémarre sur quel processeur faut-il le mettre ?

A priori sur le moins chargé mais ...

## Ordonnancement

• Cas d'un processus non lié (càd n'ayant aucun lien avec d'autres)

Choisir le processeur le moins chargé a un **inconvénient** qui est que si un processus A a tourné sur le processeur  $P_1$  puis est repris par le processeur  $P_2$  il y a perte de temps du fait que  $P_1$  avait ses pages en mémoire alors que  $P_2$  n'a rien.

On peut éviter ça en choisissant qu'un processus soit toujours exécuté sur le même CPU choisi à la création du processus mais la charge n'est plus aussi bien répartie.

## Ordonnancement

#### Cas des processus liés

Ce sont des **processus qui échangent beaucoup entre eux** (père-fils ou threads d'un même processus). Pour que les échanges se fassent de façon efficace il est préférable que :

- ces processus tournent sur des CPU différents
- ces processus tournent en même temps

#### *Explication*:

- S'ils tournent sur le même CPU il n'y a pas de vrai parallélisme
- S'ils tournent sur des CPU différents mais pas au même moment les échanges sont différés

Solution : créer des groupes de processus qui sont rendus actifs en même temps chacun sur un CPU différent et ont des quota de temps synchrones.

# Systèmes à mémoire commune

Le système d'exploitation distribue les processus sur les différents processeurs en essayant d'équilibrer les charges des processeurs mais en respectant les règles d'ordonnancement suivantes :

- Un processus qui a été suspendu reprendra de préférence sur le même processeur pour éviter de recharger la totalité des pages.
- Un nouveau processus (fork) sera assigné au processeur le moins chargé.
- Un processus surchargé (exec) pourra être transféré sur un autre processeur moins chargé.

# Systèmes à mémoire commune (cas de linux 2.6)

L'ordonnanceur gère un tableau de files d'attente de processus par processeur (une entrée par priorité, 140 niveaux de priorité).

Chaque entrée de ce tableau désigne une file des processus en attente et une file des processus prêts.


Un mot binaire indique quelles sont les entrées du tableau qui désignent des files de processus en attente non vides. Par exemple si on a des processus en priorité 2 et en priorité 4 ce mot aura les bits 2 et 4 à 1 (les autres à 0). Ceci permet de savoir rapidement dans quelle entrée du tableau aller chercher (celui de plus forte priorité non vide donc le 1<sup>er</sup> bit à un de ce mot binaire).

Les processus en attente de même priorité sont exécutés dans l'ordre (parcours de la file des processus en attente).

# Systèmes à mémoire commune (cas de linux 2.6)

Quand un processus termine son quota de temps :


- Un nouveau quota lui est affecté
- Il est déplacé de la file des processus en attente vers celle des processus prêts de même priorité
- S'il était le dernier processus en attente de cette priorité, la file des processus prêts et celle des processus en attente sont permutées.



# Systèmes à mémoire commune (cas de linux 2.6)

#### Quand un processus démarre :

- Si le processus est nouveau il est affecté au processeur le moins chargé
- La charge du processeur sur lequel il est lancé est recalculée.



### Ordonnancement sur un cluster

Chaque CPU fait son propre ordonnancement. Le problème est alors de choisir sur quel CPU on implante un nouveau processus.

On essaye d'équilibrer la charge et de minimiser les communications entre CPUs.

- 1. Si on connaît d'avance les besoins des processus en terme de :
  - temps CPU
  - mémoire
  - communication

On peut faire ça de façon **statique** (c'est le cas pour un gros programme qui tourne sur un cluster)

- 2. Sinon on peut le faire dynamiquement de 3 façons :
  - 1. Quand un processus en crée un autre, le CPU sur lequel il est le garde ou cherche un CPU peu chargé qui veuille le prendre
  - 2. Quand un processus se termine sur un CPU celui-ci **consulte les autres CPU** pour voir s'ils sont plus chargés que lui, si c'est le cas il leur demande un processus à exécuter

Remarque: on peut combiner ces 2 méthodes.

3. Les CPUs maintiennent dans un fichier commun leur état d'occupation. Quand un processus est créé sur un CPU celui-ci consulte ce fichier pour voir quel CPU est le moins chargé.

# Problème de synchronisation

• Sur un monoprocesseur on utilise des opérations atomiques comme P et V en bloquant les Its


• Sur un multiprocesseur ça ne suffit pas car les autres CPU continuent à fonctionner

#### La solution dépend de l'architecture :

- Mémoire commune
- Mémoires distribuées et réseau d'interconnexion

# Synchronisation avec mémoire commune

- Le sémaphore est en mémoire et n'est pas copié dans les caches (variable protégée)
- La mémoire est verrouillée pendant une opération atomique (de type TSL) pour éviter qu'un autre processeur y accède.



Les processeurs possèdent une ligne physique de verrouillage de la mémoire.

Les instructions accédant à la mémoire peuvent provoquer une activation de cette ligne (préfixe lock sur les processeurs Intel).

# Synchronisation avec mémoires distribuées

- Le sémaphore S est dans la mémoire de l'un des processeurs.
- Les opérations P et V sur ce sémaphore S sont exécutées par ce processeur seulement.
- Elles lui sont demandées par réseau (appel de fonction à distance) par les autres processeurs
  - Lors d'une opération P le processus demandeur est bloqué jusqu'à ce que l'opération soit terminée. A la fin de l'opération, selon la valeur de S, soit il reste bloqué sur le sémaphore S soit il continue.
  - Lors d'une opération V le processus demandeur est bloqué jusqu'à ce que l'opération soit terminée. A la fin de l'opération le processus demandeur est débloqué et l'un des processus bloqués sur le sémaphore S (sur l'une des machines) est également débloqué.
- > On utilise un protocole réseau (synchrone) et des primitives bloquantes (send et receive) pour ces opérations.

# Gestion des mémoires distribuées dans un cluster

Sur les clusters on n'a pas de mémoire partagée mais le SE peut faire comme si.

Chaque CPU utilise des @ virtuelles qui correspondent à des pages mémoire présentes ou pas. Dans un système classique une page non présente => le SE va la chercher sur disque.

Dans un cluster le SE peut aller la chercher sur un autre CPU en demandant au SE de celui-ci de la lui envoyer

=> l'@ virtuelle correspond à adresser toutes les mémoires de tous les CPU du cluster (ou au moins une partie de chacune)

Quand un CPU modifie une page ainsi partagée le SE envoie un message aux autres SE pour qu'il marquent cette page comme non présente chez eux

=> au prochain accès ils referont un transfert.

### Parallélisme

Le système d'exploitation distribue la charge entre processeurs au niveau des processus donc :

Si une application est mono-processus elle ne bénéficie du multiprocesseur que parce que les autres processus (système, autres utilisateurs ...) s'exécutent sur d'autres processeurs.

Pour bénéficier de la puissance d'un multiprocesseur, les applications doivent être écrites en processus parallèles.

#### MAIS:

- En général les langages de programmation ne sont pas adaptés à cela.
- Les programmeurs n'ont pas toujours ces habitudes.
  - Pour être de bons programmeurs vous devez les avoir

## Langages et parallélisme

#### Plusieurs approches:

- Détection automatique du parallélisme par le compilateur : limité au parallélisme d'exécution des instructions dans les processeurs (pas de parallélisme de tâches).
- Création de processus ou de threads par le programmeur
  - fork et pthread\_create en C ou C++
  - Classe Thread et interface Runnable en java
  - Type Task en ADA
- Parallélisation du traitement de données
  - PLINQ (Parallel Langage-Integrated Query) de Microsoft permet de traiter en parallèle les éléments d'une collection
- Parallélisation de structures de contrôle (langages spécialisés ou extensions de langages classiques)
  - OCCAM et OpenMP (Open Multi-Processing) permettent de paralléliser l'exécution de blocs de code, de boucles et d'alternatives

# Les systèmes temps réel

Un système temps réel offre au programmeur :

- Les mécanismes de synchronisation (sémaphores)
- Les mécanismes de communication (boîte à lettres, signaux ...)
- La possibilité de définir des tâches
- La possibilité de gérer les interruptions

L'objectif principal est la prise en compte des besoins d'urgence, d'importance et de réactivité. La seule contrainte est que tout soit exécuté à temps. C'est donc essentiellement un problème d'ordonnancement des tâches.

- Principes d'ordonnancement des tâches :
  - Choix de l'ordonnancement
    - Statique (à l'avance) / Dynamique (au moment)
  - Priorités
    - Statiques / Dynamiques
  - Algorithmes
    - Préemptifs / Non préemptifs

# Les systèmes temps réel

#### Types de tâches:

- Normales / Urgentes
- Dépendantes / Indépendantes
- Répétitives (périodiques / sporadiques)
- Non répétitives

Remarque : les tâches répétitives et les tâches urgentes sont critiques

## Algorithme Rate Monotonic (RMA)


Algorithme à priorités fixes adapté aux applications statiques.

- Tâches périodiques :
  - Assigner des priorités selon la périodicité de la tâche (plus la période est petite plus la priorité est forte).
- Tâches apériodiques :
  - Assigner la priorité la plus faible
- Calculer à l'avance si c'est viable dans le cas pire (durée maximale des tâches)
- L'ordonnancement est ensuite très simple (statique)

# Algorithme Earliest Deadline First (EDF)

Algorithme à priorités variables adapté aux applications dynamiques.

Pour toutes les tâches (périodiques ou non) on calcule une priorité en fonction de leur date d'échéance.



# Systèmes embarqués

- Lorsqu'il n'y a pas de SE mais un moniteur :
  - Initialise le matériel (registres du processeur et des contrôleurs de périphériques)
  - Contient les pilotes de périphériques
  - Offre une API minimale
  - Peut communiquer (USB ou JTAG) avec une autre machine qui :
    - Permet d'éditer et compiler les applications
    - Permet de les télécharger sur le système embarqué
    - Permet de les tester (traces, points d'arrêt ...)
    - Parfois permet aussi la simulation

#### Tout le reste est fait par l'application

## Systèmes embarqués

- Lorsqu'il y a un SE, deux approches :
  - Systèmes légers (ce sont des SE multi applications) :
    - 1. SE existant épuré pour ne garder que ce qui est nécessaire
      - Linux (Android)
      - IOS (Apple) dérivé de Mac OS X
      - Window pour mobiles (Microsoft)
    - 2. SE développé pour l'embarqué
      - Symbian (Nokia) , RIM (blackberry) ...
      - Squawk (sunspots) est une machine virtuelle java
  - Système modulaire (c'est un SE mono application):
    - le SE est divisé en modules (ordonnanceur, horloge ...) et, selon ce dont a besoin l'application, on n'installe que certains modules.
      - RTOS (système temps réel sous forme de bibliothèque)
      - Tiny OS (associé au langage de programmation NesC)

## Exemple : création d'un linux allégé

(d'après Jalil Boukhobza Université de Bretagne Occidentale)

#### 1. Optimiser le noyau

- Certaines parties peuvent être supprimées ou transformées en modules
- Des pilotes peuvent être enlevés (pas de carte son, pas d'imprimante ...)
- Ajuster les options du noyau :
  - Réseau
  - Support USB, ATA, IDE, SCSI ...

## Exemple : création d'un linux allégé

(d'après JalilBoukhobza Université de Bretagne Occidentale)

#### 2. Répertoires

Certains ne servent qu'en multi utilisateurs (/home /mnt /opt ...)

#### 3. Bibliothèques

 Celles de base sont lourdes (libc), il existe des versions simplifiées (uClibc ou Diet libc)

#### 4. Périphériques

Enlever ceux qui ne sont pas disponibles

## Exemple : création d'un linux allégé

(d'après JalilBoukhobza Université de Bretagne Occidentale)

#### 5. Commandes

- En enlever (installation, compilation ...)
- En simplifier (login, comptes, ...)

#### 6. Démarrage

 Linux propose 7 niveaux de démarrage certains sont inutiles en embarqué

#### 7. Adapter le système de fichiers

- En RAM
- Sur mémoire flash



- Exemple de RTOS (Real Time Operating System) SE pour systèmes embarqués
  - Contraintes :
    - Peu de place en mémoire
    - Nécessité de traitements temps réel
  - Caractéristiques :
    - Un système embarqué est mono programme mais ce programme peut être multi processus
    - Dans un système embarqué c'est le programmeur qui gère le matériel et les interruptions physiques pas le SE (temps réel)
  - Conséquences :
    - Inutile d'avoir un SE complet dont on n'utilise qu'une partie (par exemple tout le code relatif à la gestion des boîtes à lettres est inutile si on ne s'en sert pas)



- RTOS pour systèmes embarqués (solution)
  - Le SE n'est pas résident. Il se présente sous la forme d'une bibliothèque de fonctions
  - Seules les fonctions utilisées par un programme seront présentes dans le code généré
  - Le programmeur :
    - Ecrit les processus (tâches à effectuer)
    - Ecrit les fonctions associées aux interruptions
    - Ecrit un programme principal qui :
      - Crée les processus et leur attribue des priorités
      - Crée les mécanismes de synchronisation et de communication (sémaphores, pipes, ...)
      - Associe les fonctions aux interruptions physiques
      - Initialise le matériel et les variables
      - Devient l'ordonnanceur du système (appel de fonction à boucle infinie)



- Le programme embarqué contient :
  - Le code métier : les tâches à réaliser
  - Les initialisations (du matériel, des tâches, des mécanismes de communication et de synchronisation)
  - Les fonctions associées aux interruptions physiques
  - Le morceaux du SE utilisés
- Ce programme est complètement autonome et contient tout ce dont on a besoin pour réaliser l'application
- Les tests peuvent être faits à l'aide de sondes (JTAG) reliées à un PC pour :
  - Mettre des points d'arrêt
  - Lancer / relancer le programme
  - Voir / modifier les registres du processeur et des contrôleurs de périphériques
  - Voir / modifier les variables en mémoire



TinyOS est écrit en nesC qui un langage dérivé du C qui inclut des notions :

- de composants,
- d'interfaces bidirectionnelles,
- de tâches
- de gestion des interruptions.

TinyOS et nesC sont liés : les applications pour TinyOS doivent être écrites en nesC.


# Principes de TinyOS

- Un composant est constitué d'au moins un module utilisant et fournissant des interfaces. S'il contient plusieurs modules les liens entres eux sont décrits par un fichier de configuration.
- Une application complète est un composant contenant plusieurs modules liés entre eux dont un module Main qui permet de démarrer.
- Le SE offre une centaine de composants que l'on peut utiliser pour écrire des applications. Quand le programme est généré par le compilateur, seuls les composants utilisés (y compris ceux du système) sont présents.

Main est lui-même connecté à certains composants du système (comme l'ordonnanceur par exemple) qui seront donc chargés en mémoire puis lancés par Main

## Application en nesC

- Une application consiste en des composants reliés entre eux exactement comme un montage électronique.
- Un composant électronique a des entrées (des signaux qu'il utilise) et des sorties (des signaux qu'il fournit) :




On fera de même pour un composant logiciel. Les signaux en entrée sont utilisés par ce composant (donc fournis par d'autres) tandis que les signaux en sortie sont fournis par ce composant (donc utilisées par d'autres).

## Application en NESC

On va ensuite interconnecter ces composants entre eux.


En électronique on a un schéma de câblage du type :

Il faut savoir quelles pattes d'un composant relier à quelles autres.



Pour les composants logiciels on va organiser les pattes (commandes/événements) en groupes (interfaces) et relier directement des groupes entres eux.

Toutes les pattes d'un groupe sont reliées à toutes les pattes d'un autre groupe (leur nom permet de savoir lesquelles sont reliées auxquelles).



### Modules et interfaces

Les **modules** offrent et utilisent des **interfaces**.

- On distingue dans une interface les commandes (sorties) et les événements (entrées). Les liaisons établies entre interfaces sont donc bidirectionnelles car certaines pattes sont des entrées et d'autres des sorties.
- Une interface déclare un ensemble de fonctions appelées commands qui peuvent être utilisées par les autres composants et un ensemble de fonctions appelées events qui réagissent à des événements en provenance d'autres composants.
- Les **commandes** seront utilisées par un appel explicite (comme un appel de fonction) tandis que les **événements** provoqueront automatiquement l'exécution du code approprié dans le composant qui les reçoit (comme un écouteur d'événement).

## Modules et interfaces

```
module truc {
     provides {
        interface C
     uses {
           interface A
           interface B
                                                                              Truc
    implementation {
           // code à implémenter :
                                                                                      В
           // commandes de l'interface C
           // +
           // traitement des événements des interfaces A et B
                                                                           command
interface C
    command resultat1 cmd1(parametres);
    command resultat2 cmd2(paramètres);
    event resultat3 evt1();
    event resultat3 evt2();
   M. DALMAU - IUT de Bayonne - Les systèmes d'exploitation
                                                                                               252
```

## Liaisons

Un composant en nesC est constitué de **modules** et d'une **configuration**.

- Les modules contiennent le code et implémentent une ou plusieurs interfaces.
- Les configurations servent à assembler les composants entre eux en connectant les interfaces utilisées par certains composants à celles fournies par d'autres pour fabriquer de nouveaux composants (composites).
- L'application est elle-même un composant n'offrant aucune interface.

### Liaisons:

Fabriquer le composant C3 à partir de C1 et C2.

```
configuration C3 {
   provides {
       interface A;
       interface B
  implementation {
       components_C1,C2;
       A = C1.A;
       B = C1.B; --
       B = C2.B; ----
       C1.C -> C2.C; _ _ _
```

## **Application NESC**

 Une application est un assemblage dans lequel apparaît le composant système Main qui sert à démarrer.

Elle est décrite par une configuration "de premier niveau".

• L'ensemble des configurations permet de savoir quels composants sont utiles pour que l'application fonctionne.

Il suffit de regarder le fichier de configuration de l'application pour savoir quels composants elle utilise puis de faire la même chose récursivement pour chacun de ces composants.

Les composants du SE sont donc installés en fonction des besoins de l'application

# Les Systèmes d'Exploitation

