

《随机信号分析 B》 课程大作业

任课教师	赵娟	学生	姓名	胡森康
作业日期	2021年1月	学	号	1120183150
	■原理验证	班	级	05961808
作业类型	□综合设计	学	院	信息与电子学院
	□自主创新	专	业	电子信息工程
成 绩		同组同学		无



目 录

1	平稳	:随机过程的谱分析题目一
	1.1	研究思路
	1.2	研究过程 :
	1.3	研究结果
	1.4	结果分析 15
2 平	平稳	。 随 机过程的谱分析题目 二
	2.1	理论公式推导
	2.2	直接法求功率谱密度
		2.2.1 研究过程
		2.2.2 研究结果
		2.2.3 结果分析
	2.3	间接法求功率谱密度
		2.3.1 研究过程
		2.3.2 研究结果
		2.3.3 结果分析 22
	2.4	研究结论 2
3	窄带	· 随机过程题目一
	3.1	研究过程 22
	3.2	研究结果
4	窄带	随机过程题目二
	4.1	研究过程 23
	4.2	研究结果 24
	4.3	结果分析 25
5	研究	· 总结

1 平稳随机过程的谱分析题目一

产生不同带宽的宽平稳和宽遍历随机序列的若干样本,考察样本序列时域起伏程度与带宽的定性关系,画出序列的自相关函数和功率谱密度;

1.1 研究思路

- 1. 利用 MATLAB 产生高斯随机序列
- 2. 利用 MATLAB 设计带通滤波器
- 3. 改变带通滤波器的带宽
- 4. 将高斯随机序列通过此带通滤波器
- 5. 定性地观察带通滤波器输出的随机序列的起伏程度
- 6. 画出序列的自相关函数和功率谱密度

1.2 研究过程

1. 利用 MATLAB 产生高斯随机序列

```
fs=10000;
x=randn(1000,1);
```

2. 设计带通滤波器

```
[b,a]=ellip(10,0.5,50,[2000,4000]*2/fs);
[H,w]=freqz(b,a);
```

3. 将高斯随机序列通过此带通滤波器,并观察图形

```
y=filter(b,a,x);
plot(y);grid on;
```

4. 画出序列的自相关函数和功率谱密度

```
1 y_corr=xcorr(y,'unbiased');
2 plot(y_corr); grid on; % 画出序列的自相关函数
3 py=periodogram(y);
```

```
4plot(py);% 画出序列的功率谱密度5grid on;
```

1.3 研究结果

1. 设置带通滤波器的带通频率为 $1kHz \sim 4kHz$,所得到的带通滤波器的频谱、信号的时域波形、自相关函数和功率谱如下:




图 1-1: 带通滤波器频谱 (1kHz~4kHz)




图 1-2: 信号时域波形 (1kHz~4kHz)




图 1-3: 信号的自相关函数 $(1kHz \sim 4kHz)$




图 1-4: 信号的功率谱密度 (1kHz~4kHz)

2. 设置带通滤波器的带通频率为 $2kH_Z \sim 4kH_Z$,所得到的带通滤波器的频谱、信号的时域波形、自相关函数和功率谱如下:




图 1-5: 带通滤波器频谱 (2kHz~4kHz)




图 1-6: 信号时域波形 (2kHz~4kHz)




图 1-7: 信号的自相关函数 $(2kHz \sim 4kHz)$




图 1-8: 信号的功率谱密度 (2kHz~4kHz)

3. 设置带通滤波器的带通频率为 $3kH_Z \sim 4kH_Z$,所得到的带通滤波器的频谱、信号的时域波形、自相关函数和功率谱如下:




图 1-9: 带通滤波器频谱 (3kHz~4kHz)




图 1-10: 信号时域波形 (3kHz~4kHz)




图 1-11: 信号的自相关函数 $(3kHz \sim 4kHz)$




图 1-12: 信号的功率谱密度 (3kHz~4kHz)

4. 设置带通滤波器的带通频率为 $3.5kH_Z \sim 4kH_Z$,所得到的带通滤波器的频谱、信号的时域波形、自相关函数和功率谱如下:




图 1-13: 带通滤波器频谱 (3.5kHz~4kHz)




图 1-14: 信号时域波形 (3.5kHz~4kHz)




图 1-15: 信号的自相关函数 $(3.5kHz \sim 4kHz)$





图 1-16: 信号的功率谱密度 (3.5kHz~4kHz)

1.4 结果分析

比较图 (1-2)、(1-6)、(1-10) 和 (1-14) 的起伏程度,图像对比如下:



可定性地得出结论: **宽平稳和宽遍历随机序列的带宽越窄,其起伏程度越小**。 通过 MATLAB 得到序列的带宽(ΔB)和序列的方差(σ^2)之间的函数关系,图像如图(1-17)所示:

并通过拟合得到方差和带宽具有线性关系,且关系式为 $\sigma^2 = 0.0001748 \cdot \Delta B + 0.01269$




图 1-17: 信号带宽和方差的关系曲线

2 平稳随机过程的谱分析题目二

某数字系统输出为两个不同频率正弦序列与零均值白噪声序列的和,推导该输出的理论功率谱密度,按功率谱密度的两种定义设计一种功率谱密度估计方法,画出对应于不同频率组合的功率谱图,解释观察到的现象。

2.1 理论公式推导

设输出的序列为:

$$x(n) = A\cos(\omega_1 n + \Phi) + B\cos(\omega_2 n + \Theta) + N(n)$$
(2-1)

其中 $\Phi \sim U[0, 2\pi], \ \Theta \sim U[0, 2\pi].$

其自相关函数为:

$$R_{x}(n, n+m) = E[x(n) \cdot x(n+m)]$$

$$= \frac{1}{2}A^{2}\cos\omega_{1}m + \frac{1}{2}B^{2}\cos\omega_{1}m + \frac{n_{0}}{2}\delta(m)$$

$$= R_{x}(m)$$
(2-2)

根据维纳-辛钦定理:

$$S_x(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_x(m)e^{-j\omega m}$$
 (2-3)

可知功率谱密度为:

$$S_{x}(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_{x}(m)e^{-j\omega m}$$

$$= \frac{1}{2}\pi A^{2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} (\delta(\omega - \omega_{1} - 2\pi m) + \delta(\omega + \omega_{1} - 2\pi m))$$

$$+ \frac{1}{2}\pi B^{2} \sum_{m=-\infty}^{\infty} (\delta(\omega - \omega_{2} - 2\pi m) + \delta(\omega + \omega_{2} - 2\pi m)) + \frac{n_{0}}{2}$$
(2-4)

2.2 直接法求功率谱密度

直接法先计算 N 个数据的 Fourier 变换(即频谱)。

$$X_N(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\omega n}$$
 (2-5)

然后取频谱和其共轭的乘积,得到功率谱:

$$S_{x}(\omega) = \frac{1}{N} |X_{N}(\omega)|^{2} = \frac{1}{N} \left| \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\omega n} \right|^{2}$$
 (2-6)

2.2.1 研究过程

1. 利用 MATLAB 产生两个正弦随机序列,并产生一个加性高斯白噪声

```
s1 = 20*cos(2*pi*300*t+2*pi*rand); % 信号1, 幅值20, 频率300Hz

s2 = 10*cos(2*pi*100*t+2*pi*rand); % 信号2, 幅值10, 频率100Hz

ran1 = randn(1,L); % 产生高斯白噪声

s = s1+s2+ran1;
```

2. 通过直接功率谱估计的方法得到信号的功率谱

```
for i = 1:N
     [p,f1] = periodogram(s,[],nFFT,fs);
     sum1 = sum1+p;
end
```

3. 最后得到所估计的功率谱密度的图像

```
plot(f1,10*log10(p),'linewidth',1);grid on;
title('直接法估计功率谱');
ylabel('S_x(\omega) (dB)');
xlabel('Frequency (Hz)');
```

2.2.2 研究结果

1. 当 $f_1=50Hz$, $f_2=300Hz$,得到的结果如下图(2-18)所示,其中 $S_x(\omega)$ 用 dB表示。




图 2-18: 当 $f_1 = 50Hz$, $f_2 = 300Hz$ 时的功率谱密度 $S_x(\omega)$

2. 当 $f_1=100Hz$, $f_2=300Hz$, 得到的结果如下图(2-19)所示,其中 $S_x(\omega)$ 用 dB表示。




图 2-19: 当 $f_1=100Hz,\ f_2=300Hz$ 时的功率谱密度 $S_x(\omega)$

3. 当 $f_1=150Hz$, $f_2=250Hz$, 得到的结果如下图(2-20)所示,其中 $S_x(\omega)$ 用 dB表示。




图 2-20: 当 $f_1=150Hz$, $f_2=250Hz$ 时的功率谱密度 $S_x(\omega)$

2.2.3 结果分析

当改变正弦序列的频率组合,其功率谱密度上对应频率出现一个脉冲,这与理论推 到而来的公式是一致的。

2.3 间接法求功率谱密度

间接法是根据 N 个样本数据估计 x(n) 的样本自相关函数。

$$R_x(m) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x^*(n) x(n+m), n = 0, 1, \dots, M$$
 (2-7)

其中 $1 \ll M < N$,且 $R_x(-m) = R_x^*(m)$ 。此后,根据维纳-辛钦定理得出随机序列的功率 谱密度。

$$S_x(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} R_x(m)e^{-j\omega m}$$
 (2-8)

2.3.1 研究过程

1. 利用 MATLAB 产生两个正弦随机序列,并产生一个加性高斯白噪声

```
s1 = 20*cos(2*pi*300*t+2*pi*rand); % 信号1, 幅值20, 频率300Hz
s2 = 10*cos(2*pi*100*t+2*pi*rand); % 信号2, 幅值10, 频率100Hz
ran1 = randn(1,L); % 产生高斯白噪声
s = s1+s2+ran1;
```

2. 通过直接功率谱估计的方法得到信号的功率谱

```
for i = 1:N

Rm = xcorr(s,'biased'); %估计自相关函数

p = abs(fft(Rm,nFFT))/fs; %求得估计的功率谱

sum2 = sum2 + p;

end
```

3. 最后得到所估计的功率谱密度的图像

```
plot(f2,10*log10(2*p(1:nFFT/2)),'linewidth',1);grid on;
title('间接法估计功率谱');
ylabel('S_x(\omega)(dB)');
xlabel('Frequency (Hz)');
```

2.3.2 研究结果

1. 当 $f_1=50Hz$, $f_2=100Hz$,得到的结果如下图(2-21)所示,其中 $S_x(\omega)$ 用 dB表示。




图 2-21: 当 $f_1 = 50Hz$, $f_2 = 100Hz$ 时的功率谱密度 $S_x(\omega)$

2. 当 $f_1=50Hz$, $f_2=150Hz$,得到的结果如下图(2-22)所示,其中 $S_x(\omega)$ 用 dB表示。




图 2-22: 当 $f_1=50Hz$, $f_2=150Hz$ 时的功率谱密度 $S_x(\omega)$

3. 当 $f_1=50Hz$, $f_2=200Hz$,得到的结果如下图(2-23)所示,其中 $S_x(\omega)$ 用 dB表示。




图 2-23: 当 $f_1=50Hz,\ f_2=200Hz$ 时的功率谱密度 $S_x(\omega)$

4. 当 $f_1=150Hz$, $f_2=400Hz$, 得到的结果如下图(2-24)所示,其中 $S_x(\omega)$ 用 dB表示。




图 2-24: 当 $f_1=150Hz,\ f_2=400Hz$ 时的功率谱密度 $S_x(\omega)$

5. 当 $f_1=150Hz$, $f_2=350Hz$, 得到的结果如下图(2-25)所示,其中 $S_x(\omega)$ 用 dB表示。




图 2-25: 当 $f_1=150Hz,\ f_2=350Hz$ 时的功率谱密度 $S_x(\omega)$

2.3.3 结果分析

当改变正弦序列的频率组合,其功率谱密度上对应频率出现一个脉冲,这与理论推到而来的公式是一致的。

2.4 研究结论

从节 2.2.2 所示的图谱中可以看出,直接法估计出的功率谱性能不好,其估计的分辨率很有限。主要原因是直接法在估计时假定了数据窗以外的数据全为零,这样显然会有较大的误差。

从节 2.3.2 可看出用间接法所得功率谱估计图谱要相对平滑一些,效果要较直接法为好。

3 窄带随机过程题目一

产生一高频窄带高斯序列,设计一系统以提取该序列的复振辐;

3.1 研究过程

1. 产生一个高斯窄带随机信号

```
%% 初始化设置
<sub>2</sub> | n=1:1000;
_{3} h=exp(-n);
 %%产生随机信号
5 c1=randn(1,1000);% 高斯白噪声序列
6 | a=conv(c1,h);
7 | c2=randn(1,1000);
8 | b=conv(c2,h);
9 | fc=1e4;
  x = zeros(1, 1000);
10
  for i=1:1000
11
      x(i)=a(i)*cos(2*pi*fc*i+2*pi*rand)
12
      -b(i)*sin(2*pi*fc*i+2*pi*rand);
13
  end
```

2. 提取此信号的同向分量和正交分量,得到复包络为 $\widetilde{A}(t) = a(t) + jb(t)$

```
for i=1:1000
aa(i)=a(i)+1i*b(i);
end
feather(aa);grid on;
title('复包络羽毛图');
```

3.2 研究结果

所得到的复包络的羽毛图如下图(3-26)所示.




图 3-26: 复包络羽毛图

4 窄带随机过程题目二

利用直方图研究序列的包络和相位的一维概率密度函数,并与理论结果进行比较。

4.1 研究过程

1. 求出包络(相位)的序列,并绘制其分布直方图。

```
for i=1:1000
A(i)=(a(i)^2+b(i)^2)^(0.5);
end
histogram(A);grid on;
title('包络分布直方图');
```

2. 绘制出包络(相位)的一维概率密度函数

```
fa=ksdensity(A);
plot(fa,'linewidth',1);grid on;
title('一维概率密度');
```

3. 将分布直方图与一维概率密度函数进行对比

4.2 研究结果

包络的分布直方图如下图(4-27)所示。




图 4-27: 包络分布直方图

包络的一维概率密度如下图(4-28)所示。




图 4-28: 包络一维概率密度

相位的分布直方图如下图(4-29)所示。




图 4-29: 相位分布直方图

相位的一维概率密度如下图(4-30)所示。




图 4-30: 相位一维概率密度

4.3 结果分析

包络序列的分布直方图和相位序列的分布直方图均和理论值拟合较好。

5 研究总结 26

5 研究总结

本次大作业中,加强了利用 MATLAB 对随机信号进行分析的能力,通过实践和仿真,使抽象的理论知识可视化,巩固了理论知识,加深了对有关随机过程的知识的理解,如功率谱密度的两种定义方法,信号起伏程度和带宽的关系,以及窄带随机信号包络和相位的分布等。

另外,还训练了利用 MATLAB 进行滤波器设计的能力,利用 MATLAB 进行滤波器设计有两种常用方法,一种是直接编写 MATLAB 代码产生滤波器,另一种是利用 Filter Designer APP 设计滤波器,利用 FD APP 设计滤波器更为快速和简便,并可以直接生成滤波器的 MATLAB 代码。