# Chap3 Linux进程调度

- Linux的进程调度方式有哪些?
- 静态优先级、动态优先级、counter的作用
- 普通进程和实时进程调度
- Linux的三种调度策略
- do\_fork()中的父子进程的优先级,时间片的设置有什么特点
- 调度时机有哪些,都是如何实现的
- 调度时优先级的重新计算方法, 计算时间
- Linux2.6进程调度特征分析,与Linux2.4的区别 2.4 O(n), 2.6 O(1)

#### 1. Linux进程调度策略

- 基于分时技术的抢占式调度:依赖于时钟中断,对进程透明。
- 调度策略:一组规则,决定什么时候以怎样的方式选择一个新进程运行
  - 进程**分类:普通**进程,实时进程
    - 实时进程优于普通进程。优先级**远大于**普通进程
    - 普通进程
      - 动态优先级调度,计算得来,周期性修改(避免饥饿)
      - SCHED\_OTHER: 时间片用于表示一个进程在被抢占前可以运行的时间。
    - 实时进程
      - 静态优先级调度,由**用户预先指定,只能**由用户通过sys\_setpriority()修改。
      - SCHED\_FIFO:先进先出,除非有更紧急优先级更高的实时进程抢占。
      - SCHED RR
  - 优先级:静态优先级,动态优先级。
    - 计算得到, 动态变化
      - 较长时间未分配到CPU的进程,优先级++
      - 已在CPU上运行了较长时间的进程,优先级--
  - 用户通过sched\_setscheduler()改变自己的调度策略。
  - 。 调度器从**就绪态进程链表**中找出最合适的进程投入运行

#### • 基本思想

- 。 根据**进程价值**及**CPU时间需求**对进程分级。
  - 相同优先级按RR或FIFO调度。
- Linux实现
  - 。 基于动态优先级的调度算法
    - 设置基本优先级,根据需要动态调整优先级
  - 。 两组**独立的优先级范围** 
    - **nice** (-20~19): 确定分配给进程的时间片大小
    - rt\_priority (0~99): **实时优先级**, 实时进程的优先级高于普通进程
  - 静态优先级: priority
    - 表示分配给进程的时间片
    - 指明在被迫和其他进程竞争CPU之前,进程允许的最大时间片
    - 只能由用户进行修改,不随时间而改变,通过nice设定
  - 动态优先级: counter
    - 进程拥有CPU时随时间不断减小
    - 指明在这个时间片中所剩余的时间量

- 当小于0时,标记进程重新调度
- 实时优先级: rt\_priority
  - 确定实时进程的调度顺序,较高权值进程优先于较低权值进程
  - **非实时进程的优先级为0**,因此实时进程总优先于非实时进程
- 普通进程
  - · 动态优先级
    - **更新counter**值,周期性修改进程优先级(避免饥饿)
  - 基本过程
    - counter变为0时,用**priority对counter重新赋值**
    - **所有**可运行状态进程的时间片**都用完后**才对counter重新赋值
    - 进程运行过程中, counter的减小为其它进程提供运行机会
    - 该机制相当于优先级在动态变化, 所以称之为动态优先调度
- 实时进程
  - 。 静态优先级策略
    - counter只表示剩余时间片
    - 不作为衡量其是否值得运行的标准(与普通进程的区别)
- 动态调整优先级及时间片长度
  - 提高交互式程序的优先级,使其运行得更频繁
  - 。 调度程序为**交互式程序**提供**较长的默认时间片**
  - 进程不一定要一次性使用完所有的**时间片,可以分批使用**,从而确保**尽可能长时间地处于可运行** 状态
  - 没有时间片的进程不会再投入运行,除非等到其他所有进程都耗尽其时间片
- 策略分类

。 实时进程: SCHED\_FIFO, SCHED\_RR

普通进程: SCHED\_OTHERSCHED YIELD: 主动放弃CPU

### 2. Linux讲程调度依据

• 基本思想:选择weight最大的进程

- 权值计算: goodness()
  - · 每次执行schedule()时都要调用该函数
  - 不返回负值
  - 。 普诵讲程
    - 与policy, priority, counter, nice等相关
    - weight = p->counter
    - goodness()返回值<=1000
    - 进程当前时间片内所剩的tick数
      - 代表进程优先级,反映进程的"欠运行程度"
    - 进程上次是否在当前CPU上运行
      - 若是,权值增加一个常量 (weight += PROC\_CHANGE\_PENALTY)
    - □ 切换是否需要切换内存
      - 若不需要,则权值加1(weight += 1)
    - 用户**可控优先级**nice
      - nice越小则权值越大(weight += 20 p->nice)
  - 。 实时进程
    - 与policy, rt\_priority等相关

- weight = 1000 + rt\_priority
  - 基准值1000使实时进程权值比所有非实时进程都要大
- goodness()返回值>1000。1001~1099
- 权值大小**仅由rt\_priority值决定**
- 只要就绪队列**存在实时进程**,调度器都将优先满足
- 调度器将CPU时间划分为**时期epoch** 
  - 。 在**一个时期内**,每个进程**分配一个指定时间片**。
    - 一个进程**用完其时间片时**,将会**被强占**
    - 只要进程的时间片没有用完,就可以被多次调度运行
  - 。 所有进程的时间片用完后, 时期才结束
  - 。 此时重新计算所有进程时间片, 开始一个新时期
- Linux时间单位:tick(10ms)
  - 。 时间片指时间滴答数
  - o priority = 20, 时间片 = 20\*10 = 200ms
- 时间片长短
  - 。 尽量长,同时保持好的响应性
  - 太短
    - 频繁切换系统开销过大
  - 。 太长
    - 几乎每个进程都一次性执行完,基本没有并发
    - 系统对**交互的响应表现欠佳**
    - 普通进程要等待很长时间
- 为非SCHED FIFO调度策略的每个进程提供一个运行时间配额counter
  - 。 表示剩余时间片
  - counter初值与nice值有关
  - tick中断发生counter-1, 直到为0
  - 。 新时期开始后重新计算
  - 子进程继承父进程的一半剩余时间片
    - child.counter = (parent.counter+1)/2
    - 父进程也减半
    - 子进程结束后,剩余时间篇归还父进程,以免父进程因创建子进程而遭受时间片的损失
- 更新函数update\_process\_times()
  - SCHED RR
    - counter降到0,从runqueue中当前位置移到队尾,恢复最初时间配额。
  - SCHED\_OTHER
    - 所有就绪进程counter降到为0时,重新计算并设置每个进程的时间配额
- 所有就绪进程的动态优先级都为0时,重新计算进程的动态优先级,包括就绪态进程+等待态进程。
  - · **计算方法**:新动态优先级 = 旧动态优先级右移一位,加上该动态的静态优先级
  - 。 基本时间片的值**通常为6**,由于时钟中断大约10ms左右,因此**基本时间片的长度大约60ms**
  - o **就绪态进程**:由于其动态优先级都为0, **计算结果为nice值**。
  - 等待态进程:此时它们的动态优先级都不为0,计算结果等待态进程的动态优先级会大于静态优先级,但决不会比静态优先级两倍更大。

- 等待态讲程会有较高的优先级、处于等待态越久的进程,其进程的动态优先级会越高
- 因此,I/O较多的进程由于其等待时间久,会有较高的优先级(linux偏向I/O密集型进程);计算较多的进程因其占用CPU 多使优先级会较低。

### 3. Linux进程调度时机

- 主动调度: 当前进程所需资源无法满足而必须立即阻塞时,直接调用schedule()
  - 1. 将current插入到合适的等待队列中
  - 2. 状态改变为TASK INTERRUPTIBLE或TASK UNINTERRUPTIBLE
  - 3. 调用schedule()
  - 4. 检查所需资源是否可用
    - 若不可用, 转到第2 步
  - 5. 一旦所需资源可用,将current从等待队列中删除
- 被动调度: 将当前进程的need resched设为1, 从而请求调度
  - 时机:
    - 当前进程用完CPU时间片时
    - 一个进程被唤醒,且优先级高于当前进程时
    - 调用sched\_setscheduler()或sched\_yield()系统调用时
    - 每次进入用户态进程前
    - 系统调用执行结束,控制由核心态返回用户态前
- schedule()的主要工作
  - 选择进程: 当CPU空闲时,调度子程序扫描运行队列所有活动进程,选择一个合适进程运行:
    - 1. 如果执行队列中**有实时进程**,则**选择一个优先级最高**(goodness () 计算的值最大) 的进程 (可保证实时进程总比普通进程优先执行)
    - 2. 如果运行队列中的**进程有相同优先级,则耗时多**(counter值较大)的进程比耗时少的进程**优先 调度**。
    - 3. 如果优先级相同且counter 值也相等,则位于队列前面的进程被优先调度。
  - 2. **切换进程**: 当CPU从运行队列中选中一个合适的进程后,就按照task\_struct 结构中的信息进行进程上下文切换;
    - 1. 首先把当前进程放到适当的等待队列里
    - 2. 把当前进程的状态设为TASK\_INTERRUPTIBLE或者TASK\_UNINTERRUPTIBLE
    - 3. 调用schedule(),让新的进程运行

#### 4. Linux讲程调度实现

- 通过sched.c文件完成
  - 。 进程的选择和进程的切换
    - 遍历进程队列,找到优先级最高的
- switch\_to()
  - 将esi, edi, ebp压入堆栈
  - 。 堆栈指针esp保存到prev->thread.esp
  - 将esp恢复为next->thread.esp
  - 将标号1:的地址保存到prev->thread.eip

- 。 将next->eip压入堆栈
- 。 无条件跳转到\_switch\_to()函数
- switch to()中imp指令以后代码(标号1:的代码)
- 全局共享队列: runqueue
- 进程优先级
  - 。 静态优先级: priority
    - 可通过nice调整,决定进程的初始时间片
  - 实时优先级: rt\_priority■ 只对实时进程有效
  - 。 动态优先级: 通过goodness()完成, 决定进程调度顺序
    - 动态优先级在goodness()中集中式完成


## 5. Linux2.4进程调度分析

- **没有根据进程的调度策略分别管理进程**,把所有可运行进程都集中于同一个队列中,**三种调度算法在实现过程中合为一种,使用同一段程序**。
- 查找最佳候选就绪进程的过程是在调度器schedule()中进行的,每一次调度都要进行一次(在for循环中调用goodness()),所有就绪进程的时间片都耗完后在调度器中一次性重算。查找过程与当前就绪进程的个数相关,**时间复杂度是O(n)级**
- 调度动作的执行时间就和当前系统负载相关,无法给定一个上限,这与实时性的要求相违背。
- 每次调度时,调度器都要线性遍历这个队列,另外每次重新计算 counter 所花费的时间也会随着系统中进程数的增加而线性增长
  - · 系统中调度算法属于O(n), 开销线性增长
- , 对多处理器伸缩性支持不好
- 时间片的重当大多数就绪进程的时间片都用完,且未重新 分配时间片时
  - · SMP系统中将可能有部分处理器处于空闲状态
  - · 全局就绪进程队列算循环制约多处理器的效率
- 空闲处理器执行时间片尚未用尽、而处于等待状态的进程时,会导致进程开始在处理器之间"跳跃"
  - · 处理器的亲和性不好
  - · 实时进程或者占用内存大的进程在处理器之间跳跃会严重影响系统的性能
- 交互式进程支持不够,不支持内核抢占


## 6. Linux2.6进程调度特带你

#### 优化目标

- 提供完全O(1)调度算法
  - 不管系统有多少进程,调度算法都必须在常数时间内完成调度
- 对SMP有良好可伸缩性
  - 。 每个处理器应有独立的可执行进程队列和锁机制
- 提高SMP处理器的亲和性
  - 。 出现负载不均衡时,应具备在处理器间迁移进程的能力




- 基于每个CPU分配时间片,取消全局同步和重算循环
- 每个处理器有两个数组:活动就绪进程队列和不活跃就绪进程队列
  - 消耗完其"时间片"后,进入不活跃就绪进程数组中相应队列的队尾
  - · 当所有进程都"耗尽"其"时间片"后, 交换活跃与不活跃就绪进程队列数组
- 每个数组中有140个就绪进程队列(runqueue),每个队列对应于140个优先级的一个
  - 。 通过位图标记队列状态
  - 。 调度时,通过find\_first\_bit()找到第一个非空的队列,并取队首进程
  - 不管队列中有多少就绪进程,挑选就绪程的速度恒定,因此称为O(1)算法



- active & expired
  - o active: 时间片**没有用完**, **当前可被调度**的就绪进程
  - expired: 时间片已用完的就绪进程
- arrays是两类就绪队列的容器, active 和 expired 分别指向其中一个
  - o active中的进程一旦用完自身时间片,就被转移到 expired中,并重新设置新的初始时间片
  - o active为空时,表示当前所有进程的时间片都消耗完
    - active 和 expired 对调,重新开始下一轮的时间片递减过程
- 实时进程的优先级为0~99,普通进程的优先级为100~139

## struct runqueue



- 交换时机
  - o active数组的**可执行队列上的进程为空**
- 时间片计算时机
  - 。 进程由active数组移至expired数组之前

### 特点

- 每个处理器都有独立就绪进程队列
- 各处理器可并行运行调度程序
- 不同处理器上的进程可以完全并行地休眠、唤醒和上下文切换
- 进程只映射到一个处理器的就绪进程队列中
  - 不会被其他处理器选中
  - 不会在不同处理器之间跳跃

### 对比

- Linux 2.4的调度算法
  - 。 需要遍历可运行队列, 算法O(n)
  - 。 Epoch, 基本时间片, 动态优先级

- Linux 2.6.17的调度算法 (2.6.23之前)
  - 采用双队列(Active; expire), 按照优先级组队, O(1)
- Linux 2.6.26的调度算法

○ 非实时: CFS, vruntime, 红黑树

。 实时: 优先级队列

- Linux进程可以指定该进程所采用的调度策略
- 调度算法根据进程的调度策略,采用不同的调度算法
- time\_slice
  - 。 2.6 中, time\_slice 变量代替了 2.4 中的 counter 变量来表示进程剩余运行时间片,但不再直接影响进程的动态优先级。