Normes d'encodage des caractères

Nous avons vu que les nombres entiers et flottants sont codés en binaires, ainsi bien entendu que les booléens. Il en est de même pour les caractères. Cependant de nombreuses normes existent. Les raisons en sont pour la plupart historiques, mais pas seulement. Nous regarderons dans ce cours trois de ces normes, dont la dernière - l'unicode - est aujourd'hui celle majoritairement utilisée.

1. Historiquement - la norme ASCII

A partir des années 1960, les ordinateurs commencent à être équipés d'un clavier et d'un rouleau pour imprimer les sorties. Il fut donc nécessaire de décider comment manipuler les caractères alphanumériques.

La décision fut prise de représenter les caractères de l'alphabet anglais sur un octet de la manière suivante :

- les 7 octets de poids faible (les plus à droite) serviront à associer une valeur numérique à chaque caractère ;
- l'octet de poids fort (celui le plus à gauche) sera le bit de parité une clé de contrôle.

i Bit de parité

Les ordinateurs de cette époque étant peu fiables au niveau des transmissions et traitement des bits, il arrivait des erreurs lors du traitement des signaux et un octet 1101 1011 pouvait vite se transformer en 1001 1011 : les données étaient alors corrompues et le mauvais caractère serait affiché. Le **bit de parité** est un bit qui prenait la valeur 0 ou 1 selon la parité du nombre de 1 dans les 7 bits représentant le caractère.

Ainsi, si les 7 bits sont 101 1001, le bit de parité est à 0, et l'octet complet devient 0101 1001. Si celui reçu est 0101 0001, un simple calcul avec le bit de parité permet de constater que le traitement du signal est défectueux.

Il reste donc 7 bits pour encoder les caractères, soit $2^7=128$ possibilités. Ce codage est appelé American Standard Code for Information Interchange, soit **ASCII**, et est présenté dans la *table de jeu de caractères ASCII* ci-dessous :

Base 16		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
	Base 2	0000	001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111
000	0000	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	SO	SI
001	0001	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
002	0010	SP	1	"	#	\$	%	&	- 1	()	*	+	,	-		1
003	0011	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=	>	?
004	0100	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1	J	K	L	М	N	0
005	0101	Р	Q	R	S	Т	U	٧	W	Х	Υ	Z	[\	}	^	_
006	0110	`	a	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	I	m	n	0
007	0111	р	q	r	S	t	u	V	w	х	у	Z	{		}	~	DEL


La table ASCII contient 95 caractère imprimables : * les chiffres de 0 à 9 ; * les lettres minuscules de a à z et majuscules de A à Z ; * des symboles mathématiques et de ponctuation.


Les 32 premiers caractères de 00 à 1F, ainsi que le 128ème caractère FF ne sont pas imprimables, ils correspondent à des commandes de contrôle de terminaux informatiques (le caractère FF est la commande pour effacer le caractère précédent, le 07 provoque l'émission d'un signal sonore, etc).

Il faut différencier la notion de jeu de caractère (Character set en anglais) de celle de police de caractère. Dans une police de caractère, chaque glyphe est associé à un numéro correspondant à un caractère du *jeu de caractère. Intrinsèquement, un ordinateur ne fait aucune différence entre deux glyphes de la même lettre.



Un glyphe est une représentation graphique d'un signe typographique, c'est-à-dire d'un caractère ou bien un idéogramme.









En Python

Enoncé

1. Pour obtenir un caractère correspondant à un code hexadécimal donné, il faut convertir en entier le nombre hexadécimalavec int puis passer par la fonction chr :

```
chr(int('0x41',16))
```

Vérifiez avec quelques caractères. Comment faire à partir du code binaire ?

- 2. Testez ord('A'). Que renvoie cette fonction?
- 3. Testez de même les fonctions hex() et bin().

Réponses

A venir



Discussion

Enoncé

Quelles sont les limites de la norme ASCII ?

Réponse

2. La norme ISO-8859

Dès la fin des années 60, alors que la qualité des ordinateurs s'améliore, il devient possible de bénéficier de l'octet de poids fort pour disposer de $2^8=256$ possibilités de codage. Les différentes constructeurs d'ordinateurs se précipitent sur cette possibilité afin de palier aux défauts de l'ASCII, malheureusement sans se coordonner. Différentes normes voient le jour, appelées **ASCII étendues**, pour **la plupart incompatibles entre elles**. Par exemple IBM produit une table, la CP437, possédant des accents, ainsi que de nombreux symboles de tracés de boites - les interfaces graphiques n'existant pas encore sur ces machines :



0

ISO-8859 ets es variantes

Malgré tout, une norme arrive à être établie, l'ISO-8859, avec les conventions suivantes :

- le codage des caractères présents dans la tables ASCII est conservé (principe de rétro-compatibilité) ;
- on conserve le principe de caractères sur 1 octet, avec utilisation complète de 8 bits.

Plusieurs jeus de caractères coexistent alors :



1	_	1	ı	1	1	T	1	T	1	T	I	ı	1	ı	Т
128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143
1	ı	1	ı		1		ı		I			ı	1	I	
144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159
nbsp	Ë	ъ	ŕ	€	S	1	Ϊ	J	љ	њ	Ъ	Ŕ	shy	ў	Ų
160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175
Α	Б	В	Γ	Д	Ε	ж	3	и	Й	K	Л	М	Н	0	П
176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191
Р	С	Т	У	Ф	×	Ц	ч	Ш	Щ	Ъ	ы	Ь	Э	ю	Я
192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207
а	б	В	г	д	е	ж	3	и	й	ĸ	л	м	н	0	п
208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	218	220	221	222	223
Р	С	т	У	ф	×	ц	ч	ш	щ	ъ	ы	ь	3	ю	Я
224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	238
Nº	ë	ħ	ŕ	ε	s	i	Υ	j	љ	њ	ħ	Ŕ	§	ÿ	Ų
240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255

Le jeu occidental ISO 8859-1, aussi appelé ISO-Latin-1, a été le jeu par défaut du web avant d'être à son tour remplacé par l'unicode. La norme ISO 8859-1 a été révisée en ISO 8859-15 à la fin des années 1990 pour y ajouter de nouveaux caractères (comme le symbole €).

A noter que les efforts de normalisation ont parfois mené à des absurdités : pas moins de 5 normes ISO 8859 différentes coexistent pour l'aplphabet cyrillique...

Cependant un problème majeur demeurait : certaines langues, comme le chinois, ne pouvaient tout simplement pas être utilisées, le nombres de glyphes nécessaires étant bien supérieur à 256.



Avec Python

Enoncé

Il est possible avec Python de basculer d'un jeu de caractère à un autre. Le principe est de récupérer l'octet correspondant à un caractère dans un *charmap*, et d'afficher le caractère correspondant dans le nouveau *charmap*. Pour cela on utilise les méthodes suivantes :

- .encode(charmap) : transforme une chaine de caractère de la charmap passée en argument en une séquence d'octets;
- .decode(charmap) : transforme une séquence d'octets en une chaine de caractère de la charmap passée en argument.

Questions:

- 1. Tester l'encodage de la chaine 'A' d'abord en ascii, puis en ISO8859-1, puis en ISO8859-5 et enfin en CP437. Que constate-t-on?
- 2. Faire de même avec la chaine 'é'. Que constate-t-on?
- 3. A quels caractères correspond l'octet dont le code Python est b'\xe7' selon l'encodage utilisé:
 - a. en Latin-1?
 - b. en CP437?
 - c. en ISO8859-5?
- 4. Quel est le code Latin-1 cordresponant à la lettre 'œ' ? Quel est le problème ?

Réponses

A venir!

3. L'encodage unicode UTF-8



Naissance d'Unicode

Internet naisant, les problèmes liés aux différents encodages ont augmentés exponentiellement (et perdurent toujours aujourd'hui sur certains logiciels). La solution trouvée est le standard **unicode**, né au début des années 1990.

L'objectif de cette norme est triple :

- Rétro-compatibilité avec ASCII, et en grande partie avec ISO8859-1;
- · Gestion d'un plus grand nombre de caractères ;
- · Affichage de textes bi-directionnels.



Un des formats d'encodage de l'unicode, et le plus utilisé, est l'UTF-8 pour «8-Bit Universal Character Set Transformation Format ». L'UTF-8 code les caractères en utilisant jusqu'à 4 octets. Il attribue à chaque caractère unicode existant une séquence de bits précise. La force de cette norme est de **ne pas forcément utiliser 4 octets**. La table ASCII est d'ailleurs codée sur 1 seul octet (8 bits), pour garantir la rétro-compatibilité.

En utf-8, chaque caractère est représenté sous la forme d'un bloc U+xxxx (où xxxx est un hexadécimal de 4 à 6 chiffres, entre U+0000 et U+10FFFF). La plage ainsi définie permet d'attribuer jusqu'à 1 114 112 caractères. A l'heure actuelle, on recense environ 130 000 caractères dans unicode.

Pour savoir combien d'octets on va utiliser les bits de poids fort du premier octet (celui de gauche) et pour savoir qu'un octet est la suite du précédent on commence par 10 :

Codes	Encodage en UTF-8	Caractères dans cet intervalle
jusqu'à U+007F (2^7-1)	0bbbbbb	latin de base (ASCII)
jusqu'à U+07FF $(2^{11}-1)$	$110bbbbb \ 10bbbbbb$	alphabets d'Europe et du Moyen-Orient
jusqu'à U+FFFF (2^{16-1})	$1110bbbb\ 10bbbbbb\ 10bbbbbb$	La quasi-totalité des alphabets actuels
jusqu'à \textbf{U+10FFFF} $(2^{21}-1)$	$11110bbb\ 10bbbbbb\ 10bbbbbb\ 10bbbbbb$	tous les caractères

Cette norme permet donc d'être rapide pour les alphabets courants. Elle présente le défaut de ne pas pouvoir aller directement chercher le 10ème caractère d'une phrase puisque le nombre d'octets par lettre est variable. L'UTF-16, lui, est codé sur 4 octets ou 2 octets en fonction du code du caractère. La norme UTF-32 utilise elle 32 bits en permanence. Cela consomme bien plus de mémoire mais permet de trouver très rapidement le x-ième caractère d'une chaîne de caractères.

L'UTF-8 est utilisé par 82,2% des sites web en décembre 2014, puis 87.6% en 2016 et enfin 95,2% en octobre 2020.

Par sa nature, UTF-8 est d'un usage de plus en plus courant sur Internet, et dans les systèmes devant échanger de l'information.

Il s'agit également du codage le plus utilisé dans les systèmes GNU/Linux et compatibles pour gérer le plus simplement possible des textes et leurs traductions dans tous les systèmes d'écritures et tous les alphabets du monde.

Concrètement, **UTF-8 est utilisé par quasi tous les serveurs Web**. Aujourd'hui, il n'y a plus de questions à se poser : **choisissez systématiquement l'encodage utf-8 pour vos travaux**, et comme *explicit is better than implicit*, comme dit le zen de Python, expliquez clairement dans tous vos codes l'encodage utilisé :

• en HTML:

```
<meta charset="utf8">
```

• au début d'un script Python, avec le shebang :

```
#-*- coding: utf-8 -*-
```



Jouer avezc les encodages

Enoncé

- 1. On considère la liste Python suivante: [233, 112, 97, 116, 97, 110, 116, 32, 33]. Quel est le message caché?
- 2. En HTML:
 - a. Créez une page vide en HTML avec la code suivant dans Notepad++, en vérifiant que l'encodage est bien UTF-8:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
   <head>
       <meta charset="utf-8">
       <title> Nombreux accents </title>
   </head>
   <body>
   </body>
</html>
```

b. Insérez la phrase suivante dans le corps du document :

Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume sur son île intérieure, à côté de l'alcôve ovoïde, où les bûches se consument dans l'âtre, ce qui lui permet de penser à la cænogénèse de l'être dont il est question dans la cause ambiguë entendue à Moÿ, dans un capharnaüm qui, pense-t-il, diminue çà et là la qualité de son œuvre.

- c. Ouvrez ensuite le fichier dans un navigateur. L'affichage est-il correct?
- d. Remplacez maintenant la ligne <meta charset="utf-8"> par la ligne <meta charset="iso-8859-1">.
- e. Actualisez la page. Que se passe-t-il?
- f. Ouvrez maintenant le fichier HTML avec le logiciel HexEditorNeo . Que retrouve-t-on?

Réponses

A venir!