Corso "Programmazione 1" Capitolo 04: Riferimenti e Puntatori

Docente: Marco Roveri - marco.roveri@unitn.it

Esercitatori: Martina Battisti - martina.battisti-1@unitn.it

Giovanna Varni - giovanna.varni@unitn.it

Andrea E. Naimoli - andrea.naimoli@unitn.it

C.D.L.: Informatica (INF)

A.A.: 2024-2025

Luogo: DISI, Università di Trento URL: https://shorturl.at/VRc6b



Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2024

Terms of Use and Copyright

USE

This material (including video recording) is intended solely for students of the University of Trento registered to the relevant course for the Academic Year 2024-2025.

SELF-STORAGE

Self-storage is permitted only for the students involved in the relevant courses of the University of Trento and only as long as they are registered students. Upon the completion of the studies or their abandonment, the material has to be deleted from all storage systems of the student.

COPYRIGHT


The copyright of all the material is held by the authors. Copying, editing, translation, storage, processing or forwarding of content in databases or other electronic media and systems without written consent of the copyright holders is forbidden. The selling of (parts) of this material is forbidden. Presentation of the material to students not involved in the course is forbidden. The unauthorised reproduction or distribution of individual content or the entire material is not permitted and is punishable by law.

The material (text, figures) in these slides is authored mostly by Roberto Sebastiani, with contributions by Marco Roveri, Alessandro Armando, Enrico Giunchiglia e Sabrina Recla.

I Tipi Derivati


- Dai tipi fondamentali, attraverso vari meccanismi, si possono derivare tipi più complessi
- I principali costrutti per costruire tipi derivati sono:
 - i riferimenti
 - i puntatori
 - gli array
 - le strutture
 - le unioni
 - le classi

Struttura della memoria di un programma





Il Tipo "Riferimento a"


- I meccanismo dei riferimenti (reference) consente di dare nomi multipli a una variabile (o a un'espressione dotata di indirizzo)
 - Un riferimento è un sinonimo dell'espressione a cui fa riferimento
 modificando l'una, si modifica anche l'altra ("aliasing")
 - Un riferimento è un'espressione dotata di indirizzo
- Sintassi: tipo & id = exp;
 dove exp è un'espressione dotata di indirizzo



Il Tipo "Riferimento a" (cont.)







Memoria

Vincoli sull'uso dei Riferimenti

Nelle dichiarazioni di reference, l'inizializzazione è obbligatoria!

```
int &y; // errore!
```

• Non è possibile ridefinire una variabile di tipo riferimento precedentemente definita:

```
double x1,x2;
double &y=x1;  // ok
double &y=x2;  // errore! gia' definita!
```

- Non è (più) possibile definire un riferimento a
 - un'espressione non dotata di indirizzo,
 - o a un espressione dotata di indirizzo ma di tipo diverso.

• Esempio di uso di references:

```
{ RIF PUNT/reference.cc }
```

L'Operatore address-of "&"

- L'operatore & ("address-of") ritorna l'indirizzo (I-value) dell'espressione a cui è applicato
- Può essere applicato solo a espressioni dotate di indirizzo!
- È differente dall'uso di "&" nella definizione di riferimenti!

Esempio

- Esempio di uso di address-of:{ RIF PUNT/address 1.cc }
- Riferimenti e address-of: { RIF PUNT/rifVsAddressof.cc }


Il Tipo "Puntatore a..."

- Un puntatore contiene l'indirizzo di un altro oggetto
 - l'r-value di un puntatore è un indirizzo
- Definizione di un puntatore:
 - Sintassi: tipo *id_or_init
 - Esempio: int *px; //px puntatore a un intero
 - È sempre necessario indicare il tipo di oggetto a cui punta
- Un puntatore a tipo T può contenere solo indirizzi di oggetti di tipo T
- Ad una variabile puntatore viene associata una spazio di memoria atto a contenere un indirizzo di memoria,
 - ...ma non viene riservato spazio di memoria per l'oggetto puntato!
- Lo spazio allocato a una variabile di tipo puntatore è sempre uguale, indipendentemente dal tipo dell'oggetto puntato
 - sizeof(int *) == sizeof(long double *) ==
 sizeof(char *) == sizeof(T *) per ogni tipo (base o derivato) T

L'Operatore di Dereference "*"


- Per accedere all'oggetto puntato da una variabile puntatore occorre applicare l'operatore di dereference *
- Se px punta a x, *px è un sinonimo temporaneo di x
 ⇒ modificando *px modifico x, e vice versa
- *px è un'espressione dotata di indirizzo

Esempio



L'esempio di cui sopra: { RIF_PUNT/pointer.cc }

L'Operatore di Dereference "*" (cont.)



Assegnazioni tra Puntatori

- Assegnando a un puntatore ${\tt q}$ il valore di un altro puntatore ${\tt p},\,{\tt q}$ punterà allo stesso oggetto puntato da ${\tt p}$
 - *p, *q e l'oggetto puntato da loro sono temporaneamente sinonimi

```
int i, j;
int *p, *q;
p = &i;    // p=indirizzo di i, *p sinonimo di i
q = &j;    // q=indirizzo di j, *q sinonimo di j
*q = *p;    // equivale a j=i
q = p;    // equivale a q=indirizzo di i
```

- L'esempio di cui sopra espanso: { RIF PUNT/pointer1.cc }
- L'esempio di cui sopra espanso (2):{ RIF PUNT/pointer2.cc }

Esempi su puntatori e riferimenti

 Esempio: riferimento ad un oggetto puntato da un puntatore: il riferimento "segue" il puntatore?: { RIF_PUNT/rif_deref.cc }

15

Puntatori a void (cenni)

- In alcuni casi è utile avere una variabile puntatore che possa puntare ad entità di tipo diverso;
- Tale variabile viene dichiarata di tipo "puntatore a void" cioè a tipo non specificato

Esempio di cui sopra:{ RIF_PUNT/punt_a_void.cc }

Puntatori a costante (cenni)

- Definizione
 - Sintassi: const tipo *id_or_init;
 - Esempio: const int *pc1 = &c1;
- Intuizione: non permettono di modificare l'oggetto puntato tramite dereference del puntatore stesso
- Nota: non rendono l'oggetto puntato una costante

```
const int c1 = 3; int c2 = 5;
const int *pc1 = &c1; // ok
const int *pc2 = &c2; // ok
pc2 = pc1; // ok
pc1 = &c2; // ok
*pc1 = 2; // errore
c2 = 2; // ok
```

• Esempio di cui sopra:

```
{ RIF_PUNT/punt_a_cost.cc }
```

Costanti puntatore (cenni)

Definizione

```
Sintassi: tipo *const id=exp;Esempio: int *const pa = &a;
```

- Intuizione: non permettono di puntare ad un altro oggetto
- L'oggetto puntato può essere modificato tramite dereference del puntatore stesso

Esempio di cui sopra: { RIF_PUNT/const_punt.cc }

Costanti puntatore a costante (cenni)

- Definizione
 - Sintassi: const tipo *const id=exp;
 - Esempio: const int *const a = &c;
- Intuizione:
 - non permettono di puntare ad un altro oggetto
 - non permettono di modificare l'oggetto puntato tramite dereference del puntatore stesso
- L'oggetto puntato non può essere modificato tramite dereference del puntatore stesso, non si può cambiare l'oggetto puntato.

```
const int b = 2;
const int c = 3;
const int *const a = &c;
a = &b; // errore
*a= 2; // errore
c = 5; // errore
```

• Esempio di cui sopra:


```
{ RIF PUNT/const punt const.cc }
```

Puntatori a puntatori

- Una variabile puntatore è una variabile con un tipo (similmente a qualunque altra variabile), per cui è possibile definire puntatori a tali variabili.
- Il suo indirizzo è un puntatore ad un puntatore.
- Esempi:
 - int **p; //puntatore a puntatore ad intero
 - char **c //puntatore a puntatore a carattere

Puntatori a puntatori (II)

```
int main () {
   int a, *pa, ** ppa;
   a = 2; pa = &a; ppa = &pa;
   cout << "Ind._di_a_=_" << &a;
   cout << "_valore_di_a_=_" << a << endl;
   cout << "Ind._di_pa_=_" << &pa;
   cout << "_valore_di_pa_=_" << &pa;
   cout << "Ind._di_ppa_=_" << &ppa;
   cout << "Ind._di_ppa_=_" << &ppa;
   cout << "_valore_di_ppa_=_" << &ppa;
   cout << "_valore_di_ppa_=_" << ppa << endl;
}</pre>
```



Utilizzo pratico di puntatori

How are you? I'm good. Here is what I want for anttp://www.amazon.com

Aritmetica di Puntatori ed Indirizzi

Gli indirizzi e i puntatori hanno un'aritmetica:

se p è di tipo T* e i è un intero, allora:

- p+i è di tipo T* ed è l'indirizzo di un oggetto di tipo T che si trova in memoria dopo i posizioni di dimensione sizeof (T)
- analogo discorso vale per p++, ++p, p--, --p, p+=i, ecc.

 \implies i viene implicitamente moltiplicato per sizeof (T)




Aritmetica di Puntatori ed Indirizzi II

se p1, p2 sono di tipo T*, allora:

- p2-p1 è un intero ed è il numero di posizioni di dimensione sizeof(T) per cui p1 precede p2 (negativo se p2 precede p1)
- si possono applicare operatori di confronto p1<p2, p1>=p2,ecc.

 \implies p2-p1 viene implicitamente diviso per sizeof (T)



Esempio di operazioni aritmetiche su puntatori: { RIF PUNT/aritmetica punt.cc }

Priorità tra dereference e operatori aritmetici

Nota

Attenzione alle priorità tra l'operatore dereference "*" e gli operatori aritmetici:

- $\star pv+1$ è equivalente a $(\star pv)+1$, non a $\star (pv+1)$
- *pv++ è equivalente a * (pv++), non a (*pv) ++
- ⇒ è consigliabile usare le parentesi per non confondersi.
 - Esempio di cui sopra: { RIF_PUNT/priorita.cc }