#### Poder Estadístico

Fill In Your Name

06-09-2021



¿Qué es el poder estadístico?

Cálculos analíticos de poder

Cálculo del Poder basado en la Simulación

Poder con Ajuste de Covariables

Poder para la Aleatorización por Conglomerados

Estática Comparada



¿Qué es el poder estadístico?



### ¿Qué es el poder estadístico?

- Queremos separarar a la señal del ruido.
- Poder = probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado un efecto real  $\neq 0$ .
- Es otras palabras, es la habilidad de detectar un efecto en el caso de que tal efecto exista.
- Formalmente: (1 Type II) tasa de error.
- ▶ Por lo tanto, el poder está  $\in$  (0, 1).
- Márgenes estándar: 0.8 or 0.9.



# Puntos de partida para el análisis de poder

- ► El análisis de poder es algo que hacemos *antes* de realizar un estudio
  - Nos ayuda a definir la muestra que se requere para detectar un efecto de un tamaño dado.
  - O nos ayuda a encontrar cuál es la diferencia detectable mínima dado un tamaño de muestra fijo.
  - Nos puede ayudar a decidir si hacer el estudio o no.
- No se puede aprender mucho de un estudio de hallazgos nulos y con poco poder.
  - ▶ ¿ Hay en realidad un efecto, pero no pudimos detectarlo? ¿O en realidad no hay efecto? No podemos diferenciar.



#### Poder

- Supongamos que el tratamiento sí produce un efecto y que realizamos el experimento muchas veces. ¿Qué tan frecuentemente obtendríamos resultados estadísticamente significativos?
- Cantidades estimadas que nos pueden pueden ayudar a resolver esta pregunta:
  - How big is your treatment effect?
  - How many units are treated, measured?
  - ▶ How much noise is there in the measurement of your outcome?



# Métodos para calcular el poder estádistico

- Cálculos analíticos de poder
- Simulaciones



### Herramientas para el calculo del poder

- Interactivas
  - EGAP Calculadora de Poder
  - rpsychologist
- Paquetes de R
  - pwr
  - DeclareDesign, see also https://declaredesign.org/



# Cálculos analíticos de poder



# Cálculos analíticos de poder

► Formula:

Poder = 
$$\Phi\left(\frac{|\tau|\sqrt{N}}{2\sigma} - \Phi^{-1}(1 - \frac{\alpha}{2})\right)$$

- Componentes:
  - φ: la función acumlada de probabilidad (CDF) de la normal estándar crece monotónicamente
  - ightharpoonup au: el tamaño del efecto
  - N: el tamaño de la muestra
  - $ightharpoonup \sigma$ : la desviación estándar de la variable de interés
  - $ightharpoonup \alpha$ : el nivel de significancia (normalmente 0.05)



### Ejemplo: Cálculos analíticos de poder

```
# Poder para un estudio con 80 obs y
# un tamaño del efecto de 0.25
library(pwr)
pwr.t.test(
  n = 40, d = 0.25, sig.level = 0.05,
  power = NULL, type = c(
    "two.sample",
    "one.sample", "paired"
)
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 40
d = 0.25
sig.level = 0.05
power = 0.1972
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in \*each\* group



### Limitaciones del cálculo analítico del poder

- Sólo se puede derivar para algunos estadísticos de prueba (diferencia de medias)
- Implica supuestos específicos acerca del proceso de generación de datos
- Incompatible con diseños más complejos



Cálculo del Poder basado en la Simulación



# Cálculo del poder basado en la simulación

- Fabricar datos y simular el diseño de la investigación
- ► También es necesario hacer supuestos para simular, pero estos los definen ustedes mismos.
- Para ver cómo se hace esto en DeclareDesign, vea https://declaredesign.org/



#### **Pasos**

- Definir la muestra y las funciones de las resultados potenciales.
- Definir el procedimiento de asignación a tratamientos.
- Fabricar datos.
- Asignar el tratamiento y luego estimar el efecto
- ► Repetir estos pasos muchas veces



### Examples

- ► Aleatorizaciçon completa
- Con covariables
- ► Con aleatorización por conglomerados



# Ejemplo: Poder basado en simulaciones con aleatorización completa

```
# install.packages("randomizr")
library(randomizr)
library(estimatr)
## YO es fijo en la mayoría de experimentos .
## Entonces sólo hace falta generarlo una vez:
make YO <- function(N) {
  rnorm(n = N)
repeat experiment and test <- function(N, YO, tau) {
  Y1 <- Y0 + tau
  Z \leftarrow complete ra(N = N)
  Yobs \leftarrow Z * Y1 + (1 - Z) * Y0
  estimator <- lm_robust(Yobs ~ Z)</pre>
  pval <- estimator$p.value[2]</pre>
  return(pval)
```



# Ejemplo: Poder basado en simulaciones con aleatorización completa

```
power sim <- function(N, tau, sims) {</pre>
  YO \leftarrow make YO(N)
  pvals <- replicate(</pre>
    n = sims,
    repeat_experiment_and_test(N = N, YO = YO, tau = tau)
  pow <- sum(pvals < .05) / sims
  return(pow)
set.seed(12345)
power_sim(N = 80, tau = .25, sims = 100)
[1] 0.15
power_sim(N = 80, tau = .25, sims = 100)
[1] 0.21
```



### Ejemplo: Usando DeclareDesign I

```
library(DeclareDesign)
library(tidyverse)
PO <- declare_population(N, u0 = rnorm(N))
# declarar Y(Z=1) y Y(Z=0)
00 <- declare_potential_outcomes(Y_Z_0 = 5 + u0, Y_Z_1 = Y_Z_0 + tau)
# assigar m unidades al tratamiento
# AO <- declare assignment(m=round(N/2))
A0 <- declare_assignment(Z = conduct_ra(N = N, m = round(N / 2)))
# inquiry es la diferencia promedio entreY(Z=1) y Y(Z=0)
estimand_ate <- declare_inquiry(ATE = mean(Y_Z_1 - Y_Z_0))</pre>
R0 <- declare_reveal(Y, Z)</pre>
design0 base <- P0 + A0 + O0 + R0
## For example:
design0_N100_tau25 <- redesign(design0_base, N = 100, tau = .25)</pre>
dat0_N100_tau25 <- draw_data(design0_N100_tau25)</pre>
head(dat0 N100 tau25)
```



# Ejemplo: Usando DeclareDesign II

```
ID
       u0 Z Y Z 0 Y Z 1 Y
1 001 -0.2060 0 4.794 5.044 4.794
2 002 -0.5875 0 4.413 4.663 4.413
3 003 -0.2908 1 4.709 4.959 4.959
4 004 -2.5649 0 2.435 2.685 2.435
5 005 -1.8967 0 3.103 3.353 3.103
6 006 -1.6401 1 3.360 3.610 3.610
with(dat0 N100 tau25, mean(Y Z 1 - Y Z 0)) # ATE real
[1] 0.25
with(dat0 N100 tau25, mean(Y[Z == 1]) - mean(Y[Z == 0])) # estimado
[1] 0.5569
lm_robust(Y ~ Z, data = dat0_N100_tau25)$coef # estimate
(Intercept)
    4.8458
                0.5569
```



# Ejemplo: Usando DeclareDesign III

```
EO <- declare estimator(Y ~ Z,
 model = lm_robust, label = "t test 1",
 inquiry = "ATE"
t_test <- function(data) {
 test \leftarrow with(data, t.test(x = Y[Z == 1], y = Y[Z == 0]))
 data.frame(statistic = test$statistic, p.value = test$p.value)
TO <- declare test(handler = label test(t test), label = "t test 2")
designO_plus_tests <- designO_base + E0 + T0
design0 N100 tau25 plus <- redesign(design0 plus tests, N = 100, tau = .25)
## Sólo repetimos la asignación aleatoria, no generamos de nuevo YO. Ignoren la
names(design0_N100_tau25_plus)
[1] "PO" "AO"
                          "00"
                                     "RO"
                                                 "t test 1" "t test 2"
design0_N100_tau25_sims <- simulate_design(design0_N100_tau25_plus,</pre>
 sims = c(1, 100, 1, 1, 1, 1)
) # only repeat the random assignment
```

Warning: We recommend you choose a higher number of simulations than 1 for the



# Ejemplo: Usando DeclareDesign IV

```
# design0_N100_tau25_sims tiene 200 filas (2 pruebas * 100 asignaciones aleatori
# veámos las primeras 6 filas
head(design0_N100_tau25_sims)
                design N tau sim_ID estimator term estimate std.error sta
1 design0_N100_tau25_plus 100 0.25
                                   1 t test 1
                                               Z
                                                    0.1108
                                                             0.2150
NA
                                                                 NA
3 design0_N100_tau25_plus 100 0.25
                                   2 t test 1 Z 0.2458
                                                             0.2154
4 design0_N100_tau25_plus 100 0.25 2 t test 2 <NA>
                                                        NA
                                                                NA
5 design0_N100_tau25_plus 100 0.25 3 t test 1 Z 0.5463
                                                             0.2133
6 design0_N100_tau25_plus 100 0.25
                                   3 t test 2 <NA>
                                                        NA
                                                                 NA
 step_1_draw step_2_draw
3
4
                     3
5
# para cada estimador, poder = proporción de las simulaciones con p.value < 0.5
design0_N100_tau25_sims %>%
 group_by(estimator) %>%
 summarize(pow = mean(p.value < .05), .groups = "drop")</pre>
```



# Ejemplo: Usando DeclareDesign V



Poder con Ajuste de Covariables



### Ajuste de Covariables y Poder

- ► El ajuste de covariables puede mejorar el poder porque absorbe la variación de la variable de interés.
  - Sí es para pronóstico, el ajuste de covariables puede reducir la varianza significativamente. Una menor varianza se traduce en más poder.
  - Sí no es para pronóstico, las ganancias en poder son mínimas.
- ► Todas las variables tienen que ser pre-tratamiento. No eliminen observaciones a cuenta de datos faltantes.
  - Ver el módulo de amenazas a la validez interna y las 10 cosas que debe saber sobre el ajuste de covariables.
- ► El sesgo de Freedman a medida que las n observaciones disminuyen y el número de covariables aumenta.



#### Bloques

- ▶ Bloques: asignar el tratamiento al azar dentro de los bloques
  - ► Ajuste de covariables "Ex-ante"
  - Más precisión/eficiencia significa más poder
  - Reducir "el sesgo condicional": relación entre el tratamiento y las resultados potenciales
  - Beneficios de usar bloques en vez de ajuste de covariables más evidente para experimentos pequeños.



# Ejemplo: Poder basado en simulaciones con una covariable

```
## YO es fijo en la mayoría de experimentos. Solo lo generamos una vez
make_Y0_cov <- function(N) {</pre>
  u0 \le rnorm(n = N)
  x \leftarrow rpois(n = N, lambda = 2)
  Y0 \leftarrow .5 * sd(u0) * x + u0
  return(data.frame(\underline{Y0} = \underline{Y0}, \underline{x} = \underline{x}))
## X predice YO moderadamente
test dat <- make Y0 cov(100)
test_lm <- lm_robust(Y0 ~ x, data = test_dat)</pre>
summary(test_lm)
Call:
lm robust(formula = Y0 ~ x, data = test dat)
Standard error type: HC2
Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) CI Lower CI Upper DF
(Intercept)
                 0.11 0.1880 0.585 0.559753653 -0.263 0.483 98
                           0.0814 5.413 0.000000441 0.279 0.602 98
                 0.44
Х
```



# Ejemplo: Poder basado en simulaciones con una covariable II

```
Multiple R-squared: 0.231 , Adjusted R-squared: 0.223 F-statistic: 29.3 on 1 and 98 DF, p-value: 0.000000441
```



# Ejemplo: Poder basado en simulaciones con una covariable III

```
## ahora la simulación
repeat experiment and test cov <- function(N, tau, YO, x) {
 Y1 <- Y0 + tau
  Z \leftarrow complete_ra(N = N)
  Yobs \leftarrow Z * Y1 + (1 - Z) * Y0
  estimator <- lm_robust(Yobs ~ Z + x, data = data.frame(YO, Z, x))</pre>
  pval <- estimator$p.value[2]</pre>
  return(pval)
## crear los datos una vez, asigna aleatoriamente el tratamiento sims veces
## reporta qué proporción tiene p <0.05
power sim cov <- function(N, tau, sims) {
  dat <- make_Y0_cov(N)</pre>
  pvals <- replicate(n = sims, repeat_experiment_and_test_cov(</pre>
    N = N.
    tau = tau, YO = dat $YO, x = dat $x
  ))
  pow <- sum(pvals < .05) / sims
  return(pow)
```



# Ejemplo: Poder basado en simulaciones con una covariable IV

```
set.seed(12345)
power_sim_cov(N = 80, tau = .25, sims = 100)

[1] 0.13
power_sim_cov(N = 80, tau = .25, sims = 100)

[1] 0.19
```



Poder para la Aleatorización por Conglomerados



### Poder y diseños de conglomerados

- Recordemos el módulo de aleatorización.
- ▶ Dado un N fijo, un diseño de conglomerados tiene menos poder que un diseño sin conglomerados
  - La diferencia suele ser sustancial.
- Tenemos que estimar la varianza correctamente:
  - Errores estándar para conglomerados (lo habitual)
  - Inferencia basada en la aleatorización
- Para aumentar el poder:
  - Es mejor aumentar el número de conglomerados que el número de unidades por conglomerados.
  - Cuánto reducen el poder los conglomerados depende fundamentalmente de la correlación intragrupo (la relación entre la varianza dentro de los conglomerados y la varianza total).



# Una nota sobre los conglomerados en la investigación observacional

- A menudo se pasa por alto lo que conduce (posiblemente) a una incertidumbre altamente subestimada.
  - lacktriangle Inferencia frecuentista basada en la proporción  $\hat{eta}/\hat{se}$
  - Si subestimamos  $\hat{se}$ , es mucho más probable que rechacemos  $H_0$ . (La tasa de error de tipo I es demasiado alta).
- Muchos diseños de observación tienen mucha menos poder de lo que pensamos.



# Ejemplo: Poder basado en la simulación para la aleatorización por conglomerados I

```
## YO es fijo en la mayoría de experimentos. Solo lo generamos una vez
make_Y0_clus <- function(n_indivs, n_clus) {</pre>
  # n_indivs número de personas por conglomerados
  # n_clus número de conglomerados
  clus_id <- gl(n_clus, n_indivs)</pre>
  N <- n_clus * n_indivs
  u0 <- fabricatr::draw_normal_icc(N = N, clusters = clus_id, ICC = .1)
 YO <- 110
  return(data.frame(Y0 = Y0, clus_id = clus_id))
test dat <- make YO clus(n indivs = 10, n clus = 100)
# confirma que hay 10 personas en cada uno de los 100 conglomerados
table(test dat$clus id)
```



# Ejemplo: Poder basado en la simulación para la aleatorización por conglomerados II

```
10
                                                11
                                                     12
                                                         13
                                                              14
                                                                   15
                                                                        16
                                                                            17
                                                                                 18
                                                                                      19
                                                                                           20
 10
     10
          10
               10
                   10
                        10
                             10
                                  10
                                      10
                                           10
                                                10
                                                     10
                                                         10
                                                              10
                                                                   10
                                                                        10
                                                                            10
                                                                                 10
                                                                                      10
                                                                                           10
 34
     35
          36
               37
                   38
                        39
                             40
                                  41
                                      42
                                           43
                                                44
                                                     45
                                                         46
                                                              47
                                                                   48
                                                                                      52
                                                                                           53
                                                                       49
                                                                            50
                                                                                 51
 10
     10
                   10
                        10
                             10
                                  10
                                      10
                                           10
                                                10
                                                     10
                                                         10
                                                              10
                                                                   10
                                                                                 10
                                                                                      10
                                                                                           10
          10
               10
                                                                        10
                                                                            10
 67
     68
                   71
                        72
                             73
                                 74
                                      75
                                           76
                                                77
                                                    78
                                                         79
                                                              80
                                                                   81
                                                                       82
                                                                            83
                                                                                      85
                                                                                           86
          69
              70
                                                                                 84
     10
          10
               10
                   10
                        10
                             10
                                  10
                                       10
                                           10
                                                10
                                                     10
                                                         10
                                                              10
                                                                   10
                                                                        10
                                                                            10
                                                                                 10
                                                                                      10
                                                                                           10
 10
100
 10
```

```
# confirm ICC
ICC::ICCbare(y = Y0, x = clus_id, data = test_dat)
```

[1] 0.09655



# Ejemplo: Poder basado en la simulación para la aleatorización por conglomerados III

```
repeat_experiment_and_test_clus <- function(N, tau, Y0, clus_id) {</pre>
  Y1 <- Y0 + tau
  # aqui aleatorizamos al nivel del conglomerados
  Z <- cluster ra(clusters = clus id)</pre>
  Yobs \leftarrow Z * Y1 + (1 - Z) * Y0
  estimator <- lm robust(Yobs ~ Z,
    clusters = clus id.
    data = data.frame(Y0, Z, clus_id), se_type = "CR2"
  pval <- estimator$p.value[2]</pre>
  return(pval)
power_sim_clus <- function(n_indivs, n_clus, tau, sims) {</pre>
  dat <- make YO clus(n indivs, n clus)
  N <- n_indivs * n_clus
  # asignar el tratamiento al azar sims veces
  pvals <- replicate(</pre>
    n = sims.
    repeat experiment and test clus(
      N = N, tau = tau.
      YO = dat$YO, clus id = dat$clus id
```

### Ejemplo: Poder basado en la simulación para la aleatorización por conglomerados (DeclareDesign) I

```
P1 <- declare_population(
  N = n \text{ clus } * n \text{ indivs,}
  clusters = gl(n_clus, n_indivs),
  u0 = draw_normal_icc(N = N, clusters = clusters, ICC = .2)
01 <- declare_potential_outcomes(Y_Z_0 = 5 + u0, Y_Z_1 = Y_Z_0 + tau)
A1 <- declare_assignment(Z = conduct_ra(N = N, clusters = clusters))
estimand_ate <- declare_inquiry(ATE = mean(Y_Z_1 - Y_Z_0))</pre>
R1 <- declare_reveal(Y, Z)
design1 base <- P1 + A1 + O1 + R1 + estimand ate
## Por ejemplo:
design1_test <- redesign(design1_base, n_clus = 10, n_indivs = 100, tau = .25)
test_d1 <- draw_data(design1_test)</pre>
# confirma que todos los individuos en los conglomerados fueron asignados al mis
with(test d1, table(Z, clusters))
   clusters
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```



# Ejemplo: Poder basado en la simulación para la aleatorización por conglomerados (DeclareDesign) II

```
# tres estimadores, se diferencias en se type:
E1a <- declare_estimator(Y ~ Z,
 model = lm robust, clusters = clusters,
 se_type = "CR2", label = "CR2 cluster t test",
 inquiry = "ATE"
E1b <- declare estimator(Y ~ Z.
 model = lm robust, clusters = clusters,
 se_type = "CRO", label = "CRO cluster t test",
 inquiry = "ATE"
E1c <- declare estimator(Y ~ Z.
 model = lm robust, clusters = clusters,
 se type = "stata". label = "stata RCSE t test".
 inquiry = "ATE"
design1_plus <- design1_base + E1a + E1b + E1c
design1_plus_tosim <- redesign(design1_plus, n_clus = 10, n_indivs = 100, tau =
```



## Ejemplo: Poder basado en la simulación para la aleatorización por conglomerados (DeclareDesign) III

```
## Solo repite la asignación aleatoria, no la creación de YO. Ignorar la adverte
## Querríamos más simulaciones en la práctica.
set.seed(12355)
design1_sims <- simulate_design(design1_plus_tosim,</pre>
  sims = c(1, 1000, rep(1, length(design1_plus_tosim) - 2))
Warning: We recommend you choose a higher number of simulations than 1 for the
design1_sims %>%
  group_by(estimator) %>%
  summarize(
    pow = mean(p.value < .05),
    coverage = mean(estimand <= conf.high & estimand >= conf.low),
    .groups = "drop"
```



## Ejemplo: Poder basado en la simulación para la aleatorización por conglomerados (DeclareDesign) IV

```
# A tibble: 3 x 3
  estimator
                      pow coverage
                     <dbl>
                              <dbl>
  <chr>>
1 CRO cluster t test 0.155 0.911
2 CR2 cluster t test 0.105 0.936
3 stata RCSE t test 0.131 0.918
library(DesignLibrary)
## Puede que esto sea más simple que lo anterior
d1 <- block cluster two arm designer(
 N blocks = 1,
 N clusters in block = 10,
 N i in cluster = 100.
 sd block = 0,
 sd cluster = .3.
  ate = .25
d1 plus <- d1 + E1b + E1c
d1_{sims} \leftarrow simulate_{design}(d1_{plus}, sims = c(1, 1, 1000, 1, 1, 1, 1, 1))
```

Warning: We recommend you choose a higher number of simulations than 1 for the



### Ejemplo: Poder basado en la simulación para la aleatorización por conglomerados (DeclareDesign) V

```
d1 sims %>%
 group_by(estimator) %>%
  summarize(
   pow = mean(p.value < .05),
   coverage = mean(estimand <= conf.high & estimand >= conf.low),
   .groups = "drop"
# A tibble: 3 x 3
 estimator
                     pow coverage
 <chr>
                  <dbl> <dbl>
1 CRO cluster t test 0.209 0.914
2 estimator 0.143 0.941
3 stata RCSE t test 0.194 0.925
```



### Estática Comparada



### Estática comparada

- ► El poder:
  - Crece con N
  - ightharpoonup Crece con  $|\tau|$
  - ightharpoonup Decrece con  $\sigma$




#### Poder segun el tamaño de la muestra I

```
some_ns <- seq(10, 800, by = 10)
pow_by_n <- sapply(some_ns, function(then) {
    pwr.t.test(n = then, d = 0.25, sig.level = 0.05)$power
})
plot(some_ns, pow_by_n,
    xlab = "Sample Size",
    ylab = "Power"
)
abline(h = .8)</pre>
```



### Poder segun el tamaño de la muestra II



```
## Vea https://cran.r-project.org/web/packages/pwr/vignettes/pwr-vignette.html
## para mejores gráficas
## ptest <- pwr.t.test(n = NULL, d = 0.25, sig.level = 0.05, power = .8)
## plot(ptest)
```




### Poder segun el tamaño de la muestra I

```
some_taus <- seq(0, 1, by = .05)
pow_by_tau <- sapply(some_taus, function(thetau) {
   pwr.t.test(n = 200, d = thetau, sig.level = 0.05)$power
})
plot(some_taus, pow_by_tau,
   xlab = "Average Treatment Effect (Standardized)",
   ylab = "Power"
)
abline(h = .8)</pre>
```



### Poder segun el tamaño de la muestra II





#### Calculadora de Poder de EGAP

- Pueden usar la calculadora aquí: https://egap.shinyapps.io/power-app/
- Para diseños por conglomerados puede probar ajustando:
  - ► El número de conglomerados
  - ► El número de unidades por conglomerados
  - Correlación Intra-cluster correlation
  - Efecto del tratamiento



#### Comments

- Deben conocer bien la variable de interés
- ¿Cuáles son los efectos que verdaderamente esperan del tratamiento?
- ¿Cuál es el rango de variación posible que puede tener la variable de interés?
  - Un diseño en el que la variable de interés tenga variación limitada puede tener poco poder

#### Conclusión: Cómo mejorar el poder

- 1. Hagan a N más grande
  - Si hay conglomerados, aumenten el número de conglomerados de ser posibles
- 2. Intensifiquen el tratamiento
- 3. Mejoren la precisión
  - ► Ajuste de covariables
  - Bloques
- 4. Midan la variable de interés correctamente

